

4D - Langage

-  Introduction
-  Présentation du langage
-  Débogueur
-  BLOB
-  Booléens
-  Chaînes de caractères
-  Communications
-  Compilateur
-  Conteneur de données
-  Dates et heures
-  Définition structure
-  Documents système
-  Enregistrements
-  Enregistrements (verrouillage)
-  Ensembles
-  Environnement 4D
-  Environnement système
-  Etats rapides
-  Événements formulaire
-  Fenêtres
-  Fonctions mathématiques
-  Fonctions statistiques
-  Formulaire
-  Formulaire utilisateurs
-  Formules
-  Gestion de la saisie
-  Glisser-Déposer
-  Graphes
-  Images
-  Import-Export
-  Impressions
-  Interface utilisateur
-  Interruptions
-  Langage
-  Liens
-  List Box
-  Listes hiérarchiques
-  Menus
-  Messages
-  Méthodes base
-  Opérateurs
-  Outils
-  PHP
-  Process
-  Process (Communications)
-  Process (Interface utilisateur)
-  Propriétés des objets
-  Protocole sécurisé
-  Recherches et tris
-  Ressources
-  Saisie
-  Sauvegarde
-  Sélections
-  Sélections Temporaires
-  Serveur Web
-  Sous-enregistrements
-  SQL
-  SVG
-  Table
-  Tableaux

-  Transactions
-  Triggers
-  Utilisateurs et groupes
-  Variables
-  Web Services (Client)
-  Web Services (Serveur)
-  XML
-  XML DOM
-  XML SAX
-  Zone Web
-  Liste des thèmes de constantes
-  Codes d'erreurs
-  Codes de caractères

Introduction

-  Préface
-  Contrat de licence d'utilisation et d'évaluation
-  Introduction
-  Construire une application 4D

4D possède son propre langage de programmation. Ce langage intégré, qui comprend plus de 1000 commandes, fait de 4D un outil de développement très puissant.

Le langage de 4D peut être utilisé pour de multiples types de tâches, de la réalisation de calculs simples à la création d'interfaces utilisateur personnalisées complexes. Par l'intermédiaire des routines du langage, vous pourrez par exemple :

- Accéder par programmation à tous les éditeurs de gestion des enregistrements (tris, recherches...),
- Créer et imprimer des états et des étiquettes complexes avec les données de la base,
- Communiquer avec d'autres systèmes d'information,
- Gérer des documents,
- Importer et exporter des données entre des bases 4D et d'autres applications,
- Incorporer des procédures écrites dans d'autres langages que celui de 4D.

La flexibilité et la puissance du langage de 4D en font l'outil idéal pour toute une gamme de fonctions de gestion de l'information. Les utilisateurs novices peuvent rapidement effectuer des calculs. Les utilisateurs expérimentés peuvent personnaliser leurs bases sans devoir connaître la programmation. Les développeurs plus expérimentés peuvent utiliser la puissance du langage de 4D pour ajouter à leurs bases de données des fonctions sophistiquées, allant jusqu'au transfert de fichiers et aux communications. Les développeurs maîtrisant la programmation dans d'autres langages peuvent ajouter leurs propres routines au langage de 4D.

Le langage de programmation de 4D s'enrichit lorsqu'un plug-in est installé dans l'application. Chaque plug-in comporte en effet des commandes spécifiques, permettant de gérer les fonctions qu'il accomplit.

A propos des manuels

Les manuels de 4D, listés ci-dessous, s'appliquent indifféremment à décrire le fonctionnement de 4D et de 4D Server. Une seule exception : le "Manuel de référence 4D Server", qui traite uniquement des fonctions de 4D Server.

- Le manuel "Langage" est le guide de référence du langage de 4D. Il vous apprend à personnaliser votre base en utilisant les commandes et fonctions de 4D.
- Le manuel "Mode Développement" détaille les éditeurs et les outils disponibles dans l'environnement de développement.
- Le manuel "Autoformation" vous propose de suivre au pas à pas des exemples de création et d'utilisation de bases de données. Ces exercices vous permettent de vous familiariser rapidement avec les fonctionnalités et les concepts de 4D et 4D Server.
- Le "Manuel de référence 4D Server" est consacré à l'installation et la gestion de bases de données multi-utilisateurs avec 4D Server.

A propos de ce manuel

Ce manuel décrit le langage de 4D. Nous supposons que vous êtes familiarisé avec le vocabulaire élémentaire utilisé dans 4D tels que tables, champs ou formulaires. Avant de lire ce manuel, nous vous conseillons de :

- découvrir 4D à travers les exemples du manuel "Autoformation",
- commencer à créer vos propres bases de données, en vous référant au manuel "Mode Développement",
- élargir vos connaissances en étudiant les nombreuses bases de démonstration et d'exemple disponibles notamment sur le site Web de 4D (<http://www.4d.fr>).

Conventions d'écriture

Dans ce manuel, diverses conventions d'écriture sont employées :

- à l'instar de l'éditeur de méthodes de 4D, les commandes sont écrites en majuscules et en caractères spéciaux : **OUVRIR DOCUMENT**. Les fonctions (commandes renvoyant une valeur) ont une lettre initiale en majuscule et sont écrites en minuscule : **Remplacer caracteres**.
- Dans la syntaxe des commandes, les caractères { } (accolades) indiquent des paramètres facultatifs. Par exemple, **SIECLE PAR DEFALT (siècle; anPivot)** signifie que le paramètre *anPivot* peut être omis lors de l'appel de la commande.
- Dans la syntaxe des commandes, le caractère | indique une alternative. Par exemple, **Table (numTable | unPtr)** indique que cette fonction accepte soit un numéro de table soit un pointeur comme paramètre.
- Dans certains exemples de cette documentation, une ligne de code peut se prolonger sur une plusieurs lignes, par manque de place. Toutefois, tapez ces exemples sans appuyer sur la touche Retour chariot, en une seule ligne de code.

Pour en savoir plus...

Si vous lisez ce manuel pour la première fois, reportez-vous à la section **Introduction**.

4D v12

ATTENTION !

Lisez attentivement l'intégralité des termes et conditions du présent Contrat tel que défini ci-après, entre 4D SAS, société par actions simplifiée, ci-après dénommée « 4D SAS », et vous-même, le « LICENCIÉ ». En cliquant sur le bouton « Accepter », vous acceptez les termes et conditions d'utilisation et d'évaluation du Logiciel, tel que défini ci-après.

Si vous n'acceptez pas les termes et conditions du Contrat, et dans la mesure où les dispositions qui suivent sont applicables, merci de retourner immédiatement, le support contenant le Logiciel, sa Documentation définie ci-après, son emballage et votre justificatif d'achat, à votre lieu d'achat ou à l'adresse figurant dans la Documentation, afin d'obtenir le remboursement de votre facture.

Le Contrat détermine tant les termes et conditions de la licence d'utilisation du Logiciel et de la Maintenance y afférente, que ceux de la licence d'évaluation du Logiciel. Les dispositions ne s'appliquant qu'à l'une ou l'autre de ces licences sont expressément identifiées comme telles.

La présente licence est applicable au Logiciel pour lequel le LICENCIÉ a régulièrement acquis une licence et reçu le(s) numéro(s) de produit correspondant(s), selon les modalités définies dans la Documentation.

4D SAS n'est disposée à accorder au LICENCIÉ une licence d'utilisation ou une licence d'évaluation sur le Logiciel que si le LICENCIÉ accepte toutes les dispositions contractuelles applicables à chaque type de licence et de Logiciel, telles que stipulées dans le Contrat.

Les termes ci-dessous ont, dans l'intégralité du Contrat, la signification suivante :

« Application(s) 4D » : un outil informatique développé avec le Logiciel.

« Application(s) 4D monoposte » : une Application 4D qui peut être installée et utilisée sur un ordinateur unique et par un seul utilisateur exclusivement ; étant entendu que sauf disposition particulière, l'Application 4D ne peut être utilisée en mode serveur (serveur de données) ou client, permettant un accès aux données depuis un autre ordinateur et/ou vers un autre ordinateur.

« Contrat » : le présent contrat de licence ainsi que tout avenant éventuel.

« Documentation » : tout fichier électronique de documentation et/ou toute documentation présente dans ou sur le Média contenant ou mettant à disposition le Logiciel, et/ou le manuel d'utilisation du Logiciel.

« Environnement » : le(s) type(s) de matériel, de systèmes d'exploitation (« plate-forme »), et/ou de logiciels requis pour l'utilisation du Logiciel, tels qu'indiqués sur le Média, étant précisé que chaque licence concédée ne vaut que pour un (1) Environnement.

« Instance » : l'ensemble composé d'une Application 4D et d'un fichier de données.

« Logiciel(s) » : les programmes d'ordinateurs sous forme de code exécutable, lisibles en machine, les copies pouvant en être faites, la Documentation y afférente, ainsi que toute Mise à Jour, version modifiée ou de remplacement du Logiciel, fournis au titre du Contrat.

« Machine Serveur » : l'ordinateur utilisé en tant que serveur.

« Maintenance » : l'information relative à la mise en production des Mises à Jour et, sur demande du LICENCIÉ, la mise à disposition des Mises à Jour pour l'Environnement, moyennant le paiement de la redevance annuelle correspondante et ce, selon les termes et conditions du Contrat.

« Média » : tout support par lequel le Logiciel est transmis au LICENCIÉ, ce qui inclut notamment le DVD-ROM sur lequel il est enregistré ainsi que son emballage, mais également toute mise à disposition par communication électronique, notamment via les sites Internet de 4D et/ou le site Ftp de 4D.

« Mises à Jour » : la/les version(s) de maintenance et/ou les mises à jours mineures et/ou majeures du Logiciel, étant entendu que chaque Logiciel est désigné par deux (2) numéros : « X » définissant le numéro de mise à jour majeure et « Y », le numéro de mise à jour mineure.

« Nombre d'Utilisateurs Simultanés Autorisé » ou « NUSA » : le nombre maximum de connexions simultanées au Logiciel autorisées à un instant donné pour lequel le LICENCIÉ s'est acquitté du paiement de la licence correspondante.

1. OBJET

Le Contrat a pour objet de définir les termes et conditions (i) de concession non exclusive du droit d'utilisation du Logiciel et de fourniture de la Maintenance, et (ii) de concession non exclusive du droit d'évaluation du Logiciel.

Les droits d'utilisation et d'évaluation consentis au LICENCIÉ sur le Logiciel sont expressément spécifiés dans le Contrat, 4D SAS et/ou ses concédants restant titulaire(s) de l'ensemble des droits attachés au Logiciel. Les droits consentis au LICENCIÉ au titre

du Contrat sont exclusifs de tout autre droit dont le LICENCIÉ pourrait se prétendre titulaire sur le Logiciel.

4D SAS et/ou ses concédants restent propriétaires de l'exemplaire du Logiciel fourni au LICENCIÉ ainsi que des copies que le LICENCIÉ est autorisé à effectuer en vertu du Contrat.

En aucun cas, le Contrat ne peut être interprété comme un contrat de vente.

2. ÉTENDUE DES DROITS CONCÉDÉS

Sauf disposition contraire énoncée à l'article 2.4 relatif aux dispositions particulières applicables à la licence d'utilisation, les dispositions générales définies aux articles 2.1 et 2.2 s'appliquent à tout type de Logiciel faisant l'objet d'une licence d'utilisation au titre du Contrat.

Le LICENCIÉ reconnaît qu'une bannière d'actualité afférente aux offres de 4D SAS peut s'afficher lors de chaque lancement du Logiciel dans la langue dudit Logiciel, et que cette bannière est mise à jour automatiquement par une connexion au serveur web de 4D SAS ; une telle connexion ne permettant ni la collecte, ni le traitement de données personnelles.

2.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES PROPRES À LA LICENCE D'UTILISATION

En contrepartie du paiement de la redevance correspondante, 4D SAS concède au LICENCIÉ un droit limité, personnel, non exclusif et non transférable d'utilisation du Logiciel, dans l'Environnement et dans la/les langue(s) indiquée(s) sur le Média.

La licence d'utilisation concédée pour le Logiciel permet son utilisation sur l'une (1) des plates-formes autorisées par 4D SAS, étant entendu que (i) le LICENCIÉ doit sélectionner cette plate-forme au moment de l'installation du Logiciel et (ii) l'installation et l'utilisation du Logiciel sur les plates-formes autorisées par 4D SAS impliquent l'acquisition de licences distinctes.

Sauf en cas de disposition(s) contraire(s) mentionnée(s) dans l'article 2.4, le LICENCIÉ est autorisé à :

- a) installer et utiliser le Logiciel à des fins internes sur un ordinateur unique, à condition que le Logiciel ne soit installé et utilisé que sur un (1) ordinateur à la fois ;
- b) transférer physiquement le Logiciel d'un ordinateur à un autre, à condition que le Logiciel ne soit installé et utilisé que sur un (1) ordinateur à la fois ;
- c) transférer le Logiciel sur un (1) disque dur uniquement pour l'une des utilisations décrites au présent article 2.1, à condition que le LICENCIÉ n'utilise pas le Média d'origine, ou une copie de celui-ci le cas échéant, sur un autre ordinateur au même moment, et qu'il puisse immédiatement prouver qu'il est titulaire de la licence originale ;
- d) effectuer une (1) copie du Logiciel à des fins exclusives de sauvegarde, sous forme exécutable, et sous réserve de reproduire toutes les mentions de propriété intellectuelle figurant dans ou sur le Logiciel, une telle copie étant soumise aux dispositions du Contrat.

2.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES À LA LICENCE D'UTILISATION ET À LA LICENCE D'ÉVALUATION

Sauf en cas de disposition(s) contraire(s) mentionnée(s) dans l'article 2.4 ci-après, le LICENCIÉ s'interdit expressément de :

- a) installer le Logiciel et/ou l'Application 4D sur une Machine Serveur;
- b) utiliser le Logiciel sur un nombre d'ordinateurs supérieur à celui autorisé, à savoir un (1) ordinateur, ou dans un autre environnement que l'Environnement, sauf acquisition d'une licence supplémentaire au tarif en vigueur au moment de la commande ;
- c) utiliser le Logiciel pour la création de serveur(s) d'applications ou de serveur(s) de données, sauf acquisition d'une licence 4D WEB APPLICATION SERVER ou 4D SERVER ;
- d) donner en sous-licence, vendre, louer, donner en location-vente, partager ou autrement transférer, ou plus largement effectuer toute autre opération susceptible de permettre à un tiers de faire usage du Logiciel pour des activités de time sharing, d'outsourcing, de fourniture d'accès et d'hébergement et, plus généralement, de conférer à un tiers un quelconque droit sur tout ou partie du Logiciel sous quelque forme que ce soit sans l'accord préalable écrit de 4D SAS ;
- e) transférer le Logiciel dans un autre environnement que l'Environnement. A défaut, le LICENCIÉ est tenu de s'acquitter de la redevance prévue au tarif de 4D SAS en vigueur au moment d'un tel transfert, sans préjudice des autres droits et réparations auxquels 4D SAS pourrait prétendre ;
- f) modifier, traduire, faire de l'ingénierie inverse, décompiler, désassembler partiellement ou totalement le Logiciel, sauf dispositions contraires de la loi applicable. Cependant, au cas où le LICENCIÉ souhaiterait obtenir des informations permettant de mettre en œuvre l'interopérabilité du Logiciel, le LICENCIÉ s'engage à consulter 4D SAS avant toute décompilation afin de savoir si de telles informations ne sont pas rapidement ou facilement accessibles ;
- g) altérer ou supprimer les mentions de droit d'auteur, noms commerciaux, logos ou marques, et plus généralement tous droits de propriété intellectuelle de 4D SAS et/ou de ses concédants figurant dans ou sur le Logiciel ;
- h) utiliser la copie de sauvegarde du Logiciel (ou permettre à un tiers de l'utiliser) à des fins autres que celle de remplacer l'exemplaire original qui aurait été détruit ou qui deviendrait inutilisable ;

i) divulguer à des tiers les résultats d'essais relatifs au Logiciel sans l'accord écrit préalable de 4D SAS ;

j) utiliser le Logiciel en méconnaissance d'une quelconque disposition légale ou réglementaire ou d'un traité d'un pays ou d'un Etat, en ce compris toute disposition en relation avec la mauvaise utilisation d'informations.

2.3 DISPOSITIONS PROPRES À LA LICENCE D'ÉVALUATION

La licence d'évaluation est consentie au LICENCIÉ à titre gratuit. Elle est personnelle, non cessible ou autrement transférable, et non exclusive.

Le LICENCIÉ s'engage à :

a) utiliser le Logiciel sur un (1) ordinateur par plate-forme exclusivement, ou sur un ordinateur de substitution en cas de panne du premier, étant entendu que le Logiciel ne peut en aucun cas être utilisé sur plus d'un (1) ordinateur à la fois ;

b) utiliser le Logiciel à des fins exclusives d'évaluation et de tests, pour la durée définie à l'article 7.2, et dans la limite d'une (1) seule licence par mise à jour majeure du Logiciel.

Sans préjudice des dispositions de l'article 2.2 du Contrat, le LICENCIÉ s'interdit expressément d'utiliser le Logiciel dans un contexte de production et en particulier de développement, une telle utilisation requérant l'acquisition d'une licence d'utilisation selon les conditions tarifaires alors en vigueur.

2.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES PROPRES À LA LICENCE D'UTILISATION

Les dispositions particulières suivantes s'appliquent aux Logiciels ci-après définis et dérogent ou complètent les dispositions générales des articles 2.1 et 2.2 qui, à l'instar des autres dispositions du Contrat, restent pleinement applicables auxdits Logiciels, en l'absence de contradiction avec les dispositions particulières ci-après.

2.4.1 4D DEVELOPER STANDARD

La fonctionnalité 4D INTERPRETED DESKTOP incluse dans 4D DEVELOPER STANDARD permet de déployer l'Application 4D monoposte (sans limitation du nombre d'applications et/ou d'ordinateurs), étant entendu que ce droit de déployer l'Application 4D monoposte est limité à la plate-forme pour laquelle le LICENCIÉ a acquis une licence 4D DEVELOPER STANDARD.

Le LICENCIÉ reconnaît et accepte que l'accès à un ou plusieurs serveur(s) distant(s), par le biais de l'Application 4D monoposte, est autorisé sous réserve que cette Application 4D ne modifie pas ce/ces serveur(s), notamment les données de ce/ces serveur(s). Nonobstant les termes de la précédente disposition, l'Application 4D monoposte peut permettre la lecture et/ou la mise à jour « batch » occasionnelle dudit/desdits serveur(s) dans la limite de deux (2) fois par période de vingt quatre (24) heures.

L'Application 4D monoposte est impérativement limitée à deux cent cinquante cinq (255) tables et cinq cent onze (511) champs par table. En tout état de cause, le nombre d'enregistrements est limité à seize millions (16.000.000) d'enregistrements par table.

Le LICENCIÉ est responsable du respect des limitations précitées.

La fonctionnalité 4D INTERPRETED DESKTOP ne peut être utilisée qu'à des fins d'exécution, et ne doit en aucun cas être utilisée pour développer de nouvelles applications et/ou bases de données.

2.4.2 4D DEVELOPER PROFESSIONAL

Les fonctionnalités de serveur SQL, serveur web et/ou de serveur de web services ne peuvent être utilisées qu'aux fins exclusives de développement et de test, une telle utilisation étant limitée à un (1) accès local et un (1) accès distant.

Les fonctionnalités 4D INTERPRETED DESKTOP et 4D UNLIMITED DESKTOP incluses dans 4D DEVELOPER PROFESSIONAL permettent de déployer l'Application 4D monoposte (sans limitation du nombre d'applications et/ou d'ordinateurs), étant entendu que ce droit de déployer l'Application 4D monoposte est limité à la plate-forme pour laquelle le LICENCIÉ a acquis une licence 4D DEVELOPER PROFESSIONAL.

Le LICENCIÉ reconnaît et accepte que l'accès à un ou plusieurs serveur(s) distant(s), par le biais de l'Application 4D monoposte, est autorisé sous réserve que cette Application 4D ne modifie pas ce/ces serveur(s) et/ou les données de ce/ces serveur(s). Nonobstant les termes de la précédente disposition, l'Application 4D monoposte peut permettre la lecture et/ou la mise à jour « batch » occasionnelle dudit/desdits serveur(s) dans la limite de deux (2) fois par période de vingt quatre (24) heures.

En aucun cas, la fonctionnalité 4D UNLIMITED DESKTOP ne peut être déployée en dehors du cadre des Applications 4D monopostes.

Le LICENCIÉ n'est pas autorisé à altérer ou modifier de quelque manière que ce soit, le dialogue mis en place par 4D SAS, lorsqu'un utilisateur quitte l'Application 4D, utilisée et déployée avec 4D UNLIMITED DESKTOP, en particulier les mentions de propriété intellectuelle, notamment les marques, logos et noms de domaine figurant dans le dialogue.

2.4.3 4D TEAM DEVELOPER PROFESSIONAL

Les dispositions relatives à 4D DEVELOPER PROFESSIONAL et à 4D SERVER s'appliquent à 4D TEAM DEVELOPER PROFESSIONAL.

2.4.4 4D SERVER

Le LICENCIÉ est autorisé à :

- a) installer et utiliser le Logiciel exclusivement pour des opérations internes, sur la seule Machine Serveur, dans une configuration client/serveur dite « en réseau », sans limitation du nombre de postes clients, à condition que le Logiciel ne puisse être simultanément utilisé que par le NUSA, et ce sur la même Machine Serveur ;
- b) effectuer des copies du Logiciel sur la même Machine Serveur aux seules fins de faire fonctionner plusieurs Instances, sous réserve de reproduire toutes les mentions de propriété intellectuelle figurant dans ou sur le Logiciel, de telles copies étant soumises aux dispositions du Contrat ;
- c) transférer physiquement le Logiciel d'une Machine Serveur à une autre, à condition que le Logiciel ne soit jamais installé et utilisé simultanément sur plus d'une (1) Machine Serveur à la fois.

Le LICENCIÉ s'interdit expressément d'installer et d'utiliser 4D SERVER sur une autre plate-forme et/ou de dépasser le NUSA, étant entendu que l'utilisation du Logiciel par un nombre d'utilisateurs simultanés supérieur à celui autorisé au titre du Contrat ou dans un environnement autre que l'Environnement implique l'acquisition d'une ou de licence(s) supplémentaire(s) au tarif en vigueur au moment de la commande.

2.4.5 4D SQL DESKTOP

4D SQL DESKTOP ne peut être utilisé qu'à des fins d'exécution ; étant entendu que chaque licence est limitée à une seule Instance ; le lancement de toute Instance additionnelle impliquant l'acquisition d'une licence supplémentaire. La licence 4D SQL DESKTOP permet au LICENCIÉ d'utiliser le Logiciel en tant que client vers un serveur distant. En aucun cas, 4D SQL DESKTOP ne doit être utilisé pour développer de nouvelles applications et/ou bases de données.

2.4.6 4D WEB APPLICATION SERVER

4D WEB APPLICATION SERVER « non commercial » :

L'acquisition d'une licence d'utilisation de 4D WEB APPLICATION SERVER « non commercial » et l'utilisation de ce Logiciel impliquent que (i) le LICENCIÉ soit titulaire exclusif des droits de propriété intellectuelle afférents à l'Application 4D, ou que (ii) le LICENCIÉ soit titulaire d'une licence BSD ou d'une licence MIT relative à l'Application 4D (sous réserve du strict respect des droits de 4D SAS), étant entendu que :

- i) 4D WEB APPLICATION SERVER « non commercial » peut être utilisé en serveur Intranet/Internet, sans limitation du nombre de connexions, et
- ii) cette licence est limitée exclusivement à une (1) seule Application 4D, à une (1) seule Instance et à un (1) seul ordinateur ; étant entendu que le lancement de toute Instance additionnelle implique l'acquisition d'une licence supplémentaire au tarif en vigueur au moment de la commande.

En outre, dans le cas où le LICENCIÉ est titulaire exclusif des droits de propriété intellectuelle afférents à l'Application 4D, l'utilisation de l'Application 4D est limitée aux besoins propres du LICENCIÉ ; celui-ci n'étant pas autorisé à concéder une/des licence(s), vendre, louer, donner en location-vente, partager ou autrement transférer, ou plus largement effectuer toute autre opération susceptible de permettre à un tiers de faire usage de l'Application 4D, pour des activités de time sharing, d'outsourcing, de fourniture d'accès et d'hébergement et, plus généralement, à conférer à un tiers un quelconque droit sur tout ou partie de l'Application 4D sous quelque forme que ce soit sans l'accord préalable écrit de 4D SAS.

4D WEB APPLICATION SERVER « commercial » :

- i) 4D WEB APPLICATION SERVER « commercial » peut être utilisé en serveur Intranet/Internet, sans limitation du nombre de connexions, et
- ii) cette licence est limitée exclusivement à une (1) seule Application 4D, à une (1) seule Instance et à un (1) seul ordinateur ; étant entendu que le lancement de toute Instance additionnelle implique l'acquisition d'une licence supplémentaire au tarif en vigueur au moment de la commande.

2.4.7 4D WEB APPLICATION EXPANSION

L'acquisition d'une licence 4D WEB APPLICATION EXPANSION et toute utilisation de ce Logiciel est soumise à l'acquisition préalable et régulière par le LICENCIÉ d'une licence d'utilisation 4D SERVER.

Au titre de la licence concédée et sans préjudice des autres dispositions du Contrat, 4D WEB APPLICATION EXPANSION peut être utilisé en serveur Intranet/Internet, sans limitation du nombre de connexions, étant entendu que la licence est limitée à une (1) seule Application 4D et à un (1) seul ordinateur. De même, les dispositions relatives à la duplication de 4D WEB APPLICATION EXPANSION sont identiques à celles applicables à 4D SERVER auquel 4D WEB APPLICATION EXPANSION se rattache, et définies à l'article 2.4.4 b) du Contrat.

2.4.8 4D WEB SERVICES EXPANSION

Le déploiement de services web en tant que serveur (publication de web services), implique l'acquisition préalable d'une licence

4D WEB SERVICES EXPANSION.

L'acquisition d'une licence 4D WEB SERVICES EXPANSION et toute utilisation de ce Logiciel sont soumises à l'acquisition préalable et régulière par le LICENCIÉ d'une licence d'utilisation 4D SERVER ou 4D WEB APPLICATION SERVER.

Au titre de la licence concédée, et sans préjudice des autres dispositions du Contrat, 4D WEB SERVICES EXPANSION peut être utilisée en tant que serveur de services web, sans limitation du nombre de services web et du nombre de client(s) des services web, étant entendu que la licence est limitée exclusivement à une (1) seule Application 4D et à un (1) seul ordinateur. De même, les dispositions relatives à la duplication de 4D WEB SERVICES EXPANSION sont identiques à celles applicables à 4D SERVER ou le cas échéant à 4D WEB APPLICATION SERVER, auquel 4D WEB SERVICES EXPANSION se rattache, et définies à l'article 2.4.4 b) du Contrat.

2.4.9 4D SQL EXPANSION UNLIMITED

L'acquisition d'une licence 4D SQL EXPANSION UNLIMITED et toute utilisation de ce Logiciel est soumise à l'acquisition préalable et régulière par le LICENCIÉ d'une licence d'utilisation 4D SERVER.

Au titre de la licence concédée, par dérogation au NUSA et sans préjudice des autres dispositions du Contrat, 4D SQL EXPANSION UNLIMITED peut être utilisé en tant que serveur SQL, sans limitation du nombre de connexions simultanées, étant entendu que la licence est limitée exclusivement à une (1) seule Application et un (1) seul ordinateur pour un prix basé sur le nombre de processeurs (« CPU ») de l'ordinateur. De même, les dispositions relatives à la duplication de 4D SQL EXPANSION UNLIMITED sont identiques à celles applicables à 4D SERVER auquel 4D SQL EXPANSION UNLIMITED se rattache, et définies à l'article 2.4.4 b) du Contrat.

2.4.10 4D OEM DESKTOP

Le LICENCIÉ reconnaît et accepte que l'installation et l'utilisation de 4D OEM DESKTOP implique la conclusion d'un avenant au Contrat entre le LICENCIÉ et 4D SAS, étant entendu qu'au titre des dispositions 2.1 et 2.2, complétées et/ou modifiées par les dispositions particulières du présent article 2.4.10 : le LICENCIÉ est autorisé à utiliser le logiciel 4D OEM DESKTOP aux fins exclusives d'exploiter et de déployer une ou plusieurs Applications 4D monopostes - sauf disposition contraire au titre de l'avenant correspondant conclu entre les parties - et ce dans la limite du nombre de copie(s) autorisée(s) et définie(s) dans l'avenant correspondant, toutes plates-formes confondues ; étant précisé que les versions d'évaluation ne sont pas comprises dans le décompte des copies susvisées.

2.4.11 4D WEB 2.0 PACK

La licence d'utilisation concédée pour 4D WEB 2.0 PACK permet l'utilisation de ce Logiciel sur la/les plate(s)-forme(s) autorisée(s) par 4D SAS et ce, selon les termes et conditions ci-après :

Sans préjudice des dispositions du Contrat, 4D WEB 2.0 PACK peut être utilisé :

- i) à des fins de développement, étant entendu que chaque licence concédée est limitée à un (1) seul développeur (autrement dénommé « utilisateur nommé »), toute utilisation par plus d'un (1) utilisateur nommé impliquant l'acquisition du nombre de licences correspondant ;
- ii) à des fins de déploiement d'une ou plusieurs Applications 4D et ce, selon les termes et conditions de la licence 4D ci-après définie.

L'utilisation de 4D WEB 2.0 PACK par le LICENCIÉ à des fins de développement implique l'acquisition préalable et régulière par ce dernier d'une licence 4D DEVELOPER PROFESSIONAL ou 4D TEAM DEVELOPER PROFESSIONAL.

Toute Application 4D développée avec le logiciel 4D Ajax FRAMEWORK ne peut être déployée qu'en conjonction avec 4D SERVER et 4D WEB APPLICATION EXPANSION, ou en conjonction avec 4D WEB APPLICATION SERVER, étant entendu qu'un tel déploiement s'effectue conformément aux termes et conditions de la licence correspondante.

2.5 DROITS SUR LA DOCUMENTATION ÉLECTRONIQUE

Le LICENCIÉ peut :

- imprimer la Documentation sous forme électronique dans le cadre de l'utilisation du Logiciel exclusivement ;
- transférer les fichiers HTML ou PDF sur le serveur Intranet du LICENCIÉ ;
- transférer la Documentation sous forme électronique sur un disque dur dans le cadre de l'utilisation du Logiciel exclusivement.

Le LICENCIÉ ne peut pas :

- distribuer la Documentation à des tiers ;
- rendre la Documentation accessible par l'Internet par quelque biais que ce soit ;
- réaliser des travaux dérivés à partir de la Documentation.

2.6 AUTRES DROITS

Le Logiciel peut contenir une ou plusieurs bibliothèques, librairies, fichiers, ou autres objets ayant pour but d'aider le LICENCIÉ à utiliser le Logiciel. 4D SAS concède le cas échéant au LICENCIÉ, sur le fondement des licences acquises auprès de ses concédants, le droit d'utiliser l'ensemble de ces éléments, à condition que le LICENCIÉ respecte les dispositions du Contrat ainsi que les termes et conditions qui leur sont spécifiques. Le LICENCIÉ se reportera à la Documentation et au fichier « Lisez-moi » ou « Read me » inclus dans le Logiciel pour prendre connaissance de ces dispositions particulières.

De même, le LICENCIÉ est informé que le Logiciel peut lui donner accès à une librairie lui permettant de coder certaines informations des applications développées avec le Logiciel. Le LICENCIÉ reconnaît que certaines lois interdisent ou limitent l'utilisation des algorithmes contenus dans ces objets et s'engage à respecter toutes les lois ou normes applicables à de tels usages.

Dans tous les cas, il est de la responsabilité du LICENCIÉ de s'assurer que tout utilisateur du Logiciel respecte les dispositions du Contrat.

3. SUPPORT TECHNIQUE ET MAINTENANCE

3.1 LICENCE D'ÉVALUATION

La licence d'évaluation n'inclut aucun service de support ou de maintenance.

3.2 LICENCE D'UTILISATION

3.2.1 Si le LICENCIÉ a souscrit aux services de Maintenance annuelle au moment de l'achat de la licence d'utilisation correspondante, ces services de Maintenance sont soumis aux termes et conditions suivants :

En contrepartie du paiement de la redevance annuelle de Maintenance correspondante - et au fur et à mesure de leur disponibilité - 4D SAS informe le LICENCIÉ, et sur demande expresse de ce dernier, met à sa disposition les Mises à Jour par tous moyens et sur tous médias choisis par 4D SAS, ainsi que le cas échéant, la Documentation y afférente.

Si une Mise à Jour le requiert, le LICENCIÉ s'engage à mettre à jour les composants de l'Environnement.

Le LICENCIÉ reconnaît et accepte que la licence et la Maintenance n'incluent pas l'installation du Logiciel et/ou des Mises à Jour par 4D SAS, une telle prestation pouvant être fournie au LICENCIÉ selon les termes et conditions applicables au jour de la commande correspondante.

La période annuelle initiale de Maintenance prendra effet à la date d'achat de la licence d'utilisation concernée et ce, pour une durée d'un (1) an. Sauf en cas de résiliation de la Maintenance par l'une des parties dûment notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception à l'autre partie trente (30) jours au moins avant la fin de la période annuelle de maintenance en cours, la Maintenance sera renouvelée pour des périodes successives d'un (1) an, aux conditions suivantes :

- En ce qui concerne le LICENCIÉ dont le siège social est situé sur le territoire français : la redevance de Maintenance sera automatiquement révisée à chaque échéance annuelle en fonction de l'indice SYNTEC selon la formule suivante :

$$R_n = R_0 * S_n / S_0$$

R_n = Redevance annuelle de Maintenance de l'année n .

R_0 = Redevance annuelle de Maintenance telle que définie dans la liste de prix en vigueur à la date de souscription de la première année de Maintenance.

S_0 = Dernier indice SYNTEC publié à la date de souscription de la Maintenance.

S_n = Dernier indice SYNTEC publié à la date de renouvellement

En cas de disparition de l'indice SYNTEC, les dispositions applicables au LICENCIÉ dont le siège social est situé hors du territoire français s'appliqueront au LICENCIÉ dont le siège social est situé sur le territoire français.

- En ce qui concerne le LICENCIÉ dont le siège social est situé hors du territoire français : la redevance de Maintenance sera calculée sur la base de la redevance annuelle de Maintenance telle que définie dans la liste de prix en vigueur à la date du renouvellement de la Maintenance ; étant néanmoins convenu que l'augmentation éventuelle sera plafonnée à 8% par an.

3.2.2 Si le LICENCIÉ souhaite obtenir des services de support technique relatifs au Logiciel de la part de 4D SAS et/ou de ses filiales et/ou distributeurs locaux, le LICENCIÉ doit enregistrer le Logiciel, aussitôt que possible, par tous moyens appropriés, et notamment, en ligne selon la procédure indiquée sur le site Internet de 4D SAS et/ou de ses filiales et/ou distributeurs locaux ; ces services étant fournis selon les termes et conditions alors en vigueur dans le pays concerné.

3.2.3 Par dérogation aux dispositions du paragraphe 3.2.1, la licence relative à 4D WEB 2.0 PACK comprend la fourniture des Mises à jour du Logiciel considéré et ce, pendant une durée de douze (12) mois à compter de la date d'achat de la licence correspondante. A l'issue de cette période de douze (12) mois, ce service pourra être fourni au LICENCIÉ selon les termes et conditions alors en vigueur dans le pays concerné.

3.2.4 Si le Logiciel est fourni avec une Mise à Jour de celui-ci, cette Mise à Jour constitue un seul et même produit avec le Logiciel. En conséquence, le LICENCIÉ est tenu de cesser d'utiliser ou de permettre l'utilisation de la version du Logiciel précédant cette Mise à Jour dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de l'installation de la Mise à Jour, étant entendu que l'enregistrement d'une Mise à Jour est considéré comme une installation. Le LICENCIÉ reconnaît que les Mises à Jour sont soumises aux dispositions du Contrat.

4. GARANTIE ET RESPONSABILITÉ

Le Client reconnaît que 4D SAS a dûment rempli ses obligations précontractuelles de conseil et que pour l'ensemble de ses obligations au titre du Contrat, 4D SAS est soumise à une obligation générale de moyen.

4.1 LICENCE D'UTILISATION : GARANTIE ET RESPONSABILITÉ

4D SAS garantit exclusivement, pour un délai de quatre-vingt dix (90) jours à compter de la remise du numéro de produit du Logiciel, la facture y afférente faisant foi, que le Logiciel, faisant l'objet d'une licence d'utilisation, est fourni sur un Média exempt de vices de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et que le Logiciel contient les fonctions essentielles décrites dans la Documentation, sous réserve qu'il soit utilisé dans l'Environnement, tel qu'indiqué sur le Média et dans la Documentation.

L'entière responsabilité de 4D SAS et l'entière réparation du LICENCIÉ en cas de tels défauts déclarés par le LICENCIÉ pendant le délai susvisé se limitent, au choix de 4D SAS, au remplacement du Média ou du Logiciel défectueux - étant entendu que le Média ou le Logiciel de remplacement ne sont garantis que pour la période mentionnée à l'alinéa précédant restant à courir - ou au remboursement du montant payé par le LICENCIÉ pour le Logiciel, un tel remboursement emportant résiliation du Contrat.

Cependant, le LICENCIÉ perd le bénéfice de la présente garantie lorsque le défaut résulte d'un accident, d'une modification ou d'un usage abusif ou non conforme du Logiciel.

Par exception à ce qui précède, le LICENCIÉ reconnaît que le téléchargement du Logiciel s'effectue sous sa seule responsabilité, et qu'en conséquence 4D SAS ne saurait être tenue responsable ni des dommages causés à son ordinateur ni des pertes de données résultant du téléchargement du Logiciel.

4D SAS ne garantit pas que le Logiciel est exempt d'erreurs ou de bogues. Par ailleurs, 4D SAS ne garantit en aucune façon que les fonctions du Logiciel correspondent aux besoins et attentes du LICENCIÉ, ou que son utilisation sera exempte d'erreurs ou autres interruptions, ni que de telles erreurs seront corrigées.

La garantie ci-dessus est exclusive de toute autre et le LICENCIÉ renonce à toute autre garantie, dans les limites autorisées par la loi, qu'elle soit expresse ou implicite, ce qui inclut notamment toute garantie de commerciabilité ou d'adéquation du Logiciel à un but particulier.

Le choix du Logiciel et les résultats qui en sont obtenus, relèvent de la seule responsabilité du LICENCIÉ. De plus, il est de la responsabilité du LICENCIÉ de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses données.

La présente garantie est personnelle au LICENCIÉ ; aucun tiers utilisant les résultats obtenus avec le Logiciel par le LICENCIÉ ne peut bénéficier de cette garantie. En conséquence, 4D SAS ne saurait être responsable envers un tiers des conséquences de l'usage d'une Application 4D. Le LICENCIÉ devra indemniser 4D SAS de toute plainte émanant d'un tiers relative à une Application 4D.

De convention expresse, seuls les dommages directs sont susceptibles de donner lieu à réparation de 4D SAS.

Ni 4D SAS ni les personnes ayant participé au design, à la production, ou à la distribution du Logiciel ne pourront être tenues responsables, y compris en cas de négligence, d'un dommage indirect, consécutif ou accessoire, dont le LICENCIÉ ou tout autre tiers, y compris l'utilisateur, serait victime, ce qui inclut notamment l'interruption de la bonne marche du Logiciel, le manque à gagner, la perte de profits, la perte de données, la perte d'image, l'augmentation des frais généraux du LICENCIÉ, et/ou tout autre préjudice financier résultant de l'utilisation ou de l'impossible utilisation du Logiciel, quand bien même 4D SAS aurait été prévenue de la probabilité de tels dommages.

En aucun cas la responsabilité de 4D SAS ne pourra excéder le montant payé par le LICENCIÉ pour la licence d'utilisation concernée, ou le cas échéant, le montant de la redevance de Maintenance payée à 4D SAS par le LICENCIÉ pour la période annuelle de Maintenance en cours.

Il est expressément convenu que toute action en responsabilité à l'encontre de 4D SAS au titre du Contrat est prescrite douze (12) mois à compter de son fait générateur.

4.2 LICENCE D'ÉVALUATION : EXCLUSION DE GARANTIE ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Le Logiciel est fourni exclusivement à des fins d'évaluation et donc, « tel quel », sans aucune garantie, expresse ou implicite.

4D SAS ne fournit notamment aucune garantie quant à l'utilisation, aux fonctionnalités, ou aux performances du Logiciel. A ce titre, 4D SAS ne garantit notamment pas que le Logiciel ne comporte pas d'erreurs ou de bogues. En outre, 4D SAS ne garantit pas que les fonctions du Logiciel correspondent aux attentes du LICENCIÉ ou que les opérations effectuées grâce à lui ne seront pas interrompues. Le choix du Logiciel et les résultats qui en sont obtenus relèvent de la seule responsabilité du LICENCIÉ. De plus, il est de la seule responsabilité du LICENCIÉ de prendre les mesures nécessaires à la protection de ses données, en particulier leur sauvegarde et leur archivage.

4D SAS n'est en aucun cas responsable des dommages financiers, commerciaux, ou de toute autre nature, causés directement ou indirectement par l'utilisation du Logiciel, même si 4D SAS a été prévenue de la probabilité de tels dommages.

5. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

5.1 Le Logiciel est une œuvre originale de l'esprit, protégée en tant que telle par les législations nationales et internationales applicables en la matière, propriété exclusive de 4D SAS et/ou de ses concédants. 4D SAS et/ou ses concédants, conservent en qualité de titulaire(s) des droits, la propriété intellectuelle sur le Logiciel ainsi que toutes les prérogatives s'y rattachant. En conséquence, le LICENCIÉ n'acquiert aucun droit de propriété intellectuelle sur le Logiciel, et ne bénéficie d'aucun autre droit que

ceux expressément conférés en vertu du Contrat. A cet égard, le Contrat n'inclut aucune licence ni droit sur les marques et autres signes distinctifs de 4D SAS et/ou de ses concédants.

Le LICENCIÉ ne doit pas modifier les mentions légales de droit d'auteur ou tout autre privilège de propriété intellectuelle figurant dans ou sur le Logiciel.

Toute reproduction, même partielle, du Logiciel n'est autorisée qu'à la condition absolue que les copies comportent toutes les mentions de droit d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle.

5.2 4D SAS déclare qu'à sa connaissance (i) rien ne s'oppose à ce qu'elle conclue le Contrat, (ii) le Logiciel ne constitue pas en France, une contrefaçon d'une œuvre préexistante.

5.3 Le LICENCIÉ devra informer 4D SAS de toute utilisation du Logiciel illicite ou contraire au Contrat, ou de toute contrefaçon dont il pourrait avoir connaissance. Si, suite à cette information, 4D SAS décide d'agir contre un tiers, le LICENCIÉ lui fournira toute l'aide nécessaire qui pourra être raisonnablement demandée.

5.4 4D SAS s'engage à assurer à ses frais la défense du LICENCIÉ contre toute allégation portant sur la contrefaçon en France d'un droit de propriété intellectuelle par le Logiciel fourni au titre du Contrat, à condition que le LICENCIÉ :

- ait avisé 4D SAS par écrit de l'existence de cette allégation dès sa survenance,
- ait permis à 4D SAS d'avoir seule la direction de la défense et de toute négociation en vue d'un accord, et
- collabore avec 4D SAS à ces fins.

Si une plainte, une menace d'action ou une action devait être dirigée contre le LICENCIÉ du fait de l'utilisation du Logiciel, ou si 4D SAS estime qu'il peut l'être, cette dernière doit procéder à son choix et ses frais :

(i) soit au remplacement de l'élément concerné du Logiciel, par un élément de substitution, de fonctionnalités équivalentes, ou
(ii) soit si (i) n'est pas réalisable, au remboursement des sommes versées au titre de la licence du Logiciel en cause ; la licence concernée étant alors résiliée.

4D SAS prendra à sa charge les dommages et intérêts auxquels le LICENCIÉ serait condamné à raison d'un acte de contrefaçon du Logiciel et ce, dès que la condamnation les prononçant serait devenue définitive, ainsi que les indemnisations et frais de toute nature dépensés par le LICENCIÉ pour assurer sa défense, y compris les frais d'avocat, étant entendu que l'entière responsabilité et la réparation exclusive du LICENCIÉ au titre de la contrefaçon d'un droit de propriété afférent au Logiciel ne pourra en aucun cas excéder le prix payé par le LICENCIÉ au titre de la licence du Logiciel en cause.

4D SAS décline expressément toute responsabilité, lorsque l'allégation vise :

- l'utilisation d'une version du Logiciel qui ne serait pas la version la plus récente ;
- toute modification du Logiciel réalisée par le LICENCIÉ ou par un tiers agissant pour son compte ;
- toute utilisation du Logiciel non conforme à la Documentation et/ou au Contrat ;
- toute utilisation du Logiciel en combinaison, avec des matériels, plates-formes, et/ou logiciels autre(s) que ceux relevant de l'Environnement.

Le présent article énonce l'entière responsabilité de 4D SAS et la réparation exclusive du LICENCIÉ en ce qui concerne la contrefaçon d'un droit de propriété intellectuelle ou de tout autre droit de propriété.

6. CONFIDENTIALITÉ

La structure et l'organisation du Logiciel constituent des secrets commerciaux de 4D SAS et/ou de ses concédants, que le LICENCIÉ n'est pas autorisé à révéler.

L'obligation de confidentialité restera en vigueur à l'expiration ou à la résiliation du Contrat pour une durée minimum de cinq (5) années.

Le LICENCIÉ consent expressément à ce que 4D SAS annonce publiquement la relation commerciale existant avec lui.

7. DURÉE ET RÉSILIATION

7.1 LICENCE D'UTILISATION

Sauf en cas de résiliation, la licence d'utilisation est consentie en vertu du Contrat pour la durée de protection légale du Logiciel.

Sauf en cas de résiliation, la Maintenance, telle que définie dans l'article 3.2.1, est souscrite pour une durée d'un (1) an à compter de la date de souscription par le LICENCIÉ de la Maintenance et renouvelée tacitement pour des périodes successives d'un (1) an, conformément aux termes de l'article 3.2.1 du Contrat.

La résiliation de la licence d'utilisation du Logiciel pour quelque cause que ce soit entraîne la résiliation immédiate de la Maintenance y afférente.

En cas de résiliation de la Maintenance et de manière générale du Contrat pour quelque cause que ce soit et sauf disposition contraire du Contrat, le LICENCIÉ reconnaît que les montants payés par lui pour la licence correspondante et – le cas échéant – pour la Maintenance ne sont pas remboursables, et qu'une telle résiliation ne le dispense pas de payer à cette date les montants dus à 4D SAS en vertu du Contrat.

Le LICENCIÉ peut mettre fin à une licence à n'importe quel moment et sans motif particulier, à condition d'en avertir préalablement 4D SAS par courrier recommandé avec demande d'avis de réception.

Une telle résiliation n'exonère pas le LICENCIÉ de sa responsabilité contractuelle à l'égard de faits survenus avant cette date.

Chaque partie peut mettre fin à la Maintenance et de manière générale au Contrat, en envoyant une notification à l'autre partie par courrier recommandé avec accusé de réception, et sans le consentement préalable de cette dernière, en cas d'un manquement de celle-ci à l'une des dispositions du Contrat, et auquel elle n'aurait pas remédié dans les trente (30) jours suivant cette notification.

Par ailleurs, 4D SAS peut également résilier le Contrat en envoyant une notification par courrier recommandé avec accusé de réception au LICENCIÉ dans le cas où (i) le LICENCIÉ manquerait à l'une des dispositions de l'article 2 du Contrat, et/ou dans le cas où (ii) le LICENCIÉ n'aurait pas payé les redevances facturées conformément aux termes du Contrat.

La résiliation du Contrat ne prive pas 4D SAS de tout autre droit ou action né à l'occasion du Contrat.

En cas de résiliation de la Maintenance et de manière générale du Contrat, pour quelque cause que ce soit, 4D SAS est libérée de toutes ses obligations contractuelles à l'égard du LICENCIÉ. Le LICENCIÉ doit, pour sa part, retourner à 4D SAS le numéro de produit du Logiciel, cesser d'utiliser le Logiciel et détruire ou retourner le Logiciel et la Documentation à 4D SAS, ainsi que toute copie intégrale ou partielle qui aurait été faite du Logiciel.

Le LICENCIÉ devra certifier par un document écrit et dûment signé par son représentant légal que les dispositions du présent article ont été respectées, et ce dans un délai de cinq (5) jours à compter de la résiliation ou de l'expiration du Contrat.

7.2 LICENCE D'ÉVALUATION

La licence d'évaluation est consentie pour une durée définie lors de la délivrance du numéro de produit.

Chaque partie peut mettre un terme à cette licence sans motif particulier, à condition d'en avertir préalablement l'autre par courrier recommandé avec accusé de réception.

Si le LICENCIÉ ne respecte pas les dispositions du Contrat, son expiration ou sa résiliation ne prive pas 4D SAS de tout autre droit ou action qu'il aurait fait naître.

A l'expiration du Contrat, ou en cas de résiliation, pour quelque cause que ce soit, le LICENCIÉ devra cesser d'utiliser le Logiciel et le détruire ou le retourner à 4D SAS, ainsi que toute copie qui en aurait été faite.

Le LICENCIÉ devra certifier par un document écrit et dûment signé par son représentant légal que les dispositions du présent article ont été respectées, et ce dans un délai de cinq (5) jours à compter de la résiliation ou de l'expiration du Contrat.

8. AUDIT

Le LICENCIÉ autorise 4D SAS ou toute autre personne dûment habilitée à effectuer un audit sur pièces et/ou sur place afin de vérifier que le LICENCIÉ respecte toutes les dispositions du Contrat, étant entendu que le LICENCIÉ titulaire d'une licence d'utilisation du Logiciel 4D OEM DESKTOP s'engage à répondre sans délai et par écrit à 4D SAS à toute demande d'informations relative à l'exécution du Contrat.

Si l'audit révélait des non-conformités aux dispositions du Contrat et/ou des décalages par rapport aux informations fournies par le LICENCIÉ à 4D SAS, le LICENCIÉ serait tenu de payer les frais raisonnables relatifs à l'audit, et ce sans préjudice des autres réparations que 4D SAS serait en droit de demander.

Cet article restera en vigueur deux (2) ans après la fin du Contrat pour quelque cause que ce soit.

9. DIVERS

Il est de la responsabilité du LICENCIÉ d'agir en conformité avec la réglementation française, européenne et internationale applicable en matière d'exportations. Le LICENCIÉ ne peut, directement ou indirectement, transférer le Logiciel dans un pays où une telle opération est interdite ou soumise à l'obtention d'une licence ou d'une autorisation administrative sans avoir préalablement obtenu ladite licence ou ladite autorisation. De plus, le LICENCIÉ garantit qu'il ne fait pas l'objet de mesures particulières relatives à l'exportation ou à l'importation de produits dans son pays, et qu'il n'est pas soumis aux dispositions d'un pays interdisant l'importation de logiciels.

Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, le LICENCIÉ est en droit d'accéder, de modifier ou de supprimer toute donnée personnelle le concernant. Pour cela, le LICENCIÉ peut contacter 4D SAS à l'adresse électronique suivante : info-fr@4d.com.

De manière générale, chaque Partie s'engage à se conformer aux réglementations applicables, plus particulièrement en matière de protection des données personnelles.

Aucune modification du Contrat ne sera valable sans qu'elle ait été effectuée par écrit, sous forme d'un avenant signé par le LICENCIÉ et un représentant de 4D SAS ayant qualité pour ce faire.

Si une disposition du Contrat est déclarée illégale, nulle, ou inopposable, en tout ou partie, la disposition en cause sera modifiée

afin de la rendre légale, valide et applicable. Toutes les autres dispositions du Contrat n'en seront pas affectées, à moins que l'objet même du Contrat disparaisse de ce fait.

Le retard ou le manquement par l'une des parties à faire valoir les droits dont elle dispose ou qui lui sont conférés par le Contrat n'est pas considéré comme une renonciation à ce droit.

Le Contrat constitue l'intégralité des accords intervenus entre les parties au jour de sa signature. Il prévaut sur toute disposition orale ou écrite antérieure ou contemporaine et relative au même objet.

Une version imprimée du Contrat sous sa forme électronique, ainsi que toute notification adressée par 4D SAS en version électronique, seront acceptées lors de tous contentieux relatifs à l'exécution du Contrat.

Les parties sont indépendantes entre elles et le Contrat ne peut, en aucun cas, être considéré comme un acte constitutif d'une relation de mandat, de franchise, ou d'une entité juridique quelconque.

Le Contrat est régi par la loi française.

Tout différend relatif au Contrat et à ses suites sera soumis au Tribunal de Commerce de Nanterre, auquel il est expressément fait attribution de compétence, et ce, même en cas de référé, de pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie.

La version française du Contrat régit les relations contractuelles entre les parties. Toutes communications entre les parties seront effectuées en langue française.

LE LICENCIÉ RECONNAÎT AVOIR LU, COMPRIS, ET ACCEPTÉ LES DISPOSITIONS DE CE CONTRAT.

Pour toute information concernant le Contrat ou 4D SAS, merci de bien vouloir contacter 4D SAS au (+33) (0)1 40 87 92 00 (courriel : info-fr@4d.com), ou de vous adresser à la filiale de 4D SAS située dans votre région/pays.

* DROITS RESTREINTS DU GOUVERNEMENT AMÉRICAIN

Tous les produits de 4D SAS, ainsi que leur documentation, sont de nature commerciale. Le Logiciel et la Documentation sont des « éléments commerciaux », tels que définis par l'article 48 C.F.R. §2.101, consistant en des « logiciels commerciaux » et dans « la documentation afférente aux logiciels commerciaux », tels que définis par l'article 48 C.F.R. §252.227-7014(a)(5) et l'article 48 C.F.R. §252.227-7014(a)(1), et tels que repris par les articles 48 C.F.R. §12.212 et 48 C.F.R. 227.7202.

Conformément aux articles 48 C.F.R. §12.212, 48 C.F.R. §252.227-7015, 48 C.F.R. §227.7202 à 227.7202-4, 48 C.F.R. §52.227-14, ainsi qu'à tout autre article applicable du code des règlements fédéraux, les licences sur les logiciels de 4D SAS, ainsi que sur leur documentation, sont consenties aux utilisateurs finaux du gouvernement des Etats-Unis, dans les mêmes termes que pour l'ensemble des autres utilisateurs finaux, conformément aux termes et conditions du Contrat.

L'éditeur du Logiciel est la société 4D SAS, sis : 60, rue d'Alsace – 92110 Clichy, France.

Tous les noms des produits de 4D SAS sont des marques déposées de 4D SAS. Tous les autres noms ou marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Cette section présente le langage de 4D. Elle apporte des réponses aux questions suivantes :

- Qu'est-ce que le langage de 4D, et que peut-il vous apporter ?
- Comment utiliser les méthodes ?
- Comment développer une application avec 4D ?

Ces sujets sont évoqués d'un point de vue général ; chacun d'entre eux est traité plus en détail dans les autres sections de ce manuel.

Qu'est-ce qu'un langage ?

Le langage de 4D n'est pas très différent de celui que nous utilisons tous les jours. C'est une forme de communication servant à exprimer des idées, informer ou donner des instructions. Tout comme un langage parlé, celui de 4D se compose d'un vocabulaire, d'une grammaire et d'une syntaxe, que vous employez pour indiquer au programme comment gérer votre base et vos données.

Il n'est pas nécessaire de connaître entièrement le langage. Pour pouvoir vous exprimer en anglais, vous n'êtes pas obligé de connaître la totalité de la langue anglaise ; en réalité, un peu de vocabulaire suffit. Il en va de même pour 4D — il vous suffit de connaître un minimum du langage pour être productif, vous en apprendrez de plus en plus au fur et à mesure de vos besoins.

Pourquoi utiliser un langage ?

A première vue, un langage de programmation dans 4D peut sembler inutile. En effet, 4D propose en mode Développement des outils puissants et entièrement paramétrables, permettant d'effectuer une grande variété de tâches de gestion des données. Les opérations fondamentales telles que la saisie de données, les recherches, les tris et la création d'états sont effectuées facilement. De nombreuses autres possibilités sont aussi disponibles, telles que les filtres de validation des données, les aides à la saisie, la représentation graphique et la génération d'étiquettes.

Alors, pourquoi avons-nous besoin d'un langage ? Voici quelques-uns de ses principaux rôles :

- Automatiser les tâches répétitives : par exemple la modification de données, la génération d'états complexes et la réalisation de longues séries d'opérations ne nécessitant pas l'intervention d'un utilisateur.
- Contrôler l'interface utilisateur : vous pouvez gérer les fenêtres, les menus, contrôler les formulaires et les objets d'interface.
- Gérer les données de manière très fine : cette gestion inclut le traitement de transactions, les systèmes de validation complexes, la gestion multi-utilisateurs, l'utilisation des ensembles et des sélections temporaires.
- Contrôler l'ordinateur : vous pouvez contrôler les communications par le port série, la gestion des documents et des erreurs.
- Créer des applications : vous pouvez créer des bases de données personnalisées, faciles à utiliser, en mode Application.
- Ajouter des fonctionnalités au serveur Web 4D intégré : par exemple, vous pouvez créer des pages HTML dynamiques et les insérer parmi celles qui sont automatiquement créées par 4D lorsque les formulaires sont convertis.

Le langage vous permet de contrôler totalement la structure et le fonctionnement de votre base de données. 4D propose de puissants éditeurs "génériques", mais le langage vous offre la possibilité de personnaliser autant que vous voulez votre base de données.

Prendre le contrôle de vos données

Le langage de 4D vous permet de prendre le contrôle total de vos données, d'une manière à la fois puissante et élégante. Il reste d'un abord facile pour un débutant, et est suffisamment riche pour un développeur d'applications. Il permet de passer par étapes d'une simple exploitation des fonctions intégrées de 4D à une base entièrement personnalisée.

Les commandes du langage de 4D vous laissent la possibilité d'accéder aux éditeurs standard de gestion des enregistrements. Par exemple, lorsque vous utilisez la commande **CHERCHER**, vous accédez à l'éditeur de recherches (accessible en mode Développement via la commande **Chercher...** dans le menu **Enregistrements**). Vous pouvez, si vous le voulez, indiquer explicitement à la commande **CHERCHER** ce qu'elle doit rechercher. Par exemple, **CHERCHER([Personnes]Nom="Dupont")** trouvera toutes les personnes nommées Dupont dans votre base.

Le langage de 4D est très puissant — une commande remplace souvent des centaines, voire des milliers de lignes de code écrites dans les langages informatiques traditionnels. Et cette puissance s'accompagne d'une réelle simplicité : les commandes sont écrites en français. Par exemple, vous utilisez la commande **CHERCHER** pour effectuer une recherche ; pour ajouter un nouvel enregistrement, vous appelez la commande **AJOUTER ENREGISTREMENT**.

Le langage est organisé de telle manière que vous puissiez facilement accomplir n'importe quelle tâche. L'ajout d'un enregistrement, le tri d'enregistrements, la recherche de valeurs et les autres opérations de même type sont définies par des commandes simples et directes. Mais les routines peuvent également contrôler les ports série, lire des documents sur le disque, traiter des systèmes de transactions complexes, et plus encore.

Même les opérations les plus compliquées se définissent de manière relativement simple. Il serait inimaginable de les réaliser sans le langage de 4D. Cependant, même à l'aide de la puissance des commandes du langage, certaines tâches peuvent se révéler complexes et difficiles. Ce n'est pas l'outil lui-même qui fait le travail ; une tâche peut représenter en soi une difficulté, l'outil ne fait que faciliter son traitement. Par exemple, un logiciel de traitement de texte permet d'écrire un livre plus rapidement et plus facilement, mais il ne l'écrit pas à votre place. Le langage de 4D vous permet de gérer plus facilement vos données et

d'appréhender les tâches ardues en toute confiance.

Est-ce un langage informatique “traditionnel” ?

Si vous êtes familier avec les langages informatiques traditionnels, ce paragraphe peut vous intéresser. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez passer directement au paragraphe suivant.

Le langage de 4D n'est pas un langage informatique traditionnel. C'est un des langages les plus souples et les plus innovants que l'on puisse trouver aujourd'hui sur micro-ordinateur. Le langage a été conçu pour s'adapter à vous, et non l'inverse.

Pour utiliser les langages traditionnels, vous devez avant tout réaliser des maquettes détaillées. C'est même l'une des principales phases d'un développement. 4D vous permet de commencer à utiliser le langage à tout moment et dans n'importe quelle partie de votre base. Vous pouvez commencer par ajouter une méthode objet dans un formulaire, puis plus tard une ou deux méthodes formulaires. Comme votre base devient plus sophistiquée, vous pouvez ajouter une méthode projet contrôlée par un menu. Vous êtes totalement libre d'utiliser une petite partie du langage ou une partie plus étendue. Ce n'est pas “tout ou rien”, comme c'est le cas dans beaucoup d'autres bases de données.

Les langages traditionnels vous obligent à définir et pré-déclarer vos objets sous une forme syntaxique rigide. Dans 4D, vous créez simplement un objet, comme un bouton, et vous l'utilisez. 4D gère automatiquement l'objet pour vous. Par exemple, pour utiliser un bouton, il suffit de le dessiner dans un formulaire et de lui donner un nom. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, le langage déclenche automatiquement vos méthodes.

Les langages traditionnels sont souvent rigides et inflexibles, et exigent que les commandes soient saisies dans un style très formel et contraignant. Le langage de 4D rompt avec la tradition, au grand bénéfice de l'utilisateur.

Les méthodes, passerelles vers le langage

Une méthode est une série d'instructions qui provoquent l'accomplissement d'une tâche par 4D. Toute méthode contient une ou plusieurs lignes d'instructions. Chaque ligne d'instruction est composée d'éléments du langage.

Puisque vous avez lu le manuel "Autoformation" de 4D (vous l'avez lu, n'est-ce pas ?), vous avez déjà écrit et utilisé des méthodes objet et des méthodes projet.

Dans 4D, vous pouvez créer cinq types de méthodes : des méthodes objet, des méthodes formulaire, des méthodes table ou "triggers", des méthodes projet et des méthodes base.

- **Méthode objet** : méthode généralement courte utilisée pour contrôler un objet de formulaire.
- **Méthode formulaire** : méthode qui gère l'affichage ou l'impression d'un formulaire.
- **Méthode table/trigger** : méthode utilisée pour appliquer les règles de fonctionnement de votre base.
- **Méthode projet** : méthode s'appliquant à la totalité de la base. Les méthodes projet peuvent être associées à des commandes de menus, par exemple.
- **Méthode base** : méthode utilisée pour initialiser des valeurs ou effectuer des actions particulières à l'ouverture ou à la fermeture d'une base, ou lorsqu'un navigateur Web se connecte à une base publiée comme serveur Web sur un réseau Intranet ou sur Internet.

Les paragraphes suivants présentent chaque type de méthode et expliquent brièvement la manière dont vous pouvez les utiliser pour automatiser votre base.

Démarrer avec les méthodes objet

Tout objet d'un formulaire pouvant déclencher une action — c'est-à-dire tout objet actif — peut être associé à une méthode objet. Une méthode objet surveille et gère l'objet actif lors de la saisie et de l'impression des données. Une méthode objet reste liée à un objet actif même lorsque l'objet est copié et collé. Ce principe vous permet de créer des bibliothèques d'objets actifs réutilisables. La méthode objet s'exécute lorsque c'est nécessaire.

Les méthodes objet sont les outils de base pour la gestion de l'interface utilisateur. L'interface utilisateur est l'ensemble des moyens et des conventions par lesquels l'ordinateur communique avec l'utilisateur. L'interface utilisateur est la porte par laquelle vous entrez dans votre base de données. L'objectif est de la rendre aussi simple d'emploi que possible. L'interface utilisateur doit faire en sorte que l'interaction avec l'ordinateur soit agréable, que l'utilisateur l'apprécie ou, mieux, ne la remarque même pas.

Il y a deux types principaux d'objets actifs dans un formulaire : les objets actifs de saisie, d'affichage et de stockage des données, tels que les champs et les sous-champs, et les objets actifs de contrôle comme les zones de saisie, les boutons, les listes déroulantes et les thermomètres.

4D vous permet de construire des formulaires sobres et classiques, tel que celui présenté ci-dessous :

Saisie pour Employés

Employés 1 sur 18

Code_Service : MAN

Nom : Jean

Prénom : Houbin

Salaire : 23000

Numéro de SS : 1581035254079

Date d'embauche : 01/05/2003

Fonction : Superviseur

4D vous permet également de construire des formulaires comportant de multiples éléments de contrôle, comme celui-ci :

Couleur de premier plan

Couleur d'arrière-plan

Valeur: 0x00000000

Valeur: 0x009CA951

Précédent Quitter

Vous pouvez aussi créer des formulaires originaux en laissant libre cours à votre imagination et en utilisant des éléments graphiques exubérants. Vous n'êtes limité que par votre imagination ou par les souhaits des commanditaires de l'application :

Couleurs et lumières

Pop up, Pop down, qui sait ?

Lights and Magics

Objets utiles...

Feux rouges

Quitter Modifier

Imprimer Configurer


Précédent Quitter Précédent

Lorsque vous construisez des formulaires, rappelez-vous que tous les objets actifs disposent de systèmes de contrôle intégrés, comme les intervalles de valeurs et les filtres pour les zones de saisie, ou les actions automatiques pour les objets, menus et boutons. Essayez toujours d'utiliser ces systèmes intégrés avant de recourir aux méthodes objet. Ils sont comparables aux méthodes objet dans la mesure où ils restent associés aux objets actifs et ne sont exécutés que lorsque l'objet est sollicité. En général, vous utiliserez une combinaison d'aides intégrées et de méthodes objet pour contrôler l'interface utilisateur.

Typiquement, une méthode associée à un objet actif de saisie aura un rôle de gestion des données spécifiquement lié au champ ou à la variable. La méthode peut effectuer un contrôle ou un formatage des valeurs, ou des calculs. Elle peut également récupérer des informations en provenance d'autres tables. Bien entendu, certaines de ces tâches peuvent aussi être exécutées par l'intermédiaire des systèmes intégrés de contrôle de saisie des objets. N'utilisez les méthodes objet que lorsque l'opération à effectuer est plus complexe que ce que permettent ces systèmes. Pour plus d'informations sur les systèmes intégrés de contrôle de saisie, reportez-vous au manuel "Mode Développement" de 4D.

Des méthodes objet peuvent aussi être associées aux objets actifs de contrôle tels que les boutons. Ces objets sont essentiels pour la navigation au sein de votre base. Les boutons vous permettent de vous déplacer d'un enregistrement à l'autre, de changer

de formulaire, d'ajouter et d'effacer des données. Ces objets actifs simplifient l'utilisation d'une base et réduisent le temps d'apprentissage. Les boutons disposent également de systèmes d'aides intégrés et, comme pour la saisie de données, il est préférable de les utiliser avant d'écrire des méthodes objet. Les méthodes vous permettent d'associer à vos objets des actions qui n'existent pas en standard. Dans l'exemple ci-dessous, la méthode objet du bouton affichera l'éditeur de recherches lorsque l'utilisateur cliquera dessus.



A mesure que vous vous familiariserez avec les méthodes objet, vous pourrez créer des bibliothèques d'objets avec leurs méthodes associées. Vous pourrez copier et coller ces objets entre différents formulaires, tables et bases. Vous pourrez même les conserver dans l'Album, prêts à être utilisés suivant vos besoins.

Contrôler des formulaires à l'aide des méthodes formulaire

Tout comme une méthode objet est associée à un objet actif d'un formulaire, une méthode formulaire est associée à un formulaire. Chaque formulaire peut comporter au plus une méthode formulaire.

Un formulaire est un modèle dans lequel vous pouvez visualiser vos données. Les formulaires vous permettent de présenter les données à l'utilisateur de différentes manières. Grâce aux formulaires, vous pouvez créer des écrans de saisie et des états récapitulatifs attractifs et faciles à utiliser. Une méthode formulaire contrôle et gère l'utilisation d'un formulaire spécifique, à la fois pour la saisie et l'impression des données.

Une méthode formulaire gère un formulaire à un plus haut niveau que les méthodes objet. Une méthode objet n'est exécutée que lorsque l'objet est utilisé, alors qu'une méthode formulaire est exécutée lorsque n'importe quel objet du formulaire est activé. Les méthodes formulaire sont généralement utilisées pour contrôler l'interaction entre les différents objets et le formulaire dans son ensemble.

Comme les formulaires peuvent être utilisés de nombreuses manières, il est utile de contrôler ce qui se passe lorsque votre formulaire est en cours d'utilisation. Pour cela, 4D met à votre disposition un grand nombre **d'événements formulaires**. Ces événements vous indiquent précisément ce qui se produit dans le formulaire. Chaque type d'événement (par exemple un clic, un double-clic, une touche du clavier enfoncée...) active ou désactive l'exécution de la méthode formulaire ainsi que les méthodes des objets du formulaire.

Pour plus d'informations sur les formulaires, les objets, les événements et les méthodes, reportez-vous à la description de la commande [Evenement formulaire](#).

Réguler le fonctionnement de votre base à l'aide des méthodes table/triggers

Un trigger est une méthode associée à une table, c'est la raison pour laquelle on peut également parler de méthode table. Les triggers sont automatiquement appelés par le moteur de base de données de 4D à chaque fois qu'une action (ajout, suppression, modification et chargement) est effectuée sur les enregistrements d'une table. Les triggers peuvent empêcher que des opérations interdites soient exécutées avec les enregistrements de votre base. Par exemple, dans un système de facturation, vous ne voulez pas qu'un utilisateur puisse créer des factures sans avoir spécifié le client à qui elle est destinée. Les triggers sont des outils puissants de contrôle des opérations possibles avec les tables, ainsi que de prévention des risques de pertes accidentelles de données. Vous pouvez écrire des triggers très simples, puis les rendre de plus en plus sophistiqués.

Pour plus d'informations sur les triggers, reportez-vous à la section [Présentation des triggers](#).

Utiliser des méthodes projet dans toute la base

A la différence des triggers, des méthodes formulaire et des méthodes objet, qui sont associées à des tables, des formulaires ou des objets actifs particuliers, les méthodes projet sont accessibles depuis n'importe quelle partie de votre base. Les méthodes projet sont réutilisables et peuvent être appelées par d'autres méthodes. Vous pouvez ainsi effectuer plusieurs fois une opération similaire sans devoir écrire plusieurs méthodes.

Vous pouvez appeler des méthodes projet depuis n'importe quelle partie de la base — autres méthodes projet, méthodes objet, méthodes formulaire... Lorsque vous appelez une méthode projet, elle s'exécute comme si elle avait été écrite à l'endroit d'où elle a été appelée. Les méthodes projet appelées depuis d'autres procédures sont appelées sous-routines.

Il y a un autre moyen d'utiliser les méthodes projet : les associer à des commandes de menu. Lorsque vous associez une méthode projet à une commande de menu, la méthode est exécutée lorsque la commande est sélectionnée par l'utilisateur. Vous pouvez considérer la commande de menu comme un appel à une méthode projet.

Gérer les sessions de travail avec les méthodes base

De la même manière que les méthodes objet et formulaire sont exécutées lorsque des événements se produisent dans un formulaire, il existe des méthodes associées à la base qui sont exécutées lorsqu'un événement de type "session de travail" se produit : ce sont les **méthodes base**. Par exemple, à chaque fois que vous ouvrez une base de données, vous voulez initialiser certaines variables qui seront utilisées pendant toute la session de travail ; pour cela, vous pouvez initialiser vos variables dans la méthode base [Sur ouverture](#), qui est automatiquement exécutée par 4D lorsque vous ouvrez la base.

Pour plus d'informations sur les méthodes base, reportez-vous à la section [Présentation des méthodes base](#).

Développer votre base de données

La phase de développement est celle pendant laquelle vous personnalisez votre base à l'aide du langage et des autres fonctions intégrées.

En créant simplement une base, vous avez déjà franchi les premières étapes de l'utilisation du langage. Chaque élément d'une base — les tables et les champs, les formulaires et leurs objets — est automatiquement relié au langage. Le langage de 4D les "reconnait" tous.

Votre première utilisation du langage pourrait être de créer une méthode objet ou formulaire pour contrôler la saisie de données. Par la suite, vous pourrez définir une méthode formulaire pour gérer l'affichage. Lorsque la base deviendra plus complexe, vous ajouterez une barre de menus avec des méthodes projet pour la personnaliser entièrement.

Comme tous les autres aspects de 4D, le développement est une phase très souple. Il n'y a aucun cheminement précis à suivre — vous pouvez développer de la manière qui vous semble la plus pratique. Bien entendu, cette phase comprend des étapes générales.

- L'implémentation : définition de la structure et des fonctionnalités de la base en mode Développement.
- Le test : réalisation d'essais de la base et de test de chaque élément personnalisé en mode Test application.
- L'utilisation : lorsque la base est entièrement personnalisée, exécution en mode Application.
- Les corrections : si des erreurs sont détectées, retour au mode Développement pour les corriger.

Des outils particuliers d'aide au développement, n'apparaissant que lorsque c'est nécessaire, sont intégrés à 4D. À mesure que vous utiliserez le langage de manière de plus en plus intensive, vous vous apercevrez que ces outils facilitent grandement le développement. Par exemple, l'éditeur de méthodes traite automatiquement les éventuelles erreurs de saisie et formate votre travail à la volée ; l'interpréteur (le moteur qui exécute le langage) intercepte les erreurs de syntaxe et vous les désigne ; enfin, le débogueur vous permet de contrôler très précisément l'exécution de vos méthodes afin de détecter toute erreur de développement.

Construire des applications

Vous connaissez maintenant les opérations que l'on peut réaliser avec une base de données — saisie, recherches, tris et créations d'états... Vous avez pu effectuer ces actions depuis le mode Développement, à l'aide des menus et des éditeurs standard.

Lorsque vous utilisez une base de données, vous répétez certaines séquences de tâches. Par exemple, dans une base de contacts personnels, vous pouvez rechercher des contacts, les trier par nom, puis imprimer un état à chaque fois que des informations ont été modifiées. Ces opérations ne sont pas difficiles à réaliser, mais elles peuvent prendre beaucoup de temps lorsqu'il faut les faire 20 fois. De plus, si vous n'avez pas utilisé la base pendant deux semaines, il se peut que vous ayez oublié certaines étapes nécessaires à la création d'un état.

Dans les méthodes, les étapes s'enchaînent les unes après les autres. Ainsi, une seule commande effectue automatiquement toutes les tâches qui lui sont liées. Par conséquent, vous n'avez pas à vous préoccuper des opérations particulières à réaliser.

Dans vos applications, les menus créés permettent d'effectuer des tâches répondant précisément aux besoins de la personne qui utilise la base. Une application se compose de tous les éléments de votre base : la structure, les formulaires, les différentes méthodes, les menus et les mots de passe.

Vous pouvez compiler vos bases et créer des applications Windows et Mac OS autonomes. La compilation des bases de données accélère l'exécution du langage, protège les bases, et vous permet de créer des applications totalement indépendantes. Le compilateur intégré vérifie également la syntaxe ainsi que les types des variables dans les méthodes, et contrôle donc la cohérence de base.

Les applications que vous créez peuvent aller du plus simple (un menu unique permettant de saisir des noms et d'imprimer un état) au plus complexe (un système de facturation ou de gestion des stocks). Les types d'utilisation des applications sont illimités. Généralement, une application grandit progressivement depuis une base de données en mode Développement jusqu'à un logiciel entièrement contrôlé par des menus et des formulaires personnalisés.

Pour en savoir plus...

- Le développement d'applications peut être aussi simple ou aussi complexe que vous le voulez. Pour plus d'informations sur le processus de construction d'une application, reportez-vous à la section [Construire une application 4D](#).
- Si vous débutez avec 4D, reportez-vous aux sections pour découvrir les principes de fonctionnement du langage 4D. Commencez par la section [Introduction au langage 4D](#).

Construire une application 4D

Une application 4D est une base de données conçue pour répondre spécifiquement à des besoins précis. Une application comporte une interface utilisateur destinée à faciliter son utilisation. Toutes les fonctions qu'elle propose sont directement liées (et se limitent) à son champ d'action. 4D vous permet de créer des applications de manière plus confortable et plus aisée que si vous utilisiez des langages traditionnels.

Parmi la grande variété d'applications que 4D peut créer, citons :

- un système de facturation,
- un système de gestion des stocks,
- un système de comptabilité,
- un système de paie,
- un gestion des ressources humaines,
- un système de traitement des prospects,
- une base de données accessible par Internet ou Intranet.

Il est parfaitement envisageable qu'une seule application 4D gère tous ces systèmes. Ce type d'applications correspond à une utilisation plutôt traditionnelle des bases de données. De surcroît, les outils proposés par 4D vous permettent de créer des applications originales, telles que, par exemple :

- un système de gestion documentaire,
- un système graphique de gestion d'images,
- une application de publication de catalogues,
- un système de contrôle et de commande d'un dispositif externe,
- un système de messagerie électronique (E-mail),
- un système multi-utilisateurs de gestion de planning,
- un catalogue recensant les éléments d'une collection de vidéos ou de disques.

Typiquement, une application peut commencer par être une simple base de données exploitée en mode Développement. Cette base "se transforme" en application à mesure qu'elle est personnalisée. La caractéristique majeure d'une application est la dissimulation à l'utilisateur des systèmes internes de gestion des fonctions de la base. La gestion de la base est automatisée, et l'utilisateur se sert de menus personnalisés pour exécuter des tâches spécifiques.

Lorsqu'une base 4D est exploitée en mode Développement, vous devez connaître les étapes à atteindre pour obtenir le résultat recherché. Dans une application 4D, c'est le mode Application qui est utilisé. Dans ce mode, vous devez gérer vous-même toutes les fonctions qui sont automatiques dans le mode Développement, c'est-à-dire :

- Navigation parmi les tables : la Liste des tables, la commande Dernière tables utilisées ou les boutons de navigation ne sont pas accessibles à l'utilisateur. Vous pouvez utiliser les commandes de menus et les méthodes pour contrôler la navigation parmi les tables.
- Menus : en mode Application, seuls les menus Fichier (comportant la commande Quitter), Edition, Mode et Aide (ainsi que le menu application sous Mac OS) sont affichés par défaut. Si l'application nécessite d'autres menus, vous devez les créer vous-même et les gérer à l'aide de méthodes 4D ou d'actions standard.
- Éditeurs : les éditeurs, tels que les éditeurs de recherches et de tris, ne sont plus automatiquement accessibles en mode Application. Si vous voulez qu'ils restent disponibles, vous devez les appeler en utilisant les commandes du langage.

Les paragraphes suivants fournissent des exemples d'automatisation de l'utilisation d'une base à l'aide du langage.

Mode Application : un exemple


Les menus personnalisés sont les éléments d'interface élémentaires d'une application. La création de menus est très simple — il suffit d'associer une méthode ou une action standard à chaque commande de menu dans l'éditeur de menus.

Les menus personnalisés facilitent l'apprentissage et l'utilisation d'une base de données.

Le paragraphe ci-dessous décrit le point de vue de l'utilisateur lorsqu'il choisit une commande de menu. Le paragraphe suivant détaille ensuite ce qui se produit réellement au cœur l'application ainsi que le travail de conception qui a été effectué. Bien que l'exemple soit simple, il apparaît clairement que la base est plus facile à apprendre et à utiliser. L'utilisateur n'a accès qu'aux éléments correspondant à ses besoins plutôt qu'aux outils "génériques" et aux commandes de menu du mode Développement.

Le point de vue de l'utilisateur

L'utilisateur sélectionne une commande de menu personnalisé appelée **Créer** pour ajouter une nouvelle personne dans la base de données.



Le formulaire entrée de la table [Personnes] s'affiche.

L'utilisateur saisit le prénom de la personne et appuie sur la touche **Tabulation** pour passer au champ suivant.

L'utilisateur saisit le nom de la personne.

L'utilisateur appuie sur la touche **Tabulation** pour passer au champ suivant : le nom est converti en lettres majuscules.

Prénom :

Nom :

Une fois la saisie terminée, l'utilisateur clique sur le bouton de validation (généralement le dernier dans la barre de boutons).

Menus créés

Personnes 1 sur 1

Prénom :

Nom :

Société :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Toolbar: [Navigation icons] [Validation icon (green checkmark)]

Un autre enregistrement vide s'affiche. L'utilisateur clique sur le bouton **Annuler** (celui qui comporte une croix) pour terminer la "boucle de saisie des données". L'utilisateur retourne à l'écran principal.

Les coulisses

La barre de menus a été créée en mode Développement, à l'aide de l'éditeur de menus.

Boîte à outils

Menus

Utilisateurs

Groupes

Menus

Images

Messages

Enumérati...

Styles

Filtres

Fichier

Édition

Personnes

Créer Nouvelle_Personne

Modifier Modifier_Personne

Etat Mon_Etat

Société

Action standard associée :

Pas d'action

Nom de la méthode :

Nouvelle_Personne

☐ Démarrer un process

Autorisations d'accès :

Sans restriction

Equivalent clavier :

☐ Ligne

☒ Active

Icône barre d'outils :

Pas d'icône

Style :

☐ Gras ☐ Souligné

☐ Italique

La commande de menu **Créer** est associée à une méthode projet appelée **Nouvelle Personne**. Cette méthode a été créée, en mode Développement, dans l'éditeur de méthodes. Lorsque l'utilisateur sélectionne cette commande de menu, la méthode **Nouvelle Personne** s'exécute.

Méthode : Nouvelle Personne

1 Repeter

2 AJOUTER ENREGISTREMENT ((Personnes))

3 Jusque (OK=0)

4

La boucle **Repeter...Jusque** à l'intérieur de laquelle se trouve la commande **AJOUTER ENREGISTREMENT** provoque exactement les mêmes effets que la commande de menu **Nouvel enregistrement** en mode Développement. Elle affiche le formulaire entrée courant, de manière à ce que l'utilisateur puisse saisir un nouvel enregistrement. Lorsque l'utilisateur valide

l'enregistrement, un autre enregistrement vide apparaît. Cette boucle **AJOUTER ENREGISTREMENT** continue de s'exécuter jusqu'à ce que l'utilisateur clique sur le bouton **Annuler**.
Lorsque l'utilisateur remplit un enregistrement, les actions suivantes sont déclenchées :

- Comme il n'y a pas de méthode objet associée au champ **Prénom**, rien ne s'exécute.
- Une méthode est associée au champ **Nom**. Cette méthode a été créée, en mode Développement, à l'aide des éditeurs de formulaires et de méthodes. Elle exécute l'instruction suivante :

```
[Personnes]Nom:=Majusc ([Personnes]Nom)
```

Cette ligne convertit le champ "Nom" en caractères majuscules.
Une fois qu'un enregistrement a été saisi, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton d'annulation dans le formulaire suivant, la variable système OK prend la valeur zéro, ce qui constitue la condition d'arrêt de l'exécution de la boucle **AJOUTER ENREGISTREMENT**.
Comme il n'y a pas d'autres instructions à exécuter, la méthode **Nouvelle Personne** stoppe son exécution et rend la main à la barre de menus principale.

Comparer une application 4D avec le mode Développement


Comparons la manière dont une même tâche est effectuée en mode Développement et à l'aide du langage.
Examinons une opération courante :

- Sélectionner un groupe d'enregistrements,
- Le trier,
- Imprimer un état.


Le paragraphe ci-dessous, "Exploiter une base en mode Développement", traite de la réalisation de ces tâches à partir du mode Développement. Le paragraphe suivant, "Exploiter une application 4D avec les éditeurs intégrés", traite de la réalisation des mêmes tâches à partir du mode Application.
Notez que, bien que les mêmes opérations sont effectuées dans les deux cas, les étapes dans le second paragraphe sont automatisées par programmation.

Exploiter une base en mode Développement

L'utilisateur choisit la commande **Rechercher>Rechercher...** dans le menu **Enregistrements**.




L'éditeur de recherches s'affiche :




L'utilisateur définit ses critères de recherche et clique sur le bouton **Rechercher**. La recherche s'effectue.

L'utilisateur choisit la commande **Trier...** dans le menu **Enregistrements**.



L'éditeur de tris s'affiche.



L'utilisateur définit ses critères de tri et clique sur le bouton **Trier**. Le tri est effectué.

Puis, pour imprimer les enregistrements, les étapes suivantes sont nécessaires :

- L'utilisateur choisit la commande **Imprimer** dans le menu **Fichier**.
- Les boîtes de dialogue de l'imprimante sélectionnée s'affichent. L'utilisateur fixe ses paramètres, puis l'état est imprimé.

Exploiter une application 4D avec les éditeurs intégrés

Examinons maintenant comment ces opérations peuvent être effectuées en mode Application.

L'utilisateur choisit la commande **Etat** dans le menu **Personnes**.

Même à ce stade, l'utilisation d'une application apparaît plus facile. L'utilisateur n'a pas besoin de savoir qu'il faut commencer par effectuer une recherche.

Une méthode appelée **Mon Etat** est associée à la commande de menu. Elle se présente ainsi :

```
CHERCHER ([Personnes])  
TRIER ([Personnes])  
FORM FIXER SORTIE ([Personnes]; "Etat")  
IMPRIMER SELECTION ([Personnes])
```

La première ligne est exécutée :

```
CHERCHER ([Personnes])
```

L'éditeur de recherches s'affiche.

L'utilisateur définit ses critères de recherche et clique sur le bouton **Rechercher**. La recherche s'effectue.

La deuxième ligne de la méthode **Mon Etat** est exécutée :

```
TRI ([Personnes])
```

Vous notez que l'utilisateur n'avait pas besoin de savoir que le tri était la deuxième étape.

La boîte de dialogue de tri s'affiche.

L'utilisateur définit ses critères de tri et clique sur le bouton **Trier**. Le tri est effectué.

La troisième ligne de **Mon Etat** est exécutée :

```
FORM FIXER SORTIE ([Personnes]; "Etat")
```

Une fois de plus, il n'est pas nécessaire que l'utilisateur sache ce qu'il faut faire ensuite. Le cheminement est déjà tracé. La dernière ligne de la méthode **Mon Etat** est exécutée :

```
IMPRIMER SELECTION ([Personnes])
```

Les boîtes de dialogue de l'imprimante sélectionnée s'affichent. L'utilisateur fixe ses paramètres, puis l'état est imprimé.

Automatiser davantage l'application

Les mêmes commandes que celles qui ont été employées dans la comparaison précédente peuvent être utilisées pour automatiser encore plus la base de données.

Examinons la nouvelle version de la méthode **Mon Etat**.

L'utilisateur choisit **Etat** dans le menu **Personnes**. La méthode appelée **Mon Etat2** est associée à la commande de menu :

```
CHERCHER ([Personnes]; [Personnes]Entreprise="Dupont & Associés")
TRIER ([Personnes]; [Personnes]Nom;>; [Personnes]Prénom;>)
FORM FIXER SORTIE ([Personnes]; "Etat")
IMPRIMER SELECTION ([Personnes]; *)
```

La première ligne est exécutée :

```
CHERCHER ([Personnes]; [Personnes]Entreprise="Dupont & Associés")
```

L'éditeur de recherches ne s'affiche pas. Au lieu de cela, la recherche est définie et effectuée par la commande **CHERCHER**. L'utilisateur n'a rien à faire.

La deuxième ligne est exécutée :

```
TRIER ([Personnes]; [Personnes]Nom;>; [Personnes]Prénom;>)
```

La boîte de dialogue de tri n'est pas affichée, et le tri est immédiatement effectué. Une fois encore, aucune intervention de l'utilisateur n'est nécessaire.

Les dernières lignes de la méthode **Mon Etat2** sont exécutées :

```
FORM FIXER SORTIE ([Personnes]; "Etat")
IMPRIMER SELECTION ([Personnes]; *)
```

Les boîtes de dialogue standard d'impression ne sont pas affichées. La commande **IMPRIMER SELECTION** comporte en effet le paramètre optionnel astérisque (*), ce qui lui indique d'utiliser les paramètres d'impression en vigueur au moment où le formulaire d'état a été créé. L'état est imprimé.

Les avantages de cette automatisation accrue sont les suivants :

- La recherche est effectuée automatiquement : cela évite que les utilisateurs sélectionnent de mauvais critères lorsqu'ils construisent leur recherche.
- Le tri est effectué automatiquement : cela évite que les utilisateurs sélectionnent de mauvais critères lorsqu'ils construisent leur tri.
- L'impression est effectuée automatiquement : cela évite que les utilisateurs sélectionnent un formulaire inadapté.
- Vous évitez à l'utilisateur d'avoir à définir des options dans les trois boîtes de dialogue.

Aides au développement d'applications 4D

A mesure que vous progresserez dans votre développement d'une application 4D, vous allez découvrir de nombreuses fonctionnalités que vous n'aviez pas vues lorsque vous avez commencé.

Mais vous pouvez aller encore plus loin, en ajoutant des outils et des plug-ins dans votre environnement 4D.

Plug-ins 4D

4D fournit plusieurs plug-ins permettant d'augmenter les capacités de vos applications :

- **4D Write** : Traitement de textes
- **4D Draw** : Créateur de documents graphiques de type CAD
- **4D View** : Tableur et éditeur de listes.
- **4D Internet Commands** (intégré) : Utilitaires de communication via Internet
- **4D ODBC Pro** : Connectivité bas niveau via ODBC
- **4D for OCI** : Connectivité avec ORACLE Call Interface
- **4D Open for Java** : Connectivité avec les applications JAVA

- **4D Open for 4D** : Connectivité de 4D à 4D pour construire des systèmes 4D d'information distribuée.

Pour plus d'informations, contactez 4D ou un Partenaire 4D, ou visitez notre site Web :

<http://www.4D.fr>

La communauté 4D et les produits des partenaires 4D

Il existe une communauté internationale très active organisée autour de 4D, composée de groupes d'utilisateurs, de forums électroniques et de partenaires 4D, qui développe des **produits liés à 4D**.

Vous pouvez vous inscrire sur le forum public d'aide et d'échange de 4D à l'adresse suivante :

<http://forums.4D.fr>

La communauté 4D vous fournira de nombreux conseils et solutions, ainsi que des produits tiers vous permettant d'augmenter votre productivité. Vous aurez accès à une foule d'informations et d'astuces qui vous feront économiser votre temps et votre énergie.

Présentation du langage

-  Introduction au langage 4D
-  Types de données
-  Constantes
-  Variables
-  Variables système
-  Pointeurs
-  Nommer les objets du langage 4D
-  Conditions et boucles
-  Si...Sinon...Fin de si
-  Au cas ou...Sinon...Fin de cas
-  Tant que...Fin tant que
-  Repeter...Jusque
-  Boucle...Fin de boucle
-  Méthodes
-  Méthodes projet

Le langage de 4D est constitué de différents éléments, vous permettant d'effectuer de multiples opérations et de gérer vos données.

- **Types de données** : Catégories de données stockées dans une base. Ce point est traité dans le paragraphe suivant. Pour une description détaillée, référez-vous à la section [Types de données](#).
- **Variables** : Adresses de stockage temporaires de données en mémoire. Pour une description détaillée, référez-vous à la section [Variables](#).
- **Opérateurs** : Symboles effectuant un calcul entre deux valeurs. Ce point est traité dans les paragraphes suivants. Pour une description détaillée, référez-vous à la section [Opérateurs](#) et à ses sous-sections.
- **Expressions** : Combinaisons d'éléments du langage ayant pour résultat le renvoi d'une valeur. Ce point est traité dans les paragraphes suivants.
- **Commandes** : Instructions intégrées effectuant une opération. Toutes les commandes de 4D (par exemple [AJOUTER ENREGISTREMENT](#)) sont décrites dans ce manuel, groupées par thème. Lorsque c'est nécessaire, les thèmes comprennent une section d'introduction. Vous pouvez utiliser des Plug-ins 4D pour ajouter de nouvelles commandes à votre environnement de développement 4D. Par exemple, une fois que vous avez installé le plug-in 4D Write dans votre base de données, vous pouvez utiliser les commandes de 4D Write pour créer et manipuler des fichiers de traitement de texte.
- **Méthodes** : Instructions que vous écrivez à l'aide de tous les éléments du langage décrits ci-dessus. Pour une description détaillée, référez-vous à la section [Méthodes](#) et à ses sous-sections.

Cette section présente les **Types de données**, les **Opérateurs** et les **Expressions**. Pour une description d'un autre élément, reportez-vous aux sections précédemment citées.

De plus :

- Les éléments du langage tels que les variables sont identifiés par leur nom. Pour une description détaillée des règles de définition des noms d'objets, reportez-vous à la section [Nommer les objets du langage 4D](#).
- Pour plus d'informations sur les variables tableaux, reportez-vous à la section [Présentation des tableaux](#).
- Pour plus d'informations sur les variables BLOB, reportez-vous à la section [Commandes du thème BLOB](#).
- Si vous avez l'intention de compiler votre base, reportez-vous à la section [Commandes du thème Compilateur](#) ainsi qu'au manuel Mode Développement de 4D.

Types de données

De nombreux types de données peuvent être stockés dans une base 4D. Le langage distingue sept types de données élémentaires : chaîne, numérique, date, heure, booléen, image et pointeur.

- **Chaîne** : Une suite de caractères, telles que "Bonjour à tous". Les champs et variables alpha et texte sont des données de type Chaîne.
- **Numérique** : Nombres, tels que 2 ou 1 000,67. Les champs et variables entier, entier long et numérique (aussi appelé réel) sont des données de type Numérique.
- **Date** : Dates telles que 20/11/97. Les champs et variables date sont des données de type Date.
- **Heures** : Heures, c'est-à-dire heures, minutes et secondes, telles que 21:00:00 ou 4:35:30 de l'après-midi. Les champs et variables heure sont des données de type Heure.
- **Booléen** : Valeurs logiques de VRAI ou FAUX. Les champs et variables booléens sont des données de type Booléen.
- **Image** : Les champs et variables image sont des données de type Image.
- **Pointeur** : Type spécial de données, utilisé en programmation avancée. Les variables pointeur sont des données de type Pointeur. Il n'y a pas de type de champ correspondant.

Vous constatez que, dans cette liste de types de données, les types chaîne et numérique sont associés à plus d'un type de champ. Lorsque des données sont placées dans un champ, le langage les convertit automatiquement dans le type du champ. Par exemple, si un champ de type entier est utilisé, les valeurs qu'il contient sont automatiquement traitées en tant que numériques. En d'autres termes, vous n'avez pas à vous préoccuper du mélange de champs de types semblables lorsque vous programmez avec 4D ; le langage le gère pour vous.

Cependant, il est important, lorsque vous utilisez le langage, de ne pas mélanger les types de données différents. Tout comme il est absurde de stocker la valeur "ABC" dans un champ de type Date, il est absurde de donner la valeur "ABC" à une variable utilisée pour des dates. Dans la plupart des cas, 4D est très tolérant et tentera d'utiliser de manière logique ce que vous faites. Par exemple, si vous additionnez un nombre x et une date, 4D déduira que vous voulez ajouter x jours à la date, mais si vous tentez d'ajouter une chaîne à une date, 4D vous préviendra que cette opération est impossible.

Certains cas nécessitent que vous stockiez des données dans un type et que vous les utilisiez dans un autre. Le langage contient un ensemble complet de commandes vous permettant de convertir des types de données vers d'autres types. Par exemple, si vous voulez créer un numéro de matricule commençant par des chiffres et se terminant par des lettres, vous pouvez écrire :

```
[Produits]Matricule:=Chaine(Numéro)+"abc"
```

où, si **Numéro** vaut 17, *[Produits]Matricule* prendra la valeur "17abc".

Les types de données sont détaillés dans la section [Types de données](#).

Opérateurs

Lorsque vous programmez avec 4D, il est rare que vous ayez simplement besoin de données “brutes”. Le plus souvent, il sera nécessaire de traiter ces données d'une manière ou d'une autre. Vous effectuez ces calculs avec des **opérateurs**. Les opérateurs, en général, prennent deux valeurs et effectuent avec elles une opération dont le résultat est une troisième valeur. Vous connaissez déjà la plupart des opérateurs. Par exemple, $1 + 2$ utilise l'opérateur d'addition (ou signe plus) pour faire la somme de deux nombres, et le résultat est 3. Le tableau ci-dessous présente quelques opérateurs courants :

Opérateur	Opération	Exemple
+	Addition	$1 + 2$ ce qui fait 3
-	Soustraction	$3 - 2$ ce qui fait 1
*	Multiplication	$2 * 3$ ce qui fait 6
/	Division	$6 / 2$ ce qui fait 3

Les opérateurs numériques ne représentent qu'un seul des différents types d'opérateurs disponibles. Comme 4D traite de multiples types de données, tels que des nombres, des dates ou des images, vous disposez d'opérateurs particuliers effectuant des opérations sur ces données.

Souvent, les mêmes symboles sont utilisés pour des opérations différentes, en fonction du type de données traitées. Par exemple, le signe (+) peut effectuer diverses opérations, comme le montre le tableau suivant :

Type de données	Opération	Exemple
Numérique	Addition	$1 + 2$ ajoute les nombres, le résultat est 3
Chaîne	Concaténation	“Bonjour” + “à tous” concatène (met bout à bout) les chaînes, le résultat est “Bonjour à tous”
Date et Numérique	Addition de date	!1/1/1997! + 20 ajoute 20 jours à la date 1 janvier 1997, le résultat est la date 21 janvier 1997

Les opérateurs sont détaillés dans la section [Opérateurs](#) et ses sous-sections.

Expressions

Pour parler simplement, les expressions retournent une valeur. En fait, lorsque vous programmez avec 4D, vous utilisez tout le temps des expressions et vous avez tendance à les manipuler uniquement à travers la valeur qu'elles représentent. Les expressions sont aussi appelées formules.

Les expressions peuvent être constituées de presque tous les éléments du langage : commandes, opérateurs, variables et champs. Vous utilisez des expressions pour écrire des lignes de code, qui sont à leur tour utilisées pour construire des méthodes. Des expressions sont employées à chaque fois que le langage de 4D a besoin de connaître la valeur d'une donnée.

Les expressions sont rarement “indépendantes”. Il n'y a que peu d'endroits dans 4D où une expression peut être utilisée en tant que telle : dans la boîte de dialogue de Recherche par formule, dans la fenêtre du Débogueur où la valeur des expressions peut être évaluée, dans la boîte de dialogue Appliquer une formule, et dans l'éditeur d'états semi-automatiques en tant que formule dans une colonne.

Une expression peut être simplement une constante, telle que le chiffre 4 ou la chaîne “Bonjour”. Comme son nom l'indique, la valeur d'une constante ne change jamais.

C'est lorsqu'elles contiennent des opérateurs que les expressions commencent à devenir intéressantes. Dans les paragraphes précédents, vous avez déjà pu voir des expressions utilisant des opérateurs. Par exemple, $4 + 2$ est une expression qui utilise l'opérateur d'addition pour additionner deux nombres, et dont le résultat est 6.

Vous vous référez à une expression par le biais du type de données qu'elle retourne. Il existe sept types d'expressions :

- Expression chaîne,
- Expression numérique (aussi appelée nombre),
- Expression date,
- Expression heure,
- Expression booléenne,
- Expression image,
- Expression pointeur.

Le tableau suivant fournit un exemple pour chacun des sept types d'expressions.

Expression	Type	Description
"Bonjour"	Chaîne	Le mot Bonjour est une constante chaîne, signalée par les guillemets
"Bonjour " + "à tous"	Chaîne	Deux chaînes, "Bonjour " et "à tous", sont mises bout à bout (concaténées) à l'aide de l'opérateur de concaténation de chaînes (+). La chaîne "Bonjour à tous" est retournée.
"M. " + [Amis]Nom	Chaîne	Deux chaînes sont concaténées : la chaîne "M. " et la valeur courante du champ Nom de la table Amis. Si le champ contient "Dupont", l'expression retourne "M. Dupont".
Majusc ("dupont")	Chaîne	Cette expression utilise "Majusc", une commande du langage, pour convertir la chaîne "dupont" en majuscules. Elle retourne "DUPONT".
4	Numérique	C'est une constante numérique, 4.
4 * 2	Numérique	Deux nombres, 4 et 2, sont multipliés à l'aide de l'opérateur de multiplication (*). Le résultat est le nombre 8.
MonBouton	Numérique	C'est le nom d'un bouton. Il retourne la valeur courante du bouton : 1 s'il y a eu un clic sur le bouton, 0 sinon.
!25/1/97!	Date	C'est une constante date pour la date 25/01/97 (25 janvier 1997). Notez l'emploi des points d'exclamation pour indiquer une constante date.
Date du jour + 30	Date	C'est une expression de type Date qui utilise la fonction Date du jour pour récupérer la date courante. Elle ajoute 30 jours à la date d'aujourd'hui et retourne la nouvelle date.
?8:05:30?	Heure	C'est une constante heure qui représente 8 heures, 5 minutes, et 30 secondes.
?2:03:04? + ?1:02:03?	Heure	Cette expression ajoute une heure à une autre et retourne l'heure 3:05:07.
Vrai	Booléen	Cette commande retourne la valeur booléenne VRAI.
10 # 20	Booléen	C'est une comparaison logique entre deux nombres. Le symbole (#) signifie "est différent de". Comme 10 "est différent de" 20, l'expression retourne VRAI.
"ABC" = "XYZ"	Booléen	C'est une comparaison logique entre deux chaînes. Elles sont différentes, donc l'expression retourne FAUX.
MonImage + 50	Image	Cette expression considère l'image placée dans MonImage, la déplace de 50 pixels vers la droite, et retourne l'image résultante.
->[Amis]Nom	Pointeur	Cette expression retourne un pointeur vers le champ [Amis]Nom.
Table (1)	Pointeur	C'est une commande qui retourne un pointeur vers la première table.

Types de données

Les champs, variables et expressions de 4D ont un type représentant les données qu'ils contiennent. 4D accepte le typage de ces éléments en fonction du tableau suivant :

Types de données	Champ	Variable	Expression
Chaîne (cf. note 1)	Oui	Oui	Oui
Numérique (cf. note 2)	Oui	Oui	Oui
Date	Oui	Oui	Oui
Heure	Oui	Oui	Oui
Booléen	Oui	Oui	Oui
Image	Oui	Oui	Oui
Pointeur	Non	Oui	Oui
BLOB (cf. note 3)	Oui	Oui	Non
Tableau (cf. note 4)	Non	Oui	Non
Entier 64 bits (cf. note 5)	Oui	Non	Non
Float (cf. note 5)	Oui	Non	Non
Indéfini	Non	Oui	Oui

Notes

(1) Une chaîne peut être un champ alphanumérique, une variable de longueur fixe, ou encore une variable ou un champ de type Texte.

(2) Un numérique peut être une variable ou un champ de type Réel (Numérique), Entier et Entier long.

(3) BLOB est l'abréviation de Binary Large Object. Pour plus d'informations sur les BLOBs, reportez-vous à la section

Commandes du thème BLOB.

(4) Les tableaux peuvent être de tout type. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Présentation des tableaux.**

(5) Les types Entier 64 bits et Float sont gérés uniquement via le SQL. Il est déconseillé de les manipuler via le langage 4D, car dans ce cas ils sont convertis en Réels, ce qui peut entraîner des pertes de précision.

Chaîne

Chaîne est un terme générique utilisé pour :

- les variables ou champs de type alphanumérique
- les variables ou champs de type Texte
- toute expression de type Alpha ou Texte

Une chaîne se compose de caractères. La gestion des chaînes de caractères varie suivant que 4D est exécuté en mode Unicode ou en mode non Unicode (mode compatibilité). Ce mode est défini via les Préférences de l'application (cf. section **Codes ASCII**).

Mode Unicode

- Un champ alphanumérique peut contenir de 0 à 255 caractères (la limite est fixée lors de la définition du champ).
- Un champ, une variable ou une expression de type Texte peut contenir de 0 à 2 Go de texte.
- Il n'y a aucune différence entre une variable alphanumérique et une variable texte.

Mode non Unicode (compatibilité)

Chaque caractère peut être l'un des 256 caractères ASCII pris en charge par Windows et Mac OS. Pour plus d'informations sur les codes ASCII, reportez-vous à la section **Codes ASCII**.

- Un champ alphanumérique peut contenir de 0 à 255 caractères (la limite est fixée lors de la définition du champ).
- Une variable de longueur fixe peut contenir de 0 à 255 caractères (la limite est fixée lors de la déclaration de la variable).
- Un champ, une variable ou une expression de type Texte peut contenir de 0 à 32 000 caractères.

Quel que soit le mode, vous pouvez assigner un alpha à un texte et vice-versa, 4D effectue automatiquement la conversion, en tronquant les valeurs si nécessaire. Vous pouvez mélanger du texte et de l'alphanumérique dans les expressions.

Note : Dans ce manuel de référence du langage 4D, les paramètres de type Alpha et Texte dans les descriptions des commandes sont indifféremment appelés Chaîne, sauf spécification explicite.

Numérique

Numérique est un terme générique utilisé pour :

- les champs, variables ou expression de type Réel (aussi appelé type Numérique)
- les champs, variables ou expression de type Entier
- les champs, variables ou expression de type Entier long

Les nombres de type Réel sont compris dans l'intervalle $\pm 1.7e\pm 308$ (15 chiffres).

Les nombres de type Entier (2 octets) sont compris dans l'intervalle -32 768..32 767

Les nombres de type Entier long (4 octets) sont compris dans l'intervalle $-2^{31}..(2^{31})-1$

Vous pouvez assigner tout nombre d'un type numérique à un nombre d'un autre type numérique, 4D effectue automatiquement la conversion, en tronquant ou en arrondissant les valeurs si nécessaire. Notez cependant que lorsqu'une valeur est située en-dehors de l'intervalle du type de destination, 4D ne pourra la convertir. Vous pouvez mélanger tous les types de numériques au sein d'une même expression.

Note : Dans ce manuel de référence du langage 4D, quel que soit le type précis des données, les paramètres de type Réel, Entier et Entier long dans les descriptions des commandes sont appelés Numériques, sauf spécification explicite.

Date

- Les variables, champs ou expressions de type Date peuvent être compris entre 1/1/100 et 31/12/32767.
- Une date est structurée sous la forme jour/mois/année (sur un système français).
- Si l'année est fournie avec deux chiffres seulement, 4D déduit que le siècle est le 20e si la valeur est supérieure ou égale à 30 et le 21e si elle est inférieure (ce comportement par défaut peut être modifié à l'aide de la commande **SIECLE PAR DEFAUT**).

Note : Dans ce manuel de référence du langage 4D, les paramètres de type Date dans les descriptions des commandes sont appelés Date, sauf spécification explicite.

Heure

- Les variables, champs ou expressions de type Heure peuvent être compris entre 00:00:00 et 596 000:00:00.
- Une heure est structurée sous la forme heure:minutes:secondes (avec une version française de 4D).
- Les heures sont stockées dans un format de 24 heures.
- Une valeur de type Heure peut être traitée en tant que nombre. Le nombre correspondant est le nombre de secondes que cette valeur représente. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Opérateurs sur les heures**.

Note : Dans ce manuel de référence du langage 4D, les paramètres de type Heure dans les descriptions des commandes sont appelés Heure, sauf spécification explicite.

Booléen

Les variables, champs ou expressions de type Booléen peuvent être soit à VRAI soit à FAUX.

Note : Dans ce manuel de référence du langage 4D, les paramètres de type Booléen dans les descriptions des commandes sont appelés Booléen, sauf spécification explicite.

Image

Les variables, champs ou expressions de type Image peuvent contenir des images Windows ou Macintosh. En général, ce type accepte toute image pouvant être collée dans le Presse-papiers ou bien lue depuis le disque à l'aide des commandes de 4D ou d'un plug-in.

Note : Dans ce manuel de référence du langage 4D, les paramètres de type Image dans les descriptions des commandes sont appelés Image, sauf spécification explicite.

Pointeur

Les variables ou expressions de type Pointeur sont des références à d'autres variables (y compris des tableaux et des éléments de tableaux), à des tables ou à des champs. Il n'existe pas de champs de type Pointeur.

Pour plus d'informations sur les pointeurs, reportez-vous à la section **Pointeurs**.

Note : Dans ce manuel de référence du langage 4D, les paramètres de type Pointeur dans les descriptions des commandes sont appelés Pointeur, sauf spécification explicite.

BLOB

Les champs ou variables de type BLOB sont des séries d'octets (d'une longueur de 0 à 2 Go) que vous pouvez adresser individuellement ou à l'aide des **Commandes du thème BLOB**. Il n'existe pas d'expressions de type BLOB.

Note : Dans ce manuel de référence du langage 4D, les paramètres de type BLOB dans les descriptions des commandes sont appelés BLOB.

Tableau

Les tableaux ne sont pas véritablement un type de données. Sous cette appellation sont regroupés les différents types de tableaux (comme les tableaux entier, tableaux texte, etc.). Les tableaux sont des variables. Il n'existe pas de champs ni d'expressions de type Tableau. Pour plus d'informations sur les tableaux, reportez-vous à la section **Présentation des tableaux**.

Note : Dans ce manuel de référence du langage 4D, les paramètres de type Tableau dans les descriptions des commandes sont appelés Tableau, sauf spécification explicite (par exemple Tableau Alpha, Tableau Réel...).

Indéfini

Indéfini n'est pas véritablement un type de données. Une variable dite "indéfinie" est une variable n'ayant pas encore été définie. Une fonction utilisateur (c'est-à-dire une méthode projet qui retourne une valeur) peut retourner une valeur indéfinie si, à l'intérieur de la méthode, le résultat de la fonction (\$0) est assigné à une expression indéfinie (une expression issue d'un calcul effectué avec au moins une variable indéfinie). Un champ ne peut pas être indéfini.

Convertir les types de données

Le langage de 4D comporte des fonctions et des opérateurs vous permettant de convertir des types de données en d'autres types, dans la mesure où de telles conversions ont un sens. 4D assure la vérification des types de données. Ainsi, vous ne pouvez pas écrire : "abc"+0.5+!25/12/96!-?00:30:45?, car cette opération génère une erreur de syntaxe.

Le tableau ci-dessous liste les types de données pouvant être convertis, le type dans lequel ils peuvent être convertis, ainsi que les fonctions 4D à utiliser.

Types à convertir	en Chaîne	en Numérique	en Date	en Heure
Chaîne		Num	Date	Heure
Numérique (*)	Chaîne			
Date	Chaîne			
Heure	Chaîne			
Booléen		Num		

(*) Les valeurs de type Heure peuvent être utilisées en tant que numériques.


Note : Ce tableau ne traite pas les conversions de données plus complexes obtenues à l'aide d'une combinaison d'opérateurs et d'autres commandes.

■ Constantes

Une constante est une expression dont la valeur est fixe. Il existe deux types de constantes : les **constantes prédéfinies** que vous pouvez appeler en inscrivant leur nom et les **constantes littérales**, pour lesquelles vous devez saisir une valeur.

Constantes prédéfinies

4D propose un ensemble de **constantes prédéfinies**. Ces constantes sont regroupées par thèmes dans la fenêtre de l'Explorateur :




Pour utiliser une constante prédéfinie dans la fenêtre de l'éditeur de méthodes, vous pouvez :

- soit glisser-déposer la constante depuis la fenêtre de l'Explorateur vers la fenêtre de l'éditeur de méthodes,
- soit saisir directement son nom dans la fenêtre de l'éditeur de méthodes. La fonction de saisie prédictive propose les constantes correspondant au contexte de programmation.

Les noms des constantes prédéfinies peuvent contenir jusqu'à 31 caractères.

Les constantes prédéfinies apparaissent soulignées par défaut dans la fenêtre de l'éditeur de méthodes et dans la fenêtre du débogueur :



Dans la fenêtre ci-dessus, Sur chargement est par exemple une constante prédéfinie.

Constantes littérales

4D accepte quatre types de données pour les constantes littérales :

- Chaîne,
- Numérique,
- Date,

- Heure.

Constantes chaînes

Une constante de type chaîne est incluse entre des guillemets droits ("..."). Voici quelques exemples de constantes chaîne :

"Ajouter Enregistrements"

"Aucun enregistrement trouvé."

"Facture"

Une chaîne vide est spécifiée par la succession de deux guillemets ("").

Constantes numériques

Une constante numérique s'écrit comme un nombre réel. Voici quelques exemples de constantes numériques :

27

123,76

0,0076

Les nombres négatifs s'écrivent précédés du signe moins (-). Par exemple:

-27

-123,76

-0,0076

Constantes dates

Une constante de type date est incluse entre deux points d'exclamation (!...!). Dans un environnement français, une date est structurée sous la forme jour/mois/année, une barre oblique "/" séparant les valeurs. Voici quelques exemples de constantes dates :

!1/1/76!

!4/4/04!

!25/12/99!

Une date nulle s'écrit !00/00/00!

Astuce : L'éditeur de méthodes dispose d'un raccourci pour entrer une date nulle. Pour cela, tapez un point d'exclamation (!) et appuyez sur la touche **Entrée**.

Note : Lorsqu'une année est saisie sur deux chiffres, 4D considère qu'elle appartient au 20e siècle, sauf si ce fonctionnement par défaut a été modifié à l'aide de la commande [SIECLE PAR DEFAUT](#).

Constantes heures

Une constante heure est incluse entre deux points d'interrogation (?...?).

Note : Cette syntaxe peut être utilisée sous Windows et Mac OS. Sous Mac OS, vous pouvez également utiliser le symbole † (Option+t sur un clavier français).

Avec une version française de 4D, une heure est structurée sous la forme heure:minute:seconde, deux points (:) séparant les valeurs. Les heures sont stockées dans un format de 24 heures.

Voici quelques exemples de constantes heures :

?00:00:00? `minuit

?09:30:00? `9:30 du matin

?13:01:59? `13 heures, 1 minute et 59 secondes

Une heure nulle s'écrit ?00:00:00?.

Astuce : L'éditeur de méthodes dispose d'un raccourci pour saisir une heure nulle. Pour cela, tapez un point d'interrogation (?) et appuyez sur la touche **Entrée**.

Variables

Fondamentalement, dans 4D, les données peuvent être stockées de deux manières. Les champs stockent les données sur disque, de manière permanente ; les variables stockent les données en mémoire, de manière temporaire.

Lorsque vous définissez votre base, vous indiquez à 4D les noms et les types de champs que vous voulez utiliser. C'est pratiquement la même chose pour les variables — vous leur donnez un nom et un type.

Les types de variables suivants correspondent à chacun des types de données :

- Alpha(*) ou Texte : chaîne alphanumérique pouvant contenir jusqu'à 2 Go de texte
- Entier : nombre entier compris entre -32768 et 32767
- Entier long : nombre entier compris entre -2^{31} et $(2^{31}) - 1$
- Réel (ou Numérique) : nombre réel compris entre $\pm 1.7e\pm 308$ (15 chiffres)
- Date : date comprise entre 1/1/100 et 31/12/32767
- Heure : heure comprise entre 00:00:00 et 596000:00:00 (secondes depuis minuit)
- Booléen : Vrai ou Faux
- Image : toute image Windows ou Mac OS
- BLOB (Binary Large Object) : suite d'octets pouvant aller jusqu'à 2 Go
- Pointeur : pointeur vers une table, un champ, une variable, un tableau ou un élément de tableau.

(*) En mode Unicode, les types de variables Alpha et Texte sont identiques. En mode non Unicode (mode compatibilité), un Alpha est une chaîne alphanumérique fixe pouvant comprendre jusqu'à 255 caractères.

Vous pouvez afficher des variables à l'écran (à l'exception des pointeurs et des BLOB), les utiliser pour saisir des données, et les imprimer dans des états. Dans ces cas, elles se comportent exactement comme des champs, et les mêmes contrôles intégrés sont disponibles lorsque vous les créez :

- Formats d'affichage,
- Contrôles de saisie tels que filtres de saisie et valeurs par défaut,
- Filtrages des caractères,
- Enumérations (listes hiérarchiques)
- Valeurs saisissables ou non-saisissables

Les variables peuvent également servir à :

- contrôler des boutons (boutons, cases à cocher, boutons radio, boutons 3D, etc.),
- contrôler des thermomètres, règles et cadrans,
- contrôler des zones de défilement, des pop up menus et des listes déroulantes,
- contrôler des listes hiérarchiques et des menus hiérarchiques,
- contrôler des grilles de boutons, onglets, boutons image, etc.
- afficher les résultats de calculs ne devant pas être sauvegardés.

Créer des variables

Vous pouvez créer des variables simplement en les utilisant ; il n'est pas obligatoire de les déclarer formellement comme vous le faites avec les champs. Par exemple, si vous voulez créer une variable qui contient la date du jour plus 30 jours, il vous suffit d'écrire dans 4D :

```
MaDate:=Date du jour+30
```

MaDate est alors créée et contient la valeur que vous voulez. Le programme interprète la ligne comme "MaDate prend la valeur de la date courante plus 30 jours". Vous pourrez utiliser *MaDate* à chaque fois que vous le souhaitez dans votre base. Par exemple, vous pouvez la stocker dans un champ du même type :

```
[MaTable]MonChamp:=MaDate
```

Toutefois, il est généralement conseillé de définir explicitement le type d'une variable. Pour plus d'informations sur le typage des variables dans une base, reportez-vous à la section [Commandes du thème Compilateur](#).

Assigner des valeurs aux variables

Vous pouvez donner des valeurs aux variables et/ou récupérer leur valeur. Donner une valeur à une variable s'appelle **assigner une valeur** (ou **affecter une valeur**) et s'effectue à l'aide de l'opérateur d'assignation (:=). L'opérateur d'assignation est également utilisé pour assigner des valeurs aux champs.

L'opérateur d'assignation est le premier moyen pour créer une variable et lui donner une valeur. Vous placez le nom de la variable que vous voulez créer à gauche de l'opérateur. Par exemple :

```
MonNombre:=3
```

crée la variable *MonNombre* et lui donne la valeur numérique 3. Si *MonNombre* existait déjà, elle prend simplement la valeur 3. Bien entendu, les variables ne seraient pas très utiles si vous ne pouviez pas récupérer les valeurs qu'elles contiennent. De nouveau, vous utilisez l'opérateur d'assignation. Si vous devez placer la valeur de *MonNombre* dans un champ nommé *[Produits]Taille*, il vous suffit de placer *MonNombre* à droite de l'opérateur d'assignation :

```
[Produits]Taille:=MonNombre
```

Dans ce cas, *[Produits]Taille* vaudrait 3. Cet exemple est plutôt simple, mais il illustre le moyen élémentaire dont vous disposez pour transférer des données d'un objet vers un autre en utilisant le langage.

Important : Ne confondez pas l'opérateur d'assignation (:=) avec le signe égal (=) qui est un opérateur de comparaison.

L'assignation et la comparaison sont deux opérations très différentes. Pour plus d'informations sur les opérateurs de comparaison, reportez-vous à la section [Opérateurs](#).

Variables locales, process et interprocess

Vous pouvez créer trois types de variables : des variables **locales**, des variables **process** et des variables **interprocess**. La différence entre ces trois types de variables est leur portée, ou les objets pour lesquels elles sont disponibles.

Variables locales

Le premier type de variable est la variable locale. Une variable locale, comme son nom l'indique, est locale à une méthode — c'est-à-dire accessible uniquement à l'intérieur de la méthode dans laquelle elle a été créée et inaccessible à l'extérieur de cette méthode. Pour une variable, être locale à une méthode signifie avoir une portée locale.

Vous utilisez une variable locale lorsque vous souhaitez limiter son fonctionnement à la méthode, pour une des raisons suivantes :

- Éviter des conflits de noms avec les autres variables.
- Utiliser temporairement des valeurs,
- Réduire le nombre de variables process.

Le nom d'une variable locale commence toujours par le signe dollar (\$) et peut contenir jusqu'à 31 autres caractères. Si vous saisissez un nom plus long, 4D le tronque pour le ramener à 31 caractères.

Lorsque vous développez une base comportant de nombreuses méthodes et variables, il arrive souvent que vous n'ayez besoin d'utiliser une variable que dans une méthode. Vous pouvez alors créer et utiliser une variable locale, sans devoir vous soucier de l'existence d'une autre variable du même nom ailleurs dans la base.

Fréquemment, dans une base de données, des informations ponctuelles sont demandées à l'utilisateur. La commande **Demander** peut être appelée pour obtenir ces informations. Elle affiche une boîte de dialogue comportant un message demandant à l'utilisateur de répondre et, lorsque la réponse est validée, la retourne. Généralement, il n'est pas nécessaire de conserver cette information très longtemps dans vos méthodes. C'est l'endroit parfait pour utiliser une variable locale. Voici un exemple :

```
$vsID:=Demander("Saisissez votre numéro d'identification :")
Si (OK=1)
    CHERCHER([Personnes];[Personnes]ID=$vsID)
Fin de si
```

Cette méthode demande simplement à l'utilisateur de saisir un numéro d'identification. La réponse est placée dans une variable locale, *\$vsID*, puis la méthode la recherche parmi les champs *[Personnes]ID*. Une fois la méthode terminée, la variable locale *\$vsID* est effacée de la mémoire. Ce fonctionnement est bien adapté puisque la variable n'est utile qu'une seule fois et dans cette méthode uniquement.

Variables process

Le second type de variable est la variable process. Une variable process est "visible" uniquement dans le process où elle a été créée. Elle est utilisable par toutes les méthodes du process et toutes les méthodes appelées depuis le process.

Le nom d'une variable process ne comporte aucun préfixe. Une variable process peut comporter jusqu'à 31 caractères.

En mode interprété, les variables sont gérées dynamiquement : elles sont créées en mémoire et effacées "à la volée". En mode compilé, tous les process que vous créez (process utilisateurs) partagent la même définition des variables process, mais chaque process dispose de sa propre instance pour chaque variable. Par exemple, la variable *maVar* est une certaine variable dans le process **P_1** et une autre variable dans le process **P_2**.

Un process peut lire et écrire des variables process dans un autre process à l'aide des commandes **LIRE VARIABLE PROCESS** et **ECRIRE VARIABLE PROCESS**. Nous vous recommandons de n'utiliser ces commandes que dans le cadre des besoins décrits ci-dessous (qui sont les raisons pour lesquelles ces commandes ont été créées dans 4D) :

- Communication interprocess à des endroits particuliers de votre code
- Gestion du glisser-déposer interprocess
- En client/serveur, communication entre les process sur les postes clients et les procédures stockées exécutées sur le serveur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Introduction aux process](#) et à la description de ces commandes.

Variables interprocess

Le troisième type de variable est la variable interprocess. Les variables interprocess sont visibles dans toute la base et sont

disponibles pour tous les process.

Le nom d'une variable interprocess débute toujours par le symbole (<>) — formé du symbole "inférieur à" suivi du symbole "supérieur à" — et peut comporter jusqu'à 31 caractères supplémentaires.

Note : Cette syntaxe peut être utilisée sur les plates-formes Windows et Macintosh. En outre, sous Mac OS uniquement, vous pouvez utiliser le symbole "diamant" (Option+v sur un clavier français).

Les variables interprocess sont principalement utilisées pour le partage d'informations entre les process.

En mode client/serveur, chaque poste (client et serveur) partage la même définition des variables interprocess, mais chacun utilise une instance différente d'une variable.

Variables objets dans les formulaires

Dans l'éditeur de formulaires, le fait de donner un nom à un objet actif — bouton, bouton radio, case à cocher, zone de défilement, thermomètre, etc. — crée automatiquement une variable du même nom. Par exemple, si vous créez un bouton appelé *MonBouton*, une variable *MonBouton* est également créée. Notez bien que ce nom de variable n'est pas le libellé du bouton, mais son nom.

Ces variables vous permettent de contrôler et de gérer vos objets. Par exemple, lorsque l'utilisateur clique sur un bouton, la variable du bouton prend la valeur 1 ; sinon, le reste du temps, elle est à 0. La variable associée à un thermomètre ou un cadran vous permet de lire et de modifier les valeurs représentées. Par exemple, si l'utilisateur clique dans un thermomètre pour fixer une nouvelle valeur, la valeur de la variable est modifiée en conséquence. De même, si une méthode change la valeur de la variable, le thermomètre est redessiné pour afficher cette nouvelle valeur.

Pour plus d'informations sur les variables et les formulaires, reportez-vous au manuel Mode Développement de 4D ainsi qu'à la description de la fonction [Evenement formulaire](#).

Variables dynamiques

Vous pouvez laisser à 4D le soin de créer dynamiquement et en fonction des besoins, les variables associées à vos objets de formulaires (boutons, variables saisissables, cases à cocher, etc.). Pour cela, il suffit de laisser vide le champ "Nom de la variable" dans la Liste des propriétés pour l'objet :



Lorsqu'une variable n'est pas nommée, au moment du chargement du formulaire, 4D crée pour l'objet une nouvelle variable avec un nom calculé unique dans l'espace des variables process de l'interpréteur (ce qui permet d'utiliser ce mécanisme même en mode compilé). Cette variable temporaire sera détruite à la fermeture du formulaire. Pour que ce principe puisse fonctionner en mode compilé, il est impératif que les variables dynamiques soient explicitement typées via le menu "Type de variable" de la Liste des propriétés. Si vous définissez une variable dynamique (variable non nommée) et sélectionnez la valeur **Aucun** dans le menu "Type de variable", une erreur de typage sera retournée par le compilateur.

Note : Lorsque la variable est nommée, le menu "Type de variable" ne type pas réellement la variable mais permet uniquement de mettre à jour les options de la Liste des propriétés (hormis pour les variables image). Pour typer une variable nommée, il est nécessaire d'utiliser les commandes du thème .

Dans le code 4D, les variables dynamiques sont accessibles via un pointeur obtenu avec la commande **OBJET Lire pointeur**. Par exemple :

```
// affecter l'heure 12:00:00 à la variable de l'objet "hdebut"
$P :=OBJET Lire pointeur(OBJET nommée;"hdebut")
$P->:=?12:00:00?
```

L'intérêt de ce mécanisme est double :

- Il permet le développement de composants de type "sous-formulaire" pouvant être utilisés plusieurs fois dans un même formulaire hôte. Prenons le cas par exemple d'un sous-formulaire *datepicker* inséré deux fois dans un formulaire hôte pour définir une date de début et une date de fin. Ce sous-formulaire va utiliser des objets pour le choix du jour du mois et de l'année. Il faut donc que ces objets travaillent avec des variables différentes pour la date de début et la date de fin. Laisser 4D créer leur variable avec un nom unique permet de résoudre cette difficulté.
- Il permet de limiter la consommation mémoire. En effet, les objets de formulaire ne travaillent qu'avec des variables process ou interprocess. Or, en mode compilé, une instance de chaque variable process est créée dans tous les process, y compris les process du serveur. Cette instance consomme de la mémoire, même si le formulaire n'est pas utilisé au cours de la session. Laisser 4D créer dynamiquement les variables au chargement des formulaires permet donc d'économiser la mémoire.

Notes :

- Lorsqu'il n'y a pas de nom de variable, c'est le nom de l'objet encadré de guillemets qui est affiché dans l'éditeur de formulaires.
- Ce mécanisme est disponible pour tous les objets associés à un nom de variable sauf les .

Variables système

4D exploite un certain nombre de variables particulières appelées **variables système**. Ces variables vous permettent de contrôler de nombreuses opérations. Toutes les variables système sont des variables process, disponibles à l'intérieur d'un seul process.

La plus importante de toutes est la variable système **OK**. Comme son nom le laisse supposer, elle vous indique si tout est OK dans un process particulier. Est-ce que l'enregistrement a bien été sauvegardé ? Est-ce que l'import d'enregistrements s'est bien déroulé ? Est-ce que l'utilisateur a cliqué sur le bouton OK ? La variable système OK prend la valeur 1 lorsqu'une opération s'est correctement déroulée, et 0 dans le cas contraire.

Pour plus d'informations sur les variables système, reportez-vous à la section traitant des [Variables système](#).

Variables système

4D gère un certain nombre de variables appelées **variables système**. Ces variables vous permettent de contrôler le déroulement de diverses opérations. Les variables système sont toutes des variables process, accessibles uniquement à l'intérieur d'un process. Cette section décrit les variables système de 4D.

Pour plus d'informations sur le type de ces variables, reportez-vous au paragraphe **Variables système** dans la section **Guide du typage**.

OK

La variable système **OK** est la plus couramment utilisée. En général, elle prend la valeur 1 lorsqu'une opération s'est correctement déroulée, et 0 lorsque l'opération a échoué.

De nombreuses commandes 4D modifient la valeur de la variable système **OK**. Reportez-vous à la description de chaque commande pour savoir si elle met à jour cette variable système.

Dans cette documentation, le pictogramme  indique qu'une commande modifie la valeur de la variable OK. Vous pouvez cliquer sur cette image pour générer la liste de toutes les commandes concernées.

Document

La variable système **Document** contient le chemin d'accès et le nom du dernier fichier disque ayant été ouvert ou créé à l'aide d'une des commandes suivantes :

Ajouter a document	CHARGER ENSEMBLE
Creer document	Creer fichier ressources
ECRIRE FICHIER IMAGE	ECRIRE VARIABLES
EXPORTER TEXTE	ECRITURE DIF
ECRITURE SYLK	QR ETAT
EXPORTER DONNEES	FIXER FICHIER HISTORIQUE
GENERER APPLICATION	IMPORTER DONNEES
IMPRIMER ETIQUETTES	IMPORTER TEXTE
LECTURE DIF	LECTURE SYLK
LIRE FICHIER IMAGE	LIRE ICONE DOCUMENT
LIRE VARIABLES	Ouvrir document
Ouvrir fichier ressources	Selectionner document
STOCKER ENSEMBLE	REGLER SERIE
UTILISER FILTRE	

FldDelimit

La variable système **FldDelimit** contient le code du caractère à utiliser comme délimiteur de champs lorsque vous importez ou exportez du texte. Par défaut, cette valeur est 9, c'est-à-dire le code du caractère Tabulation. Modifiez cette valeur pour changer de délimiteur de champs.

RecDelimit

La variable système **RecDelimit** contient le code du caractère à utiliser comme délimiteur d'enregistrements lorsque vous importez ou exportez du texte. Par défaut, cette valeur est 13, c'est-à-dire le code du caractère Retour chariot. Modifiez cette valeur pour changer de délimiteur d'enregistrements.

Error, Error method, Error line

Ces variables ne sont utilisables que dans une méthode d'interception d'erreurs installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**. Si vous souhaitez qu'elles soient accessibles dans la méthode ayant provoqué l'erreur, copiez leur valeur dans vos propres variables process.

- **Error** : Variable système de type entier long. Cette variable contient le code de l'erreur. Les codes des erreurs de 4D et des erreurs Système sont listés dans les sections du thème .
- **Error method** : Variable système de type texte. Cette variable contient le nom complet de la méthode ayant déclenché l'erreur.
- **Error line** : Variable système de type entier long. Cette variable contient le numéro de la ligne à l'origine de l'erreur dans la méthode ayant déclenché l'erreur.

MouseDown, MouseX, MouseY, KeyCode, Modifiers et MouseProc

Ces variables système ne sont utilisables que dans une méthode installée par **APPELER SUR EVENEMENT**.

- La variable système **MouseDown** prend la valeur 1 si le bouton de la souris a été enfoncé. Sinon, elle prend la valeur 0.
- Si l'événement est un **MouseDown** (**MouseDown**=1), les variables système **MouseX** et **MouseY** contiennent les coordonnées verticale et horizontale de l'endroit où le clic a eu lieu. Les deux valeurs sont exprimées en pixels et avec le système de coordonnées locales de la fenêtre.

Note : Dans le contexte d'un clic sur un champ image ou une variable image, les variables système **MouseX** et **MouseY** retournent les coordonnées locales du clic dans les événements formulaire [Sur clic](#), [Sur double clic](#) ainsi que [Sur début survol](#) et [Sur survol](#). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Introduction aux images](#) et à la commande [SVG Chercher ID element par coordonnees](#).

- La variable système **KeyCode** contient le code de la touche ayant été enfoncée. Si la touche enfoncée était une touche de fonction, **KeyCode** contient un code spécial. Les codes de caractères et les codes des touches de fonction sont listés dans les sections [Codes Unicode](#), [Codes ASCII](#) et [Codes des touches de fonction](#).
- La variable système **Modifiers** contient les codes des modificateurs du clavier (**Ctrl/Commande**, **Alt/Option**, **Maj**, **Verr. Maj**). Cette variable n'est significative que dans une méthode d'interruption sur événement installée par la commande **APPELER SUR EVENEMENT**.
- La variable système **MouseProc** contient le numéro du process dans lequel le dernier événement a eu lieu.

Les pointeurs sont des outils de programmation avancée.

Lorsque vous utilisez le langage de 4D, vous vous référez aux différents objets par l'intermédiaire de leur nom — en particulier les tables, champs, variables et tableaux. Pour appeler l'un d'entre eux, vous écrivez simplement son nom. Cependant, il est parfois utile de pouvoir appeler ou référencer ces éléments sans nécessairement connaître leur nom. C'est ce que permettent les pointeurs.

Le concept de pointeur n'est pas tellement éloigné de la vie courante. Vous vous référez souvent à des choses sans connaître leur identité exacte. Par exemple, vous dites à un ami "Allons-y avec ta voiture" au lieu de "Allons-y avec la voiture immatriculée 123 ABD 99". Dans ce cas, vous faites référence à la voiture immatriculée 123 ABD 99 en utilisant l'expression "ta voiture". Par analogie, l'expression "la voiture immatriculée 123 ABD 99" est le nom d'un objet, et "ta voiture" est un pointeur référençant (ou pointant vers) l'objet.

La capacité de se référer à quelque chose sans connaître son identité exacte est très utile. Si votre ami s'achetait une nouvelle voiture, l'expression "ta voiture" serait toujours exacte — ce serait toujours une voiture et vous pourriez toujours aller quelque part avec. Les pointeurs fonctionnent de la même manière. Par exemple, un pointeur peut pointer à un moment donné vers un champ numérique appelé Age, et plus tard vers une variable numérique appelée Ancien âge. Dans les deux cas, le pointeur référence des données numériques pouvant être utilisées dans des calculs. Vous pouvez utiliser des pointeurs pour référencer des tables, des champs, des variables, des tableaux et des éléments de tableaux.

Le tableau suivant vous fournit un exemple de chaque type :

Objet	Référencement	Utilisation	Affectation
Table	vpTble:=>[Table]	TABLE DEFALT(vpTble->)	n/a
Champ	vpChp:=>[Table]Chp	ALERTE(vpChp->)	vpChp->:="Jean"
Variable	vpVar:=>Variable	ALERTE(vpVar->)	vpVar->:="Jean"
Tableau	vpT:=>Tableau	TRIER TABLEAU(vpT->;>)	COPIER TABLEAU(Tab;vpT->)
Élém. tabl.	vpElem:=>Tableau{1}	ALERTE(vpElem->)	vpElem->:="Jean"

Utiliser des pointeurs : un exemple

Il est plus facile d'expliquer l'utilisation des pointeurs au travers d'un exemple. Cet exemple vous montre comment accéder à une variable par l'intermédiaire d'un pointeur. Nous commençons par créer la variable :

```
MaVar:="Bonjour"
```

MaVar est désormais une variable contenant la chaîne "**Bonjour**". Nous pouvons alors créer un pointeur vers **MaVar** :

```
MonPointeur:=>MaVar
```

Le symbole -> signifie "pointer vers" (ce symbole est formé du caractère "tiret" (-) suivi du caractère "supérieur à"). Dans ce cas, il crée un pointeur qui référence ou "pointe vers" **MaVar**. Ce pointeur est assigné à **MonPointeur** via l'opérateur d'assignation.

MonPointeur est désormais une variable qui contient un pointeur vers **MaVar**. **MonPointeur** ne contient pas "**Bonjour**", la valeur de **MaVar**, mais vous pouvez utiliser **MonPointeur** pour obtenir la valeur contenue dans **MaVar**. L'expression suivante retourne la valeur de **MaVar** :

```
MonPointeur->
```

Dans ce cas, la chaîne "**Bonjour**" est retournée. Lorsque le symbole -> est placé derrière un pointeur, la valeur de l'objet vers lequel pointe le pointeur est récupérée. On dit alors qu'on **dépointe** le pointeur.

Il est important de comprendre que vous pouvez utiliser un pointeur suivi du symbole -> partout où vous auriez pu utiliser l'objet pointé lui-même. Vous pouvez placer l'expression **MonPointeur->** partout où vous pourriez utiliser la variable originale **MaVar**.

Par exemple, l'instruction suivante affiche une boîte de dialogue d'alerte comportant le mot Bonjour :

```
ALERTE (MonPointeur->)
```

Vous pouvez également utiliser **MonPointeur** pour modifier la valeur de **MaVar**. Par exemple, l'instruction suivante stocke la chaîne "**Au revoir**" dans la variable **MaVar** :

```
MonPointeur->:="Au revoir"
```

Si vous examinez les deux utilisations de l'expression **MonPointeur->** ci-dessus, vous constatez que cette expression se comporte exactement comme si vous aviez utilisé **MaVar** à sa place. En résumé : les deux lignes suivantes effectuent la même opération — elles affichent une boîte de dialogue d'alerte contenant la valeur courante de la variable **MaVar** :

```
ALERTE (MonPointeur->)
ALERTE (MaVar)
```

Les deux lignes suivantes effectuent la même opération ; elles assignent la chaîne "**Au revoir**" à **MaVar** :

```
MonPointeur->:="Au revoir"  
MaVar:="Au revoir"
```

Utiliser des pointeurs vers des boutons

Ce paragraphe décrit l'utilisation d'un pointeur pour référencer un bouton. Un bouton (du point de vue du langage) n'est rien d'autre qu'une variable. Bien que les exemples de ce paragraphe utilisent des pointeurs pour référencer des boutons, les concepts présentés s'appliquent à l'utilisation de tout type d'objet pouvant être référencé par un pointeur.

Imaginons que vous disposiez dans vos formulaires d'un certain nombre de boutons devant être actifs ou inactifs. Chaque bouton est associé à une condition qui peut être VRAI ou FAUX. La condition indique s'il faut désactiver ou activer le bouton. Vous pouvez utiliser un test comme celui-ci chaque fois que vous devez désactiver ou activer le bouton :

```
Si(Condition) ` Si la condition est VRAIE...  
    OBJET FIXER ACTIVATION (MonBouton;Vrai) ` activer le bouton  
Sinon ` Dans l'autre cas...  
    OBJET FIXER ACTIVATION (MonBouton;Faux) ` désactiver le bouton  
Fin de si
```

Vous pouvez avoir besoin, pour chaque bouton que vous avez créé, d'utiliser un test similaire, dans lequel seul le nom du bouton change. Afin d'être plus efficace, vous pouvez créer un pointeur pour référencer chaque bouton puis utiliser une sous-routine pour le test lui-même.

Vous devez utiliser des pointeurs si vous appelez une sous-routine, car il n'est pas possible de faire référence autrement aux variables des boutons. Par exemple, voici une méthode projet nommée **FIXER_BOUTON**, qui référence un bouton avec un pointeur :

```
` Méthode projet FIXER_BOUTON  
` FIXER_BOUTON ( Pointeur ; Booléen )  
` FIXER_BOUTON ( -> Bouton ; Activé ou Désactivé )  
`  
` $1 - Pointeur vers un bouton  
` $2 - Booléen. Si VRAI, active le bouton. Si FAUX, désactive le bouton  
  
Si($2) ` Si la condition est VRAIE...  
    OBJET FIXER ACTIVATION($1->;Vrai) ` activer le bouton  
Sinon ` Si ce n'est pas le cas...  
    OBJET FIXER ACTIVATION($1->;Faux) ` désactiver le bouton  
Fin de si
```

Vous pouvez appeler la méthode projet **FIXER_BOUTON** de la manière suivante :

```
` ...  
FIXER_BOUTON(->bValider;Vrai)  
` ...  
FIXER_BOUTON(->bValider;Faux)  
` ...  
FIXER_BOUTON(->bValider;([Employés]Nom#"")  
` ...  
Boucle($v1RadioBouton;1;20)  
    $vpRadioBouton:=Pointeur vers ("r"+Chaine($v1RadioBouton))  
    FIXER_BOUTON($vpRadioBouton;Faux)  
Fin de boucle
```

Utiliser des pointeurs vers des tables

Partout où le langage requiert un nom de table, vous pouvez utiliser un pointeur dépointé vers une table.

Pour créer un pointeur vers une table, écrivez une instruction du type :

```
TablePtr:=->[touteTable]
```

Vous pouvez également récupérer un pointeur vers une table à l'aide de la fonction **Table**. Par exemple :

```
TablePtr:=Table(20)
```

Vous pouvez utiliser le pointeur dépointé dans vos commandes, comme ceci :

TABLE PAR DEFAULT (TablePtr->)

Utiliser des pointeurs vers des champs

Partout où le langage requiert un nom de champ, vous pouvez utiliser un pointeur dépointé vers un champ. Pour créer un pointeur vers un champ, écrivez une ligne d'instruction du type :

```
ChampPtr:=->[uneTable]CeChamp
```

Vous pouvez également récupérer un pointeur vers un champ à l'aide de la fonction **Champ**. Par exemple :

```
ChampPtr:=Champ(1;2)
```

Vous pouvez utiliser le pointeur dépointé avec les commandes, comme ceci :

```
OBJET FIXER POLICE (ChampPtr->"Arial")
```

Utiliser des pointeurs vers des variables

L'exemple fourni au début de cette section illustre l'utilisation d'un pointeur vers une variable :

```
MaVar:="Bonjour" ` Création de la variable MaVar
MonPointeur:=->MaVar
```

Vous pouvez faire pointer des pointeurs vers des variables interprocess, process et, à compter de la version 2004.1 de 4D, vers des variables locales.

Lorsque vous utilisez des pointeurs vers des variables locales ou des variables process, vous devez veiller à ce que la variable pointée soit bien définie au moment de l'utilisation du pointeur. Rappelons que les variables locales sont supprimées à la fin de l'exécution de la méthode qui les a créées et les variables process à la fin du process dans lequel elles ont été créées. L'appel d'un pointeur vers une variable qui n'existe plus provoque une erreur de syntaxe en mode interprété (variable indéfinie) mais peut générer une erreur plus conséquente en mode compilé.

Note sur les variables locales : Les pointeurs vers des variables locales permettent dans de nombreux cas d'économiser des variables process. Les pointeurs vers des variables locales peuvent être utilisés uniquement à l'intérieur d'un même process. Dans le débogueur, lorsque vous affichez un pointeur vers une variable locale déclarée dans une autre méthode, le nom de la méthode d'origine est indiquée entre parenthèses, derrière le pointeur. Par exemple, si vous écrivez dans Méthode1 :

```
$MaVar:="Bonjour"
Méthode2 (->$MaVar)
```

Dans Méthode2, le débogueur affichera \$1 de la façon suivante :

```
$1 ->$MaVar (Méthode1)
```

La valeur de \$1 sera :

```
$MaVar(Méthode1) "Bonjour"
```

Utiliser des pointeurs vers des éléments de tableau

Vous pouvez créer un pointeur vers un élément de tableau. Par exemple, les lignes d'instruction suivantes créent un tableau et assignent à une variable appelée **ElémPtr** un pointeur vers le premier élément :

```
TABLEAU REEL (unTableau;10) ` Créer un tableau
ElémPtr:=->unTableau{1} ` Créer un pointeur vers l'élément de tableau
```

Vous pouvez alors utiliser le pointeur dépointé pour assigner une valeur à l'élément, comme ceci :

```
ElémPtr->:=8
```

Utiliser des pointeurs vers des tableaux

Vous pouvez créer un pointeur vers un tableau. Par exemple, les lignes d'instruction suivantes créent un tableau et assignent à la variable nommée **TabPtr** un pointeur vers le tableau :

```
TABLEAU REEL(unTableau;10) ` Créer un tableau  
TabPtr:=>unTableau ` Créer un pointeur vers le tableau
```

Il est important de comprendre que ce pointeur pointe vers le tableau, et non vers un élément du tableau. Par exemple, vous pourriez utiliser le pointeur dépointé de la manière suivante :

```
TRIER TABLEAU(TabPtr->;>) ` Tri du tableau
```

Si vous devez vous référer au quatrième élément du tableau à l'aide du pointeur, vous pouvez écrire :

```
TabPtr->{4}:=84
```

Utiliser un tableau de pointeurs

Il est souvent utile de disposer d'un tableau de pointeurs référençant un groupe d'objets homogène.

Un exemple d'utilisation typique d'un tel groupe d'objets est une grille de variables dans un formulaire. Chaque variable dans la grille est numérotée de manière séquentielle, par exemple : **Var1**, **Var2**,..., **Var10**. Vous devez souvent vous référer à ces variables, de manière indirecte — par leur numéro. Si vous créez un tableau de pointeurs et faites pointer les pointeurs vers chaque variable, il est alors facile de référencer les variables. Par exemple, pour créer un tableau et initialiser chaque élément, vous pouvez écrire :

```
TABLEAU POINTEUR(tabPointeurs;10) ` Créer un tableau de 10 pointeurs  
Boucle($i;1;10) ` Boucle une fois par variable  
  tabPointeurs{$i}:=Pointeur vers("Var"+Chaine($i))  
  ` Initialiser chaque élément du tableau  
Fin de boucle
```

La fonction **Pointeur vers** retourne un pointeur vers l'objet passé en paramètre.

Pour référencer une des variables, il suffit d'appeler les éléments du tableau. Par exemple, pour remplir les variables avec les dix prochains jours (en supposant que les variables soient de type Date), vous pourriez écrire :

```
Boucle($i;1;10) ` Boucle une fois par variable  
  tabPointeurs{$i}->:=Date du jour+$i ` Assigner les jours  
Fin de boucle
```

Sélectionner un bouton avec un pointeur

Si vous disposez d'un groupe homogène de boutons radio dans un formulaire, vous devrez souvent pouvoir définir rapidement leur état. La solution consistant à référencer chacun d'entre eux par son nom n'est pas très pratique. Imaginons que vous disposiez d'un groupe de cinq boutons radio libellés **Bouton1**, **Bouton2**,..., **Bouton5**.

Dans un groupe de boutons radio, seul l'un d'entre eux est sélectionné. Le numéro du bouton sélectionné peut être stocké dans un champ numérique. Par exemple, si le champ *[Préférences]EtatBouton* contient 3, alors **Bouton3** est sélectionné. Dans la méthode formulaire, vous pouvez utiliser le code suivant pour paramétrer les boutons :

```
Au cas ou  
  :(Evenement formulaire=Sur chargement)  
  ` ...  
    Au cas ou  
      :([Préférences]EtatBouton=1)  
        Bouton1:=1  
      :([Préférences]EtatBouton=2)  
        Bouton2:=1  
      :([Préférences]EtatBouton=3)  
        Bouton3:=1  
      :([Préférences]EtatBouton=4)  
        Bouton4:=1  
      :([Préférences]EtatBouton=5)  
        Bouton5:=1  
    Fin de cas  
  ` ...  
Fin de cas
```

Un cas particulier doit être testé pour chaque bouton radio. La méthode peut être très longue si le formulaire contient de nombreux boutons radio. Heureusement, vous pouvez utiliser des pointeurs pour résoudre ce problème.

La fonction **Pointeur vers** vous permet de retourner un pointeur vers un bouton radio. L'exemple suivant utilise un pointeur de ce type pour référencer le bouton radio devant être sélectionné. Voici la méthode optimisée :

```

Au cas ou
  : (Evenement formulaire=Sur_chargement)
  ...
  $vpRadio:=Pointeur vers ("Bouton"+Chaine ([Préférences]EtatBouton))
  $vpRadio->:=1
  ...
Fin de cas

```

Le numéro du bouton radio traité doit être stocké dans le champ *[Préférences]EtatBouton*. Cette opération peut être effectuée dans la méthode formulaire, pour l'événement formulaire *Sur clic* :

```
[Préférences]EtatBouton:=Bouton1+(Bouton2*2)+(Bouton3*3)+(Bouton4*4)+(Bouton5*5)
```

Passer des pointeurs aux méthodes

Vous pouvez passer un pointeur en tant que paramètre d'une méthode. A l'intérieur de la méthode, vous pouvez modifier l'objet référencé par le pointeur. Par exemple, la méthode suivante, **RECOIT DEUX**, reçoit deux paramètres qui sont des pointeurs. Elle passe l'objet référencé par le premier paramètre en caractères majuscules, et l'objet référencé par le second paramètre en caractères minuscules :

```

` Méthode projet RECOIT DEUX
` $1 - Pointeur vers un champ ou une variable de type Chaîne. Passe la chaîne en majuscules.
` $2 - Pointeur vers un champ ou une variable de type Chaîne. Passe la chaîne en minuscules.
$1->:=Majusc($1->)
$2->:=Minusc($2->)

```

L'instruction suivante emploie la méthode **RECOIT DEUX** pour passer un champ en caractères majuscules et une variable en caractères minuscules :

```
RECOIT DEUX(->[MaTable]MonChamp;->MaVar)
```

Si le champ, *[MaTable]MonChamp*, contenait la chaîne "dupont", celle-ci deviendrait "DUPONT". Si la variable **MaVar** contenait la chaîne "BONJOUR", celle-ci deviendrait "bonjour".

Dans la méthode **RECOIT DEUX** (et, en fait, à chaque fois que vous utilisez des pointeurs), il est important que les types de données des objets référencés soient corrects. Dans l'exemple précédent, les pointeurs doivent pointer vers des objets contenant une chaîne ou un texte.

Pointeurs vers des pointeurs

Si vous aimez compliquer les choses à l'extrême (bien que cela ne soit pas nécessaire dans 4D), vous pouvez utiliser des pointeurs pour référencer d'autres pointeurs. Examinons l'exemple suivant :

```

MaVar:="Bonjour"
PointeurUn:=->MaVar
PointeurDeux:=->PointeurUn
(PointeurDeux->)->:="Au revoir"
ALERTE((PointeurDeux->)->)

```

Cet exemple affiche une boîte de dialogue d'alerte contenant "Au revoir".

Voici la description de chaque ligne de l'exemple :

- *MaVar := "Bonjour"*
--> Cette ligne place simplement la chaîne "Bonjour" dans la variable **MaVar**.
- *PointeurUn := ->MaVar*
--> **PointeurUn** contient désormais un pointeur vers **MaVar**.
- *PointeurDeux := ->PointeurUn*
--> **PointeurDeux** (une nouvelle variable) contient un pointeur vers **PointeurUn**, qui, elle, pointe vers **MaVar**.
- *(PointeurDeux->)-> := "Au revoir"*
--> **PointeurDeux->** référence le contenu de **PointeurUn**, qui elle-même référence **MaVar**. Par conséquent, *(PointeurDeux->)->* référence le contenu de **MaVar**. Donc, dans ce cas, la valeur "Au revoir" est assignée à la **MaVar**.
- *ALERTE ((PointeurDeux->)->)*
--> C'est ici la même chose que précédemment : **PointeurDeux->** référence le contenu de **PointeurUn**, qui elle-même référence **MaVar**. Par conséquent, *(PointeurDeux->)->* référence le contenu de **MaVar**. Donc, dans ce cas, la boîte de

dialogue d'alerte affiche le contenu de *maVar*.

La ligne suivante place la valeur "**Bonjour**" dans **MaVar** :

```
(PointeurDeux->)->:="Bonjour"
```

La ligne suivante récupère "**Bonjour**" à partir de **MaVar** et la place dans **NouvelleVar** :

```
NouvelleVar:=(PointeurDeux->)->
```

Important : Vous devez utiliser des parenthèses lors des déréférencements multiples.

Nommer les objets du langage 4D

Cette section décrit les conventions d'écriture employées pour les nombreux objets du langage de 4D. Le nom de chaque objet doit respecter les règles suivantes :

- Un nom doit commencer par un caractère alphabétique (une lettre).
- Le nom peut ensuite contenir des caractères alphabétiques, des caractères numériques, des espaces et des tirets bas (_).
- Les virgules, barres de fraction, guillemets et deux points (:) sont interdits.
- Les caractères réservés car utilisés comme opérateurs, comme l'astérisque (*) ou le +, sont interdits.
- 4D ignore les espaces superflus.

Note : Des règles supplémentaires sont à respecter lorsque les objets doivent être manipulés via le SQL : seuls les caractères `_0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyz` sont acceptés, et le nom ne doit pas comporter de mot-clé SQL (commande, attribut, etc.). La zone "SQL" de l'inspecteur de l'éditeur de Structure signale automatiquement les caractères non autorisés dans un nom de table ou de champ.

Tables

Vous indiquez qu'un objet est une table en plaçant son nom entre crochets : [...]. Un nom de table peut contenir jusqu'à 31 caractères.

Exemples

```
TABLE PAR DEFAULT ([Commandes])
FORM FIXER ENTREE ([Clients]; "Entrée")
AJOUTER ENREGISTREMENT ([Lettres])
```

Champs

Vous indiquez qu'un objet est un champ en spécifiant d'abord la table à laquelle il appartient. Le nom du champ se place immédiatement derrière celui de la table. Un nom de champ peut contenir jusqu'à 31 caractères.

Ne faites pas commencer un nom de champ par le tiret bas (_). Ce caractère est réservé pour l'utilisation des plug-ins. Lorsque 4D rencontre dans l'éditeur de méthodes un nom de champ débutant par le tiret bas, le caractère est supprimé.

Exemples

```
[Commandes]Total:=Somme([Ligne]Montant)
CHERCHER([Clients];[Clients]Nom="Dupont")
[Lettres]Texte:=Capitaliser texte([Lettres]Texte)
```

Variables interprocess

Vous indiquez qu'un objet est une variable interprocess en faisant précéder son nom des symboles (<>), formés des caractères "inférieur à" suivi de "supérieur à".

Note : Cette syntaxe peut être utilisée sous Windows et Mac OS. De plus, sous Mac OS, vous pouvez également utiliser le caractère "diamant" (Option + v sur un clavier français).

Le nom d'une variable interprocess peut contenir jusqu'à 31 caractères, symbole <> non compris.

Exemples

```
<>vlProcessID:=Numero du process courant
<>vsKey:=Caractere(KeyCode)
Si(<>vtNom#"")
```

Variables process

Vous indiquez qu'un objet est une variable process en écrivant simplement son nom (qui ne doit pas commencer par les symboles \$ ou <>). Ce nom peut contenir jusqu'à 31 caractères.

Exemples

```
vrGrandTotal:=Somme([Comptes]Montant)
Si(bValider=1)
  vsNomCourant:=""
```

Variables locales

Vous indiquez qu'un objet est une variable locale en faisant précéder son nom du symbole dollar (\$). Le nom d'une variable locale peut contenir jusqu'à 31 caractères, signe dollar non compris.

Exemples

```
Boucle($vLenregistrement;1;100)
Si($vsTempVar="No")
    $vsMaChaine:="Bonjour à tous"
```

Tableaux

Vous indiquez qu'un objet est un tableau en écrivant simplement son nom, qui est celui que vous passez à une commande de déclaration de tableau (par exemple **TABLEAU ENTIER LONG**) lorsque vous créez le tableau. Les tableaux sont des variables, et comme pour les variables, il existe trois types de tableaux qui se différencient par leur portée :

- Tableaux interprocess,
- Tableaux process,
- Tableaux locaux.

Tableaux interprocess

Le nom d'un tableau interprocess est précédé du symbole (<>), formé des caractères "inférieur à" suivi de "supérieur à".

Note : Cette syntaxe peut être utilisée sous Windows et Mac OS. De plus, sous Mac OS, vous pouvez également utiliser le caractère "diamant" (Option + v sur un clavier français).

Le nom d'un tableau interprocess peut contenir jusqu'à 31 caractères, symbole <> non compris.

Exemples

```
TABLEAU TEXTE(<>atSujets;Enregistrements dans table([Topics]))
TRIER TABLEAU(<>asMotsClés;>)
TABLEAU ENTIER(<>aiGrosTableau;10000)
```

Tableaux process

Vous indiquez qu'un objet est un tableau process en écrivant simplement son nom (qui ne doit pas commencer par les symboles \$ ou <>). Ce nom peut contenir jusqu'à 31 caractères.

Exemples

```
TABLEAU TEXTE(atSujets;Enregistrements dans table([Topics]))
TRIER TABLEAU(asMotsClés;>)
TABLEAU ENTIER(aiGrosTableau;10000)
```

Tableaux locaux

Un tableau est déclaré local lorsque son nom est précédé du signe dollar (\$). Le nom d'un tableau local peut contenir jusqu'à 31 caractères, signe dollar non compris.

Exemples

```
TABLEAU TEXTE($atSujets;Enregistrements dans table([Topics]))
TRIER TABLEAU($asMotsClés;>)
TABLEAU ENTIER($aiGrosTableau;10000)
```

Éléments de tableaux

Vous désignez un élément d'un tableau local, process ou interprocess à l'aide d'accolades ({...}). L'élément référencé (l'indice) est indiqué par une expression numérique.

Exemples

```
` Adresser un élément d'un tableau interprocess
Si(<>asMotsClés{1}="Stop")
    <>atSujets{$vLElem}:=[Topics]Sujet
    $viValeurSuivante:=<>aiGrosTableau{Taille tableau(<>aiGrosTableau) }

` Adresser un élément d'un tableau process
Si(asMotsClés{1}="Stop")
    atSujets{$vLElem}:=[Topics]Sujet
    $viValeurSuivante:=aiGrosTableau{Taille tableau(aiGrosTableau) }

` Adresser un élément d'un tableau local
Si($asMotsClés{1}="Stop")
    $atSujets{$vLElem}:=[Topics]Sujet
```

```
$viValeurSuivante:=$aiGrosTableau{Taille tableau($aiGrosTableau)}
```

Éléments de tableaux à deux dimensions

Vous désignez un élément d'un tableau à deux dimensions à l'aide d'une double paire d'accollades ({...}). L'élément référencé (l'indice) est indiqué par deux expressions numériques dans deux paires d'accollades.

Exemples

```
` Adresser un élément d'un tableau interprocess à deux dimensions
Si(<>asMotsClés{$vlLigneSuivante}{1}="Stop")
  <>atSujets{10}{$vlElem}:=[Topics]Sujet
  $viValeurSuivante:=<>aiGrosTableau{$vlSet}{Taille tableau(<>aiGrosTableau{$vlSet})}

` Adresser un élément d'un tableau process à deux dimensions
Si(asMotsClés{$vlLigneSuivante}{1}="Stop")
  atSujets{10}{$vlElem}:=[Topics]Sujet
  $viValeurSuivante:=aiGrosTableau{$vlSet}{Taille tableau(aiGrosTableau{$vlSet})}

` Adresser un élément d'un tableau interprocess à deux dimensions
Si($asMotsClés{$vlLigneSuivante}{1}="Stop")
  $atSujets{10}{$vlElem}:=[Topics]Sujet
  $viValeurSuivante:=$aiGrosTableau{$vlSet}{Taille tableau($aiGrosTableau{$vlSet})}
```

Formulaires

Vous indiquez qu'un objet est un formulaire en utilisant une expression de type chaîne alphanumérique qui représente son nom. Le nom d'un formulaire peut contenir jusqu'à 31 caractères.

Exemples

```
FORM FIXER ENTREE([Personnes];"Entrée")
FORM FIXER SORTIE([Personnes];"Sortie")
DIALOGUE([Stock];"Boîte de note"+Chaine($vlStage))
```

Méthodes

Vous indiquez qu'un objet est une méthode (sous-routine ou fonction utilisateur) en saisissant son nom. Ce nom peut contenir jusqu'à 31 caractères.

Note : Une méthode qui ne retourne pas de résultat est appelée une procédure. Une méthode qui retourne un résultat est appelée une fonction utilisateur.

Exemples

```
Si(Nouveau client)
  EFFACER VALEURS DUPLIQUEES
  APPLIQUER A SELECTION([Employés];AUGMENTER SALARIES)
```

Conseil : Nous vous recommandons d'adopter, pour nommer vos méthodes, la même convention que celle utilisée dans le langage de 4D : écrivez les noms de vos procédures en caractères majuscules, et vos fonctions en minuscules avec la première lettre en majuscule. Ainsi, lorsque vous réouvrirez une base au bout de plusieurs mois, vous identifierez immédiatement si une méthode retourne ou non un résultat, en regardant son nom dans la fenêtre de l'Explorateur.

Note : Lorsque vous souhaitez appeler une méthode, vous saisissez simplement son nom. Toutefois, certaines commandes intégrées telles que **APPELER SUR ERREUR**, ainsi que les commandes des plug-ins, nécessitent que vous passiez le nom d'une méthode en tant que chaîne lorsqu'un paramètre de type méthode est requis (cf. exemples ci-dessous).

Exemples

```
` Cette commande attend une méthode (fonction) ou une formule
CHERCHER PAR FORMULE([aTable];Recherche Spéciale)
` Cette commande attend une méthode (procédure) ou une formule
APPLIQUER A SELECTION([Employés];AUGMENTER SALARIES)
` Mais cette commande attend un nom de méthode
APPELER SUR EVENEMENT("GERER EVENEMENTS")
` Et cette commande de plug-in attend un nom de méthode
WR APPELER SUR ERREUR("WR GERER ERREURS")
```

Les méthodes peuvent accepter des paramètres (ou arguments). Les paramètres sont passés à la méthode entre parenthèses, à la suite du nom de la méthode. Les paramètres sont séparés par des points virgule (;). Les paramètres sont passés à la méthode appelée en tant que variables locales numérotées séquentiellement : \$1, \$2, ..., \$n. De plus, plusieurs paramètres consécutifs (s'ils sont les derniers) peuvent être adressés à l'aide de la syntaxe \$/n/où n, expression numérique, est le numéro du paramètre.

A l'intérieur d'une fonction, la variable locale \$0 contient la valeur à retourner.

Exemples

```
` Dans ELIMINER ESPACES, $1 est pointeur sur le champ [Personnes]Nom
ELIMINER ESPACES(->[Personnes]Nom)

` Dans Créateur tableau :
` - $1 est un numérique qui vaut 1
` - $2 est un numérique qui vaut 5
` - $3 est un texte ou un alpha qui vaut "Super"
` - La valeur résultante est assignée à $0
$vsRésultat:=Créateur tableau(1;5;"Super")

` Dans Poubelle :
` - Les trois paramètres sont de type Texte ou Alpha
` - Vous pouvez y accéder par $1, $2 ou $3
` - Vous pouvez y accéder en écrivant, par exemple, ${$vlParam} où $vlParam vaut 1, 2 ou 3
` - La valeur résultante est assignée à $0
vtClone:=Poubelle("est";"le";"il")
```

Commandes de plug-ins (procédures, fonctions et zones externes)

Vous indiquez qu'un objet est une commande de plug-in en écrivant son nom tel qu'il est défini dans le plug-in. Le nom d'une commande de plug-in peut contenir jusqu'à 31 caractères.

Exemples

```
WR SUPPRIMER SELECTION(wrZone)
$pvNouvelleZone:=PV Creer zone hors ecran
```

Ensembles

Dans 4D, il existe deux types d'ensembles qui se distinguent par leur portée :

- Ensembles interprocess,
- Ensembles process.

On peut également distinguer un troisième type d'ensemble, spécifique à 4D Server:

- Ensembles clients.

Ensembles interprocess

Un ensemble est déclaré interprocess lorsque son nom, qui est une expression de type chaîne alphanumérique, est précédé du symbole (<>), formé des caractères "inférieur à" suivi de "supérieur à".

Note : Cette syntaxe peut être utilisée sous Windows et Mac OS. De plus, sous Mac OS, vous pouvez également utiliser le caractère "diamant" (Option + v sur un clavier français).

Le nom d'un ensemble interprocess peut comporter jusqu'à 255 caractères, symbole <> non compris.

Ensembles process

Vous déclarez un ensemble process en passant simplement une expression de type chaîne qui représente son nom (et qui ne doit pas débuter par les symboles <> ou \$). Le nom d'un ensemble process peut comporter jusqu'à 255 caractères.

Ensembles client

Le nom d'un ensemble client doit être précédé du symbole dollar (\$). Ce nom peut comporter jusqu'à 255 caractères, symbole dollar non compris.

Note : Les ensembles sont gérés par le serveur. Dans certains cas, pour des raisons particulières ou d'optimisation, vous pourrez avoir besoin d'utiliser des ensembles localement, sur les postes clients. Pour cela, il vous suffit de créer des ensembles client.

Exemples

```
` Ensembles interprocess
UTILISER ENSEMBLE("<>Enregistrements supprimés")
NOMMER ENSEMBLE([Clients];"<>Commandes clients")
Si(Enregistrements dans ensemble("<>Sélection"+Chaîne($i))>0)
` Ensembles process
UTILISER ENSEMBLE("Enregistrements supprimés")
NOMMER ENSEMBLE([Clients];"Commandes clients")
Si(Enregistrements dans ensemble("Sélection"+Chaîne($i))>0)
` Ensembles client
UTILISER ENSEMBLE("$Enregistrements supprimés")
```



```
NOMMER ENSEMBLE([Clients];"$Commandes clients")
Si(Enregistrements dans ensemble("$Sélection"+Chaine($i))>0)
```

Sélections temporaires

Dans 4D, il existe deux types de sélections temporaires, qui se distinguent par leur portée :

- Sélections temporaires interprocess,
- Sélections temporaires process.

Sélections temporaires interprocess

Vous désignez une sélection temporaire interprocess en utilisant une expression de type chaîne débutant par le symbole (<>), formé des caractères "inférieur à" suivi de "supérieur à".

Note : Cette syntaxe peut être utilisée sous Windows et Mac OS. De plus, sous Mac OS, vous pouvez également utiliser le caractère "diamant" (Option + v sur un clavier français).

Le nom d'une sélection temporaire interprocess peut contenir jusqu'à 255 caractères, symbole <> non compris.

Sélections temporaires process

Vous déclarez une sélection temporaire process en passant simplement une expression de type chaîne qui représente son nom (et qui ne doit pas débiter par les symboles <> ou \$). Le nom d'une sélection temporaire process peut comporter jusqu'à 255 caractères.

Exemples

```
` Sélection temporaire interprocess
UTILISER SELECTION([Clients]; "<>ParCodePostal")
` Sélection temporaire process
UTILISER SELECTION([Clients]; "ParCodePostal")
```

Process

En mode mono-utilisateur, ou sur le poste client en mode client/serveur, il existe deux types de process :

- Process globaux,
- Process locaux.

Process globaux

Vous déclarez un process global en passant une expression de type chaîne de caractères qui représente son nom (qui ne doit pas commencer par le symbole \$). Le nom d'un process peut comporter jusqu'à 255 caractères.

Process locaux

Vous déclarez un process local lorsque son nom est précédé du symbole dollar (\$). Le nom d'un process peut comporter jusqu'à 255 caractères, symbole dollar non compris.

Exemple

```
` Lancer le process global "Ajouter Clients"
$vlProcessID:=Nouveau process ("P_AJOUT_CLIENTS";48*1024;"Ajouter Clients")
` Lancer le process local "$Suivre Souris"
$vlProcessID:=Nouveau process ("P_SUIVRE_SOURIS";16*1024;"$Suivre Souris")
```

Résumé des conventions d'écriture dans 4D

Le tableau suivant résume les conventions utilisées par 4D pour nommer les objets dans les méthodes.

Objet	Longueur max.	Exemple
Table	31	[Factures]
Champ	31	[Employés]Nom
Variable interprocess	<> + 31	<>vProcessSuivantID
Variable process	31	vsNomCourant
Variable locale	\$ + 31	\$vCompteurLocal
Formulaire	31	"Formulaire Web perso"
Tableau interprocess	<> + 31	<>apTableaux
Tableau process	31	asGenre
Tableau local	\$ + 31	\$atValeurs
Méthode	31	M_AJOUTER_CLIENTS
Commande de plug-in	31	WR INSERER TEXTE
Ensemble interprocess	<> + 255	"<>Enregistrements à archiver"
Ensemble process	255	"Enregistrements actuels"
Ensemble client	\$ + 255	"\$Sujets précédents"
Sélection temporaire	255	"Employés de A à Z"
Sélection temporaire interprocess	<> + 255	"<>Employés de Z à A"
Process local	\$ + 255	"\$SuivreEvénements"
Process global	255	"P_MODULE_FACTURES"
Sémaphore	255	"monsémaphore"

Résoudre les conflits de noms

Si un objet d'un certain type a le même nom qu'un autre objet d'un autre type (par exemple, si un champ est baptisé Personnes et qu'une variable est également nommée Personnes), 4D utilise un système de priorités pour identifier l'objet. Veillez à utiliser des noms uniques pour les différents éléments de votre base.

4D identifie les noms utilisés dans les méthodes en fonction de l'ordre de priorité suivant :

1. Champs
2. Commandes
3. Méthodes
4. Routines de plug-ins
5. Constantes prédéfinies
6. Variables

Par exemple, 4D dispose d'une fonction interne appelée **Date**. Si vous appelez **Date** une de vos méthodes, 4D considérera "Date" comme étant la fonction interne et non votre méthode. Vous ne pourrez pas appeler votre méthode. En revanche, si vous nommez un champ "Date", 4D considérera que vous souhaitez appeler votre champ et non la fonction intégrée.

Conditions et boucles

Quelle que soit la simplicité ou la complexité d'une méthode, vous utiliserez toujours un ou plusieurs types de structure de programmation. Les structures de programmation déterminent si et dans quel ordre les lignes d'instructions sont exécutées à l'intérieur d'une méthode. Il existe trois types de structures :

- séquentielle,
- conditionnelle,
- répétitive.

Le langage de 4D dispose d'instructions permettant de contrôler chacune de ces structures.

Structures séquentielles

Une structure séquentielle est une structure simple, linéaire. Une séquence est une série d'instructions que 4D exécute les unes après les autres, de la première à la dernière. Par exemple :

```
FORMULAIRE SORTIE ([Personnes]; "Listing")
TOUT SELECTIONNER ([Personnes])
VISUALISER SELECTION ([Personnes])
```

Une instruction d'une ligne, fréquemment utilisée pour les méthodes objet, est le cas le plus simple de structure séquentielle. Par exemple :

```
[Personnes]Nom:=Majusc ([Personnes]Nom)
```

Note : Les mots-clés **Debut SQL / Fin SQL** permettent de délimiter des structures séquentielles destinées à être exécutées par le moteur SQL de 4D. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de ces mots-clés.

Structures conditionnelles

Une structure conditionnelle permet aux méthodes de tester une condition et d'exécuter des séquences d'instructions différentes en fonction du résultat. La condition est une expression booléenne, c'est-à-dire pouvant retourner VRAI ou FAUX. L'une des structures conditionnelles est la structure **Si...Sinon...Fin de si**, qui aiguille le déroulement du programme vers une séquence ou une autre. L'autre structure conditionnelle est la structure **Au cas ou...Sinon...Fin de cas**, qui aiguille le programme vers une séquence parmi une ou plusieurs alternatives.

Structures répétitives (ou "boucles")

Il est très courant, lorsque vous écrivez des méthodes, de rencontrer des cas où vous devez répéter une séquence d'instructions un certain nombre de fois. Pour traiter ces besoins, le langage vous propose trois structures répétitives : **Boucle...Fin de boucle**, **Tant que...Fin tant que**, et **Repeter...Jusque**. Les boucles sont contrôlées de deux manières : soit elles se répètent jusqu'à ce qu'une condition soit remplie, soit elles se répètent un nombre fixé de fois. Chaque structure répétitive peut être utilisée de l'une ou l'autre manière, mais les boucles Tant que et Repeter sont mieux adaptées à la répétition jusqu'à ce qu'une condition soit remplie, alors que les boucles Boucle sont mieux adaptées à la répétition un certain nombre de fois.

Note : 4D vous permet d'imbriquer des structures de programmation (Si/Tant que/Boucle/Au cas ou/Repeter) jusqu'à une "profondeur" de 512 niveaux.

✚ Si...Sinon...Fin de si

La syntaxe de la structure conditionnelle **Si...Sinon...Fin de si** est la suivante :

```
Si(Expression_booléenne)
    instruction(s)
Sinon
    instruction(s)
Fin de si
```

A noter que l'élément **Sinon** est optionnel, vous pouvez écrire :

```
Si(Expression_booléenne)
    instruction(s)
Fin de si
```

La structure **Si...Sinon...Fin de si** permet à votre méthode de choisir dans une alternative, en fonction du résultat, VRAI ou FAUX, d'un test (une expression booléenne).

Si l'expression booléenne est VRAIE, les instructions qui suivent immédiatement le test sont exécutées. Si l'expression booléenne est FAUSSE, les instructions suivant la ligne **Sinon** sont exécutées. Le **Sinon** est optionnel ; lorsqu'il est omis, c'est la première ligne d'instructions suivant le **Fin de si** (s'il y en a une) qui est exécutée.

Exemple

```
` Demander à l'utilisateur de saisir un nom
$Rech:=Demander(Saisissez un nom)
Si(OK=1)
    CHERCHER([Personnes];[Personnes]Nom=$Rech)
Sinon
    ALERTE("Vous n'avez pas saisi de nom.")
Fin de si
```

Astuce : Il n'est pas obligatoire que des instructions soient exécutées dans chaque branche de l'alternative. Lorsque vous développez un algorithme, ou lorsque vous poursuivez un but précis, rien ne vous empêche d'écrire :

```
Si(Expression_booléenne)
Sinon
    instruction(s)
Fin de si
```

ou :

```
Si(Expression_booléenne)
    instruction(s)
Sinon
Fin de si
```

✚ Au cas ou...Sinon...Fin de cas

La syntaxe de la structure conditionnelle **Au cas ou...Sinon...Fin de cas** est la suivante :

```
Au cas ou
  : (Expression_booléenne)
    instruction(s)
  : (Expression_booléenne)
    instruction(s)
    .
    .
    .

  : (Expression_booléenne)
    instruction(s)
Sinon
  instruction(s)
Fin de cas
```

A noter que l'élément **Sinon** est optionnel, vous pouvez donc écrire :

```
Au cas ou
  : (Expression_booléenne)
    instruction(s)
  : (Expression_booléenne)
    instruction(s)
    .
    .
    .

  : (Expression_booléenne)
    instruction(s)
Fin de cas
```

Tout comme la structure **Si...Sinon...Fin de si**, la structure **Au cas ou...Sinon...Fin de cas** permet également à votre méthode de choisir parmi plusieurs séquences d'instructions. A la différence de la structure précédente, le **Au cas ou...Sinon...Fin de cas** peut tester un nombre illimité d'expressions booléennes et exécuter la séquence d'instructions correspondant à la valeur VRAI.

Chaque expression booléenne débute par le caractère deux points (:). La combinaison de deux points et d'une expression booléenne est appelé un cas. Par exemple, la ligne suivante est un cas :

```
: (bValider=1)
```

Seules les instructions suivant le premier cas VRAI (et ce, jusqu'au cas suivant) seront exécutées. Si aucun des cas n'est VRAI, aucune instruction n'est exécutée (s'il n'y a pas d'élément **Sinon**).

Vous pouvez placer une instruction **Sinon** après le dernier cas. Si tous les cas sont FAUX, les instructions suivant le **Sinon** seront exécutées.

Exemple

Cet exemple teste une variable numérique et affiche une boîte de dialogue d'alerte comportant un simple mot :

```
Au cas ou
  : (vRésult=1) ` Test si le numéro est 1
    ALERTE("Un.") ` Si c'est 1, afficher une alerte
  : (vRésult=2) ` Test si le numéro est 2
    ALERTE("Deux.") ` Si c'est 2, afficher une alerte
  : (vRésult=3) ` Test si le numéro est 3
    ALERTE("Trois.") ` Si c'est 3, afficher une alerte
Sinon ` Si ce n'est ni 1 ni 2 ni 3, afficher une alerte
    ALERTE("Ce n'est ni un, ni deux, ni trois.")
Fin de cas
```

A titre de comparaison, voici la version avec **Si...Sinon...Fin de si** de la même méthode :

```
Si (vRésult=1) ` Test si le numéro est 1
  ALERTE("Un.") ` Si c'est 1, afficher une alerte
```

```

Sinon
  Si (vRésult=2) ` Test si le numéro est 2
    ALERTE("Deux.") ` Si c'est 2, afficher une alerte
  Sinon
    Si (vRésult=3) ` Test si le numéro est 3
      ALERTE("Trois.") ` Si c'est 3, afficher une alerte
    Sinon ` Si ce n'est ni 1, 2 ni 3, afficher l'alerte
      ALERTE("Ce n'est ni un, ni deux, ni trois.")
    Fin de si
  Fin de si
Fin de si

```

Rappelez-vous qu'avec une structure de type **Au cas ou...Sinon...Fin de cas**, seul le premier cas VRAI rencontré est exécuté. Même si d'autres cas sont VRAIS, seules les instructions suivant le premier cas VRAI seront prises en compte.

Par conséquent, lorsque vous testez dans la même méthode des cas simples et des cas complexes, vous devez placer les cas complexes **avant** les cas simples, sinon ils ne seront jamais exécutés. Par exemple, si vous souhaitez traiter le cas simple ($vRésult=1$) et le cas complexe ($vRésult=1$) & ($vDemande\#2$) et que vous structurez la méthode de la manière suivante :

```

Au cas ou
  : (vRésult=1)
  ... `instruction(s)
  : ((vRésult=1) & (vDemande#2)) `<-- Les instructions suivant ce cas ne seront JAMAIS exécutées
  ... `instruction(s)
Fin de cas

```

... les instructions associées au cas complexe ne seront jamais exécutées. En effet, pour que ce cas soit VRAI, ses deux conditions booléennes doivent l'être. Or, la première condition est celle du cas simple situé précédemment. Lorsqu'elle est VRAIE, le cas simple est exécuté et 4D sort de la structure conditionnelle, sans évaluer le cas complexe. Pour que ce type de méthode fonctionne, vous devez écrire :

```

Au cas ou
  : (vRésult=1) & (vDemande#2) `<-- Les cas complexes doivent toujours être placés en premier
  ... `Instruction(s)
  : (vRésult=1)
  ... `Instruction(s)
Fin de cas

```

Astuce : Il n'est pas obligatoire que des instructions soient exécutées dans toutes les alternatives. Lorsque vous développez un algorithme, ou lorsque vous poursuivez un but particulier, rien ne vous empêche d'écrire :

```

Au cas ou
  : (Expression_booléenne)
  : (Expression_booléenne)

  .
  .
  .

  : (Expression_booléenne)
  instruction(s)
Sinon
  instruction(s)
Fin de cas

```

ou :

```

Au cas ou
  : (Expression_booléenne)
  : (Expression_booléenne)
  instruction(s)
  .
  .
  .

  : (Expression_booléenne)
  instruction(s)
Sinon
Fin de cas

```

ou :

```
Au cas ou  
  Sinon  
    instruction(s)  
Fin de cas
```

✚ Tant que...Fin tant que

La syntaxe de la structure répétitive (ou boucle) **Tant que...Fin tant que** est la suivante :

```
Tant que(Expression_booléenne)
  instruction(s)
Fin tant que
```

Une boucle Tant que exécute les instructions comprises entre **Tant que** et **Fin tant que** aussi longtemps que l'expression booléenne est VRAIE. Elle teste l'expression booléenne initiale et n'entre pas dans la boucle (et donc n'exécute aucune instruction) si l'expression est à FAUX.

Il est utile d'initialiser la valeur testée dans l'expression booléenne juste avant d'entrer dans la boucle Tant que. Initialiser la valeur signifie lui affecter un contenu approprié, généralement pour que l'expression booléenne soit VRAIE et que le programme entre dans la boucle.

La valeur de l'expression booléenne doit pouvoir être modifiée par un élément situé à l'intérieur de la boucle, sinon elle s'exécutera indéfiniment. La boucle suivante est sans fin car Infini est toujours VRAI :

```
Infini:=Vrai
Tant que(Infini)
Fin tant que
```

Si vous vous retrouvez dans une telle situation (où une méthode s'exécute de manière incontrôlée), vous pouvez utiliser les fonctions de débogage de 4D et remonter à la source du problème. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la section **Débogage**.

Exemple

```
CONFIRMER("Ajouter un enregistrement?") ` Est-ce que l'utilisateur veut ajouter un
enregistrement?
Tant que (OK=1) ` Tant que l'utilisateur accepte
  AJOUTER ENREGISTREMENT([Table]) ` Ajouter un nouvel enregistrement
Fin tant que ` Une boucle Tant que se termine toujours par Fin tant que
```

Dans cet exemple, la valeur de la variable système OK est définie par la commande **CONFIRMER** avant que le programme n'entre dans la boucle. Si l'utilisateur clique sur le bouton OK dans la boîte de dialogue de confirmation, la variable OK prend la valeur 1 et la boucle est exécutée. Dans le cas contraire, la variable OK prend la valeur 0 et la boucle est ignorée. Une fois que le programme entre dans la boucle, la commande **AJOUTER ENREGISTREMENT** permet de continuer à l'exécuter car elle met la variable système OK à 1 lorsque l'utilisateur sauvegarde l'enregistrement.

Lorsque l'utilisateur annule (ne valide pas) le dernier enregistrement, la variable système OK prend la valeur 0 et la boucle s'arrête.

Repeter...Jusque

La syntaxe de la structure répétitive (ou boucle) **Repeter...Jusque** est la suivante :

```
Repeter
  instruction(s)
Jusque (Expression_booléenne)
```

La boucle **Repeter...Jusque** est semblable à la boucle **Tant que...Fin tant que**, à la différence qu'elle teste la valeur de l'expression booléenne après l'exécution de la boucle et non avant. Ainsi, la boucle est toujours exécutée au moins une fois, tandis que si l'expression booléenne est initialement à FAUX, la boucle **Tant que...Fin tant que** ne s'exécute pas du tout.

L'autre particularité de la boucle **Repeter...Jusque** est qu'elle se poursuit jusqu'à ce que l'expression booléenne soit à VRAI.

Exemple

Comparez l'exemple suivant avec celui de la boucle **Tant que...Fin tant que** : vous constatez qu'il n'est pas nécessaire d'initialiser l'expression booléenne — il n'y a pas de commande **CONFIRMER** pour initialiser la variable OK.

```
Repeter
  AJOUTER ENREGISTREMENT ([aTable])
Jusque (OK=0)
```

🌿 Boucle...Fin de boucle

La syntaxe de la structure répétitive **Boucle...Fin de boucle** est la suivante :

```
Boucle(Variable_Compteur;Expression_Début;Expression_Fin{;Expression_Incrément})  
  instructions (s)  
Fin de boucle
```

La structure **Boucle...Fin de boucle** est une boucle contrôlée par un compteur :

- La variable compteur **Variable_Compteur** est une variable numérique (Réel, Entier ou Entier long) initialisée par **Boucle...Fin de boucle** à la valeur spécifiée par **Expression_Début**.
- La variable **Variable_Compteur** est incrémentée de la valeur spécifiée par le paramètre optionnel **Expression_Incrément** à chaque fois que la boucle est exécutée. Si vous ne passez pas de valeur dans **Expression_Incrément**, la variable compteur est incrémentée par défaut de un (1).
- Lorsque le compteur atteint la valeur définie par **Expression_Fin**, la boucle s'arrête.

Important : Les expressions numériques **Expression_Début**, **Expression_Fin** et **Expression_Incrément** sont évaluées une seule fois, au début de la boucle. Si ces expressions sont des variables, leur modification depuis l'intérieur de la boucle **n'affectera pas l'exécution de la boucle**.

Astuce : En revanche, vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier la valeur de la variable **Variable_Compteur** depuis l'intérieur de la boucle et cela **affectera l'exécution de la boucle**.

- Généralement, **Expression_Début** est inférieure à **Expression_Fin**.
- Si les deux expressions sont égales, la boucle ne sera exécutée qu'une fois.
- Si **Expression_Début** est supérieure à **Expression_Fin**, la boucle ne s'exécutera pas du tout, à moins que vous ne spécifiez une **Expression_Incrément** négative. Reportez-vous ci-dessous au paragraphe décrivant ce point.

Exemples élémentaires

(1) La boucle suivante s'exécute 100 fois :

```
Boucle(vCompteur;1;100)  
  ` Faire quelque chose  
Fin de boucle
```

(2) L'exemple suivant permet de traiter tous les éléments du tableau *unTableau* :

```
Boucle($v1Elem;1;Taille tableau(unTableau))  
  ` Faire quelque chose avec l'élément  
    unTableau{$v1Elem}:=...  
Fin de boucle
```

(3) L'exemple suivant permet d'examiner chaque caractère du texte *vtDuTexte* :

```
Boucle($v1Car;1;Longueur(vtDuTexte))  
  ` Faire quelque chose avec le caractère si c'est une tabulation  
    Si(Code de caractere(vtDuTexte<$v1Car>)=Tabulation)  
  ` ...  
  Fin de si  
Fin de boucle
```

(4) L'exemple suivant permet de traiter tous les enregistrements de la sélection de la table *[uneTable]*:

```
DEBUT SELECTION([uneTable])  
Boucle($v1Enrg;1;Enregistrements trouvés([uneTable]))  
  ` Faire quelque chose avec chaque enregistrement  
    ENVOYER ENREGISTREMENT([uneTable])  
  ` ...  
  ` Passer à l'enregistrement suivant  
    ENREGISTREMENT SUIVANT([uneTable])  
Fin de boucle
```

La plupart des structures **Boucle...Fin de boucle** que vous écrirez dans vos bases ressembleront à celles présentées ci-dessus.

Décrémenter la variable Compteur

Dans certains cas, vous pouvez souhaiter disposer d'une boucle dont la valeur de la variable compteur décroît au lieu de croître. Pour cela, **Expression_Début** doit être supérieure à **Expression_Fin** et **Expression_Increment** doit être négative. Les exemples suivants effectuent les mêmes tâches que les précédents, mais en sens inverse :

(5) La boucle suivante s'exécute 100 fois :

```
Boucle(vCompteur;100;1;-1)
  ` Faire quelque chose
Fin de boucle
```

(6) L'exemple suivant permet de traiter tous les éléments du tableau *unTableau* :

```
Boucle($v1Elem;Taille tableau(unTableau);1;-1)
  ` Faire quelque chose avec l'élément
  unTableau{$v1Elem}:=...
Fin de boucle
```

(7) L'exemple suivant permet d'examiner chaque caractère du texte *vtDuTexte* :

```
Boucle($v1Car;Longueur(vtDuTexte);1;-1)
  ` Faire quelque chose avec le caractère si c'est une tabulation
  Si(Code de caractere(vtDuTexte<=$v1Car)=Tabulation)
  ` ...
  Fin de si
Fin de boucle
```

(8) L'exemple suivant permet de traiter tous les enregistrements de la sélection de la table *[uneTable]*:

```
ALLER A DERNIER ENREGISTREMENT([uneTable])
Boucle($v1Enrg;Enregistrements trouves([uneTable]);1;-1)
  ` Faire quelque chose avec chaque enregistrement
  ENVOYER ENREGISTREMENT([uneTable])
  ` ...
  ` Passer à l'enregistrement précédent
  ENREGISTREMENT PRECEDENT([uneTable])
Fin de boucle
```

Incrementer la variable compteur de plus de 1

Si vous le souhaitez, vous pouvez passer dans **Expression_Incrément** une valeur (positive ou négative) dont la valeur absolue est supérieure à un.

(9) La boucle suivante ne traite que les éléments pairs du tableau *unTableau* :

```
Boucle($v1Elem;2;Taille tableau(unTableau);2)
  ` Faire quelque chose avec l'élément 2,4...2n
  unTableau{$v1Elem}:=...
Fin de boucle
```

Sortir d'une boucle en modifiant la variable compteur

Dans certains cas, vous voudrez exécuter une boucle un certain nombre de fois, mais également pouvoir sortir si une autre condition devient Vraie.

Pour cela, il vous suffit de tester cette condition à l'intérieur de la boucle et, si elle devient Vraie, de "forcer" la valeur de la variable compteur, de manière à ce qu'elle soit supérieure à celle de **Expression_Fin**.

(10) Dans l'exemple suivant, vous effectuez une boucle parmi les enregistrements d'une sélection jusqu'à ce que la fin de la sélection soit atteinte, ou bien jusqu'à ce que la variable interprocess *<>vbStop*, initialement fixée à Faux, prenne la valeur Vrai. Cette variable est gérée par une méthode projet **APPELER SUR EVENEMENT** utilisée pour interrompre l'opération :

```
<>vbStop:=Faux
APPELER SUR EVENEMENT("GESTION STOP")
  ` GESTION STOP définit <>vbStop à Vrai si les touches Ctrl+point (Windows) ou Commande+point
  (Mac OS) sont enfoncées
  $v1NbEnrgs:=Enregistrements trouves([aTable])
  DEBUT SELECTION([aTable])
  Boucle($v1Enrgs;1;$v1NbEnrgs)
  ` Faire quelque chose avec l'enregistrement
```

```

ENVOYER ENREGISTREMENT ([aTable])
`
...
` Aller à l'enregistrement suivant
Si (<>vbStop)
    $v1Enrgs:=$v1NbEnrgs+1 ` Forcer la variable compteur à stopper la boucle
Sinon
    ENREGISTREMENT SUIVANT ([aTable])
Fin de si
Fin de boucle
APPELER SUR EVENEMENT ("")
Si (<>vbStop)
    ALERTE ("L'opération a été interrompue.")
Sinon
    ALERTE ("L'opération s'est terminée avec succès.")
Fin de si

```

Comparaison des structures répétitives

Reprenons le premier exemple employé pour la structure **Boucle...Fin de boucle** :

(1) La boucle suivante s'exécute 100 fois :

```

Boucle (vCompteur;1;100)
` Faire quelque chose
Fin de boucle

```

Il est intéressant d'examiner la manière dont les boucles **Tant que...Fin tant que** et **Repeter...Jusque** effectuent la même action :

Voici la boucle **Tant que...Fin tant que** équivalente :

```

Si :=1 ` Initialisation du compteur
Tant que ($i<=100) ` Boucle 100 fois
` Faire quelque chose
    Si :=Si +1 ` Il faut incrémenter le compteur
Fin tant que

```

Voici la boucle **Repeter...Jusque** équivalente :

```

Si :=1 ` Initialisation du compteur
Repeter
` Faire quelque chose
    Si :=Si +1 ` Il faut incrémenter le compteur
Jusque ($i=100) ` Boucle 100 fois

```

Astuce : La boucle **Boucle...Fin de boucle** est généralement plus rapide que les boucles **Tant que...Fin tant que** et **Repeter...Jusque** car 4D teste la condition en interne pour chaque cycle de la boucle et incrémente lui-même le compteur. Par conséquent, nous vous conseillons de préférer à chaque fois que c'est possible la structure **Boucle...Fin de boucle**.

Optimiser l'exécution de Boucle...Fin de boucle

Vous pouvez utiliser comme compteur une variable interprocess, process ou locale, et lui attribuer le type Réel, Entier ou Entier long. Pour des boucles longues, et particulièrement en mode compilé, nous vous conseillons d'employer des variables locales de type Entier long.

(11) Voici un exemple :

```

C_ENTIER LONG ($v1Compteur) ` Utilisons une variable locale de type Entier long
Boucle ($v1Compteur;1;10000)
` Faire quelque chose
Fin de boucle

```

Structures Boucle...Fin de boucle emboîtées

Vous pouvez emboîter autant de structures répétitives que vous voulez (dans les limites du raisonnable). Cela s'applique aux structures de type **Boucle...Fin de boucle**. Il y a dans ce cas une erreur courante à éviter : assurez-vous d'utiliser une variable compteur différente par structure de boucle. Voici deux exemples :

(12) L'exemple suivant permet de traiter tous les éléments d'un tableau à deux dimensions :

```

Boucle($v1Elem;1;Taille tableau(unTableau))
\
...
\ Faire quelque chose avec la ligne
\
...
Boucle($v1SousElem;1;Taille tableau(unTableau{$v1Elem}))
\ Faire quelque chose avec l'élément
unTableau{$v1Elem}{$v1SousElem}:=...
Fin de boucle
Fin de boucle

```

(13) L'exemple suivant construit un tableau de pointeurs vers tous les champs de type Date présents dans la base :

```

TABLEAU POINTEUR($apChampsDate;0)
$v1Elem:=0
Boucle($v1Table;1;Lire numero derniere table)
Si(Est un numero de table valide($v1Table))
Boucle($v1Champ;1;Lire numero dernier champ($v1Table))
Si(Est un numero de champ valide($v1Table;$v1Champ))
$vpChamp:=Champ($v1Table;$v1Champ)
Si(Type($vpChamp>)=Est_une_date)
$v1Elem:=$v1Elem+1
INSERER DANS TABLEAU($apChampsDate;$v1Elem)
$apChampsDate{$v1Elem}:=$vpChamp
Fin de si
Fin de si
Fin de boucle
Fin de si
Fin de boucle

```

Pour faire fonctionner les commandes, les opérateurs, et les autres composants du langage, vous les placez dans des méthodes. Ce chapitre décrit les fonctionnalités communes à tous les types de méthodes. Il existe plusieurs types de méthodes : les méthodes objet, les méthodes formulaire, les méthodes table (ou triggers), les méthodes projet et les méthodes base.

Une méthode est composée de plusieurs **lignes d'instructions**. Une ligne d'instructions effectue une action. Cette ligne d'instruction peut être simple ou complexe. Cette ligne peut être aussi longue que vous voulez (elle peut comporter jusqu'à 32 000 caractères, ce qui est normalement suffisant pour la plupart des instructions).

Par exemple, la ligne suivante est une instruction qui ajoute un nouvel enregistrement à la table [Personnes] :

```
AJOUTER ENREGISTREMENT ([Personnes])
```

Une méthode contient également des **tests** et des **boucles** qui structurent son exécution. Pour plus d'informations sur les structures de programmation, reportez-vous à la section [Conditions et boucles](#).

Note : La taille maximale d'une méthode est limitée à 2 Go de texte ou 32 000 lignes d'instructions. Au-delà de ces limites, un message d'alerte apparaît, indiquant que les lignes supplémentaires ne seront pas affichées.

Types de méthodes

Il existe cinq types de méthodes dans 4D :

- **Méthodes objet** : une méthode objet est une courte méthode associée à un objet actif dans un formulaire. En général, les méthodes objet "gèrent" l'objet au moment de l'affichage ou de l'impression du formulaire. Vous ne pouvez pas appeler une méthode objet, 4D l'exécute automatiquement lorsqu'un événement implique l'objet auquel la méthode est rattachée.
- **Méthodes formulaire** : Une méthode formulaire est associée à un formulaire. Vous pouvez utiliser une méthode formulaire pour gérer les données et les objets, mais il est généralement plus simple et plus efficace d'utiliser des méthodes objet dans ce cas. Vous ne pouvez pas appeler une méthode formulaire, 4D gère automatiquement son exécution lorsqu'un événement implique le formulaire auquel la méthode est attachée.
- **Méthodes table/triggers** : Un trigger est associé à une table. Vous ne pouvez pas appeler un trigger. 4D les exécute automatiquement à chaque opération élémentaire effectuée sur les enregistrements de la table (Ajout, Suppression et Modification). Les triggers sont des méthodes pouvant prévenir toute action "illégal" opérée sur les enregistrements. Par exemple, dans un système de facturation, vous pouvez empêcher les utilisateurs d'ajouter des factures sans avoir spécifié le client concerné. Les triggers constituent un outil très puissant pour contrôler les opérations effectuées sur les tables ainsi que pour prévenir toute perte de données accidentelle. Vous pouvez écrire des triggers très simples ou très sophistiqués.

Pour plus d'informations sur les triggers, reportez-vous à la section [Présentation des triggers](#).

- **Méthodes projet** : A la différence des précédents types de méthodes, les méthodes projet ne sont associées à aucun objet, formulaire ou table, elles peuvent être utilisées à n'importe quel endroit de votre base. Les méthodes projet sont réutilisables et disponibles à tout moment, pour toute autre méthode. Si vous devez répéter certaines tâches, vous n'avez pas besoin de réécrire plusieurs méthodes identiques dans chaque cas. Vous pouvez appeler une méthode projet partout où vous en avez besoin — depuis d'autres méthodes projet, objet ou formulaire. Lorsque vous appelez une méthode projet, elle se comporte comme si vous l'aviez écrite à l'endroit d'où vous l'appellez. Les méthodes projet utilisées par d'autres méthodes sont appelées des **sous-routines**. Une méthode projet qui retourne un résultat peut aussi être appelée une **fonction**.

Il existe une autre manière d'appeler les méthodes projet : il suffit de les associer à des commandes de menus. Lorsque vous associez une méthode projet à une commande de menu, la méthode est exécutée lorsque la commande du menu est sélectionnée par un utilisateur.

- **Méthodes base** : Tout comme les méthodes formulaire ou objet sont exécutées lorsqu'un événement se produit dans un formulaire, il existe des méthodes associées à la base entière, et qui sont exécutées lorsqu'un événement de session de travail se produit. Ce sont les **méthodes base**. Par exemple, à chaque fois que vous ouvrez la base, vous pouvez vouloir initialiser des variables qui seront utilisées pendant toute la session de travail. Pour cela, vous pouvez écrire des instructions dans la **Méthode base Sur ouverture**, exécutée automatiquement par 4D lorsque vous lancez la base.

Pour plus d'informations sur les méthodes base, reportez-vous à la section [Présentation des méthodes base](#).

Un exemple de méthode projet

Toutes les méthodes sont fondamentalement identiques — elles débutent sur la première ligne et traitent chaque ligne d'instruction jusqu'à ce qu'elles atteignent la dernière ligne (c'est-à-dire qu'elles s'exécutent séquentiellement). Voici un exemple de méthode projet :

```
CHERCHER([Personnes]) ` Afficher l'éditeur de recherches
Si(OK=1) ` L'utilisateur a cliqué sur OK (et non sur Annuler)
    Si(Enregistrements trouves([Personnes])=0) ` Si aucun enregistrement n'est trouvé...
```

```
    AJOUTER ENREGISTREMENT ([Personnes])  
  ` Permettre à l'utilisateur d'ajouter un enregistrement  
  Fin de si  
Fin de si ` Fin
```

Chaque ligne de l'exemple est une **ligne d'instruction**. Tout ce que vous écrivez dans le langage de 4D est appelé du code. Le code est exécuté — ce qui signifie que 4D effectue l'action spécifiée par le code.

Nous allons examiner très attentivement la première ligne ; nous irons plus rapidement par la suite :

```
CHERCHER ([Personnes]) ` Afficher l'éditeur de recherches
```

Le premier mot de la ligne, **CHERCHER**, est une commande. Une commande est un élément du langage de 4D — elle effectue une action. Dans ce cas, **CHERCHER** affiche l'éditeur de recherches, tout comme le fait la commande **Chercher...** dans le menu **Enregistrements** en mode Développement.

Les parenthèses signifient qu'un **paramètre** est **passé** à la commande **CHERCHER**. Un paramètre (ou **argument**) est une valeur nécessaire à une commande pour remplir son rôle. Dans ce cas, *[Personnes]* est le nom d'une table. Les noms des tables sont toujours écrits entre crochets (*[...]*). Nous pouvons donc dire : « La table Personnes est un paramètre de la commande **CHERCHER** ». Une commande qui accepte plusieurs paramètres.

Enfin, il y a un **commentaire** à la fin de la ligne. Un commentaire vous informe (ainsi que toute personne qui examinera votre méthode) de ce qui se passe dans le code. Un commentaire est signalé par une apostrophe inversée (```). Dans une ligne, tout ce qui suit un signe de commentaire est ignoré lorsque le code est exécuté. Un commentaire peut être placé sur sa propre ligne, ou à la suite du code, comme dans l'exemple. N'hésitez pas à utiliser les commentaires dans vos méthodes ; la lecture et la compréhension de votre code sont facilitées, aussi bien pour vous-même que pour d'autres personnes.

Note : Un commentaire peut contenir jusqu'à 32 000 caractères.

La ligne suivante de notre exemple vérifie qu'aucun enregistrement n'a été trouvé :

```
Si (Enregistrements trouves ([Personnes])=0) ` Si aucun enregistrement n'est trouvé...
```

La ligne d'instruction **Si** est un **test conditionnel** — une instruction qui contrôle l'exécution au pas à pas de votre méthode. Le **Si** effectue un test, et si le test est VRAI, la ou les lignes suivantes sont exécutées. **Enregistrements trouves** est une fonction — c'est-à-dire une commande qui retourne une valeur. Ici, **Enregistrements trouves** retourne le nombre d'enregistrements de la sélection courante de la table passée en paramètre.

Note : Seule la première lettre du nom d'une fonction est en majuscule. C'est la convention d'écriture utilisée pour les fonctions de 4D. Vous savez déjà ce qu'est la sélection courante : le groupe d'enregistrements avec lequel vous travaillez à un instant donné. Si le nombre d'enregistrements est égal à 0 (c'est-à-dire, si aucun enregistrement n'a été trouvé), la ligne de code suivante est exécutée :

```
AJOUTER ENREGISTREMENT ([Personnes])
```

La commande **AJOUTER ENREGISTREMENT** affiche un formulaire pour permettre à l'utilisateur de créer un nouvel enregistrement. Notez que cette ligne comporte une indentation. 4D formate votre code automatiquement ; l'indentation vous permet d'identifier facilement ce qui est dépendant du test conditionnel (**Si**).

```
Fin de si ` Fin
```

La ligne d'instruction **Fin de si** conclut la séquence d'instructions contrôlée par le test **Si**. Pour chaque ligne d'instruction de test conditionnel, votre code doit comporter une instruction correspondante indiquant au langage où s'arrête le test. Nous vous conseillons de bien maîtriser les concepts évoqués dans ce chapitre. S'ils sont nouveaux pour vous, n'hésitez pas à relire les explications fournies jusqu'à ce qu'elles vous semblent claires.

Pour en savoir plus...

- Pour plus d'informations sur les méthodes objet et formulaire, reportez-vous à la description de la commande **Evenement formulaire** ainsi qu'au manuel Mode Développement de 4D.
- Pour travailler avec les triggers, reportez-vous à la section **Présentation des triggers**.
- Pour une description détaillée des méthodes projet, reportez-vous à la section **Méthodes projet**.
- Les méthodes base sont détaillées dans la section **Présentation des méthodes base** et ses sous-sections.

Les méthodes projet, comme leur nom l'indique, s'appliquent à la totalité de votre projet, c'est-à-dire votre base de données. Alors que les méthodes formulaire ou les méthodes objet par exemple sont associées à des formulaires ou des objets, une méthode projet est disponible partout — elle n'est associée à aucun élément particulier de la base. Une méthode projet peut tenir les rôles suivants, en fonction de la manière dont elle est exécutée et utilisée :

- Méthode de menu
- Sous-routine et fonction
- Méthode de gestion de process
- Méthode de gestion d'événements
- Méthode de gestion d'erreurs

Ces appellations ne qualifient pas la nature des méthodes (ce qu'elles sont), mais leur fonction (ce qu'elles font).

Une **méthode de menu** est une méthode projet appelée depuis une commande de menu personnalisé. Elle se comporte comme un agent de police chargé de la circulation, dirigeant les flux de votre application. Les méthodes de menu contrôlent, aiguillent lorsque c'est nécessaire, affichent les formulaires, génèrent des états ou encore gèrent votre base.

Le deuxième type de méthode projet peut être considéré comme une méthode asservie — d'autres méthodes lui demandent d'effectuer des tâches. Ce type de méthode est appelé **sous-routine**. Une sous-routine qui retourne une valeur est appelée une **fonction**.

Une **méthode de gestion de process** est une méthode projet appelée lorsqu'un process est démarré. Le process existera tant que la méthode sera en cours d'exécution. Pour plus d'informations sur les process, reportez-vous à la section [Introduction aux process](#). A noter qu'une méthode de menu associée à une commande de menu pour laquelle la propriété **Démarrer un nouveau process** est sélectionnée, est aussi la méthode de gestion de process pour le process créé.

Une **méthode de gestion d'événements** est une méthode dédiée à la gestion des événements, qui s'exécute dans un process différent de celui de la méthode de gestion des process. Généralement, pour la gestion des événements, vous pouvez laisser 4D faire le gros du travail. Par exemple, lors de la saisie de données, 4D détecte les clics souris et les touches enfoncées, puis appelle les méthodes objet et formulaire correspondantes, vous permettant ainsi de prévoir dans ces méthodes les traitements appropriés aux événements.

Dans d'autres circonstances, vous devez gérer directement les événements. Si, par exemple, vous exécutez une opération de longue durée (telle qu'une [Boucle...Fin de boucle](#) appliquée à chaque enregistrement), vous souhaitez pouvoir interrompre l'opération en tapant la touche **Esc**. Dans ce cas, une méthode de gestion d'événements est parfaitement adaptée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de la commande [APPELER SUR EVENEMENT](#).

Une **méthode de gestion d'erreurs** est une méthode projet d'interruption. Elle s'exécute à l'intérieur du process dans lequel elle a été installée à chaque fois qu'une erreur se produit. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de la commande [APPELER SUR ERREUR](#).

Méthodes de menu

Une méthode de menu est appelée en mode Application lorsque la commande de menu personnalisé à laquelle elle est associée est sélectionnée. Vous assignez la méthode à la commande de menu dans l'éditeur de menus de 4D. Lorsque l'utilisateur sélectionne la commande de menu, la méthode est exécutée. Ce fonctionnement est l'un des principaux aspects de la personnalisation d'une base de données. C'est en créant des menus qui appellent des méthodes de menu que vous personnalisez votre base. Reportez-vous au manuel Mode Développement de 4D pour plus d'informations sur l'éditeur de menus.

Les commandes de menus personnalisés peuvent déclencher une ou plusieurs actions. Par exemple, une commande de menu de saisie d'enregistrements peut appeler une méthode effectuant deux actions : afficher le formulaire entrée approprié et appeler la commande [AJOUTER ENREGISTREMENT](#) jusqu'à ce que l'utilisateur annule la saisie de nouveaux enregistrements.

L'automatisation de séquences d'actions est une possibilité très puissante du langage de programmation de 4D. A l'aide des menus personnalisés, vous pouvez automatiser des séquences de tâches, vous permettant aux utilisateurs de naviguer plus facilement dans votre base.

Sous-routines

Lorsque vous avez écrit une méthode projet, elle devient partie intégrante du langage de la base dans laquelle elle a été créée. Vous pouvez alors l'appeler de la même manière que vous appelez les commandes intégrées de 4D. Une méthode projet utilisée de cette manière est appelée une sous-routine.

L'utilisation de sous-routines procure les avantages suivants :

- Réduction du code répétitif,
- Clarification des méthodes,
- Modification plus facile des méthodes,
- Création de code modulaire.

Imaginons par exemple que vous travaillez avec une base de clients. A mesure que vous construisez la base, vous vous apercevez que vous répétez souvent certaines tâches, telles que la recherche d'un client et la modification de son enregistrement. Le code nécessaire à l'accomplissement de cette opération pourrait être :


```

` Recherche d'un client
CHERCHER PAR EXEMPLE ([Clients])
` Sélection du formulaire entrée
FORM FIXER ENTREE ([Clients]; "Saisie de données")
` Modification de l'enregistrement du client
MODIFIER ENREGISTREMENT ([Clients])

```

Si vous n'utilisez pas de sous-routines, vous devrez écrire ce code à chaque fois que vous voudrez modifier l'enregistrement d'un client. Si cette opération peut être réalisée dans dix endroits différents de votre base, vous devrez la réécrire dix fois. Grâce aux sous-routines, vous ne l'écrirez qu'une seule fois en tout. C'est le premier avantage des sous-routines : réduire la quantité de code à écrire.

Si le code ci-dessus était une méthode projet appelée **MODIFIER CLIENT**, vous l'exécuteriez simplement en inscrivant son nom dans une autre méthode. Par exemple, pour modifier l'enregistrement d'un client puis l'imprimer, vous n'auriez qu'à écrire :

```

MODIFIER CLIENT
IMPRIMER SELECTION ([Clients])

```

Cette possibilité simplifie énormément vos méthodes. Dans l'exemple ci-dessus, il n'est pas nécessaire de savoir comment fonctionne la méthode **MODIFIER CLIENT**, mais uniquement ce qu'elle fait. C'est le deuxième avantage que vous pouvez tirer de l'utilisation de sous-routines : la clarification de votre code. Ainsi, ces méthodes deviennent en quelque sorte des extensions du langage de 4D.

Si vous devez modifier votre mode de recherche des clients, comme dans notre exemple, il vous suffit de modifier une seule méthode, et non dix. C'est un autre avantage des sous-routines : faciliter les modifications de votre code.

Avec les sous-routines, vous rendez votre code modulaire. Cela signifie simplement que vous dissociez votre code en modules (sous-routines), chacun d'entre eux effectuant une tâche logique. Examinez le code suivant, tiré d'une base de gestion de comptes chèques :

```

CHERCHER CHEQUES EMIS ` Rechercher les chèques émis
RAPPROCHER COMPTE ` Rapprocher le compte
IMPRIMER RELEVÉ ` Imprimer un relevé

```

Même pour quelqu'un qui ne connaît pas la base, le code est clair. Il n'est pas nécessaire d'examiner chaque sous-routine. Elles peuvent contenir de nombreuses lignes d'instructions et effectuer des opérations complexes, mais l'important est ce qu'elles font. Nous vous conseillons de découper votre code en tâches logiques, ou modules, à chaque fois que c'est possible.

Passer des paramètres aux méthodes

Vous aurez souvent besoin de fournir des valeurs à vos méthodes. Vous pouvez facilement effectuer cette opération grâce aux paramètres.

Les **paramètres** (ou arguments) sont des données dont les méthodes ont besoin pour s'exécuter — le terme "paramètres" ou "arguments" est utilisé indifféremment dans ce manuel. Des paramètres sont également passés aux commandes intégrées de 4D. Dans l'exemple ci-dessous, la chaîne "Bonjour" est un paramètre de la commande **ALERTE** :

```

ALERTE ("Bonjour")

```

Les paramètres sont passés de la même manière aux méthodes. Par exemple, si la méthode **FAIRE QUELQUE CHOSE** accepte trois paramètres, l'appel à cette méthode pourrait être de la forme suivante :

```

FAIRE QUELQUE CHOSE (AvecCeci; EtCela; CommeCeci)

```

Les paramètres sont séparés par des points-virgules (;).

Dans la sous-routine (la méthode appelée), la valeur de chaque paramètre est automatiquement copiée séquentiellement dans des variables locales numérotées : \$1, \$2, \$3, etc. La numérotation des variables locales représente l'ordre des paramètres.

Ces variables/paramètres locaux ne sont pas réellement les champs, variables ou expressions passées à la **méthode appelante** : elles contiennent simplement leurs valeurs.

A l'intérieur de la sous-routine, vous pouvez utiliser les paramètres \$1, \$2... de la même manière que vous utilisez les autres variables locales.

Note : Toutefois, dans le cas où vous utilisez des commandes qui modifient la valeur de la variable passée en paramètre (par exemple **Trouver dans champ**), les paramètres \$1, \$2... ne peuvent pas être utilisés directement. Vous devez d'abord les recopier dans des variables locales standard (par exemple \$mavar:=\$1).

Puisque ces variables sont locales, elles ne sont définies qu'à l'intérieur de la sous-routine et sont effacées à la fin de son exécution. Pour cette raison, une sous-routine ne peut pas modifier, au niveau de la méthode appelante, la valeur réelle des champs ou des variables passé(e)s en paramètre. Par exemple :

```

` Voici une partie de la méthode MA METHODE
` ...
FAIRE QUELQUE CHOSE ([Personnes]Nom) ` Admettons que [Personnes]Nom est égal à "william"

```

```
ALERTE ([Personnes]Nom)
```

```
` Voici le code de la méthode FAIRE QUELQUE CHOSE
$1:=Majusc ($1)
ALERTE ($1)
```

La boîte de dialogue d'alerte affichée par **FAIRE QUELQUE CHOSE** contiendra "WILLIAM" et celle affichée par **MA METHODE** contiendra "william". La méthode a modifié localement la valeur du paramètre \$1, mais cela n'affecte pas la valeur du champ [Personnes]Nom passé en paramètre par la méthode **MA METHODE**.

Si vous voulez réellement que la méthode **FAIRE QUELQUE CHOSE** modifie la valeur du champ, deux solutions s'offrent à vous :

1. Plutôt que de passer le champ à la méthode, vous lui passez un pointeur :

```
` Voici une partie de la méthode MA METHODE
` ...
FAIRE QUELQUE CHOSE(->[Personnes]Nom) ` Admettons que [Personnes]Nom est égal à "william"
ALERTE ([Personnes]Nom)

` Voici le code de la méthode FAIRE QUELQUE CHOSE
$1->:=Majusc ($1->)
ALERTE ($1->)
```

Ici, le paramètre n'est pas le champ lui-même, mais un pointeur vers le champ. Ainsi, à l'intérieur de la méthode **FAIRE QUELQUE CHOSE**, \$1 ne contient plus la valeur du champ mais un pointeur vers le champ. L'objet **référéncé** par \$1 (\$1-> dans le code ci-dessus) est le champ lui-même. Par conséquent, la modification de l'objet référencé dépasse les limites de la sous-routine et le champ lui-même est affecté. Dans cet exemple, les deux boîtes de dialogue d'alerte afficheront "WILLIAM".

Pour plus d'informations sur les pointeurs, reportez-vous à la section **Pointeurs**.

2. Plutôt que la méthode **FAIRE QUELQUE CHOSE** "fasse quelque chose", vous pouvez la réécrire de manière à ce qu'elle retourne une valeur :

```
` Voici une partie de la méthode MA METHODE
` ...
[Personnes]Nom:=FAIRE QUELQUE CHOSE([Personnes]Nom) ` Admettons que [Personnes]Nom est égal à
"william"
ALERTE ([Personnes]Nom)

` Voici le code de la méthode FAIRE QUELQUE CHOSE
$0:=$1
ALERTE ($0)
```

Une sous-routine retournant une valeur est appelée une fonction. Ce point est traité dans les paragraphes suivants.

Note de programmation avancée : Les paramètres à l'intérieur de la sous-routine sont accessibles par l'intermédiaire des variables locales \$1, \$2... De plus, des paramètres peuvent être optionnels et être référencés à l'aide de la syntaxe \${...}. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la description de la commande **Nombre de paramètres**.

Les fonctions, méthodes projet retournant une valeur

Les méthodes peuvent retourner des valeurs. Une méthode qui retourne une valeur est appelée une **fonction**.

Les commandes de 4D ou de plug-ins qui retournent une valeur sont également appelées fonctions.

Par exemple, la ligne d'instruction suivante utilise une fonction intégrée, **Longueur**, qui retourne la longueur d'une chaîne. La valeur retournée par **Longueur** est placée dans une variable appelée *MaLongueur* :

```
MaLongueur:=Longueur ("Comment suis-je arrivé là ?")
```

Toute sous-routine peut retourner une valeur. La valeur à retourner est placée dans la variable locale \$0.

Par exemple, la fonction suivante, appelée **Majuscules4**, retourne une chaîne dont les quatre premiers caractères ont été passés en majuscules :

```
$0:=Majusc (Sous chaine ($1;1;4) )+Sous chaine ($1;5)
```

Voici un exemple qui utilise la fonction **Majuscules4** :

```
NouvellePhrase:=Majuscules4 ("Bien joué.")
```

Dans ce cas, la variable **NouvellePhrase** prend la valeur "BIEN joué."

Le **retour de fonction**, \$0, est une variable locale à la sous-routine. Elle peut être utilisée en tant que telle à l'intérieur de la sous-routine. Par exemple, dans le cas de la méthode **FAIRE QUELQUE CHOSE** utilisée précédemment, \$0 recevait d'abord la valeur de \$1, puis était utilisée en tant que paramètre de la commande **ALERTE**. Dans une sous-méthode, vous pouvez utiliser \$0

comme n'importe quelle autre variable locale. C'est 4D qui retourne sa valeur finale (sa valeur courante au moment où la sous-routine se termine) à la méthode appelée.

Méthode projet récursives

Des méthodes projet peuvent s'appeler les unes les autres, et en particulier :

- Une méthode A peut appeler une méthode B, qui appelle A, donc A appelle B de nouveau, etc.
- Une méthode peut s'appeler elle-même.

Cela s'appelle la **récurtivité**. Le langage de 4D supporte pleinement la récurtivité.

Examinons l'exemple suivant : vous disposez d'une table *[Amis et relations]* composée de l'ensemble de champs suivant (très simplifié) :

- *[Amis et parents]*Nom

- *[Amis et parents]*Enfant'Nom

Pour cet exemple, nous supposons que les valeurs des champs sont uniques (il n'existe pas deux personnes avec le même nom). A partir d'un nom, vous voulez écrire la phrase "Un de mes amis, Pierre, qui est le rejeton de Paul qui est le rejeton de Martine qui est le rejeton de Robert qui est le rejeton de Gertrude, fait cela pour gagner sa vie !" :

1. Vous pouvez procéder de la manière suivante :

```
$vsNom:=Demander("Saisissez le nom :";"Pierre")
Si (OK=1)
  CHERCHER([Amis et parents];[Amis et parents]Nom=$vsNom)
  Si (Enregistrements trouves ([Amis et parents])>0)
    $vtHistoireComplète:="Un de mes amis, "+$vsNom
    Repeter
      CHERCHER([Amis et parents];[Amis et parents]Enfant'Nom=$vsNom)
      $vlResultRecherche:=Enregistrements trouves ([Amis et parents])
      Si ($vlResultRecherche>0)
        $vtHistoireComplète:=$vtHistoireComplète+" qui est le rejeton de "+[Amis et
parents]Nom
        $vsNom:=[Amis et parents]Nom
      Fin de si
    Jusque ($vlResultRecherche=0)
    $vtHistoireComplète:=$vtHistoireComplète+", fait cela pour gagner sa vie !"
    ALERTE ($vtHistoireComplète)
  Fin de si
Fin de si
```

2. Vous pouvez également procéder ainsi :

```
$vsNom:=Demander("Saisissez le nom :";"Pierre")
Si (OK=1)
  CHERCHER([Amis et parents];[Amis et parents]Nom=$vsNom)
  Si (Enregistrements trouves ([Amis et parents])>0)
    ALERTE ("Un de mes amis, "+Généalogie de ($vsNom)+", fait cela pour gagner sa vie !")
  Fin de si
Fin de si
```

en utilisant la fonction récursive **Généalogie de** suivante :

```
` Méthode projet Généalogie de
` Généalogie de ( Chaîne ) -> Texte
` Généalogie de ( Nom ) -> Partie de la phrase

$0:=$1
CHERCHER([Amis et parents];[Amis et parents]Enfant'Nom=$1)
Si (Enregistrements trouves ([Amis et parents])>0)
  $0:=$0+" qui est le rejeton de "+Généalogie de ([Amis et parents]Nom)
Fin de si
```

Vous notez que la méthode **Généalogie de** s'appelle elle-même.

La première manière de procéder utilise un **algorithme itératif**. La seconde manière utilise un **algorithme récursif**.

Lorsque vous implémentez du code pour traiter des cas comme celui décrit ci-dessus, vous aurez toujours le choix entre écrire des méthodes utilisant des algorithmes itératifs ou récursifs. Généralement, la récurtivité permet d'écrire du code plus concis, lisible et plus facilement modifiable, mais utiliser la récurtivité n'est absolument pas obligatoire.

Dans 4D, la récurtivité est typiquement utilisée pour :

- Traiter les enregistrements de tables liées les unes aux autres de la même manière que décrit dans l'exemple ci-dessus.
- Naviguer parmi les documents et les dossiers de votre disque à l'aide des commandes **LISTE DES DOSSIERS** et **LISTE DES DOCUMENTS**. Un dossier peut contenir des dossiers et des documents, les sous-dossiers peuvent eux-mêmes contenir des dossiers et des documents, etc.

Important : Les appels récursifs doivent toujours se terminer à un moment donné. Dans l'exemple ci-dessus, la méthode **Généalogie de** cesse de s'appeler elle-même lorsque la recherche ne trouve plus d'enregistrement. Sans ce test conditionnel, la méthode s'appellerait indéfiniment et 4D pourrait au bout d'un certain temps retourner l'erreur "La pile est pleine" car le programme n'aurait plus assez de place pour "empiler" les appels (ainsi que les paramètres et les variables locales utilisés dans la méthode).

Débogueur

-  Un débogueur, pour quoi faire ?
-  Fenêtre d'erreur de syntaxe
-  Débogueur
-  Fenêtre d'expression
-  Fenêtre de chaîne d'appel
-  Fenêtre d'évaluation
-  Fenêtre d'évaluation des méthodes
-  Points d'arrêt
-  Liste des points d'arrêt
-  Points d'arrêt sur commandes
-  Raccourcis du débogueur


Un débogueur, pour quoi faire ?

Lorsque vous développez et testez vos méthodes, il est important que vous puissiez repérer et corriger les erreurs qui peuvent s'y être glissées.

Vous pouvez commettre plusieurs types d'erreurs en utilisant le langage : des fautes de frappe, des erreurs de syntaxe ou liées à l'environnement, des erreurs logiques ou de conception, ou encore des erreurs d'exécution (Runtime).

Fautes de frappe

Les fautes de frappe sont détectées directement dans l'**éditeur de méthodes** et sont indiquées par un libellé de couleur rouge ainsi qu'un message dans la zone d'information située en bas de la fenêtre. Cette fenêtre signale une faute de frappe :




Note : Les commentaires ont été manuellement ajoutés pour cet exemple. Seule la couleur est modifiée par 4D à l'endroit de l'erreur.

De telles fautes de frappe provoquent généralement des erreurs de syntaxe (dans ce cas, le nom de la table est inconnu). La zone d'informations de la fenêtre affiche la cause de l'erreur au moment de la validation de la ligne d'instructions.

Vous pouvez alors corriger l'erreur de frappe et appuyer sur la touche **Entrée** (du clavier numérique) pour valider la correction. Pour plus d'informations sur l'éditeur de méthodes, reportez-vous au manuel Mode Développement de 4D.


Erreurs de syntaxe ou liées à l'environnement

Certaines erreurs ne peuvent être détectées que lorsque vous exécutez la méthode. La fenêtre **Erreur de syntaxe** est affichée lorsqu'une telle erreur est détectée. Par exemple :



Ici, l'erreur provient du fait que le nom d'une table est passé à la commande **Majusc**, qui attend une expression de type Texte. Dans cette image, la zone "Détail" est déployée afin d'afficher la dernière erreur et son numéro.

Parfois, il peut arriver que vous n'ayez pas assez de mémoire pour créer un tableau ou un BLOB. Ou bien, lorsque vous cherchez à accéder à un document sur votre disque, ce document peut ne pas exister ou être déjà ouvert par une autre application.



Ces erreurs ne se produisent pas à cause de votre code. Simplement, ce sont des choses qui arrivent ! La plupart d'entre elles sont faciles à identifier à l'aide d'une méthode d'interception d'erreurs (reportez-vous à la description de la commande **APPELER SUR ERREUR**.)

Pour plus d'informations sur cette fenêtre, reportez-vous à la section **Fenêtre d'erreur de syntaxe**.

Erreurs logiques ou de conception

Ce sont généralement les erreurs qui sont les plus difficiles à repérer. Vous devez utiliser le débogueur pour les détecter. Notez qu'à l'exception des fautes de frappe, tous les types d'erreurs indiqués précédemment sont aussi, parfois, des erreurs de logique ou de conception. Voici des exemples :

- Une erreur de syntaxe peut être retournée si vous essayez d'utiliser une variable qui n'est pas encore initialisée.
- Une erreur liée à l'environnement peut se produire si vous essayez d'ouvrir un document dont le nom est reçu par une sous-routine qui ne reçoit pas la bonne valeur dans le paramètre. Notez que dans cet exemple, le morceau de code qui ne


fonctionne pas n'est pas celui qui est à l'origine du problème.

Les erreurs logiques ou de conception se produisent également dans les situations suivantes :

- Un enregistrement n'est pas correctement mis à jour parce qu'en appelant **STOCKER ENREGISTREMENT**, vous avez oublié de tester d'abord si cet enregistrement était ou non verrouillé.
- Une méthode ne fait pas exactement ce que vous attendiez parce que vous ne testez pas la présence éventuelle d'un paramètre optionnel.

Erreurs d'exécution

En mode Application, vous pouvez obtenir des erreurs que vous n'avez jamais vues en mode interprété. Voici un exemple :



Ce message vous indique que vous essayez d'accéder à un caractère dont la position se trouve au-delà de la longueur de la chaîne. Pour trouver rapidement l'origine du problème, notez le nom de la méthode et le numéro de la ligne, ouvrez votre base en mode interprété puis allez à la méthode et à la ligne indiquées.

Que faire lorsque vous rencontrez une erreur ?

Les erreurs sont chose commune. Il est rare d'écrire une grande quantité de lignes de code sans générer d'erreur. Traiter et corriger les erreurs est tout aussi naturel.

Grâce à son environnement multitâche, 4D vous permet de modifier et d'exécuter rapidement vos méthodes : vous n'avez qu'à passer d'une fenêtre à une autre. De plus, vous découvrirez combien il est simple et rapide de repérer vos erreurs en utilisant le **Débogueur**.

Un réflexe courant chez les débutants lorsqu'une erreur est détectée est de cliquer sur le bouton **Arrêter** dans la fenêtre d'erreur de syntaxe, de retourner à l'éditeur de méthodes, et d'essayer de deviner ce qui se passe en regardant le code. Ne faites pas cela ! Vous gagnerez un temps considérable en utilisant **toujours** le **Débogueur**.

- S'il se produit une erreur de syntaxe inattendue, utilisez le **Débogueur**.
- S'il se produit une erreur d'environnement, utilisez le **Débogueur**.
- S'il se produit tout autre type d'erreur, utilisez le **Débogueur**.

Dans 99 % des cas, le **Débogueur** affiche l'information dont vous avez besoin pour comprendre la cause de l'erreur. Vous pouvez alors la corriger.

Astuce : Passez quelques heures à apprendre et expérimenter le **Débogueur**. Vous gagnerez des journées et des mois dans l'avenir.

La phase de développement représente une autre occasion d'utiliser le **Débogueur**. Imaginons que vous deviez écrire un algorithme plus complexe que d'habitude. Une fois le code écrit, vous ne pouvez être certain qu'il fonctionne tant que vous ne l'aurez pas testé. Au lieu de passer directement en exécution, vous pouvez d'abord le vérifier en insérant la commande **TRACE** au début de votre code. Ensuite, exécutez le code au pas à pas pour contrôler ce qui se passe.

Conclusion générale


Utilisez le **Débogueur**.

Fenêtre d'erreur de syntaxe

La **Fenêtre d'erreur de syntaxe** s'affiche lorsque l'exécution d'une méthode est interrompue. L'exécution de la méthode peut être interrompue pour l'une des raisons suivantes :


- 4D interrompt la méthode car une erreur l'empêche de poursuivre son exécution.
- La méthode a produit une assertion fausse (cf. commande **ASSERT**).

Voici une **Fenêtre d'erreur de syntaxe** :



Le texte situé dans la zone supérieure de la fenêtre affiche un message décrivant l'erreur. La partie inférieure fait apparaître la ligne exécutée au moment où l'erreur est survenue ; l'emplacement précis où est survenue l'erreur est sélectionné.

Le bouton **Détails** permet de déployer la partie inférieure de la fenêtre affichant la "pile" d'erreurs liées au process :



La fenêtre comporte cinq boutons : **Arrêter**, **Tracer**, **Continuer**, **Modifier** et (si la fenêtre est déployée) **Copier**.

- **Arrêter** : La méthode est interrompue et vous retournez à l'endroit où vous vous trouviez avant de commencer l'exécution de la méthode. Si une méthode formulaire ou une méthode objet s'exécutent en réponse à un événement, elles sont stoppées et vous retournez au formulaire. Si la méthode s'exécute à partir du mode Application, vous retournez dans ce mode.
- **Tracer** : Vous entrez dans le mode Trace et la fenêtre du **Débogueur** est affichée. Si la ligne courante a été partiellement exécutée, il se peut que vous soyez obligé de cliquer plusieurs fois sur le bouton **Tracer**. Lorsque la ligne est terminée, la fenêtre du **Débogueur** s'affiche.
- **Continuer** : L'exécution continue. La ligne contenant l'erreur peut avoir été partiellement exécutée — tout dépend de l'endroit où se trouvait l'erreur. Continuez avec prudence — l'erreur peut empêcher que le reste de la méthode s'exécute correctement. Généralement, il vaut mieux ne pas continuer. Vous pouvez cliquer sur **Continuer** si l'erreur se trouve dans un appel mineur,

comme par exemple **CHANGER TITRE FENETRE**, qui n'empêche pas de continuer l'exécution et le test du code. Vous pouvez vous concentrer sur le code le plus important, et corriger les erreurs mineures ultérieurement.


Note : Appuyer sur la touche **Alt** (Windows) ou **Option** (Mac OS) lorsque vous cliquez sur le bouton **Continuer** permet de ne plus afficher la fenêtre si la même erreur, déclenchée par la même méthode à la même ligne, survient à nouveau. Ce raccourci est utile dans le cas d'une erreur se produisant de façon répétitive, par exemple dans une boucle. Tout se passe dans ce cas comme si vous cliquiez à chaque fois sur le bouton **Continuer**.

- **Modifier :** L'exécution de la méthode est totalement interrompue. 4D passe en mode Développement. La méthode dans laquelle l'erreur est survenue est ouverte dans l'éditeur de méthodes, ce qui vous permet de la corriger. Utilisez cette option lorsque vous avez identifié immédiatement l'erreur et que vous pouvez la corriger sans qu'il soit nécessaire d'effectuer d'autres investigations.
- **Copier :** Ce bouton provoque la copie des informations de débogage dans le Presse-papiers. Ces informations décrivent l'environnement interne de l'erreur (numéro, composant interne, etc.). Elles sont formatées en texte tabulé. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, vous pouvez coller le contenu du Presse-papiers dans un fichier texte, un tableur, un message email, etc. à des fins d'analyse.

Le mot Débogueur provient du terme anglais bug (insecte ou punaise) qui se "traduit" en français par bogue . Une bogue dans une méthode est une erreur que vous désirez éliminer. Lorsqu'une erreur se produit dans votre code, ou lorsque vous désirez contrôler l'exécution de vos méthodes, vous utilisez le débogueur. Un débogueur vous permet de trouver les bogues en exécutant pas à pas vos méthodes et en fournissant toutes les informations nécessaires. Ce procédé s'appelle le **mode Trace**.

Pour appeler la fenêtre du débogueur et afficher puis tracer les méthodes, vous pouvez :

- Cliquer sur le bouton **Tracer** dans la fenêtre d'erreur de syntaxe,
- Utiliser la commande **TRACE**,
- Cliquer sur le bouton **Débogueur** dans la fenêtre d'exécution de méthode.
- Utiliser la combinaison **Alt+Maj+clik droit** (sous Windows) ou **Control+Option+Commande+clik** (sous Mac OS) pendant l'exécution d'une méthode, puis choisir le process à tracer dans le pop up menu qui apparaît :




- Cliquer sur le bouton **Tracer** en mode Développement, lorsqu'un process est sélectionné dans la page **Process** de l'Explorateur d'exécution.
- Créer ou modifier un point d'arrêt dans la fenêtre d'édition d'une méthode, ou dans les pages **Point d'arrêt** et **Arrêt sur commande** de l'Explorateur d'exécution.

Note : Lorsque vous tracez un process en cours d'exécution, la fenêtre du débogueur s'affiche instantanément. Si vous tracez un process qui n'est pas en cours d'exécution (process endormi, en attente d'événement, etc...), le débogueur "enregistre" la requête et n'apparaîtra qu'au moment où le process aura repris l'exécution du code.

Note : Si votre base de données est dotée d'un système de mots de passe, seuls le Super_Utilisateur et les utilisateurs possédant les privilèges d'accès au développement peuvent tracer des méthodes.

Voici la fenêtre du débogueur :




Vous pouvez déplacer la fenêtre du débogueur et/ou redimensionner toutes les zones internes de la fenêtre comme vous le souhaitez. L'affichage ultérieur d'une nouvelle fenêtre du débogueur reprend la configuration (taille et position de la fenêtre, emplacement des lignes de division et contenu de la zone d'évaluation des expressions) de la dernière fenêtre affichée dans la même session.

4D est un environnement multitâche. Dans le cas de plusieurs process s'exécutant simultanément, vous pouvez tracer chacun d'entre eux de manière indépendante. Chaque process peut avoir sa propre fenêtre de débogueur.

Barre d'outils de contrôle d'exécution

La **barre d'outils de contrôle d'exécution**, située en haut de la fenêtre du débogueur, comporte neuf boutons. Voici leur description ainsi que leurs raccourcis clavier associés :



Bouton 'Reprendre exécution'

Arrêt du mode Trace et reprise du cours normal de l'exécution de la méthode.

Note : La combinaison **Maj+F5** ou **Maj+clic** sur le bouton **Reprendre exécution** provoque la reprise de l'exécution avec désactivation de tous les appels à **TRACE** suivants dans le process courant.

Bouton 'Stopper exécution'

La méthode s'arrête et vous retournez là où vous étiez avant son exécution. Si vous étiez en train de tracer une méthode formulaire ou une méthode objet s'exécutant en réponse à un événement, elle s'arrête et vous retournez au formulaire. Si vous traciez une méthode s'exécutant à partir du mode Application, vous retournez à ce mode.

Bouton 'Stopper et éditer'

La méthode s'arrête comme lorsque vous cliquez sur **Stopper exécution**. De plus, 4D affiche dans la fenêtre de l'éditeur de méthodes la méthode qui s'exécutait au moment où vous avez cliqué sur le bouton.

Conseil : Utilisez ce bouton lorsque vous connaissez les modifications à apporter à votre code, et le moment où elles doivent être effectuées pour pouvoir poursuivre le test de vos méthodes. Une fois vos modifications effectuées, ré-exécutez la méthode.

Bouton 'Editer méthode'

Ce bouton se comporte comme le bouton **Stopper et éditer**, à la différence près qu'il n'annule pas l'exécution en cours. L'exécution de la méthode est simplement suspendue à l'instant du clic sur le bouton. 4D affiche dans la fenêtre de l'éditeur de méthodes la méthode qui s'exécutait au moment où vous avez cliqué sur le bouton **Editer méthode**.

Important : Vous pouvez modifier cette méthode, mais ces modifications n'apparaîtront pas, ou ne s'exécuteront pas dans l'instance de la méthode tracée dans la fenêtre du débogueur. Ce n'est qu'une fois que la méthode aura été stoppée ou entièrement exécutée que les modifications pourront apparaître. En d'autres termes, il faut recharger la méthode pour que les modifications soient prises en compte.

Conseil : Utilisez ce bouton lorsque vous connaissez les modifications à apporter à votre code et lorsqu'elles n'interfèrent pas avec le reste du code qui doit être exécuté ou tracé.

Astuce : Les méthodes objet sont rechargées pour chaque événement. Si vous tracez une méthode objet (par exemple en réponse à un clic sur un bouton) vous n'avez pas besoin de quitter le formulaire. Vous pouvez modifier la méthode objet, sauvegarder les modifications, puis retourner au formulaire et tester à nouveau. Pour tracer/modifier les méthodes formulaire, il faut sortir du formulaire puis le réouvrir pour recharger la méthode correspondante. L'astuce est donc la suivante : lorsque vous effectuez le débogage complet d'un formulaire, placez le code que vous déboguez dans une méthode projet que vous utiliserez comme sous-routine à l'intérieur de la méthode formulaire. De cette manière, vous pouvez rester dans le formulaire, tracer, modifier et tester à nouveau votre formulaire car la sous-routine sera rechargée chaque fois qu'elle sera appelée par la méthode formulaire.

Bouton 'Enregistrer paramètres'

Ce bouton permet de sauvegarder la configuration courante de la fenêtre du débogueur (taille et position de la fenêtre, emplacement des lignes de division et contenu de la zone d'évaluation des expressions). Elle sera alors utilisée par défaut à chaque ouverture de la base.

Ces paramètres sont stockés dans le fichier de structure de la base.

Bouton 'Exécuter pas à pas'

La ligne courante de la méthode (indiquée par la flèche jaune — cette flèche s'appelle le **compteur de programme**) est exécutée et le débogueur passe à la ligne suivante. Le bouton **Exécuter pas à pas** ne passe pas dans les sous-routines et les fonctions. Il reste au niveau de la méthode que vous êtes en train de tracer. Si vous voulez également tracer les appels aux sous-routines et aux fonctions, utilisez le bouton **Pas à pas détaillé**.

Bouton 'Pas à pas détaillé'

Lors de l'exécution d'une ligne qui appelle une autre méthode (sous-routine ou fonction), ce bouton provoque l'affichage de la méthode appelée dans la fenêtre du débogueur, et permet au développeur de passer pas à pas dans cette méthode. La nouvelle méthode devient la méthode courante (en haut) dans la sous-fenêtre **Chaîne d'appel** de la fenêtre du débogueur. Lors de l'exécution d'une ligne qui n'appelle pas une autre méthode, ce bouton se comporte comme le bouton **Exécuter pas à pas**.

Bouton 'Pas à pas nouveau process'

Lors de l'exécution d'une ligne qui crée un nouveau process (par exemple qui appelle la commande **Nouveau process**) ce bouton

ouvre une nouvelle fenêtre du débogueur qui vous permet de tracer la méthode de gestion du process que vous venez de créer. Lors de l'exécution d'une ligne qui ne crée pas de nouveau process, ce bouton se comporte comme le bouton **Exécuter pas à pas**.

Bouton 'Exécuter et sortir'

Si vous tracez des sous-routines et des fonctions, cliquer sur ce bouton vous permet d'exécuter l'intégralité de la méthode qui est en train d'être tracée, et de revenir à la méthode appelante. La fenêtre du débogueur retourne à la méthode précédente dans la chaîne d'appel. Si la méthode courante est la dernière méthode de la chaîne d'appel, la fenêtre du débogueur se referme.

Informations dans la barre d'outils de contrôle d'exécution

À la droite de la barre d'outils de contrôle d'exécution, le débogueur affiche les informations suivantes :

- Le nom de la méthode que vous êtes en train de tracer (en noir).
- La cause de l'ouverture du débogueur (en rouge).

Par exemple, dans la fenêtre affichée en tête de ce chapitre, vous pouvez voir les informations suivantes :

- La méthode **Trace démo** est la méthode qui est tracée.
- La fenêtre du débogueur s'affiche car il a rencontré un point d'arrêt.

Voici les causes qui provoquent l'apparition du débogueur et d'un message (en rouge) :

- **Commande TRACE** : un appel à **TRACE** a été émis.
- **Point d'arrêt atteint** : vous avez rencontré un point d'arrêt temporaire ou persistant.
- **Interruption demandée par l'utilisateur** : vous avez activé **Alt+Maj+clic droit** (sous Windows) ou **Control+Option+Commande+clic** (sous Mac OS) ou encore cliqué sur le bouton **Trace** dans la page **Process** de l'Explorateur d'exécution.
- **Détection d'un appel à : Nom de la commande** : Un appel à une commande 4D qui doit être interceptée est sur le point d'être exécuté.
- **Pas à pas nouveau process** : Vous avez cliqué sur le bouton **Pas à pas nouveau process** et ce message est affiché par la fenêtre du débogueur ouverte pour le process qui vient d'être créé.

Les sous-fenêtres du débogueur


La fenêtre du débogueur contient la barre de contrôle d'exécution décrite précédemment, ainsi que quatre sous-fenêtres redimensionnables :

- La **Fenêtre d'expression**
- La **Fenêtre de chaîne d'appel**
- La **Fenêtre d'évaluation**
- La **Fenêtre d'évaluation des méthodes**

Les trois premières fenêtres affichent des listes hiérarchiques montrant l'information pertinente au débogage. La quatrième, la **Fenêtre d'évaluation des méthodes**, affiche le code source de la méthode tracée. Chaque fenêtre a un rôle précis pour vous assister dans le processus de débogage. Avec la souris, vous pouvez redimensionner la fenêtre du débogueur, ainsi que chaque sous-fenêtre. En outre, les trois premières sous-fenêtres sont séparées par une ligne pointillée dans le sens de la hauteur : vous pouvez redimensionner à votre convenance les colonnes à l'intérieur de chaque sous-fenêtre.

Fenêtre d'expression

La **Fenêtre d'expression** est située en haut à gauche de la fenêtre du débogueur, sous la barre d'outils de contrôle d'exécution :



La **Fenêtre d'expression** affiche toutes les informations générales utiles sur l'environnement système, 4D et l'exécution du code.

La colonne **Expression** affiche le nom des objets et des expressions. La colonne **Valeur** affiche la valeur courante correspondant aux objets et expressions.

En cliquant sur une valeur dans la colonne de droite, vous pouvez modifier la valeur de l'objet, si cela est possible pour cet objet.

La liste hiérarchique multi-niveaux est organisée par thèmes au niveau supérieur. Les thèmes sont les suivants :

- Objets courants
- Variables
- Constantes
- Tables & champs
- Sémaphores
- Ensembles
- Process
- Sélections temporaires
- Informations
- Statistiques du cache

En fonction du thème, chaque article peut disposer d'un ou de plusieurs sous-niveaux. Pour déployer ou fermer chaque thème, il suffit de cliquer sur l'icône de déploiement située en face de son libellé. Si le thème comprend plusieurs niveaux d'information, il suffit de cliquer sur chaque icône pour explorer toutes les informations qu'il contient.

A tout moment, vous pouvez faire glisser un thème, un sous-thème ou un article, et le déposer dans la **Fenêtre d'évaluation**.

Objets courants

Ce thème affiche les valeurs des objets ou des expressions évaluables :

- utilisé(e)s dans la ligne de code à exécuter (celle qui est indiquée par le compteur de programme — la flèche jaune dans la fenêtre d'évaluation des méthodes),
- utilisé(e)s dans la ligne de code précédente.

Comme la ligne de code précédente est celle qui vient d'être exécutée, le thème Objets courants affiche donc de manière permanente les objets ou expressions de la ligne courante **avant et après** l'exécution de la ligne. Prenons l'exécution de la méthode suivante :

TRACE

```
a:=1
b:=a+1
c:=a+b
...
```

1. Vous entrez dans la fenêtre du débogueur avec le compteur de programme de la **Fenêtre d'évaluation des méthodes** placé à la ligne `a:=1`. A ce point précis, le thème Objets courants affiche :

a: Indéfini

La variable `a` est affichée car elle est utilisée dans la ligne qui est sur le point d'être exécutée (mais elle n'a pas encore été

initialisée).

2. Vous progressez d'une ligne. Le compteur de programme est maintenant positionné sur la ligne $b:=a+1$. A ce point, le thème Objets courants affiche :

```
a: 1
b: Indéfini
```

La variable a s'affiche car elle est utilisée dans la ligne qui vient de s'exécuter, et qu'on lui avait assigné la valeur numérique 1. Elle s'affiche aussi parce qu'elle est utilisée dans la ligne qui sera exécutée, en tant qu'expression qui sera assignée à la variable b . La variable b s'affiche car elle est utilisée dans la ligne qui doit être exécutée (mais elle n'a pas encore été initialisée).

3. Vous progressez encore d'une ligne. Le compteur de programme est maintenant positionné sur la ligne $c:=a+b$. A ce point, le thème Objets courants affiche :

```
c: Indéfini
a: 1
b: 2
```

La variable c s'affiche car elle est utilisée dans la ligne à exécuter (mais elle n'a pas encore été initialisée). Les variables a et b sont affichées car elles étaient utilisées dans la ligne précédente et qu'elles le sont dans la ligne qui sera exécutée, etc.

Ce thème est extrêmement pratique : chaque fois que vous exécutez une ligne, vous n'avez pas besoin de saisir une expression dans la fenêtre d'évaluation. Il vous suffit de surveiller les valeurs affichées par le thème Objets courants.

Variables

Ce thème se décompose en sous-thèmes :

- **Interprocess** : affiche la liste des variables interprocess en cours d'utilisation. Si vous n'utilisez pas de variable interprocess, la liste est vide. La valeur des variables interprocess peut être modifiée.
- **Process** : affiche la liste des variables process utilisées par le process courant. Cette liste est rarement vide. La valeur des variables process peut être modifiée.
- **Locales** : affiche la liste des variables locales utilisées par la méthode indiquée dans la sous-fenêtre d'évaluation de méthode. Cette liste peut être vide si aucune variable locale n'est utilisée ou si elles n'ont pas encore été créées. La valeur des variables locales peut être modifiée.
- **Paramètres** : affiche la liste des paramètres reçus par la méthode. Cette liste peut être vide si aucun paramètre n'a été passé à la méthode tracée. La valeur des paramètres peut être modifiée.
- **Self Pointeur** : affiche un pointeur vers l'objet courant si vous tracez une méthode objet. Cette valeur n'est pas modifiable.

Note : Vous pouvez modifier les variables et les champs de type Chaîne, Texte, numérique (Entier, Entier long, Réel), Date et Heure, c'est-à-dire les variables et les champs dont la valeur peut être saisie au clavier. Pour le type Entier vous pouvez utiliser indifféremment la notation décimale ou hexadécimale (par exemple, pour 256, vous pouvez taper '256' ou '0x100').

Les tableaux, comme les autres variables, apparaissent dans les sous-thèmes Interprocess, Process et Locales, en fonction de leur portée. Le débogueur affiche chaque tableau avec un niveau hiérarchique supplémentaire, ce qui vous permet d'obtenir ou de modifier les valeurs des éléments du tableau, s'il y en a. Le débogueur affiche les 100 premiers éléments (y compris l'élément zéro). La colonne Valeur affiche la taille du tableau en face de son nom. Une fois que vous avez déployé le tableau, le premier sous-article affiche le numéro de l'élément sélectionné courant, ensuite l'élément zéro, ensuite les autres éléments (jusqu'à 100) s'il y en a. Vous pouvez modifier les tableaux Alpha, Texte, Numérique et Date. Vous pouvez modifier le numéro de l'élément sélectionné, l'élément zéro et les autres éléments (jusqu'à 100) s'il y en a. Vous ne pouvez pas modifier la taille du tableau.

Note : A tout moment, vous pouvez glisser un article à partir de la [Fenêtre d'expression](#) vers la [Fenêtre d'évaluation](#), y compris un élément de tableau.

Constantes

Ce thème affiche les constantes prédéfinies dans 4D, comme dans la page Constantes de la fenêtre de l'Explorateur. Les expressions de ce thème ne peuvent pas être modifiées.

Tables et champs

Ce thème affiche la liste des tables et des champs dans la base de données (à l'exception des sous-champs). Pour chaque table, la colonne Valeur affiche la taille de la sélection courante pour le process courant ainsi que (lorsque la ligne de la table est déployée) le nombre d'enregistrements verrouillés. Pour chaque champ, la colonne Valeur affiche la valeur du champ (à l'exception des images, sous-tables et BLOBs) pour l'enregistrement courant, s'il existe. Dans ce thème, les valeurs des champs peuvent être modifiées (notez qu'il n'y a alors pas d'annulation possible) mais pas celles de la table.

Sémaphores

Ce thème affiche la liste des sémaphores locaux dans les ensembles courants. Pour chaque sémaphore, la colonne Valeurs

affiche le nom du process ayant posé le sémaphore. Si vous n'utilisez pas de sémaphore, la liste peut être vide. Les expressions de ce thème ne peuvent pas être modifiées. Il n'est pas possible de visualiser les sémaphores globaux.

Ensembles

Ce thème affiche la liste des ensembles définis dans le process courant (celui que vous êtes en train de tracer) ainsi que la liste des ensembles interprocess. La colonne Valeur affiche, pour chaque ensemble, le nombre d'enregistrements et le nom de la table. Si vous n'utilisez pas les ensembles, cette liste sera vide. Les expressions de ce thème ne peuvent pas être modifiées.

Process

Ce thème affiche la liste des process lancés depuis le début de la session de travail. La colonne Valeur affiche le temps déjà alloué à chaque process ainsi que son état (par exemple "En cours d'exécution", "Endormi", etc). Les expressions de ce thème ne peuvent pas être modifiées.

Sélections temporaires

Ce thème affiche la liste des sélections temporaires process définies dans le process courant (celui que vous êtes en train de tracer) ainsi que la liste des sélections temporaires interprocess. Pour chaque sélection temporaire, la colonne Valeur affiche le nombre d'enregistrements et le nom de la table. Si vous n'utilisez pas les sélections temporaires, cette liste sera vide. Les expressions de ce thème ne peuvent pas être modifiées.

Informations

Ce thème affiche les informations générales, comme la table par défaut courante (s'il y en a une). Les expressions contenues dans ce thème ne peuvent pas être modifiées.

Statistiques du cache


Ce thème affiche diverses statistiques concernant l'utilisation des tables d'adresses et d'index, des pages d'index et des sélections temporaires chargées dans le cache de 4D. Les expressions contenues dans ce thème ne peuvent pas être modifiées.

Menu contextuel de la fenêtre d'expression

Le menu contextuel de la fenêtre d'expression vous propose des options supplémentaires. Pour afficher ce menu il vous suffit de :

- Sous Windows, cliquer n'importe où dans la fenêtre d'expression avec le **bouton droit** de la souris
- Sous Mac OS, utiliser la combinaison **Control+clac** n'importe où dans la fenêtre d'expression.

Voici le menu contextuel de la fenêtre d'expression :



- **Contracter** : Contracte tous les niveaux de la liste hiérarchique des expressions.
- **Déployer** : Déploie tous les niveaux de la liste hiérarchique des expressions.
- **Montrer les types** : Lorsque vous sélectionnez cette option, le type de l'objet s'affiche en face de l'objet (lorsque cela est pertinent).
- **Montrer le numéro de champ et de table** : Si vous travaillez avec le numéro des tables ou de champs, ou avec des pointeurs utilisant les commandes **Table** ou **Champ**, cette option est très pratique : en face de chaque table et champ, elle affiche le numéro de la table ou du champ.
- **Montrer les icônes** : Chaque objet est précédé d'une icône qui indique son type. Vous pouvez désactiver cette option pour accélérer l'affichage, ou tout simplement parce que l'option **Montrer les types** vous convient.
- **Tables et champs triés** : Cette option force les tables et les champs à s'afficher par ordre alphabétique (dans leurs listes respectives).
- **Afficher les entiers en hexadécimal** : Les nombres s'affichent en notation décimale. Sélectionnez cette option pour les afficher en hexadécimal. **Note** : Pour exprimer une valeur numérique en hexadécimal, saisissez 0x (zéro + "x") puis les caractères hexadécimaux.


- **Activer le suivi d'activité** : Active le suivi d'activité (contrôle avancé de l'activité interne de l'application) et affiche les informations collectées dans des thèmes supplémentaires, **Séquenceur**, **Web** et **Réseau**.

Ci-dessous, la fenêtre d'expression telle qu'elle se présente lorsque vous sélectionnez toutes les options :

Expression	Valeur
Objets courants	
Variables	
Constantes	
Champs	
[Documents] : [3]	1Enregistrements sélec...
[Personnel] : [1]	5Enregistrements sélec...
[Personnel]Date embauche : [1]4 : Date	01-05-96
[Personnel]Nom : [1]1 : Alpha(20)	"Frutio"
[Personnel]Prénom : [1]2 : Alpha(20)	"Patrik"
[Personnel]Salaire : [1]5 : Numérique	180000
[Personnel]Service : [1]3 : Alpha(20)	"Production"
[Table2] : [2]	0Enregistrements sélec...

Fenêtre de chaîne d'appel

Une méthode peut appeler d'autres méthodes, qui à leur tour peuvent appeler d'autres méthodes. Pour cette raison, il est très utile d'avoir sous les yeux, pendant le débogage, la chaîne des méthodes, ou **chaîne d'appel**. Cette chaîne peut être visualisée dans la fenêtre située en haut et à droite du débogueur. Les méthodes y sont affichées de manière hiérarchique :




- Chaque niveau principal est le nom d'une méthode. L'élément placé en tête de la liste est la méthode que vous êtes en train de tracer, le niveau suivant est le nom de la méthode appelante (la méthode qui a appelé celle que vous êtes en train de tracer), le niveau suivant est l'appelant de la méthode appelante, etc. Dans l'exemple ci-dessus, la méthode **DE_Init** est tracée. Elle a été appelée par la méthode **TraceDemo**.
- Lorsque vous double-cliquez sur le nom d'une méthode dans la fenêtre de chaîne d'appel, vous basculez sur la méthode appelante dont le code source est affiché dans la fenêtre d'évaluation de méthodes. Vous pouvez ainsi voir rapidement comment la méthode appelante a effectué son appel à la méthode appelée. Vous pouvez aussi examiner toutes les étapes de la chaîne d'appel.
- Lorsque vous cliquez sur l'icône de déploiement jouxtant le nom d'une méthode, vous déployez ou vous contractez la liste des paramètres (*\$1*, *\$2*...) ainsi que le résultat (*\$0*) optionnel d'une fonction. La valeur s'affiche à droite de la fenêtre. En cliquant sur une valeur quelconque à droite, vous pouvez changer la valeur du résultat ou de tout paramètre. Dans l'illustration ci-dessus :
 1. **DE_Init \$0** est actuellement indéfinie car la méthode n'a assigné aucune valeur à *\$0* (parce qu'elle n'a pas encore exécuté cette affectation, ou parce que la méthode est une sous-routine et non une fonction).
 2. **DE_Init** a reçu trois paramètres de **TraceDemo**. *\$1* est un pointeur vers la table *[Employés]*, *\$2* est un pointeur vers le champ *[Employés]Nom* et *\$3* est un paramètre alphanumérique de valeur **"R"**.
- Lorsque vous avez déployé la liste des paramètres/résultats d'une méthode, vous pouvez également les faire glisser vers la **Fenêtre d'évaluation**.

Fenêtre d'évaluation

Juste au-dessous de la **Fenêtre de chaîne d'appel** se trouve la **Fenêtre d'évaluation**. Cette fenêtre sert à évaluer les expressions. Vous pouvez évaluer tout type d'expression, y compris les champs, les variables, les pointeurs, les calculs, les fonctions intégrées, vos propres fonctions, et tout ce qui retourne une valeur.

Vous pouvez évaluer toute expression qui peut être affichée sous forme de texte. Cela ne s'applique donc pas aux champs ni aux variables image ou BLOB. En revanche, lorsque vous déployez les listes hiérarchiques, le débogueur vous permet d'afficher les tableaux et les pointeurs. Pour afficher le contenu des BLOBs, vous pouvez utiliser les commandes sur les BLOBs, comme par exemple **BLOB vers texte**.

Dans l'exemple ci-dessous, vous pouvez voir plusieurs expressions : deux variables, un pointeur vers un champ, le résultat d'une fonction intégrée et un calcul.



Insérer une nouvelle expression

Vous pouvez ajouter une expression à évaluer dans la fenêtre d'expression de l'une des manières suivantes :

- Glissez-déposez un objet ou une expression à partir de la **Fenêtre d'expression** ;
- Glissez-déposez un objet ou une expression à partir de la **Fenêtre de chaîne d'appel** ;
- Cliquez sur une expression évaluable dans la **Fenêtre d'évaluation des méthodes**.

En outre, pour créer une expression vide, double-cliquez n'importe où dans l'espace vide de la fenêtre d'évaluation. Cela crée une expression vide `Nouvelle expression` prête à l'édition. Vous pouvez saisir toute formule 4D qui retourne un résultat.

Dès que vous avez saisi la formule, appuyez sur la touche **Entrée** ou **Retour chariot** (ou cliquez n'importe où dans la fenêtre) pour obtenir l'évaluation de l'expression.

Si vous voulez changer d'expression, cliquez dessus pour la sélectionner, et cliquez de nouveau pour entrer en mode édition.


Si vous n'avez plus besoin d'une expression, cliquez dessus pour la sélectionner, puis appuyez sur la touche **Retour Arrière** ou **Suppr.**

Attention : Soyez prudent lorsque vous évaluez une expression 4D modifiant la valeur d'une des **Variables système** (par exemple la variable OK). En effet, dans ce cas l'exécution du reste de la méthode peut être faussée.


Menu contextuel de la fenêtre d'évaluation

Le menu contextuel de la **Fenêtre d'évaluation** vous permet d'accéder à l'éditeur de formules de 4D, pour vous aider à saisir et éditer une expression. Le menu contextuel vous propose également des options supplémentaires.

Pour obtenir ce menu, cliquez n'importe où dans la fenêtre d'évaluation avec le **bouton droit** de la souris.



- **Nouvelle expression** : Cette commande insère une nouvelle expression et affiche l'éditeur de formules de 4D (voir ci-dessous) dans lequel vous pouvez saisir la nouvelle expression.




Pour plus d'informations sur l'éditeur de formules, reportez-vous au manuel Mode Développement de 4D.

- **Insérer commande** : Cette commande est un raccourci pour placer une commande (sans utiliser l'éditeur de formules) en tant que nouvelle expression.
- **Supprimer tout** : Efface toutes les expressions présentes.
- **Expressions par défaut** : Recopie la liste d'objets de la zone Expression.
- **Contracter/Déployer** : Contracte ou déploie toutes les expressions dont l'évaluation se fait en utilisant les listes hiérarchiques (pointeurs, tableaux, etc.).
- **Montrer les types** : Si cette option est sélectionnée, le type de l'objet s'affiche en face de chaque objet (lorsque c'est pertinent).
- **Montrer le numéro de champ et de table** : Cette commande est extrêmement pratique si vous travaillez avec des numéros de table ou de champs, ou avec des pointeurs utilisant des commandes comme **Table** ou **Champ**. En face de chaque table et champ, elle affiche le numéro de la table ou du champ.
- **Montrer les icônes** : Chaque objet est précédé par une icône qui symbolise son type. Vous pouvez désactiver cette option pour accélérer l'affichage, ou simplement parce que l'option **Montrer les types** vous convient.
- **Tables et champs triés** : Cette option force l'affichage des tables et des champs par ordre alphabétique (dans leurs listes respectives).
- **Afficher les entiers en hexadécimal** : Par défaut, les nombres entiers sont affichés en notation décimale. Sélectionnez cette option si vous souhaitez un affichage hexadécimal.
- **Activer le suivi d'activité** : Active et affiche les informations de suivi d'activité (cf. **Fenêtre d'expression**).

Fenêtre d'évaluation des méthodes


La **Fenêtre d'évaluation des méthodes** affiche le code source de la méthode en train d'être tracée.

- Si la méthode est trop longue pour tenir dans la zone de texte, vous pouvez la faire défiler.
- Lorsque vous positionnez le pointeur de la souris au-dessus d'une expression qui peut être évaluée (champ, variable, pointeur, tableau,...) le débogueur affiche une **Info-bulle** qui indique la valeur courante de l'objet ou de l'expression, et son type déclaré. Par exemple :



Une info-bulle apparaît lorsque le pointeur de la souris est positionné sur la variable `<>vDate`. Dans cet exemple, c'est une variable de type date contenant la valeur suivante : 10/03/97.

- Vous pouvez également sélectionner une portion de texte dans la zone affichant le code en cours d'exécution. Dans ce cas, lorsque le curseur de la souris est placé au-dessus du texte sélectionné, l'info-bulle fournit la valeur de la sélection :



Lorsque vous cliquez sur un nom de variable ou de champ, il est automatiquement sélectionné.

Astuce : Vous pouvez copier instantanément dans la **Fenêtre d'évaluation** l'expression ou l'objet sélectionné. Vous disposez de trois solutions :

- par simple glisser-déposer : cliquez sur le texte sélectionné, faites-le glisser et relâchez-le dans la zone d'évaluation.
- cliquer sur le texte sélectionné tout en maintenant enfoncée la touche **Ctrl** (Windows) ou **Commande** (Mac OS).
- utiliser la combinaison de touches **Ctrl+D** (Windows) ou **Commande+D** (Mac OS).

Compteur de programme

Une flèche jaune, dans la marge gauche de la fenêtre d'évaluation des méthodes (voir illustration ci-dessus) indique la prochaine ligne à être exécutée. Cette flèche s'appelle le **compteur de programme**. Elle indique toujours la ligne sur le point d'être exécutée.

Pendant le débogage, vous pouvez **déplacer** le compteur de programme. Il vous suffit de cliquer sur la flèche jaune et de la faire

glisser devant la ligne que vous désirez.

ATTENTION : Utilisez cette fonction avec précaution ! Déplacer vers l'avant le compteur de programme ne signifie pas que le débogueur exécute en même temps les lignes sur lesquelles vous passez. De la même manière, le faire remonter ne signifie pas que le débogueur inverse l'effet des lignes qui ont déjà été exécutées.

Lorsque vous déplacez le compteur de programme, vous indiquez simplement au débogueur de "continuer à tracer et exécuter à partir de cet endroit". Tous les paramètres, champs, variables, etc. courants, ne sont pas affectés par le déplacement.

Voici un exemple de déplacement du compteur de programme. Imaginons que vous êtes en train de déboguer le code suivant :

```
...  
Si (Cette condition)  
    FAIRE QUELQUE CHOSE  
Sinon  
    FAIRE AUTRE CHOSE  
Fin de si
```

Le compteur de programme est placé à la ligne **Si (Cette condition)**. Vous avancez d'un pas, et voyez que le compteur se place à la ligne **FAIRE AUTRE CHOSE**. Pas de chance, car vous vouliez en fait exécuter la première partie de l'alternative. Dans ce cas, et dans la mesure où l'expression **Cette condition** n'effectue pas d'opérations affectant les étapes suivantes de votre test, remontez le compteur à la ligne **FAIRE QUELQUE CHOSE**, et vous êtes prêt à continuer à tracer la portion de code qui vous intéresse.

Définir des points d'arrêt dans le débogueur

Pendant le débogage, vous pouvez avoir besoin de sauter certaines portions de votre code. Le débogueur vous permet d'utiliser plusieurs méthodes pour exécuter votre code **jusqu'à un certain point** :

- Pendant que vous exécutez au pas à pas, vous pouvez cliquer sur le bouton **Exécuter pas à pas** au lieu de **Pas à pas détaillé**, lorsque vous ne voulez pas entrer dans les éventuelles sous-routines ou fonctions appelées dans la ligne du compteur de programme.
- Si vous entrez par erreur dans une sous-routine, vous pouvez l'exécuter et revenir directement à la méthode appelante en cliquant sur le bouton **Exécuter et sortir**.
- Si vous appelez la commande **TRACE** quelque part, vous pouvez cliquer sur le bouton **Pas de Trace** pour reprendre l'exécution jusqu'à cet appel **TRACE**.


Par exemple, imaginons que vous soyez en train d'exécuter le code suivant. Le compteur de programme est placé devant la ligne **TOUT SELECTIONNER ([CetteTable])** :

```
...  
TOUT SELECTIONNER ([CetteTable])  
$vrResult:=0  
Boucle ($vlEnregist;1;Enregistrements trouves ([CetteTable]))  
    $vrResult:=CeteeFonction ([CetteTable])  
    ENREGISTREMENT SUIVANT ([CetteTable])  
Fin de boucle  
Si ($vrResult>=$vrLimiteVal)  
...  
...
```

Vous voulez évaluer la valeur de *\$vrResult* à la fin de la boucle **Boucle**. Comme cela peut prendre un certain temps d'exécution pour atteindre cette portion de votre code, vous voulez abandonner l'exécution courante puis éditer la méthode pour insérer un appel **TRACE** avant la ligne **Si (\$vrResult...**

Vous pourriez aussi exécuter la boucle, mais si la table *[CetteTable]* contient plusieurs centaines d'enregistrements, cette opération vous prendra la journée. Pour éviter des situations de ce type, le *débogueur* met à votre disposition des **points d'arrêt**. Vous insérez des points d'arrêt en cliquant dans la marge gauche de la fenêtre d'évaluation des méthodes.

Par exemple, vous cliquez dans la marge gauche de la fenêtre, au niveau de la ligne **Si (\$vrResult...** :



Vous insérez un point d'arrêt à la ligne marquée par un point rouge. Ensuite, vous cliquez sur le bouton **Pas de Trace**.

Vous reprenez l'exécution normale **jusqu'à** la ligne marquée par le point d'arrêt. Cette ligne n'est pas exécutée : vous êtes revenu au mode Trace. Dans cet exemple, toute la boucle a été exécutée normalement, et, une fois arrivé au point d'arrêt, il vous suffit de placer le curseur de la souris au-dessus de *vrResult* pour évaluer sa valeur à la sortie de la boucle.

Si vous placez un point d'arrêt au-delà du compteur de programme et que vous cliquez sur le bouton **Pas de Trace**, vous éviterez de tracer des parties de la méthode.

Note : Vous pouvez également définir des points d'arrêt directement dans l'éditeur de méthodes de 4D. Reportez-vous à la section **Points d'arrêt**.

Un **point d'arrêt rouge** est un point d'arrêt **persistant**. Une fois que vous l'avez créé, il reste, même lorsque vous quittez la base et la réouvrez par la suite.

Pour le supprimer, vous pouvez procéder d'une des manières suivantes :

- Si vous avez fini de l'utiliser, cliquez dessus, et le point d'arrêt disparaît.
- Si vous n'avez pas fini de l'utiliser, mais que vous voulez le désactiver provisoirement, il vous faut l'éditer. Reportez-vous pour ceci à la section **Points d'arrêt**.


Points d'arrêt

Comme décrit dans la section **Fenêtre d'évaluation des méthodes**, vous définissez un point d'arrêt en cliquant dans la marge gauche de la fenêtre d'évaluation des méthodes ou de la fenêtre d'édition des méthodes, au niveau de la ligne de code sur laquelle vous voulez vous arrêter.

Note : L'insertion et l'édition de points d'arrêt peuvent être effectuées indifféremment dans l'éditeur de méthodes ou le débogueur. Il y a une interaction dynamique entre les deux éditeurs : un point d'arrêt inséré ou modifié dans un éditeur est immédiatement reporté dans l'autre (ainsi que dans la **Liste des points d'arrêt** de l'explorateur d'exécution). A noter toutefois que les points d'arrêt **provisoires** ne peuvent être créés que dans le débogueur (cf. ci-dessous).

Dans l'exemple suivant, un point d'arrêt a été placé, dans le débogueur, en regard de la ligne

Si (\$vrResult>=\$vrLimitVal) :




Si vous cliquez de nouveau sur la puce rouge, vous supprimez le point d'arrêt.

Editer un point d'arrêt

La combinaison **Alt+clac** (sous Windows) ou **Option+clac** (sous Mac OS) dans la marge gauche de la fenêtre d'évaluation des méthodes (ou de l'éditeur de méthodes) ouvre la **fenêtre des propriétés du point d'arrêt**.

- Si vous avez cliqué sur un point d'arrêt existant, la fenêtre s'ouvre pour ce point d'arrêt.
- Si vous cliquez sur une ligne où aucun point d'arrêt n'a été placé, un point d'arrêt est créé et sa fenêtre de propriétés s'affiche.

Voici la **fenêtre des propriétés du point d'arrêt** :



Emplacement
INTL_text, ligne : 12

Type
☐ Provisoire (supprimé lorsque l'on sort de la méthode)
☒ Persistant

Arrêt lorsque l'expression suivante est vraie
 Vérif. syntaxe

Nombre d'occurrences exécutées avant arrêt
 0

☐ Point d'arrêt désactivé

Annuler OK

- **Emplacement** : Vous indique le nom de la méthode et le numéro de la ligne où le point d'arrêt a été placé. Vous ne pouvez pas modifier cette information.
- **Type** : Par défaut, vous créez des points d'arrêt **persistants**, symbolisés par une puce rouge. Toutefois, le débogueur vous permet de définir des **points d'arrêt provisoires**. Il est utile de pouvoir disposer de points d'arrêt provisoires lorsque vous voulez vous arrêter une seule fois dans une méthode. Un point d'arrêt provisoire est identifié dans la fenêtre d'évaluation des méthodes du débogueur par une **puce verte**. Vous pouvez poser un point d'arrêt provisoire directement dans la fenêtre d'évaluation des méthodes en cliquant dans la marge gauche tout en maintenant les touches **Alt + Majuscule** (Windows) ou **Option + Majuscule** (Macintosh) enfoncées.
Note : Les points d'arrêt provisoires peuvent être définis dans le débogueur uniquement.

- **Arrêt lorsque l'expression suivante est vraie** : Saisissez une formule 4D qui retourne Vrai ou Faux. Si, par exemple, vous voulez ne vous arrêter à une ligne que lorsque, par exemple, **Enregistrements dans selection([aTable])=0**, saisissez cette formule et l'arrêt se produira uniquement si vous n'avez aucun enregistrement sélectionné pour la table **[aTable]** lorsque le débogueur rencontrera la ligne où le point d'arrêt est placé. Si vous n'êtes pas sûr de la syntaxe de votre formule, cliquez sur le bouton **Vérif. Syntaxe**.
- **Nombre d'occurrences exécutées avant arrêt** : Vous pouvez insérer un point d'arrêt sur une ligne de code placée dans une structure en boucle (Tant que, Repeter, Boucle) ou placée dans une sous-routine ou fonction appelée à partir d'une boucle. Si vous savez que le problème que vous cherchez n'arrivera pas avant au moins la 200e itération de la boucle,

saisissez 200 et le point d'arrêt s'activera à la 201^e itération.

- **Point d'arrêt désactivé** : Vous avez créé un point d'arrêt persistant dont vous n'avez plus besoin pour le moment mais qui pourrait vous servir plus tard. Il vous suffit dans ce cas de le désactiver. Un point d'arrêt désactivé s'affiche sous forme de tiret (-) et non plus de puce (•) à la fois dans le débogueur, dans l'éditeur de méthodes et dans la [Liste des points d'arrêt](#).

Les points d'arrêt peuvent être créés et édités dans la fenêtre du débogueur et l'éditeur de méthodes. Mais vous pouvez également éditer des points d'arrêt existants en affichant la liste des points d'arrêt, dans la page "Point d'arrêt" de l'Explorateur d'exécution. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Liste des points d'arrêt](#).


Liste des points d'arrêt

La liste des points d'arrêt est une page de l'Explorateur d'exécution qui vous permet de gérer les points d'arrêt que vous avez créés dans la fenêtre du débogueur ou dans l'éditeur de méthodes.

Pour afficher la Liste des points d'arrêt, procédez de la manière suivante :


1. Choisissez **Explorateur d'exécution** dans le menu **Exécution**.

La fenêtre de l'Explorateur d'exécution peut être affichée sous forme de palette flottante (pour cela, maintenez la touche **Maj** enfoncée au moment de sélectionner la commande de menu). L'Explorateur d'exécution est alors disponible dans tous les environnements de 4D. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel Mode Développement.



La fenêtre de l'Explorateur d'exécution apparaît.

2. Cliquez sur le bouton **Points d'arrêt** pour afficher la liste des points d'arrêt :



La liste des points d'arrêts est divisée en deux colonnes :

- La colonne de gauche indique le statut actif/inactif du point d'arrêt, suivi du nom de la méthode et du numéro de la ligne à laquelle le point d'arrêt a été placé dans la fenêtre du débogueur ou de l'éditeur de méthodes.
- La colonne de droite affiche la condition optionnellement associée au point d'arrêt.

Vous pouvez définir dans cette fenêtre une condition pour un point d'arrêt.

Vous pouvez activer, désactiver ou supprimer chaque point d'arrêt. En revanche, vous ne pouvez pas ajouter de point d'arrêt dans l'Explorateur. Les points d'arrêt persistants ne peuvent être créés qu'à partir de la fenêtre du débogueur ou de l'éditeur de méthodes.

Vous pouvez également ouvrir une fenêtre de l'éditeur de méthodes affichant la méthode à laquelle est associé le point d'arrêt en double-cliquant sur le libellé du point d'arrêt.

Définir une condition pour un point d'arrêt

Pour définir une condition pour un point d'arrêt, procédez de la manière suivante :

1. Cliquez dans la colonne de droite en regard du point d'arrêt.
2. Saisissez une formule 4D (expression ou appel de commande ou méthode projet) retournant une valeur booléenne (Vrai ou Faux).

Note : Pour supprimer une condition, effacez la formule correspondante.

Activer/Désactiver un point d'arrêt

Pour activer ou désactiver un point d'arrêt, procédez de la manière suivante :

1. Sélectionnez le point d'arrêt en cliquant dessus ou en utilisant les touches fléchées pour naviguer dans la liste.

2. Sélectionnez la commande **Activer/Désactiver dans le menu contextuel**.

Raccourci : Chaque point d'arrêt dans la liste peut être activé/désactivé par un simple clic sur la puce (•) placée devant son libellé. La puce se transforme en tiret (-) lorsque le point d'arrêt est désactivé.

Supprimer un point d'arrêt

Pour supprimer un point d'arrêt, procédez de la manière suivante :

1. Sélectionnez le libellé du point d'arrêt en cliquant dessus ou en utilisant les touches fléchées pour naviguer dans la liste.
2. Appuyez sur la touche **Retour arrière**, ou cliquez sur le bouton **Supprimer** au-dessous de la liste.

Note : Pour supprimer tous les points d'arrêt, cliquez sur le bouton **Supprimer tout** (deuxième bouton situé sous la liste), ou encore sélectionnez la commande **Supprimer tout** dans le menu contextuel.

Astuces :

- L'ajout de conditions aux points d'arrêt persistants ralentit l'exécution du code car la condition est évaluée à chaque fois que le point d'arrêt est rencontré. D'un autre côté, le débogage est plus rapide car 4D ignore automatiquement les occurrences qui ne satisfont pas aux conditions.
- La désactivation d'un point d'arrêt persistant produit quasiment le même effet que sa suppression. Lors de l'exécution du code, le débogueur ne passe presque pas de temps sur le point d'arrêt. L'avantage de la désactivation est que vous n'avez pas à redéfinir le point d'arrêt en cas de besoin.

Points d'arrêt sur commandes

La liste des Points d'arrêt sur commandes est une page de l'Explorateur d'exécution qui vous permet d'ajouter des points d'arrêt supplémentaires dans votre code en interceptant des appels aux commandes 4D.

Placer un point d'arrêt sur une commande vous permet de commencer à tracer l'exécution de n'importe quel process dès qu'une commande particulière est appelée par le process. A la différence d'un point d'arrêt placé dans une méthode projet (qui, par conséquent, déclenche le mode trace uniquement lorsqu'il est atteint), l'aire d'action d'un point d'arrêt sur commande comprend tous les process qui exécutent du code 4D et qui appellent cette commande.


Placer un point d'arrêt sur une commande est un moyen pratique de tracer des grandes parties du code sans devoir insérer des points d'arrêt à des emplacements arbitraires. Si, par exemple, l'exécution dans votre code de plusieurs process durant un certain laps de temps provoque l'effacement d'un enregistrement qui ne devrait théoriquement pas être supprimé, vous pouvez limiter le champ d'investigation en plaçant un point d'arrêt sur les commandes telles que **SUPPRIMER ENREGISTREMENT** et **SUPPRIMER SELECTION**. A chaque fois que ces commandes sont appelées, vous pouvez vérifier si l'enregistrement en question a été supprimé ou non, et donc isoler la partie fautive du code.

Bien entendu, l'expérience aidant, vous pourrez combiner l'utilisation de points d'arrêt dans les méthodes et sur des commandes.

Pour afficher la liste des Points d'arrêt sur commandes, procédez de la manière suivante :


1. Choisissez **Explorateur d'exécution** dans le menu **Exécution**.

La fenêtre de l'Explorateur d'exécution peut être affichée sous forme de palette flottante (pour cela, maintenez la touche **Maj** enfoncée au moment de sélectionner la commande de menu). L'Explorateur d'exécution est alors disponible dans tous les environnements de 4D. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel Mode Développement.



La fenêtre de l'Explorateur d'exécution apparaît.

2. Cliquez sur le bouton **Arrêt sur commande** pour afficher la liste des points d'arrêt sur commande :




Cette page liste les commandes à intercepter au moment de leur exécution. Elle est divisée en deux colonnes :

- La colonne de gauche indique le statut actif/inactif du point d'arrêt, suivi du nom de la commande.
- La colonne de droite affiche la condition optionnellement associée au point d'arrêt.

Ajouter un nouveau point d'arrêt sur commande


Pour ajouter un nouveau point d'arrêt sur une commande, vous disposez de plusieurs possibilités :

- cliquer sur le bouton d'ajout (en forme de +) situé au-dessous de la liste.
 - double-cliquer directement dans la liste.
- Dans ces deux cas, une nouvelle entrée est ajoutée dans la liste, avec la commande **ALERTE** par défaut.



Le libellé **ALERTE** est automatiquement placé en mode édition, vous pouvez alors saisir le nom de la commande à laquelle vous souhaitez associer un point d'arrêt. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur la touche **Entrée** ou **Retour chariot** pour valider votre choix.

Cliquez dans la liste avec le **bouton droit** de la souris pour afficher un menu contextuel. Sélectionnez **Arrêt sur commande**, le menu liste alors toutes les commandes 4D :



Choisissez votre commande parmi les sous-menus des thèmes puis des noms de commandes. Une nouvelle entrée est ajoutée, affichant le nom de la commande sélectionnée.

Modifier un point d'arrêt sur commande

Pour modifier un point d'arrêt sur une commande, procédez de la manière suivante :

1. Sélectionnez le point d'arrêt en cliquant dessus ou en utilisant les touches fléchées pour naviguer dans la liste (s'il n'y a pas déjà un point d'arrêt sélectionné et en mode édition).
2. Pour passer un point d'arrêt du mode sélection au mode édition et inversement, appuyez sur la touche **Entrée** ou **Retour chariot**.
3. Saisissez ou modifiez le nom de la commande.
4. Pour valider vos modifications, appuyez sur la touche **Entrée** ou **Retour chariot**. Si le nom que vous avez saisi ne correspond pas à une commande 4D existante, le point d'arrêt affiche la valeur précédente. Dans le cas d'une nouvelle entrée, le libellé **ALERTE** est réaffiché.

Activer/Désactiver un point d'arrêt sur commande

Pour activer ou désactiver un point d'arrêt sur commande, procédez de la manière suivante :

1. Sélectionnez le point d'arrêt en cliquant dessus ou en utilisant les touches fléchées pour naviguer dans la liste (s'il n'y a pas déjà un point d'arrêt sélectionné et en mode édition).
2. Choisissez la commande **Activer/Désactiver** dans le menu contextuel.

Raccourci : Chaque point d'arrêt dans la liste peut être activé/désactivé par un simple clic sur la puce (•) placée devant son libellé.

La puce se transforme en tiret (–) lorsque le point d'arrêt est désactivé.

Supprimer un point d'arrêt sur commande

Pour supprimer un point d'arrêt sur commande, procédez de la manière suivante :

1. Sélectionnez le point d'arrêt en cliquant dessus ou en utilisant les touches fléchées pour naviguer dans la liste (s'il n'y pas déjà un point d'arrêt sélectionné et en mode édition).
2. Assurez-vous que le point d'arrêt se trouve en mode sélection (appuyez sur la **Entrée** ou **Retour chariot** pour passer alternativement du mode édition au mode sélection)
3. Appuyez sur la touche **Retour arrière** ou cliquez sur le bouton de suppression (en forme de '-') situé sous la liste.

Note : Pour supprimer tous les points d'arrêt, cliquez sur le bouton **Supprimer tout** (troisième bouton placé sous la liste) ou choisissez la commande **Supprimer tout** dans le menu contextuel.

Définir une condition pour un point d'arrêt sur commande

Pour définir une condition pour un point d'arrêt sur commande, procédez de la manière suivante :

1. Cliquez dans la colonne de droite en regard du point d'arrêt.
2. Saisissez une formule 4D (expression ou appel de commande ou méthode projet) retournant une valeur booléenne (Vrai ou Faux).

Note : Pour supprimer une condition, effacez la formule correspondante.

Astuces


- L'ajout de conditions aux points d'arrêt sur commande ralentit l'exécution du code car la condition est évaluée à chaque fois que le point d'arrêt est rencontré. D'un autre côté, le débogage est plus rapide car 4D ignore automatiquement les occurrences qui ne satisfont pas aux conditions.
- La désactivation d'un point d'arrêt sur commande produit quasiment le même effet que sa suppression. Lors de l'exécution du code, le débogueur ne passe presque pas de temps sur le point d'arrêt. L'avantage de la désactivation est que vous n'avez pas à redéfinir le point d'arrêt en cas de besoin.

Raccourcis du débogueur

Ce chapitre détaille les raccourcis disponibles dans la fenêtre du débogueur.

Barre d'outils de contrôle d'exécution

--> L'illustration ci-dessous présente les raccourcis des boutons situés dans la partie supérieure gauche de la fenêtre du débogueur :



--> La combinaison Maj+F5 ou Maj+clic sur le bouton **Reprendre exécution** reprend l'exécution et en plus désactive tous les appels **TRACE** ultérieurs dans le process courant.

Sous-fenêtre zone d'expression

--> un clic avec le bouton droit de la souris (Windows) ou Control+clic (Macintosh) dans la sous-fenêtre d'expression déroule le menu contextuel.

--> un double-clic sur un article de la fenêtre d'expression copie cet article dans la fenêtre d'évaluation.

Sous-fenêtre de chaîne d'appel

--> Un double-clic sur le nom d'une méthode dans la **Fenêtre de chaîne d'appel** affiche la méthode dans la sous-fenêtre d'évaluation des méthodes, à la ligne correspondant à la chaîne d'appel.

Sous-fenêtre d'évaluation

--> Un clic avec le bouton droit de la souris (Windows) ou Control+Clic (Macintosh) dans la **Fenêtre d'évaluation** déroule le menu contextuel de la fenêtre.

--> Un double-clic dans la sous-fenêtre d'évaluation crée une nouvelle expression.

Fenêtre d'évaluation des méthodes

--> Un clic dans la marge gauche place ou supprime un point d'arrêt.

--> Alt+Majuscule+clic (Windows) ou Option+Majuscule+clic (Macintosh) pose un point d'arrêt provisoire

--> Alt+clic (Windows) ou Option+clic (Macintosh) affiche la fenêtre des propriétés du point d'arrêt pour un point d'arrêt nouveau ou existant.

--> Une expression ou un objet sélectionné(e) peut être copié dans la zone d'évaluation par glisser-déposer.

--> Un clic sur du texte sélectionné tout en maintenant enfoncée la touche Ctrl (Windows) ou Commande (Mac OS) le copie dans la zone d'évaluation.

--> Ctrl+D(Windows) ou Commande+D (Mac OS) sur un texte sélectionné le copie dans la zone d'évaluation.

Toutes les sous-fenêtres

--> Ctrl+*(Windows) ou Commande+* (Mac OS) force la réactualisation des listes d'expressions.

--> Lorsqu'aucun objet n'est sélectionné dans les fenêtres, en appuyant sur **Entrée** vous avancez d'une ligne.

--> Lorsque la valeur d'un élément est sélectionnée, utilisez les touches directionnelles pour naviguer dans la liste.

--> Lorsque vous êtes en train d'éditer un élément, utilisez les touches directionnelles pour déplacer le curseur, utilisez Ctrl+A/X/C/V (Windows) ou Commande+A/X/C/V (Macintosh) en raccourci des commandes du menu **Edition** : Tout Sélectionner/Couper/Copier/Coller.

BLOB

-  Commandes du thème BLOB
-  BLOB VERS DOCUMENT
-  BLOB vers entier
-  BLOB vers entier long
-  BLOB vers liste
-  BLOB vers reel
-  BLOB vers texte
-  BLOB VERS VARIABLE
-  COMPRESSER BLOB
-  COPIER BLOB
-  CRYPTER BLOB
-  DECOMPRESSER BLOB
-  DECRYPTER BLOB
-  DOCUMENT VERS BLOB
-  ENTIER LONG VERS BLOB
-  ENTIER VERS BLOB
-  FIXER TAILLE BLOB
-  INSERER DANS BLOB
-  LIRE PROPRIETES BLOB
-  LISTE VERS BLOB
-  REEL VERS BLOB
-  SUPPRIMER DANS BLOB
-  Taille BLOB
-  TEXTE VERS BLOB
-  VARIABLE VERS BLOB

Commandes du thème BLOB

Définition

4D prend en charge les données de type BLOB (Binary Large Objects).

Vous pouvez définir des champs de type BLOB et des variables de type BLOB :

- Pour créer un champ de type BLOB, sélectionnez BLOB dans la liste déroulante **Type de champ** dans la fenêtre des **Propriétés de champ**.
- Pour créer une variable de type BLOB, utilisez la directive de compilation **C_BLOB**. Vous pouvez créer des variables BLOB locales, process et interprocess.

Note : Les tableaux ne peuvent avoir le type BLOB.

Dans 4D, un BLOB est une série contiguë d'octets de longueur variable qui peut être traitée comme un seul objet ou dont les octets peuvent être adressés individuellement. Un BLOB peut être vide (longueur nulle) ou contenir jusqu'à 2147483647 octets (2 Go).

Les BLOBs et la mémoire

Lorsque vous travaillez avec un BLOB, il est stocké entièrement en mémoire. Si vous travaillez avec une variable de type BLOB, elle n'existe qu'en mémoire. Si vous travaillez avec un champ de type BLOB, il est chargé en mémoire à partir du disque, comme le reste de l'enregistrement auquel il appartient.

A l'instar des autres types de champs pouvant contenir une grande quantité de données (comme les champs de type Image et Sous-table), les champs de type BLOB ne sont pas dupliqués en mémoire lorsque vous modifiez un enregistrement. Par conséquent, les résultats renvoyés par **Ancien** et **Modifie** ne sont pas significatifs lorsque ces fonctions sont appliquées à des champs de type BLOB.

Afficher des BLOBs

Comme un BLOB peut contenir n'importe quel type de données, il n'existe pas de mode de représentation à l'écran par défaut des BLOBs. Si vous affichez un champ ou une variable de type BLOB dans un formulaire, l'objet sera toujours vide, quel que soit son contenu.

Champs de type BLOB

Vous pouvez utiliser des champs de type BLOB pour stocker tout type de données dont la taille est inférieure ou égale à 2 Giga-octets. Vous ne pouvez pas indexer un champ de type BLOB. Si vous voulez rechercher des enregistrements à partir d'une valeur contenue dans un champ BLOB, il sera nécessaire d'écrire une formule.

Passage des paramètres, pointeurs et résultats de fonctions

Les BLOBs dans 4D peuvent être passés comme paramètres aux commandes 4D ou aux routines des plug-ins qui attendent un paramètre de type BLOB. Les BLOBs peuvent également être passés aux méthodes que vous créez ou être retournés comme un résultat de fonctions. Pour passer un BLOB à une de vos méthodes, vous pouvez aussi définir un pointeur vers le BLOB et passer le pointeur comme paramètre. Voici quelques exemples :

```
` Déclarer une variable de type BLOB
C_BLOB(touteVarBLOB)
` Le BLOB est passé comme paramètre à une commande 4D
FIXER TAILLE BLOB(touteVarBLOB;1024*1024)
` Le BLOB est passé comme paramètre à une routine externe
$CodeErr:=Faites_Quelque_chose_avec_ce_BLOB(touteVarBLOB)
` Le BLOB est passé comme paramètre à une méthode qui retourne un BLOB
C_BLOB(recupBlob)
recupBlob:=Remplir_Blob(touteVarBLOB)
` Un pointeur vers le BLOB est passé comme paramètre à une de vos méthodes
REEMPLIR BLOB AVEC DES ZEROS(->touteVarBLOB)
```

Note pour les développeurs de plug ins 4D : Un paramètre de type BLOB se déclare "&O" (la lettre "O" et non le chiffre "0").

Affectation

Vous pouvez affecter la valeur d'un BLOB à d'autres BLOBs, comme dans l'exemple suivant :

```
` Déclarer deux variables de type BLOB
C_BLOB(vBlobA;vBlobB)
` Fixer la taille du premier BLOB à 10Ko
```

```
FIXER TAILLE BLOB (vBlobA;10*1024)
` Affectez le premier BLOB au second
vBlobB:=vBlobA
```

En revanche, il n'existe pas d'opérateur pouvant être utilisé avec des BLOBs ; il n'existe pas d'expression de type BLOB.

Adresser le contenu d'un BLOB

Chaque octet d'un BLOB peut être adressé individuellement, à l'aide des accolades {...}. Dans un BLOB, les octets sont numérotés de 0 à **N-1**, **N** étant la taille du BLOB. Voici un exemple :

```
` Déclarer une variable de type BLOB
C_BLOB (vBlob)
` Fixer la taille du BLOB à 256 octets
FIXER TAILLE BLOB (vBlob;256)
` La boucle suivante initialise les 256 octets du BLOB à zéro
Boucle (vOctet;0;Taille BLOB (vBlob)-1)
    vBlob{vOctet}:=0
Fin de boucle
```

Comme vous pouvez adresser individuellement tous les octets d'un BLOB, vous pouvez littéralement stocker tout ce que vous voulez dans une variable ou un champ de type BLOB.

Routines 4D pour manipuler les BLOBs

4D fournit les routines suivantes pour travailler avec les BLOBs :

- **FIXER TAILLE BLOB** redimensionne la taille d'un champ ou d'une variable de type BLOB.
- **Taille BLOB** retourne la taille d'un champ ou d'une variable de type BLOB.
- **DOCUMENT VERS BLOB** et **BLOB VERS DOCUMENT** vous permettent de charger et d'écrire un document entier dans un champ ou une variable de type BLOB et inversement (en option, les data forks et les resource forks sur Macintosh).
- **VARIABLE VERS BLOB** et **BLOB VERS VARIABLE**, ainsi que **LISTE VERS BLOB** et **BLOB vers liste** vous permettent de stocker et de charger des variables 4D dans des BLOBs.
- **COMPRESSER BLOB**, **DECOMPRESSER BLOB** et **LIRE PROPRIETES BLOB** vous permettent de travailler avec des BLOBs compressés.
- Les commandes **BLOB vers entier**, **BLOB vers entier long**, **BLOB vers reel**, **BLOB vers texte**, **ENTIER VERS BLOB**, **ENTIER LONG VERS BLOB**, **REEL VERS BLOB** et **TEXTE VERS BLOB** vous permettent de manipuler et de structurer les données en provenance du disque, des ressources, du système d'exploitation, etc.
- **SUPPRIMER DANS BLOB**, **INSERER DANS BLOB** et **COPIER BLOB** permettent de gérer les gros volumes de données à l'intérieur des BLOBs.
- **CRYPTER BLOB** et **DECRYPTER BLOB** permettent de crypter et de décrypter des données dans vos bases 4D.

Ces commandes sont décrites dans ce chapitre. De plus, vous disposez des routines suivantes :

- **C_BLOB** déclare une variable de type BLOB (reportez-vous à la section **Commandes du thème Compilateur**).
- **LIRE DONNEES CONTENEUR** et **AJOUTER DONNEES AU CONTENEUR** vous permettent de gérer tout type de données stockées dans le presse-papiers (référez-vous à la section **Gestion du conteneur de données**).
- **LIRE RESSOURCE** et **ECRIRE RESSOURCE** vous permettent de gérer tout type de données stockées dans une ressource qui se trouve sur disque (référez-vous à la section **Ressources**).
- **ENVOYER BLOB HTML** vous permet d'envoyer tout type de données à un navigateur Web. Cette commande est incluse dans le thème Serveur Web.
- **IMAGE VERS BLOB**, **BLOB VERS IMAGE** et **IMAGE VERS GIF** vous permettent d'ouvrir et de convertir des images via des BLOBs. Ces commandes sont incluses dans le thème Images.
- **GENERER CLES CRYPTAGE** et **GENERER DEMANDE CERTIFICAT** permettent d'exploiter le protocole SSL (Secured Socket Layer) pour crypter des données ou les connexions Web. Ces commandes sont incluses dans le thème Protocole sécurisé.

BLOB VERS DOCUMENT

BLOB VERS DOCUMENT (document ; blob { ; * })

Paramètre	Type	Description
document	Chaîne	➡ Nom du document
blob	BLOB	➡ Nouveau contenu du document
*	Opérateur	➡ Macintosh seulement : la resource fork est écrite si * est passé ; sinon la data fork est écrite

Description

BLOB VERS DOCUMENT écrit le contenu de *document* en utilisant les données stockées dans *blob*.

Vous pouvez passer dans *document* le nom d'un document existant ou non. Si le *document* n'existe pas, la commande le crée. Si vous passez le nom d'un document existant, assurez-vous qu'il n'est pas déjà ouvert, sinon une erreur est générée. Si vous voulez que l'utilisateur choisisse le document, appelez les routines **Ouvrir document** ou **Créer document** et utilisez la variable système **Document** (cf. exemple ci-dessous).

Notes pour les utilisateurs Mac OS :

- Les documents Macintosh peuvent être composés de deux éléments, la resource fork et la data fork ("partie des ressources" et "partie des données"). Par défaut, la commande **BLOB VERS DOCUMENT** réécrit la data fork du document. Si vous voulez réécrire la resource fork du document, passez le paramètre optionnel *. Sous Windows, le paramètre * est ignoré.
- Les documents générés par cette commande n'ont pas de "type". Si vous souhaitez créer un document avec type, vous devez utiliser la commande **CHANGER TYPE DOCUMENT**.

Exemple

Notre exemple est une base qui permet de stocker et de rechercher rapidement des documents. Dans un formulaire entrée, vous créez un bouton vous permettant de sauvegarder un document de votre choix qui contient des données provenant d'un champ de type BLOB. La méthode de ce bouton peut être la suivante :

```
$vhRefDoc:=Ouvrir document("") ` Sélectionner un document
Si (OK=1) ` Si un document a été choisi
    FERMER DOCUMENT ($vhRefDoc) ` Nous ne voulons pas qu'il reste ouvert
    BLOB VERS DOCUMENT (Document; [VotreTable]VotreChampBLOB) ` Ecrire le contenu du document
Si (OK=0)
    ` Gérer l'erreur
Fin de si
Fin de si
```

Variables et ensembles système

La variable système OK prend la valeur 1 si le document est correctement écrit. Sinon, elle prend la valeur 0 et une erreur est générée.

Gestion des erreurs

- Si vous essayez de réécrire un document qui est déjà ouvert par un autre process ou une autre application, une des **Erreurs du gestionnaire de fichiers du système** sera générée.
- L'espace sur disque peut être insuffisant pour l'écriture du contenu du document.
- Une erreur d'Entrée/Sortie peut survenir si le document est verrouillé, s'il se trouve sur un volume verrouillé ou si un problème survient lors de l'écriture du document.

Dans tous les cas, vous pouvez gérer les erreurs en utilisant la commande **APPELER SUR ERREUR**.

BLOB vers entier

BLOB vers entier (blob ; ordreOctet {; offset}) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
blob	BLOB	→ BLOB duquel obtenir la valeur entière
ordreOctet	Entier long	→ 0 Ordre d'octets mode natif 1 Ordre d'octets Macintosh 2 Ordre d'octets PC
offset	Variable	→ Offset (en octets) dans le BLOB
		← Nouvel offset après la lecture
Résultat	Entier	↻ Valeur entière (2 octets)

Description

BLOB vers entier retourne une valeur entière (2 octets) lue dans le BLOB *blob*.

Le paramètre *ordreOctet* fixe l'ordre des octets ("byte ordering") de la valeur entière à lire. Vous pouvez passer une des constantes fournies par 4D :

Constante	Type	Valeur
Ordre octets Macintosh	Entier long	1
Ordre octets natif	Entier long	0
Ordre octets PC	Entier long	2

Note sur l'indépendance de plate-forme : Si vous échangez des BLOBs entre les plates-formes Macintosh et PC, il vous incombe de traiter les conversions d'octets ("byte swapping") lorsque vous utilisez cette fonction.

Si vous ne passez pas de variable dans le paramètre optionnel *offset*, les deux premiers octets de BLOB sont lus.

Si vous passez une variable dans le paramètre optionnel *offset*, la valeur entière sur 2 octets est lue depuis l'offset exprimé en octets (à partir de zéro) du BLOB.

Note : Vous devez passer un offset compris entre 0 (zéro) et la taille du BLOB moins 2. Sinon, une erreur -111 est générée.

Après l'exécution de la commande, la variable *offset* est incrémentée du nombre d'octets qui a été lu. Vous pouvez donc réutiliser la même variable avec une autre commande de lecture de BLOBs pour lire une autre valeur placée juste après celle que vous venez de lire.

Exemple

L'exemple suivant lit 20 valeurs entières d'un BLOB à partir de l'offset 0x200 :

```
$vlOffset:=0x200
Boucle($viBoucle;0;19)
    $viValeur:=BLOB vers entier(vxUnBlob;Ordre_octets_PC;$vlOffset)
    ` Faire quelque chose avec $viValeur
Fin de boucle
```

BLOB vers entier long

BLOB vers entier long (blob ; ordreOctet {; offset}) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
blob	BLOB	→ BLOB duquel extraire la valeur de type Entier long
ordreOctet	Entier long	→ 0 = Ordre d'octets natif 1 = Ordre d'octets Macintosh 2 = Ordre d'octets PC
offset	Variable	→ Offset (en octets) dans le BLOB
		← Nouvel offset après lecture
Résultat	Entier long	↻ Valeur de type Entier long (4 octets)

Description

La fonction **BLOB vers entier long** retourne une valeur de type Entier long (4 octets) lue dans le BLOB *blob*.

Le paramètre *ordreOctet* fixe l'ordre des octets ("byte ordering") de la valeur Entier long à lire. Vous passez une des constantes fournies par 4D :

Constante	Type	Valeur
Ordre octets Macintosh	Entier long	1
Ordre octets natif	Entier long	0
Ordre octets PC	Entier long	2

Note sur l'indépendance de plate-forme : Si vous échangez des BLOBs entre les plates-formes Macintosh et PC, il vous incombe de traiter les conversions d'octets ("byte swapping") lorsque vous utilisez cette fonction.

Si vous ne passez pas de variable dans le paramètre optionnel *offset*, les quatre premiers octets de BLOB sont lus.

Si vous passez une variable dans le paramètre optionnel *offset*, l'entier long sur 4 octets est lu depuis l'offset exprimé en octets (à partir de zéro) du BLOB.

Note : Vous devez passer un offset compris entre 0 (zéro) et la taille du BLOB moins 4. Sinon, une erreur -111 est générée.

Après l'exécution de la commande, la variable *offset* est incrémentée du nombre d'octets qui a été lu. Vous pouvez donc réutiliser la même variable avec une autre commande de lecture de BLOBs pour lire une autre valeur placée juste après celle que vous venez de lire.

Exemple

L'exemple suivant lit 20 valeurs de type Entier long dans un BLOB, à partir de l'offset 0x200 :

```
$vlOffset:=0x200
Boucle($viBoucle;0;19)
    $vlValeur:=BLOB vers entier long(vxUnBlob;Ordre octets PC;$vlOffset)
    ` Faire quelque chose avec $vlValeur
Fin de boucle
```

BLOB vers liste

BLOB vers liste (blob {; offset}) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
blob	BLOB	→	BLOB contenant la liste hiérarchique
offset	Entier long	→	Offset (en octets) dans le BLOB
		←	Nouvel offset après la lecture
Résultat	RefListe	↻	Référence de la liste nouvellement créée

Description

BLOB vers liste crée une nouvelle liste hiérarchique avec les données stockées dans le BLOB *blob* à l'offset d'octet (à partir de zéro) spécifié par *offset* et retourne un numéro de référence de liste hiérarchique pour cette nouvelle liste.

Les données présentes dans le BLOB doivent être compatibles avec la commande : généralement, vous utilisez des BLOBs préalablement remplis avec la commande **LISTE VERS BLOB**.

Si vous ne passez pas le paramètre optionnel *offset*, les valeurs de la liste sont lues à partir du début du BLOB. Si vous gérez un BLOB dans lequel plusieurs variables ou listes ont été stockées, vous devez passer le paramètre *offset* ainsi qu'une variable numérique. Avant l'appel, fixez cette variable numérique à l'offset désiré. Après l'appel, cette même variable numérique retourne l'offset de la variable suivante stockée dans le BLOB.

Après l'appel, la variable OK prend la valeur 1 si la liste hiérarchique a été correctement créée. Si l'opération ne peut pas être effectuée à cause, par exemple, d'un manque de mémoire, la variable OK prend la valeur 0.

Note pour l'indépendance de plate-forme : BLOB vers liste et LISTE VERS BLOB utilisent un format interne 4D pour gérer les listes stockées dans des BLOBs. L'avantage est que vous n'avez pas besoin de vous soucier de la conversion des octets ("byte swapping") entre les plates-formes lorsque vous utilisez ces deux commandes. Autrement dit, avec ces commandes, un BLOB créé sous Windows peut être réutilisé sous Mac OS et vice-versa.

Exemple

Dans l'exemple suivant, la méthode d'un formulaire entrée extrait une liste d'un champ BLOB avant que le formulaire ne s'affiche puis le stocke dans le champ BLOB lorsque la saisie est validée :

```
` Méthode du formulaire [Choses à Faire];"Entrée"

Au cas ou

: (Evenement formulaire=Sur_chargement)
  hListe:=BLOB vers liste ([Choses à Faire]Idées)
  Si (OK=0)
    hListe:=Nouvelle liste
  Fin de si

: (Evenement formulaire=Sur_libération)
  SUPPRIMER LISTE (hListe;*)

: (bValider=1)
  LISTE VERS BLOB (hListe; [Choses à Faire]Idées)

Fin de cas
```

Variables et ensembles système

La variable OK prend la valeur 1 si la liste a été correctement créée, sinon elle prend la valeur 0.

BLOB vers reel

BLOB vers reel (blob ; formatR  el {; offset}) -> R  sultat

Param��tre	Type	Description
blob	BLOB	→ BLOB duquel extraire la valeur de type R��el
formatR��el	Entier long	→ 0 Format r��el natif 1 Format r��el ��tendu 2 Format r��el double Macintosh 3 Format r��el double Windows
offset	Variable	→ Offset (en octets) dans le BLOB
		← Nouvel offset apr��s lecture
R��sultat	R��el	↻ Valeur de type R��el

Description

La fonction **BLOB vers reel** retourne une valeur de type R  el lue dans le BLOB *blob*.

Le param  tre *formatR  el* fixe le format interne et l'ordre des octets ("byte ordering") de la valeur de type R  el    lire. Vous passez une des constantes fournies par 4D :

Constante	Type	Valeur
Format r��el double Macintosh	Entier long	2
Format r��el double PC	Entier long	3
Format r��el ��tendu	Entier long	1
Format r��el natif	Entier long	0

Note sur l'ind  pendance de plate-forme : Si vous   changez des BLOBs entre les plates-formes Macintosh et PC, il vous incombe de traiter les conversions d'octets ("byte swapping") lorsque vous utilisez cette fonction.

Si vous ne passez pas de variable dans le param  tre optionnel *offset*, les 8 ou 10 premiers octets de BLOB sont lus.

Si vous passez une variable dans le param  tre optionnel *offset*, la valeur r  elle est lue depuis l'offset exprim   en octets (   partir de z  ro) du BLOB.

Note : Vous devez passer un offset compris entre 0 (z  ro) et la taille du BLOB moins 8 ou 10. Sinon, une erreur -111 est g  n  r  e.

Apr  s l'ex  cution de la commande, la variable *offset* est incr  ment  e du nombre d'octets qui a   t   lu. Vous pouvez donc r  utiliser la m  me variable avec une autre commande de lecture de BLOBs pour lire une autre valeur plac  e juste apr  s celle que vous venez de lire.

Exemple

L'exemple suivant lit 20 valeurs r  elles dans un BLOB    partir de l'offset 0x200 :

```
$vlOffset:=0x200
Boucle($viBoucle;0;19)
    $vrValeur:=BLOB vers reel(vxUnBlob;Format r  el double PC;$vlOffset)
    ` Faire quelque chose avec $vrValeur
Fin de boucle
```

BLOB vers texte

BLOB vers texte (blob ; formatTexte {; offset {; longueurTexte}}) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
blob	BLOB	→	BLOB duquel extraire le texte
formatTexte	Entier long	→	Format et jeu de caractères du texte
offset	Variable	→	Offset (en octets) dans le BLOB
		←	Nouvel offset après la lecture
longueurTexte	Entier long	→	Nombre de caractères à lire
Résultat	Texte	↪	Texte extrait

Description

La fonction **BLOB vers texte** retourne une valeur de type Texte lue dans le BLOB *blob*.

Le paramètre *formatTexte* définit le format interne et le jeu de caractères de la valeur de type Texte à lire. Dans les bases de données créées à compter de la version 11, 4D utilise par défaut le jeu de caractères Unicode (UTF8) pour la gestion des textes. Par compatibilité, cette commande permet de “forcer” l'utilisation du jeu de caractères Mac Roman (jeu de caractères utilisé dans les versions précédentes de 4D). Le choix du jeu de caractères s'effectue via le paramètre *formatTexte*. Pour cela, passez dans *formatTexte* une des constantes suivantes, placées dans le thème **BLOB** :

Constante	Type	Valeur
Mac Chaîne en C	Entier long	0
Mac Chaîne pascal	Entier long	1
Mac Texte avec longueur	Entier long	2
Mac Texte sans longueur	Entier long	3
UTF8 Chaîne en C	Entier long	4
UTF8 Texte avec longueur	Entier long	5
UTF8 Texte sans longueur	Entier long	6

Notes

- Les constantes “UTF8” sont utilisables uniquement lorsque l'application fonctionne en mode Unicode.
- Les constantes “Mac” ne permettent pas de traiter des textes de plus de 32 ko.
- Si vous souhaitez manipuler des jeux de caractères autres que UTF8, utilisez la commande **Convertir vers texte**. Pour plus d'informations sur ces constantes et les formats qu'elles représentent, reportez-vous à la description de la commande **TEXTE VERS BLOB**.

ATTENTION : Le nombre de caractères à lire est déterminé par le paramètre *formatTexte*, SAUF dans le cas des formats Mac Texte sans longueur et UTF8 Texte sans longueur pour lesquels vous devez spécifier le nombre de caractères à lire dans le paramètre *longueurTexte*. Pour les autres formats, *longueurTexte* est ignoré et vous pouvez l'omettre.

Si vous ne passez pas de variable dans le paramètre optionnel *offset*, les premiers octets de BLOB sont lus, en fonction de la valeur passée dans *formatTexte*. Notez que vous devez passer une variable dans le paramètre *offset* lorsque vous lisez une valeur de type Texte sans longueur.

Si vous passez une variable dans le paramètre optionnel *offset*, la valeur de type Texte est lue depuis l'offset exprimé en octets (à partir de zéro) du BLOB.

Note : Vous devez passer un offset compris entre 0 (zéro) et la taille du BLOB moins la taille du texte à extraire. Sinon, le résultat de la fonction ne sera pas exploitable.

Après l'exécution de la commande, la variable *offset* est incrémentée du nombre d'octets qui a été lu. Vous pouvez donc réutiliser la même variable avec une autre commande de lecture de BLOBs pour lire une autre valeur placée juste après celle que vous venez de lire.

BLOB VERS VARIABLE

BLOB VERS VARIABLE (blob ; variable {; offset})

Paramètre	Type		Description
blob	BLOB	→	BLOB contenant une ou plusieurs variable(s) 4D
variable	Variable	←	Variable à écrire avec le contenu de BLOB
offset	Entier long	→	Position de la variable dans BLOB
		←	Position de la variable suivante dans BLOB

Description

BLOB VERS VARIABLE réécrit la variable *variable* avec les données stockées dans le BLOB *blob* à l'offset d'octet (à partir de zéro) spécifié par *offset*.

Les données dans le BLOB doivent être compatibles avec la variable de destination : vous utiliserez généralement des BLOBs que vous avez précédemment remplis à l'aide de **VARIABLE VERS BLOB**.

Si vous ne spécifiez pas le paramètre *offset*, les données de la variable sont lues à partir du début du BLOB. Si le BLOB contient plusieurs variables, vous devez passer le paramètre *offset* ainsi qu'une variable numérique. Avant d'appeler la commande, définissez cette variable numérique avec l'offset correspondant. Après l'appel, la même variable numérique retourne l'offset de la variable suivante stockée dans le BLOB.

La variable OK prend la valeur 1 si l'opération s'est correctement déroulée. Si l'opération n'a pas pu être effectuée, par exemple à cause d'un manque de mémoire, la variable OK prend la valeur 0.

Note sur l'indépendance de plate-forme : **BLOB VERS VARIABLE** et **VARIABLE VERS BLOB** utilisent un format interne à 4D pour gérer les variables stockées dans les BLOBs. Vous n'avez donc pas besoin de vous préoccuper de la conversion des octets ("byte swapping") entre les différentes plates-formes lors de l'utilisation de ces deux commandes. Un BLOB créé sous Windows à l'aide de ces deux commandes peut être réutilisé sans la moindre manipulation sous Mac OS et vice-versa.

Exemple

Référez-vous aux exemples de **VARIABLE VERS BLOB**.

Variables et ensembles système

La variable OK prend la valeur 1 si la variable a été correctement réécrite, sinon elle prend la valeur 0.

COMPRESSER BLOB

COMPRESSER BLOB (blob {; compression})

Paramètre	Type	Description
blob	BLOB	→ BLOB à compresser
compression	Entier long	→ Si ce paramètre est passé : 1= taux de compression maximum 2 = vitesse de compression maximum

Description

COMPRESSER BLOB compresse le BLOB *blob* à l'aide de l'algorithme de compression interne de 4D.

Le paramètre optionnel *compression* vous permet de fixer la façon dont le BLOB sera compressé :

- Si vous passez 1, le BLOB est compressé de manière aussi compacte que possible, au détriment de la vitesse à laquelle la compression et la décompression sont effectuées.
- Si vous passez 2, le BLOB est compressé de manière aussi rapide que possible (et sera décompressé aussi vite que possible) au détriment du taux de compression (une fois compressé, le BLOB prend plus de place).
- Si vous passez une autre valeur ou si vous omettez ce paramètre, le BLOB est compressé de manière aussi compacte que possible (méthode de compression 1).

4D fournit les constantes suivantes:

Constante	Type	Valeur
Méthode de compression compacte	Entier long	1
Méthode de compression rapide	Entier long	2

Note : La commande compresse uniquement les BLOBs de taille supérieure ou égale à 255 octets.

Après que cette commande ait été appelée, la variable système OK prend la valeur 1 si le BLOB a été correctement compressé. Si la compression n'a pu être effectuée, OK prend la valeur 0. Dans ce cas, si l'erreur provient du fait que la taille du BLOB est inférieure à 255 octets ou que la mémoire disponible est insuffisante pour effectuer l'opération, aucune erreur n'est générée, la méthode poursuit son exécution.

En revanche, si l'erreur est causée par un problème plus important (le BLOB est endommagé), l'erreur -10600 est générée. Cette erreur, relativement rare, peut être interceptée à l'aide d'une méthode installée par la commande [APPELER SUR ERREUR](#).

Lorsqu'un BLOB a été compressé, vous pouvez le décompresser à l'aide de la commande [DECOMPRESSER BLOB](#).

Pour savoir si un BLOB a été compressé, utilisez la commande [LIRE PROPRIETES BLOB](#).

ATTENTION : Un BLOB compressé est toujours un BLOB, rien ne vous empêche donc de modifier son contenu. Cependant, si vous le modifiez, la commande [DECOMPRESSER BLOB](#) ne pourra plus décompresser correctement le BLOB.

Exemple 1

L'exemple suivant teste si le BLOB *vxMonBlob* est compressé et, sinon, le compresse :

```
LIRE PROPRIETES BLOB (vxMonBlob; $vlCompressé; $vlTailleDécompressée; $vlTailleCourante)
Si ($vlCompressé=Non compressé)
    COMPRESSER BLOB (vxMonBlob)
Fin de si
```

Notez que si vous appliquez **COMPRESSER BLOB** à un BLOB déjà compressé, la commande le détecte et ne fait rien.

Exemple 2

L'exemple suivant vous permet de sélectionner un document puis de le compresser :

```
$vhDocRef :=Ouvrir document ("")
Si (OK=1)
    FERMER DOCUMENT ($vhDocRef)
    DOCUMENT VERS BLOB (Document; vxBlob)
    Si (OK=1)
        COMPRESSER BLOB (vxBlob)
        Si (OK=1)
            BLOB VERS DOCUMENT (Document; vxBlob)
        Fin de si
    Fin de si
Fin de si
```

Variables et ensembles système

La variable OK prend la valeur 1 si le BLOB a été correctement compressé, sinon elle prend la valeur 0.

COPIER BLOB

COPIER BLOB (*srcBLOB* ; *dstBLOB* ; *srcOffset* ; *dstOffset* ; *nombre*)

Paramètre	Type		Description
<i>srcBLOB</i>	BLOB	⇒	BLOB source
<i>dstBLOB</i>	BLOB	⇒	BLOB de destination
<i>srcOffset</i>	Entier long	⇒	Position dans la source pour la copie
<i>dstOffset</i>	Entier long	⇒	Position dans la destination pour la copie
<i>nombre</i>	Entier long	⇒	Nombre d'octets à copier

Description

COPIER BLOB copie le nombre d'octets spécifié par *nombre* du BLOB *srcBLOB* vers le BLOB *dstBLOB*.

La copie commence à la position (exprimée par rapport à l'origine du BLOB source) définie par *srcOffset* et est placée à partir de la position (exprimée par rapport à l'origine du BLOB de destination) définie par *dstOffset*.

Notez que le BLOB de destination peut être redimensionné si nécessaire.

CRYPTER BLOB (aCrypter ; cléPrivEmetteur {; cléPubRécepteur})

Paramètre	Type	Description
aCrypter	BLOB	Données à crypter
cléPrivEmetteur	BLOB	Données cryptées
cléPubRécepteur	BLOB	Clé privée de l'émetteur
		Clé publique du récepteur

Description

La commande **CRYPTER BLOB** permet de crypter le contenu du BLOB *aCrypter* à l'aide de la clé privée de l'émetteur *cléPrivEmetteur* ainsi que, optionnellement, de la clé publique du récepteur *cléPubRécepteur*. Pour obtenir une paire de clés de cryptage (clé publique et clé privée), utilisez la routine **GENERER CLES CRYPTAGE**, placée dans le thème "Protocole sécurisé".


Note : La commande **CRYPTER BLOB** exploite l'algorithme et les fonctions de cryptage du protocole SSL. Par conséquent, pour pouvoir utiliser cette commande, vous devez veiller à ce que les composants nécessaires au fonctionnement du protocole SSL soient installés sur la machine — même si vous ne souhaitez pas utiliser SSL dans le cadre de connexions à un serveur Web 4D. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Services Web, Utiliser le protocole SSL**.

- L'utilisation d'une seule clé pour le cryptage (clé privée de l'émetteur) garantit l'impossibilité pour toute personne ne disposant pas de la clé publique de lire les données. Elle garantit également que c'est bien l'émetteur qui a crypté les données.
- L'utilisation d'une paire de clés pour le cryptage (clé privée de l'émetteur + clé publique du récepteur) garantit en outre qu'un seul récepteur pourra lire les données.

Le format interne des BLOBs contenant des clés est le PKCS. Ce format standard, multi-plate-forme, permet l'échange ou la manipulation des clés par simple copier-coller dans un Email ou un fichier texte.

Après l'exécution de la commande, le BLOB *aCrypter* contient les données cryptées. Ces données ne pourront être décryptées qu'avec la commande **DECRYPTER BLOB**, à laquelle la clé publique de l'émetteur sera passée en paramètre. En outre, si la clé publique (optionnelle) du récepteur avait été utilisée pour le cryptage, la clé privée du récepteur sera également nécessaire pour le décryptage.

Principe du cryptage à clés publiques/privées pour l'échange de messages entre deux individus, "Alice" et "Bob"



Note : L'algorithme de cryptage comporte une fonction de vérification d'intégrité (checksum), afin d'empêcher toute modification malveillante ou accidentelle du contenu du BLOB. Par conséquent, un BLOB crypté ne doit pas être modifié, sous peine de ne pas pouvoir être décrypté.

Optimisation des commandes de cryptage

Le cryptage des données ralentit l'exécution de l'application, en particulier si une paire de clés est utilisée. Deux types d'optimisations sont toutefois possibles :

- Suivant la quantité de mémoire disponible, la commande s'exécute en mode "synchrone" ou "asynchrone". Le mode asynchrone est plus rapide, car il ne bloque pas les autres process. Ce mode est automatiquement utilisé si la mémoire disponible est au moins égale à 2 fois la taille de la source à crypter. Dans le cas contraire, pour des raisons de sécurité, le mode synchrone est utilisé. Ce mode est plus lent car les autres process sont bloqués.
- Dans le cas de BLOBs volumineux, l'astuce consiste à crypter uniquement une partie déterminée et sensible du BLOB, afin de réduire la taille des données à traiter et donc le temps d'exécution.

Exemple

• Utilisation d'une seule clé

Une société veut garantir la confidentialité d'informations stockées dans une base 4D. Elle doit régulièrement envoyer ces données à ses filiales, par exemple sous la forme de fichiers via Internet.

1. La société commence par générer une paire de clés à l'aide de la commande **GENERER CLES CRYPTAGE**.

```
`Méthode GENERE_CLES_TXT
C_BLOB($BcléPublique;$BcléPrivée)
GENERER CLES CRYPTAGE($BcléPrivée;$BcléPublique)
```

```
BLOB VERS DOCUMENT ("cléPublique.txt"; $BcléPublique)
BLOB VERS DOCUMENT ("cléPrivée.txt"; $BcléPrivée)
```

2. La société conserve la clé privée, et remet à chaque filiale une copie du document contenant la clé publique. Il faut, bien entendu, que cette transmission s'effectue d'une façon sûre, par exemple par la copie sur une disquette remise physiquement aux filiales.

3. Par la suite, la société copie les informations confidentielles (stockées par exemple dans un champ texte) dans des BLOBs et les crypte avec sa clé privée :

```
`Méthode CRYPTER_INFOS
C_BLOB($vbCrypté; $vbcléPrivée)
C_TEXTE($vtCrypter)

$vtCrypter := [Confidentiel]Info
VARIABLE VERS BLOB($vtCrypter; $vbCrypté)
DOCUMENT VERS BLOB("cléPrivée.txt"; $vbcléPrivée)
Si (OK=1)
    CRYPTER BLOB($vbCrypté; $vbcléPrivée)
    BLOB VERS DOCUMENT("MiseAJour.txt"; $vbCrypté)
Fin de si
```

4. Le fichier de mise à jour peut alors être envoyé aux filiales (même en passant par un canal non sécurisé comme Internet). Si un tiers intercepte le fichier crypté, il sera dans l'incapacité de le décrypter sans la clé publique.

5. Chaque filiale peut, quant à elle, décrypter le document à l'aide de la clé publique :

```
`Méthode DECRYPTER_INFOS
C_BLOB($vbCrypté; $vbcléPublique)
C_TEXTE($vtDécrypté)
C_HEURE($vhRefDoc)

ALERTE("Veuillez sélectionner le document crypté.")
$vhRefDoc := Ouvrir document("") `Sélection du fichier MiseAJour.txt
Si (OK=1)
    FERMER DOCUMENT($vhRefDoc)
    DOCUMENT VERS BLOB(Document; $vbCrypté)
    DOCUMENT VERS BLOB("cléPublique.txt"; $vbcléPublique)
    Si (OK=1)
        DECRYPTER BLOB($vbCrypté; $vbcléPublique)
        BLOB VERS VARIABLE($vbCrypté; $vtDécrypté)
        CREER ENREGISTREMENT([Confidentiel])
        [Confidentiel]Info := $vtDécrypté
        STOCKER ENREGISTREMENT([Confidentiel])
    Fin de si
Fin de si
```

• Utilisation de deux clés

Une société souhaite utiliser un système d'échange de données via Internet dans lequel chaque filiale reçoit des informations confidentielles mais envoie également ses propres informations à la maison-mère. Ce système a donc les impératifs suivants :

- Seul le destinataire doit pouvoir lire un message,
- On doit avoir la garantie que le message provient bien de l'expéditeur.

1. La maison-mère ainsi que chaque filiale génèrent leurs propres paires de clés (à l'aide de la méthode GENERE_CLES_TXT).

```
`Méthode GENERE_CLES_TXT
C_BLOB($BcléPublique; $BcléPrivée)
GENERER CLES CRYPTAGE($BcléPrivée; $BcléPublique)
BLOB VERS DOCUMENT("cléPublique.txt"; $BcléPublique)
BLOB VERS DOCUMENT("cléPrivée.txt"; $BcléPrivée)
```

2. Chacune garde sa clé privée. Chaque filiale envoie sa clé publique à la maison-mère, qui elle-même envoie sa clé publique à chaque filiale. Cette transmission ne doit pas nécessairement être effectuée par un canal protégé, car la seule détention de la clé publique dans ce cas sera insuffisante pour décrypter une information.

3. Pour crypter une information à envoyer, une filiale ou la maison-mère exécute la méthode CRYPTER_INFOS_2 qui utilise la clé privée de l'émetteur et la clé publique du destinataire pour crypter les données :

```
`Méthode CRYPTER_INFOS_2
C_BLOB($vbCrypté; $vbcléPrivée; $vbcléPublique)
C_TEXTE($vtCrypter)
C_HEURE($vhRefDoc)

$vtCrypter := [Confidentiel]Info
```

```

VARIABLE VERS BLOB($vtCrypter;$vbCrypté)
` On charge sa propre clé privée...
DOCUMENT VERS BLOB("cléPrivée.txt";$vbcléPrivée)
Si(OK=1)
` ...et la clé publique du récepteur
ALERTE("Veuillez sélectionner la clé publique du destinataire.")
$vhRefDoc:=Ouvrir document("") `Sélection de la clé publique à charger
Si(OK=1)
FERMER DOCUMENT($vhRefDoc)
DOCUMENT VERS BLOB(Document;$vbcléPublique)
`Cryptage du BLOB avec les deux clés en paramètres
CRYPTER BLOB($vbCrypté;$vbcléPrivée;$vbcléPublique)
BLOB VERS DOCUMENT("MiseAJour.txt";$vbCrypté)
Fin de si
Fin de si

```

4. Le fichier crypté peut alors être envoyé au destinataire via Internet. Si un tiers l'intercepte, il sera dans l'incapacité de le décrypter, même en connaissant les clés publiques, car il lui manquera la clé privée du destinataire.

5. Chaque destinataire peut, quant à lui, décrypter le document reçu, en utilisant sa clé privée et la clé publique de l'émetteur :

```

`Méthode DECRYPTER_INFOS_2
C_BLOB($vbCrypté;$vbcléPublique;$vbcléPrivée)
C_TEXTE($vtDécrypté)
C_HEURE($vhRefDoc)

ALERTE("Veuillez sélectionner le document crypté.")
$vhRefDoc:=Ouvrir document("") `Sélection du fichier MiseAJour.txt
Si(OK=1)
FERMER DOCUMENT($vhRefDoc)
DOCUMENT VERS BLOB(Document;$vbCrypté)
`On charge sa propre clé privée
DOCUMENT VERS BLOB("cléPrivée.txt";$vbcléPrivée)
Si(OK=1)
` ...et la clé publique de l'émetteur
ALERTE("Veuillez sélectionner la clé publique de l'envoyeur.")
$vhRefDoc:=Ouvrir document("") `Sélection de la clé publique
Si(OK=1)
FERMER DOCUMENT($vhRefDoc)
DOCUMENT VERS BLOB(Document;$vbcléPublique)
`Décryptage du BLOB avec les deux clés en paramètres
DECRYPTER BLOB($vbCrypté;$vbcléPublique;$vbcléPrivée)
BLOB VERS VARIABLE($vbCrypté;$vtDécrypté)
CREER ENREGISTREMENT([Confidentiel])
[Confidentiel]Info:=$vtDécrypté
STOCKER ENREGISTREMENT([Confidentiel])
Fin de si
Fin de si
Fin de si

```

DECOMPRESSER BLOB

DECOMPRESSER BLOB (blob)

Paramètre	Type	Description
blob	BLOB	BLOB à décompresser

Description

DECOMPRESSER BLOB décompresse le BLOB *blob* préalablement compressé à l'aide de la commande **COMPRESSER BLOB**.

Après l'appel de la commande, la variable système OK prend la valeur 1 si le BLOB a été correctement décompressé.

Si la décompression n'a pas pu être effectuée, OK prend la valeur 0.

Dans ce cas, si l'erreur provient du fait que la mémoire disponible est insuffisante pour effectuer l'opération, aucune erreur n'est générée et la méthode poursuit son exécution.

En revanche, si l'erreur est causée par un problème plus important (le BLOB n'avait pas été compressé ou le BLOB est endommagé), l'erreur -10600 est générée. Cette erreur peut être interceptée à l'aide d'une méthode installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

De manière générale, il est préférable d'appeler la commande **LIRE PROPRIETES BLOB** pour savoir si le BLOB a été compressé avant d'exécuter **DECOMPRESSER BLOB**.

Exemple 1

L'exemple suivant teste si le BLOB *vxMonBlob* est compressé et, si oui, le décompresse :

```
LIRE PROPRIETES BLOB (vxMonBlob; $vlCompressé; $vlTailleDécompressée; $vlTailleCourante)
Si ($vlCompressé#Non_compressé)
    DECOMPRESSER BLOB (vxMonBlob)
Fin de si
```

Exemple 2

L'exemple suivant vous permet de sélectionner un document et puis de le décompresser s'il était compressé :

```
$vhDocRef :=Ouvrir document("")
Si (OK=1)
    FERMER DOCUMENT ($vhDocRef)
    DOCUMENT VERS BLOB (Document; vxBlob)
    Si (OK=1)
        LIRE PROPRIETES BLOB (vxBlob; $vlCompressé; $vlTailleDécompressée; $vlTailleCourante)
        Si ($vlCompressé#Non_compressé)
            DECOMPRESSER BLOB (vxBlob)
            Si (OK=1)
                BLOB VERS DOCUMENT (Document; vxBlob)
            Fin de si
        Fin de si
    Fin de si
Fin de si
```

Variables et ensembles système

La variable OK prend la valeur 1 si le BLOB a été correctement décompressé, sinon elle prend la valeur 0.

DECRYPTER BLOB

DECRYPTER BLOB (aDÉcrypter ; cléPubEmetteur {; cléPrivRécepteur})

Paramètre	Type		Description
aDÉcrypter	BLOB	→	Données à décrypter
		←	Données décryptées
cléPubEmetteur	BLOB	→	Clé publique de l'émetteur
cléPrivRécepteur	BLOB	→	Clé privée du récepteur

Description

La commande **DECRYPTER BLOB** permet de décrypter le contenu du BLOB *aDÉcrypter* à l'aide de la clé publique de l'émetteur *cléPubEmetteur* ainsi que, optionnellement, de la clé privée du récepteur *cléPrivRécepteur*.

Vous passez dans le paramètre *cléPubEmetteur* le BLOB contenant la clé publique de l'émetteur. Cette clé a été générée par l'émetteur (à l'aide de la commande **GENERER CLES CRYPTAGE**), qu'il doit ensuite transmettre au récepteur.

Le paramètre optionnel *cléPrivRécepteur* doit recevoir la clé privée du récepteur. Dans ce cas, le récepteur doit également avoir généré une paire de clés de cryptage à l'aide de **GENERER CLES CRYPTAGE** et transmis sa clé publique à l'émetteur. Le système de cryptage à deux clés permet de garantir que seul l'émetteur peut avoir crypté le message et seul le récepteur peut le décrypter.

Pour plus d'informations sur le système de cryptage à deux clés, reportez-vous à la description de la commande **CRYPTER BLOB**.

La commande **DECRYPTER BLOB** comporte une fonction de vérification d'intégrité (checksum), afin d'empêcher toute modification malveillante ou accidentelle du contenu du BLOB. Si le BLOB crypté est endommagé ou modifié, la commande ne fera rien et retournera une erreur.

Exemple

Reportez-vous aux exemples de la commande **CRYPTER BLOB**.

DOCUMENT VERS BLOB

DOCUMENT VERS BLOB (document ; blob { ; * })

Paramètre	Type	Description
document	Chaîne	➡ Nom du document
blob	BLOB	➡ Champ ou variable de type BLOB devant recevoir le document
		⬅ Contenu du document
*	Opérateur	➡ Macintosh seulement : la resource fork est chargée si * est passé ; sinon, la data fork est chargée

Description

DOCUMENT VERS BLOB charge le contenu de *document* dans *blob*. Vous devez passer un nom de document valide, c'est-à-dire qui désigne un document existant qui n'est pas déjà ouvert, sinon une erreur sera générée. Si vous voulez que l'utilisateur choisisse le document, utilisez la routine **Ouvrir document** et la variable système **Document** (cf. l'exemple ci-dessous).

Note pour les utilisateurs Mac OS : les documents Macintosh peuvent être composés de deux éléments, la resource fork et la data fork ("partie des ressources" et "partie des données"). Par défaut, la commande **DOCUMENT VERS BLOB** charge la data fork du document. Si vous voulez charger la resource fork du document, passez le paramètre optionnel *.

Sous Windows, le paramètre * est ignoré. Notez que l'environnement 4D vous fournit l'équivalent des resource forks de Mac OS sous Windows : par exemple, la data fork d'une base 4D est stockée dans un fichier comportant l'extension .4DB et la resource fork est stockée dans un fichier du même nom, mais comportant l'extension .RSR. Si vous développez une application 4D qui gère les data forks et les resource forks stockées dans des BLOBs, sous Windows, il vous suffit d'accéder au fichier correspondant à la "fork" avec laquelle vous voulez travailler.

Exemple

Notre exemple est une base qui vous permet de stocker et chercher rapidement des documents. Dans un formulaire entrée, vous créez un bouton qui vous permet de charger un document de votre choix dans un champ de type BLOB. La méthode pour ce bouton peut être la suivante :

```
$vhRefDoc:=Ouvrir document("") ` Sélectionner un document
Si(OK=1) ` Si un document a été choisi
    FERMER DOCUMENT($vhRefDoc) ` Nous voulons pas qu'il reste ouvert
    DOCUMENT VERS BLOB(Document;[VotreTable]VotreChampBLOB) ` Charger le document
Si(OK=0)
    ` Gérer l'erreur
Fin de si
Fin de si
```

Variables et ensembles système

La variable système OK prend la valeur 1 si le document est correctement lu. Sinon, elle prend la valeur 0 et une erreur est générée.

Gestion des erreurs

- Si vous essayez de charger dans un BLOB un document qui n'existe pas ou qui est déjà ouvert par un(e) autre process ou application, une des **Erreurs du gestionnaire de fichiers du système** sera générée.
- Une erreur d'Entrée/Sortie peut survenir si le document est verrouillé, s'il se trouve sur un volume verrouillé ou si un problème survient pendant la lecture du document.
- S'il n'y a pas assez de mémoire pour charger le document, une erreur -108 est générée.

Dans tous les cas, vous pouvez gérer les erreurs en utilisant la commande **APPELER SUR ERREUR**.

ENTIER LONG VERS BLOB

ENTIER LONG VERS BLOB (entierLong ; blob ; ordreOctet { ; offset | *})

Paramètre	Type	Description
entierLong	Entier long	⇒ Valeur de type Entier long à écrire dans BLOB
blob	BLOB	⇒ BLOB devant recevoir l'entier long
ordreOctet	Entier long	⇒ 0=Ordre d'octets natif, 1=Ordre d'octets Macintosh, 2=Ordre d'octets PC
offset *	Variable, Opérateur	⇒ Offset (en octets) dans le BLOB ou * pour ajouter la valeur à la fin du BLOB ⇐ Nouvel offset après l'écriture si * omis

Description

La commande **ENTIER LONG VERS BLOB** écrit la valeur de type Entier long (4 octets) *entierLong* dans le BLOB *blob*.

Le paramètre *ordreOctet* fixe l'ordre des octets ("byte ordering") de la valeur Entier long à écrire. Vous passez une des constantes fournies par 4D :

Constante	Type	Valeur
Ordre octets Macintosh	Entier long	1
Ordre octets natif	Entier long	0
Ordre octets PC	Entier long	2

Note sur l'indépendance de plate-forme : Si vous échangez des BLOBs entre les plates-formes Macintosh et PC, il vous incombe de traiter les conversions d'octets ("byte swapping") lorsque vous utilisez cette fonction.

Si vous passez le paramètre optionnel *, l'entier long sur 4 octets est ajouté à la fin du BLOB et la taille de *blob* est modifiée en conséquence. Ainsi, à l'aide du paramètre optionnel *, vous pouvez stocker les uns derrière les autres autant de valeurs de type Entier, Entier long, Numérique ou Texte (référez-vous aux autres commandes sur les BLOBs) que vous voulez dans un BLOB, la seule limite étant celle de la mémoire disponible.

Si vous ne passez pas le paramètre optionnel * ni de variable dans le paramètre *offset*, l'entier long est stocké au début de *blob* en remplaçant son contenu précédent, et la taille du BLOB est modifiée en conséquence.

Si vous passez une variable dans le paramètre *offset*, l'entier long est écrit à partir de l'offset *offset*, exprimé en octets (à partir de zéro), du BLOB. Quel que soit l'endroit où vous placez l'entier long, la taille du BLOB sera augmentée si nécessaire en fonction de l'emplacement que vous avez défini (plus jusqu'à 4 octets le cas échéant). Les octets redéfinis (autres que ceux que vous venez d'écrire) sont initialisés à la valeur zéro.

Après l'exécution de la commande, la variable du paramètre *offset* est incrémentée du nombre d'octets ayant été écrits. Vous pouvez par conséquent réutiliser la même variable avec une autre commande d'écriture de BLOB afin de placer une autre valeur juste après celle que vous venez d'écrire.

Exemple 1

Après l'exécution de ce code :

```
ENTIER LONG VERS BLOB (0x01020304;vxBlob;Ordre_octets_natif)
```

- La taille de *vxBlob* est 4 octets
- Sur plate-forme PowerPC *vxBLOB{0}=\$01, vxBLOB{1}=\$02, vxBLOB{2}=\$03, vxBLOB{3}=\$04*
- Sur plate-forme Intel *vxBLOB{0}=\$04, vxBLOB{1}=\$03, vxBLOB{2}=\$02, vxBLOB{3}=\$01*

Exemple 2

Après l'exécution de ce code :

```
ENTIER LONG VERS BLOB (0x01020304;vxBlob;Ordre_octets_Macintosh)
```

- La taille de *vxBlob* est 4 octets
- Sur toutes les plates-formes *vxBLOB{0}=\$01, vxBLOB{1}=\$02, vxBLOB{2}=\$03, vxBLOB{3}=\$04*

Exemple 3

Après l'exécution de ce code :

```
ENTIER LONG VERS BLOB (0x01020304;vxBlob;Ordre_octets_PC)
```

- La taille de *vxBlob* est 4 octets

- Sur toutes les plates-formes $vx\text{BLOB}\{0\}=\$04$, $vx\text{BLOB}\{1\}=\$03$, $vx\text{BLOB}\{2\}=\$02$, $vx\text{BLOB}\{3\}=\$01$

Exemple 4

Après l'exécution de ce code :

```
FIXER TAILLE BLOB (vxBlob;100)
ENTIER LONG VERS BLOB (0x01020304;vxBlob;Ordre_octets_PC)
```

- La taille de $vx\text{Blob}$ est 104 octets
- Sur toutes les plates-formes $vx\text{BLOB}\{100\}=\$04$, $vx\text{BLOB}\{101\}=\$03$, $vx\text{BLOB}\{102\}=\$02$, $vx\text{BLOB}\{103\}=\$01$
- Les autres octets du BLOB sont inchangés

Exemple 5

Après l'exécution de ce code :

```
FIXER TAILLE BLOB (vxBlob;100)
v1Offset:=50
ENTIER LONG VERS BLOB (0x01020304;vxBlob;Ordre_octets_Macintosh;v1Offset)
```

- La taille de $vx\text{Blob}$ est 100 K
- Sur toutes les plates-formes $vx\text{BLOB}\{50\}=\$01$, $vx\text{BLOB}\{51\}=\$02$, $vx\text{BLOB}\{52\}=\$03$, $vx\text{BLOB}\{53\}=\$04$
- Les autres octets du BLOB restent inchangés
- La variable $v1\text{Offset}$ a été incrémentée de 4 (et est alors égale à 54)

ENTIER VERS BLOB

ENTIER VERS BLOB (entier ; blob ; ordreOctet { ; offset | * })

Paramètre	Type	Description
entier	Entier long	→ Valeur entière à écrire dans le BLOB
blob	BLOB	→ BLOB devant recevoir la valeur entière
ordreOctet	Entier long	→ 0=Ordre des octets en mode natif, 1=Ordre des octets Macintosh, 2=Ordre des octets PC
offset *	Variable, Opérateur	→ Offset (en octets) de l'entier dans le BLOB ou * pour ajouter la valeur à la fin du BLOB ← Nouvel offset après écriture si * omis

Description

ENTIER VERS BLOB écrit la valeur entière (2 octets) *entier* dans le BLOB *blob*.

Le paramètre *ordreOctet* fixe l'ordre des octets ("byte ordering") de la valeur entière à écrire. Vous pouvez passer une des constantes fournies par 4D :

Constante	Type	Valeur
Ordre octets Macintosh	Entier long	1
Ordre octets natif	Entier long	0
Ordre octets PC	Entier long	2

Note sur l'indépendance de plate-forme : Si vous échangez des BLOBs entre les plates-formes Macintosh et PC, il vous incombe de traiter les conversions d'octets ("byte swapping") lorsque vous utilisez cette commande.

Si vous passez le paramètre optionnel *, la valeur entière sur 2 octets est ajoutée à la fin du BLOB et sa taille est modifiée en conséquence. Ainsi, à l'aide du paramètre optionnel *, vous pouvez stocker les uns derrière les autres autant de valeurs de type Entier, Entier long, Numérique ou Texte (référez-vous aux autres commandes sur les BLOBs) que vous voulez dans un BLOB, la seule limite étant celle de la mémoire disponible.

Si vous ne passez pas le paramètre optionnel * ni de variable dans le paramètre *offset*, la valeur entière est stockée au début de *blob* en remplaçant son contenu précédent, et la taille du BLOB est modifiée en conséquence.

Si vous passez une variable dans le paramètre *offset*, la valeur entière est écrite à partir de l'offset *offset*, exprimé en octets (à partir de zéro), du BLOB. Quel que soit l'endroit où vous placez l'entier, la taille du BLOB sera augmentée si nécessaire en fonction de l'emplacement que vous avez défini (plus jusqu'à 2 octets le cas échéant). Les octets redéfinis (autres que ceux que vous venez d'écrire) sont initialisés à la valeur zéro.

Après l'exécution de la commande, la variable du paramètre *offset* est incrémentée du nombre d'octets ayant été écrits. Vous pouvez par conséquent réutiliser la même variable avec une autre commande d'écriture de BLOB afin de placer une autre valeur juste après celle que vous venez d'écrire.

Exemple 1

Après l'exécution de ce code :

```
ENTIER VERS BLOB (0x0206;vxBlob;Ordre octets natif)
```

- La taille de *vxBlob* est 2 octets
- Sur plate-forme PowerPC $vxBLOB\{0\} = \$02$ et $vxBLOB\{1\} = \$06$
- Sur plate-forme Intel $vxBLOB\{0\} = \$06$ et $vxBLOB\{1\} = \$02$

Exemple 2

Après l'exécution de ce code :

```
ENTIER VERS BLOB (0x0206;vxBlob;Ordre octets Macintosh)
```

- La taille de *vxBlob* est 2 octets
- Sur toutes les plates-formes $vxBLOB\{0\} = \$02$ et $vxBLOB\{1\} = \$06$

Exemple 3

Après l'exécution de ce code :

```
ENTIER VERS BLOB (0x0206;vxBlob;Ordre octets PC)
```

- La taille de *vxBlob* est 2 octets
- Sur toutes les plates-formes $vxBLOB\{0\} = \$06$ et $vxBLOB\{1\} = \$02$

Exemple 4

Après l'exécution de ce code:

```
FIXER TAILLE BLOB(vxBlob;100)
ENTIER VERS BLOB(0x0206;vxBlob;Ordre_octets_PC;) )
```

- La taille de *vxBlob* est 102 octets
- Sur toutes les plates-formes *vxBLOB{100}* = \$06 et *vxBLOB{101}* = \$02
- Les autres octets du BLOB restent inchangés

Exemple 5

Après l'exécution de ce code :

```
FIXER TAILLE BLOB(vxBlob;100)
v1Offset:=50
ENTIER VERS BLOB(518;vxBlob;Ordre_octets_Macintosh;v1Offset)
```

- La taille de *vxBlob* est 100 octets
- Sur toutes les plates-formes *vxBLOB{50}* = \$02 et *vxBLOB{51}* = \$06
- Les autres octets du BLOB restent inchangés
- La variable *v1Offset* est incrémentée de 2 (et est alors égale à 52)

FIXER TAILLE BLOB

FIXER TAILLE BLOB (blob ; taille {; remplisseur})

Paramètre	Type		Description
blob	BLOB	→	Champ ou variable de type BLOB
taille	Entier long	→	Nouvelle taille de BLOB
remplisseur	Entier long	→	Code ASCII du caractère de remplissage

Description

FIXER TAILLE BLOB redimensionne *blob* selon la valeur passée dans le paramètre *taille*.

Si vous souhaitez que les nouveaux octets réservés (s'il y en a) pour le BLOB soient initialisés avec une valeur particulière, passez cette valeur (comprise entre 0 et 255) dans le paramètre optionnel *remplisseur*.

Exemple 1

Lorsque vous n'avez plus besoin d'un BLOB process ou interprocess, il est préférable de libérer la mémoire qu'il occupe. Pour cela, écrivez le code suivant :

```
FIXER TAILLE BLOB (vProcessBLOB;0)
FIXER TAILLE BLOB (0vInterprocessBLOB;0)
```

Exemple 2

L'exemple suivant crée un BLOB de 16 Ko et remplit chaque octet avec la valeur 0xFF :

```
C_BLOB (vxData)
FIXER TAILLE BLOB (vxData;16*1024;0xFF)
```

Gestion des erreurs

Si vous ne pouvez pas redimensionner le BLOB parce qu'il n'y a pas assez de mémoire, l'erreur *-108* est générée. Vous pouvez installer une méthode avec la commande **APPELER SUR ERREUR** pour interrompre la méthode lorsqu'une erreur survient.

INSERER DANS BLOB

INSERER DANS BLOB (blob ; décalage ; nombre {; remplisseur})

Paramètre	Type		Description
blob	BLOB	⇒	BLOB dans lequel insérer les octets
décalage	Entier long	⇒	Position de début d'insertion des octets
nombre	Entier long	⇒	Nombre d'octets à insérer
remplisseur	Entier long	⇒	Valeur d'octet par défaut (0x00..0xFF) 0x00 si ce paramètre est omis

Description

INSERER DANS BLOB insère le nombre d'octets spécifié par *nombre* dans le BLOB *blob* à la position spécifiée par *offset*. La taille du BLOB est augmentée de *nombre* d'octets.

Si vous ne passez pas le paramètre optionnel *défaut*, la valeur des octets insérés dans le BLOB est fixée à *0x00*. Sinon, les octets prennent la valeur passée dans *défaut* (modulo 256 — 0..255).

Vous passez dans le paramètre *offset* la position (relative à l'origine du BLOB) de l'insertion.

LIRE PROPRIETES BLOB

LIRE PROPRIETES BLOB (blob ; compressé {; tailleDécompressée {; tailleCourante}})

Paramètre	Type	Description
blob	BLOB	→ BLOB sur lequel vous voulez obtenir des informations
compressé	Entier long	← 0 = blob n'est pas compressé, 1 = blob compressé méthode compacte, 2 = blob compressé méthode rapide
tailleDécompressée	Entier long	← Taille du BLOB décompressé en octets
tailleCourante	Entier long	← Taille courante du BLOB en octets

Description

LIRE PROPRIETES BLOB retourne des informations sur le BLOB *blob*.

Le paramètre *compressé* vous indique si le BLOB est compressé ou non et retourne une des valeurs suivantes :

Constante	Type	Valeur
Méthode de compression compacte	Entier long	1
Méthode de compression rapide	Entier long	2
Non compressé	Entier long	0

Note : Les constantes ci-dessus sont fournies par 4D.

Quel que soit l'état de compression du BLOB, le paramètre *tailleDécompressée* retourne la taille du BLOB non compressé.

Le paramètre *tailleCourante* retourne la taille courante du BLOB. Si le BLOB est compressé, *tailleCourante* sera inférieur à *tailleDécompressée*. Si le BLOB n'est pas compressé, *tailleCourante* sera égal à *tailleDécompressée*.

Exemple 1

Référez-vous aux exemples des commandes **COMPRESSER BLOB** et **DECOMPRESSER BLOB**.

Exemple 2

Lorsqu'un BLOB est compressé, la méthode projet suivante vous permet de connaître le taux de place gagnée en compressant le BLOB :

```
` Méthode projet Place gagnée par compression
` Place gagnée par compression (Pointeur {; Pointeur } ) -> Entier long
` Place gagnée par compression ( -> BLOB {; -> octetsGagnés } ) -> Pourcentage

C_POINTEUR ($1;$2)
C_ENTIER LONG ($0;$v1Compressé;$v1TailleDécompressée;$v1TailleCourante)

LIRE PROPRIETES BLOB ($1->;$v1Compressé;$v1TailleDécompressée;$v1TailleCourante)
Si ($v1TailleDécompressée=0)
    $0:=0
    Si (Nombre de parametres>=2)
        $2->:=0
    Fin de si
Sinon
    $0:=100-(( $v1TailleCourante/$v1TailleDécompressée)*100)
    Si (Nombre de parametres>=2)
        $2->:=$v1TailleDécompressée-$v1TailleCourante
    Fin de si
Fin de si
```

Lorsque cette méthode est placée dans votre application, vous pouvez écrire :

```
` ...
COMPRESSER BLOB (vxBlob)
$v1Pourcent:=Place gagnée par compression (->vxBlob;->v1TailleBlob)
ALERTE ("La compression permet de gagner "+Chaine (v1TailleBlob)+" octets, donc
"+Chaine ($v1Pourcent;"#0%")+" d'espace.")
```

LISTE VERS BLOB

LISTE VERS BLOB (*liste* ; *blob* { ; * })

Paramètre	Type		Description
<i>liste</i>	RefListe	→	Liste hiérarchique à stocker dans le BLOB
<i>blob</i>	BLOB	→	BLOB devant recevoir la liste hiérarchique
*	Opérateur	→	Ajouter la liste à la fin du BLOB

Description

La commande **LISTE VERS BLOB** stocke la liste hiérarchique *liste* dans le BLOB *blob*.

Si vous passez le paramètre optionnel *, la liste hiérarchique est ajoutée à la fin du BLOB et la taille de *blob* est modifiée en conséquence. Ainsi, à l'aide du paramètre optionnel *, vous pouvez stocker les unes derrière les autres autant de variables ou de listes (réferez-vous aux autres commandes sur les BLOBs) que vous voulez dans un BLOB, la seule limite étant celle de la mémoire disponible.

Si vous ne passez pas le paramètre optionnel *, la liste hiérarchique est stockée au début de *blob* en remplaçant son contenu précédent, et la taille du BLOB est modifiée en conséquence.

Quel que soit l'endroit où vous placez la liste, la taille du BLOB sera augmentée si nécessaire en fonction de l'emplacement que vous avez défini (plus jusqu'à la taille de la liste le cas échéant). Les octets redéfinis (autres que ceux que vous venez d'écrire) sont initialisés à la valeur zéro.

ATTENTION : Si vous utilisez un BLOB pour stocker des listes, appelez ensuite la commande **BLOB vers liste** pour relire le contenu du BLOB car les listes sont stockées dans les BLOBs avec un format interne 4D.

Après l'exécution de la commande, la variable OK prend la valeur 1 si la liste hiérarchique a été correctement stockée. Si l'opération n'a pas pu être effectuée car, par exemple, il n'y avait pas assez de mémoire disponible, la variable OK prend la valeur 0.

Note pour l'indépendance de plate-forme : **LISTE VERS BLOB** et **BLOB vers liste** utilisent un format interne 4D pour gérer les listes stockées dans des BLOBs. L'avantage est que vous n'avez pas besoin de vous soucier de la conversion des octets ("byte swapping") entre les plates-formes lorsque vous utilisez ces deux commandes. Autrement dit, avec ces commandes, un BLOB créé sous Windows peut être réutilisé sous Mac OS et vice-versa.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la fonction **BLOB vers liste**.

REEL VERS BLOB

REEL VERS BLOB (réel ; blob ; formatRéal { ; offset | *})

Paramètre	Type	Description
réel	Réel	→ Valeur de type Réel à écrire dans le BLOB
blob	BLOB	→ BLOB devant recevoir la valeur Réel
formatRéal	Entier long	→ 0=Format réel natif, 1=Format réel étendu, 2=Format réel double Macintosh, 3=Format réel double Windows
offset *	Variable, Opérateur	→ Offset (en octets) dans le BLOB ou * pour ajouter la valeur à la fin du BLOB ← Nouvel offset après l'écriture si * omis

Description

La commande **REEL VERS BLOB** écrit la valeur de type Réel *réel* dans le BLOB *blob*.

Le paramètre *formatRéal* fixe le format interne et l'ordre des octets ("byte ordering") de la valeur de type Réel à écrire. Vous passez une des constantes fournies par 4D :

Constante	Type	Valeur
Format réel double Macintosh	Entier long	2
Format réel double PC	Entier long	3
Format réel étendu	Entier long	1
Format réel natif	Entier long	0

Note sur l'indépendance de plate-forme : Si vous échangez des BLOBs entre les plates-formes Macintosh et PC, il vous incombe de traiter les conversions d'octets ("byte swapping") lorsque vous utilisez cette fonction.

Si vous passez le paramètre optionnel *, la valeur réelle est ajoutée à la fin du BLOB et la taille de *blob* est modifiée en conséquence. Ainsi, à l'aide du paramètre optionnel *, vous pouvez stocker les uns derrière les autres autant de valeurs de type Entier, Entier long, Numérique ou Texte (référez-vous aux autres commandes sur les BLOBs) que vous voulez dans un BLOB, la seule limite étant celle de la mémoire disponible.

Si vous ne passez pas le paramètre optionnel * ni de variable dans le paramètre *offset*, la valeur réelle est stockée au début de *blob* en remplaçant son contenu précédent, et la taille du BLOB est modifiée en conséquence.

Si vous passez une variable dans le paramètre *offset*, le réel est écrit à partir de l'offset *offset*, exprimé en octets (à partir de zéro), du BLOB. Quel que soit l'endroit où vous placez la valeur, la taille du BLOB sera augmentée si nécessaire en fonction de l'emplacement que vous avez défini (plus jusqu'à 8 ou 10 octets le cas échéant). Les octets redéfinis (autres que ceux que vous venez d'écrire) sont initialisés à la valeur zéro.

Après l'exécution de la commande, la variable du paramètre *offset* est incrémentée du nombre d'octets ayant été écrits. Vous pouvez par conséquent réutiliser la même variable avec une autre commande d'écriture de BLOB afin de placer une autre valeur juste après celle que vous venez d'écrire.

Exemple 1

Après l'exécution de ce code :

```
C_REEL(vrValeur)
vrValeur:=...
REEL VERS BLOB(vrValeur;vxBlob;Format réel natif)
```

- Sur toutes les plates-formes, la taille de *vxBlob* est 8 octets

Exemple 2

Après l'exécution de ce code :

```
C_REEL(vrValeur)
vrValeur:=...
REEL VERS BLOB(vrValeur;vxBlob;Format réel étendu)
```

- Sur toutes les plates-formes, la taille de *vxBlob* est 10 octets

Exemple 3

Après l'exécution de ce code :

```
C_REEL(vrValeur)
vrValeur:=...
REEL VERS BLOB(vrValeur;vxBlob;Format réel double Macintosh) ` ou Format réel double PC
```

- Sur toutes les plates-formes, la taille de *vxBlob* est 8 octets

Exemple 4

Après l'exécution de ce code :

```
FIXER TAILLE BLOB(vxBlob;100)
C_REEL(vrValeur)
vrValeur:=...
REEL VERS BLOB(vrValeur;vxBlob;Format réel double PC) ` ou Format réel double Macintosh
```

- Sur toutes les plates-formes, la taille de *vxBlob* est 8 octets

Exemple 5

Après l'exécution de ce code :

```
FIXER TAILLE BLOB(vxBlob;100)
REEL VERS BLOB(vrValeur;vxBlob;Format réel étendu;*)
```

- Sur toutes les plates-formes, la taille de *vxBlob* est 110 octets
- Sur toutes les plates-formes, la valeur numérique est stockée dans les octets #100 à #109
- Les autres octets du BLOB restent inchangés

Exemple 6

Après l'exécution de ce code :

```
FIXER TAILLE BLOB(vxBlob;100)
C_REEL(vrValeur)
vrValeur:=...
vlOffset:=50
REEL VERS BLOB(vrValeur;vxBlob;Format réel double PC;vlOffset) ` ou Format réel double
Macintosh
```

- Sur toutes les plates-formes, la taille de *vxBlob* est 100 octets
- Sur toutes les plates-formes, la valeur numérique est stockée dans les octets #50 à #57
- Les autres octets du BLOB restent inchangés
- La variable *vlOffset* est incrémentée de 8 (et est alors égale à 58)

SUPPRIMER DANS BLOB

SUPPRIMER DANS BLOB (blob ; offset ; nombre)

Paramètre	Type		Description
blob	BLOB	⇒	BLOB duquel supprimer des octets
offset	Entier long	⇒	Offset à partir duquel supprimer les octets
nombre	Entier long	⇒	Nombre d'octets à supprimer

Description

SUPPRIMER DANS BLOB supprime le nombre d'octets spécifié par *nombre* du BLOB *blob* à partir de la position définie par *offset* (exprimée de manière relative à l'origine du BLOB). La taille du BLOB est réduite de *nombre* d'octets.

Taille BLOB

Taille BLOB (blob) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
blob	BLOB	→	Champ ou variable de type BLOB
Résultat	Entier long	↩	Taille en octets du BLOB

Description

Taille BLOB retourne la taille de *blob* exprimée en octets.

Exemple

La ligne de code suivante ajoute 100 octets au BLOB *monBlob* :

```
FIXER TAILLE BLOB (Taille BLOB (monBlob) +100)
```

TEXTE VERS BLOB

TEXTE VERS BLOB (texte ; blob {; formatTexte {; offset | *} })

Paramètre	Type	Description
texte	Chaîne	→ Texte à écrire dans blob
blob	BLOB	→ BLOB devant recevoir le texte
formatTexte	Entier long	→ Format et jeu de caractères du texte
offset *	Variable, Opérateur	→ Offset (en octets) dans le BLOB ou * pour ajouter la valeur à la fin du BLOB ← Nouvel offset après l'écriture si * omis

Description

La commande **TEXTE VERS BLOB** écrit la valeur de type Texte *texte* dans le BLOB *blob*.

Le paramètre *formatTexte* permet de définir le format interne et le jeu de caractères de la valeur de type Texte à écrire. Pour cela, passez dans *formatTexte* une des constantes suivantes, placées dans le thème "" :

Constante	Type	Valeur
Mac Chaîne en C	Entier long	0
Mac Chaîne pascal	Entier long	1
Mac Texte avec longueur	Entier long	2
Mac Texte sans longueur	Entier long	3
UTF8 Chaîne en C	Entier long	4
UTF8 Texte avec longueur	Entier long	5
UTF8 Texte sans longueur	Entier long	6

Si vous omettez le paramètre *formatTexte*, par défaut 4D utilise le format Mac Chaîne en C. Dans les bases de données créées à compter de la version 11, 4D travaille par défaut avec le jeu de caractères Unicode (UTF8) pour la gestion des textes, il est donc recommandé d'utiliser ce jeu de caractères.

Notes :

- Les constantes "UTF8" sont utilisables uniquement lorsque l'application fonctionne en mode Unicode.
- Les constantes "Mac" ne permettent pas de traiter des textes de plus de 32 ko.
- Si vous souhaitez manipuler des jeux de caractères autres que UTF8, utilisez la commande **CONVERTIR DEPUIS TEXTE**.

Le tableau suivant décrit chacun de ces formats :

Format texte	Description et Exemples
Chaîne en C	Le texte se termine par un caractère NULL (code ASCII \$00).
	UTF8
	Mac
Chaîne pascal	Le texte est précédé d'un octet de longueur.
	UTF8
	Mac
Texte avec longueur	Le texte est précédé de 3 octets (UTF8) ou 2 octets (Mac) de longueur.
	UTF8
	Mac
Texte sans longueur	Le texte est composé seulement de ses caractères.
	UTF8
	Mac

Si vous passez le paramètre optionnel *, la valeur de type Texte est ajoutée à la fin du BLOB et la taille de *blob* est modifiée en conséquence. Ainsi, à l'aide du paramètre optionnel *, vous pouvez stocker les uns derrière les autres autant de valeurs de type Entier, Entier long, Numérique ou Texte (référez-vous aux autres commandes sur les BLOBs) que vous voulez dans un BLOB, la seule limite étant celle de la mémoire disponible.

Si vous ne passez pas le paramètre optionnel * ni de variable dans le paramètre *offset*, la valeur de type Texte est stockée au début de *blob* en remplaçant son contenu précédent, et la taille du BLOB est modifiée en conséquence.

Si vous passez une variable dans le paramètre *offset*, la valeur de type Texte est écrite à l'offset *offset*, exprimé en octets (à partir de zéro), du BLOB. Quel que soit l'endroit où vous placez la valeur, la taille du BLOB sera augmentée si nécessaire en fonction de l'emplacement que vous avez défini (plus jusqu'à la taille du texte le cas échéant). Les octets redéfinis (autres que ceux que vous venez d'écrire) sont initialisés à la valeur zéro.

Après l'exécution de la commande, la variable du paramètre *offset* est incrémentée du nombre d'octets ayant été écrits. Vous pouvez par conséquent réutiliser la même variable avec une autre commande d'écriture de BLOB afin de placer une autre valeur juste après celle que vous venez d'écrire.

Exemple

Après l'exécution de ce code :

```
FIXER TAILLE BLOB(vxBlob;0)
C_TEXTE(vtValeur)
vtValeur:="Café" ` La longueur de vtValeur est de 4 octets
TEXTE VERS BLOB(vtValeur;vxBlob;Mac Chaîne en C) ` La taille du BLOB devient 5 octets
TEXTE VERS BLOB(vtValeur;vxBlob;Mac Chaîne pascal) ` La taille du BLOB devient 5 octets
TEXTE VERS BLOB(vtValeur;vxBlob;Mac Texte avec longueur) ` La taille du BLOB devient 6 octets
TEXTE VERS BLOB(vtValeur;vxBlob;Mac Texte sans longueur) ` La taille du BLOB devient 4 octets
TEXTE VERS BLOB(vtValeur;vxBlob;UTF8 Chaîne en C) ` La taille du BLOB devient 6 octets
TEXTE VERS BLOB(vtValeur;vxBlob;UTF8 Texte avec longueur) ` La taille du BLOB devient 9 octets
TEXTE VERS BLOB(vtValeur;vxBlob;UTF8 Texte sans longueur) ` La taille du BLOB devient 5 octets
```


VARIABLE VERS BLOB

VARIABLE VERS BLOB (variable ; blob {; offset | *})

Paramètre	Type	Description
variable	Variable	→ Variable à stocker dans le BLOB
blob	BLOB	→ BLOB devant recevoir la variable
offset *	Variable, Opérateur	→ Offset de la variable (en octets) dans BLOB ou * pour ajouter la variable à la fin du BLOB ← Nouvel offset après écriture si * omis

Description

VARIABLE VERS BLOB stocke la variable *variable* dans le BLOB *blob*.

Si vous passez le paramètre optionnel *, la *variable* est ajoutée à la fin de *blob* et la taille du BLOB est redimensionnée en conséquence. A l'aide du paramètre optionnel *, vous pouvez stocker les uns derrière les autres autant de variables ou de listes (cf. les autres commandes BLOB) que vous voulez dans un BLOB, la seule limite étant celle de la mémoire disponible.

Si vous ne passez pas le paramètre optionnel * ni de variable dans le paramètre *offset*, *variable* est stockée à partir du début du BLOB en écrasant son contenu précédent. La taille du BLOB est redimensionnée en conséquence.

Si vous passez la variable *offset* en paramètre, la *variable* est écrite dans le BLOB à l'offset (à partir de zéro) spécifié par *offset*. Quel que soit l'endroit où vous placez la variable, la taille du BLOB sera augmentée si nécessaire en fonction de l'emplacement que vous avez défini (ainsi que de la taille de la variable). Les octets redéfinis (autres que ceux que vous venez d'écrire) sont initialisés à la valeur zéro.

Après l'exécution de la commande, la variable du paramètre *offset* est incrémentée du nombre d'octets ayant été écrits. Vous pouvez par conséquent réutiliser la même variable avec une autre commande d'écriture de BLOB afin de placer une autre variable ou liste juste après celle que vous venez d'écrire.

VARIABLE VERS BLOB accepte tous les types de variables (y compris d'autres BLOBs), à l'exception des types suivants :

- Pointeurs
- Tableaux de pointeurs
- Tableaux à deux dimensions

Notez cependant que si vous stockez une variable de type Entier long qui est une référence à une liste hiérarchique (ListRef), **VARIABLE VERS BLOB** stockera la variable Entier long, pas la liste. Pour stocker et récupérer des listes hiérarchiques dans un BLOB, utilisez les commandes **LISTE VERS BLOB** et **BLOB vers liste**.

ATTENTION : Si vous utilisez un BLOB pour stocker les variables, utilisez par la suite la commande **BLOB VERS VARIABLE** pour récupérer le contenu du BLOB car les variables sont stockées dans les BLOBs avec un format interne à 4D.

La variable OK prend la valeur 1 si la variable a été correctement stockée. Si l'opération n'a pas pu être effectuée à cause d'un manque de mémoire, la variable OK prend la valeur 0.

Note sur l'indépendance de plate-forme : **VARIABLE VERS BLOB** et **BLOB VERS VARIABLE** utilisent un format interne à 4D pour gérer les variables stockées dans les BLOBs. Vous n'avez donc pas besoin de vous préoccuper de la conversion des octets ("byte swapping") entre les différentes plates-formes lors de l'utilisation de ces deux commandes. Un BLOB créé sous Windows à l'aide de ces deux commandes peut être réutilisé sans la moindre manipulation sous Mac OS et vice-versa.

Exemple 1

Les méthodes projet suivantes vous permettent de stocker et de récupérer rapidement des variables dans les documents sur disque :

```
` Méthode projet STOCKER VARIABLES
` STOCKER VARIABLES ( Alpha ; Pointeur )
` STOCKER VARIABLES ( Document ; -> Tableau )
C_ALPHA(255;$1)
C_POINTEUR($2)
C_BLOB($vxDonnéesTableau)
VARIABLE VERS BLOB($2->,$vxDonnéesTableau) ` Stocker le tableau dans le BLOB
COMPRESSER BLOB($vxDonnéesTableau) ` Compresser le BLOB
BLOB VERS DOCUMENT($1;$vxDonnéesTableau) ` Enregistrer le BLOB sur disque

` Méthode projet CHARGER VARIABLES
` CHARGER VARIABLES ( Alpha ; Pointeur )
` CHARGER VARIABLES ( Document ; -> Tableau )
C_ALPHA(255;$1)
C_POINTEUR($2)
C_BLOB($vxDonnéesTableau)
DOCUMENT VERS BLOB($1;$vxDonnéesTableau) ` Charger le BLOB du disque
DECOMPRESSER BLOB($vxDonnéesTableau) ` Décompresser le BLOB
BLOB VERS VARIABLE($vxDonnéesTableau;$2->) ` Récupérer le tableau du BLOB
```

Lorsque ces méthodes ont été ajoutées à votre application, vous pouvez écrire :

```
TABLEAU ALPHA(...;taToutTableau;...)
`
...
STOCKER VARIABLES($vaNomDoc;->taToutTableau)
`
...
CHARGER VARIABLES($vaNomDoc;->taToutTableau)
```

Exemple 2

Les deux méthodes projet suivantes vous permettent de stocker et de récupérer des variables dans un BLOB :

```
` Méthode projet STOCKER VARIABLES DANS BLOB
` STOCKER VARIABLES DANS BLOB ( Pointeur { ; Pointeur ... { ; Pointeur } } )
` STOCKER VARIABLES DANS BLOB ( BLOB { ; Var1 ... { ; Var2 } } )
C_POINTEUR(${1})
C_ENTIER LONG($v1Param)

FIXER TAILLE BLOB($1->;0)
Boucle($v1Param;2;Nombre de parametres)
    VARIABLE VERS BLOB(${ $v1Param }->;$1->;*)
Fin de boucle

` Méthode projet RECUPERER VARIABLES DANS BLOB
` RECUPERER VARIABLES DANS BLOB ( Pointeur { ; Pointeur ... { ; Pointeur } } )
` RECUPERER VARIABLES DANS BLOB ( BLOB { ; Var1 ... { ; Var2 } } )
C_POINTEUR(${1})
C_ENTIER LONG($v1Param;$v1Offset)

$v1Offset:=0
Boucle($v1Param;2;Nombre de parametres)
    BLOB VERS VARIABLE($1->;${ $v1Param }->;$v1Offset)
Fin de boucle
```

Lorsque ces méthodes ont été ajoutées à votre application, vous pouvez écrire :

```
STOCKER VARIABLES DANS BLOB(->vxBLOB;->vgImage;->taTableau1;->taTableau2)
`
...
RECUPERER VARIABLES DANS BLOB(->vxBLOB;->vgImage;->taTableau1;->taTableau2)
```

Variables et ensembles système

La variable OK prend la valeur 1 si la variable a été correctement stockée, sinon elle prend la valeur 0.

Booléens

 Commandes du thème Booléens

 Faux

 Non

 Vrai

Commandes du thème Booléens

Les fonctions booléennes de 4D sont utilisées pour les opérations de type booléennes, c'est-à-dire ne traitant que deux valeurs, VRAI ou FAUX. Ces fonctions sont les suivantes :

- **Vrai**
- **Faux**
- **Non**

Exemple

L'exemple suivant retourne **Vrai** dans la variable *monBooléen* si l'utilisateur a cliqué sur le bouton *monBouton* et **Faux** s'il n'a pas cliqué dessus. Lorsqu'un bouton reçoit un clic, la variable du bouton prend la valeur 1. Dans cet exemple, la valeur de la variable booléenne est basée sur la valeur d'un bouton.

```
Si(monBouton=1) ` Si le bouton a reçu un clic
    monBooléen:=Vrai ` monBooléen prend la valeur Vrai
Sinon ` Si le bouton n'a pas reçu de clic,
    monBooléen:=Faux ` monBooléen prend la valeur Faux
Fin de si
```

L'exemple ci-dessus peut être simplifié et écrit en une seule ligne :

```
monBooléen:=(monBouton=1)
```

Faux

Faux -> Résultat

Paramètre

Résultat

Type

Booléen



Description

Faux

Description

Faux retourne la valeur booléenne Faux.

Exemple

L'exemple suivant met la variable *vbOptions* à Faux :

```
vbOptions:=Faux
```

Non

Non (booléen) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
booléen	Booléen	→	Valeur booléenne à inverser
Résultat	Booléen	↺	Inverse de booléen

Description

La fonction **Non** retourne la valeur inverse de *booléen*, changeant un **Vrai** en **Faux** ou un **Faux** en **Vrai**.

Exemple

Dans l'exemple suivant, la valeur **Vrai** est assignée à une variable. Cette valeur est alors modifiée en **Faux** puis de nouveau en **Vrai** :

```
Résultat:=Vrai ` Résultat prend la valeur VRAI
Résultat:=Non(Résultat) ` Résultat prend la valeur FAUX
Résultat:=Non(Résultat) ` Résultat prend la valeur VRAI
```

Vrai

Vrai -> Résultat

Paramètre

Résultat

Type

Booléen



Description

Vrai

Description

Vrai retourne la valeur booléenne Vrai.

Exemple

L'exemple suivant met la variable *vbOptions* à Vrai :

```
vbOptions:=Vrai
```



Chaînes de caractères



Symboles d'indice de chaîne



Caractere



Chaine Modifié 12.1



Code de caractere



CONVERTIR DEPUIS TEXTE



Convertir vers texte Modifié 12.0



Inserer chaine



Lire traduction chaine



Longueur



Majusc



Minusc



Num



Position



Remplacer caracteres



Remplacer chaine



Sous chaine



Supprimer chaine



Trouver regex



Convertir caracteres



ISO vers Mac



Mac vers ISO



Mac vers Windows



Windows vers Mac

🔗 Symboles d'indice de chaîne

Introduction

Les symboles d'indice de chaîne sont les suivants :

`[[...]]` sous Windows

`≤...≥` ou `[[...]]` sous Mac OS

Ces symboles sont utilisés pour désigner un caractère particulier dans une chaîne. Cette syntaxe vous permet de référencer un caractère dans un champ ou une variable de type Alpha ou Texte.

Note : Sous Mac OS, vous obtenez les deux premiers symboles en appuyant sur les touches **Option+<** et **Option+>**.

Lorsque les symboles d'indice de chaîne sont placés à gauche de l'opérateur d'affectation (`:=`), un caractère est affecté à la position référencée dans la chaîne. Par exemple, en postulant que la chaîne *vsNom* n'est pas une chaîne vide, le code suivant passe le premier caractère de la chaîne *vsNom* en majuscule :

```
Si(vsNom#"")
  vsNom[ [1] ]:=Majusc(vsNom[ [1] ])
Fin de si
```

Lorsque les symboles d'indice de chaîne apparaissent dans une expression, ils retournent le caractère auquel ils font référence sous la forme d'une chaîne d'un caractère. En voici un exemple :

```
` L'exemple suivant teste si le dernier caractère de vtText est le caractère "@"
Si(vtText#"")
  Si(Code de caractere(Sous chaine(vtText;Longueur(vtText);1))=Arobase)
  ...
Fin de si
Fin de si

` En utilisant la syntaxe des caractères d'indice de chaîne, vous écririez plus simplement :
Si(vtText#"")
  Si(Code de caractere(vtText[ [Longueur(vtText) ] ]=Arobase)
  ...
Fin de si
Fin de si
```


Note avancée sur la référence à des caractères invalides

Lorsque vous utilisez les symboles d'indice de chaîne, **il est de votre responsabilité** de vous référer à des caractères existant dans la chaîne, de la même manière que pour les éléments d'un tableau. Si, par exemple, vous référencez le 20e caractère d'une chaîne, cette chaîne doit contenir au moins 20 caractères.

- Ne pas respecter cette condition en mode interprété n'est pas signalé comme une erreur par 4D.
- Ne pas respecter cette condition en mode compilé (sans options) peut entraîner une "corruption" de la mémoire, si, par exemple, vous écrivez un caractère au-delà de la fin d'une chaîne ou d'un texte.
- Ne pas respecter cette condition en mode compilé est signalé lorsque le contrôle d'exécution est activé. Si, par exemple, vous exécutez le code suivant :

```
` Ne pas faire ça !
vsToutTexte:=""
vsToutTexte[ [1] ]:="A"
```

L'alerte suivante s'affichera :



Exemple

La méthode projet suivante ajoute une lettre capitale à tous les mots du texte passé en paramètre et retourne le texte modifié :


```
` Méthode projet de passage en capitale
` PasserEnCap ( Texte ) -> Texte
` PasserEnCap ( Texte source ) -> Texte avec des lettres capitales

$0:=$1
$vlLen:=Longueur ($0)
Si ($vlLen>0)
    $0[[1]]:=Majusc ($0[[1]])
    Boucle ($vlChar;1;$vlLen-1)
        Si (Position ($0[[ $vlChar ]], " !&()-{}:;<>?/, .+*" )>0)
            $0[[ $vlChar+1 ]]:=Majusc ($0[[ $vlChar+1 ]])
        Fin de si
    Fin de boucle
Fin de si
```

Une fois cette méthode placée dans la base, la ligne :

```
ALERTE (PasserEnCap ("Bonjour, mon nom est Jean Bon et je me présente aux présidentielles !"))
```

... affiche l'alerte suivante :



Caractere

Caractere (codeCaractère) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
codeCaractère	Entier long	→	Code de caractère
Résultat	Chaîne	↪	Caractère représenté par codeCaractère

Description

La fonction **Caractere** retourne le caractère dont le code est *codeCaractère*.

- Si la base fonctionne en mode Unicode (mode par défaut pour les bases créées à compter de la version 11 de 4D), vous devez passer une valeur UTF-16 (comprise entre 1 et 65535) dans *codeCaractère*.
- Si la base fonctionne en mode compatibilité ASCII, vous devez passer un code ASCII (compris entre 0 et 255) dans *codeCaractère*.
Pour plus d'informations sur les modes de gestion des chaînes de 4D, reportez-vous à la section **Codes ASCII**.

Important : En mode compatibilité ASCII, toutes les valeurs de texte, champs ou variables, utilisent la table ASCII de Mac OS, sur les plates-formes Macintosh et Windows — si aucune conversion vers une autre table ASCII n'a été effectuée. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la section **Codes ASCII**.

Astuce : La fonction **Caractere** est généralement utilisée pour insérer dans l'éditeur de méthodes des caractères qui ne peuvent être saisis au clavier ou des caractères de contrôle.

Exemple

L'exemple suivant utilise la fonction **Caractere** pour insérer un retour chariot dans une boîte de dialogue d'alerte afin de séparer deux lignes d'information :

```
ALERTE("Employés : "+Chaine(Enregistrements dans table([Employés]))+Caractere(Retour chariot)+"Cliquez sur OK pour continuer.")
```

Chaîne

Chaîne (expression {; format {; heureComb}}) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
expression		➡ Expression à convertir en chaîne (peut être de type Réel, Entier, Entier long, Date, Heure, Alpha, Texte ou Booléen)
format	Chaîne, Entier long	➡ Format d'affichage
heureComb	Heure	➡ Heure à combiner si expression est une date
Résultat	Chaîne	➡ expression convertie en chaîne alphanumérique

Description

La commande **Chaîne** retourne sous forme de chaîne alphanumérique l'expression de type numérique, Date, Heure, chaîne ou Booléen que vous avez passée dans le paramètre *expression*.

Si vous ne passez pas le paramètre optionnel *format*, la chaîne est retournée dans le format par défaut du type de données correspondant. Si vous passez le paramètre *format*, vous pouvez définir suivant vos besoins le formatage de la chaîne retournée.

Le paramètre optionnel *heureComb* permet d'ajouter une heure à une date dans un format combiné. Il est utilisable uniquement lorsque le paramètre *expression* est une date (voir ci-dessous).

Expressions numériques

Si *expression* est du type numérique (Réel, Entier, Entier long), vous pouvez passer le paramètre optionnel de formatage de la chaîne. Voici quelques exemples :

Exemple	Résultat
Chaîne(2^15) `Utiliser format défaut	32768 (Format par défaut)
Chaîne(2^15;"### ##0 habitants")	32 768 habitants
Chaîne(1/3;"##0.00000")	0,33333
Chaîne(1/3) `Utiliser format défaut	0,33333333333333330000 (Format défaut)
Chaîne(Arctan(1)*4)	3,141592653589790000 (Format défaut)
Chaîne(Arctan(1)*4;"##0.00")	3,14
Chaîne(-1;"&x")	0xFFFFFFFF
Chaîne(-1;"&\$")	\$FFFFFFFF
Chaîne(0 ?+ 7;"&x")	0x0080
Chaîne(0 ?+ 7;"&\$")	\$80
Chaîne(0 ?+ 14;"&x")	0x4000
Chaîne(0 ?+ 14;"&\$")	\$4000
Chaîne(50,3;"&xml")	50.3
Chaîne(Num(1=1);"Vrai;;Faux")	Vrai
Chaîne(Num(1=2);"Vrai;;Faux")	Faux

Le format est défini de la même manière que pour un champ numérique dans un formulaire. Pour plus d'informations sur le formatage des numériques, reportez-vous à la section **Formats d'affichage** du manuel "Mode Développement" de 4D. Vous pouvez également passer le nom d'un style personnalisé dans *format*. Dans ce cas, le nom du style doit être précédé du caractère "I".

Expressions de type Date

Si *expression* est de type Date, la chaîne est retournée dans le format par défaut défini dans le système. Vous pouvez passer dans le paramètre *format* une des constantes décrites ci-dessous (thème **Formats d'affichage des dates**).

Dans ce cas, vous pouvez également passer une heure dans le paramètre *heureComb*. Ce paramètre vous permet de combiner une date et une heure afin de générer des marqueurs de temps conformes aux normes en vigueur (constantes [ISO Date](#), [ISO Date GMT](#) et [Date RFC 1123](#)). Ces formats sont particulièrement utiles dans le contexte des traitements XML et Web. Le paramètre *heureComb* est utilisable uniquement lorsque le paramètre *expression* est une date.

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Date RFC 1123	Entier long	10	Fri, 10 Sep 2010 13:07:20 GMT
Interne date abrégé	Entier long	6	6 déc 1996
Interne date court	Entier long	7	06/12/2006
Interne date court spécial	Entier long	4	06/12/06 (mais 06/12/1896 ou 06/12/2096)
Interne date long	Entier long	5	6 décembre 2006
ISO Date	Entier long	8	2006-06-12T00:00:00
ISO Date GMT	Entier long	9	2010-09-13T16:11:53Z
Système date abrégé	Entier long	2	mer. 25 déc. 2006
Système date court	Entier long	1	06/12/2006
Système date long	Entier long	3	mercredi 6 décembre 2006
Vide si date nulle	Entier long	100	"" au lieu de 0 en cas de valeur nulle. Cette constante doit être additionnée au format d'affichage.

Voici quelques exemples de formats simples (en supposant que la date du jour est le jeudi 5 mars 2009) :

```
$vsRésultat:=Chaine(Date du jour) ` $vsRésultat prend la valeur "05/03/09"
$vsRésultat:=Chaine(Date du jour;Interne date long) ` $vsRésultat prend la valeur "5 Mars 2009"
$vsRésultat:=Chaine(Date du jour;ISO Date) ` $vsRésultat prend la valeur "2009-03-05T00:00:00"
```

Notes sur les formats combinés date/heure :

- Le format ISO Date correspond à la norme ISO8601, contenant une date et une heure. Par exemple, la date du 31 mai 2006 à 13h20 est notée 2006-05-31T13:20:00. Si vous ne passez pas le paramètre *heureComb*, la partie heure est remplie avec des 0 (voir exemple). Ce format exprime la date et l'heure locales.

```
$mdate:=Chaine(Date du jour;ISO Date) // retourne par exemple 2010-09-13T00:00:00
$mdate:=Chaine(Date du jour;ISO Date;Heure courante) // retourne 2010-09-13T18:11:53
```

- Le format ISO Date GMT est semblable au format ISO Date, à la différence près qu'il exprime la date et l'heure en tenant compte de la zone de fuseau horaire (heure GMT).

```
$mdate:=Chaine(Date du jour;ISO Date GMT;Heure courante) // retourne 2010-09-13T16:11:53Z
```

A noter le caractère "Z" final qui indique le format GMT.

Si vous passez uniquement une date, la commande retourne la date à minuit heure locale exprimée en heure GMT, ce qui peut entraîner un décalage :

```
$mdate:=Chaine(Date du jour;ISO Date GMT) // retourne 2010-09-12T22:00:00Z
```

- Le format Date RFC 1123 permet de formater un ensemble date/heure suivant la norme définie par les RFC 822 et 1123. Ce format est nécessaire par exemple pour fixer la date d'expiration des cookies dans un en-tête HTTP.

```
$mdate:=Chaine(Date du jour;Date RFC 1123;Heure courante) // retourne par exemple Fri, 10
Sep 2010 13:07:20 GMT
```

L'heure est exprimée en tenant compte de la zone de fuseau horaire (heure GMT). Si vous passez uniquement une date, la commande retourne la date à minuit heure locale exprimée en heure GMT, ce qui peut entraîner un décalage :

```
$mdate:=Chaine(Date du jour;Date RFC 1123) // retourne Thu, 09 Sep 2010 22:00:00 GMT
```

Expressions de type Heure

Si *expression* est de type Heure, la chaîne est retournée dans le format par défaut *hh:mm:ss*. Vous pouvez passer dans le paramètre *format* une des constantes suivantes (thème **Formats d'affichage des heures**) :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
h mn	Entier long	2	01:02
h mn Matin Après Midi	Entier long	5	1:02 du matin
h mn s	Entier long	1	01:02:03
Heures Minutes	Entier long	4	1 heure 2 minutes
Heures Minutes Secondes	Entier long	3	1 heure 2 minutes 3 secondes
ISO Heure	Entier long	8	0000-00-00T01:02:03
Minutes secondes	Entier long	7	62 minutes 3 secondes
mn s	Entier long	6	62:03
Système heure court	Entier long	9	01:02:03
Système heure long	Entier long	11	1:02:03 AM HNEC (Mac uniquement)
Système heure long abrégé	Entier long	10	1•02•03 AM (Mac uniquement)
Vide si heure nulle	Entier long	100	"" au lieu de 0

Notes :

- Le format ISO Heure correspond à la norme ISO8601, contenant en principe une date et une heure. Ce format ne prenant pas en charge les dates/heures combinées, la partie date est remplie avec des 0. Ce format exprime l'heure locale.
- La constante Vide si heure nulle doit être additionnée au format, elle indique qu'en cas de valeur nulle 4D doit retourner une chaîne vide au lieu de zéros.

Voici quelques exemples (en supposant qu'il soit 17h30 et 45 secondes) :

```
$vsRésultat:=Chaîne(Heure courante) ` $vsRésultat prend la valeur "17:30:45"
$vsRésultat:=Chaîne(Heure courante;Heures Minutes Secondes)
` $vsRésultat prend la valeur "17 heures 30 minutes 45 secondes"
```

Expressions de type chaîne

Si *expression* est de type Alpha ou Texte, la commande retourne la même valeur que celle passée en paramètre. Ce fonctionnement est utile notamment dans le cadre d'une programmation générique utilisant des pointeurs.

Dans ce cas, le paramètre *format*, s'il est passé, est ignoré.

Expressions de type Booléen

Si *expression* est de type Booléen, la commande retourne la chaîne "Vrai" ou "Faux" dans la langue de l'application ("True" ou "False" dans une version anglaise de 4D).

Dans ce cas, le paramètre *format*, s'il est passé, est ignoré.

Code de caractère

Code de caractère (unCaractère) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
unCaractère	Chaîne	→	Caractère dont vous voulez obtenir le code
Résultat	Entier long	↩	Code du caractère

Description

La commande **Code de caractère** retourne le code de caractère courant de *unCaractère*.

- Si la base fonctionne en mode Unicode (mode par défaut pour les bases créées à compter de la version 11 de 4D), la commande retourne le code Unicode UTF-16 de *caractère* (compris entre 1 et 65535).
- Si la base fonctionne en mode compatibilité ASCII, la commande retourne le code ASCII de *unCaractère* (compris entre 0 et 255).

Pour plus d'informations sur les modes de gestion des chaînes de 4D, reportez-vous à la section **Codes ASCII**.

Si la chaîne *unCaractère* comporte plus d'un caractère, **Code de caractère** retourne uniquement le code du premier caractère.

La fonction **Caractère** est l'inverse de **Code de caractère**. Elle retourne le caractère désigné par un code UTF-16 ou ASCII.

Important : En mode compatibilité ASCII, toutes les valeurs de texte, champs ou variables, utilisent la table ASCII de Mac OS, sur les plates-formes Macintosh et Windows — si aucune conversion vers une autre table ASCII n'a été effectuée. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la section **Codes ASCII**.

Exemple 1

Les caractères majuscules et minuscules ne sont pas différenciés lors d'une comparaison ou d'une recherche. Vous pouvez utiliser la fonction **Code de caractère** si vous souhaitez établir une distinction entre les caractères majuscules et les minuscules.

En effet, cette ligne retourne **VERA** :

```
("A"="a")
```

En revanche, cette ligne retourne **FAUX** :

```
(Code de caractère("A")=Code de caractère("a"))
```

Exemple 2

L'exemple suivant retourne le code du premier caractère de la chaîne "ABC" :

```
RécupCode:=Code de caractère("ABC") ` RécupCode prend la valeur 65, le code de caractère de A
```

Exemple 3

Le code suivant :

```
Boucle($vlCar;1;Longueur(vtText))
  Au cas ou
    : (vtText≤$vlCar≥Caractère(Retour chariot))
  ` Faire quelque chose
    : (vtText≤$vlCar≥Caractère(Tab))
  ` Faire autre chose
    : (...)
  ` ...
  Fin de cas
Fin de boucle
```

... lorsqu'il est utilisé de nombreuses fois avec des textes de taille importante, s'exécutera plus vite, une fois compilé, s'il est écrit ainsi :

```
Boucle($vlCar;1;Longueur(vtText))
  $vlCode:=Code de caractère(vtText≤$vlCar≥)
  Au cas ou
    : ($vlCode=Retour chariot)
  ` Faire quelque chose
```

```
        : ($v1Code=Tabulation)
    ` Faire autre chose
        : (...)
    `
    ...
    Fin de cas
Fin de boucle
```

... et ce, pour deux raisons principales : il ne référence un caractère qu'une seule fois par itération, et compare des entiers longs et non des chaînes de caractères lorsqu'il teste la présence de retours chariot et de tabulations. Nous vous conseillons d'employer cette technique lorsque vous travaillez avec des caractères standard tels que des Retours chariot et des Tabulations.

CONVERTIR DEPUIS TEXTE

CONVERTIR DEPUIS TEXTE (*texte4D* ; *jeuCaractères* ; *blobConverti*)

Paramètre	Type		Description
<i>texte4D</i>	Chaîne	➡	Texte exprimé dans le jeu de caractères courant de 4D
<i>jeuCaractères</i>	Chaîne, Entier long	➡	Nom ou Numéro de jeu de caractères
<i>blobConverti</i>	BLOB	➡	BLOB contenant le texte converti

Description

La commande **CONVERTIR DEPUIS TEXTE** permet de convertir un texte exprimé dans le jeu de caractères courant de 4D en un texte exprimé dans un autre jeu de caractères.

Passez dans le paramètre *texte4D* le texte devant être converti. Ce texte est exprimé dans le jeu de caractères de 4D. Dans les bases de données créées à partir de la version 11, 4D utilise le jeu de caractères Unicode par défaut.

Passez dans *jeuCaractères* le jeu de caractères à utiliser pour la conversion. Vous pouvez passer une chaîne contenant le nom standard du jeu (par exemple "ISO-8859-1" ou "UTF-8") ou son identifiant MIBEnum. Voici la liste des jeux de caractères pris en charge par les commandes **CONVERTIR DEPUIS TEXTE** et **Convertir vers texte** :

MIBEnum	Nom(s)
1017	UTF-32
1018	UTF-32BE
1019	UTF-32LE
1015	UTF-16
1013	UTF-16BE
1014	UTF-16LE
106	UTF-8
1012	UTF-7
3	US-ASCII
3	ANSI_X3.4-1968
3	ANSI_X3.4-1986
3	ASCII
3	cp367
3	csASCII
3	IBM367
3	iso-ir-6
3	ISO_646.irv:1991
3	ISO646-US
3	us
2011	IBM437
2011	cp437
2011	437
2011	csPC8CodePage437
2028	ebcdic-cp-us
2028	cp037
2028	csIBM037
2028	ebcdic-cp-ca
2028	ebcdic-cp-n
2028	ebcdic-cp-wt
2028	IBM037
2027	MacRoman
2027	x-mac-roman
2027	mac
2027	macintosh
2027	csMacintosh
2252	windows-1252
1250	MacCE
1250	x-mac-ce
2250	windows-1250
1251	x-mac-cyrillic
2251	windows-1251
1253	x-mac-greek
2253	windows-1253
1254	x-mac-turkish
2254	windows-1254
1256	x-mac-arabic
2256	windows-1256
1255	x-mac-hebrew
2255	windows-1255
1257	x-mac-ce
2257	windows-1257
17	Shift_JIS
17	csShiftJIS
17	MS_Kanji
17	Shift-JIS
39	ISO-2022-JP
39	csISO2022JP
2026	Big5
2026	csBig5
38	EUC-KR

38	csEUCKR
2084	KOI8-R
2084	csKOI8R
4	ISO-8859-1
4	CP819
4	csISOLatin1
4	IBM819
4	iso-ir-100
4	ISO_8859-1
4	ISO_8859-1:1987
4	I1
4	latin1
5	ISO-8859-2
5	csISOLatin2
5	iso-ir-101
5	ISO_8859-2
5	ISO_8859-2:1987
5	I2
5	latin2
6	ISO-8859-3
6	csISOLatin3
6	ISO-8859-3:1988
6	iso-ir-109
6	ISO_8859-3
6	I3
6	latin3
7	ISO-8859-4
7	csISOLatin4
7	ISO-8859-4:1988
7	iso-ir-110
7	ISO_8859-4
7	I4
7	latin4
8	ISO-8859-5
8	csISOLatinCyrillic
8	cyrillic
8	ISO-8859-5:1988
8	iso-ir-144
8	ISO_8859-5
9	ISO-8859-6
9	arabic
9	ASMO-708
9	csISOLatinArabic
9	ECMA-114
9	ISO-8859-6:1987
9	iso-ir-127
9	ISO_8859-6
10	ISO-8859-7
10	csISOLatinGreek
10	ECMA-118
10	ELOT_928
10	greek
10	greek8
10	iso-ir-126
10	ISO_8859-7
10	ISO_8859-7:1987
11	ISO-8859-8
11	csISOLatinHebrew
11	hebrew
11	iso-ir-138
11	ISO_8859-8

11	ISO_8859-8:1988
12	ISO-8859-9
12	csISOLatin5
12	iso-ir-148
12	ISO_8859-9
12	ISO_8859-9:1989
12	I5
12	latin5
13	ISO-8859-10
13	csISOLatin6
13	iso-ir-157
13	ISO_8859-10
13	ISO_8859-10:1992
13	I6
13	latin6
109	ISO-8859-13
111	ISO-8859-15
111	Latin-9
113	GBK
2025	GB2312
2025	csGB2312
2025	x-mac-chinesesimp
2024	Windows-31J
57	GB_2312-80
57	csISO58GB231280

Note : Plusieurs lignes ont le même identifiant MIBEnum car un jeu de caractères peut avoir plusieurs noms (alias).

Pour plus d'informations sur les noms des jeux de caractères, reportez-vous à l'adresse

<http://www.iana.org/assignments/character-sets>

Après l'exécution de la commande, le texte converti est retourné dans le BLOB *blobConverti*. Ce BLOB pourra être relu par la commande **Convertir vers texte**.

Note : Cette commande fonctionne uniquement lorsque 4D est exécuté en mode Unicode (l'option Unicode doit être cochée dans les préférences de 4D, cf. section **Codes ASCII**). Si elle est utilisée dans le mode de compatibilité (non Unicode), *blobConverti* est retourné vide et la variable OK prend la valeur 0.

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée, la variable OK prend la valeur 1. Sinon, elle prend la valeur 0.

Convertir vers texte

Convertir vers texte (blob ; jeuCaractères) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
blob	BLOB	→ BLOB contenant un texte exprimé dans un jeu de caractères spécifique
jeuCaractères	Chaîne, Entier long	→ Nom ou Numéro du jeu de caractères de blob
Résultat	Texte	↻ Contenu de blob exprimé dans le jeu de caractères 4D

Description

La commande **Convertir vers texte** convertit le texte contenu dans le paramètre *blob* et le retourne en texte exprimé dans le jeu de caractères de 4D. Dans les bases de données créées à partir de la version 11, 4D utilise le jeu de caractères Unicode par défaut.

Passez dans *jeuCaractères* le jeu de caractères dans lequel est exprimé le texte contenu dans *blob*, et qui doit être utilisé pour la conversion. Vous pouvez passer une chaîne fournissant le nom standard du jeu ou l'un de ses alias (par exemple "ISO-8859-1" ou "UTF-8"), ou encore son identifiant (entier long). Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de la commande **CONVERTIR DEPUIS TEXTE**.

Convertir vers texte prend en charge les BOM (Byte Order Mark). Si le jeu de caractères spécifié est de type Unicode (UTF-8, UTF-16 ou UTF-32), 4D tente d'identifier une BOM parmi les premiers octets reçus. Si elle est détectée, elle est filtrée du résultat et 4D utilise le jeu de caractères qu'elle définit au lieu du jeu de caractères spécifié.

Note : Cette commande fonctionne uniquement lorsque 4D est exécuté en mode Unicode (l'option Unicode doit être cochée dans les préférences de 4D, cf. section **Codes ASCII**). Si elle est utilisée dans le mode de compatibilité (non Unicode), elle retourne une chaîne vide et la variable OK prend la valeur 0.

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée, la variable OK prend la valeur 1. Sinon, elle prend la valeur 0.

Insérer chaîne

Insérer chaîne (source ; insertion ; positionDépart) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
source	Chaîne	→	Chaîne dans laquelle effectuer l'insertion
insertion	Chaîne	→	Chaîne à insérer dans source
positionDépart	Entier long	→	Position de l'insertion
Résultat	Chaîne	↪	Chaîne résultante

Description

Insérer chaîne insère la chaîne de caractères alphanumériques *insertion* dans la chaîne *source* à partir de *position* et retourne la chaîne de caractères résultante. La chaîne *insertion* est placée avant le caractère désigné par *position*.

Si *insertion* est une chaîne vide (""), **Insérer chaîne** retourne *source* inchangé.

Si *position* est supérieur à la longueur de *source*, *insertion* est ajouté à la fin de *source*. Si *position* est inférieur à un (1), *insertion* est inséré au début de *source*.

Insérer chaîne est différent de **Remplacer caractères** puisque cette fonction insère des caractères au lieu de les remplacer.

Exemple

L'exemple suivant illustre l'utilisation de **Insérer chaîne**. Les résultats sont affectés à la variable *vRésultat*.

```
vRésultat:=Insérer chaîne("L'arbre";" vert";8) ` vRésultat est égal à "L'arbre vert"
vRésultat:=Insérer chaîne("Table";"b";3) ` vRésultat est égal à "Table"
vRésultat:=Insérer chaîne("Indentation";"ta";6) ` vRésultat est égal à "Indentation"
```

Lire traduction chaine

Lire traduction chaine (resName) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
resName	Chaîne	→	Nom d'attribut resname
Résultat	Chaîne	↪	Valeur de la chaîne désignée par resName dans le langage courant

Description

La commande **Lire traduction chaine** retourne la valeur de la chaîne désignée par l'attribut *resName* pour la langue courante.

Cette commande fonctionne uniquement dans le cadre d'une architecture XLIFF. Pour plus d'informations sur ce type d'architecture, reportez-vous à la description de la prise en charge du XLIFF dans le manuel *Mode Développement*.

Note : La commande **Lire langue base** permet de connaître la langue utilisée par l'application.

Passez dans *resName* le nom de ressource de la chaîne dont vous voulez obtenir la traduction dans la langue cible courante (target).

A noter que le XLIFF est diacritique.

Exemple

Voici un extrait de fichier .xlf :

```
<file source-language="en-US" target-language="fr-FR"> [...] <trans-unit resname="Show on disk">
  <source>Show on disk</source>          <target>Montrer sur le disque</target>
</trans-unit>
```

Après exécution de l'instruction suivante :

```
$valeurFR:=Lire traduction chaine("Show on disk")
```

... si la langue courante est le français, \$valeurFR contient "Montrer sur le disque".

Variables et ensembles système

Si la commande a été exécutée correctement, la variable OK prend la valeur 1. Si *resName* n'est pas trouvé, la commande retourne une chaîne vide et la variable OK prend la valeur 0.

Longueur

Longueur (chaîne) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
chaîne	Chaîne	→	Chaîne dont vous voulez connaître la longueur
Résultat	Entier long	↩	Nombre de caractères de chaîne

Description

Longueur vous permet d'obtenir la longueur de *laChaîne*. **Longueur** retourne le nombre de caractères alphanumériques contenus dans *laChaîne*.

Note : Si vous souhaitez vérifier qu'une chaîne ne contient aucun caractère, y compris des caractères ignorables, vous devez utiliser le test `Si(Longueur(vTexte)=0)` plutôt que `Si(vTexte="")`. En effet, si la chaîne contient par exemple `Caractere(1)` qui est un caractère ignorable, `Longueur(vTexte)` retourne bien 1 mais `vTexte=""` retourne Vrai.

Exemple

L'exemple suivant illustre l'utilisation de **Longueur**. Les valeurs retournées sont assignées à la variable *vRésultat*. Les commentaires fournissent la valeur de *vRésultat* :

```
vRésultat:=Longueur("Topaze") ` vRésultat prend la valeur 6  
vRésultat:=Longueur("Citoyen") ` vRésultat prend la valeur 7
```


Majusc

Majusc (laChaîne {; *}) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
laChaîne	Chaîne	→	Chaîne à convertir en majuscules
*	Opérateur	→	Si passé : conserver les accents Si omis : supprimer les accents
Résultat	Chaîne	↪	chaîne en majuscules

Description

Majusc retourne une chaîne de caractères égale à *laChaîne* dont tous les caractères alphabétiques ont été convertis en majuscules.

Le paramètre facultatif *, s'il est passé, indique que les éventuels caractères accentués présents dans *laChaîne* doivent être retournés sous forme de majuscules accentuées. Par défaut, lorsque ce paramètre est omis, les caractères accentués "perdent" leur accent une fois la conversion effectuée.

Exemple 1

Cet exemple compare les résultats obtenus suivant que le paramètre * a été passé ou non :

```
$lachine:=Majusc("hélène") ` $lachine vaut « HELENE »  
$lachine:=Majusc("hélène";*) ` $lachine vaut « HÉLÈNE »
```

Exemple 2

Reportez-vous à l'exemple de **Minusc**.

Minusc (laChaîne {; *}) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
laChaîne	Chaîne	→	Chaîne à convertir en minuscules
*	Opérateur	→	Si passé : conserver les accents Si omis : supprimer les accents
Résultat	Chaîne	↪	chaîne en minuscules

Description

Minusc retourne une chaîne de caractères égale à *laChaîne* dont tous les caractères alphabétiques ont été convertis en minuscules.

Le paramètre facultatif *, s'il est passé, indique que les éventuels caractères accentués présents dans *laChaîne* doivent être retournés sous forme de minuscules accentuées. Par défaut, lorsque ce paramètre est omis, les caractères accentués "perdent" leur accent une fois la conversion effectuée.

Exemple 1

L'exemple suivant est une méthode projet qui met en majuscule (capitale) le premier caractère de la chaîne ou du texte qui lui est passé(e). Par exemple, **Nom := Capitale ("jean")** donnerait à **Nom** la valeur "Jean" :

```
` Méthode projet Capitale
` Capitale ( Chaîne ) -> Chaîne
` Capitale ( Tout texte ou chaîne ) -> texte avec une lettre capitale

$0:=Minusc($1)
Si(Longueur($0)>0)
  $0≤1:=Majusc($0≤1≥)
Fin de si
```

Exemple 2

Cet exemple compare les résultats obtenus suivant que le paramètre * a été passé ou non :

```
$lachine:=Minusc("DÉJÀ VU") ` $lachine vaut « déjà vu »
$lachine:=Minusc("DÉJÀ VU";*) ` $lachine vaut « déjà vu »
```

Num (expression {; séparateur}) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
expression	Chaîne, Booléen, Entier long	→ Chaîne à convertir en numérique ou Booléen à convertir en 0 ou 1 ou Expression numérique
séparateur	Chaîne	→ Séparateur décimal
Résultat	Entier long	↻ Valeur numérique du paramètre expression

Description

La fonction **Num** retourne sous forme de numérique l'expression de type chaîne, Booléen ou numérique que vous avez passée dans le paramètre *expression*. Le paramètre facultatif *séparateur* permet de désigner un séparateur décimal pour l'évaluation des expressions de type chaîne.

Expressions de type chaîne

Si *expression* ne contient que des caractères alphabétiques, **Num** retourne zéro. Si *expression* contient des caractères alphabétiques et des caractères numériques, **Num** ignore les caractères alphabétiques. Ainsi, **Num** transformera la chaîne "a1b2c3" en nombre 123.

Il existe trois caractères réservés que **Num** traite de manière particulière. Il s'agit du séparateur décimal tel que défini dans le système (si le paramètre *séparateur* n'est pas passé), du tiret (-) et du e (ou E). Ils seront interprétés en tant que caractères de formatage des nombres :

- Le séparateur décimal est interprété en tant que tel et doit être inclus dans la chaîne de caractères numériques. Par défaut, la commande utilise le séparateur décimal défini dans le système d'exploitation. Vous pouvez modifier ce caractère à l'aide du paramètre *séparateur* (cf. ci-dessous).
- Le tiret définit un nombre ou un exposant négatif (signe moins). Le tiret doit être placé devant tout caractère numérique négatif ou derrière le e pour un exposant. Hormis le cas du caractère e, si le tiret est inclus dans une chaîne numérique, la partie de la chaîne se trouvant derrière le tiret est ignorée. Par exemple, **Num("123-456")** retourne 123, mais **Num("-9")** retourne -9.
- Le e ou E désigne tout caractère numérique se trouvant à sa droite comme étant la puissance d'un exposant. Le e doit être inclus dans une chaîne numérique. Ainsi, **Num("123e-2")** retourne 1,23.
A noter que dans le cas où la chaîne comporte plus d'un caractère e, la conversion pourra donner des résultats différents sous Mac OS et sous Windows.

Le paramètre *séparateur* permet de désigner un séparateur décimal personnalisé pour l'évaluation de *expression*. Lorsque la chaîne à évaluer est exprimée avec un séparateur décimal différent du séparateur système, la commande retourne un résultat incorrect. Le paramètre *séparateur* permet dans ce cas d'obtenir une évaluation correcte. Lorsque ce paramètre est passé, la commande ne tient pas compte du séparateur décimal système. Vous pouvez passer un ou plusieurs caractères.

Note : La commande **LIRE FORMATAGE SYSTEME** permet de connaître le séparateur décimal courant ainsi que plusieurs autres paramètres système régionaux.

Expressions de type Booléen

Si vous passez une expression booléenne dans le paramètre *expression*, **Num** retourne 1 si *expression* est **VAIR**, sinon **Num** retourne 0.

Expressions de type numérique

Si vous passez une expression numérique dans le paramètre *expression*, **Num** retourne telle quelle la valeur passée dans le paramètre *expression*. Ce fonctionnement est utile notamment dans le cadre d'une programmation générique utilisant des pointeurs.

Exemple 1

L'exemple suivant illustre la manière dont **Num** fonctionne lorsqu'un argument de type chaîne lui est passé. A chaque ligne, un numérique est assigné à la variable *vRésultat*. Les commentaires décrivent les résultats :

```
vRésultat:=Num("ABCD") ` vRésultat vaut 0
vRésultat:=Num("A1B2C3") ` vRésultat vaut 123
vRésultat:=Num("123") ` vRésultat vaut 123
vRésultat:=Num("123,4") ` vRésultat vaut 123,4
vRésultat:=Num("-123") ` vRésultat vaut -123
vRésultat:=Num("-123e2") ` vRésultat vaut -12300
```

Exemple 2

Dans l'exemple suivant, *[Client]Dette* est comparé à la valeur 1000. La fonction **Num** appliquée à cette comparaison retourne 0 ou 1. La multiplication d'une chaîne par 0 ou 1 retourne soit la chaîne, soit une chaîne vide. En définitive, le champ *[Client]Risque* reçoit la valeur "Acceptable" ou "Inacceptable" :

```
` Si le client a des dettes inférieures à 1000, le risque est acceptable.
```

```
` Si le client a des dettes supérieures à 1000, le risque est inacceptable.  
[Client]Risque:=("Acceptable"*Num([Client]Dettes<1000))+("Inacceptable"*Num([Client]Dettes>=1000))
```

Exemple 3

Cet exemple compare les résultats obtenus en fonction du séparateur “courant” :

```
$lachine:="33,333.33"  
$lenum:=Num($lachine)  
` par défaut, $lenum vaut 33,33333 sur un système français  
$lenum:=Num($lachine;".")  
` $lenum vaut bien 33 333,33 quel que soit le système
```

Position

Position (àChercher ; laChaîne {; début {; longTrouvée {; *}} }) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
àChercher	Chaîne	→	Chaîne à rechercher
laChaîne	Chaîne	→	Chaîne dans laquelle effectuer la recherche
début	Entier long	→	Position dans laChaîne où débiter la recherche
longTrouvée	Entier long	←	Longueur de la chaîne trouvée
*	Opérateur	→	Si passé : évaluation basée sur les codes de caractères
Résultat	Entier long	↪	Position de la première occurrence de àChercher

Description

Position retourne la position de la première occurrence de *àChercher* dans *laChaîne*.

Si *laChaîne* ne contient pas *àChercher*, la fonction retourne zéro (0).

Si **Position** trouve une occurrence de *àChercher*, la fonction retourne la position du premier caractère de cette occurrence dans *laChaîne*.

Si vous demandez la position d'une chaîne vide à l'intérieur d'une chaîne vide, **Position** retourne zéro (0).

Par défaut, la recherche débute au premier caractère de *laChaîne*. Le paramètre facultatif *début* vous permet de préciser le caractère auquel doit démarrer la recherche dans *laChaîne*.

Le paramètre *longTrouvée*, s'il est passé, retourne la longueur de la chaîne effectivement trouvée par la recherche. Ce paramètre est nécessaire pour pouvoir gérer correctement les lettres pouvant s'écrire à l'aide d'un ou plusieurs caractères (ex : æ et ae, ß et ss...).

A noter que lorsque le paramètre * est passé (cf. ci-dessous), ces lettres ne sont pas considérées comme équivalentes (æ # ae) ; dans ce mode, *longTrouvée* est toujours égal à la longueur de *àChercher* (si une occurrence est trouvée).

Par défaut, la commande effectue des comparaisons globales, tenant compte des particularités linguistiques et des lettres pouvant s'écrire avec un ou plusieurs caractères (par exemple æ = ae). En revanche, elle n'est pas diacritique (a=A, a=à...) et ne tient pas compte des caractères "ignorables" tels que les caractères dont le code est < 9 (spécification Unicode).

Pour modifier ce fonctionnement, passez l'astérisque * en dernier paramètre. Dans ce cas, les comparaisons sont effectuées sur la base des codes des caractères. Vous devez donc passer le paramètre * :

- si vous souhaitez tenir compte des caractères spéciaux, utilisés par exemple comme délimiteurs (**Caractere(1)...**),
 - si l'évaluation des caractères doit tenir compte de la casse et des accents (a#A, a#à...).
- A noter que dans ce mode, l'évaluation ne gère pas les variations d'écriture des mots.

Attention : Vous ne pouvez pas utiliser le caractère joker (@) avec **Position**. Si, par exemple, vous passez "abc@" dans *àChercher*, la fonction recherchera effectivement la chaîne "abc@" et non pas "abc suivi de toute valeur".

Exemple 1

Les exemples suivants illustrent l'utilisation de **Position**. Les résultats sont assignés à la variable *vRésultat*. Les commentaires fournissent la valeur de *vRésultat* :

```
vRésultat:=Position("ll";"Billard") ` vRésultat prend la valeur 3
vRésultat:=Position(vText1;vText2) ` Position de la première occurrence de vText1 dans vText2
vRésultat:=Position("day";"Today is the first day";1) ` vRésultat prend la valeur 3
vRésultat:=Position("day";"Today is the first day";4) ` vRésultat prend la valeur 20
vRésultat:=Position("DAY";"Today is the first day";1;*) ` vRésultat prend la valeur 0
vRésultat:=Position("oe";"Nøud";1;$long) ` vRésultat =2, $long = 1
```

Exemple 2

Dans l'exemple suivant, le paramètre *longTrouvée* permet de rechercher toutes les occurrences de "fluss" dans un texte, quelle que soit l'orthographe du mot :

```
$départ:=1
Repeter
  vRésultat:=Position("fluss";$letexte;$départ;$longtrouvée)
  $départ:=$départ+$longtrouvée
Jusque(vRésultat=0)
```

Remplacer caracteres

Remplacer caracteres (source ; nouveau ; positionDépart) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
source	Chaîne	→	Chaîne de départ
nouveau	Chaîne	→	Nouveaux caractères
positionDépart	Entier long	→	Position de départ du remplacement
Résultat	Chaîne	↪	Chaîne résultante

Description

Remplacer caracteres retourne une chaîne résultant du remplacement des caractères, dans la chaîne *source*, à partir de *positionDépart*, par la chaîne *nouveau*.

Si *nouveau* est une chaîne vide (""), **Remplacer caracteres** retourne *source* inchangé. **Remplacer caracteres** retourne toujours une chaîne de la même longueur que *source*. Si *positionDépart* est inférieur ou supérieur à la longueur de *source*, **Remplacer caracteres** retourne *source*.

La fonction **Remplacer caracteres** est différente de **Inserer chaine** car elle remplace des caractères au lieu de les insérer.

Exemple

L'exemple suivant illustre l'utilisation de **Remplacer caracteres**. Les résultats sont affectés à la variable *vRésultat*.

```
vRésultat:=Remplacer caracteres ("Acme";"CME";2) ` vRésultat est égal à "ACME"  
vRésultat:=Remplacer caracteres ("novembre";"déc";1) ` vRésultat est égal à "décembre"
```

Remplacer chaîne

Remplacer chaîne (source ; obsolète ; nouveau {; combien}{; *}) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
source	Chaîne	→ Chaîne de départ
obsolète	Chaîne	→ Caractère(s) à remplacer
nouveau	Chaîne	→ Chaîne de remplacement (si chaîne vide, toutes les occurrences sont effacées)
combien	Entier long	→ Nombre de remplacements à effectuer
*	Opérateur	→ Si passé : évaluation basée sur les codes de caractères
Résultat	Chaîne	→ Chaîne résultante

Description

Remplacer chaîne retourne une chaîne de caractères résultant du remplacement dans *source* de *obsolète* par *nouveau*.

Si *nouveau* est une chaîne vide (""), **Remplacer chaîne** supprime chaque occurrence de *obsolète* dans *source*.

Si *combien* est spécifié, **Remplacer chaîne** ne remplace que le nombre d'occurrences de *obsolète* spécifié, à partir du premier caractère de *source*. Si *combien* est omis, toutes les occurrences de *obsolète* sont remplacées.

Si *obsolète* est une chaîne vide, **Remplacer chaîne** retourne *source* inchangé.

Par défaut, la commande effectue des comparaisons globales, tenant compte des particularités linguistiques et des lettres pouvant s'écrire avec un ou plusieurs caractères (par exemple æ = ae). En revanche, elle n'est pas diacritique (a=A, a=à...) et ne tient pas compte des caractères "ignorables" tels que les caractères dont le code est < 9 (spécification Unicode).

Pour modifier ce fonctionnement, passez l'astérisque * en dernier paramètre. Dans ce cas, les comparaisons sont effectuées sur la base des codes des caractères. Vous devez donc passer le paramètre * :

- si vous souhaitez remplacer des caractères spéciaux, utilisés par exemple comme délimiteurs (**Caractere(1)...**),
 - si le remplacement des caractères doit tenir compte de la casse et des accents (a#A, a#à...).
- A noter que dans ce mode, l'évaluation ne gère pas les variations d'écriture des mots.

Exemple 1

L'exemple suivant illustre l'utilisation de **Remplacer chaîne**. Les résultats sont affectés à la variable *vRésultat*. Les commentaires fournissent la valeur de la variable :

```
vRésultat:=Remplacer chaîne("Ville";"ll";"d") `vRésultat est égal à "Vide"
vRésultat:=Remplacer chaîne("Table";"b";"") `vRésultat est égal à "Tale"
vRésultat:=Remplacer chaîne(var;Caractere(Tabulation);",",";") `Remplacer toutes les tabulations
par des virgules
```

Exemple 2

L'exemple suivant élimine les retours chariot et les tabulations du texte contenu dans la variable *vRésultat* :

```
vRésultat:=Remplacer chaîne(Remplacer chaîne(vRésultat;Caractere(Retour
chariot);"";*) ;Caractere(Tabulation);"";*)
```

Exemple 3

L'exemple suivant illustre le rôle du paramètre * dans le cadre d'une évaluation diacritique :

```
vRésultat:=Remplacer chaîne("Crème brûlée";"Brulee";"caramel") `vRésultat est égal à "Crème
caramel"
vRésultat:=Remplacer chaîne("Crème brûlée";"Brulee";"caramel";*) `vRésultat est égal à "Crème
brûlée"
```

Sous chaîne

Sous chaîne (source ; àPartirDe {; nbCars}) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
source	Chaîne	➡	Chaîne de laquelle extraire une sous-chaîne
àPartirDe	Entier long	➡	Position du premier caractère
nbCars	Entier long	➡	Nombre de caractères à extraire
Résultat	Chaîne	➡	Sous-chaîne de source

Description

La fonction **Sous chaîne** retourne la partie de *source* délimitée par les paramètres *àPartirDe* et *nbCars*.

Le paramètre *àPartirDe* indique le premier caractère de la chaîne à retourner, et *nbCars* définit le nombre de caractères à retourner.

Si *nbCars* n'est pas défini ou si le total de *àPartirDe* plus *nbCars* est supérieur au nombre de caractères de la chaîne *source*, **Sous chaîne** retourne tous les caractères de la chaîne à partir du caractère spécifié par *àPartirDe*. Si *àPartirDe* est supérieur au nombre de caractères de la chaîne, **Sous chaîne** retourne une chaîne vide ("").

Exemple 1

L'exemple suivant illustre l'utilisation de **Sous chaîne**. Les résultats sont assignés à la variable *vRésultat*. Les commentaires fournissent la valeur de *vRésultat* :

```
vRésultat:=Sous chaîne ("08/04/62";4;2) ` vRésultat prend la valeur "04"
vRésultat:=Sous chaîne ("Important";1;6) ` vRésultat prend la valeur "Import"
vRésultat:=Sous chaîne (var;2) ` vRésultat retourne tous les caractères sauf le premier
```

Exemple 2

La méthode projet suivante ajoute au tableau de type texte ou alpha, dont le pointeur est passé en second paramètre, les paragraphes tirés du texte passé en premier paramètre :

```
` EXTRAIRE PARAGRAPHERS
` EXTRAIRE PARAGRAPHERS ( Texte ; Pointeur )
` EXTRAIRE PARAGRAPHERS ( Texte à étudier ; -> Tableau de paragraphes )

C_TEXTE ($1)
C_POINTEUR ($2)

$vlElem:=Taille tableau ($2->)
Repeter
    $vlElem:=$vlElem+1
    INSERER DANS TABLEAU ($2->; $vlElem)
    $vlPos:=Position (Caractere (Retour chariot) ; $1)
    Si ($vlPos>0)
        $2->{$vlElem}:=Sous chaîne ($1;1;$vlPos-1)
        $1:=Sous chaîne ($1;$vlPos+1)
    Sinon
        $2->{$vlElem}:= $1
    Fin de si
Jusque ($1="")
```


Supprimer chaîne

Supprimer chaîne (source ; positionDépart ; nbCars) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
source	Chaîne	→	Chaîne de départ
positionDépart	Entier long	→	Premier caractère à supprimer
nbCars	Entier long	→	Nombre de caractères à supprimer
Résultat	Chaîne	↪	Chaîne résultante

Description

Supprimer chaîne supprime *nbCars* dans *source* à partir de *positionDépart* et retourne la chaîne résultante.

Supprimer chaîne retourne la même chaîne que *source* dans les cas suivants :

- *source* est une chaîne vide,
- *positionDépart* est supérieur à la longueur de *source*,
- *nbCars* est égal à zéro (0).

Si *positionDépart* est inférieur à un (1), les caractères sont supprimés à partir du début de la chaîne.

Si *positionDépart* + *nbCars* est supérieur ou égal à la longueur de *source*, les caractères sont supprimés à partir de *positionDépart* jusqu'à la fin de *source*.

Exemple

L'exemple suivant illustre l'utilisation de **Supprimer chaîne**. Les résultats sont affectés à la variable *vRésultat*.

```
vRésultat:=Supprimer chaîne("Lamborghini";6;6) ` vRésultat est égal à "Lambo"
vRésultat:=Supprimer chaîne("Indentation";6;2) ` vRésultat est égal à "Indention"
vRésultat:=Supprimer chaîne(var;3;32000) ` vRésultat est égal aux deux premiers caractères de
var
```

Trouver regex

Trouver regex (motif ; laChaîne {; début {; pos_trouvée ; long_trouvée}{; *} }) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
motif	Texte	→ Expression régulière
laChaîne	Texte	→ Chaîne dans laquelle s'effectue la recherche
début	Entier long	→ Position dans laChaîne où doit débuter la recherche
pos_trouvée	Tableau entier long, Variable entier long	← Position de l'occurrence
long_trouvée	Tableau entier long, Variable entier long	← Longueur de l'occurrence
*	Opérateur	→ Si passé : rechercher uniquement à la position indiquée
Résultat	Booléen	↻ Vrai = la recherche a trouvé une occurrence, Faux sinon

Description

La commande **Trouver regex** permet de tester la conformité d'une chaîne de caractères par rapport à un ensemble de règles synthétisé au moyen d'un méta-langage appelé "expression régulière" ou "expression rationnelle". L'abréviation regex est communément employée pour désigner ces familles de notations.

Passez dans *motif* l'expression régulière à rechercher. Il s'agit d'une suite de caractères chargée de décrire une chaîne de caractères, à l'aide de caractères spéciaux.

Passez dans *laChaîne* la chaîne dans laquelle rechercher l'expression régulière.

Passez dans *début* la position dans *laChaîne* où doit débuter la recherche.

Si *pos_trouvée* et *long_trouvée* sont des variables, la commande retourne la position et la longueur de l'occurrence dans ces variables. Si vous passez des tableaux, la commande retourne la position et la longueur de l'occurrence dans l'élément zéro des tableaux et les positions et longueurs des groupes capturés par l'expression régulière dans les éléments suivants.

Le paramètre *** indique, s'il est passé, que la recherche doit s'effectuer à la position définie par *début* sans chercher plus loin en cas d'échec.

La commande retourne **Vrai** si la recherche a trouvé une occurrence.

Pour plus d'informations sur les regex, reportez-vous par exemple à l'adresse suivante :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Expression_rationnelle

Pour plus d'informations sur la syntaxe de l'expression régulière passée dans le paramètre *motif*, reportez-vous à l'adresse suivante :

<http://www.icu-project.org/userguide/regexp.html>

Exemple 1

Recherche d'égalité complète :

vtrouvé:=Trouver regex(motif;montexte)

```
CHERCHER PAR FORMULE ([Employés];Trouver regex(".*smith.*";[Employés]nom))
```

Exemple 2

Recherche dans le texte par position :

vtrouvé:=Trouver regex(motif;montexte; début; pos_trouvée; long_trouvée)

Exemple pour afficher tous les tags de \$1 :

```
début:=1
Repeter
  vtrouvé:=Trouver regex("<.*>";$1;début;pos_trouvée;long_trouvée)
  Si(vtrouvé)
    ALERTE(Sous chaine($1;pos_trouvée;long_trouvée))
    début:=pos_trouvée+long_trouvée
  Fin de si
Jusque(Non(vtrouvé))
```

Exemple 3

Recherche avec prise en charge des "groupes capturés" via des parenthèses. () permet de définir des groupes dans les regex :

vtrouvé:=Trouver regex(motif;montexte; début; tab_pos_trouvée; tab_long_trouvée)

```
TABLEAU ENTIER LONG(tab_pos_trouvée;0)
TABLEAU ENTIER LONG(tab_long_trouvée;0)
vtrouvé:=Trouver regex("(.*)truc(.*)";$1;1;tab_pos_trouvée;tab_long_trouvée)
```

```
Si(vtrouvé)
    $group1:=Sous chaîne($1;tab_pos_trouvée{1};tab_long_trouvée{1})
    $group2:=Sous chaîne($1;tab_pos_trouvée{2};tab_long_trouvée{2})
Fin de si
```

Exemple 4

Recherche en limitant la comparaison de motif à la position indiquée :
Rajouter une étoile à la fin d'une des deux syntaxes précédentes.

```
vtrouvé:=Trouver regex("a.b";"---a-b---";1;$pos_trouvée;$long_trouvée)
`retourne Vrai
vtrouvé:=Trouver regex("a.b";"---a-b---";1;$pos_trouvée;$long_trouvée;*)
`retourne Faux
vtrouvé:=Trouver regex("a.b";"---a-b---";4;$pos_trouvée;$long_trouvée;*)
`retourne Vrai
```

Note : Les positions et longueurs retournées n'ont de sens qu'en mode Unicode ou si le texte manipulé est de type ASCII 7 bits.

Gestion des erreurs

En cas d'erreur, la commande génère une erreur que vous pouvez intercepter via une méthode installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

Convertir caracteres

Convertir caracteres (chaîne ; target ; srcMask) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
chaîne	Chaîne	→	Chaîne à convertir
target	Entier long	→	Type de conversion
srcMask	Entier long	→	Partie à convertir
Résultat	Chaîne	↪	Chaîne convertie

Note préliminaire

Cette commande répond à des besoins spécifiques liés aux jeux de caractères non romans. Son usage est très restreint.

Description

La commande **Convertir caracteres** fait directement appel à la fonction **TransliterateText** du Script Manager d'Apple, permettant de convertir du texte en différentes sous-variantes sur des systèmes non romans. Pour une description complète de cette fonction, reportez-vous à l'adresse : <http://developer.apple.com/documentation/mac/Text/Text-402.html>

Les paramètres de cette commande correspondent à ceux de la fonction **TransliterateText**. A noter que 4D utilise le scriptCode *smSystemScript*.

ISO vers Mac (texte) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
texte	Chaîne	→	Texte en jeu standard Web
Résultat	Chaîne	↩	Texte en ASCII MacOS

Note de compatibilité

Cette commande fonctionne uniquement lorsque la base est exécutée en mode compatibilité ASCII. En mode Unicode, elle ne fait rien (la chaîne *texte* est retournée sans modification). A compter de la version 11 de 4D, cette commande est donc obsolète et son usage est déconseillé. Il est recommandé de convertir les chaînes de caractères à l'aide des commandes **CONVERTIR DEPUIS TEXTE** ou **Convertir vers texte**.

Description

ISO vers Mac retourne un texte, exprimé à l'aide de la table ASCII Mac OS, équivalent au texte passé dans *texte*, exprimé à l'aide de la table ISO Latin-1.

Cette commande attend un paramètre de type Texte exprimé à l'aide de la table ISO Latin-1.

Vous n'aurez généralement pas besoin d'utiliser cette commande. 4D convertit, dans les deux sens, les caractères reçus et envoyés par les navigateurs Web. Comme résultat, les valeurs textes que vous gérez, dans un process de connexion Web, sont exprimées à l'aide du filtre Mac OS ASCII.

Dans 4D en mode compatibilité ASCII (Non Unicode), tous les valeurs, champs ou variables de texte que vous n'avez pas convertis à l'aide d'un autre filtre ASCII sont encodés Mac OS sous Macintosh et Windows. Pour de plus amples informations sur ce sujet, référez-vous à la section **Codes ASCII**.

Sous Windows, vous n'avez pas besoin de vous soucier de la conversion des codes ASCII. Lorsque vous copiez ou collez du texte entre 4D et Windows ou lorsque vous importez/exportez des données, 4D effectue automatiquement ces conversions. Cependant, lorsque vous utilisez des commandes lecture/écriture comme **ENVOYER PAQUET** ou **RECEVOIR PAQUET**, il faut faire les conversions ASCII.

Par conséquent, quelle que soit la plate-forme sur laquelle vous travaillez, si vous voulez lire des documents HTML ISO Latin-1 stockés sur disque à l'aide de **RECEVOIR PAQUET**, vous avez juste besoin de convertir le texte à l'aide de **ISO vers Mac**. C'est en fait le principal rôle de cette fonction.

Sous Windows, dans ce cas, vous ne devez pas filtrer les caractères à l'aide d'un filtre d'import ASCII.

Exemple

La ligne suivante convertit le texte encodé ISO Latin-1 stocké dans *vtTexte* en un texte encodé Mac OS :

```
RECEVOIR PAQUET($vhDocRef;vtTexte;16*1024) ` Lire du texte d'un document HTML ISO Latin-1
vtTexte:=ISO vers Mac(vtTexte)
```

Mac vers ISO

Mac vers ISO (texte) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
texte	Chaîne	→	Texte en ASCII Mac OS
Résultat	Chaîne	↩	Texte en jeu standard Web

Note de compatibilité

Cette commande fonctionne uniquement lorsque la base est exécutée en mode compatibilité ASCII. En mode Unicode, elle ne fait rien (la chaîne *texte* est retournée sans modification). A compter de la version 11 de 4D, cette commande est donc obsolète et son usage est déconseillé. Il est recommandé de convertir les chaînes de caractères à l'aide des commandes **CONVERTIR DEPUIS TEXTE** ou **Convertir vers texte**.

Description

Mac vers ISO retourne un texte équivalent à celui passé dans le paramètre *texte* mais exprimé à l'aide de la table de caractères Web définie dans le menu **Jeu standard** de la page Web/Options des Préférences de l'application.

Cette commande attend un paramètre de type texte exprimé à l'aide de la table ASCII Mac OS.

Vous n'aurez généralement pas besoin d'utiliser cette commande. 4D convertit, dans les deux sens, les caractères reçus et envoyés par les navigateurs Web. En résultat, les valeurs textes que vous manipulez, à l'intérieur d'un process de connexion Web, sont toutes exprimées à l'aide de la table ASCII Mac OS.

Dans 4D en mode compatibilité ASCII (Non Unicode), chaque valeur, champ ou variable de texte est encodé sur la base de la table ASCII Mac OS sous Macintosh et Windows, dans la mesure où vous ne les avez pas convertis à l'aide d'un filtre ASCII. Pour plus d'informations sur ce point, référez-vous à la section **Codes ASCII**.

Sous Windows, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de la conversion des codes ASCII. Lorsque vous copiez ou collez du texte entre 4D et Windows ou lorsque vous importez/exportez des données, 4D effectue automatiquement ces conversions. Cependant, lorsque vous utilisez des commandes de lecture/écriture telles que **ENVOYER PAQUET** ou **RECEVOIR PAQUET**, 4D n'effectue aucune conversion de code ASCII.

Par conséquent, quelle que soit la plate-forme sur laquelle vous travaillez, si vous voulez écrire sur disque des documents HTML ISO Latin-1 ou utilisant d'autres jeux de caractères Web, vous avez juste besoin de convertir le texte à l'aide de la fonction **Mac vers ISO**. C'est en fait le principal rôle de cette commande.

Sous Windows, dans ce cas, vous ne devez pas filtrer les caractères à l'aide d'un filtre d'exportation ASCII.

Exemple 1

La ligne suivante convertit par défaut le texte encodé Mac OS stocké dans *vtTexte* en texte encodé ISO-Latin 1 :

```
vtTexte:=Mac vers ISO(vtTexte)
```

Exemple 2

Lors du développement d'une application 4D Web Server, vous créez par programmation des pages HTML que vous enverrez par la suite sur Intranet ou Internet à l'aide de la commande **ENVOYER FICHIER HTML**. Dans certains de ces documents se trouvent des références ou des liens vers d'autres documents. La méthode projet ci-dessous calcule le chemin d'accès HTML à partir du chemin d'accès Windows ou Macintosh reçu en paramètre :

```
` Méthode projet Chemin HTML
` Chemin HTML ( Texte ) -> Texte
` Chemin HTML ( Chemin d'accès du gestionnaire de fichier natif ) -> Chemin d'accès HTML

C_TEXTE($0;$1)
C_ENTIER LONG($vlCar;$vlAscii)
C_ALPHA(31;$vsCar)

$0:=""
Si (Sous Windows)
    $1:=Remplacer chaîne ($1;"\";" /")
Sinon
    $1:=Remplacer chaîne ($1;":";" /")
Fin de si
$1:=Mac vers ISO($1)
Boucle($vlCar;1;Longueur($1))
    $vlAscii:=Code de caractere ($1≤$vlCar≥)
```

```

Au cas ou
  : ($vlAscii>=127)
    $vsCar:="%"+Sous chaîne (Chaîne ($vlAscii;"&$");2)
  : (Position (Caractere ($vlAscii);":<>&%= "+Caractere (34))>0)
    $vsCar:="%"+Sous chaîne (Chaîne ($vlAscii;"&$");2)
  Sinon
    $vsCar:=Caractere ($vlAscii)
  Fin de cas
  $0:=$0+$vsCar
Fin de boucle

```

Note : La méthode projet **Sous Windows** est listée dans la section **Présentation des documents système**.

Une fois cette méthode projet placée dans votre base, si vous voulez inclure une liste de liens FTP vers des documents présents dans un répertoire particulier, vous pouvez écrire par exemple :

```

` Variables interprocess définies, par exemple, dans la méthode base Sur ouverture
∅vsFTPPURL:="ftp://123.4.56.78/Spiders/"
∅vsFTPDirectory:="APS500:Spiders:" ` Ici, un chemin du gestionnaire de fichier Mac OS
` ...

` ...

TABLEAU ALPHA (31;$asDocuments;0)
LISTE DES DOCUMENTS (...;$asDocuments)
$vlNbDocuments:=Taille tableau ($asDocuments)
jsHandler:=...
Boucle ($vlDocument;1;$vlNbDocuments)
  vtHTMLCode:=vtHTMLCode+"<P><A HREF="+Caractere (34)+∅vsFTPPURL+Chemin HTML (Sous
chaîne ($1+$asDocuments {$vlDocument});Longueur (∅vsFTPDirectory)+1))+Caractere (34)+jsHandler+">"
  "+$asDocuments {$vlDocument}+"</A></P>"+Caractere (13)
Fin de boucle
` ...

```

Mac vers Windows

Mac vers Windows (texte) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
texte	Chaîne	→	Texte exprimé en ASCII Mac OS
Résultat	Chaîne	↩	Texte exprimé en ANSI Windows

Note de compatibilité

Cette commande fonctionne uniquement lorsque la base est exécutée en mode compatibilité ASCII. En mode Unicode, elle ne fait rien (la chaîne *texte* est retournée sans modification). A compter de la version 11 de 4D, cette commande est donc obsolète et son usage est déconseillé. Il est recommandé de convertir les chaînes de caractères à l'aide des commandes **CONVERTIR DEPUIS TEXTE** ou **Convertir vers texte**.

Description

Mac vers Windows retourne un texte exprimé avec la table ANSI Windows équivalent au texte passé dans *texte*, exprimé avec la table ASCII Mac OS.

Cette commande attend un paramètre de type Texte exprimé en ASCII Mac OS.

En général, vous n'avez pas besoin d'utiliser cette commande. Dans 4D en mode compatibilité ASCII (Non Unicode), chaque valeur, champ ou variable de texte est encodée sur la base de la table ASCII Mac OS sous Macintosh et Windows, dans la mesure où vous ne l'avez pas converti(e) à l'aide d'un filtre ASCII. Pour plus d'informations sur ce point, référez-vous à la section **Codes ASCII**.

Sous Windows, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de la conversion des codes ASCII. Lorsque vous copiez ou collez du texte entre 4D et Windows ou lorsque vous importez/exportez des données, 4D effectue automatiquement ces conversions.

Cependant, lorsque vous utilisez des commandes de lecture/écriture telles que **ENVOYER PAQUET** ou **RECEVOIR PAQUET**, vous devez explicitement effectuer des conversions ASCII. C'est, en fait, le principal rôle de cette commande. Référez-vous à l'exemple ci-dessous.

Note : La commande remplace les caractères CR (Retour chariot) par des caractères CRLF (Retour chariot + Retour à la ligne, codes de caractères 13 et 10). Par conséquent, le texte retourné peut être plus long que le texte d'origine.

Exemple

Sous Windows, lorsque vous écrivez des caractères dans un document à l'aide de **ENVOYER PAQUET**, et si vous n'utilisez pas de filtre ASCII d'exportation pour convertir les caractères Mac OS vers Windows (cf. la commande **UTILISER FILTRE**), il vous faut convertir vous-même le texte de Mac OS vers Windows. Vous pouvez le faire de la manière suivante :

```
...  
ENVOYER PAQUET($vhDocRef;Mac vers Windows(vtTexte))  
...
```


Windows vers Mac

Windows vers Mac (texte) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
texte	Chaîne	→	Texte en ANSI Windows
Résultat	Chaîne	↩	Texte en ASCII Mac OS

Note de compatibilité

Cette commande fonctionne uniquement lorsque la base est exécutée en mode compatibilité ASCII. En mode Unicode, elle ne fait rien (la chaîne *texte* est retournée sans modification). A compter de la version 11 de 4D, cette commande est donc obsolète et son usage est déconseillé. Il est recommandé de convertir les chaînes de caractères à l'aide des commandes **CONVERTIR DEPUIS TEXTE** ou **Convertir vers texte**.

Description

Windows vers Mac retourne un texte exprimé avec la table ASCII Mac OS équivalent au texte passé dans *texte*, exprimé avec la table ANSI Windows.

Cette commande attend un paramètre de type Texte exprimé en ANSI Windows.

Normalement, vous n'avez pas besoin d'utiliser cette commande.

Dans 4D en mode compatibilité ASCII (Non Unicode), chaque valeur, champ ou variable de texte est encodée sur la base de la table ASCII Mac OS sous Macintosh et Windows, dans la mesure où vous ne les avez pas convertis à l'aide d'un filtre ASCII. Pour plus d'informations sur ce point, référez-vous à la section **Codes ASCII**.

Sous Windows, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de la conversion des codes ASCII. Lorsque vous copiez ou collez du texte entre 4D et Windows ou lorsque vous importez/exportez des données, 4D effectue automatiquement ces conversions. Cependant, lorsque vous utilisez des commandes de lecture/écriture telles que **ENVOYER PAQUET** ou **RECEVOIR PAQUET**, vous devez explicitement effectuer des conversions ASCII. C'est, en fait, le principal rôle de cette commande. Référez-vous à l'exemple ci-dessous.

Note : La commande remplace les caractères CRLF (Retour chariot + Retour à la ligne, codes de caractères 13 et 10) par des caractères CR simples. Par conséquent, le texte retourné peut être plus court que le texte d'origine.

Exemple

Lorsque vous lisez des caractères d'un document Windows à l'aide de **RECEVOIR PAQUET**, et si vous n'utilisez pas de filtre ASCII d'importation pour convertir les caractères Windows vers Mac OS (cf. la commande **UTILISER FILTRE**), il vous faut convertir vous-même le texte de Windows vers Mac OS. Vous pouvez le faire de la manière suivante :

```
\ ...  
RECEVOIR PAQUET($vhDocRef;vtTexte;16*1024)  
vtTexte:=Windows vers Mac(vtTexte)  
\ ...
```

Communications

-  ENVOYER ENREGISTREMENT
-  ENVOYER PAQUET
-  ENVOYER VARIABLE
-  FIXER TIMEOUT
-  LIRE CORRESPONDANCE PORT SERIE
-  RECEVOIR BUFFER
-  RECEVOIR ENREGISTREMENT
-  RECEVOIR PAQUET [Modifier 12.0](#)
-  RECEVOIR VARIABLE
-  REGLER SERIE
-  UTILISER FILTRE

ENVOYER ENREGISTREMENT

ENVOYER ENREGISTREMENT {{ laTable }}

Paramètre	Type	Description
laTable	Table →	Table de laquelle envoyer l'enregistrement courant ou Table par défaut si ce paramètre est omis

Description

ENVOYER ENREGISTREMENT envoie l'enregistrement courant de *laTable* vers le port série ou vers un document ouvert par la commande **REGLER SERIE**. L'enregistrement est envoyé dans un format interne particulier ne pouvant être interprété que par la commande **RECEVOIR ENREGISTREMENT**. S'il n'y a pas d'enregistrement courant, **ENVOYER ENREGISTREMENT** ne fait rien.

L'enregistrement est envoyé en totalité, ce qui signifie que les images et les BLOBs stockés dans ou avec l'enregistrement sont également envoyés.

Important : Lorsque des enregistrements sont envoyés et reçus par **ENVOYER ENREGISTREMENT** et **RECEVOIR ENREGISTREMENT**, la structure de la table source et celle de la table de destination doivent être compatibles. Si ce n'est pas le cas, 4D convertira les valeurs en fonction des définitions des tables lorsque **RECEVOIR ENREGISTREMENT** sera exécutée.

Note : Si vous envoyez un enregistrement à un document avec cette commande, le document doit avoir été ouvert par la commande **REGLER SERIE**. Vous ne pouvez pas utiliser **ENVOYER ENREGISTREMENT** avec un document ouvert par **Ouvrir document**, **Ajouter a document** ou **Creer document**.

Note de compatibilité : A compter de la version 11 de 4D, cette commande ne prend plus en charge les sous-tables.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **RECEVOIR ENREGISTREMENT**.

ENVOYER PAQUET

ENVOYER PAQUET ({docRef ;} paquet)

Paramètre	Type	Description
docRef	RefDoc	➡ Référence de document ou canal courant (port série ou document)
paquet	Chaîne, BLOB	➡ Chaîne ou BLOB à envoyer

Description

La commande **ENVOYER PAQUET** envoie *paquet* vers un port série ou un document. Si *docRef* est spécifié, le paquet est écrit dans le document référencé par *docRef*. Si *docRef* n'est pas spécifié, le paquet est envoyé vers le port série ou un document préalablement ouvert par la commande **REGLER SERIE**.

paquet représente une simple série de données, généralement une chaîne de caractères.

Vous pouvez également passer un BLOB dans *paquet*. Ce principe permet notamment de s'affranchir des contraintes liées à l'encodage des caractères envoyés en mode texte (cf. exemple 2).

Note : Lorsque vous passez un BLOB dans *paquet*, la commande ne tient pas compte du jeu de caractères éventuellement défini par la commande **UTILISER FILTRE**. Le BLOB est envoyé sans aucune modification.

Avant d'utiliser **ENVOYER PAQUET**, vous devez ouvrir un port série ou un document avec la commande **REGLER SERIE**, ou un document avec une commande de gestion des documents.

Lorsque vous envoyez un paquet vers un document, le premier **ENVOYER PAQUET** commence à écrire les données au début du document — à moins que ce dernier n'ait été ouvert par la fonction **Ajouter a document**. Puis, jusqu'à ce que le document soit refermé, chaque paquet envoyé y est écrit à la suite du précédent.

Note : Ce fonctionnement est valide avec un document ouvert par **REGLER SERIE**. Cependant, pour un document ouvert par **Ouvrir document**, **Créer document** ou **Ajouter a document**, vous pouvez utiliser les commandes **Position dans document** et **CHANGER POSITION DANS DOCUMENT** pour connaître et modifier la position à laquelle, dans le document, la prochaine écriture (**ENVOYER PAQUET**) ou lecture (**RECEVOIR PAQUET**) aura lieu.

Important : En mode non Unicode (mode compatibilité), **ENVOYER PAQUET** envoie des caractères ASCII Mac sous Windows et sous Mac OS. Chacun d'entre eux est codé sur huit bits. Les caractères ASCII standard utilisent uniquement les sept bits inférieurs. De nombreux ordinateurs et périphériques n'utilisent pas le huitième bit de la même manière que Windows/Mac OS. Si la chaîne à envoyer contient des caractères utilisant le huitième bit, créez un filtre ASCII pour convertir les caractères ASCII, et exécutez **UTILISER FILTRE** avant d'utiliser **ENVOYER PAQUET**. Vous pouvez aussi utiliser la fonction **Mac vers Windows** (voir l'exemple de cette fonction).

Des protocoles tels que XON/XOFF utilisent certains codes ASCII inférieurs pour établir la communication entre les machines. Assurez-vous de ne pas envoyer de tels codes ASCII pour ne pas risquer d'interférer avec le protocole, voire de rompre la communication.

Exemple 1

L'exemple suivant écrit, dans un document, des données en provenance de champs. Les valeurs sont écrites sous forme de champs de taille fixe. Dans ce cas, si la longueur d'un champ est inférieure à la taille fixée, le champ est comblé avec des espaces (c'est-à-dire que des espaces sont ajoutés de manière à ce que le champ corresponde à la taille définie). Bien que les champs de valeurs fixes soient un moyen peu efficace de stocker des données, certains systèmes informatiques et certaines applications l'utilisent encore :

```
$Doc :=Créer document("") ` Création d'un document
Si (OK=1) ` Est-ce que le document a bien été créé ?
  Boucle($i;1;Enregistrements trouvés([Personnes])) ` Boucle pour chaque enregistrement
    ENVOYER PAQUET($Doc;Remplacer caracteres(15*Caractere(Espacement);[Personnes]Prénom;1))
  ` Envoi du paquet créé à partir d'une chaîne de 15 espaces contenant le champ Prénom.
    ENVOYER PAQUET($Doc;Remplacer caracteres(15*Caractere(Espacement);[Personnes]Nom;1))
  ` Envoi d'un second paquet créé à partir d'une chaîne de 15 espaces contenant le champ Nom.
  ` Cela aurait pu être mis dans le premier paquet, mais est séparé pour des raisons de clarté.
  ENREGISTREMENT SUIVANT([Personnes])
  Fin de boucle
  ENVOYER PAQUET($Doc;Caractere(ASCII SUB))
  ` Envoi du code ASCII SUB, utilisé comme marqueur de fin d'enregistrement par certains
  ordinateurs.
  FERMER DOCUMENT($Doc) ` Fermeture du document
Fin de si
```

Exemple 2

Cet exemple illustre l'envoi et la récupération de caractères étendus via un BLOB dans un document :

```
C_BLOB($blob_envoi)
```

```
C_BLOB($blob_reception)
TEXTE VERS BLOB("âzértÿ";$blob_envoi;UTF8 Texte sans longueur)
FIXER TAILLE BLOB($blob_envoi;16;255)
$blob_envoi{6}:=0
$blob_envoi{7}:=1
$blob_envoi{8}:=2
$blob_envoi{9}:=3
$blob_envoi{10}:=0
$vlDocRef:=Creer document("blob.test")
Si (OK=1)
    ENVOYER PAQUET($vlDocRef;$blob_envoi)
    FERMER DOCUMENT($vlDocRef)
Fin de si
$vlDocRef:=Ouvrir document(document)
Si (OK=1)
    RECEVOIR PAQUET($vlDocRef;$blob_reception;65536)
    FERMER DOCUMENT($vlDocRef)
Fin de si
```

ENVOYER VARIABLE

ENVOYER VARIABLE (variable)

Paramètre	Type	Description
variable	Variable	Variable à envoyer

Description

ENVOYER VARIABLE envoie *variable* vers le document ou le port série préalablement ouvert par la commande **REGLER SERIE**. La variable est envoyée dans un format interne spécial qui ne peut être relu que par la commande **RECEVOIR VARIABLE**. **ENVOYER VARIABLE** envoie la totalité de la variable (y compris son type et sa valeur).

Notes :

1. Si vous envoyez une variable à un document avec cette commande, le document doit avoir été ouvert par la commande **REGLER SERIE**. Vous ne pouvez pas utiliser **ENVOYER VARIABLE** avec un document ouvert par **Ouvrir document**, **Ajouter a document** ou **Creer document**.
2. Cette commande ne fonctionne pas avec les variables de type tableau. Si vous voulez envoyer et recevoir des tableaux via un document ou un port série, utilisez les nouvelles **Commandes du thème BLOB**, apparues avec la version 6 de 4D.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **RECEVOIR ENREGISTREMENT**.

FIXER TIMEOUT

FIXER TIMEOUT (secondes)

Paramètre	Type		Description
secondes	Entier long	→	Nombre de secondes jusqu'au timeout

Description

La commande **FIXER TIMEOUT** vous permet de définir le temps d'attente maximum pour l'exécution d'une commande de communication série. Si la commande ne se termine pas dans le temps *secondes* qui lui est imparti, la communication série est annulée, l'erreur -9990 est générée, et la variable système OK prend la valeur 0. Vous pouvez intercepter cette erreur à l'aide d'une méthode installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

Notez que le délai défini représente la durée totale permise pour que la commande s'exécute, et non le délai d'attente entre chaque caractère reçu. Pour annuler un paramétrage précédent et ne pas spécifier de temps d'attente maximum, passez 0 dans le paramètre *secondes*.

Les commandes de communication série affectées par ce paramétrage sont les suivantes :

- **RECEVOIR PAQUET**
- **RECEVOIR ENREGISTREMENT**
- **RECEVOIR VARIABLE**

Exemple

L'exemple suivant fixe le port série devant recevoir des données et le timeout. Les données sont lues à l'aide de **RECEVOIR PAQUET**. Si les données ne sont pas bien reçues dans le temps défini, une erreur survient :

```
` Ouverture du port série
REGLER SERIE (Port_série_MacOS;Vitesse_9600+Bits_de_données_8+Bit_de_stop_un+Pas_de_parité)
FIXER TIMEOUT (10) ` Fixer le timeout à 10 secondes
APPELER SUR ERREUR ("INTERCEPTER ERREURS COMMUNICATIONS") ` Traiter les interruptions
éventuelles
RECEVOIR PAQUET (vBuffer;Caractere (Retour_chariot)) ` Lire jusqu'au retour chariot
Si (OK=0) ` Si une erreur survient
    ALERTE ("Erreur lors de la réception des données.") ` Informer l'utilisateur
Sinon
    [Personnes]Nom:=vBuffer ` Sauvegarder les données dans un champ
Fin de si
```

LIRE CORRESPONDANCE PORT SERIE

LIRE CORRESPONDANCE PORT SERIE (*tabNums* ; *tabLibellés*)

Paramètre	Type		Description
<i>tabNums</i>	Tableau entier long	←	Tableau de numéros de ports série
<i>tabLibellés</i>	Tableau chaîne	←	Tableau de noms de ports série

Description

La commande **LIRE CORRESPONDANCE PORT SERIE** retourne deux tableaux *tabNums* et *tabLibellés* contenant respectivement la liste des numéros et des noms des ports série de la machine courante.

Cette commande est utile sous Mac OS X car le système alloue dynamiquement les numéros des ports série lorsque vous utilisez un adaptateur série USB. A l'aide de cette commande, vous pouvez adresser les ports série étendus via leur nom (invariable), quel que soit leur numéro.

Note : Cette commande ne retourne pas de valeurs significatives avec les ports standard. Si vous souhaitez adresser un port standard, vous devez passer directement sa valeur (0 ou 1) à la commande **REGLER SERIE** (ancien mode de fonctionnement de 4D).

Exemple

Cette méthode projet permet d'adresser le même port série (sans protocole), quel que soit le numéro qui lui a été attribué :

```
TABLEAU TEXTE ($tNomPorts;0)
TABLEAU ENTIER LONG ($tNumPorts;0)
C_ENTIER LONG ($vNumport;$vNumportFinal)

`Connaître les numéros actuels des ports série
LIRE CORRESPONDANCE PORT SERIE ($tNumPorts;$tNomPorts)
$vNumport:=Chercher dans tableau ($tNomPorts;vNomport)
` vNomport contient le nom du port à utiliser, il peut provenir d'une boîte de dialogue,
` d'une valeur stockée dans un champ, etc.
Si (tNumPorts{$vNumport}=0)
    $vNumportFinal:=0 `cas particulier sous Mac OS X
Sinon
    $vNumportFinal:=tNumPorts{$vNumport}+100
Fin de si
REGLER SERIE ($vNumportFinal;params) `params contient les paramètres de communication
... `Effectuer ici les opérations souhaitées
REGLER SERIE (11) `Fermeture du port
```


RECEVOIR BUFFER

RECEVOIR BUFFER (varRéception)

Paramètre	Type	Description
varRéception	Variable	Variable devant recevoir les données

Description

La commande **RECEVOIR BUFFER** lit les données du port série préalablement ouvert par la commande **REGLER SERIE**. Le port série comporte un buffer qui se remplit de caractères jusqu'à ce qu'une commande les charge. **RECEVOIR BUFFER** récupère les caractères présents dans le buffer, les place dans la variable *varRéception* puis vide le buffer. S'il n'y a pas de caractères dans le buffer, la variable *varRéception* est vide.

Sous Windows

Le buffer du port série sous Windows a une capacité limitée à 10 Ko. Cela signifie que le buffer peut être saturé. Lorsqu'il est plein et que de nouveaux caractères sont reçus, ils remplacent les plus anciens caractères. Les anciens caractères sont perdus ; par conséquent, il est important que le buffer soit lu rapidement lorsque des nouvelles données sont reçues.

Sous Mac OS

Le buffer du port série sous Mac OS 9.x a une capacité limitée à 10 Ko. Sous Mac OS X, sa capacité est en principe illimitée (elle dépend de la mémoire disponible). Si le buffer est saturé et que de nouveaux caractères sont reçus, ils remplacent les plus anciens caractères. Les anciens caractères sont perdus ; par conséquent, il est important que le buffer soit lu rapidement lorsque des nouvelles données sont reçues.

Note : Il existe des plug-ins 4D qui vous permettent d'augmenter la capacité du port série.

La commande **RECEVOIR BUFFER** est différente de **RECEVOIR PAQUET** dans la mesure où elle récupère tout ce qui se trouve dans le buffer et le retourne immédiatement. **RECEVOIR PAQUET**, pour sa part, attend de récupérer un caractère spécifique ou un certain nombre de caractères.

Pendant l'exécution d'un **RECEVOIR BUFFER**, l'utilisateur peut interrompre l'opération en appuyant sur les touches **Ctrl+Alt+Maj** (sous Windows) ou **Commande+Option+Maj** (sous Mac OS). Cette interruption génère une erreur -9994 que vous pouvez intercepter à l'aide d'une méthode installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

Exemple

La méthode projet **ECOUTER PORT SÉRIE** utilise **RECEVOIR BUFFER** pour récupérer du texte depuis le port série et l'accumuler dans une variable interprocess :

```
` ECOUTER PORT SÉRIE
` Ouvrir le port série
REGLER SERIE (201;Vitesse 9600+Bits de données 8+Bit de stop un+Pas de parité)
◊IP_Ecouter_Port_Série:=Vrai
Tant que (◊IP_Ecouter_Port_Série)
    RECEVOIR BUFFER ($vtBuffer)
    Si ( (Longueur ($vtBuffer) +Longueur (◊vtBuffer) ) >MAXLARGTEXTE)
        ◊vtBuffer:=""
    Fin de si
    ◊vtBuffer:=◊vtBuffer+$Buffer
Fin tant que
```

A ce stade, tout autre process peut lire la variable interprocess ◊vtBuffer pour exploiter les données en provenance du port série.

Pour cesser d'écouter le port série, exécutez simplement la méthode suivante :

```
` Fin de l'écoute du port série
◊IP_Ecouter_Port_Série:=Faux
```

Notez que l'accès à la variable interprocess ◊vtBuffer doit être protégé par un sémaphore, de manière à ce que les process n'entrent pas en conflit (reportez-vous à la description de la fonction **Semaphore** pour plus d'informations).

RECEVOIR ENREGISTREMENT

RECEVOIR ENREGISTREMENT {{ laTable }}

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table dans laquelle recevoir l'enregistrement, ou Table par défaut si omis

Description

RECEVOIR ENREGISTREMENT ajoute dans *laTable* un enregistrement reçu par l'intermédiaire du port série ou d'un document ouvert par la commande **REGLER SERIE**. L'enregistrement doit avoir été envoyé par la commande **ENVOYER ENREGISTREMENT**. Lorsque vous exécutez **RECEVOIR ENREGISTREMENT**, un nouvel enregistrement est automatiquement créé dans *laTable*. Si l'enregistrement a été correctement reçu, vous pouvez le sauvegarder à l'aide de **STOCKER ENREGISTREMENT**.

L'enregistrement est reçu en totalité, ce qui signifie que les images et BLOBs stockés dans ou avec l'enregistrement sont également reçus.

Important : Lorsque des enregistrements sont envoyés et reçus par **ENVOYER ENREGISTREMENT** et **RECEVOIR ENREGISTREMENT**, la structure de la table source et celle de la table de destination doivent être compatibles. Si ce n'est pas le cas, 4D convertira les valeurs en fonction des définitions des tables lorsque **RECEVOIR ENREGISTREMENT** sera exécutée.


Notes :

1. Si vous recevez un enregistrement provenant d'un document avec cette commande, le document doit avoir été ouvert par la commande **REGLER SERIE**. Vous ne pouvez pas utiliser **RECEVOIR ENREGISTREMENT** avec un document ouvert par **Ouvrir document**, **Ajouter a document** ou **Créer document**.
2. Pendant l'exécution d'un **RECEVOIR ENREGISTREMENT**, l'utilisateur peut interrompre l'opération en appuyant sur les touches **Ctrl+Alt+Maj** (sous Windows) ou **Commande+Option+Maj** (sous Mac OS). Cette interruption génère une erreur - 9994 que vous pouvez intercepter à l'aide d'une méthode installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**. Généralement, vous devez gérer les interruptions d'une réception uniquement lors d'une communication série.

Exemple

L'utilisation combinée de **ENVOYER VARIABLE**, **ENVOYER ENREGISTREMENT**, **RECEVOIR VARIABLE** et **RECEVOIR ENREGISTREMENT** est idéale pour archiver des données ou échanger des données entre des bases monopostes identiques utilisées à différents endroits. Certes, vous pouvez échanger des données entre des bases 4D à l'aide des commandes d'import/export telles que **IMPORTER TEXTE** et **EXPORTER TEXTE**. Cependant, si vos données contiennent des images et/ou des tables liées, l'utilisation de **ENVOYER ENREGISTREMENT** et **RECEVOIR ENREGISTREMENT** est, de loin, plus pratique.

Par exemple, imaginons une documentation créée à l'aide de 4D et 4D Write. Comme plusieurs rédacteurs basés dans différents pays travaillent sur ce projet, nous avons besoin d'un système simple pour échanger les données entre les différentes bases. Voici une vue simplifiée de la structure de la base :



La table *[Commands]* contient la description de chaque commande ou section. Les tables *[CM US Params]* et *[CM FR Params]* contiennent respectivement les paramètres de chaque commande en anglais et en français. La table *[CM See Also]* contient les commandes indiquées en tant que Références pour chaque commande ou section. L'échange de la documentation entre les bases consiste donc à envoyer les enregistrements de *[Commands]* ainsi que leurs enregistrements liés. Pour cela, nous utilisons **ENVOYER ENREGISTREMENT** et **RECEVOIR ENREGISTREMENT**. De plus, nous utilisons **ENVOYER VARIABLE** et **RECEVOIR VARIABLE** pour "cocher" les enregistrements importés/exportés.

Voici la méthode projet (simplifiée) d'export de la documentation :

```
` Méthode projet CM_EXPORT_SEL
` Cette méthode fonctionne avec la sélection courante de la table [Commands]

REGLER SERIE(12;"" ) ` Laissons l'utilisateur créer et ouvrir un document série
Si(OK=1)
```

```

` Marquons le document avec une variable décrivant son contenu
` Note: la variable process BUILD_LANG indique si des données US (anglaises)
` ou FR (françaises) sont envoyées
$vsTag:="4DV6COMMAND"+BUILD_LANG
ENVOYER VARIABLE($vsTag)
` Envoyer une variable indiquant combien de [Commands] sont exportées
$vlNbCmd:=Enregistrements trouves([Commands])
ENVOYER VARIABLE($vlNbCmd)
DEBUT SELECTION([Commands])
` Pour chaque commande
Boucle($vlCmd;1;$vlNbCmd)
` Envoyer l'enregistrement [Commands]
    ENVOYER ENREGISTREMENT([Commands])
` Sélection de tous les enregistrements liés
    LIEN RETOUR([Commands])
` En fonction de la langue, envoyer une variable indiquant
` le nombre de paramètres qui va suivre
    Au cas ou
        : (BUILD_LANG="US")
            $vlNbParm:=Enregistrements trouves([CM US Params])
        : (BUILD_LANG="FR")
            $vlNbParm:=Enregistrements trouves([CM FR Params])
    Fin de cas
    ENVOYER VARIABLE($vlNbParm)
` Envoyer les enregistrements des paramètres (s'il y en a)
    Boucle($vlParm;1;$vlNbParm)
        Au cas ou
            : (BUILD_LANG="US")
                ENVOYER ENREGISTREMENT([CM US Params])
                ENREGISTREMENT SUIVANT([CM US Params])
            : (BUILD_LANG="FR")
                ENVOYER ENREGISTREMENT([CM FR Params])
                ENREGISTREMENT SUIVANT([CM FR Params])
        Fin de cas
    Fin de boucle
` Envoyer une variable indiquant combien de "Références" vont suivre
$vlNbSee:=Enregistrements trouves([CM See Also])
ENVOYER VARIABLE($vlNbSee)
` Envoyer les enregistrements [See Also] (s'il y en a)
    Boucle($vlSee;1;$vlNbSee)
        ENVOYER ENREGISTREMENT([CM See Also])
        ENREGISTREMENT SUIVANT([CM See Also])
    Fin de boucle
` Aller à l'enregistrement [Commands] suivant et continuer l'export
    ENREGISTREMENT SUIVANT([Commands])
Fin de boucle
REGLER SERIE(11) ` Fermer le document
Fin de si

```

Voici la méthode projet (simplifiée) d'import de la documentation :

```

` Méthode projet CM_IMPORT_SEL

REGLER SERIE(10;"" ) ` Laissons l'utilisateur ouvrir un document existant
Si(OK=1) ` Si un document a été ouvert
    RECEVOIR VARIABLE($vsTag) ` Essayons de recevoir la variable marqueur attendue
    Si($vsTag="4DV6COMMAND@") ` Avons-nous le bon marqueur ?
        $CurLang:=Sous chaîne($vsTag;Longueur($vsTag)-1) ` Extrayons la langue du marqueur
        Si(($CurLang="US") | ($CurLang="FR")) ` Avons-nous reçu un langage valide ?
            RECEVOIR VARIABLE($vlNbCmd) ` Combien de commandes dans ce document?
            Si($vlNbCmd>0) ` S'il en existe une au moins
                Boucle($vlCmd;1;$vlNbCmd) ` Pour chaque enregistrement [Commands] archivé
` Réception de l'enregistrement
    RECEVOIR ENREGISTREMENT([Commands])
` Appelons une sous-routine qui sauvegarde le nouvel enregistrement ou le copie
` dans un enregistrement existant
    CM_IMP_CMD($CurLang)
` Réception du nombre de paramètres (s'il y en a)
    RECEVOIR VARIABLE($vlNbParm)
    Si($vlNbParm>=0)

```

```

` Appelons une sous-routine qui appelle RECEVOIR ENREGISTREMENT puis stocke
` les nouveaux enregistrements ou les copie dans des enregistrements existants
    CM_IMP_PARM($v1NbParm;$CurLang)
  Fin de si
` Réception du nombre de "Références" (s'il y en a)
  RECEVOIR VARIABLE ($v1NbSee)
  Si ($v1NbSee>0)
    CM_IMP_SEEA($v1NbSee;$CurLang)
  Fin de si
  Fin de boucle
Sinon
  ALERTE("Le nombre de commandes dans ce document d'export est invalide.")
Fin de si
Sinon
  ALERTE("Le langage de ce document d'export est inconnu.")
Fin de si
Sinon
  ALERTE("Ce document n'est pas un document d'export.")
Fin de si
REGLER SERIE(11) ` Fermer document
Fin de si

```

Notez que nous n'avons pas testé la variable OK pendant la réception des données, ni intercepté les éventuelles erreurs. Cependant, comme nous avons stocké dans le document des variables décrivant le document lui-même, si ces variables, une fois reçues, sont correctes, la probabilité d'erreur est très faible. Si par exemple un utilisateur ouvre un mauvais document, le premier test stoppe l'opération entière.

Variables et ensembles système

La variable système OK prend la valeur 1 si l'enregistrement est correctement reçu, sinon elle prend la valeur 0.

RECEVOIR PAQUET

RECEVOIR PAQUET ({docRef ;} réceptVar ; stopCar | nbOctets)

Paramètre	Type	Description
docRef	RefDoc	➡ Numéro de référence de document ou canal courant (port série ou document)
réceptVar	Variable texte, Variable BLOB	➡ Variable devant recevoir les données
stopCar nbOctets	Chaîne, Entier long	➡ Caractère(s) au(x)quel(s) stopper la réception des données ou Nombre d'octets à recevoir

Description

La commande **RECEVOIR PAQUET** lit des caractères depuis un port série ou un document.

Si *docRef* est spécifié, la commande récupère des données depuis un document ouvert par la fonction **Ouvrir document**, **Creer document** ou **Ajouter a document**. Si *docRef* est omis, la commande récupère des données depuis un port série ou un document ouvert par la commande **REGLER SERIE**.

Dans tous les cas, les caractères lus sont retournés dans la variable *réceptVar*, qui doit être une variable de type Texte, Alpha ou BLOB. Si les données ont été envoyées par la commande **ENVOYER PAQUET**, le type doit correspondre à celui du paquet envoyé.

Notes

- En mode non Unicode (mode compatibilité), les variables alpha acceptent jusqu'à 255 caractères et ont une taille fixe, les variables texte n'ont pas de taille prédéfinie et acceptent jusqu'à 32000 caractères.
- Si le paquet reçu est de type BLOB, la commande ne tient pas compte du jeu de caractères éventuellement défini par la commande **UTILISER FILTRE**. Le BLOB est retourné sans aucune modification.
- Si le paquet reçu est de type texte, la commande **RECEVOIR PAQUET** prend en charge les BOM (Byte Order Mark). Dans ce cas, si le jeu de caractères courant est de type Unicode (UTF-8, UTF-16 ou UTF-32), 4D tente d'identifier une BOM parmi les premiers octets reçus. Si elle est détectée, elle est filtrée de la variable *réceptVar* et 4D utilise le jeu de caractères qu'elle définit au lieu du jeu de caractères courant.

Si vous voulez recevoir un nombre prédéfini d'octets, passez ce nombre dans le paramètre *nbOctets*. Si la variable *réceptVar* est de type Texte, vous pouvez lire en un seul appel jusqu'à 2 Go de texte en mode Unicode (limite théorique) ou 32000 caractères en mode non Unicode (dans ce cas, pour spécifier le nombre maximum de caractères, vous pouvez passer la constante **MAXLONGTEXTEAVANTV11** dans *nbOctets*).

Note de compatibilité : Dans les versions de 4D antérieures à la version 11, les bases travaillaient généralement avec le jeu de caractères ASCII (mac-roman), dans lequel chaque caractère est codé sur un octet (8 bits). Le paramètre *nbOctets* indiquait directement le nombre de caractères à recevoir. A compter de la version 11, les bases travaillent en mode Unicode (jeu de caractères UTF-8 par défaut). Dans ce mode, certains caractères sont codés sur deux octets, comme par exemple les caractères accentués. La correspondance nombre de caractères/nombre d'octets peut varier. Dans ce cas, pour contrôler le nombre de caractères reçus, il est préférable de définir un jeu de caractères du type mac-roman via la commande **UTILISER FILTRE**, d'utiliser des BLOBs ou encore d'utiliser le paramètre *stopCar*.

Si vous voulez recevoir des données jusqu'à ce qu'une chaîne de caractères (comportant un ou plusieurs caractères) soit lue, passez-la dans le paramètre *stopCar* (la chaîne n'est pas retournée dans *réceptVar*).

Dans ce cas, si la chaîne de caractères spécifiée par *stopCar* n'est pas trouvée :

- lorsque **RECEVOIR PAQUET** lit un document, l'exécution de la commande se terminera à la fin du document.
- lorsque **RECEVOIR PAQUET** lit des données en provenance du port série, la commande s'exécutera indéfiniment jusqu'à ce que le délai d'attente (s'il est fixé) soit écoulé (cf. la commande **FIXER TIMEOUT**) ou que l'utilisateur interrompe la réception (voir ci-dessous).

Pendant l'exécution d'un **RECEVOIR PAQUET**, l'utilisateur peut interrompre l'opération en appuyant sur les touches **Ctrl+Alt+Maj** (sous Windows) ou **Commande+Option+Maj** (sous Mac OS). Cette interruption génère une erreur -9994 que vous pouvez intercepter à l'aide d'une méthode installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**. Généralement, vous devez gérer les interruptions d'une réception uniquement lors d'une communication série.

Lors de la lecture d'un document, le premier **RECEVOIR PAQUET** commence par lire le début du document. La lecture des paquets suivants débute au caractère situé immédiatement après le dernier octet lu.

Note : Ce fonctionnement est valide avec un document ouvert par **REGLER SERIE**. Cependant, pour un document ouvert par **Ouvrir document**, **Creer document** ou **Ajouter a document**, vous pouvez aussi utiliser les commandes **Position dans document** et **CHANGER POSITION DANS DOCUMENT** pour connaître et modifier la position à laquelle, dans le document, la prochaine écriture (**ENVOYER PAQUET**) ou lecture (**RECEVOIR PAQUET**) aura lieu.

En cas de tentative de lecture après la fin d'un document, **RECEVOIR PAQUET** retourne les données lues jusqu'à ce point et la variable système OK prend la valeur 1. Les **RECEVOIR PAQUET** suivants retourneront une chaîne vide et OK prendra la valeur zéro.

Note : En mode non Unicode (compatibilité), lorsque vous lisez des caractères d'un document Windows avec **RECEVOIR PAQUET**, si vous n'utilisez pas de filtre ASCII d'importation pour convertir les caractères Windows vers Mac OS (cf. la commande **UTILISER FILTRE**), vous pouvez utiliser la fonction **Windows vers Mac** (voir l'exemple de cette fonction).

Exemple 1

L'exemple suivant lit 20 caractères depuis un port série et les place dans la variable **RécupVingt** :

```
RECEVOIR PAQUET (RécupVingt;20)
```

Exemple 2

L'exemple suivant lit des données depuis le document référencé par la variable **MonDoc** et les place dans la variable **vData**. La commande récupère les données jusqu'à ce qu'elle rencontre un retour chariot :

```
RECEVOIR PAQUET (MonDoc;vData;Caractere(Retour_chariot))
```

Exemple 3

L'exemple suivant lit des données du document référencé par la variable **MonDoc** et les place dans la variable **vData**. La commande récupère les données jusqu'à ce qu'elle rencontre une balise HTML de fin de tableau (</TD>) :

```
RECEVOIR PAQUET (MonDoc;vData;"</TD>")
```

Exemple 4

L'exemple suivant lit des données d'un document et les place dans des champs. Les données sont stockées dans des champs de longueur fixe. La méthode fait appel à une sous-routine pour éliminer les espaces superflus (situés derrière les valeurs). Le code de la sous-routine est présenté après la méthode :

```
$Doc :=Ouvrir document ("";"TEXT") ` Ouverture d'un document de type Texte
Si (OK=1) ` Si le document est ouvert...
  Repeter ` Boucle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de données
    RECEVOIR PAQUET ($Doc;$Var1;15) ` Lecture de 15 caractères
    RECEVOIR PAQUET ($Doc;$Var2;15) ` Même chose pour le second champ
  Si (OK=1) ` Si ce n'est pas la fin du document...
    CREER ENREGISTREMENT ([Personnes]) ` Créer un nouvel enregistrement
    [Personnes]Prénom:=Elimine($Var1) ` Sauvegarder le prénom
    [Personnes]Nom:=Elimine($Var2) ` Sauvegarder le nom
    STOCKER ENREGISTREMENT ([Personnes]) ` Sauvegarder l'enregistrement
  Fin de si
Jusque (OK=0)
FERMER DOCUMENT ($Doc) ` Fermeture du document
Fin de si
```

Les espaces superflus derrière les valeurs sont éliminés par la méthode suivante, appelée **Elimine** :

```
Boucle ($i;Longueur($1);1;-1) ` Boucle sur la fin de la chaîne d'où démarrer
  Si ($1<$i>#" ") ` Si ce n'est pas un espace...
    $i :=-$i ` Forcer la boucle à stopper
  Fin de si
Fin de boucle
$0:=Supprimer chaîne ($1;-$i;Longueur($1)) ` Suppression des espaces
```

Variables et ensembles système

Après un appel à **RECEVOIR PAQUET**, la variable système OK prend la valeur 1 si le paquet est reçu sans erreur. Sinon, OK prend la valeur 0.

RECEVOIR VARIABLE

RECEVOIR VARIABLE (variable)

Paramètre	Type	Description
variable	Variable 	Variable dans laquelle recevoir une variable

Description

La commande **RECEVOIR VARIABLE** reçoit *variable*, une variable envoyée par la commande **ENVOYER VARIABLE**, depuis un document ou un port série préalablement ouvert par la commande **REGLER SERIE**.

En mode interprété, si la variable n'existe pas préalablement à l'appel de **RECEVOIR VARIABLE**, elle sera créée, typée et remplie en fonction de ce qui a été reçu. En mode compilé, la variable doit être du même type que celle qui est reçue. Dans les deux cas, le contenu de la variable est remplacé par celui de la variable reçue.

Notes :

1. Si vous recevez une variable depuis un document avec cette commande, le document doit avoir été ouvert par la commande **REGLER SERIE**. Vous ne pouvez pas utiliser **RECEVOIR VARIABLE** avec un document ouvert par **Ouvrir document**, **Ajouter a document** ou **Creer document**.
2. Cette commande ne fonctionne pas avec les variables de type tableau. Si vous voulez envoyer et recevoir des tableaux via un document ou un port série, utilisez les nouvelles **Commandes du thème BLOB**, apparues avec la version 6 de 4D.
3. Pendant l'exécution d'un **RECEVOIR VARIABLE**, l'utilisateur peut interrompre l'opération en appuyant sur les touches **Ctrl+Alt+Maj** (sous Windows) ou **Commande+Option+Maj** (sous Mac OS). Cette interruption génère une erreur -9994 que vous pouvez intercepter à l'aide d'une méthode installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**. Généralement, vous devez gérer les interruptions d'une réception uniquement lors d'une communication série.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **RECEVOIR ENREGISTREMENT**.

Variables et ensembles système

La variable système OK prend la valeur 1 si la variable est correctement reçue, sinon elle prend la valeur 0.

REGLER SERIE (port ; param)

Paramètre	Type		Description
port	Entier long	→	Numéro de port série
param	Entier long	→	Paramètres de communication

REGLER SERIE (opération ; nomFichier)

Paramètre	Type		Description
opération	Entier long	→	Opération à effectuer sur document
nomFichier	Chaîne	→	Nom du document

Description

La commande **REGLER SERIE** permet d'ouvrir un port série ou un document. Vous ne pouvez ouvrir qu'un port série ou un document à la fois avec cette commande.

Note historique : A l'origine, **REGLER SERIE** a été la première commande 4D permettant de travailler avec les ports série et des documents sur disque. Depuis, de nouvelles commandes ont été ajoutées. Aujourd'hui, vous pouvez généralement travailler avec des documents sur disque à l'aide des commandes **Ouvrir document**, **Créer document** et **Ajouter a document**, puis lire et écrire des caractères dans les documents avec **RECEVOIR PAQUET** et **ENVOYER PAQUET** (ces deux commandes fonctionnent aussi avec **REGLER SERIE**). Cependant, si vous souhaitez utiliser les commandes **ENVOYER VARIABLE**, **RECEVOIR VARIABLE**, **ENVOYER ENREGISTREMENT** et **RECEVOIR ENREGISTREMENT**, vous devez appeler **REGLER SERIE** pour accéder aux documents sur disque.

La description de la commande **REGLER SERIE** se compose de deux sections :

- Travailler avec les ports série
- Travailler avec des documents

Travailler avec les ports série : REGLER SERIE(port;param)

La première syntaxe de **REGLER SERIE** ouvre un port série et définit le protocole de communication ainsi que des informations supplémentaires. Les données peuvent être envoyées par les commandes **ENVOYER PAQUET**, **ENVOYER ENREGISTREMENT** ou **ENVOYER VARIABLE**, et reçues par les commandes **RECEVOIR BUFFER**, **RECEVOIR PAQUET**, **RECEVOIR ENREGISTREMENT** ou **RECEVOIR VARIABLE**.

- Le premier paramètre, *port*, définit le port et le protocole utilisés. Vous pouvez adresser jusqu'à 99 ports série (un par un). Le tableau suivant liste les valeurs possibles du paramètre *port* :

Valeurs port	Description
0	Port imprimante (Mac) ou COM2 (Windows) sans protocole
1	Port modem (Mac) ou COM1 (Windows) sans protocole
20	Port imprimante (Mac) ou COM2 (Windows) avec protocole logiciel tel que XON/XOFF
21	Port modem (Mac) ou COM1 (Windows) avec protocole logiciel tel que XON/XOFF
30	Port imprimante (Mac) ou COM2 (Windows) avec protocole matériel tel que RTS/CTS
31	Port modem (Mac) ou COM1 (Windows) avec protocole matériel tel que RTS/CTS
101 à 199	Communication série sans protocole*
201 à 299	Communication série avec protocole logiciel tel que XON/XOFF*
301 à 399	Communication série avec protocole matériel tel que RTS/CTS*

Important : La valeur que vous passez dans *port* doit désigner un port série "logique" reconnu par votre système d'exploitation. Par exemple, pour que vous puissiez utiliser les valeurs 101, 203 et 325, les ports série COM1, COM3 et COM25 doivent avoir été correctement configurés.

Note sur les ports série

En standard, les systèmes Mac OS et Windows reconnaissent deux ports série logiques : sous Mac OS, le port modem et le port imprimante ; sous Windows, les ports COM1 et COM2. Toutefois, des ports série supplémentaires peuvent être ajoutés, par l'intermédiaire de cartes d'extension. 4D n'adressait à l'origine que les deux ports série standard, et a intégré par la suite la gestion des ports série supplémentaires. Pour des raisons de compatibilité, les deux systèmes d'adressage ont été conservés.

- Si vous souhaitez adresser uniquement un port série standard (imprimante/COM2 ou modem/COM1), vous pouvez passer dans le paramètre *port* soit une des valeurs 0, 1, 20, 21, 30 et 31 (correspondant à l'ancien mode de fonctionnement de 4D), soit une valeur > 100 (cf. ci-dessous).
- Si vous souhaitez adresser des ports série "étendus", vous devez passer dans *port* (pour adresser le Nième port série) la valeur N+100, augmentée éventuellement de 100 ou de 200, si vous voulez utiliser respectivement un protocole logiciel ou matériel.

Exemple 1

Vous souhaitez utiliser le port imprimante/COM2 sans protocole, vous pouvez utiliser l'une des syntaxes suivantes :

```
REGLER SERIE (0;param)
```

ou

```
REGLER SERIE (102;param)
```

Exemple 2

Vous souhaitez utiliser le port modem/COM1 avec le protocole XON/XOFF, vous pouvez utiliser l'une des syntaxes suivantes :

```
REGLER SERIE (21;param)
```

ou

```
REGLER SERIE (201;param)
```

Exemple 3

Vous souhaitez utiliser le port COM25 avec le protocole RTS/CTS, vous devez utiliser la syntaxe suivante :

```
REGLER SERIE (325;param)
```

- Le second paramètre, *param*, permet de fixer la vitesse, le nombre de bits de données, le nombre de bits de stop et la parité. La valeur de *param* se calcule en additionnant les valeurs de vitesse, de bits de données, de bits de stop et de parité, telles que définies dans le tableau ci-dessous. Par exemple, pour paramétrer la communication à 1200 bauds, 8 bits de données, 1 bit de stop et aucune parité, passez 19550 (soit 94 + 3072 + 16384 + 0) dans le paramètre *param*.

Contrôle	Valeur <i>param</i> (à cumuler)	Fonction
Vitesse (en bauds)	380	300
	189	600
	94	1200
	62	1800
	46	2400
	30	3600
	22	4800
	14	7200
	10	9600
	4	19200
	2	28800
	1	38400
	0	57600
	1022	115200
	1021	230400
Bits de données	0	5
	2048	6
	1024	7
	3072	8
Bits de stop	16384	1
	-32768	1,5
	-16384	2
Parité	0	Aucune
	4096	Impaire
	12288	Paire

Astuce : Les différentes valeurs numériques à cumuler et à passer dans les paramètres *port* et *param* (à l'exception des valeurs de COM1...COM99) sont disponibles en tant que **Constantes** prédéfinies dans le thème **Communications** de l'Explorateur, en mode Développement. Pour les valeurs de COM1...COM99, vous devez utiliser des valeurs numériques littérales.

Lorsque vous n'avez plus besoin d'un port série, vous devez le refermer. Pour cela, appelez de nouveau **REGLER SERIE** et passez-lui la valeur 11. Exemple :

```
REGLER SERIE (11) `Referme un port série préalablement ouvert
```

Travailler avec des documents : REGLER SERIE(opération;document)

La seconde syntaxe de la commande **REGLER SERIE** vous permet de créer, ouvrir ou fermer un document. A la différence des commandes du thème Documents système, **REGLER SERIE** ne permet d'ouvrir qu'un document à la fois. Le document peut être "lu à partir de" ou "écrit dans". Reportez-vous à la section **Présentation des documents système** pour plus d'informations sur ce point.

Le premier paramètre, *opération*, définit l'opération à effectuer avec le document désigné par *document*. Le tableau suivant dresse la liste les valeurs d'*opération* et le résultat obtenu, en fonction de la valeur de *document*.

La première colonne fournit les valeurs possibles du paramètre *opération*. La deuxième colonne fournit les valeurs possibles du paramètre *document*. La troisième colonne décrit le résultat obtenu. Par exemple, pour afficher un fichier de type texte dans une boîte de dialogue standard d'ouverture de document, vous pouvez écrire l'instruction suivante :

REGLER SERIE (13; "")		
Opération	Document	Résultat
10	Chaîne	Ouvre le document dont le nom est spécifié par Chaîne. Si le document n'existe pas, il est créé et ouvert.
10	"" (chaîne vide)	Affiche la boîte de dialogue d'ouverture de fichier. Tous les types de fichiers sont présentés.
11	Aucun	Referme un fichier ouvert.
12	"" (chaîne vide)	Affiche la boîte de dialogue standard d'enregistrement de fichier, permettant de créer un nouveau fichier.
13	"" (chaîne vide)	Affiche la boîte de dialogue d'ouverture de fichier. Seuls les fichiers de type Texte sont présentés.

Toutes les opérations décrites dans ce tableau modifient la variable système Document en conséquence. De plus, la variable système OK prend la valeur 1 si l'opération s'est déroulée correctement, 0 sinon.

Exemple 4

Reportez-vous aux exemples des commandes **RECEVOIR BUFFER**, **FIXER TIMEOUT** et **RECEVOIR ENREGISTREMENT**.

UTILISER FILTRE

UTILISER FILTRE (filtre {; typeFiltre})

Paramètre	Type	Description
filtre	Chaîne, Opérateur	➡ Nom du jeu de caractères à utiliser (mode Unicode) ou du document filtre ASCII à utiliser (mode ASCII) ou * pour restaurer le jeu/filtre ASCII par défaut
typeFiltre	Entier long	➡ 0 = Filtre d'exportation, 1 = Filtre d'importation

Description

La commande **UTILISER FILTRE** permet de modifier le jeu de caractères utilisé par 4D pour toutes les opérations de transfert entre la base et un document ou un port série. Cela inclut les données transférées par les commandes d'import/export ASCII, SYLK et DIF, ainsi que celles envoyées par les commandes **ENVOYER PAQUET** et **RECEVOIR PAQUET** (paquets de type texte) et **RECEVOIR BUFFER**. Les filtres n'ont pas d'effet sur les données transférées par les commandes **ENVOYER ENREGISTREMENT**, **ENVOYER VARIABLE**, **RECEVOIR ENREGISTREMENT**, **ENVOYER PAQUET** et **RECEVOIR PAQUET** (paquets de type BLOB) et **RECEVOIR VARIABLE**.

La commande **UTILISER FILTRE** s'utilise différemment suivant que la base fonctionne en mode Unicode ou en mode compatibilité ASCII. Elle charge en mémoire un jeu de caractères ou un filtre ASCII.

Note : Pour plus d'informations sur ces modes, reportez-vous à la section **Codes ASCII**.

Mode Unicode

En mode Unicode, le paramètre *filtre* doit correspondre au nom "IANA" du jeu de caractères à utiliser, ou l'un de ses alias. Par exemple, les noms "iso-8859-1" ou "utf-8" sont des noms valides, ainsi que les alias "latin1" ou "l1". Pour plus d'informations sur ces noms, reportez-vous à l'adresse <http://www.iana.org/assignments/character-sets>. Des exemples de noms IANA sont également fournis dans la description de la commande **CONVERTIR DEPUIS TEXTE**.

Mode compatibilité ASCII

Dans ce mode, la commande charge en mémoire le document de filtre ASCII *filtre* préalablement sauvegardé et l'utilise. Le filtre ASCII doit avoir été préalablement créé à l'aide d'une version antérieure de 4D. Si vous passez une chaîne vide dans le paramètre *filtre*, **UTILISER FILTRE** affiche une boîte de dialogue standard d'ouverture de fichiers pour que l'utilisateur puisse sélectionner un filtre ASCII existant.

Si *typeFiltre* est égal à 0, le filtre est défini pour l'exportation. Si *typeFiltre* est égal à 1, il est défini pour l'importation. Si vous ne passez pas le paramètre *typeFiltre*, le filtre d'exportation est utilisé par défaut.

Lorsque le paramètre * est passé, le jeu de caractères par défaut est rétabli (filtre d'importation ou d'exportation, en fonction de la valeur de *typeFiltre*).

En mode Unicode dans 4D v11, le jeu de caractères par défaut est UTF-8.

En mode compatibilité, l'ASCII Mac standard est rétabli.

Exemple

L'exemple suivant (mode Unicode) utilise le jeu de caractères UTF-16 pour exporter un texte, puis le jeu de caractères par défaut est rétabli :

```
UTILISER FILTRE("UTF-16LE";0) ` Utiliser le jeu de caractères UTF-16 'Little Endian'
EXPORTER TEXTE([Ma Table];"Mon Texte") ` Exporter les données avec le filtre
UTILISER FILTRE(*;0) ` Rétablir le jeu par défaut
```

Variables et ensembles système

La variable système OK prend la valeur 1 si le filtre est correctement chargé, sinon elle prend la valeur 0.

Compilateur

-  Commandes du thème Compilateur
-  Utilisation des directives de compilation
-  Guide du typage
-  Précisions de syntaxe
-  Conseils d'optimisation
-  Messages d'erreurs
-  APPELER 4D
-  C_BLOB
-  C_BOOLEAN
-  C_DATE
-  C_ENTIER LONG
-  C_GRAPHE
-  C_HEURE
-  C_IMAGE
-  C_POINTEUR
-  C_REEL
-  C_TEXTE
-  C_ALPHA
-  C_ENTIER

Le compilateur intégré de 4D vous permet de traduire vos applications de base de données en instructions de niveau assembleur. Les avantages procurés par le compilateur sont les suivants :

- **Vitesse** : votre base de données s'exécute de 3 à 1000 fois plus vite.
- **Vérification du code** : la cohérence interne du code de votre application de base de données est entièrement contrôlée. Les conflits de logique et de syntaxe sont détectés.
- **Protection** : une fois votre base compilée, vous pouvez en supprimer le code interprété. Alors, la base compilée dispose des mêmes fonctionnalités que la base originale, à la différence près que la structure et les méthodes ne peuvent plus être visualisées ni modifiées délibérément ou par inadvertance.
- **Application indépendantes "double-cliquables"** : une base compilée peut également être transformée en application indépendante (sous Windows, des fichiers ".EXE") comportant sa propre icône.

Pour une description du fonctionnement du compilateur de 4D, reportez-vous au manuel Mode Développement.

Les commandes de ce thème sont liées à l'utilisation du compilateur. Elles vous permettent de normaliser les types de données exploitées dans votre base. La commande **APPELER 4D** est utilisée spécifiquement dans les bases compilées.

C_BLOB	C_ENTIER	C_REEL	APPELER 4D
C_BOOLEAN	C_ENTIER LONG	C_ALPHA	
C_DATE	C_IMAGE	C_TEXTE	
C_GRAPHES	C_POINTEUR	C_HEURE	

À l'exception d'**APPELER 4D**, ces commandes déclarent des variables et leur assignent un type. La déclaration des variables permet de lever toute ambiguïté en ce qui concerne leur type. Lorsqu'une variable n'est pas déclarée par l'une de ces commandes, le compilateur déduit son type. Mais il lui est souvent difficile de déduire le type d'une variable utilisée dans les formulaires. Par conséquent, il est particulièrement important d'utiliser ces commandes pour déclarer les variables placées dans les formulaires.

Note : Pour gagner du temps, vous pouvez utiliser l'option de génération et de mise à jour des méthodes de typage (appelées "Méthodes compilateur"), proposée dans la fenêtre du compilateur. Cette option crée automatiquement des méthodes de typage recensant et donnant un type à l'ensemble des variables utilisées dans la base.

Les **tableaux** sont des variables devant respecter les mêmes règles que les variables standard en vue de la compilation. Les commandes de déclaration des tableaux sont groupées dans le thème "Tableaux".

Principes généraux d'écriture de code destiné à être compilé

- Vous ne devez pas donner le même nom à des méthodes ou des variables différentes. Vous ne devez pas avoir une méthode qui aurait le même nom qu'une variable.
- Vous ne pouvez pas modifier le type d'une variable ou d'un tableau.
- Vous ne pouvez pas convertir un tableau simple en tableau à deux dimensions, et vice-versa.
- Vous ne pouvez pas modifier la longueur d'une variable chaîne ni celle des éléments d'un tableau alphanumérique.
- Bien que le compilateur déduise le type des variables si nécessaire, il est conseillé de déclarer le type des variables à l'aide des directives de compilation lorsque le type de données est ambigu, en particulier dans un formulaire.
- Une autre raison de déclarer explicitement le type des variables est l'optimisation de votre code. Cela est particulièrement vrai pour les variables utilisées comme compteurs. Dans ce cas, l'utilisation de variables de type Entier long assure un maximum de performances.
- Pour effacer une variable (c'est-à-dire l'initialiser à une valeur nulle), utilisez la commande **EFFACER VARIABLE** avec le nom de la variable. N'utilisez pas de chaîne alphanumérique pour désigner le nom de la variable avec la commande **EFFACER VARIABLE**.
- La fonction **Indefinie** retournera toujours **Faux**. Les variables sont toujours définies.
- Les opérations numériques effectuées sur des variables de type Entier long ou Entier sont généralement beaucoup plus rapides que celles effectuées sur des valeurs Numérique (réel).
- Les indirections de variables, utilisées dans la version 3 de 4D, ne sont pas permises. Vous ne pouvez pas utiliser l'indirection alphanumérique, à l'aide du symbole 'paragraphe' (§), pour référencer des variables indirectement. Vous ne pouvez pas non plus utiliser les indirections numériques, à l'aide des accolades {...}. Les accolades ne peuvent être utilisées que pour accéder à un élément de tableau ayant été déclaré. En revanche, vous pouvez utiliser le passage de paramètres.

Ces principes sont détaillés dans les sections suivantes :

- **Utilisation des directives de compilation**, expliquant quand et où écrire des directives de compilation

- **Guide du typage**, décrivant les différents types de conflits pouvant se produire lors de la compilation des bases 4D,
- **Précisions de syntaxe**, fournissant des informations supplémentaires concernant plusieurs commandes 4D,
- **Conseils d'optimisation**, proposant des conseils permettant d'accélérer l'exécution des applications en mode compilé.

Exemple 1

Voici quelques déclarations de variables standard pour le compilateur :

```
C_BLOB(vxMonBlob) ` La variable process vxMonBlob est déclarée avec le type BLOB
C_BOOLEAN(ØSousWindows) ` La variable interprocess ØSousWindows est déclarée avec le type
booléen
C_DATE($vdCurDate) ` La variable locale $vdCurDate est déclarée avec le type Date
C_GRAPHE(vg1;vg2;vg3) ` Les 3 variables process vg1, vg2 et vg3 sont déclarées avec le type
Graphe
```

Exemple 2

Dans cet exemple, la méthode projet *uneMéthodeParmiD'Autres* déclare 3 paramètres:

```
` Méthode projet uneMéthodeParmiD'Autres
` uneMéthodeParmiD'Autres ( Numérique ; Entier { ; Entier long } )
` uneMéthodeParmiD'Autres ( Montant ; Pourcentage { ; Ratio } )

C_REEL($1) ` le 1er paramètre est du type Réel (Numérique)
C_ENTIER($2) ` le 2e paramètre est du type Entier
C_ENTIER LONG($3) ` le 3e paramètre est du type Entier long

` ...
```

Exemple 3

Dans l'exemple suivant, la méthode projet *ajoutCapitale* accepte un paramètre de type Chaîne et retourne une chaîne :

```
` Méthode projet ajoutCapitale
` ajoutCapitale ( Alpha ) -> Alpha
` ajoutCapitale ( Chaîne source ) -> Chaîne avec la première lettre capitale

C_ALPHA(255;$0;$1)
$0:=Majusc(Sous chaîne($1;1;1))+Minusc(Sous chaîne($1;2))
```

Exemple 4

Dans l'exemple suivant, la méthode projet *envoyerPaquets* accepte un paramètre de type Heure suivi d'un nombre variable de paramètres de type Texte :

```
` Méthode projet envoyerPaquets
` envoyerPaquets ( Heure ; Texte { ; Texte2... ; TextN } )
` envoyerPaquets ( docRef ; Données { ; Données2... ; DonnéesN } )

C_HEURE($1)
C_TEXTE(${2})
C_ENTIER LONG($vlPaquet)

Boucle($vlPaquet;2;Nombre de parametres)
    ENVOYER PAQUET($1;${$vlPaquet})
Fin de boucle
```

Exemple 5

Dans l'exemple suivant, la méthode projet *compiler_Param_Prédéclare28* pré-déclare la syntaxe d'autres méthodes projet, à l'intention du compilateur :

```
` Méthode projet compiler_Param_Prédéclare28
```

```
C_REEL(uneMéthodeParmiDautres;$1) ` uneMéthodeParmiDautres ( Réel ; Entier { ; Entier long } )
C_ENTIER(uneMéthodeParmiDautres;$2) ` ...
C_ENTIER LONG(uneMéthodeParmiDautres;$3) ` ...
C_ALPHA(ajoutCapitale;255;$0;$1) ` ajoutCapitale ( Alpha ) -> Alpha
C_HEURE(envoyerPaquets;$1) ` envoyerPaquets ( Heure ; Texte { ; Texte2... ; TexteN } )
C_TEXTE(envoyerPaquets;$2) ` ...
```

Utilisation des directives de compilation

Typage des variables

4D utilise trois catégories de variables :

- les variables locales,
- les variables process,
- les variables interprocess.

Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la section . Les variables process et les variables interprocess sont structurellement de même nature pour le compilateur.

Quand utiliser des directives de compilation ?

Les directives de compilation sont utiles dans deux cas :

- lorsque le compilateur ne peut pas déduire seul le type d'une variable,
- lorsque vous voulez éviter que le compilateur fasse des déductions.

Par ailleurs, utiliser des directives de compilation peut vous permettre de réduire le temps de compilation.

Où placer les directives de compilation ?

Vous avez deux possibilités selon que vous voulez que le compilateur vérifie ou non votre typage.

Une liberté permise par le compilateur

Les directives de compilation lèvent toute ambiguïté sur les types. L'exigence de rigueur ne se fait pas pour autant intolérance. S'il vous arrive d'utiliser un réel là où vous avez déclaré un entier, le compilateur ne considère pas qu'il y a conflit et suit simplement vos directives. Ainsi, si vous écrivez :

```
C_ENTIER(vEntier)
vEntier:=2,6
```

Le compilateur ne verra pas un conflit de types de nature à empêcher la compilation et prendra automatiquement en compte la partie entière arrondie du nombre affecté (3 au lieu de 2,6).

Typage des variables

Le compilateur doit respecter les critères d'identification des variables.

Il existe deux possibilités :

1) Si les variables ne sont pas typées, le compilateur s'en occupera automatiquement pour vous. Toutes les fois que c'est possible, dans la mesure où il n'y a pas d'ambiguïtés, le compilateur déduit automatiquement pour vous le type des variables utilisées. Si, par exemple, vous écrivez :

```
V1:=Vrai
```

le compilateur pourra en déduire que la variable V1 est de type Booléen. De même, si vous écrivez :

```
V2:="Ceci est une phrase exemple"
```

le compilateur en déduira que V2 est une variable de type Texte.

Le programme peut également déduire le type des variables dans des cas moins faciles :

```
V3:=V1 `V3 est du même type que V1
V4:=2*V2 `V4 est du même type que V2
```

Le compilateur déduit également le type de vos variables d'après les appels aux commandes 4D et à vos propres méthodes. Si vous passez à une méthode un paramètre de type Booléen et un paramètre de type Date, le compilateur donnera le type Booléen et le type Date aux variables locales \$1 et \$2 de la méthode appelée.

Lors de ces déductions, sauf indication contraire dans les Préférences, le compilateur ne donne pas à vos variables des types limitatifs : Entier, Entier long ou Alphanumérique. Par défaut, le compilateur donne toujours le type le plus large possible à vos variables. Si vous écrivez :

```
LeNombre:=4
```

le compilateur donnera à la variable LeNombre le type Réel, même si en toute rigueur la valeur 4 est entière. En d'autres termes, le compilateur n'exclut pas que dans d'autres occurrences de la variable, la valeur puisse être 4,5.

Si vous ne voulez pas de cette interprétation générale, vous pouvez préciser vos choix : c'est l'objet de ce qu'on appelle les directives de compilation.

2) Les directives de compilation servent à déclarer de façon explicite les variables simples que vous utilisez dans vos bases. Leur utilisation se fait de la façon suivante :

```
C_BOOLEAN (Var)
```

Par cette directive, vous forcez le compilateur à créer une variable Var dont le type sera Booléen.

Dans le cas où une application comporte des directives de compilation, le compilateur les détecte et n'a pas à se livrer à une quelconque estimation. Une directive a la priorité sur une déduction à partir d'une affectation ou d'une utilisation.

Les variables simples déclarées par la directive de compilation **C_ENTIER** sont considérés comme des Entiers longs, compris entre -2147483648 et +2147483647 comme pour les variables déclarées par la directive **C_ENTIER LONG**.

Cas d'ambiguïté

Il arrive que le compilateur ne puisse pas déduire le type d'une variable, et cela pour plusieurs raisons. Il est impossible de recenser tous les cas de figure. Une chose est certaine, c'est qu'en cas d'impossibilité à compiler, le compilateur vous en donnera la raison précise ainsi que les moyens d'y remédier.

On peut cependant distinguer trois causes majeures d'hésitation pour le compilateur : l'ambiguïté proprement dite, l'ambiguïté sur une déduction forcée, et l'impossibilité totale de déduire un type.

L'ambiguïté proprement dite

L'ambiguïté sur le nom de la variable est générée dans le cas suivant : le compilateur choisit la première variable qu'il rencontre et assigne arbitrairement à la suivante, de même nom mais de type différent, le type qu'il a précédemment attribué. Prenons un exemple simple :

dans une méthode A,

```
LaVariable:=Vrai
```

dans une méthode B,

```
LaVariable:="La lune est verte"
```

Dans le cas où la méthode A est compilée avant la méthode B, le compilateur considérera que **LaVariable:="La lune est verte"** est un changement de type d'une variable précédemment rencontrée. Il vous signalera qu'il y a retypage. Il génère une erreur qu'il vous appartient de corriger.

Ne vous inquiétez pas, le compilateur ne transformera pas votre variable **LaVariable:="La lune est verte"** en variable booléenne sans vous demander ce que vous en pensez !

L'ambiguïté sur une déduction forcée

Il peut arriver que le compilateur déduise un type sur un objet qui ne convient pas à son utilisation finale. Dans ce cas, vous devrez typer explicitement vos variables à l'aide des directives de compilation. Voici un exemple de cas d'ambiguïté lors de l'utilisation des listes de valeurs par défaut sur un objet : dans les formulaires, il est possible de spécifier une liste de valeurs par défaut pour les objets de type combo box, pop up menu, menu/liste déroulante, onglet, zone de défilement et liste déroulante à l'aide du bouton d'édition **Valeurs** (voir à ce sujet le manuel Mode Développement de 4D). Les valeurs par défaut sont automatiquement chargées dans un tableau dont le nom est le même que celui de l'objet.

Dans le cas simple où l'objet n'est pas utilisé dans une méthode, le compilateur peut déduire son type sans ambiguïté et l'objet sera typé en tableau texte par défaut. En revanche, dans le cas où vous devez initialiser la position de votre tableau pour son affichage dans le formulaire, vous pouvez écrire les instructions suivantes dans la méthode formulaire :

```
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur_chargement)
  MonPopUp:=2
  ...
Fin de cas
```

C'est dans ce cas que l'ambiguïté apparaît : lors de l'analyse des méthodes, le compilateur déduira par défaut le type Réel pour la variable MonPopUp. Dans ce cas très précis, vous devez explicitement déclarer le tableau dans une méthode compilateur ou dans la méthode formulaire :

```
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur_chargement)
  TABLEAU TEXTE (MonPopUp;2)
  MonPopUp:=2
  ...
Fin de cas
```

L'impossibilité totale de déduire un type

Dans ce cas, seule une directive de compilation peut orienter le compilateur. Le compilateur peut se trouver dans cette situation lorsqu'une variable est utilisée sans être déclarée et dans un cadre qui ne donne aucune information sur son type possible.

Le phénomène se produit principalement dans quatre cas :

- lorsque vous utilisez des pointeurs,
- lorsque vous utilisez une commande à syntaxe multiple,
- lorsque vous utilisez une commande 4D avec des paramètres optionnels de types différents,
- lorsque vous utilisez une méthode appelée via un URL.

Cas des pointeurs

Un pointeur étant un outil universel qui a donc pour première caractéristique la flexibilité, il est inutile d'espérer qu'il renvoie un type d'une manière ou d'une autre, hormis le sien propre.

Supposons que vous écriviez dans une méthode la séquence suivante :

```
LaVar1:=5,2(1)
LePointeur:=->LaVar1(2)
LaVar2:=LePointeur->(3)
```

Bien que la ligne (2) définisse le type de la variable pointée par le pointeur LePointeur, LaVar2 n'est pas pour autant typée. Lors de la compilation, le compilateur peut reconnaître un pointeur, mais n'a aucun moyen de savoir sur quel type de variable il pointe. Il ne peut donc pas déduire le type de LaVar2 ; une directive de compilation du type **C_REEL(LaVar2)** est donc indispensable.

Cas des commandes à syntaxe multiple

Lorsque vous utilisez une variable associée à la fonction **Annee de**, la variable ne peut être, compte tenu de la nature même de la fonction, que de type Date. En revanche, prenons un cas extrême : la commande **LIRE PROPRIETES CHAMP** admet deux syntaxes :

LIRE PROPRIETES CHAMP(NoTable;NoChamp;Type;Longueur;Indexée)
LIRE PROPRIETES CHAMP(Pointeur_Champ;Type;Longueur;Indexée)

Lorsque vous utilisez cette commande, le compilateur ne peut pas deviner quelle syntaxe et quels paramètres vous avez choisis. Il vous appartient alors d'orienter le compilateur par une directive de compilation.

Cas des commandes 4D ayant des paramètres optionnels de types différents

Lorsque vous utilisez une commande 4D qui accepte plusieurs paramètres optionnels de différents types, le compilateur ne peut pas deviner quels paramètres ont été passés.

Par exemple, la commande **INFORMATION ELEMENT** admet deux paramètres optionnels. Le premier est de type Entier long, le second est de type Booléen.

La commande peut donc être utilisée comme ceci :

INFORMATION ELEMENT(liste;position;num;text;sous-liste;déployé)

ou comme cela :

INFORMATION ELEMENT(liste;position;num;text;déployé)

Vous devez donc utiliser des directives de compilation pour typer les paramètres optionnels passés à la commande (s'ils n'ont pas déjà été typés suite à leur utilisation dans un autre endroit de la base).

Cas des méthodes appelées via un URL

Si vous écrivez des méthodes appelées via un URL, il est nécessaire de déclarer explicitement la variable Texte \$1 dans vos méthodes, par l'intermédiaire de l'instruction **C_TEXTE(\$1)**, dans le cas où vous n'utilisez pas \$1 dans la méthode. En effet, le compilateur ne peut pas deviner qu'une méthode 4D va être appelée via un URL.

Typage assuré par vos soins

Si vous voulez que le compilateur n'ait pas à vérifier votre typage, vous devez lui donner les clés de l'identification de ses objets.

La convention à respecter est la suivante : les directives de compilation des variables process ou interprocess, ainsi que les paramètres, devront être placées dans une ou plusieurs méthodes dont le nom commence par **Compiler**.

Par défaut, le compilateur vous permet de générer automatiquement cinq types de méthodes Compilateur regroupant les directives pour les variables, les tableaux et les paramètres des méthodes (pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous au manuel Mode Développement).

Note : La déclaration des paramètres des méthodes obéit à la syntaxe suivante : **Directive (nom de méthode; param)**. Cette syntaxe n'est pas exécutable en mode interprété.

Paramètres particuliers

- Les paramètres reçus par les méthodes base
Ces paramètres sont typés par défaut par le compilateur, si la déclaration n'a pas été faite explicitement. Néanmoins, si vous les déclarez, la déclaration doit se faire à l'intérieur des méthodes base.
La déclaration de ces paramètres ne peut pas se faire dans une méthode compilateur.
Exemple : la **Méthode base Sur connexion Web** reçoit six paramètres \$1 à \$6 de type texte. En début de méthode, vous devez écrire : **C_TEXTE(\$1;\$2;\$3;\$4;\$5;\$6)**
- Les triggers
Le paramètre \$0 (Entier long), résultat d'un trigger, est typé par défaut par le compilateur, si la déclaration n'a pas été faite explicitement. Néanmoins si vous le déclarez, la déclaration doit se faire à l'intérieur du trigger. La déclaration de ce paramètre ne peut pas se faire dans une méthode compilateur.
- Les objets acceptant l'événement formulaire "Sur glisser"
Le paramètre \$0 (Entier long), résultat d'un événement formulaire "Sur glisser", est typé par défaut par le compilateur, si la déclaration n'a pas été faite explicitement. Néanmoins si vous le déclarez, la déclaration doit se faire à l'intérieur de la méthode objet. La déclaration de ce paramètre ne peut pas se faire dans une méthode compilateur.
Note : Le compilateur n'initialise pas le paramètre \$0. Dès que vous utilisez l'événement formulaire Sur glisser, vous devez donc initialiser \$0. Par exemple :

```

C_ENTIER LONG($0)
Si(Evenement formulaire=Sur_glisser)
    $0:=0
    ...
    Si($TypeDeDonnées=Est_une_image)
        $0:=-1
    Fin de si
    ...
Fin de si

```

Création de la table des symboles

Lorsque vous travaillez avec 4D en mode interprété, une variable peut avoir plusieurs types. Cette tolérance se justifie parfaitement puisque vous êtes en mode interprété. En effet, à chaque ligne de code, 4D interprète l'instruction et comprend le contexte. Lorsque vous travaillez en mode compilé, vous êtes dans une situation différente. Alors que l'interprétation agit ligne par ligne, la compilation s'intéresse à une base dans sa globalité.

La manière d'opérer du compilateur est la suivante :

- Le programme explore systématiquement les objets qui lui sont proposés par 4D. Ces objets sont les méthodes base, les méthodes projet, les méthodes formulaire, les méthodes table (triggers) et les méthodes objet.
- Le programme peigne ces objets pour retrouver le type de chacune des variables utilisées dans la base et génère la table des variables et des méthodes.
- Une fois qu'il a retrouvé le type de toutes les variables, le compilateur traduit la base. Encore faut-il qu'il puisse identifier un type d'une manière univoque pour chacune des variables.

Si le compilateur trouve un même nom de variable avec deux types différents, il n'a aucune raison de privilégier l'un par rapport à l'autre. En d'autres termes, avant de pouvoir ranger un objet, de lui donner une adresse mémoire, le compilateur a besoin de connaître l'identité exacte de cet objet, c'est-à-dire son nom et son type, le type permettant au compilateur de déduire sa taille. Ainsi, pour chaque application compilée, le compilateur crée un plan, contenant, pour chaque variable, son nom (ou identificateur), son emplacement (ou adresse mémoire) et la taille qu'elle occupe (représentée par son type). Ce "plan" s'appelle la table de symboles. Une option des Préférences vous permet de générer ou non cette table sous forme de fichier lors de la compilation. Ce plan est également utilisé pour la génération automatique des méthodes compilateur.

Toutes les variables ont un type. Comme décrit dans la section **Types de données**, vous disposez de 12 types pour les variables simples :

```

Booléen
Alphanumérique (ou Chaîne fixe)
Date
Entier
Entier long
Graphe
Heure
Image
Numérique (ou Réel)
Pointeur
Texte
BLOB

```

Pour les variables de type Tableau, vous disposez des 9 types suivants :

```

Tableau Booléen
Tableau Alpha (ou Chaîne fixe)
Tableau Date
Tableau Entier
Tableau Entier long
Tableau Image
Tableau Numérique (ou Réel)
Tableau Pointeur
Tableau Texte

```

Note : A compter de la version 11 de 4D, il n'existe plus de différence entre les types de variables Alpha et Texte. Il est conseillé d'utiliser désormais le type Texte.

Une syntaxe particulière : C_ALPHA

La syntaxe de toutes les directives de compilation est extrêmement simple ; seule la commande **C_ALPHA** requiert une attention particulière puisqu'elle admet un paramètre supplémentaire : la longueur maximale de la chaîne.

C_ALPHA(Longueur;Var1{;Var2;...;VarN})

Par définition, **C_ALPHA** porte sur des chaînes fixes, il est donc naturel de donner la longueur de cette chaîne. A cet égard, il convient de rappeler une différence de comportement entre une base interprétée et une base compilée. Dans une base interprétée, la séquence suivante :

```
LaLongueur:=15
C_ALPHA(LaLongueur;LaChaine)
```

serait parfaitement logique. 4D interpréterait LaLongueur puis remplacerait LaLongueur par sa valeur dans la directive. En revanche, le compilateur utilise cette commande durant le typage des variables et en dehors de toute affectation particulière. Il ne peut donc pas savoir que LaLongueur est égale à 15. Ne connaissant pas la longueur de la chaîne, il ne peut pas lui réserver de place dans la table des symboles. Par conséquent, dans l'optique d'une compilation, il convient d'utiliser une constante pour spécifier la longueur de la chaîne de caractères déclarée. Cette déclaration se fera donc de la façon suivante :

```
C_ALPHA(15;LaChaine)
```

Il en va de même pour la déclaration de tableaux d'alphas par la commande :

```
TABLEAU ALPHA(LaLongueur;LeTableau;Nombre d'éléments)
```

Le paramètre indiquant la longueur des chaînes du tableau sera une constante.

En revanche, vous pouvez utiliser les constantes 4D ou des valeurs hexadécimales pour spécifier la longueur des chaînes dans ces deux directives de compilation. Exemple :

```
C_ALPHA(Constante4D;LaChaine)
TABLEAU ALPHA(Constante4D;LeTableau;2)
C_ALPHA(0x000A;LaChaine)
TABLEAU ALPHA(0x000A;LeTableau;2)
```

Ne confondez pas la longueur d'un champ Alphanumérique qui peut être au maximum de 80 caractères avec une variable Alphanumérique. La longueur d'une chaîne déclarée par la directive **C_ALPHA** ou appartenant à un **TABLEAU ALPHA** peut être comprise entre 1 et 255.

Note : La syntaxe de cette commande vous permet de déclarer plusieurs variables de même longueur en une seule ligne. Si vous souhaitez déclarer plusieurs chaînes fixes de longueur différente, il faudra le faire en plusieurs lignes.

Typage des variables par le compilateur

Si vous voulez que le compilateur vérifie votre typage ou bien s'en charge lui-même, placer une directive de compilation est simple. Vous avez le choix entre deux possibilités, qui correspondent d'ailleurs à deux méthodes de travail :

- ou bien vous écrivez cette directive lors de la première utilisation de la variable, qu'il s'agisse d'une variable locale, process ou interprocess. La seule recommandation en la matière est que vous l'inscriviez bien à la première utilisation de la variable dans la première méthode exécutée. Attention, lors de la compilation le compilateur prend les méthodes dans l'ordre de leur création, et non dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans l'Explorateur.
- ou bien, si vous êtes systématique, regroupez toutes vos variables process ou interprocess avec les directives afférentes dans la **Méthode base Sur ouverture** ou une méthode appelée par la **Méthode base Sur ouverture**. Pour les variables locales, regroupez ces directives en tête de la méthode où elles sont utilisées.

Cas d'optimisation

Les directives de compilation peuvent vous aider à accélérer vos méthodes. Pour plus de précision à ce sujet, reportez-vous à la section **Conseils d'optimisation**. Pour nous en tenir à un exemple simple dans cette section de présentation, imaginez que vous incrémentiez un compteur. Si vous n'avez pas déclaré la variable, le compilateur considérera par défaut qu'elle est de type Numérique (ou réel). Si vous prenez soin de préciser qu'il s'agit d'un Entier, l'exécution de la base compilée sera plus satisfaisante. En effet, un Réel occupe, sur PC par exemple, 8 octets en mémoire alors que si vous choisissez un type limitatif, Entier ou Entier long, le compteur n'en occupera que 4. Il est bien évident que l'incrémentation d'un compteur de 8 octets est plus longue que celle d'un compteur de 4 octets.

Réduction du temps de compilation

Si toutes les variables utilisées dans votre base sont explicitement déclarées, il n'est pas nécessaire que le compilateur refasse tout le typage. Dans ce cas, vous pouvez lui demander d'effectuer uniquement la phase de traduction de vos méthodes dans le chemin de compilation. Ainsi, vous économiserez environ 50 % du temps de compilation.

Cette section décrit les principales causes de conflits de types sur les variables, ainsi que les manières de les éviter.

Conflits sur les variables simples

Les conflits de types simples peuvent se résumer comme suit :

- conflit entre deux utilisations,
- conflit entre une utilisation et une directive de compilation,
- conflit par retypage implicite,
- conflit entre deux directives de compilation.

Conflit entre deux utilisations

Le conflit de types le plus simple est celui pour lequel un même nom de variable désigne deux objets différents. Imaginez que dans une application, vous écriviez :

```
LaVariable:=5
```

et que, quelque part ailleurs, dans la même application, vous écriviez :

```
LaVariable:=Vrai
```

Vous générez un conflit de types. Le remède est simple : renommez l'une des deux variables.

Conflit entre une utilisation et une directive de compilation

Imaginez que dans une application, vous écriviez :

```
LaVariable:=5
```

et que, quelque part ailleurs, dans la même application, vous écriviez :

```
C_BOOLEAN(LaVariable)
```

Le compilateur, peignant d'abord les directives de compilation, fera de LaVariable un Booléen mais lorsqu'il découvrira :

```
LaVariable:=5
```

il signalera un conflit de types. Ici encore, le remède est simple : renommez votre variable ou modifiez la directive de compilation. L'utilisation de variables de types différents dans une expression génère des incohérences. Le compilateur signale très logiquement les incompatibilités. Prenons un exemple simple. Vous écrivez :

```
vBooléen:=Vrai `Le compilateur déduit que vBooléen est de type Booléen
C_ENTIER(<>vEntier) `Déclaration d'un Entier par une directive de compilation
<>vEntier:=3 `Commande compatible avec la directive de compilation
LaVar:=<>vEntier+vBooléen `Opération contenant des variables dont les types sont incompatibles
```

Conflit par retypage implicite

Certaines fonctions renvoient des variables d'un type bien précis. L'affectation du résultat d'une de ces variables à une variable déjà typée différemment provoquera un conflit de types si vous ne faites pas attention.

Dans une application interprétée, vous pouvez écrire :

```
No_Ident:=Demander("Numéro d'identification") `No_Ident est de type Texte
Si(Ok=1)
  No_Ident:=Num(No_Ident) `No_Ident est de type Numérique
  CHERCHER([Personnes]Id=No_Ident)
Fin de si
```

Vous générez ici un conflit de type sur la troisième ligne. Le remède consiste à contrôler le comportement de la variable. Dans certains cas, vous aurez à créer des variables intermédiaires d'un nom différent. Dans d'autres cas, comme celui-ci en particulier, vous pouvez structurer différemment votre méthode :

```
No_Ident:=Num(Demander("Numéro d'identification")) `No_Ident est de type Numérique
Si(Ok=1)
  CHERCHER([Personnes]Id=No_Ident)
```

Fin de si

Conflit entre deux directives de compilation

Déclarer deux fois la même variable par deux directives de compilation différentes constitue, bien sûr, un retypeage. Si, dans la même base, vous écrivez :

```
C_BOOLEEN(LaVariable)
C_TEXTE(LaVariable)
```

le compilateur est confronté à un dilemme et vous demande quelles étaient vos intentions. Le remède est simple : renommez l'une des deux variables.

Il ne faut pas oublier que le conflit de types pour une directive **C_ALPHA** peut surgir si vous modifiez la longueur maximale de la chaîne de caractères. Ainsi, si vous écrivez :

```
C_ALPHA(5;MaChaine)
MaChaine:="Fleur"
C_ALPHA(7;MaChaine)
MaChaine:="Bonjour"
```

le compilateur est dans une situation de conflit puisque dans la déclaration des variables de type Alphanumérique, il doit réserver un emplacement de taille adéquate.

Dans ce cas, le remède consiste à donner une directive de compilation qui prenne la longueur maximale, puisque par défaut, le compilateur acceptera une longueur inférieure. Vous pouvez donc écrire :

```
C_ALPHA(7;LaChaine)
LaChaine:="Fleur"
LaChaine:="Bonjour"
```

Note : Si vous aviez écrit deux fois **C_ALPHA(7;LaChaine)**, c'est-à-dire :

```
C_ALPHA(7;LaChaine)
LaChaine:="Fleur"
C_ALPHA(7;LaChaine)
LaChaine:="Bonjour"
```

le compilateur l'accepterait tout à fait. C'est simplement redondant.

Note sur les variables locales

Les conflits de types pour les variables locales sont absolument identiques aux conflits de types pour les variables process et interprocess, à ceci près que ces conflits se déroulent dans un espace plus restreint.

Les conflits se jouent au niveau général de la base pour les variables process et interprocess. Les conflits se jouent au niveau particulier de la méthode pour les variables locales. Vous ne pouvez donc pas écrire dans la même méthode :

```
$Temp:="Bonjour"
```

et puis plus loin

```
$Temp:=5
```

En revanche, vous pouvez écrire dans une méthode M1 :

```
$Temp:="Bonjour"
```

et dans une méthode M2 :

```
$Temp:=5
```

Conflits sur les variables tableau

Les conflits possibles pour un tableau ne portent jamais sur la taille du tableau. En mode compilé comme en mode interprété, les tableaux sont gérés dynamiquement. La taille d'un tableau peut varier au fil des méthodes et vous n'avez pas, bien sûr, à déclarer une taille maximale pour un tableau.

Vous pouvez, en conséquence, dimensionner un tableau à zéro, ajouter ou retirer des éléments, en effacer le contenu. Dans l'optique de la compilation, et ce, dans une même méthode, pour un tableau local ou dans toute la base pour un tableau process ou interprocess, vous devez veiller aux points suivants :

- ne pas changer le type des éléments du tableau,

- ne pas changer le nombre de dimensions d'un tableau,
- dans le cas des tableaux Alpha, ne pas changer la longueur des chaînes de caractères.

Changement de type des éléments d'un tableau

Si vous déclarez un tableau comme étant un tableau d'Entiers, il doit rester un tableau d'Entiers pour toute la base. Il ne pourra jamais contenir, par exemple, des éléments de type Booléen.

Si, dans une application, vous écrivez :

```
TABLEAU ENTIER (LeTableau;5)
TABLEAU BOOLEEN (LeTableau;5)
```

le compilateur ne peut identifier pour vous le type de LeTableau.

Renommez simplement l'un des deux tableaux.

Changement du nombre de dimensions d'un tableau

En version interprétée, il peut vous arriver de changer le nombre de dimensions d'un tableau.

Lorsque le compilateur établit sa table des symboles, il gère différemment les tableaux à une dimension et les tableaux à deux dimensions.

En conséquence, un tableau déclaré une fois comme étant un tableau à une dimension ne peut être re-déclaré ou utilisé comme un tableau à deux dimensions et vice versa.

Dans une même base, vous ne pouvez donc pas avoir :

```
TABLEAU ENTIER (LeTableau1;10)
TABLEAU ENTIER (LeTableau1;10;10)
```

En revanche, vous pouvez, évidemment, avoir dans la même application

```
TABLEAU ENTIER (LeTableau1;10)
TABLEAU ENTIER (LeTableau2;10;10)
```

Par ailleurs, vous pouvez parfaitement écrire :

```
TABLEAU BOOLEEN (LeTableau;5)
TABLEAU BOOLEEN (LeTableau;10)
```

Comme vous pouvez le noter dans nos exemples, c'est le nombre de dimensions d'un tableau qu'on ne peut changer en cours d'application et non la valeur des dimensions du tableau.

Note : Un tableau à deux dimensions est en fait un ensemble de plusieurs tableaux à une dimension. Pour plus de précisions, reportez-vous à la section [Tableaux à deux dimensions](#).

Cas des tableaux de chaînes fixes

Les tableaux de chaînes fixes, aussi appelés tableaux Alpha, suivent la même règle que les variables Alphanumériques et pour les mêmes raisons.

Si vous écrivez :

```
TABLEAU ALPHA (5;LeTableau;10)
TABLEAU ALPHA (10;LeTableau;10)
```

le compilateur détecte un conflit de longueur. Le remède est simple : comme dans les chaînes Alpha, vous déclarez la longueur maximale. Le compilateur gère automatiquement les longueurs inférieures.

Retypes implicites

Lors de l'utilisation des commandes [COPIER TABLEAU](#), [ENUMERATION VERS TABLEAU](#), [TABLEAU VERS ENUMERATION](#), [SELECTION VERS TABLEAU](#), [SELECTION LIMITEE VERS TABLEAU](#), [TABLEAU VERS SELECTION](#), [VALEURS DISTINCTES](#), vous pouvez, volontairement ou involontairement, être conduit à des changements de type d'éléments ou de nombre de dimensions, ou pour un tableau Alpha, à des changements de longueur de chaîne. Vous vous retrouverez donc dans un des trois cas cités précédemment.

Le compilateur vous délivrera un message d'erreur et la correction que vous aurez à faire sera en général évidente. Des exemples de retype implicite de tableaux sont fournis dans la section [Précisions de syntaxe](#).

Tableaux locaux

Si vous souhaitez compiler une base de données qui utilise des tableaux locaux (tableaux visibles uniquement par les méthodes qui les ont créés), il est nécessaire de les déclarer explicitement dans 4D avant de les utiliser.

La déclaration explicite d'un tableau signifie l'utilisation d'une commande de type [TABLEAU REEL](#), [TABLEAU ENTIER](#), etc.

Par exemple, si une méthode génère un tableau local d'entiers contenant 10 valeurs, vous devez écrire au préalable la ligne suivante :

```
TABLEAU ENTIER ($MonTableau;10)
```

Typage des variables dessinées dans les formulaires

Les variables dessinées dans un formulaire, qu'il s'agisse d'une case à cocher ou d'une zone externe, sont toutes des variables soit process, soit interprocess.

En mode interprété, la question des types de ces variables ne se pose pas dans la pratique. Elle peut se poser, en revanche, dans l'optique d'une application compilée. Les règles du jeu sont cependant transparentes :

- soit vous avez typé votre variable,
- soit le compilateur lui attribue un type par défaut qui peut être défini dans les Préférences de compilation (voir le manuel Mode Développement).

Variables considérées par défaut comme des Numériques

Les variables suivantes sont considérées comme des Numériques par défaut :

Case à cocher
Case a cocher 3D
Bouton
Bouton inversé
Bouton invisible
Bouton 3D
Bouton image
Grille de boutons
Bouton radio
Bouton radio 3D
Radio image
Menu image
Menu déroulant hiérarchique
Liste hiérarchique
Règle
Cadran
Thermomètre

Note : Les variables de type Règle, Cadran et Thermomètre seront toujours typées comme des Numériques, même si vous avez choisi l'option Entier long par défaut pour le type des boutons dans les Préférences.

Pour ces variables, vous ne pouvez jamais vous trouver dans un conflit de types puisqu'elles ne peuvent avoir d'autres types que ce type-là, qu'on soit en interprété ou en compilé.

Les seuls conflits de types possibles sur l'une de ces variables viendraient du fait que le nom d'une variable serait le même que celui d'une autre variable placée à un autre endroit dans l'application. Dans ce cas, le remède consiste à renommer cette deuxième variable.

Variable Graphe

Une zone de graphe a automatiquement le type Graphe (Entier long). Il ne peut jamais y avoir de conflit de type.

Les seuls conflits de type possibles sur une variable de type Graphe viendraient du fait que le nom de cette variable serait le même que celui d'une autre variable placée à un autre endroit dans l'application. Dans ce cas, le remède consiste à renommer cette deuxième variable.

Variable Zone externe

Une zone externe est toujours un Entier long. Il ne peut jamais y avoir de conflit de types.

Les seuls conflits de types possibles sur une variable Zone externe viendraient du fait que le nom de cette variable serait le même que celui d'une autre variable placée à un autre endroit dans l'application. Dans ce cas, le remède consiste à renommer cette deuxième variable.

Variables considérées par défaut comme du Texte

Ces variables sont les suivantes :

Variable non-saisissable,
Variable saisissable,
Liste déroulante,
Menu/liste déroulante,
Zone de défilement,
Combo box,
Pop-up Menu,
Onglet.

Ces variables se divisent en deux catégories :

- les variables simples (variables saisissables et variables non-saisissables),
 - les variables d'affichage de tableaux (listes déroulantes, menus/listes déroulantes, zone de défilement, pop-up menu, combo box, onglets).
- Variables simples

Par défaut, ces variables reçoivent le type Texte. Si elles sont utilisées dans une méthode objet ou une méthode formulaire, c'est le type que vous avez choisi qui leur sera attribué.
Vous n'avez aucun risque de conflit de types autre que celui qui serait généré par une attribution préalable du même nom à une autre variable.

- Variables d'affichage de tableaux

De nombreuses variables vous servent à afficher des tableaux dans les formulaires. Si les valeurs par défaut ont été saisies au niveau des contrôles de saisie des variables en mode Développement, il est conseillé de typer les variables correspondantes explicitement par une déclaration de type tableau (**TABLEAU ALPHA**, **TABLEAU TEXTE**...).

Questions de type autour des pointeurs

Si vous utilisez des pointeurs dans vos applications, vous avez pu profiter de la puissance et de la flexibilité de cet outil dans 4D. Le compilateur en conserve intégralement les avantages.

Un pointeur peut pointer indifféremment sur une table, une variable ou un champ. Un même pointeur peut pointer sur des variables de type différent : veillez à ne pas générer des conflits artificiellement, en attribuant à une même variable des types différents.

Faites simplement attention à ne pas changer en cours de route le type de la variable sur laquelle pointe le pointeur en faisant, par exemple, une manipulation du type suivant :

```
LaVariable:=5,3
LePointeur:=->LaVariable
LePointeur->:=6,4
LePointeur->:=-Faux
```

Dans ce cas de figure, votre pointeur dépointé est une variable Numérique. En affectant à cette variable une valeur booléenne, vous provoquez un conflit de types.

Si vous avez besoin dans une même méthode d'utiliser les pointeurs pour des propos différents, prenez soin de définir votre pointeur :

```
LaVariable:=5,3
LePointeur:=->LaVariable
LePointeur->:=6,4
LeBool:=Vrai
LePointeur:=->LeBool
LePointeur->:=-Faux
```

Un pointeur n'a aucune existence propre. Il est toujours défini en fonction de l'objet qu'il représente. C'est pourquoi le compilateur ne peut pas détecter des conflits de types générés par une utilisation sans contrôle des pointeurs. Vous n'aurez donc pas, en cas de conflit, de message d'erreur durant la phase de typage ou celle de compilation.

Cela ne veut pas dire que lorsque vous utilisez des pointeurs, vous travaillez sans filet. Le compilateur peut vérifier vos utilisations de pointeurs lorsque vous cochez l'option **Contrôle d'exécution** dans les Préférences de compilation (cf. manuel Mode Développement).

Plug-ins

Généralités

Le compilateur a besoin, au moment de la compilation, des définitions des commandes des plug-ins utilisées dans la base à compiler, c'est-à-dire du nombre et du type des paramètres de ces commandes. Les risques d'erreur de typage sont inexistantes à partir du moment où le compilateur trouve effectivement dans l'application ce que vous avez déclaré.

Assurez-vous que vos plug-ins sont installés dans le dossier **Plugins**, à l'un des emplacements autorisés par 4D : à côté du fichier de structure de la base ou à côté de l'application exécutable (Windows) / dans le progiciel (Mac OS). Pour des raisons de compatibilité, il reste possible d'utiliser un dossier **Win4DX** ou **Mac4DX** à côté du fichier de structure. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'installation de 4D.

Le compilateur ne duplique pas le fichier mais tient compte des déclarations des commandes sans rien vous demander en supplément.

Si vos plug-ins sont placés ailleurs, le compilateur vous demande de les localiser lors du typage, via une boîte de dialogue d'ouverture de documents.

Routines recevant des paramètres implicites

Certains plug-ins, par exemple 4D Write, utilisent des commandes qui provoquent l'appel implicite à des commandes 4D.

Prenons un exemple avec 4D Write. Vous disposez d'une commande appelée **WR APPELER SUR EVENEMENT**. La syntaxe de cette commande est :

WR APPELER SUR EVENEMENT(LaZone;Événement;MéthodeÉvénement)

Le dernier paramètre que vous passez à cette routine est le nom d'une méthode, que vous aurez vous-même écrite dans 4D. Cette méthode sera appelée par 4D Write chaque fois que l'événement attendu sera reçu et cette méthode recevra automatiquement les paramètres suivants :

Paramètres	Type	Description
\$0	Entier long	Retour de fonction
\$1	Entier long	Zone 4D Write
\$2	Entier long	Touche Maj.
\$3	Entier long	Touche Alt (Windows), Option (Mac OS)
\$4	Entier long	Touche Ctrl (Windows), Commande (Mac OS)
\$5	Entier long	Type d'événement qui a provoqué l'appel
\$6	Entier long	Valeur variant en fonction du paramètre Événement

Afin que le compilateur connaisse l'existence de ces paramètres et les prenne en compte, vous devez vous assurer qu'ils peuvent effectivement être typés, soit par une directive de compilation, soit parce que leur utilisation, suffisamment explicite, permet de déduire leur type.

Composants 4D

4D permet de créer et de manipuler des composants. Un composant 4D est un ensemble d'objets 4D représentant une ou plusieurs fonctionnalité(s) groupée(s) dans un fichier de structure (appelé base matrice), qu'il est possible d'installer dans différentes bases (appelées bases hôtes).

Une base hôte exécutée en mode interprété peut utiliser indifféremment des composants interprétés ou compilés. Il est possible d'installer des composants interprétés et compilés dans la même base hôte. En revanche, une base hôte exécutée en mode compilé ne peut pas utiliser de composant interprété. Dans ce cas, seuls des composants compilés peuvent être employés. Une base hôte interprétée contenant des composants interprétés peut être compilée si elle ne fait pas appel à des méthodes du composant interprété. Dans le cas contraire, une boîte de dialogue d'alerte apparaît lorsque vous tentez de compiler l'application et la compilation est impossible.

Un conflit de nom peut se produire lorsqu'une méthode projet partagée du composant a le même nom qu'une méthode projet de la base hôte. Dans ce cas, lorsque du code est exécuté dans le contexte de la base hôte, c'est la méthode de la base hôte qui est appelée. Ce principe permet de "masquer" une méthode du composant avec une méthode personnalisée (par exemple pour obtenir une fonctionnalité différente). Lorsque le code est exécuté dans le contexte du composant, c'est la méthode du composant qui est appelée. Un masquage est signalé par un warning lors de la compilation de la base hôte.

Si deux composants partagent des méthodes du même nom, une erreur est générée au moment de la compilation de la base hôte. Pour plus d'informations sur les composants, reportez-vous au manuel Mode Développement.

Manipulation des locales \$0...\$N et passation des paramètres

Les manipulations des variables locales suivent toutes les règles déjà énoncées. De même que toutes les autres variables, elles ne peuvent être retypées en cours de méthode.

Dans ce paragraphe, nous abordons deux cas de figure où l'inattention pourrait conduire à des conflits de types :

- Lorsque vous avez en fait besoin d'un retypepage. L'utilisation de pointeurs vous permet alors d'éviter les conflits de types.
- Lorsque vous avez besoin d'adresser des paramètres par indirection.

Utiliser les pointeurs pour éviter les retypages

Il n'est pas possible de retyper une variable. Il est, en revanche, tout à fait possible de faire pointer un pointeur successivement sur des variables de type différent.

Un exemple nous permet d'illustrer ce propos : écrivons une fonction qui nous renvoie l'occupation mémoire d'un tableau à une dimension suivant son type. Le résultat est un numérique dans tous les cas sauf deux : dans le cas des tableaux Texte et des tableaux Image, la taille mémoire occupée par le tableau dépend de valeurs inexprimables sous forme numérique (cf. section [Tableaux et mémoire](#)).

Dans le cas des tableaux Texte et des tableaux Image, nous renverrons comme résultat une chaîne de caractères. Cette fonction requiert un paramètre : un pointeur sur le tableau dont on veut connaître l'occupation mémoire.

Pour effectuer cette opération, vous avez le choix entre deux méthodes :

- ne travailler qu'avec des variables locales et ne pas vous soucier de leur type — mais dans ce cas, la méthode ne fonctionnera qu'en mode interprété.
- utiliser des pointeurs et alors travailler indifféremment en interprété et en compilé.

Fonction OccupMém en interprété seulement (exemple pour Macintosh)

```
$Taille:=Taille tableau ($1->)
$Type:=Type ($1->)
Au cas ou
: ($Type=Est_un_tableau_numérique)
    $0:=8+($Taille*10) ` $0 est un Numérique
: ($Type=Est_un_tableau_entier)
    $0:=8+($Taille*2)
: ($Type=Est_un_tableau_entierlong)
    $0:=8+($Taille*4)
: ($Type=Est_un_tableau_date)
    $0:=8+($Taille*6)
: ($Type=Est_un_tableau_texte)
```

```

    $0:=Chaine(8+($Taille*4))+("Somme des longueurs des textes") ` $0 est un Texte
: ($Type=Est un tableau image)
    $0:=Chaine(8+($Taille*4))+("Somme des tailles des images") ` $0 est un Texte
: ($Type=Est un tableau pointeur)
    $0:=8+($Taille*16)
: ($Type=Est un tableau booléen)
    $0:=8+($Taille/8)
Fin de cas

```

Dans la méthode ci-dessus, il y a changement de type de \$0 suivant les valeurs de \$1.

Fonction OccupMém en mode interprété et compilé (exemple pour Macintosh)

Ecrivons maintenant cette méthode en utilisant un pointeur :

```

$Taille:=Taille tableau($1->)
$Type:=Type($1->)
VarNum:=0
Au cas ou
: ($Type=Est un tableau numérique)
    VarNum:=8+($Taille*10) ` VarNum est un Numérique
: ($Type=Est un tableau entier)
    VarNum:=8+($Taille*2)
: ($Type=Est un tableau entierlong)
    VarNum:=8+($Taille*4)
: ($Type=Est un tableau date)
    VarNum:=8+($Taille*6)
: ($Type=Est un tableau texte)
    VarText:=Chaine(8+($Taille*4))+("Somme des longueurs des textes")
: ($Type=Est un tableau image)
    VarText:=Chaine(8+($Taille*4))+("Somme des tailles des images")
: ($Type=Est un tableau pointeur)
    VarNum:=8+($Taille*16)
: ($Type=Est un tableau booléen)
    VarNum:=8+($Taille/8)
Fin de cas
Si(VarNum#0)
    $0:=->VarNum
Sinon
    $0:=->VarText
Fin de si

```

Il faut noter la différence entre ces deux séquences :

- dans le premier cas, le résultat de la fonction est la variable que l'on attendait,
- dans le second cas, le résultat de la fonction est un pointeur sur cette variable. Il vous appartient alors de simplement dépointer le résultat reçu.

Indirections sur les paramètres

Le compilateur gère la puissance et la souplesse de l'indirection sur les paramètres. En mode interprété, 4D vous donne toute latitude concernant le nombre et le type des paramètres. Vous gardez en mode compilé cette même liberté à condition de ne pas introduire de conflit de types et de ne pas utiliser, dans la méthode appelée, plus de paramètres que vous en avez passés, ce qui est facile.

Afin de contourner un éventuel conflit, les paramètres adressés par indirection doivent tous être du même type.

Pour une bonne gestion de cette indirection, il est important de respecter la convention suivante : si tous les paramètres ne sont pas adressés par indirection, ce qui est le cas le plus fréquent, il faut que les paramètres adressés par indirection soient passés en fin de liste.

A l'intérieur de la méthode, l'adressage par indirection se fait sous la forme : $\$ \{i\}$, \$i étant une variable numérique. $\$ \{i\}$ est appelé paramètre générique.

Illustrons notre propos par un exemple : écrivons une fonction qui prend des valeurs, fait leur somme et renvoie cette somme formatée suivant un format qui peut varier avec les valeurs.

A chaque appel à cette méthode, le nombre de valeurs à additionner peut varier. Il faudra donc passer comme paramètre à notre méthode les valeurs, en nombre variable, et le format, exprimé sous forme d'une chaîne de caractères.

Un appel à cette fonction se fera de la façon suivante :

```
Résultat:=LaSomme("###0,00";125,2;33,5;24)
```

La méthode appelante récupérera dans ce cas la chaîne : 182,70, somme des nombres passés, formatée suivant le format spécifié. D'après ce que l'on a vu plus haut, les paramètres de la fonction doivent être passés dans un ordre précis : le format d'abord et ensuite les valeurs, dont le nombre peut varier d'un appel à l'autre.

Examinons maintenant la fonction que nous appelons LaSomme :

```

$Somme:=0
Boucle($i;2;Nombre de parametres)
    $Somme:=$Somme+$i
Fin de boucle
$0:=Chaine($Somme;$1)

```

Cette fonction pourra être appelée de diverses manières :

```

Résultat:=LaSomme("##0,00";125,2;33,5;24)
Résultat:=LaSomme("000";1;18;4;23;17)

```

De même que pour les autres variables locales, la déclaration du paramètre générique par directive de compilation n'est pas obligatoire. Si elle est nécessaire (cas d'ambiguïté ou d'optimisation), elle se fait avec la syntaxe suivante :

```
C_ENTIER($ { 4 } )
```

La commande ci-dessus signifie que tous les paramètres à partir du quatrième (inclus) seront adressés par indirection. Ils seront tous de type Entier. Les types de \$1, \$2 et \$3 pourront être quelconques. En revanche, si vous utilisez \$2 par indirection, le type utilisé sera le type générique. Il sera donc de type Entier, même si pour vous, par exemple, il était de type Réel.

Note : Le compilateur utilisant cette commande durant le typage, le nombre, dans la déclaration, doit toujours être une constante et jamais une variable.

Variables réservées et constantes

Des variables et des constantes de 4D ont un type et une identité fixés par le compilateur. On ne peut donc créer une nouvelle variable, une méthode, une fonction ou une commande de plug-in portant le nom d'une de ces variables ou d'une de ces constantes. Bien entendu, vous pouvez tester leur valeur et les utiliser comme auparavant.

Variables système

Voici la liste complète des **Variables système** de 4D accompagnées de leur type.

Variable	Type
OK	Entier long
Document	Texte
FldDelimit	Entier long
RecDelimit	Entier long
Error	Entier long
Error method	Texte
Error line	Entier long
MouseDown	Entier long
KeyCode	Entier long
Modifiers	Entier long
MouseX	Entier long
MouseY	Entier long
MouseProc	Entier long

Variables des états rapides

Lorsqu'on crée une colonne calculée dans un état, 4D crée automatiquement une variable C1 pour la première, C2, C3... pour les autres. Généralement, cette création est faite de façon transparente pour vous.

Dans le cas où vous utiliserez ces variables dans des méthodes, souvenez-vous que, comme les autres variables, les variables C1, C2... ne peuvent être retypées.

Constantes prédéfinies 4D

La liste des constantes prédéfinies de 4D peut être consultée dans ce manuel via la [Liste des thèmes de constantes](#), vous pouvez également les visualiser dans l'Explorateur, en mode Développement.

🌿 Précisions de syntaxe

Le compilateur suit la syntaxe habituelle des commandes 4D et, en ce sens, ne vous demande aucun comportement particulier dans l'optique de la compilation.

Cette section propose cependant certains rappels et quelques précisions :

- Certaines commandes influant sur le type d'une variable peuvent, si vous n'y prêtez pas attention, conduire à des conflits de type.
- Certaines commandes admettant des syntaxes ou des paramètres différents, il est préférable de savoir ce qu'il est plus approprié de choisir.

Chaînes de caractères

Code de caractere (LaChaine)

Pour les routines opérant sur les chaînes, seule la fonction **Code de caractere** réclame une attention plus particulière. Lorsque vous travaillez en mode interprété, vous pouvez indifféremment passer une chaîne non vide ou vide à cette fonction.

En compilé, vous ne pouvez pas passer une chaîne vide.

Si vous le faites, le compilateur ne peut détecter une erreur à la compilation si l'argument passé à **Code de caractere** est une variable.

Communications

ENVOYER VARIABLE(LaVariable)

RECEVOIR VARIABLE(LaVariable)

Ces deux commandes permettent d'écrire et de relire des variables envoyées sur disque. On passe des variables en paramètres à ces commandes.

Souvenez-vous simplement qu'il faudra toujours relire une variable d'un type dans une variable de même type. Supposons que vous souhaitiez envoyer une liste de variables dans un fichier. Afin de ne pas prendre de risque de changement de type par inattention, nous vous recommandons d'adopter une méthode de travail simple qui consiste à indiquer en début de liste le type des variables envoyées. Ainsi, lorsque vous relirez ces variables, vous commencerez toujours par récupérer cet indicateur dont vous connaissez le type. Ensuite, vous appellerez **RECEVOIR VARIABLE** en toute connaissance de cause par l'intermédiaire d'un **Au cas ou**.

Exemple :

```
REGLER SERIE(12;"LeFichier")
Si (OK=1)
  $Type:=Type([Client]CA_Cumulé)
  ENVOYER VARIABLE($Type)
  Boucle($i;1;Enregistrements trouvés)
    $CA_Envoi:=[Client]CA_Cumulé
    ENVOYER VARIABLE($CA_Envoi)
  Fin de boucle
Fin de si
REGLER SERIE(11)
REGLER SERIE(13;"LeFichier")
Si (OK=1)
  RECEVOIR VARIABLE($Type)
  Au cas ou
    :($Type=Est une variable chaîne)
      RECEVOIR VARIABLE($LaChaine)
  `Traitement de la variable reçue
    :($Type=Est un numérique)
      RECEVOIR VARIABLE($LeRéel)
  `Traitement de la variable reçue
    :($Type=Est un texte)
      RECEVOIR VARIABLE($LeTexte)
  `Traitement de la variable reçue
  Fin de cas
Fin de si
REGLER SERIE(11)
```

Définition structure

Champ (Ptr_Champ) ou (NoDeTable;NoDeChamp)
Table (Ptr_Table) ou (Ptr_Champ) ou (NoDeTable)

Dans l'optique du compilateur, ces deux commandes ne comportent rien de spécifique. Nous appelons simplement votre attention sur un cas pratique : ces deux commandes retournent des résultats de type différent suivant le paramètre qui leur est passé :

- si vous passez un pointeur à la fonction **Table**, le résultat retourné sera de type Numérique.
 - si vous passez un Numérique à la fonction **Table**, le résultat retourné sera de type Pointeur.
- On comprend aisément que ces deux fonctions ne suffisent pas au compilateur pour déterminer le type du résultat. Dans ce cas, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, utilisez une directive de compilation.

Documents système

Nous rappellerons simplement que la référence d'un document renvoyée par les fonctions **Ouvrir document**, **Ajouter a document** et **Créer document** est de type Heure.

Fonctions mathématiques

Modulo (LaValeur;Diviseur)

L'expression "25 modulo 3" peut s'écrire de deux façons différentes dans 4D :

```
LaVariable:=Modulo(25;3)
```

ou

```
LaVariable:=25%3
```

Il existe pour le compilateur une différence entre ces deux écritures : **Modulo** s'applique à tous les types de numériques tandis que l'opérateur % s'applique exclusivement aux Entiers et Entiers longs (si les opérandes de l'opérateur % dépassent les limites des Entiers longs, le résultat renvoyé sera probablement faux).

Interruptions

APPELER 4D

APPELER SUR EVENEMENT (LaMéthode {; NomProcess})

STOP

APPELER SUR EVENEMENT

Pour la gestion des interruptions, le langage de 4D dispose de la commande **APPELER 4D**. Cette commande devra être utilisée lorsque vous vous servirez de la commande **APPELER SUR EVENEMENT**.

On pourrait définir cette commande comme une directive de gestion des événements.

Seul le noyau de 4D peut détecter un événement Système (clic souris, action sur le clavier...). Dans la plupart des cas, des appels au noyau sont lancés par le code compilé lui-même, de façon transparente pour vous.

En revanche, dans le cas où vous attendez un événement sans rien faire, comme dans une boucle d'attente, il est bien évident qu'aucun appel n'est effectué.

Exemple sous Windows

```
`Méthode projet ClicSouris
Si(MouseDown=1)
    <>vTest:=Vrai
    ALERTE("Quelqu'un a cliqué avec la souris")
Fin de si

`Méthode projet Attente
<>vTest:=Faux
APPELER SUR EVENEMENT("ClicSouris")
Tant que(<>vTest=Faux)
    `Boucle d'attente de l'événement
Fin tant que
APPELER SUR EVENEMENT("")
```

Dans ce cas, vous ajouterez la directive **APPELER 4D** de la façon suivante :

```
`Méthode projet Attente
<>vTest:=Faux
APPELER SUR EVENEMENT("ClicSouris")
Tant que(<>vTest=Faux)
    APPELER 4D
    `Appel au noyau pour discerner un événement
```

```
Fin tant que
APPELER SUR EVENEMENT ("")
```

STOP

Cette commande ne doit être utilisée que dans des méthodes projet d'interception d'erreurs. Cette commande fonctionne comme en mode interprété, sauf dans une méthode ayant été appelée par l'une des commandes suivantes : **EXECUTER**, **APPLIQUER A SELECTION** et **APPLIQUER A SOUS SELECTION**. Il convient d'éviter cette situation.

Tableaux

Sept routines de 4D sont utilisées par le compilateur pour déterminer le type d'un tableau. Il s'agit de :

```
COPIER TABLEAU(TableauSource;TableauDestination)
SELECTION VERS TABLEAU(LeChamp;LeTableau)
TABLEAU VERS SELECTION(LeTableau; LeChamp)
SELECTION LIMITEE VERS TABLEAU(Début;Fin;LeChamp;LeTableau)
ENUMERATION VERS TABLEAU(LaListe; LeTableau;{ItemRefs})
TABLEAU VERS ENUMERATION(LeTableau; LaListe;{ItemRefs})
VALEURS DISTINCTES(LeChamp;LeTableau)
```

COPIER TABLEAU

COPIER TABLEAU admet deux paramètres de type Tableau. Lorsque le compilateur rencontre cette commande pendant le typage et que l'un des paramètres tableau n'est pas déclaré ailleurs, le compilateur déduit le type du tableau non déclaré suivant le type de celui qui l'est.

Cette déduction est faite dans les deux cas suivants :

- le tableau typé ailleurs est le premier paramètre. Le compilateur donne au second tableau le type du premier.
- le tableau déclaré est le second paramètre. Dans ce cas, le compilateur donne au premier tableau le type du second.

Le compilateur étant rigoureux sur les types, un **COPIER TABLEAU** ne peut se faire que d'un tableau d'un type vers un tableau de même type.

En conséquence, si vous souhaitez faire une copie d'un tableau d'éléments de types voisins, c'est-à-dire les Entiers, Entiers longs et Numérique ou les Textes et les Alphas ou les Alphas de longueurs différentes, vous devrez le faire élément par élément.

Imaginez que vous vouliez faire une copie d'un tableau d'Entiers vers un tableau de Numériques. Procédez comme suit :

```
$Taille:=Taille tableau(TabEntier)
TABLEAU REEL(TabRéel;$Taille)
`Donnons la même taille au tableau de Réels qu'au tableau d'Entiers
Boucle($i;1;$Taille)
    TabRéel{$i}:=TabEntier{$i}
`Recopions chacun des éléments
Fin de boucle
```

Souvenez-vous que vous ne pouvez changer le nombre de dimensions d'un même tableau en cours de route. Vous provoqueriez une erreur de typage en copiant un tableau à une dimension dans un tableau à deux dimensions.

SELECTION VERS TABLEAU, TABLEAU VERS SELECTION, VALEURS DISTINCTES, SELECTION LIMITEE VERS TABLEAU

De même que pour 4D en mode interprété, ces quatre commandes n'exigent pas de déclaration de tableau. Le tableau non déclaré recevra le même type que le champ spécifié dans la commande.

Si vous écrivez :

```
SELECTION VERS TABLEAU ([LaTable]ChampEntier;LeTableau)
```

le type de LeTableau sera donc Tableau d'Entiers à une dimension.

Dans le cas où le tableau a déjà été déclaré, veillez à ce que les champs soient du même type. Bien qu'Entier, Entier long et Réel soient des types voisins, vous ne pouvez pas supposer qu'il soient équivalents.

Vous avez en revanche plus de latitude lorsqu'il s'agit des types Texte et Alpha. Par défaut, lorsqu'un tableau n'a pas été déclaré au préalable et que vous appliquez l'une de ces commandes avec pour paramètre un champ de type Alpha, le type attribué au tableau sera Texte. Si le tableau a été déclaré auparavant comme étant de type Alpha ou de type Texte, ces commandes respecteront vos directives.

Il en est de même dans le cas des champs de type Texte : vos directives sont prioritaires.

Souvenez-vous que les commandes **SELECTION VERS TABLEAU**, **SELECTION LIMITEE VERS TABLEAU**, **TABLEAU VERS SELECTION** et **VALEURS DISTINCTES** ne s'appliquent qu'à des tableaux à une dimension.

La commande **SELECTION VERS TABLEAU** admet aussi une seconde syntaxe :

```
SELECTION VERS TABLEAU(LaTable;LeTableau)
```

Dans ce cas, la variable LeTableau sera de type Tableau d'Entiers longs. Il en est de même pour la commande **SELECTION**

LIMITEE VERS TABLEAU.

ENUMERATION VERS TABLEAU, TABLEAU VERS ENUMERATION

Les commandes **ENUMERATION VERS TABLEAU** et **TABLEAU VERS ENUMERATION** ne concernent que deux types de tableaux :

- les tableaux Alpha à une dimension,
 - les tableaux Texte à une dimension.
- Ces deux commandes n'exigent pas la déclaration du tableau qui leur est passé en paramètre. Par défaut, un tableau non déclaré recevra le type Texte. Si le tableau a été déclaré auparavant comme étant de type Alpha ou de type Texte, ces commandes respecteront vos directives.

Utilisation des pointeurs dans les commandes s'appliquant aux tableaux

Le compilateur ne peut pas, durant le typage ou la compilation, détecter un conflit de type dans le cas où vous utiliseriez des pointeurs dépointés comme paramètre de commande de déclaration d'un tableau. Si vous écrivez :

```
SELECTION VERS TABLEAU ([LaTable]LeChamp;LePointeur->)
```

où LePointeur-> représente un tableau, le compilateur ne peut vérifier que le type du champ et du tableau sont identiques. Il vous appartient d'éviter alors ce type de conflit.

Pour cela, le compilateur vous fournit une aide précieuse : les **Warnings**. Chaque fois qu'il rencontre une routine de déclaration de tableau dans laquelle l'un des paramètres est un pointeur, il vous délivre un message vous invitant à la vigilance.

Tableaux locaux

Si vous souhaitez compiler une base de données qui utilise des tableaux locaux (tableaux visibles uniquement par les méthodes qui les ont créés), il est nécessaire de les déclarer explicitement dans 4D avant de les utiliser.

La déclaration explicite d'un tableau signifie l'utilisation d'une commande de type **TABLEAU REEL**, **TABLEAU ENTIER**, etc.

Par exemple, si une méthode génère un tableau local d'entiers contenant 10 valeurs, vous devez écrire au préalable la ligne suivante : **TABLEAU ENTIER(\$MonTableau;10)**

Langage

Pointeur vers(NomVariable)

Type (Objet)

EXECUTER FORMULE(Instruction)

TRACE

PAS DE TRACE

Pointeur vers

Pointeur vers est une fonction qui retourne un pointeur sur le paramètre que vous lui avez passé. Supposons que vous vouliez initialiser un tableau de pointeurs. Chacun des éléments de ce tableau pointe vers une variable donnée. Ces variables sont au nombre de douze et nous les appelons V1, V2, ...V12. Vous pourriez écrire :

```
TABLEAU POINTEUR (Tab;12)
Tab{1} :==>V1
Tab{2} :==>V2

Tab{12} :==>V12
```

Vous pouvez aussi écrire :

```
TABLEAU POINTEUR (Tab;12)
Boucle ($i;1;12)
  Tab{$i} :=Pointeur vers ("V"+Chaine ($i))
Fin de boucle
```

A la fin de l'exécution de cette séquence, vous récupérez un tableau de pointeurs dont chaque élément pointe sur une variable Vi. Ces deux séquences sont bien entendu compilables. Toutefois, si les variables V1 à V12 ne sont pas utilisées explicitement ailleurs dans la base, le compilateur ne pourra pas les typer. Il vous faut donc les nommer ailleurs explicitement. Cette déclaration explicite peut se faire de deux façons :

- soit en déclarant V1, V2, ...V12 par une directive de compilation :

```
C_ENTIER LONG (V1;V2;V3;V4;V5;V6;V7;V8;V9;V10;V11;V12)
```

- soit en affectant ces variables dans une méthode :


```
V1:=0
V2:=0

V12:=0
```

Type (Objet)

Chaque variable de la base compilée n'ayant qu'un seul type, la fonction **Type** peut sembler d'un intérêt limité. Elle est cependant très précieuse lorsqu'on travaille avec des pointeurs. En effet, il peut être nécessaire de connaître le type de la variable pointée par un pointeur, la souplesse des pointeurs faisant que l'on ne sait pas toujours sur quoi ils pointent.

EXECUTER FORMULE

La commande **EXECUTER FORMULE**, historique dans 4D, présente des avantages en mode interprété qui n'ont pas grand sens en mode compilé.

En effet, en mode compilé, le nom de la méthode passé en paramètre à cette commande sera simplement interprété. Vous ne bénéficierez donc pas de tous les avantages apportés par le compilateur, sans compter que la syntaxe de votre paramètre ne pourra pas être vérifiée.

De surcroît, vous ne pouvez pas lui passer des variables locales comme paramètres.

On peut avantageusement remplacer un **EXECUTER FORMULE** par une série d'instructions. Nous vous en donnons ici deux exemples.

Soit la séquence suivante :

```
i:=FctFormulaire
EXECUTER FORMULE ("FORM FIXER ENTREE (Formulaire"+Chaine(i)+" ")")
```

Elle peut être remplacée par :

```
i:=FctFormulaire
VarFormulaire:="Formulaire"+Chaine(i)
FORM FIXER ENTREE(VarFormulaire)
```

Examinons maintenant un deuxième cas :

```
$Num:=ChoixImprimante
EXECUTER FORMULE ("Impri"+$Num)
```

Ici, l'**EXECUTER** peut être facilement remplacé par un **Au cas ou** :

```
Au cas ou
  : ($Num=1)
    Impri1
  : ($Num=2)
    Impri2
  : ($Num=3)
    Impri3
Fin de cas
```

La commande **EXECUTER** peut toujours être avantageusement remplacée. En effet, la méthode à exécuter est prise dans la liste des méthodes projet de la base ou des commandes 4D, qui sont en nombre limité. En conséquence, il est toujours possible de remplacer la commande **EXECUTER** soit par un **Au cas ou**, soit par une autre commande.

TRACE, PAS DE TRACE

Ces deux commandes, précieuses en mode interprété, n'ont pas de fonction en mode compilé. Vous pouvez cependant les laisser dans vos méthodes : **TRACE** et **PAS DE TRACE** seront simplement ignorées par le compilateur.

Variables

Indéfinie(LaVariable)

ECRIRE VARIABLES(NomduDoc;Variable1{; Variable2...})

LIRE VARIABLES(NomduDoc;Variable1{; Variable2...})

EFFACER VARIABLE(LaVariable)

Indéfinie

Compte tenu du processus de typage par le compilateur, une variable ne peut à aucun moment être indéfinie en mode compilé. En effet, toutes les variables ont une existence dès la fin de la compilation. La fonction **Indéfinie** retourne donc toujours **Faux**, quel que soit le paramètre que vous lui passez.

Note : Pour savoir si une application tourne en mode compilé, utilisez la fonction **Mode compile**.

ECRIRE VARIABLES, LIRE VARIABLES

En mode interprété, après l'exécution d'un **LIRE VARIABLES**, vous pouvez savoir si le document existe en testant si l'une des variables, théoriquement lue, est indéfinie ou non. Ceci n'est bien évidemment plus possible avec le compilateur, puisque la fonction **Indefinie** renvoie toujours **Faux**.

La méthode la plus simple pour réaliser cette opération en mode interprété comme en mode compilé est la suivante :

1. Initialisez les variables que vous allez recevoir à une valeur dont vous êtes sûr qu'elles ne sont pas initialisées.
2. Après le **LIRE VARIABLES**, comparez l'une des variables reçues à la valeur d'initialisation.

La méthode s'écrit alors de la façon suivante :

```
Var1:="xxxxxx"
  ` "xxxxxx" est une valeur qui ne peut pas être ramenée par un LIRE VARIABLES
Var2:="xxxxxx"
Var3:="xxxxxx"
Var4:="xxxxxx"
LIRE VARIABLES ("LeDocument";Var1;Var2;Var3;Var4)
Si (Var1="xxxxxx")
  ` Le document n'a pas été trouvé

Sinon
  ` Le document a été trouvé

Fin de si
```

EFFACER VARIABLE

Cette routine admet deux syntaxes différentes en mode interprété :

EFFACER VARIABLE(LaVariable)
EFFACER VARIABLE("a")

En mode compilé, la première syntaxe, **EFFACER VARIABLE**(LaVariable), provoque non la destruction de la variable, mais sa réinitialisation (remise à zéro pour un numérique, chaîne vide pour une chaîne de caractères ou un texte...), aucune variable ne pouvant être indéfinie en mode compilé.

En conséquence, **EFFACER VARIABLE** ne libère pas de mémoire en mode compilé sauf dans quatre cas : les variables de type Texte, Image, BLOB et les tableaux.

Pour un tableau, **EFFACER VARIABLE** équivaut à une nouvelle déclaration du tableau ou les tailles sont remises à zéro.

Pour un tableau LeTableau dont les éléments sont de type **Entier**, **EFFACER VARIABLE**(LeTableau) équivaut à l'une des expressions suivantes :

```
TABLEAU ENTIER (LeTableau;0)
  ` s'il s'agit d'un tableau à une dimension
TABLEAU ENTIER (LeTableau;0;0)
  ` s'il s'agit d'un tableau à deux dimensions
```

La seconde syntaxe, **EFFACER VARIABLE**("a"), n'est pas compatible avec le compilateur puisque celui-ci accède aux variables non par leur nom, mais par leur adresse mémoire.

Précisions concernant l'utilisation de pointeurs

Les commandes suivantes ont un point commun : elles admettent toutes un premier paramètre [LaTable] facultatif alors que le second paramètre peut être un pointeur.

ADJOINDRE ELEMENT	FORM FIXER ENTREE
ALLER A ENREGISTREMENT	FORM FIXER SORTIE
ALLER DANS SELECTION	GRAPHE SUR SELECTION
APPLIQUER A SELECTION	IMPRIMER ETIQUETTES
CHARGER ENSEMBLE	Imprimer ligne
CHERCHER	IMPORTER TEXTE
CHERCHER DANS SELECTION	LECTURE DIF
CHERCHER PAR FORMULE	LECTURE SYLK
CHERCHER PAR FORMULE DANS SELECTION	LIEN RETOUR
COPIER SELECTION	NOMMER ENSEMBLE
DEPLACER SELECTION	REDUIRE SELECTION
DIALOGUE	ENLEVER ELEMENT
EXPORTER TEXTE	TRIER
ECRITURE DIF	TRIER PAR FORMULE
ECRITURE SYLK	UTILISER PARAMETRES IMPRESSION
ENSEMBLE VIDE	VERROUILLE PAR
QR ETAT	

Il est parfaitement possible en mode compilé de garder ce caractère optionnel au paramètre [LaTable]. Le compilateur fait toutefois une supposition dans le cas où le premier paramètre passé à l'une de ces commandes est un pointeur. Ne pouvant pas savoir sur quoi pointe ce pointeur, il suppose qu'il s'agit d'un pointeur de Table.

Prenons par exemple le cas de la commande **CHERCHER** dont la syntaxe est la suivante :

CHERCHER({LaTable; LaFormule{*}})

Le premier élément du paramètre *LaFormule* doit être un champ.

Si vous écrivez :

```
CHERCHER (LePtrChamp->=Vrai)
```

le compilateur va chercher en deuxième élément de formule un symbole représentant un champ. Or, il trouvera le signe "=". Il délivrera un message d'erreur, ne pouvant identifier la commande avec une expression qu'il sait traiter.

En revanche, si vous écrivez :

```
CHERCHER (LePtrTable->; LePtrChamp->=Vrai)
```

ou

```
CHERCHER ([LaTable] ; LePtrChamp->=Vrai)
```

vous levez toute ambiguïté.

Constantes

Si vous créez vos propres ressources 4DK# (constantes), assurez-vous que les numériques soient de type Entier long (L) ou Réel (R) et les alphas de type Chaîne (S). Tout autre type générera un Warning.

Il est difficile, voire impossible, de consigner une fois pour toutes des instructions pour "bien programmer". Tout au plus pouvons-nous renouveler les recommandations générales vous invitant à bien structurer vos programmes, grâce notamment aux possibilités de programmation générique offertes par 4D.

De fait, il est clair que si vous essayez de compiler une base très bien structurée, vous obtiendrez de bien meilleurs résultats que si votre base est mal structurée. Par exemple, si vous écrivez une méthode projet générique qui gère n méthodes objet, vous obtiendrez de bien meilleurs résultats, en interprété comme en compilé, que si les n méthodes objet comportent n fois les mêmes séquences d'instructions.

La qualité de votre programmation peut donc avoir des effets sur la qualité du code compilé.

Si vous débutez, vous améliorerez progressivement votre code 4D grâce à l'habitude. De la même façon, c'est en utilisant fréquemment le compilateur que vous acquerrez les réflexes qui permettent inconsciemment d'aller droit au but.

En attendant cependant, voici quelques conseils et astuces qui vous permettront de gagner du temps dans des opérations simples et fréquentes.

Remarque préliminaire : les commentaires

Certaines astuces que nous vous conseillons peuvent rendre votre code moins lisible par une personne extérieure ou par vous-même ultérieurement. En conséquence, n'hésitez pas à assortir vos méthodes de commentaires détaillés. En effet, si les commentaires peuvent parfois ralentir une base interprétée, ils n'ont strictement aucune influence sur les temps d'exécution d'une base compilée.

Optimisation par les directives de compilation

Les directives de compilation peuvent vous aider à accélérer considérablement votre code.

Par défaut, le compilateur donne le type le plus large possible à vos variables afin de ne pas vous pénaliser. Si vous ne tapez pas par une directive de compilation une variable désignée par l'instruction **Var:= 5**, le compilateur lui donnera le type Réel, même s'il s'agit de l'affectation d'une valeur entière. Nous allons maintenant voir comment, dans certains cas, déclarer une variable peut vous faire gagner beaucoup de temps.

Réels

Par défaut, le compilateur donne le type Réel aux variables numériques non typées par directive de compilation et si les Propriétés de la base n'indiquent pas le contraire. Or, les calculs sur un Réel sont plus lents que sur un Entier. Lorsque vous êtes sûr qu'un de vos numériques s'exprimera toujours dans votre base sous forme d'un Entier, il est avantageux de le déclarer par la directive de compilation **C_ENTIER LONG**.

Une bonne habitude à prendre, par exemple, est de systématiquement déclarer vos compteurs de boucles comme Entier par directive de compilation.

Par ailleurs, certaines fonctions standard de 4D renvoient des Entiers (exemple : **Code de caractère, Ent...**). Si vous affectez le résultat d'une de ces fonctions à une variable non typée de votre base, le compilateur lui donnera le type Réel et non Entier. Pensez donc à déclarer ces variables par des directives de compilation si vous êtes certain qu'elles ne seront utilisées que dans ces conditions.

Prenons un exemple simple. Une fonction renvoyant une valeur aléatoire comprise entre deux bornes peut s'écrire :

```
$0:=Modulo (Hasard; ($2-$1+1)) + $1
```

Elle renvoie toujours une valeur entière. Si cette fonction est écrite ainsi, le compilateur donnera à \$0 le type Réel et non le type Entier ou Entier long. Il est donc préférable d'écrire cette méthode sous la forme :

```
C_ENTIER LONG ($0)
$0:=Modulo (Hasard; ($2-$1+1)) + $1
```

Le paramètre rendu par la méthode sera plus petit et il sera donc plus rapide de faire appel à cette méthode.

Prenons un autre exemple simple. Supposons que vous ayez déclaré deux variables en Entier long par l'instruction suivante :

```
C_ENTIER LONG ($var1; $var2)
```

et qu'une troisième variable non typée reçoive la somme des deux autres :

```
$var3:=$var1+$var2.
```

Il vous faudra explicitement déclarer \$var3 comme Entier long si vous voulez effectivement que \$var3 soit de type Entier long, sinon le compilateur la typera par défaut en Réel.

Note : Attention au mode de calcul dans 4D. En mode compilé, ce n'est pas le type de la variable recevant le calcul qui détermine le mode de calcul, mais le type des opérandes. Dans l'exemple ci-dessous, le calcul s'effectue sur des Entiers longs :

```
C_REEL ($var3)
```

```

C_ENTIER LONG($var1;$var2)
$var1:=2147483647
$var2:=1
$var3:=$var1+$var2

```

\$var3 prendra la valeur -2147483648 en mode compilé comme en interprété. Dans l'exemple suivant :

```

C_REEL($var3)
C_ENTIER LONG($var1)
$var1:=2147483647
$var3:=$var1+1

```

pour des raisons d'optimisation, le compilateur considère la valeur 1 comme une valeur entière. \$var3 prendra alors la valeur -2147483648 en mode compilé (car le calcul s'effectue sur des Entiers longs) et 2147483648 en mode interprété (car le calcul s'effectue sur des Réels).

Les boutons sont un cas particulier de Réel qu'il est possible de déclarer en Entier long.

Chaînes de caractères

Si vous souhaitez tester la valeur d'un caractère, il est plus rapide de faire la comparaison sur son **Code de caractère** que sur le caractère lui-même. En effet, la routine standard de comparaison de caractères prend en compte toutes les variations du caractère, comme par exemple les accentuations.

Note de compatibilité : En mode non Unicode (mode compatibilité ASCII), le compilateur donne par défaut le type Texte à vos variables alphanumériques, si les Propriétés de la base n'indiquent pas le contraire. Si vous écrivez **MaChaine:="Bonjour"**, MaChaine sera pour le compilateur une variable de type Texte. Dans ce contexte, si vous avez beaucoup de traitements à effectuer sur cette variable, il est avantageux de la déclarer explicitement à l'aide de la directive **C_ALPHA**. Les traitements sont en effet plus rapides sur les variables de type Alpha dont la longueur maximale est définie, que sur les variables de type Texte. N'oubliez pas cependant les règles de comportement de cette directive.

En mode Unicode (mode standard), cette optimisation est inutile car il n'y a dans ce cas aucune différence entre les variables alpha et texte.

Remarques diverses

Tableaux à deux dimensions

Les traitements sur les tableaux à deux dimensions seront mieux gérés si la deuxième dimension est plus grande que la première. Par exemple, un tableau déclaré sous la forme :

```
TABLEAU ENTIER(LeTableau;5;1000)
```

sera mieux géré qu'un tableau déclaré sous la forme :

```
TABLEAU ENTIER(LeTableau;1000;5)
```

Champs

Vous gagnerez du temps lorsque, si vous devez effectuer plusieurs calculs sur un champ, vous rangez la valeur de ce champ dans une variable et que vous effectuez vos calculs sur cette variable, plutôt que de faire directement les calculs sur le champ. Illustrons notre propos par un exemple. Prenons la méthode suivante :

```

Au cas ou
: ([Client]Dest="Paris")
  Transport:="Coursier"
: ([Client]Dest="Corse")
  Transport:="Avion"
: ([Client]Dest="Etranger")
  Transport:="Service express"
Sinon
  Transport:="Poste"
Fin de cas

```

La séquence ci-dessus sera plus lente à exécuter que si elle avait été écrite de la façon suivante :

```

$Dest:=[Client]Dest
Au cas ou
: ($Dest="Paris")
  Transport:="Coursier"
: ($Dest="Corse")
  Transport:="Avion"
: ($Dest="Etranger")

```

```
    Transport:="Service express"
Sinon
    Transport:="Poste"
Fin de cas
```

Pointeurs

De même que pour les champs, il est plus rapide de travailler sur une variable intermédiaire que sur un pointeur dépointé. Vous gagnerez énormément de temps si, lorsque vous devez faire plusieurs calculs sur une variable pointée, vous rangez le pointeur dépointé dans une variable.

Vous disposez par exemple d'un pointeur pointant sur un champ ou sur une variable, MonPtr. Ensuite, vous souhaitez faire une série de tests sur la valeur pointée par MonPtr. Vous pouvez écrire :

```
Au cas ou
: (MonPtr->=1)
    Séquence 1
: (MonPtr->=2)
    Séquence 2

Fin de cas
```

Il est plus rapide d'exécuter cette série de tests si elle est écrite ainsi :

```
Temp:=MonPtr->
Au cas ou
: (Temp=1)
    Séquence 1
: (Temp=2)
    Séquence 2

Fin de cas
```

Variables locales

Utiliser des variables locales permet, dans bien des cas, de mieux structurer son code. Ces variables présentent d'autres avantages :

- Les variables locales prennent moins de place en mémoire lors de l'utilisation d'une base : en effet, elles sont créées lorsqu'on entre dans la méthode où elles sont utilisées et détruites dès qu'on sort de cette méthode.
- Le code généré est optimisé pour les variables locales, en particulier de type Entier long. Pensez-y pour vos compteurs de boucle.

✚ Messages d'erreurs

Cette section détaille les principaux messages délivrés par le compilateur. Ces messages sont de plusieurs types :

- les warnings, qui vous aident à déjouer des pièges facilement évitables ;
- les erreurs, qu'il vous appartient de corriger ;
- les messages de contrôle d'exécution, délivrés dans 4D.

Les warnings

Ces messages sont délivrés tout au long du processus de compilation. Chaque message est accompagné ici d'un exemple de ce qui a pu le provoquer et, éventuellement, d'une explication supplémentaire.

Utilisation de pointeur(s) comme paramètre(s) de COPIER TABLEAU

```
COPIER TABLEAU (LePointeur->;LeTableau)
```

Utilisation de pointeur(s) comme paramètre(s) de SELECTION VERS TABLEAU

```
SELECTION VERS TABLEAU (LePointeur->;LeTableau)
SELECTION VERS TABLEAU ([LaTable]LeChamp;LePointeur->)
```

Utilisation de pointeur(s) comme paramètre(s) de TABLEAU VERS SELECTION

```
TABLEAU VERS SELECTION (LePointeur->; [LaTable]LeChamp)
```

Utilisation de pointeur(s) comme paramètre(s) de ENUMERATION VERS TABLEAU
ENUMERATION VERS TABLEAU(Enum;LePointeur->)

Utilisation de pointeur(s) comme paramètre(s) de TABLEAU VERS ENUMERATION

```
TABLEAU VERS ENUMERATION (LePointeur->;Enum)
```

Utilisation de pointeur(s) dans une déclaration de tableau

```
TABLEAU REEL (LePointeur->;5)
```

L'instruction **TABLEAU REEL(LeTableau;LePointeur->)** ne provoquera pas cet avertissement. La valeur de la dimension d'un tableau n'a pas d'influence sur son type.

Utilisation de pointeur(s) comme paramètre(s) de VALEURS DISTINCTES

```
VALEURS DISTINCTES (LePointeur->;LeTableau)
```

Utilisation de la fonction Indéfinie

```
Si (Indéfinie (LaVariable))
```

Cette méthode est protégée par un mot de passe.

Le Formulaire LeFormulaire contient un bouton avec action sans nom dans la page 1.

Tous vos boutons avec action doivent avoir un nom afin d'éviter des conflits.

Le pointeur utilisé dans cette commande doit pointer sur un Alphanumérique.

```
LePointeur->≤2≥:="a"
```

Le pointeur utilisé dans cette commande doit pointer sur un Entier, un Entier long ou un Numérique
LaChaine≤LePointeur->≥:="a"
Un indice de tableau doit être Entier, Entier long ou Numérique.

```
ALERTE (LeTableau{LePointeur->})
```

Il manque un paramètre à l'appel de la commande du plug-in.

```
WR FIXER POLICE (LaZone)
```

Note : Il est possible de désactiver et d'activer individuellement des warnings avec les balises suivantes :

// %W-numero_de_warning pour désactiver un warning

// %W+numero_de_warning pour activer un warning

Ces activations et désactivations sont effectives pour tout le code analysé dans la suite du plan de compilation. Si on veut

désactiver ou activer un warning de manière globale, il suffit d'insérer la balise idoine dans une méthode nommée "Compiler_xxx" car ces méthodes sont analysées en premier par le compilateur. Par exemple, pour désactiver le warning "Utilisation de pointeur(s) comme paramètre(s) de COPIER TABLEAU", il suffit d'insérer la balise "// %W-518.1" à l'endroit désiré.

Les erreurs

Ces messages vous sont délivrés tout au long du processus de compilation. Il vous appartient de corriger ces erreurs afin de permettre au compilateur de générer une base compilée. Chaque message est accompagné ici d'un exemple de ce qui a pu le provoquer et éventuellement, d'une explication supplémentaire.

Les messages sont classés thématiquement. Les thèmes dans lesquels vous pourrez les consulter sont Typage, Syntaxe, Paramètres, Opérateurs, Plug-ins et Erreurs générales.

Typage

Cet opérateur ne peut s'appliquer à ce type de variable. Cette affectation provoquerait un conflit de type.

```
LeRéal:=12,3
LeBooléen:=Vrai
LeRéal:=LeBooléen
```

Changement de la longueur maximale d'une chaîne de caractères.

```
C_ALPHA(3;LaChaine)
C_ALPHA(5;LaChaine)
```

Changement du nombre de dimensions d'un tableau.

```
TABLEAU TEXTE (LeTableau;5;5)
TABLEAU TEXTE (LeTableau;5)
```

Conflit de type sur la variable LeTableau dans le formulaire LeFormulaire.

```
TABLEAU ENTIER (LeTableau)
```

Déclaration d'un tableau sans indice.

```
TABLEAU ENTIER (LeTableau)
```

Il manque une variable.

```
COPIER TABLEAU (LeTableau;"")
```

Il manque une constante.

```
C_ALPHA(LaVariable;LaChaine)
```

Impossible de déterminer le type de LaVariable. Cette variable est utilisée dans la méthode M1.

Le type de LaVariable n'a pu être déterminé. Une directive de compilation est nécessaire.

Type de constante invalide

```
OK:="Il fait beau"
```

La méthode M1 est inconnue.

La ligne contient un appel à une méthode qui n'existe pas ou plus.

Le champ utilisé dans cette expression provoque un conflit de type.

```
MaDate:=Ajouter a date (LeChampBool;1;1;1)
```

La taille d'une chaîne de caractères ne peut pas dépasser 255.

```
C_ALPHA(325;LaChaine)
```

La variable LaVariable n'est pas une méthode.

```
LaVariable(1)
```

La variable LaVariable n'est pas un tableau.

```
LaVariable{5}:=12
```


Le résultat de la fonction est incompatible avec l'expression.

```
LeTexte:="Numéro"+Num(i)
```

Les types utilisés dans l'expression sont incompatibles.

```
LEntier:=LaDate*LeTexte
```

Utilisation de la variable \$i de type alphanumérique comme variable de type réel.

```
$i:="3"  
$( $i ):=5
```

L'indice du tableau n'est pas numérique.

```
TabEntier{"3"}:=4
```

Retypage de la variable LaVariable du type Texte en tableau de type Texte.

```
C_TEXTE(LaVariable)  
COPIER TABLEAU(TabTexte;LaVariable)
```

Retypage de la variable LaVariable du type Texte en type Réel.

```
LaVariable:=Num(LaVariable)
```

Retypage du tableau LeBooléen du type Booléen en variable de type Réel.

```
LaVariable:=LeBooléen
```

Retypage du tableau du type Entier en type tableau de type Texte.

```
TABLEAU_TEXTE(TabEntier;12)
```

si TabEntier a été déclaré ailleurs comme tableau d'Entiers.

Seuls les pointeurs peuvent être suivis du signe ->

```
LaVariable->:=5
```

si LaVariable n'est pas de type Pointeur.

Utilisation de la variable LaVar1 de type Texte comme une variable de type Numérique.

```
LaVar1:=3,5
```

Utilisation d'un champ de type incorrect. [LaTable]LeChamp est un champ de type Date.

LaVariable est de type Numérique.

```
LaVariable:=[LaTable]LeChamp
```

Syntaxe

Cette fonction ne retourne pas un pointeur.

```
LaVariable:=Num("Il fait beau")->
```

Il n'est pas possible de dépointer cette fonction.

Erreur de syntaxe.

```
Si (LeBooléen)  
Fin de boucle
```

Cette expression contient trop d'accolades ouvrantes ({}).

La ligne comporte plus d'accolades ouvrantes que d'accolades fermantes.

Cette expression contient trop d'accolades fermantes ({}).

La ligne comporte plus d'accolades fermantes que d'accolades ouvrantes.

Il manque une parenthèse fermante.

La ligne comporte plus de parenthèses ouvrantes que de fermantes.

Il manque une parenthèse ouvrante.
La ligne comporte plus de parenthèses fermantes que d'ouvrantes.
J'attendais un champ.

```
Si (Modifie (LaVariable))
```

Il manque une accolade ouvrante.

```
C_ENTIER ($
```

J'attendais une variable.

```
C_ENTIER ([LaTable] LeChamp)
```

J'attendais un nombre constant.

```
C_ENTIER ($ {"3"})
```

J'attendais un point virgule.

```
COPIER TABLEAU (LeTableau1 LeTableau2)
```

Cette expression contient trop d'indices de chaîne ouvrants (MacOS).

```
LaChaine≤3:="a"
```

Cette expression contient trop d'indices de chaîne fermants (MacOS).

```
LaChaine3≥:="a"
```

Cette expression contient trop d'indices de chaîne ouvrants (Windows).

```
LaChaine[[3:="a"
```

Cette expression contient trop d'indices de chaîne fermants (Windows).

```
LaChaine 3]]:="a"
```

Je n'attendais pas un champ de type sous-table

```
TABLEAU VERS SELECTION (LeTableau;Soustable)
```

Le type du paramètre de SI doit être booléen.

```
Si (LePointeur)
```

L'expression est trop complexe.
Divisez votre ligne en plusieurs sous-opérations.
Méthode trop complexe.
Trop d'imbrications de Au cas ou...Fin de cas et de Si...Fin de si.
Référence à un champ inconnu.
Votre méthode, probablement copiée d'une autre base, contient •???• à la place d'un nom de champ.
Référence à une table inconnue.
Votre méthode, probablement copiée d'une autre base, contient •???• à la place d'un nom de table.
Un pointeur ne peut être défini sur cette expression.

```
LePointeur:=->LaVariable+3
```

Utilisation incorrecte des indices de chaînes de caractères.

```
LeNumérique≤3≥ou LeNumérique[[3]]
```

ou bien

```
LaChaine≤LaVariable≥ou LaChaine[[LaVariable]]
```

où LaVariable n'est pas une variable Numérique.

Paramètres

Ce résultat de fonction ne peut pas être paramètre de cette méthode.

```
LaMéthode(Num(LaChaine))
```

si LaMéthode attend un paramètre de type Booléen.

Cette routine reçoit trop de paramètres

```
TABLE PAR DEFAUT(LaTable;LeFormulaire)
```

Cette valeur ne peut pas être paramètre de cette méthode.

```
LaMéthode(3+2)
```

si LaMéthode attend un paramètre de type Booléen.

Conflit de type sur la variable \$0.

```
C_ENTIER($0)
$0:=Faux
```

Conflit de type sur le paramètre générique.

```
C_ENTIER(${3})
Boucle($i;3;5)
  ${i}:=Chaine($i)
Fin de boucle
```

La routine n'attend pas de paramètre.

```
AFFICHER BARRE OUTILS(MaVar)
```

La routine nécessite au moins un paramètre.

```
TABLE PAR DEFAUT
```

La variable LaChaine ne peut pas être paramètre de cette méthode.

```
LaMéthode(LaChaine)
```

si LaMéthode attend un paramètre de type Booléen.

Le type du paramètre \$1 dans la méthode est différent de celui du paramètre à l'appel.

```
Calcul("3+2")
```

avec la directive **C_ENTIER(\$1)** dans Calcul.

Le type du paramètre passé ne correspond pas au type du paramètre attendu.

```
Impri("LaserWriter")
```

si dans la méthode Impri, \$1 est de type Numérique.

L'un des paramètres de COPIER TABLEAU est une variable.

```
COPIER TABLEAU(LaVariable;LeTableau)
```

Retypage du paramètre \$1 du type réel en type Texte.

```
$1:=Chaine($1)
```

Un paramètre ne peut être un tableau.

```
RéInit(LeTableau)
```

Pour passer un tableau à une méthode, il faut passer un pointeur sur ce tableau.

Un paramètre ne peut être utilisé dans l'appel de cette routine.

RECEVOIR VARIABLE (\$1)

Utilisation du paramètre \$1 de type Booléen comme une variable de type Entier.

LIRE PROPRIETES CHAMP (NoDeTable;NoDeChamp;**Type;\$1**)

Opérateurs

Cet opérateur ne peut s'appliquer à ce type de variable.

LeBool2:=LeBool1+**Vrai**

L'addition ne peut pas s'appliquer à des Booléens.

Je n'attendais pas l'opérateur >

CHERCHER (LaTable; [LaTable] LeChamp=0;>)

Les deux opérands ne sont pas comparables.

Si (LeLongE=Image2)

Le signe moins ne peut pas être utilisé dans cette expression.

LeBool:=-**Faux**

Plug-ins

La commande PExt du plug-in est mal définie.

Il manque des paramètres à l'appel de la commande du plug-in.

Le nombre de paramètres envoyés à la commande du plug-in est trop grand.

La commande LaVariable du plug-in est mal définie.

Erreurs générales

Deux méthodes portent le même nom : LeNom.

Pour pouvoir compiler votre base, il faut que toutes les méthodes projets aient des noms différents.

Erreur interne n° xx.

Au cas où ce message apparaîtrait dans l'une de vos bases, téléphonez au support technique de 4D et signalez le numéro de l'erreur.

Je n'ai pas pu déterminer le type de LaVariable. Cette variable est utilisée dans la méthode M1.

Le type de LaVariable n'a pu être déterminé. Une directive de compilation est nécessaire.

La méthode originale est endommagée.

La méthode est endommagée dans la structure originale. Supprimez-la ou remplacez-la.

Méthode 4D inconnue.

La méthode est endommagée.

Retypage de la variable LaVariable dans le Formulaire LeFormulaire.

Ce message apparaîtra si vous donnez, par exemple, le nom OK à une variable de type Graphe dans un formulaire.

Une fonction et une variable portent le même nom : LeNom.

Renommez soit la fonction, soit la variable.

Une variable dessinée dans le Formulaire LeFormulaire a le même nom qu'une fonction : LeNom.

Renommez soit la fonction, soit la variable.

Une méthode et une variable portent le même nom : LeNom.

Renommez soit la méthode, soit la variable.

Une commande du plug-in et une variable portent le même nom : LeNom.

Renommez soit la commande du plug-in, soit la variable.

Les messages du contrôle d'exécution

Ces messages sont délivrés dans 4D, lors de l'utilisation de la base compilée. Ils sont affichés dans 4D dans une fenêtre d'erreur spécifique.

Dépassement de capacité d'un tableau.

Si LeTableau est un tableau à 5 éléments à un instant donné, ce message apparaîtra si vous essayez d'accéder à l'élément LeTableau{17} à cet instant.

Division par zéro.

```
Var1:=0
Var2:=2
Var3:=Var2/Var1
```

Le paramètre utilisé n'a pas été passé.

Utilisation de la variable \$4 alors que seuls trois paramètres ont été passés lors de l'appel courant.

Le pointeur n'est pas correctement initialisé.

```
LePointeur->:=5
```

si LePointeur n'a pas encore été initialisé.

La chaîne dans laquelle se fait l'affectation est trop courte.

```
C_ALPHA(LaChaine1;5)
C_ALPHA(LaChaine2;10)
LaChaine2:="Bonjour"
LaChaine1:=LaChaine2
```

L'indice de chaîne n'est pas valide (trop grand ou négatif).

```
i:=-30
LaChaine≤i>:=LaChaine2 ou LaChaine[[i]]:=LaChaine2
```

La chaîne passée en paramètre est vide ou non initialisée.

```
LaChaine≤1>:=""
LaChaine[[1]]:=""
```

Modulo par zéro.

```
Var1:=0
Var2:=2
Var3:=Var2% Var1
```

Paramètres incorrects dans une commande EXECUTER FORMULE.

```
EXECUTER FORMULE ("MaMéthode (MonAlpha) ")
```

si MaMéthode attend un paramètre autre qu'alphanumérique.

Pointeur sur une variable inconnue du compilateur.

```
LePointeur:=Pointeur vers ("LaVariable")
LePointeur:="MaChaîne"
```

si LaVariable n'apparaît pas explicitement dans la base.

Tentative de retypage par l'intermédiaire d'un pointeur.

```
LeBooleen:=LePointeur->
```

si LePointeur référence un champ de type Entier.

Utilisation incorrecte d'un pointeur.

```
LeCaractère:=LaChaine≤LePointeur->>
LeCaractère:=LaChaine[[LePointeur]]
```

si LePointeur ne référence pas un Numérique.

APPELER 4D

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

APPELER 4D est destinée uniquement à une utilisation avec le compilateur. En effet, seul le moteur de 4D peut détecter un événement. Il était donc nécessaire, dans le cadre d'une base compilée, qu'une routine puisse interroger le moteur de 4D afin de savoir si un événement s'est produit. Cette commande doit donc être utilisée lorsque vous employez la commande **APPELER SUR EVENEMENT**.

Par exemple, si une méthode exécute une boucle dans laquelle aucune commande 4D n'est appelée, la boucle ne pourra pas être interrompue par un process installé à l'aide d'**APPELER SUR EVENEMENT**, et l'utilisateur ne pourra pas ouvrir une autre application. Dans ce cas, **APPELER 4D** doit être insérée pour que 4D puisse intercepter les événements. Bien entendu, n'utilisez pas **APPELER 4D** si vous ne voulez aucune interruption.

Exemple

Dans l'exemple suivant, la boucle ne se terminerait jamais dans une base compilée sans l'aide de **APPELER 4D** :

```
` Méthode Traitement quelconque
APPELER SUR EVENEMENT ("METHODE EVENEMENT")
ØvbArrêt:=Faux
MESSAGE ("Traitement..." + Caractere (13) + "Tapez une touche pour interrompre l'exécution...")
Repete
` Effectuer un traitement sans appel à une commande 4D
  APPELER 4D
Jusque (ØvbArrêt)
APPELER SUR EVENEMENT ("")
```

La méthode **METHODE EVENEMENT** :

```
` Méthode METHODE EVENEMENT
Si (Indefinie (Keycode))
  Keycode:=0
Fin de si
Si (Keycode#0)
  CONFIRMER ("Voulez-vous vraiment interrompre cette opération ?")
  Si (OK=1)
    ØvbArrêt:=Vrai
  Fin de si
Fin de si
```

C_BLOB

```
C_BLOB ( {méthode ;} variable {; variable2 ; ... ; variableN} )
```

Paramètre	Type		Description
méthode	Méthode	→	Nom de méthode
variable	Variable	→	Nom(s) de variable(s) ou paramètre(s) \${...} à déclarer

Description

C_BLOB assigne le type BLOB à toutes les variables spécifiées.

La première syntaxe de la commande (si le paramètre *méthode* n'est pas passé) est utilisée pour déclarer et typer une variable process, interprocess ou locale.

Note : Cette syntaxe peut être utilisée dans les bases interprétées.

La seconde syntaxe de la commande (si le paramètre *méthode* est passé) est utilisée pour déclarer d'avance au compilateur le résultat et/ou les paramètres (\$0, \$1, \$2, etc.) d'une méthode. Vous devez utiliser cette syntaxe si vous voulez éviter la phase de typage de variables lors de la compilation d'une base, afin de réduire le temps de compilation.

ATTENTION : La deuxième syntaxe ne peut pas être exécutée en mode interprété. Pour cette raison, si vous utilisez cette syntaxe, stockez-la dans une méthode (dont le nom doit débiter par "COMPILER") qui n'est pas exécutée en mode interprété.

Utilisation avancée : La syntaxe **C_BLOB(\${...})** vous permet de déclarer pour une méthode un nombre variable de paramètres du même type à la condition que ce soient les derniers paramètres de la méthode. Par exemple, la déclaration **C_BLOB(\${5})** indique à 4D et au compilateur qu'à partir du cinquième paramètre la méthode peut recevoir un nombre variable de paramètres de ce type. Pour plus d'informations, référez-vous à la commande [Nombre de paramètres](#).

Exemples

Reportez-vous aux exemples de la section [Commandes du thème Compilateur](#).

```
C_BOOLEEN ( {méthode ;} variable {; variable2 ; ... ; variableN} )
```

Paramètre	Type		Description
méthode	Méthode	→	Nom de méthode
variable	Variable	→	Nom(s) de variable(s) à déclarer

Description

C_BOOLEEN affecte le type Booléen à chaque variable spécifiée.

La première syntaxe de la commande (si le paramètre *méthode* n'est pas passé) est utilisée pour déclarer et typer une variable process, interprocess ou locale.

Note : Cette syntaxe peut être utilisée dans les bases interprétées.

La seconde syntaxe de la commande (si le paramètre *méthode* est passé) est utilisée pour déclarer d'avance au compilateur le résultat et/ou les paramètres (\$0, \$1, \$2, etc.) d'une méthode. Vous devez utiliser cette syntaxe si vous voulez éviter la phase de typage de variables lors de la compilation d'une base, afin de réduire le temps de compilation.

ATTENTION : La deuxième syntaxe ne peut pas être exécutée en mode interprété. Pour cette raison, si vous utilisez cette syntaxe, stockez-la dans une méthode (dont le nom doit débiter par "COMPILER") qui n'est pas exécutée en mode interprété.

Utilisation avancée : La syntaxe **C_BOOLEEN({...})** vous permet de déclarer pour une méthode un nombre variable de paramètres du même type à la condition que ce soient les derniers paramètres de la méthode. Par exemple, la déclaration **C_BOOLEEN({\$5})** indique à 4D et au compilateur qu'à partir du cinquième paramètre la méthode peut recevoir un nombre variable de paramètres de ce type. Pour plus d'informations, référez-vous à la commande **Nombre de paramètres**.

Exemples

Reportez-vous à la section **Commandes du thème Compilateur**.

C_DATE

```
C_DATE ( { méthode ; } variable { ; variable2 ; ... ; variableN } )
```

Paramètre	Type		Description
méthode	Méthode	→	Nom de méthode
variable	Variable	→	Nom(s) de(s) variable(s) à déclarer

Description

C_DATE affecte le type Date à chaque variable spécifiée.

La première syntaxe de la commande (si le paramètre *méthode* n'est pas passé) est utilisée pour déclarer et typer une variable process, interprocess ou locale.

Note : Cette syntaxe peut être utilisée dans les bases interprétées.

La seconde syntaxe de la commande (si le paramètre *méthode* est passé) est utilisée pour déclarer d'avance au compilateur le résultat et/ou les paramètres (\$0, \$1, \$2, etc.) d'une méthode. Vous devez utiliser cette syntaxe si vous voulez éviter la phase de typage de variables lors de la compilation d'une base, afin de réduire le temps de compilation.

ATTENTION : La deuxième syntaxe ne peut pas être exécutée en mode interprété. Pour cette raison, si vous utilisez cette syntaxe, stockez-la dans une méthode (dont le nom doit débiter par "COMPILER") qui n'est pas exécutée en mode interprété.

Utilisation avancée : La syntaxe **C_DATE({...})** vous permet de déclarer pour une méthode un nombre variable de paramètres du même type à la condition que ce soient les derniers paramètres de la méthode. Par exemple, la déclaration **C_DATE({5})** indique à 4D et au compilateur qu'à partir du cinquième paramètre la méthode peut recevoir un nombre variable de paramètres de ce type. Pour plus d'informations, référez-vous à la commande [Nombre de paramètres](#).

Exemples

Reportez-vous à la section [Commandes du thème Compilateur](#).

C_ENTIER LONG

C_ENTIER LONG ({méthode ;} variable {; variable2 ; ... ; variableN})

Paramètre	Type		Description
méthode	Méthode	→	Nom de méthode
variable	Variable	→	Nom(s) de(s) variable(s) à déclarer

Description

C_ENTIER LONG affecte le type Entier long à chaque *variable* spécifiée.

La première syntaxe de la commande (si le paramètre *méthode* n'est pas passé) est utilisée pour déclarer et typer une variable process, interprocess ou locale.

Note : Cette syntaxe peut être utilisée dans les bases interprétées.

La seconde syntaxe de la commande (si le paramètre *méthode* est passé) est utilisée pour déclarer d'avance au compilateur le résultat et/ou les paramètres (\$0, \$1, \$2, etc.) d'une méthode. Vous devez utiliser cette syntaxe si vous voulez éviter la phase de typage de variables lors de la compilation d'une base, afin de réduire le temps de compilation.

ATTENTION : La deuxième syntaxe ne peut pas être exécutée en mode interprété. Pour cette raison, si vous utilisez cette syntaxe, stockez-la dans une méthode (dont le nom doit débiter par "COMPILER") qui n'est pas exécutée en mode interprété.

Utilisation avancée : La syntaxe **C_ENTIER LONG({...})** vous permet de déclarer pour une méthode un nombre variable de paramètres du même type à la condition que ce soient les derniers paramètres de la méthode. Par exemple, la déclaration **C_ENTIER LONG({5})** indique à 4D et au compilateur qu'à partir du cinquième paramètre la méthode peut recevoir un nombre variable de paramètres de ce type. Pour plus d'informations, référez-vous à la commande **Nombre de paramètres**.

Exemples

Reportez-vous à la section **Commandes du thème Compilateur**.

```
C_GRAPHE ( {méthode ;} variable {; variable2 ; ... ; variableN} )
```

Paramètre	Type		Description
méthode	Chaîne	→	Nom de méthode
variable	Variable	→	Nom(s) de(s) variable(s) à déclarer

Description

C_GRAPHE affecte le type Graphe à chaque variable spécifiée.

La première syntaxe de la commande (si le paramètre *méthode* n'est pas passé) est utilisée pour déclarer et typer une variable process, interprocess ou locale.

Note : Cette syntaxe peut être utilisée dans les bases interprétées.

La seconde syntaxe de la commande (si le paramètre *méthode* est passé) est utilisée pour déclarer d'avance au compilateur le résultat et/ou les paramètres (\$0, \$1, \$2, etc.) d'une méthode. Vous devez utiliser cette syntaxe si vous voulez éviter la phase de typage de variables lors de la compilation d'une base, afin de réduire le temps de compilation.

ATTENTION : La deuxième syntaxe ne peut pas être exécutée en mode interprété. Pour cette raison, si vous utilisez cette syntaxe, stockez-la dans une méthode (dont le nom doit débiter par "COMPILER") qui n'est pas exécutée en mode interprété.

Utilisation avancée : La syntaxe **C_GRAPHE({...})** vous permet de déclarer pour une méthode un nombre variable de paramètres du même type à la condition que ce soient les derniers paramètres de la méthode. Par exemple, la déclaration **C_GRAPHE({5})** indique à 4D et au compilateur qu'à partir du cinquième paramètre la méthode peut recevoir un nombre variable de paramètres de ce type. Pour plus d'informations, référez-vous à la commande **Nombre de paramètres**.

Exemples

Référez-vous à la section **Commandes du thème Compilateur**.

```
C_HEURE ( {méthode ;} variable {; variable2 ; ... ; variableN} )
```

Paramètre	Type		Description
méthode	Méthode	→	Nom de méthode
variable	Variable	→	Nom(s) de(s) variable(s) à déclarer

Description

C_HEURE affecte le type Heure à chaque variable spécifiée.

La première syntaxe de la commande (si le paramètre *méthode* n'est pas passé) est utilisée pour déclarer et typer une variable process, interprocess ou locale.

Note : Cette syntaxe peut être utilisée dans les bases interprétées.

La seconde syntaxe de la commande (si le paramètre *méthode* est passé) est utilisée pour déclarer d'avance au compilateur le résultat et/ou les paramètres (\$0, \$1, \$2, etc.) d'une méthode. Vous devez utiliser cette syntaxe si vous voulez éviter la phase de typage de variables lors de la compilation d'une base, afin de réduire le temps de compilation.

ATTENTION : La deuxième syntaxe ne peut pas être exécutée en mode interprété. Pour cette raison, si vous utilisez cette syntaxe, stockez-la dans une méthode (dont le nom doit débiter par "COMPILER") qui n'est pas exécutée en mode interprété.

Utilisation avancée : La syntaxe **C_HEURE({...})** vous permet de déclarer pour une méthode un nombre variable de paramètres du même type à la condition que ce soient les derniers paramètres de la méthode. Par exemple, la déclaration **C_HEURE({5})** indique à 4D et au compilateur qu'à partir du cinquième paramètre la méthode peut recevoir un nombre variable de paramètres de ce type. Pour plus d'informations, référez-vous à la commande [Nombre de paramètres](#).

Exemples

Reportez-vous à la section [Commandes du thème Compilateur](#).

```
C_IMAGE ( {méthode ;} variable {; variable2 ; ... ; variableN} )
```

Paramètre	Type		Description
méthode	Méthode	→	Nom de méthode
variable	Variable	→	Nom(s) de(s) variable(s) à déclarer

Description

C_IMAGE affecte le type Image à chaque variable spécifiée.

La première syntaxe de la commande (si le paramètre *méthode* n'est pas passé) est utilisée pour déclarer et typer une variable process, interprocess ou locale.

Note : Cette syntaxe peut être utilisée dans les bases interprétées.

La seconde syntaxe de la commande (si le paramètre *méthode* est passé) est utilisée pour déclarer d'avance au compilateur le résultat et/ou les paramètres (\$0, \$1, \$2, etc.) d'une méthode. Vous devez utiliser cette syntaxe si vous voulez éviter la phase de typage de variables lors de la compilation d'une base, afin de réduire le temps de compilation.

ATTENTION : La deuxième syntaxe ne peut pas être exécutée en mode interprété. Pour cette raison, si vous utilisez cette syntaxe, stockez-la dans une méthode (dont le nom doit débiter par "COMPILER") qui n'est pas exécutée en mode interprété.

Utilisation avancée : La syntaxe **C_IMAGE({...})** vous permet de déclarer pour une méthode un nombre variable de paramètres du même type à la condition que ce soient les derniers paramètres de la méthode. Par exemple, la déclaration **C_IMAGE({5})** indique à 4D et au compilateur qu'à partir du cinquième paramètre la méthode peut recevoir un nombre variable de paramètres de ce type. Pour plus d'informations, référez-vous à la commande [Nombre de paramètres](#).

Exemples

Reportez-vous à la section [Commandes du thème Compilateur](#).

```
C_POINTEUR ( {méthode ;} variable {; variable2 ; ... ; variableN} )
```

Paramètre	Type		Description
méthode	Méthode	→	Nom de méthode
variable		→	Nom(s) de(s) variable(s) à déclarer

Description

C_POINTEUR affecte le type Pointeur à chaque variable spécifiée.

La première syntaxe de la commande (si le paramètre *méthode* n'est pas passé) est utilisée pour déclarer et typer une variable process, interprocess ou locale.

Note : Cette syntaxe peut être utilisée dans les bases interprétées.

La seconde syntaxe de la commande (si le paramètre *méthode* est passé) est utilisée pour déclarer d'avance au compilateur le résultat et/ou les paramètres (\$0, \$1, \$2, etc.) d'une méthode. Vous devez utiliser cette syntaxe si vous voulez éviter la phase de typage de variables lors de la compilation d'une base, afin de réduire le temps de compilation.

ATTENTION : La deuxième syntaxe ne peut pas être exécutée en mode interprété. Pour cette raison, si vous utilisez cette syntaxe, stockez-la dans une méthode (dont le nom doit débiter par "COMPILER") qui n'est pas exécutée en mode interprété.

Utilisation avancée : La syntaxe **C_POINTEUR({...})** vous permet de déclarer pour une méthode un nombre variable de paramètres du même type à la condition que ce soient les derniers paramètres de la méthode. Par exemple, la déclaration **C_POINTEUR({5})** indique à 4D et au compilateur qu'à partir du cinquième paramètre la méthode peut recevoir un nombre variable de paramètres de ce type. Pour plus d'informations, référez-vous à la commande **Nombre de paramètres**.

Exemples

Reportez-vous à la section **Commandes du thème Compilateur**.

```
C_REEL ( {méthode ;} variable {; variable2 ; ... ; variableN} )
```

Paramètre	Type		Description
méthode	Méthode	→	Nom de méthode
variable	Variable	→	Nom(s) de(s) variable(s) à déclarer

Description

C_REEL affecte le type Réel (numérique) à chaque variable spécifiée.

La première syntaxe de la commande (si le paramètre *méthode* n'est pas passé) est utilisée pour déclarer et typer une variable process, interprocess ou locale.

Note : Cette syntaxe peut être utilisée dans les bases interprétées.

La seconde syntaxe de la commande (si le paramètre *méthode* est passé) est utilisée pour déclarer d'avance au compilateur le résultat et/ou les paramètres (\$0, \$1, \$2, etc.) d'une méthode. Vous devez utiliser cette syntaxe si vous voulez éviter la phase de typage de variables lors de la compilation d'une base, afin de réduire le temps de compilation.

ATTENTION : La deuxième syntaxe ne peut pas être exécutée en mode interprété. Pour cette raison, si vous utilisez cette syntaxe, stockez-la dans une méthode (dont le nom doit débiter par "COMPILER") qui n'est pas exécutée en mode interprété.

Utilisation avancée : La syntaxe **C_REEL(\${...})** vous permet de déclarer pour une méthode un nombre variable de paramètres du même type à la condition que ce soient les derniers paramètres de la méthode. Par exemple, la déclaration **C_REEL(\${5})** indique à 4D et au compilateur qu'à partir du cinquième paramètre la méthode peut recevoir un nombre variable de paramètres de ce type. Pour plus d'informations, référez-vous à la commande [Nombre de paramètres](#).

Exemples

Reportez-vous à la section [Commandes du thème Compilateur](#).

C_TEXTE ({méthode ;} variable {; variable2 ; ... ; variableN})

Paramètre	Type		Description
méthode	Méthode	⇒	Nom de méthode
variable	Variable	⇒	Nom(s) de(s) variable(s) à déclarer

Description

C_TEXTE affecte le type Texte à chaque *variable* spécifiée.

La première syntaxe de la commande (si le paramètre *méthode* n'est pas passé) est utilisée pour déclarer et typer une variable process, interprocess ou locale.

Note : Cette syntaxe peut être utilisée dans les bases interprétées.

La seconde syntaxe de la commande (si le paramètre *méthode* est passé) est utilisée pour déclarer d'avance au compilateur le résultat et/ou les paramètres (\$0, \$1, \$2, etc.) d'une méthode. Vous devez utiliser cette syntaxe si vous voulez éviter la phase de typage de variables lors de la compilation d'une base, afin de réduire le temps de compilation.

ATTENTION : La deuxième syntaxe ne peut pas être exécutée en mode interprété. Pour cette raison, si vous utilisez cette syntaxe, stockez-la dans une méthode (dont le nom doit débiter par "COMPILER") qui n'est pas exécutée en mode interprété.

Utilisation avancée : La syntaxe **C_TEXTE({...})** vous permet de déclarer pour une méthode un nombre variable de paramètres du même type à la condition que ce soient les derniers paramètres de la méthode. Par exemple, la déclaration **C_TEXTE({5})** indique à 4D et au compilateur qu'à partir du cinquième paramètre la méthode peut recevoir un nombre variable de paramètres de ce type. Pour plus d'informations, référez-vous à la commande [Nombre de paramètres](#).

Exemples

Reportez-vous à la section [Commandes du thème Compilateur](#).

C_ALPHA ({méthode ;} taille ; variable {; variable2 ; ... ; variableN})

Paramètre	Type		Description
méthode	Méthode	→	Nom de méthode
taille	Entier long	→	Taille de la chaîne
variable	Variable	→	Nom(s) de variable(s) à déclarer

Description

C_ALPHA affecte le type Alphanumérique à chaque variable spécifiée.

Le paramètre *taille* spécifie la longueur maximum des chaînes qu'une variable peut contenir. En mode non Unicode (compatibilité ASCII), les chaînes sont limitées à 255 caractères. Si vous souhaitez optimiser la vitesse d'exécution de votre base, il est préférable d'utiliser des variables Alpha au lieu de variables Texte lorsque c'est possible.

Note de compatibilité : Les bases de données créées à compter de la version 11 de 4D sont exécutées par défaut en mode Unicode (cf. section [Codes ASCII](#)). Dans ce mode, le fonctionnement de la commande **C_ALPHA** est rigoureusement identique à la celui de commande **C_TEXTE** (le paramètre *taille* est ignoré). Il est conseillé d'utiliser **C_TEXTE** dans les nouveaux développements. La commande **C_ALPHA** est conservée pour des raisons de compatibilité uniquement.

La première syntaxe de la commande (lorsque le paramètre *méthode* n'est pas passé) est utilisée pour déclarer et typer une variable process, interprocess ou locale.

Note : Cette syntaxe peut être utilisée dans les bases interprétées.

La seconde syntaxe de la commande (si le paramètre *méthode* est passé) est utilisée pour déclarer d'avance au compilateur le résultat et/ou les paramètres (\$0, \$1, \$2, etc.) d'une méthode. Vous devez utiliser cette syntaxe si vous voulez éviter la phase de typage de variables lors de la compilation d'une base, afin de réduire le temps de compilation.

ATTENTION : La deuxième syntaxe ne peut pas être exécutée en mode interprété. Pour cette raison, si vous utilisez cette syntaxe, stockez-la dans une méthode (dont le nom doit débiter par "COMPILER") qui n'est pas exécutée en mode interprété.

Utilisation avancée : La syntaxe **C_ALPHA(...;\${...})** vous permet de déclarer pour une méthode un nombre variable de paramètres du même type à la condition que ce soient les derniers paramètres de la méthode. Par exemple, la déclaration **C_ALPHA(...;\${5})** indique à 4D et au compilateur qu'à partir du cinquième paramètre la méthode peut recevoir un nombre variable de paramètres de ce type. Pour plus d'informations, référez-vous à la commande [Nombre de paramètres](#).

Exemples

Reportez-vous à la section [Commandes du thème Compilateur](#).

C_ENTIER

C_ENTIER ({méthode ;} variable {; variable2 ; ... ; variableN})

Paramètre	Type		Description
méthode	Méthode	⇒	Nom de méthode
variable		⇒	Nom(s) de(s) variable(s) à déclarer

Note préliminaire

La commande **C_ENTIER** est conservée pour des raisons de compatibilité avec les anciennes bases de données. En effet, en interne 4D et le compilateur retypent les Entiers en Entiers longs. Par exemple :

```
C_ENTIER ($MaVar)
$Letype:=Type ($MaVar) ` $Letype vaut 9 (Est un entier long)
```

Description

C_ENTIER affecte le type Entier à chaque *variable* spécifiée.

La première syntaxe de la commande (si le paramètre *méthode* n'est pas passé) est utilisée pour déclarer et typer une variable process, interprocess ou locale.

Note : Cette syntaxe peut être utilisée dans les bases interprétées.

La seconde syntaxe de la commande (si le paramètre *méthode* est passé) est utilisée pour déclarer d'avance au compilateur le résultat et/ou les paramètres (\$0, \$1, \$2, etc.) d'une méthode. Vous devez utiliser cette syntaxe si vous voulez éviter la phase de typage de variables lors de la compilation d'une base, afin de réduire le temps de compilation.

ATTENTION : La deuxième syntaxe ne peut pas être exécutée en mode interprété. Pour cette raison, si vous utilisez cette syntaxe, stockez-la dans une méthode (dont le nom doit débiter par "COMPILER") qui n'est pas exécutée en mode interprété.

Exemple

Reportez-vous à la section [Commandes du thème Compilateur](#).

Conteneur de données

-  Gestion du conteneur de données
-  AJOUTER DONNEES AU CONTENEUR
-  EFFACER CONTENEUR
-  FIXER FICHIER DANS CONTENEUR Modifié 12.0
-  FIXER IMAGE DANS CONTENEUR
-  FIXER TEXTE DANS CONTENEUR
-  LIRE DONNEES CONTENEUR
-  Lire fichier dans conteneur
-  LIRE IMAGE DANS CONTENEUR
-  Lire texte dans conteneur
-  LIRE TYPE DONNEES DANS CONTENEUR
-  Tester conteneur

Les commandes du thème “Conteneur de données” permettent de prendre en charge à la fois les actions liées au copier-coller (gestion du Presse-papiers) ainsi que celles liées au glisser-déposer inter-applications.

4D exploite deux conteneurs de données : l’un pour les données copiées (ou coupées), qui est en fait celui du Presse-papiers, déjà présent dans les versions précédentes de 4D et l’autre pour les données en cours de glisser-déposer.

Ces deux conteneurs sont gérés à l’aide des mêmes commandes. Vous accédez à l’un ou à l’autre en fonction du contexte :

- Le conteneur de glisser-déposer est accessible uniquement dans le cadre des événements formulaire [Sur début glisser](#), [Sur glisser](#) ou [Sur déposer](#) et dans la [Méthode base Sur déposer](#). En-dehors de ces contextes, le conteneur de glisser-déposer n’est pas disponible.
- Le conteneur de copier-coller est accessible dans tous les autres cas. A la différence du conteneur de glisser-déposer, il conserve durant la session les données qui y ont été placées, tant qu’il n’a pas été effacé ou réutilisé.

Types de données

Lors du glisser-déposer, différents types de données peuvent être placés et lus dans le conteneur de données. Vous pouvez accéder à un type de données de plusieurs manières :

- via sa signature 4D : la signature 4D est une chaîne de caractères indiquant un type de données référencé par 4D. L’emploi de signatures 4D facilite le développement d’application multi plates-formes, car ces signatures sont identiques sous Mac OS et Windows. Vous trouverez ci-dessous la liste des signatures 4D.
- via un UTI (Uniform Type Identifier, Mac OS uniquement) : la norme UTI, définie par Apple, associe une chaîne de caractères à chaque type d’objet natif. Par exemple, les images GIF ont le type UTI “com.apple.gif”. Les types UTI sont publiés dans les documentations Apple ainsi que par les éditeurs concernés.
- via son numéro ou son nom de format (Windows uniquement) : sous Windows, chaque type de donnée natif est référencé par un numéro (“3”, “12”, etc.) et un nom (“Rich Text Edit”). Par défaut, Microsoft définit plusieurs types natifs appelés formats de données standard. En outre, tout éditeur tiers peut “enregistrer” des noms de formats auprès du système, qui leur attribue un numéro en retour. Pour plus d’informations sur ce principe et sur les types natifs, reportez-vous à la documentation développeur de Microsoft (en particulier <http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms649013.aspx>).

Note : Dans les commandes de 4D, les numéros de formats Windows sont manipulés sous forme de textes.

Toutes les commandes du thème “Conteneur de données” peuvent travailler avec chacun de ces types de données. Vous pouvez connaître les types de données présents dans le conteneur dans chacun de ces formats à l’aide de la commande **LIRE TYPE DONNEES DANS CONTENEUR**.

Note : Les types sur 4 caractères (TEXT, PICT ou types personnalisés) sont conservés par compatibilité avec les versions précédentes de 4D.

Signatures 4D

Voici la liste des signatures 4D standard ainsi que leur description :

Signature	Description
"com.4d.private.text.native"	Texte en jeu de caractères natif
"com.4d.private.text.utf16"	Texte en jeu de caractères unicode
"com.4d.private.text.rtf"	Texte enrichi
"com.4d.private.picture.pict"	Image format PICT
"com.4d.private.picture.png"	Image format PNG
"com.4d.private.picture.gif"	Image format GIF
"com.4d.private.picture.jfif"	Image format JPEG
"com.4d.private.picture.emf"	Image format EMF
"com.4d.private.picture.bitmap"	Image format BITMAP
"com.4d.private.picture.tiff"	Image format TIFF
"com.4d.private.picture.pdf"	Document PDF
"com.4d.private.file.url"	Chemin d’accès de fichier

⚙️ AJOUTER DONNEES AU CONTENEUR

AJOUTER DONNEES AU CONTENEUR (*typeDonnées* ; *données*)

Paramètre	Type		Description
<i>typeDonnées</i>	Chaîne	⇒	Type des données à ajouter
<i>données</i>	BLOB	⇒	Données à ajouter au conteneur

Description

AJOUTER DONNEES AU CONTENEUR ajoute dans le conteneur les données du type spécifié dans *typeDonnées* présentes dans le BLOB *données*.

Note : Dans le cadre d'une opération de copier/coller, le conteneur de données correspond au Presse-papiers.

Passez dans *typeDonnées* une valeur définissant le type de données à ajouter. Vous pouvez passer une signature 4D, un type UTI (Mac OS), un nom/numéro de format (Windows), ou un type de 4 caractères (compatibilité). Pour plus d'informations sur ces types, reportez-vous à la section [Gestion du conteneur de données](#).

Note pour les utilisateurs Windows : Lorsque la commande est utilisée avec des données de type texte (*typeDonnées* vaut "TEXT", [com.4d.private.text.native](#) ou [com.4d.private.text.utf16](#)), la chaîne contenue dans le paramètre BLOB *données* doit se terminer par le caractère NULL sous Windows.

Généralement, vous utilisez la commande **AJOUTER DONNEES AU CONTENEUR** pour placer plusieurs instances des mêmes données dans le conteneur de données ou pour y ajouter des valeurs qui ne sont pas du texte ou une image. Pour ajouter de nouvelles données au conteneur, il faut d'abord l'effacer à l'aide de la commande **EFFACER CONTENEUR**.

Si vous voulez effacer le conteneur et y ajouter :

- du texte, utilisez la commande **FIXER TEXTE DANS CONTENEUR**,
- une image, utilisez la commande **FIXER IMAGE DANS CONTENEUR**,
- un chemin d'accès de fichier (glisser-déposer), utilisez la commande **FIXER FICHIER DANS CONTENEUR**.

Notez cependant que si un BLOB contient du texte ou une image, vous pouvez utiliser la commande **AJOUTER DONNEES AU CONTENEUR** pour y ajouter du texte ou une image.

Exemple

A l'aide des commandes du thème Conteneur de données et des BLOBs, vous pouvez écrire des méthodes de Couper/Copier/Coller pour gérer des données structurées au lieu d'une seule information. Dans l'exemple suivant, les deux méthodes projet [écrire enregistrement dans Presse papiers](#) et [lire enregistrement dans Presse papiers](#) vous permettent de traiter un enregistrement comme une information à copier dans le Presse-papiers.

```
` Méthode projet écrire enregistrement dans Presse papiers
` écrire enregistrement dans Presse papiers ( Numérique )
` écrire enregistrement dans Presse papiers ( Numéro de table )

C_ENTIER LONG($1;$v1Champ;$v1TypeChamp)
C_POINTEUR ($vpTable;$vpChamp)
C_ALPHA (255;$vaNomDoc)
C_TEXTE ($vtDonnéesEnregistrement;$vtDonnéesChamp)
C_BLOB ($vxDonnéesEnregistrement)

` Effacer le Presse-papiers (il restera vide s'il n'y a pas d'enregistrement courant)
EFFACER CONTENEUR
` Obtenir un pointeur vers la table dont le numéro est passé en paramètre
$vpTable:=Table ($1)
` S'il y a un enregistrement courant pour cette table
Si ( (Numero enregistrement ($vpTable->) >= 0) | (Nouvel enregistrement ($vpTable->)) )
` Initialiser la variable Texte qui contiendra l'image de texte de l'enregistrement
$vtDonnéesEnregistrement:=""
` Pour chaque champ de l'enregistrement :
Boucle ($v1Champ;1;Lire numero dernier champ ($1))
` Obtenir le type du champ
LIRE PROPRIETES CHAMP ($1;$v1Champ;$v1TypeChamp)
` Obtenir un pointeur vers le champ
$vpChamp:=Champ ($1;$v1Champ)
` Selon le type du champ, copier (ou non) ses données de façon appropriée
Au cas ou
: (( $v1TypeChamp=Est un champ alpha ) | ( $v1TypeChamp=Est un texte ))
$vtDonnéesChamp:=$vpChamp->
: (( $v1TypeChamp=Est un numérique ) | ( $v1TypeChamp=Est un entier ) | ( $v1TypeChamp=Est un entier long ) | ( $v1TypeChamp=Est une date ) | ( $v1TypeChamp=Est une heure ))
```

```

        $vtDonnéesChamp:=Chaine($vpChamp->)
        :($vlTypeChamp=Est_un_booléen)
        $vtDonnéesChamp:=Chaine(Num($vpChamp->);"Oui;;Non")
    Sinon
    ` Passer et ignorer les autres types de champs
        $vtDonnéesChamp:=""
    Fin de cas
    ` Accumuler les données sur le champ dans une variable texte qui stocke l'image de texte de
    l'enregistrement
        $vtDonnéesEnregistrement:=$vtDonnéesEnregistrement+Nom du
champ($l;$vlChamp)+" ":"+Caractere(9)+$vtDonnéesChamp+CR
    ` Note : La méthode CR retourne Caractere(13) sous Mac OS et Caractere(13)+Caractere(10) sous
    Windows
    Fin de boucle
    ` Mettre l'image de texte de l'enregistrement dans le Presse-papiers
    FIXER TEXTE DANS CONTENEUR($vtDonnéesEnregistrement)
    ` Nommez le fichier d'Album dans le Dossier temporaire
    $vaNomDoc:=Dossier temporaire+"Album"+Chaine(1+(Hasard%99))
    ` Supprimer le fichier d'Album s'il existe (il faut tester une erreur ici)
    SUPPRIMER DOCUMENT($vaNomDoc)
    ` Créez le fichier d'Album
    REGLER SERIE(10;$vaNomDoc)
    ` Envoyer l'enregistrement entier dans le Presse-papiers
    ENVOYER ENREGISTREMENT($vpTable->)
    ` Fermer le fichier d'Album
    REGLER SERIE(11)
    ` Charger le fichier d'Album dans un BLOB
    DOCUMENT VERS BLOB($vaNomDoc;$vxDonnéesEnregistrement)
    ` Nous n'avons plus besoin du fichier d'Album
    SUPPRIMER DOCUMENT($vaNomDoc)
    ` Ajouter l'image complète de l'enregistrement dans le Presse-papiers
    ` Note: nous utilisons le type de données "4Drc" de façon arbitraire
    AJOUTER DONNEES AU CONTENEUR("4Drc";$vxDonnéesEnregistrement)
    ` Le Presse-papiers contient :
    ` (1) Une image de texte de l'enregistrement (comme illustré dans les copies d'écran ci-
    dessous)
    ` (2) Une image entière de l'enregistrement (y compris les images, sous-tables et les champs
    de type BLOB)
    Fin de si

```

Lors de la saisie d'un enregistrement, si vous appliquez la méthode *écrire enregistrement dans Presse papiers* à la table, le Presse-papiers contiendra le texte de l'enregistrement et également l'image entière de l'enregistrement.

Vous pouvez coller cette image de l'enregistrement dans un autre enregistrement, à l'aide de la méthode *lire enregistrement dans Presse papiers*, qui est la suivante :

```

    ` Méthode lire enregistrement dans Presse papiers
    ` lire enregistrement dans Presse papiers ( Numéro )
    ` lire enregistrement dans Presse papiers ( Numéro de table )
C_ENTIER LONG($l;$vlChamp;$vlTypeChamp;$vlPosCR;$vlPosColon)
C_POINTEUR($vpTable;$vpChamp)
C_ALPHA(255;$vaNomDoc)
C_BLOB($vxDonnéesPressePapiers)
C_TEXTE($vtDonnéesPressePapiers;$vtDonnéesChamp)

    ` Obtenir un pointeur vers la table dont le numéro est passé en tant que paramètre
$vpTable:=Table($l)
    ` S'il y a un enregistrement courant pour cette table
Si((Numero enregistrement($vpTable->)>=0) | (Nouvel enregistrement($vpTable->)))
    Au cas ou
    ` Est-ce que le Presse-papiers contient une image entière de l'enregistrement ?
        : (Tester conteneur("4Drc")>0)
    ` Si oui, extraire le contenu du Presse-papiers
        LIRE DONNEES CONTENEUR("4Drc";$vxDonnéesPressePapiers)
    ` Nommer le fichier d'Album dans le Dossier temporaire
        $vaNomDoc:=Dossier temporaire+"Album"+Chaine(1+(Hasard%99))
    ` Supprimer le fichier d'Album s'il existe (il faut tester l'erreur ici)
        SUPPRIMER DOCUMENT($vaNomDoc)
    ` Enregistrer le BLOB dans le fichier d'Album
        BLOB VERS DOCUMENT($vaNomDoc;$vxDonnéesPressePapiers)
    ` Ouvrir le fichier d'Album

```

```

    REGLER SERIE(10;$vaNomDoc)
` Recevoir l'enregistrement entier du fichier d'Album
    RECEVOIR ENREGISTREMENT($vpTable->)
` Fermer le fichier d'Album
    REGLER SERIE(11)
` Nous n'avons plus besoin du fichier d'Album
    SUPPRIMER DOCUMENT($vaNomDoc)
` Est-ce que le Presse-papiers contient du texte ?
    : (Tester conteneur("TEXT")>0)
` Extraire le texte du Presse-papiers
    $vtDonnéesPressePapiers:=Lire texte dans conteneur
` Initialiser le numéro de champ à incrémenter
    $vlChamp:=0
    Repeter
` Chercher la ligne de champ suivante dans le texte
    $vlPosCR:=Position(CR;$vtDonnéesPressePapiers)
    Si($vlPosCR>0)
` Extraire la ligne de champ
    $vtDonnéesChamp:=Sous chaine($vtDonnéesPressePapiers;1;$vlPosCR-1)
` S'il y a un signe deux points ":"
    $vlPosColon:=Position(":",$vtDonnéesChamp)
    Si($vlPosColon>0)
` Récupérer seulement les données de champ (supprimer le nom du champ)
    $vtDonnéesChamp:=Sous chaine($vtDonnéesChamp;$vlPosColon+2)
    Fin de si
` Incrémenter le numéro du champ
    $vlChamp:=$vlChamp+1
` Le Presse-papiers peut contenir plus de données dont nous n'avons pas besoin...
    Si($vlChamp<=Lire numero dernier champ($vpTable))
` Obtenir le type du champ
    LIRE PROPRIETES CHAMP($1;$vlChamp;$vlTypeChamp)
` Obtenir un pointeur vers le champ
    $vpChamp:=Champ($1;$vlChamp)
` Selon le type du champ, copier (ou non) le texte d'une manière appropriée
    Au cas ou
        : (($vlTypeChamp=Est un champ alpha) | ($vlTypeChamp=Est un texte))
            $vpChamp->:=$vtDonnéesChamp
        : (($vlTypeChamp=Est un numérique) | ($vlTypeChamp=Est un
entier) | ($vlTypeChamp=Est un entier long))
            $vpChamp->:=Num($vtDonnéesChamp)
        : ($vlTypeChamp=Est une date)
            $vpChamp->:=Date($vtDonnéesChamp)
        : ($vlTypeChamp=Est une heure)
            $vpChamp->:=Heure($vtDonnéesChamp)
        : ($vlTypeChamp=Est un booléen)
            $vpChamp->:=( $vtDonnéesChamp="Oui")
    Sinon
` Passer et ignorer les autres types de données
    Fin de cas
    Sinon
` Tous les champs ont été affectés, sortir de la boucle
    $vtDonnéesPressePapiers:=""
    Fin de si
` Eliminer le texte qui vient d'être extrait
    $vtDonnéesPressePapiers:=Sous
chaine($vtDonnéesPressePapiers;$vlPosCR+Longueur(CR))
    Sinon
` Aucun délimiteur trouvé, sortir de la boucle
    $vtDonnéesPressePapiers:=""
    Fin de si
` Répéter jusqu'à ce que nous ayons des données
    Jusque(Longueur($vtDonnéesPressePapiers)=0)
    Sinon
        ALERTE("Le Presse-papiers ne contient pas de données pouvant être collées en tant
qu'enregistrement.")
    Fin de cas
    Fin de si

```

Si les données dans le BLOB sont correctement ajoutées au conteneur, la variable système OK prend la valeur 1. Sinon, OK est mise à 0 et une erreur peut être générée.

Gestion des erreurs

S'il n'y a pas assez de mémoire pour ajouter les données du BLOB dans le conteneur, une erreur -108 est générée.

EFFACER CONTENEUR

EFFACER CONTENEUR

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

EFFACER CONTENEUR efface entièrement le conteneur de données. Si le conteneur contient plusieurs instances des mêmes données, toutes les instances sont effacées. Après un appel à **EFFACER CONTENEUR**, le conteneur de données est vide.

Vous devez appeler **EFFACER CONTENEUR** une fois avant de placer des nouvelles données dans le conteneur à l'aide de la commande **AJOUTER DONNEES AU CONTENEUR**, car cette dernière n'efface pas le conteneur avant d'y coller des données.

Si vous appelez **EFFACER CONTENEUR** une fois et puis appelez **AJOUTER DONNEES AU CONTENEUR** plusieurs fois, vous pouvez couper ou copier les mêmes données sous des formats différents.

En revanche, les commandes **ECRIRE TEXTE DANS CONTENEUR** et **ECRIRE IMAGE DANS CONTENEUR** effacent automatiquement le conteneur avant d'y placer des données.

Exemple 1

Le code suivant efface le conteneur puis y ajoute des données :

```
EFFACER CONTENEUR ` Effacer le conteneur
AJOUTER DONNEES AU CONTENEUR("com.4d.private.picture.gif";$vxSomeData) ` Ajouter des images gif
AJOUTER DONNEES AU CONTENEUR("com.4d.private.text.rtf";$vxSylkData) ` Ajouter du texte RTF
```

Exemple 2

Reportez-vous à l'exemple de la commande **AJOUTER DONNEES AU CONTENEUR**.

FIXER FICHIER DANS CONTENEUR

FIXER FICHIER DANS CONTENEUR (fichier {; *})

Paramètre	Type		Description
fichier	Chaîne	⇒	Nom de fichier ou Chemin d'accès complet de fichier
*	Opérateur	⇒	Si passé = ajouter, Si omis = remplacer

Description

La commande **FIXER FICHIER DANS CONTENEUR** ajoute dans le conteneur de données le chemin d'accès complet du fichier passé dans le paramètre *fichier*. Cette commande permet de mettre en place des interfaces autorisant le glisser-déposer d'objets 4D vers des fichiers sur le bureau par exemple.

Vous pouvez passer dans *fichier* soit un chemin d'accès complet, soit un nom de fichier simple (sans chemin d'accès). Dans ce dernier cas, le fichier doit être situé à côté du fichier de structure de la base.

La commande admet l'étoile * en paramètre optionnel. Par défaut, lorsque ce paramètre est omis, la commande remplace le contenu du conteneur de données par le dernier chemin d'accès défini par *fichier*. Si vous passez ce paramètre, la commande ajoute le *fichier* au conteneur de données. Il peut ainsi contenir une "pile" de chemins d'accès de fichiers. Dans les deux cas, si des données autres que des chemins d'accès étaient présentes dans le conteneur, elles sont effacées.

Note : Le conteneur de données est en lecture seule pendant l'événement formulaire [Sur glisser](#). Il n'est pas possible d'utiliser cette commande dans ce contexte.

FIXER IMAGE DANS CONTENEUR

FIXER IMAGE DANS CONTENEUR (image)

Paramètre	Type		Description
image	Image	→	Image à placer dans le conteneur de données

Description

FIXER IMAGE DANS CONTENEUR place dans le conteneur de données une copie de l'image que vous avez passée dans *image*. Les données éventuellement présentes dans le conteneur sont préalablement effacées.

Note : Dans le cadre d'une opération de copier/coller, le conteneur de données correspond au Presse-papiers.

L'image est transportée dans son format natif (jpeg, tif, png, etc.).

Après avoir placé l'image dans le conteneur, vous pouvez la récupérer à l'aide de la commande **LIRE IMAGE DANS CONTENEUR** ou par exemple **LIRE DONNEES CONTENEUR("com.4d.private.picture.gif";...)**.

Exemple

Dans une fenêtre flottante, vous affichez un formulaire contenant le tableau *tabNomEmployés* qui liste les noms des employés stockés dans la table [Employés]. Chaque fois que vous cliquez sur un nom, vous voulez copier la photographie de l'employé dans le Presse-papiers. Dans la méthode objet du tableau, vous écrivez :

```
Si (tabNomEmployés#0)
  CHERCHER ([Employés] ; [Employés]Nom=tabNomEmployés{tabNomEmployés})
  Si (Taille image ([Employés]Photo)>0)
    FIXER IMAGE DANS CONTENEUR ([Employés]Photo) ` Copier la photo de l'employée
  Sinon
    EFFACER CONTENEUR ` Aucune photo trouvée ou aucun enregistrement trouvé
  Fin de si
Fin de si
```

Variables et ensembles système

Si une copie de l'image est correctement collée dans le conteneur, la variable système OK prend la valeur 1. S'il n'y a pas assez de mémoire pour coller l'image dans le Presse-papiers, la variable système OK prend la valeur 0, mais aucune erreur n'est générée.

FIXER TEXTE DANS CONTENEUR

FIXER TEXTE DANS CONTENEUR (texte)

Paramètre	Type		Description
texte	Chaîne	→	Texte à placer dans le conteneur de données

Description

FIXER TEXTE DANS CONTENEUR place une copie du texte que vous avez passé dans *texte* dans le conteneur de données. Les données éventuellement présentes dans le conteneur sont auparavant effacées.

Note : Dans le cadre d'une opération de copier/coller, le conteneur de données correspond au Presse-papiers.

Vous pouvez récupérer le texte collé dans le conteneur de données à l'aide de la fonction [Lire texte dans conteneur](#) ou en appelant par exemple **LIRE DONNEES CONTENEUR ("com.4d.private.text.native";...)**.

Les expressions de type Texte de 4D peuvent contenir jusqu'à 2 Go de texte.

Note : Le conteneur de données est en lecture seule pendant l'événement formulaire [Sur glisser](#). Il n'est pas possible d'utiliser cette commande dans ce contexte.

Exemple

Référez-vous à l'exemple de la commande [AJOUTER DONNEES AU CONTENEUR](#).

Variables et ensembles système

Si la copie du texte est correctement placée dans le conteneur de données, la variable système OK prend la valeur 1. S'il n'y a pas assez de mémoire pour placer une copie du texte dans le conteneur, la variable système OK prend la valeur 0, mais aucune erreur n'est générée.

LIRE DONNEES CONTENEUR

LIRE DONNEES CONTENEUR (typeDonnées ; données)

Paramètre	Type		Description
typeDonnées	Chaîne	→	Type de données à extraire du conteneur
données	BLOB	←	Données extraites du conteneur

Description

LIRE DONNEES CONTENEUR retourne dans le champ ou la variable de type BLOB *données* les données qui se trouvent dans le conteneur de données et dont le type est passé dans *typeDonnées*.

Note : Dans le cadre d'une opération de copier/coller, le conteneur de données correspond au Presse-papiers.

Passez dans *typeDonnées* une valeur définissant le type de données à extraire. Vous pouvez passer une signature 4D, un type UTI (Mac OS), un nom/numéro de format (Windows), ou un type de 4 caractères (compatibilité). Pour plus d'informations sur ces types, reportez-vous à la section [Gestion du conteneur de données](#).

Note : Il n'est pas possible de lire les données de type fichier avec cette commande, pour cela vous devez utiliser la commande [Lire fichier dans conteneur](#).

Exemple

Les méthodes objet suivantes sont celles de deux boutons qui copient et collent des données dans le tableau *taOptions* (pop up menu, liste déroulante...) se trouvant dans le formulaire :

```
` Méthode objet bCopiertOptions
Si(Taille tableau(taOptions)>0) ` Est-ce qu'il y a quelque chose à copier ?
  VARIABLE VERS BLOB(taOptions;$vxClipData) ` Mettre les éléments du tableau dans un BLOB
  EFFACER CONTENEUR ` Vider le Presse-papiers
  AJOUTER DONNEES AU CONTENEUR("artx";taOptions) ` Le type de données est choisi
arbitrairement
Fin de si

` Méthode objet bCollertOptions
Si(Tester conteneur("artx")>0) ` Est-ce qu'il y a les données du type "artx" dans le Presse-
papiers?
  LIRE DONNEES CONTENEUR("artx";$vxClipData) ` Extraire les données du Presse-papiers
  BLOB VERS VARIABLE($vxClipData;taOptions) ` Remplir le tableau avec les données venant du
BLOB
  taOptions:=0 ` Réinitialiser l'élément sélectionné du tableau
Fin de si
```

Variables et ensembles système

Si les données sont extraites correctement, la variable OK prend la valeur 1. Sinon, elle prend la valeur 0.

Gestion des erreurs

S'il n'y a pas assez de mémoire pour extraire les données, l'erreur -108 est générée.

Lire fichier dans conteneur

Lire fichier dans conteneur (indiceN) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
indiceN	Entier long	→	Nième fichier inclus dans le glisser
Résultat	Chaîne	↺	Chemin d'accès de fichier extrait du conteneur de données

Description

La commande **Lire fichier dans conteneur** retourne le chemin d'accès absolu d'un fichier inclus dans une opération de glisser-déposer. Plusieurs fichiers pouvant être sélectionnés et déplacés simultanément, le paramètre *indiceN* permet de désigner un fichier parmi l'ensemble des fichiers sélectionnés.

S'il n'y a pas de Nième fichier dans le conteneur de données, la commande retourne une chaîne vide.

Exemple

L'exemple suivant permet de récupérer dans un tableau tous les chemins d'accès des fichiers inclus dans le glisser-déposer :

```
TABLEAU TEXTE ($tabFichiers; 0)
C_TEXTE ($vtfichier)
C_ENTIER ($n)
$n:=1
Repeter
  $vtfichier:=Lire fichier dans conteneur ($n)
  Si ($vtfichier# "")
    AJOUTER A TABLEAU ($tabFichiers; $vtfichier)
    $n:=$n+1
  Fin de si
Jusque ($vtfichier= "")
```

LIRE IMAGE DANS CONTENEUR

LIRE IMAGE DANS CONTENEUR (image)

Paramètre	Type	Description
image	Image 	Image extraite du conteneur de données

Description

LIRE IMAGE DANS CONTENEUR retourne l'image présente dans le conteneur de données dans le champ ou la variable *image*.

Note : Dans le cadre d'une opération de copier/coller, le conteneur de données correspond au Presse-papiers.

L'image est transportée dans son format natif (jpeg, tif, png, etc.). Dans le cas où la zone de destination accepte les formats natifs, l'image conserve son format, sinon elle est convertie au format PICT.

Exemple

Ci-dessous, la méthode objet d'un bouton affecte l'image au format jpeg ou gif présente dans le conteneur de données, s'il y en a une, au champ [Employés]Photo :

```
Si((Tester conteneur("com.4d.private.picture.jfif">0)| (Tester
conteneur("com.4d.private.picture.gif">0))
  LIRE IMAGE DANS CONTENEUR([Employés]Photo)
Sinon
  ALERTE("Le Presse-papiers ne contient pas d'image.")
Fin de si
```

Variables et ensembles système

Si l'image est correctement extraite, OK prend la valeur 1. Sinon, OK prend la valeur 0.

Gestion des erreurs

S'il n'y a pas assez de mémoire pour extraire l'image, l'erreur -108 est générée.

Lire texte dans conteneur

Lire texte dans conteneur -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Chaîne 	Texte présent dans le conteneur de données

Description

Lire texte dans conteneur retourne le texte présent dans le conteneur de données.

Note : Dans le cadre d'une opération de copier/coller, le conteneur de données correspond au Presse-papiers.

Si le conteneur de données contient du texte enrichi (par exemple au format RTF), le texte conserve ses attributs au moment du déposer ou du coller, si la zone de destination est compatible.

A noter que les champs et variables de type Texte de 4D peuvent contenir jusqu'à 2 Go de texte.

Variables et ensembles système

Si le texte est correctement extrait, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0.

Gestion des erreurs

S'il n'y a pas assez de mémoire pour extraire le texte, l'erreur -108 est générée.

LIRE TYPE DONNEES DANS CONTENEUR

LIRE TYPE DONNEES DANS CONTENEUR (*signatures4D* ; *typesNatifs* { ; *nomsFormats* })

Paramètre	Type	Description
<i>signatures4D</i>	Tableau texte	 Signatures 4D des types de données
<i>typesNatifs</i>	Tableau texte	 Types de données natifs
<i>nomsFormats</i>	Tableau texte	 Noms des formats (Windows uniquement), chaînes vides sous Mac OS

Description

La commande **LIRE TYPE DONNEES DANS CONTENEUR** permet d'obtenir la liste des types de données présents dans le conteneur. Cette commande doit généralement être utilisée dans le contexte d'un glisser-déposer, dans le cadre des événements formulaire [Sur déposer](#) ou [Sur glisser](#) de l'objet de destination. Elle permet notamment de vérifier la présence d'un type de données spécifique dans le conteneur.

Cette commande retourne les types de données sous plusieurs formes différentes via deux (ou trois) tableaux :

- le tableau *signatures4D* contient les types de données exprimés à l'aide de leur signature 4D interne (par exemple "com.4d.private.picture.gif"). Si un type de données présent n'est pas reconnu par 4D, une chaîne vide ("") est retournée dans le tableau.
- le tableau *typesNatifs* contient les types de données exprimés à l'aide de leur type natif. Le format des types natifs diffère entre Mac OS et Windows :
 - Sous Mac OS, les types natifs sont exprimés sous forme d'UTI (UniformType Identifier).
 - Sous Windows, les types natifs sont exprimés sous forme de numéros, chaque numéro étant associé à un nom de format. Le tableau *typesNatifs* contient ces numéros sous forme de chaîne ("3", "12", etc.). Si vous souhaitez utiliser des libellés plus explicites, il est recommandé d'utiliser le tableau facultatif *nomsFormats*, qui contient le nom de format des types natifs sous Windows.

Le tableau *typesNatifs* permet de prendre en charge tout type de données présent dans le conteneur, y compris des données dont le type n'est pas référencé par 4D.

- Sous Windows, vous pouvez également passer le tableau *nomsFormats*, qui reçoit les noms des types de données présents dans le conteneur. Les valeurs retournées dans ce tableau peuvent être utilisées par exemple pour construire un pop up menu de sélection de format. Sous Mac OS, le tableau *nomsFormats* retourne des chaînes vides.

Pour plus d'informations sur les types de données pris en charge, reportez-vous à la section [Gestion du conteneur de données](#).

Tester conteneur

Tester conteneur (typeDonnées) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
typeDonnées	Chaîne	→ Type de données
Résultat	Entier long	↩ Taille (en octets) des données présentes dans le conteneur ou code d'erreur

Description

Tester conteneur vous permet de savoir s'il y a des données du type *typeDonnées* dans le conteneur de données.

Note : Dans le cadre d'une opération de copier/coller, le conteneur de données correspond au Presse-papiers.

Si le conteneur de données est vide ou ne contient pas de données du type spécifié, la fonction retourne une erreur -102. Si le conteneur contient des données du type spécifié, la fonction retourne la taille des données exprimée en octets.

Passez dans *typeDonnées* une valeur définissant le type de données à tester. Vous pouvez passer une signature 4D, un type UTI (Mac OS), un nom/numéro de format (Windows), ou un type de 4 caractères (compatibilité). Pour plus d'informations sur ces types, reportez-vous à la section [Gestion du conteneur de données](#).

Après avoir vérifié que le conteneur contient bien des données du type que vous voulez, vous pouvez les récupérer à l'aide d'une des commandes suivantes :

- Si le conteneur contient du texte, vous pouvez l'extraire à l'aide de la commande [Lire texte dans conteneur](#), qui retourne une valeur texte. Sinon, vous pouvez utiliser la commande [LIRE DONNEES CONTENEUR](#), qui retourne le texte dans un BLOB.
- Si le conteneur contient une image, vous pouvez l'extraire à l'aide de la commande [LIRE IMAGE DANS CONTENEUR](#), qui retourne l'image dans un champ ou une variable. Sinon, vous pouvez utiliser la commande [LIRE DONNEES CONTENEUR](#), qui retourne l'image dans un BLOB.
- Si le conteneur contient un chemin d'accès de fichier, vous pouvez l'extraire à l'aide de la commande [Lire fichier dans conteneur](#), qui retourne le chemin d'accès du fichier.
- Pour tout type de données, vous pouvez utiliser la commande [LIRE DONNEES CONTENEUR](#), qui retourne les données dans un BLOB.

Exemple 1

L'exemple suivant teste si le Presse-papiers contient une image jpeg et, si oui, la copie dans une variable 4D :

```
Si(Tester conteneur("com.4d.private.picture.jfif")>0) ` Y a-t-il une image jpeg dans le Presse-
papiers ?
    LIRE IMAGE DANS CONTENEUR($vPicVariable) ` Si oui, extraire l'image du Presse-papiers
Sinon
    ALERTE("Il n'y a pas d'image dans le Presse-papiers.")
Fin de si
```

Exemple 2

Généralement, après un couper ou un copier, les applications placent des données de type Texte ou Image dans le Presse-papiers, ces deux types de données standard sont reconnus par la plupart des applications. Cependant, une application peut placer dans le Presse-papiers plusieurs copies des mêmes données sous des formats différents. Par exemple, chaque fois que vous copiez ou coupez un tableau, l'application tableur peut placer les données dans un format propriétaire — par exemple, 'SPSH' — ou dans les formats SYLK et TEXT. La copie 'SPSH' contient les données structurées dans le format interne de l'application. La copie SYLK contient les mêmes données, mais dans le format SYLK, reconnu par la plupart des tableurs. Enfin, la copie TEXT contient les mêmes données, mais sans les informations de formatage supplémentaires présentes dans les formats SYLK ou 'SPSH'. Donc, lorsque vous écrivez des routines de Couper/Copier/Coller entre 4D et une application tableur, en prenant l'hypothèse que vous connaissez la description du format 'SPSH' et que vous pouvez analyser les données SYLK, vous pouvez écrire le code suivant :

```
Au cas ou
` D'abord, vérifier si le Presse-papiers contient les données venant du tableur
: (Tester conteneur('SPSH')>0)
` ...
` Ensuite, vérifier si le Presse-papiers contient des données au format SYLK
: (Tester conteneur('SYLK')>0)
` ...
` Enfin, vérifier si le Presse-papiers contient des données au format TEXT
: (Tester conteneur('TEXT')>0)
` ...
Fin de cas
```

Autrement dit, vous essayez d'extraire du Presse-papiers la copie des données la plus riche en informations originales.

Exemple 3

Référez-vous à l'exemple de la commande **AJOUTER DONNEES AU CONTENEUR**.

Dates et heures

-  Ajouter a date
-  Annee de
-  Chaine heure
-  Date
-  Date du jour
-  Heure
-  Heure courante
-  Jour de
-  Mois de
-  Nombre de millisecondes
-  Nombre de ticks
-  Numero du jour
-  SIECLE PAR DEFAULT

Ajouter a date

Ajouter a date (date ; années ; mois ; jours) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
date	Date	→	Date à laquelle ajouter jours, mois et années
années	Entier long	→	Nombre d'années à ajouter à la date
mois	Entier long	→	Nombre de mois à ajouter à la date
jours	Entier long	→	Nombre de jours à ajouter à la date
Résultat	Date	↻	Date résultante

Description

Ajouter a date ajoute *années*, *mois* et *jours* à la date que vous avez passée dans *laDate*, et retourne la date résultante.

Alors que les **Opérateurs sur les dates** vous permettent d'ajouter des jours à une date, **Ajouter a date** vous permet d'ajouter rapidement des mois et des années sans vous soucier du nombre de jours par mois ou des années bissextiles (comme vous devriez le faire avec l'opérateur "+" sur les dates).

Exemple

```
//Cette ligne calcule la date dans un an, le même jour
$vdDansUnAn:=Ajouter a date(Date du jour;1;0;0)

//Cette ligne calcule la date le mois prochain, le même jour
$vdMoisProchain:=Ajouter a date(Date du jour;0;1;0)

//Cette ligne fait la même chose que '$vdDemain:=Date du jour+1'
$vdDemain:=Ajouter a date(Date du jour;0;0;1)
```

Année de

Année de (date) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
date	Date	→	Date dont vous voulez extraire l'année
Résultat	Entier long	↩	Nombre indiquant l'année de date

Description

Année de retourne un nombre indiquant l'année de *laDate*.

Exemple 1

L'exemple suivant illustre l'utilisation de **Année de**. Les résultats sont assignés à la variable *Résultat* :

```
Résultat:=Année de(!25/12/96!) ` Résultat prend la valeur 1996
Résultat:=Année de(!25/12/1996!) ` Résultat prend la valeur 1996
Résultat:=Année de(!25/12/1896!) ` Résultat prend la valeur 1896
Résultat:=Année de(!25/12/2096!) ` Résultat prend la valeur 2096
Résultat:=Année de(Date du jour) ` Résultat prend comme valeur l'année de la date d'aujourd'hui
```

Exemple 2

Reportez-vous à l'exemple de la fonction **Date du jour**.

Chaîne heure

Chaîne heure (secondes) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
secondes	Entier long, Heure	→	Secondes écoulées depuis minuit
Résultat	Chaîne	↩	Heure sous forme de chaîne au format 24 heures

Description

La fonction **Chaîne heure** retourne sous forme de chaîne alphanumérique sur 24 heures l'expression de type Heure passée dans *secondes*.

Le format appliqué à la chaîne est **HH:MM:SS**.

Si vous passez un nombre de secondes supérieur à celui qu'il y a dans un jour (86 400), **Chaîne heure** continue d'ajouter les heures, les minutes et les secondes. Par exemple, **Chaîne heure** (86401) retourne 24:00:01.

Note : Si vous voulez obtenir sous forme de chaîne une expression de type Heure dans des formats plus variés, utilisez la fonction **Chaîne**.

Exemple

L'exemple suivant affiche une boîte de dialogue d'alerte avec le message "46800 secondes représentent 13:00:00" :

```
ALERTE("46800 secondes représentent "+Chaîne heure(46800))
```

Date

Date (chaîneDate) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
chaîneDate	Chaîne	→	Chaîne contenant la date à retourner
Résultat	Date	↩	chaîneDate sous forme de Date

Description

La fonction **Date** extrait et retourne la date de la chaîne *chaîneDate*.

Le paramètre *chaîneDate* doit respecter les conventions d'écriture standard pour les formats de date. Dans une version française de 4D, la date doit être de la forme JJ/MM/AA (jour, mois, année). Le jour et le mois peuvent être composés d'un ou deux chiffres. L'année peut être composée de deux ou quatre chiffres. Si l'année comporte deux chiffres, **Date** considère que la date appartient au XXe ou au XXle siècle en fonction de la valeur saisie. Par défaut, la valeur pivot est 30 :

- si la valeur saisie est supérieure ou égale à 30, 4D considère que la date appartient au XXe siècle et ajoute 19 devant la valeur.
- si la valeur saisie est inférieure à 30, 4D considère que la date appartient au XXle siècle et ajoute 20 devant la valeur.

Ce mécanisme peut être modifié à l'aide de la commande **SIECLE PAR DEFAUT**.

Les caractères de séparation de date autorisés sont les suivants : barre oblique (/), espace, point (.), virgule (,) et tiret (-).

Date ne vérifie pas la validité de la date passée dans *chaîneDate*. Si une date erronée (telle que "13/35/94") est passée, **Date** retourne une date invalide. Si *chaîneDate* ne peut être interprétée comme une date (par exemple, "aa/12/94"), une date nulle (!00/00/00!) est retournée. Il est de votre ressort de tester la validité de *chaîneDate*.

Exemple 1

L'exemple suivant demande à l'utilisateur de saisir une date. La chaîne saisie est convertie en date et stockée dans la variable DemDate :

```
DemDate:=Date(Demander("Saisissez une date :";Chaîne(Date du jour)))
Si (OK=1)
  ` Faire quelque chose avec la date
Fin de si
```

Exemple 2

L'exemple suivant retourne la chaîne "12/12/97" sous forme de date :

```
vDate:=Date("12/12/97")
```


Date du jour

Date du jour {(*)} -> Résultat

Paramètre	Type		Description
*	Opérateur	→	Retourne la date du jour du serveur
Résultat	Date	↺	Date du jour

Description

Date du jour retourne la date courante telle que définie dans l'horloge système de la machine.

4D Server : Si vous passez le paramètre astérisque (*) — lors d'une exécution sur un poste 4D Client —, la fonction retourne la date du jour telle que définie dans l'horloge du poste serveur.

Exemple 1

L'exemple suivant fait apparaître une boîte de dialogue d'alerte affichant la date du jour :

```
ALERTE("Nous sommes le "+Chaine(Date du jour)+".")
```

Exemple 2

Vous développez une application pour le marché international. Vous souhaitez savoir si la version de 4D avec laquelle votre application est exécutée fonctionne avec des dates formatées en MM/JJ/AAAA (version US) ou JJ/MM/AAAA (version française). Cette information est nécessaire pour vous permettre, par exemple, de personnaliser correctement les zones de saisie.

La méthode projet suivante vous permet de traiter cette question :

```
` Méthode projet (fonction) Format date système
` Format date système -> Chaîne
` Format date système -> Format de données 4D par défaut

C_ALPHA(31;$0;$vsDate;$vsMJA;$vsMois;$vsJour;$vsAnnée)
C_ENTIER LONG($1;$vlPos)
C_DATE($vdDate)

` Récupérer une date dans laquelle les valeurs de mois, de jour et d'année sont toutes
différentes
$vdDate:=Date du jour
Repeter
    $vsMois:=Chaine(Mois de($vdDate))
    $vsJour:=Chaine(Jour de($vdDate))
    $vsAnnée:=Chaine(Année de($vdDate)%100)
    Si((($vsMois=$vsJour)|($vsMois=$vsAnnée)|($vsJour=$vsAnnée))
        OK:=0
        $vdDate:=$vdDate+1
    Sinon
        OK:=1
    Fin de si
Jusque(OK=1)
$0:="" ` Initialisation du résultat de la fonction
$vsDate:=Chaine($vdDate)
$vlPos:=Position("/",;$vsDate) ` Trouver le premier séparateur / dans la chaîne ..
$vsMJA:=Sous chaîne($vsDate;1;$vlPos-1) ` Extraire les premiers chiffres de la date
$vsDate:=Sous chaîne($vsDate;$vlPos+1) ` Eliminer les premiers chiffres et le premier
séparateur /
Au cas ou
    :($vsMJA=$vsMois) ` Les chiffres expriment le mois
    $0:="MM"
    :($vsMJA=$vsJour) ` Les chiffres expriment le jour
    $0:="JJ"
    :($vsMJA=$vsAnnée) ` Les chiffres expriment l'année
    $0:="AAAA"
Fin de cas
$0:=$0+"/" ` Commencer à construire le résultat de la fonction
$vlPos:=Position("/",;$vsDate) ` Trouver le deuxième séparateur dans la chaîne ../..
$vsMJA:=Sous chaîne($vsDate;1;$vlPos-1) ` Extraire les chiffres suivants de la date
$vsDate:=Sous chaîne($vsDate;$vlPos+1) ` Réduire la chaîne aux derniers chiffres de la date
```

Au cas ou

```
:($vsMJA=$vsMois) ` Les chiffres expriment le mois  
  $0:=$0+"MM"  
:($vsMJA=$vsJour) ` Les chiffres expriment le jour  
  $0:=$0+"JJ"  
:($vsMJA=$vsAnnée) ` Les chiffres expriment l'année  
  $0:=$0+"AAAA"
```

Fin de cas

```
$0:=$0+"/" ` Poursuivre la construction du résultat de la fonction
```

Au cas ou

```
:($vsDate=$vsMois) ` Les chiffres expriment le mois  
  $0:=$0+"MM"  
:($vsDate=$vsJour) ` Les chiffres expriment le jour  
  $0:=$0+"DD"  
:($vsDate=$vsAnnée) ` Les chiffres expriment l'année  
  $0:=$0+"AAAA"
```

Fin de cas

```
` A ce moment, $0 vaut soit MM/JJ/AAAA soit JJ/MM/AAAA, ou encore...
```

Heure

Heure (chaîneHeure) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
chaîneHeure	Heure	→	Chaîne à retourner sous forme d'heure
Résultat	Heure	↩	Heure définie par chaîneHeure

Description

La fonction **Heure** retourne, sous la forme d'une expression de type Heure, l'heure définie dans la chaîne *chaîneHeure*.

Le paramètre *chaîneHeure* doit contenir une heure exprimée dans l'un des formats d'heure standard de 4D correspondant à la langue de votre système (pour plus d'informations, reportez-vous à la description de la commande **Chaine**).

Exemple

L'exemple suivant affiche une boîte de dialogue d'alerte avec le message "1:00 P.M. = 13 heures 0 minute." :

```
ALERTE("1:00 P.M. = "+Chaine(Heure("13:00:00"));Heure Minute))
```

Heure courante

Heure courante { (*) } -> Résultat

Paramètre	Type		Description
*	Opérateur	→	Retourne l'heure courante sur le poste serveur
Résultat	Heure	↺	Heure courante

Description

La fonction **Heure courante** retourne l'heure courante définie dans l'horloge de votre système.

L'heure courante est toujours comprise entre *00:00:00* et *23:59:59*. Vous pouvez utiliser les fonctions **Chaine** ou **Chaine heure** pour convertir en chaîne alphanumérique l'expression de type heure retournée par **Heure courante**.

4D Server : Si vous passez le paramètre astérisque (*) — lors d'une exécution sur un poste 4D Client —, la fonction retourne l'heure courante telle que définie dans l'horloge du poste serveur.

Exemple 1

L'exemple suivant vous permet de mesurer la durée d'une opération. Dans cet exemple, vous voulez chronométrer la méthode **longueOpération** :

```
CelaPrend:=Heure courante ` Stocker l'heure de départ
longueOpération ` Effectuer l'opération
ALERTE("L'opération a pris "+Chaine(Heure courante-CelaPrend)) ` Afficher la durée
```

Exemple 2

L'exemple suivant extrait les heures, minutes et secondes de l'heure courante :

```
$vhMaintenant:=Heure courante
ALERTE("L'heure courante est : "+Chaine($vhMaintenant\3600))
ALERTE("La minute courante est : "+Chaine(($vhMaintenant\60)%60))
ALERTE("La seconde courante est : "+Chaine($vhMaintenant%60))
```

Jour de

Jour de (date) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
date	Date	→	Date dont vous voulez extraire le jour
Résultat	Entier long	↩	Jour du mois de date

Description

Jour de retourne le jour du mois de *laDate*.

Exemple 1

L'exemple suivant illustre l'utilisation de **Jour de**. Les valeurs retournées sont stockées dans la variable *Résultat*. Les commentaires décrivent la valeur de *Résultat* :

```
Résultat:=Jour de(!25/12/96!) ` Résultat vaut 25
Résultat:=Jour de(Date du jour) ` Résultat prend la valeur du jour d'aujourd'hui
```

Exemple 2

Reportez-vous à l'exemple de la fonction **Date du jour**.

Mois de

Mois de (laDate) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
laDate	Date	→	Date dont vous voulez extraire le mois
Résultat	Entier long	↩	Nombre indiquant le mois de date

Description

Mois de retourne un nombre représentant le numéro du mois de *laDate*.

Note : C'est le numéro du mois est retourné, et non son nom (reportez-vous à l'exemple ci-dessous).

Pour comparer la valeur retournée par cette fonction, 4D fournit les constantes prédéfinies suivantes, placées dans le thème "**Jours et mois**" :

Constante	Type	Valeur
Janvier	Entier long	1
Février	Entier long	2
Mars	Entier long	3
Avril	Entier long	4
Mai	Entier long	5
Juin	Entier long	6
Juillet	Entier long	7
Août	Entier long	8
Septembre	Entier long	9
Octobre	Entier long	10
Novembre	Entier long	11
Décembre	Entier long	12

Exemple 1

L'exemple suivant illustre l'utilisation de **Mois de**. Les valeurs retournées sont assignées à la variable Résultat. Les commentaires fournissent les valeurs de Résultat :

```
Résultat:=Mois de(!25/12/96!) ` Résultat vaut 12
Résultat:=Mois de(Date du jour) ` Résultat prend la valeur du mois d'aujourd'hui
```

Exemple 2

Reportez-vous à l'exemple de la fonction **Date du jour**.

Nombre de millisecondes

Nombre de millisecondes -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Entier long 	Nombre de millisecondes (1000ème de seconde) écoulées depuis le démarrage de la machine

Description


Nombre de millisecondes retourne le nombre de millisecondes (1 milliseconde = 1/1000ème de seconde) écoulées depuis le démarrage de la machine.

Exemple

Le code suivant :

```
Creer fenetre(100;100;350;230;0;"Chronomètre")
$vhDébutHeure:=Heure courante
$vlDébutTicks:=Nombre de ticks
$vrDébutMillisecondes:=Nombre de millisecondes
Repeter
  POSITION MESSAGE (2;1)
  MESSAGE ("Heure.....:" +Chaine(Heure courante-$vhDébutHeure))
  POSITION MESSAGE (2;3)
  MESSAGE ("Ticks.....:" +Chaine(Nombre de ticks-$vlDébutTicks))
  POSITION MESSAGE (2;5)
  MESSAGE ("Nombre de millisecondes...:" +Chaine(Nombre de millisecondes-$vrDébutMillisecondes))
Jusque ( (Heure courante-$vhDébutHeure) >= +00:01:00+)
FERMER FENETRE
```

... affiche la fenêtre suivante pendant une minute :



Nombre de ticks

Nombre de ticks -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Entier long	 Nombre de ticks (60ème de seconde) écoulés depuis le démarrage de la machine

Description

Nombre de ticks retourne le nombre de ticks (1 tick = 1/60ème de seconde) écoulés depuis le démarrage de la machine.

Note : Nombre de ticks retourne une valeur de type Entier long.

Exemple

Référez-vous à l'exemple de la fonction [Nombre de millisecondes](#).

Numero du jour

Numero du jour (laDate) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
laDate	Date	→	Date dont vous souhaitez connaître le numéro du jour
Résultat	Entier long	↩	Numéro représentant le jour de la semaine auquel date correspond

Description

La fonction **Numero du jour** retourne un numéro représentant le jour de la semaine auquel *laDate* correspond.

Note : Si une date nulle est passée à **Numero du jour**, la fonction retourne 2.

4D fournit les constantes prédéfinies suivantes, placées dans le thème "**Jours et mois**" :

Constante	Type	Valeur
Dimanche	Entier long	1
Lundi	Entier long	2
Mardi	Entier long	3
Mercredi	Entier long	4
Jeudi	Entier long	5
Vendredi	Entier long	6
Samedi	Entier long	7

Note : **Numero du jour** retourne une valeur comprise entre 1 et 7. Pour obtenir le numéro du jour dans le sens "date du mois", utilisez la fonction **Jour de**.

Exemple

L'exemple suivant est une fonction qui retourne le jour d'aujourd'hui sous forme de chaîne :

```
$Jour :=Numero du jour(Date du jour) ` $Jour prend comme valeur le numéro du jour courant
Au cas ou
: ($Jour =1)
    $0:="Dimanche"
: ($Jour =2)
    $0:="Lundi"
: ($Jour =3)
    $0:="Mardi"
: ($Jour =4)
    $0:="Mercredi"
: ($Jour =5)
    $0:="Jeudi"
: ($Jour =6)
    $0:="Vendredi"
: ($Jour =7)
    $0:="Samedi"
Fin de cas
```

SIECLE PAR DEFAULT

SIECLE PAR DEFAULT (siècle {; anPivot})

Paramètre	Type	Description
siècle	Entier long	→ Siècle par défaut (moins un) lors de la saisie d'années sur 2 chiffres
anPivot	Entier long	→ Année pivot lors de la saisie d'années sur 2 chiffres

Description

La commande **SIECLE PAR DEFAULT** vous permet de définir le siècle courant par défaut et l'année pivot adoptés par 4D lorsque des dates sont saisies avec seulement deux chiffres pour l'année.

L'année pivot indique la valeur au-dessous de laquelle une année saisie sur deux chiffres sera interprétée comme appartenant au siècle suivant :

- si l'année saisie est supérieure ou égale à l'année pivot, elle appartient au siècle courant,
- si l'année saisie est inférieure à l'année pivot, elle appartient au siècle suivant (relativement au siècle courant par défaut).

Par défaut, 4D présume que les dates appartiennent au 20e siècle et utilise la valeur 30 comme année pivot :

- Si vous saisissez la date 25/01/97, 4D considère que vous voulez indiquer le 25 janvier 1997
- Si vous saisissez la date 25/01/30, 4D considère que vous voulez indiquer le 25 janvier 1930
- Si vous saisissez la date 25/01/29, 4D considère que vous voulez indiquer le 25 janvier 2029
- Si vous saisissez la date 25/01/07, 4D considère que vous voulez indiquer le 25 janvier 2007

La commande **SIECLE PAR DEFAULT** permet de modifier ce comportement par défaut. Une fois exécutée, elle prend effet immédiatement.

Vous pouvez passer uniquement un siècle par défaut, ou un siècle par défaut et une année pivot.

Si vous passez uniquement un nouveau siècle par défaut moins un dans *siècle*, 4D interprétera toutes les années saisies sur deux chiffres comme appartenant à ce siècle.

Par exemple, après l'appel :

```
SIECLE PAR DEFAULT (20) ` Fixer le 21e siècle comme siècle par défaut
```

- Si vous saisissez la date 25/01/97, 4D considère que vous voulez indiquer le 25 janvier 2097
- Si vous saisissez la date 25/01/07, 4D considère que vous voulez indiquer le 25 janvier 2007

En outre, vous pouvez spécifier le paramètre *anPivot*.

Par exemple, après l'appel :

```
SIECLE PAR DEFAULT (19;95) ` Fixer le 21e siècle comme siècle par défaut si l'année est inférieure à 95
```

- Si vous saisissez la date 25/01/97, 4D considère que vous voulez indiquer le 25 janvier 1997
- Si vous saisissez la date 25/01/07, 4D considère que vous voulez indiquer le 25 janvier 2007

Notez que cette commande n'affecte que l'interprétation des dates lorsque les années sont saisies sur 2 chiffres. Quels que soient les paramètres passés à **SIECLE PAR DEFAULT** :

- Si vous saisissez la date 25/01/1997, 4D considère que vous voulez indiquer le 25 janvier 1997
- Si vous saisissez la date 25/01/2097, 4D considère que vous voulez indiquer le 25 janvier 2097
- Si vous saisissez la date 25/01/1907, 4D considère que vous voulez indiquer le 25 janvier 1907
- Si vous saisissez la date 25/01/2007, 4D considère que vous voulez indiquer le 25 janvier 2007

Cette commande affecte uniquement la saisie des données. Elle n'influe pas sur le stockage des données, les calculs, etc.

Définition structure

 Commandes du thème Définition structure

 Champ

 CREER INDEX

 Est un numero de champ valide

 Est un numero de table valide

 FIXER INDEX

 LIRE NOMS TABLES MANQUANTES Nouveauté 12.0

 Lire numero dernier champ

 Lire numero derniere table

 LIRE PROPRIETES CHAMP

 LIRE PROPRIETES LIEN

 LIRE PROPRIETES SAISIE CHAMP

 LIRE PROPRIETES TABLE

 Nom de la table

 Nom du champ

 REGENERER TABLE MANQUANTE Nouveauté 12.0

 SUPPRIMER INDEX

 Table

Commandes du thème Définition structure

Les commandes de ce thème retournent la description de la structure de la base. Elles permettent de connaître le nombre de tables, le nombre de champs dans chaque table, les noms des tables et des champs, ainsi que le type et les propriétés de chaque champ.

L'identification précise de la structure de la base est très utile quand vous développez et utilisez des groupes de méthodes projets et formulaires qui peuvent être copiées dans différentes bases.

La possibilité de lire la structure de la base vous permet de développer et d'utiliser du code portable.

Compter les tables et les champs

Depuis la version 11 de 4D, il est possible de supprimer des tables et des champs. Cette possibilité entraîne la modification des algorithmes utilisés dans les versions précédentes pour dénombrer les tables et les champs. Il est désormais nécessaire d'utiliser des algorithmes combinant les commandes **Lire numero derniere table** et **Lire numero dernier champ** et **Est un numero de table valide** et **Est un numero de champ valide**. Voici un exemple de ce type d'algorithme :

```
Boucle($latable;1;Lire numero derniere table)
  Si(Est un numero de table valide($latable))
    Boucle($lechamp;1;Lire numero dernier champ($latable))
      Si(Est un numero de champ valide($latable;$lechamp))
        ... `Le champ existe et est valide
      Fin de si
    Fin de boucle
  Fin de si
Fin de boucle
```

Champ

Champ (numTable ; numChamp) -> ptrChamp

Paramètre	Type		Description
numTable	Entier long	→	Numéro de table
numChamp	Entier long	→	Numéro de champ
ptrChamp	Pointeur	↩	Pointeur de champ

Champ (ptrChamp) -> numChamp

Paramètre	Type		Description
ptrChamp	Pointeur	→	Pointeur de champ
numChamp	Entier long	↩	Numéro de champ

Description

La commande **Champ** a deux syntaxes :

- Si vous passez un numéro de table dans *numTable* et un numéro de champ dans *numChamp*, **Champ** retourne un pointeur vers le champ.
- Si vous passez un pointeur vers un champ dans *ptrChamp*, **Champ** retourne le numéro du champ.

Exemple 1

L'exemple suivant assigne la variable **ChampPtr** à un pointeur vers le deuxième champ de la troisième table :

```
ChampPtr:=Champ (3;2)
```

Exemple 2

Si vous passez *champPtr* (un pointeur vers le 2e champ de la table) à **Champ**, la valeur 2 est retournée. La ligne suivante assigne la valeur 2 à *champNum* :

```
champNum:=Champ (champPtr)
```

Exemple 3

Dans l'exemple, la variable *champNum* est égale au numéro de champ de [Table3]Champ2 :

```
champNum:=Champ (->[Table3]Champ2)
```

CREER INDEX (*laTable* ; *tabChamps* ; *typeIndex* { ; *nomIndex* } { ; * })

Paramètre	Type	Description
<i>laTable</i>	Table	→ Table pour laquelle créer un index
<i>tabChamps</i>	Tableau pointeur	→ Pointeur(s) vers le(s) champ(s) à indexer
<i>typeIndex</i>	Entier long	→ Type d'index à créer : -1 = Mots-clés, 0 = par défaut, 1 = B-Tree standard, 3 = BTree cluster
<i>nomIndex</i>	Texte	→ Nom de l'index à créer
*	Opérateur	→ Si passé = indexation asynchrone

Description

La commande **CREER INDEX** permet de créer :

- un index standard sur un ou plusieurs champs (index composite) ou
- un index de mots-clés sur un champ.

L'index est créé pour la table *laTable* en utilisant le ou les champ(s) désigné(s) par le tableau de pointeurs *tabChamps*. Ce tableau contient une seule ligne si vous souhaitez créer un index simple et deux ou plusieurs lignes si vous souhaitez créer un index composite (sauf index de mots-clés). Dans le cas d'index composites, l'ordre des champs dans le tableau est important lors de la construction de l'index.

Le paramètre *typeIndex* vous permet de définir le type d'index à créer. Vous pouvez passer une des constantes suivantes, placées dans le thème "**Type index**" :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Index BTree cluster	Entier long	3	Index de type B-Tree utilisant des clusters. Ce type d'index est optimisé lorsque l'index contient peu de clés, c'est-à-dire lorsque les mêmes valeurs reviennent souvent dans les données.
Index BTree standard	Entier long	1	Index de type B-Tree classique. Ce type d'index polyvalent est utilisé dans les versions précédentes de 4D
Index de mots clés	Entier long	-1	Permet l'indexation mot à mot du contenu du champ. Ce type d'index n'est utilisable qu'avec les champs de type Texte ou Alpha. Attention, les index de mots-clés ne peuvent pas être composites.
Type index par défaut	Entier long	0	4D définit le type d'index (hors index de mots-clés) le plus optimisé en fonction du contenu du champ.

Note : Un index B-Tree associé à un champ de type texte stocke au maximum les 1024 premiers caractères du champ. Par conséquent dans ce contexte, les recherches sur des chaînes contenant plus de 1024 caractères ne pourront aboutir.

Vous pouvez passer dans *nomIndex* le nom de l'index à créer. Nommer les index est nécessaire si plusieurs index de types différents peuvent être associés à un même champ et si vous souhaitez pouvoir les supprimer individuellement à l'aide de la commande **SUPPRIMER INDEX**. Si l'index *nomIndex* existe déjà, la commande ne fait rien.

Le paramètre facultatif *, lorsqu'il est passé, permet d'effectuer l'indexation en mode asynchrone. Dans ce mode, la méthode d'origine poursuit son exécution après l'appel de la commande, que l'indexation soit terminée ou non.

Si la commande **CREER INDEX** rencontre des enregistrements verrouillés, elle ne les indexe pas et attend qu'ils soient libérés.

Si une erreur se produit durant l'exécution de la commande (champ non indexable, tentative de création d'index de mots-clés sur plusieurs champs, etc.), une erreur est générée. Cette erreur peut être interceptée à l'aide d'une méthode d'appel sur erreur.

Exemple 1

Création de deux index standard sur les champs "Nom" et "Téléphone" de la table [Clients] :

```
TABLEAU POINTEUR (tabPtrChp;1)
tabPtrChp{1}:=>[Clients]Nom
CREER INDEX ([Clients];tabPtrChp;Index BTree standard;"IdxCltNom")
tabPtrChp{1}:=>[Clients]Téléphone
CREER INDEX ([Clients];tabPtrChp;Index BTree standard;"IdxCltTel")
```

Exemple 2

Création d'un index de mots-clés sur le champ "Observations" de la table [Clients] :

```
TABLEAU POINTEUR (tabPtrChp;1)
tabPtrChp{1}:=>[Clients]Observations
CREER INDEX ([Clients];tabPtrChp;Index de mots clés;"IdxCltObs")
```

Exemple 3

Création d'un index composite sur les champs "CodePostal" et "Ville" de la table [Clients] :

```
TABLEAU POINTEUR(tabPtrChp;2)
tabPtrChp{1}:=-->[Clients]CodePostal
tabPtrChp{2}:=-->[Clients]Ville
CREER INDEX([Clients];tabPtrChp;Index BTree standard;"CPVille")
```

Est un numero de champ valide

Est un numero de champ valide (numTable | ptrTable ; numChamp) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
numTable ptrTable	Entier long, Pointeur	➡	Numéro de table ou Pointeur vers une table
numChamp	Entier long	➡	Numéro de champ
Résultat	Booléen	↺	Vrai = le champ existe dans la table, Faux = le champ n'existe pas dans la table

Description

La commande **Est un numero de champ valide** retourne Vrai si le champ dont le numéro est passé dans *numChamp* existe dans la table dont le numéro ou le pointeur est passé dans le paramètre *numTable* ou *ptrTable*. Si le champ n'existe pas, la commande retourne Faux. A noter que la commande retourne Faux si la table du champ se trouve dans la Corbeille de l'Explorateur.

Cette commande permet de détecter d'éventuelles suppressions de champs, ce qui crée des ruptures dans la séquence des numéros de champs.

Est un numero de table valide

Est un numero de table valide (numTable) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
numTable	Entier long	→	Numéro de table
Résultat	Booléen	↩	Vrai = la table existe dans la base, Faux = la table n'existe pas dans la base

Description

La commande **Est un numero de table valide** retourne Vrai si la table dont le numéro est passé dans *numTable* existe dans la base et Faux sinon. A noter que la commande retourne Faux si la table se trouve dans la Corbeille de l'Explorateur.

Cette commande permet de détecter d'éventuelles suppressions de tables, ce qui crée des ruptures dans la séquence des numéros de tables.

FIXER INDEX (leChamp ; index {; mode} {; *})

Paramètre	Type	Description
leChamp	Champ	→ Champ duquel créer ou supprimer l'index
index	Booléen, Entier	→ • Vrai=Créer l'index, Faux=Supprimer l'index, ou • Créer un index de type : -1=mots-clés, 0=par défaut, 1=B-Tree standard, 3=B-Tree cluster
mode	Entier long	→ Obsolète (paramètre ignoré)
*		→ Indexation asynchrone si * est passé

Description

La commande **FIXER INDEX** admet deux syntaxes :

- Si vous passez un booléen dans le paramètre *index*, la commande crée ou supprime l'index du champ que vous avez passé dans *leChamp*.
- Si vous passez un entier dans le paramètre *index*, la commande crée un index du type spécifié.

index = booléen

Pour indexer le champ, passez Vrai dans *index*. La commande crée un index du type par défaut. Si l'index existe déjà, la commande ne fait rien.

Si vous passez Faux dans *index*, la commande supprimera tous les index non composites associés au champ. S'il n'existe pas d'index, la commande ne fait rien.

index = entier

Dans ce cas, la commande crée un index du type spécifié pour *leChamp*. Vous pouvez passer une des constantes suivantes, placées dans le thème "**Type index**" :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Index BTree cluster	Entier long	3	Index de type B-Tree utilisant des clusters. Ce type d'index est optimisé lorsque l'index contient peu de clés, c'est-à-dire lorsque les mêmes valeurs reviennent souvent dans les données.
Index BTree standard	Entier long	1	Index de type B-Tree classique. Ce type d'index polyvalent est utilisé dans les versions précédentes de 4D
Index de mots clés	Entier long	-1	Permet l'indexation mot à mot du contenu du champ. Ce type d'index n'est utilisable qu'avec les champs de type Texte ou Alpha. Attention, les index de mots-clés ne peuvent pas être composites.
Type index par défaut	Entier long	0	4D définit le type d'index (hors index de mots-clés) le plus optimisé en fonction du contenu du champ.

Note : Un index B-Tree associé à un champ de type texte stocke au maximum les 1024 premiers caractères du champ. Par conséquent dans ce contexte, les recherches sur des chaînes contenant plus de 1024 caractères ne pourront aboutir.

FIXER INDEX n'indexera pas les enregistrements verrouillés ; la commande attendra que les enregistrements soient libérés.

Depuis la version 11, le paramètre *mode* est inutile et est ignoré s'il est passé.

Le paramètre optionnel *** indique une indexation asynchrone (simultanée). Une indexation asynchrone permet à la méthode appelante de poursuivre son exécution immédiatement après l'appel, que l'indexation soit terminée ou non. Cependant, l'exécution sera stoppée si une commande requiert l'index.

Notes :

- Les index créés par cette commande ne portent pas de nom. Ils ne pourront pas être supprimés par la commande **SUPPRIMER INDEX** via la syntaxe basée sur le nom.
- Cette commande ne permet pas de créer ou de supprimer des index composites.
- Cette commande ne permet pas de supprimer un index de mots-clés créé par la commande **CREER INDEX**.

Exemple 1

L'exemple suivant indexe le champ *[Clients]Num* :

```
LIBERER ENREGISTREMENT ([Clients])
FIXER INDEX ([Clients]Num;Vrai)
```

Exemple 2

Vous souhaitez indexer le champ *[Clients]Nom*, en mode asynchrone :

```
FIXER INDEX ([Clients]Nom;Vrai;*)
```

Exemple 3

Création d'un index de mots-clés :

```
FIXER INDEX([Livres]Résumé;Index de mots clés)
```

LIRE NOMS TABLES MANQUANTES

LIRE NOMS TABLES MANQUANTES (*tabManquantes*)

Paramètre	Type	Description
tabManquantes	Tableau texte 	Noms des tables manquantes dans la base

Description

La commande **LIRE NOMS TABLES MANQUANTES** retourne dans le tableau *tabManquantes* les noms de toutes les tables manquantes de la base courante.

Les tables manquantes sont des tables dont les données sont présentes dans le fichier de données mais qui n'existent pas au niveau de la structure courante. Ce cas se produit lorsqu'un fichier de données est ouvert avec des versions différentes de la structure.

Typiquement, le scénario est le suivant :

- le développeur fournit une structure contenant les tables A, B et C,
- l'utilisateur ajoute des tables personnalisées D et E à l'aide, par exemple, des commandes intégrées de 4D, et stocke des données dans ces tables,
- le développeur fournit une nouvelle version de la structure. Elle ne contient pas les tables D et E.
Dans ce cas, la version utilisateur de la base contient toujours les données des tables D et E, mais elles ne sont plus accessibles. La commande **LIRE NOMS TABLES MANQUANTES** retournera les noms "D" et "E".

Une fois que vous avez identifié les tables manquantes de la base, vous pouvez les réactiver via la commande **REGENERER TABLE MANQUANTE**.

Note : Les données des tables manquantes sont effacées en cas de compactage du fichier de données (si les tables n'ont pas été régénérées entre-temps).

⚙ Lire numero dernier champ

Lire numero dernier champ (numTable | ptrTable) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
numTable ptrTable	Entier long, Pointeur	➡	Numéro de table ou Pointeur vers une table
Résultat	Entier long	↩	Numéro de champ le plus élevé dans la table

Description

La commande **Lire numero dernier champ** retourne le numéro de champ le plus élevé parmi les champs de la table dont le numéro ou le pointeur est passé dans le paramètre *numTable* ou *ptrTable*.

Les champs sont numérotés dans l'ordre où ils ont été créés. Si aucun champ n'a été supprimé dans la table, cette commande retourne donc le nombre de champs que contient la table. Dans le cadre de boucles itératives sur les numéros de champs de la table, vous devez utiliser la commande **Est un numero de champ valide** afin de vérifier que le champ n'a pas été supprimé.

Exemple

La méthode projet suivante crée le tableau *taChamps* avec les noms des champs de la table dont le pointeur est reçu en paramètre :

```
$v1Table:=Table($1)
TABLEAU ALPHA(31;taChamps;Lire numero dernier champ($v1Table))
Boucle($v1Champ;Taille tableau(taChamps);1;-1)
  Si(Est un numero de champ valide($v1Table;$v1Champ))
    taChamps{$v1Champ}:=Nom du champ($v1Table;$v1Champ)
  Sinon
    SUPPRIMER DANS TABLEAU(taChamps;$v1Champ)
  Fin de si
Fin de boucle
```

Lire numero derniere table

Lire numero derniere table -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Entier long	Numéro de table le plus élevé dans la base

Description

Lire numero derniere table retourne le numéro de table le plus élevé parmi les tables de la base.

Les tables sont numérotées dans l'ordre dans lequel elles ont été créées. Si aucune table n'a été supprimée dans la base, cette commande retourne donc le nombre de tables présentes dans la base. Dans le cadre de boucles itératives sur les numéros de tables de la base, vous devez utiliser la commande **Est un numero de table valide** afin de vérifier que la table n'a pas été supprimée.

Exemple

L'exemple suivant initialise les éléments du tableau tabTables. Ce tableau peut être utilisé comme liste déroulante (ou onglets, zone de défilement, etc.) pour afficher dans un formulaire la liste des tables de la base :

```
TABLEAU ALPHA(31;tabTables;Lire numero derniere table)
Si(Lire numero derniere table>0) `si la base contient bien des tables
  Boucle($v1Tables;Taille tableau(tabTables);1;-1)
    Si(Est un numero de table valide($v1Tables))
      tabTables{$v1Tables}:=Nom de la table($v1Tables)
    Sinon
      SUPPRIMER DANS TABLEAU(tabTables;$v1Tables)
    Fin de si
  Fin de boucle
Fin de si
```

LIRE PROPRIETES CHAMP

```
LIRE PROPRIETES CHAMP ( ptrChp | numTable {; numChamp}; champType {; champLong {; indexé {; unique {; invisible}}})
```

Paramètre	Type	Description
ptrChp numTable	Pointeur, Entier long	⇒ Pointeur de champ ou Numéro de table
numChamp	Entier long	⇒ Numéro de champ si un numéro de table est passé en premier paramètre
champType	Entier long	⇒ Type de champ
champLong	Entier long	⇒ Longueur du champ (si alphanumérique)
indexé	Booléen	⇒ Vrai = Indexé, Faux = Non indexé
unique	Booléen	⇒ Vrai = Unique, Faux = Non unique
invisible	Booléen	⇒ Vrai = Invisible, Faux = Visible

Description

La commande **LIRE PROPRIETES CHAMP** retourne des informations sur le champ désigné par *numTable* et *numChamp* ou par *ptrChp*.

Vous pouvez soit passer :

- les numéros de table et de champ dans *numTable* et *numChamp*
- ou un pointeur vers le champ dans *ptrChp*.

Après l'appel :

- Le paramètre *champType* retourne le type du champ. Le paramètre variable *champType* reçoit l'une des valeurs prédéfinies par les constantes de 4D :

Constante	Type	Valeur
Est un BLOB	Entier long	30
Est un booléen	Entier long	6
Est un champ alpha	Entier long	0
Est un entier	Entier long	8
Est un entier 64 bits	Entier long	25
Est un entier long	Entier long	9
Est un Float	Entier long	35
Est un numérique	Entier long	1
Est un texte	Entier long	2
Est une date	Entier long	4
Est une heure	Entier long	11
Est une image	Entier long	3
Est une sous table	Entier long	7

- Le paramètre *champLong* retourne la longueur du champ si celui-ci est de type Alpha (ce qui signifie que vous obtenez *champType=Est un champ alpha*). La valeur de *champLong* n'est pas significative pour les autres types de champ.
- Le paramètre *indexé* retourne Vrai si le champ est indexé, Faux sinon. La valeur de *indexé* est significative pour les champs de type Alphanumérique, Entier, Entier long, Réel, Date, Heure et Booléen.
- Le paramètre *unique* retourne Vrai si le champ dispose de l'attribut "Unique", Faux sinon.
- Le paramètre *invisible* retourne Vrai si le champ dispose de l'attribut "Invisible", Faux sinon. L'attribut Invisible permet de masquer le champ dans les éditeurs standard de 4D (étiquettes, graphes...).

Exemple 1

Dans l'exemple suivant, les variables *vType*, *vLong*, *vIndex*, *vUnique* et *vInvisible* prennent pour valeur les propriétés du troisième champ de la première table :

```
LIRE PROPRIETES CHAMP (1;3;vType;vLong;vIndex;vUnique;vInvisible)
```

Exemple 2

L'exemple suivant récupère dans les variables *vType*, *vLong*, *vIndex*, *vUnique* et *vInvisible* les propriétés du champ [Table3]Champ2 :

```
LIRE PROPRIETES CHAMP (->[Table3]Champ2;vType;vLong;vIndex;vUnique;vInvisible)
```

LIRE PROPRIETES LIEN

```
LIRE PROPRIETES LIEN ( ptrChp | numTable {; numChamp}; tableDest ; champDest {; discriminant {; allerAuto {; retourAuto}} } )
```

Paramètre	Type	Description
ptrChp numTable	Pointeur, Entier long	⇒ Pointeur de champ ou Numéro de table
numChamp	Entier long	⇒ Numéro de champ si un numéro de table est passé en premier paramètre
tableDest	Entier long	⇒ Numéro de la table cible ou 0 si aucun lien ne part du champ
champDest	Entier long	⇒ Numéro du champ cible ou 0 si aucun lien ne part du champ
discriminant	Entier long	⇒ Numéro du champ discriminant ou 0 si aucun champ discriminant
allerAuto	Booléen	⇒ Vrai = Lien aller automatique, Faux = Lien aller manuel
retourAuto	Booléen	⇒ Vrai = Lien retour automatique, Faux = Lien retour manuel

Description

La commande **LIRE PROPRIETES LIEN** retourne les propriétés du lien, s'il y en a un, qui part du champ source, désigné par *numTable* et *numChamp* ou par *ptrChp*.

Vous pouvez passer :

- soit des numéros de table et de champ dans *numTable* et *numChamp*,
- soit un pointeur vers le champ dans *ptrChp*.

Après l'exécution de la commande :

- Les paramètres *tableDest* et *champDest* contiennent respectivement le numéro de la table et du champ vers lesquels pointe le lien partant du champ source. Si aucun lien ne part du champ, ces paramètres contiennent 0.
- Le paramètre *discriminant* contient le numéro du champ discriminant (appartenant à la table cible) défini pour le lien. Si aucun champ discriminant n'a été défini pour le lien ou si aucun lien ne part du champ source, ce paramètre contient 0.
- Les paramètres *allerAuto* et *retourAuto* retournent Vrai si respectivement les options "Lien aller auto" et "Lien retour auto" ont été cochées pour le lien, Faux sinon.

Note : Les deux derniers paramètres retournent également Vrai si aucun lien ne part du champ source (dans ce cas, leur valeur est non significative). La valeur des paramètres *tableDest* et *champDest* vous permet de vous assurer de l'existence d'un lien.

LIRE PROPRIETES SAISIE CHAMP

LIRE PROPRIETES SAISIE CHAMP (ptrChp | numTable {; numChamp}; énumération ; obligatoire ; nonSaisissable ; nonModifiable)

Paramètre	Type	Description
ptrChp numTable	Pointeur, Entier long	➡ Pointeur de champ ou Numéro de table
numChamp	Entier long	➡ Numéro de champ si un numéro de table est passé en premier paramètre
énumération	Chaîne	➡ Nom de l'énumération associée ou Chaîne vide
obligatoire	Booléen	➡ Vrai = Obligatoire, Faux = Facultatif
nonSaisissable	Booléen	➡ Vrai = Non saisissable, Faux = Saisissable
nonModifiable	Booléen	➡ Vrai = Non modifiable, Faux = Modifiable

Description

La commande **LIRE PROPRIETES SAISIE CHAMP** retourne les propriétés relatives à la saisie de données du champ désigné par *numTable* et *numChamp* ou par *ptrChp*.

Vous pouvez passer :

- soit des numéros de table et de champ dans *numTable* et *numChamp*,
- soit un pointeur vers le champ dans *ptrChp*.

Les propriétés retournées par cette commande sont celles qui ont été définies au niveau de la fenêtre de structure de la base. Des propriétés similaires peuvent également être définies au niveau des formulaires.

Après l'exécution de la commande :

- Le paramètre *énumération* contient le nom de l'énumération associée au champ, s'il y en a une. Il est possible d'associer un énumération aux champs de type Alpha, Texte, Numérique, Entier, Entier long, Date, Heure et Booléen. Si aucune énumération n'est associée au champ, ou si son type n'admet pas l'association d'énumération, une chaîne vide ("") est retournée.
- Le paramètre *obligatoire* retourne Vrai si le champ dispose de l'attribut "Obligatoire", Faux sinon. L'attribut "Obligatoire" peut être associé aux champs de tous types, hormis sous-table et BLOB.
- Le paramètre *nonSaisissable* retourne Vrai si le champ dispose de l'attribut "Non saisissable", Faux sinon. Un champ non saisissable ne peut qu'être lu, il n'accepte aucune saisie de données. L'attribut "Non saisissable" peut être associé aux champs de tous types, hormis sous-table et BLOB.
- Le paramètre *nonModifiable* retourne Vrai si le champ dispose de l'attribut "Non modifiable", Faux sinon. Un champ non modifiable n'accepte qu'une seule saisie, et ne peut plus être modifié par la suite. L'attribut "Non modifiable" peut être associé aux champs de tous types, hormis sous-table et BLOB.

LIRE PROPRIETES TABLE

```
LIRE PROPRIETES TABLE ( ptrTable | numTable ; invisible {; trigSvgdeNouv {; trigSvgdeEnr {; trigSupprEnr {; trigChargEnr}}}} )
```

Paramètre	Type	Description
ptrTable numTable	Pointeur, Entier long	➡ Pointeur de table ou Numéro de table
invisible	Booléen	➡ Vrai = Invisible, Faux = Visible
trigSvgdeNouv	Booléen	➡ Vrai = Trigger "Sur sauvegarde nouvel enreg" activé, sinon Faux
trigSvgdeEnr	Booléen	➡ Vrai = Trigger "Sur sauvegarde enregistrement" activé, sinon Faux
trigSupprEnr	Booléen	➡ Vrai = Trigger "Sur suppression enreg" activé, sinon Faux
trigChargEnr	Booléen	➡ *** Ne pas utiliser (obsolète) ***

Description

La commande **LIRE PROPRIETES TABLE** retourne les propriétés de la table désignée par *ptrTable* ou *numTable*. Vous pouvez passer dans le premier paramètre soit un pointeur vers la table, soit le numéro de la table.

Après l'exécution de la commande :

- Le paramètre *invisible* retourne Vrai si la table dispose de l'attribut "Invisible", Faux sinon. L'attribut "Invisible" permet de masquer la table dans les éditeurs standard de 4D (étiquettes, graphes...).
- Le paramètre *trigSvgdeNouv* retourne Vrai si le trigger "Sur sauvegarde nouvel enreg" a été activé pour la table, Faux sinon.
- Le paramètre *trigSvgdeEnr* retourne Vrai si le trigger "Sur sauvegarde enregistrement" a été activé pour la table, Faux sinon.
- Le paramètre *trigSupprEnr* retourne Vrai si le trigger "Sur suppression enreg" a été activé pour la table, Faux sinon.

 Nom de la table

Nom de la table (numTable ptrTable) -> Résultat		
Paramètre	Type	Description
numTable ptrTable	Entier long, Pointeur	→ Numéro de table ou pointeur de table
Résultat	Chaîne	↺ Nom de la table

Description

Nom de la table retourne le nom de la table dont le numéro ou le pointeur a été passé dans *numTable* ou *ptrTable*.

Exemple

La méthode suivante est un exemple de méthode générique qui affiche les enregistrements d'une table. La référence à la table est passée en tant que pointeur vers la table. La commande **Nom de la table** est utilisée pour inclure le nom de la table dans la barre de titre de la fenêtre :

```
` Méthode projet AFFICHER SELECTION COURANTE
` AFFICHER SELECTION COURANTE (Pointeur)
` AFFICHER SELECTION COURANTE (->[Table] )

CHANGER TITRE FENETRE(" Enregistrements pour "+Nom de la table($1)) ` Fixer le titre de la
fenêtre
VISUALISER SELECTION($1->) ` Afficher la sélection
```

Nom du champ

Nom du champ (ptrChamp | numTable {; numChamp}) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
ptrChamp numTable	Pointeur, Entier long	→ Pointeur vers un champ ou Numéro de table
numChamp	Entier long	→ Numéro de champ si un numéro de table est passé en premier paramètre
Résultat	Chaîne	↪ Nom du champ

Description

La commande **Nom du champ** retourne le nom du champ dont vous avez passé le pointeur dans *ptrChamp*, ou dont vous avez passé les numéros de table et de champ dans *numTable* et *numChamp*.

Exemple 1

L'exemple suivant assigne au second élément du tableau **ChampTableau{1}** (**ChampTableau** étant un tableau à deux dimensions) le nom du second champ de la première table :

```
ChampTableau{1}{2}:=Nom du champ(1;2)
```

Exemple 2

L'exemple suivant assigne au second élément du tableau **ChampTableau{1}** (**ChampTableau** étant un tableau à deux dimensions) le nom du champ *[MaTable]MonChamp* :

```
ChampTableau{1}{2}:=Nom du champ(->[MaTable]MonChamp)
```

Exemple 3

L'exemple suivant affiche une boîte de dialogue d'alerte. Nous passons à cette méthode un pointeur vers un champ :

```
ALERTE("Le numéro du champ "+Nom du champ($1)+" de la table "+Nom de la table(Table($1))+" doit  
faire plus de cinq caractères.")
```

REGENERER TABLE MANQUANTE

REGENERER TABLE MANQUANTE (nomTable)

Paramètre	Type		Description
nomTable	Texte	➡	Nom de table manquante à régénérer

Description

La commande **REGENERER TABLE MANQUANTE** reconstruit la table manquante dont vous avez passé le nom dans le paramètre *nomTable*. Lorsqu'une table manquante est reconstruite, elle devient visible dans l'éditeur de Structure et ses données sont de nouveau accessibles.

Les tables manquantes sont des tables dont les données sont présentes dans le fichier de données mais qui n'existent pas au niveau de la structure. Vous pouvez identifier les tables manquantes éventuellement présentes dans l'application à l'aide de la commande **LIRE NOMS TABLES MANQUANTES**.

Si la table désignée par le paramètre *nomTable* n'est pas une table manquante de la base, la commande ne fait rien.

Exemple

Cette méthode régénère toutes les tables manquantes éventuellement présentes dans la base :

```
TABLEAU TEXTE($tMissingTables;0)
LIRE NOMS TABLES MANQUANTES($tMissingTables)
$SizeArray:=Taille tableau($tMissingTables)
Si($SizeArray#0)
// Remplir le tableau avec les noms de toutes les tables de la base
TABLEAU TEXTE(tabTables;Lire numero derniere table)
Si(Lire numero derniere table>0) //S'il y a bien des tables
    Boucle($v1Tables;Taille tableau(tabTables);1;-1)
        Si(Est un numero de table valide($v1Tables))
            tabTables{$v1Tables}:=Nom de la table($v1Tables)
        Sinon
            SUPPRIMER DANS TABLEAU(tabTables;$v1Tables)
        Fin de si
    Fin de boucle
Fin de si
Boucle($i;1;$SizeArray)
    Si(Chercher dans tableau(tabTables;$tMissingTables{$i})=-1)
        CONFIRMER("Regénérer la table"+$tMissingTables{$i}+" ?")
        Si(OK=1)
            REGENERER TABLE MANQUANTE($tMissingTables{$i})
        Fin de si
    Sinon
        ALERTE("Impossible de régénérer la table "+$tMissingTables{$i}+" car il y a déjà une
table de ce nom dans la base.")
    Fin de si
Fin de boucle
Sinon
    ALERTE("Pas de tables à régénérer.")
Fin de si
```

SUPPRIMER INDEX

SUPPRIMER INDEX (ptrChp | nomIndex {; *})

Paramètre	Type	Description
ptrChp nomIndex	Pointeur, Chaîne	→ Pointeur vers le champ duquel supprimer les index ou Nom de l'index à supprimer
*	Opérateur	→ Si passé = opération asynchrone

Description

La commande **SUPPRIMER INDEX** permet de supprimer un ou plusieurs index existant dans la base. Vous pouvez passer en paramètre soit un pointeur vers un champ, soit un nom d'index :

- Si vous passez un pointeur vers un champ (*ptrChp*), tous les index associés au champ seront supprimés. Il peut s'agir d'index de mots-clés ou d'index standard. Si le champ est inclus dans un ou plusieurs index composite(s), ils sont également supprimés.
- Si vous passez nom d'index (*nomIndex*), seul l'index désigné sera supprimé. Il peut s'agir d'index de mots-clés ou d'index standard. Si le champ comporte d'autres index ou appartient à d'autres index composites, ils ne sont pas supprimés.

Le paramètre facultatif *, lorsqu'il est passé, permet d'effectuer la désindexation en mode asynchrone. Dans ce mode, la méthode d'origine poursuit son exécution après l'appel de la commande, que la suppression d'index soit terminée ou non.

S'il n'existe pas d'index correspondant à *ptrChp* ou à *nomIndex*, la commande ne fait rien.

Exemple

Cet exemple illustre les deux syntaxes de la commande :

```
`Suppression de tous les index liés au champ Nom
SUPPRIMER INDEX (->[Clients]Nom)
`Suppression de l'index nommé "CPVille"
SUPPRIMER INDEX ("CPVille")
```

Table

Table (numTable | unPtr) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
numTable unPtr	Entier long, Pointeur	➡ Numéro de table ou Pointeur de table ou Pointeur de champ
Résultat	Entier long, Pointeur	➡ Pointeur de table si un Numéro de table est passé, Numéro de table si un Pointeur de table est passé, Numéro de table si un Pointeur de champ est passé

Description

Table a trois syntaxes différentes.

- Si vous passez un numéro de table dans *numTable*, **Table** retourne un pointeur sur la table.
- Si vous passez un pointeur de table dans *unPtr*, **Table** retourne le numéro de la table.
- Si vous passez un pointeur de champ dans *unPtr*, **Table** retourne le numéro de table du champ.

Exemple 1

Dans cet exemple, la variable *ptrTable* reçoit un pointeur sur la table n°3 :

```
ptrTable:=Table (3)
```

Exemple 2

Si vous passez *ptrTable* à la fonction **Table**, elle retourne 3. Par exemple, dans la ligne suivante, la variable *numTable* prend la valeur 3 :

```
numTable:=Table (ptrTable)
```

Exemple 3

Dans l'exemple suivant, la variable *numTable* est égale au numéro de la table [Table3] :

```
numTable:=Table (->[Table3])
```

Exemple 4

Dans l'exemple suivant, la variable *numTable* est égale au numéro de la table à laquelle appartient le champ [Table3]Champ1 :

```
numTable:=Table (->[Table3]Champ1)
```

Documents système

-  Présentation des documents système
-  Ajouter a document
-  ASSOCIER TYPES FICHIER
-  CHANGER CREATEUR DOCUMENT
-  CHANGER POSITION DANS DOCUMENT
-  CHANGER PROPRIETES DOCUMENT
-  CHANGER TAILLE DOCUMENT
-  CHANGER TYPE DOCUMENT
-  Convertir chemin POSIX vers systeme Nouveauté 12.0
-  Convertir chemin systeme vers POSIX Nouveauté 12.0
-  COPIER DOCUMENT
-  Createur document
-  CREER ALIAS
-  Creer document
-  CREER DOSSIER
-  DEPLACER DOCUMENT
-  FERMER DOCUMENT
-  Lire chemin document localise Nouveauté 12.0
-  LIRE ICONE DOCUMENT
-  LISTE DES DOCUMENTS
-  LISTE DES DOSSIERS
-  LISTE DES VOLUMES
-  MONTRER SUR DISQUE
-  Ouvrir document
-  Position dans document
-  PROPRIETES DOCUMENT
-  PROPRIETES DU VOLUME
-  RESOUDRE ALIAS
-  Selectionner document
-  Selectionner dossier Modifié 12.0
-  SUPPRIMER DOCUMENT
-  SUPPRIMER DOSSIER
-  Taille document
-  Tester chemin acces
-  *Type document*

Introduction

Tous les documents et applications que vous utilisez sur votre ordinateur sont stockés en tant que **fichiers** sur le ou les disques durs **connectés** ou **montés** sur votre ordinateur, ou encore sur des disquettes et autres supports de stockage permanent. Dans cette documentation ainsi que dans 4D, les termes **fichier** ou **document** sont indifféremment employés pour désigner ces documents et applications. Cependant, la plupart des commandes de ce thème utilisent le mot document car, généralement, vous les utiliserez pour accéder à des documents (par opposition à des fichiers d'application ou des fichiers système) sur disque.

Un disque dur peut être formaté de manière à comporter une ou plusieurs partitions. Chaque partition s'appelle un **volume**. Peu importe que ces volumes soient des partitions physiquement présentes sur le même disque dur ou non, au niveau de 4D, ces volumes sont considérés comme des entités séparées et équivalentes.

Un volume peut être situé sur un disque dur physiquement connecté à votre machine ou monté par le réseau par l'intermédiaire d'un protocole de partage de fichiers tel que NetBEUI (Windows) ou AFP (Macintosh). Quel que soit le cas, au niveau de 4D, ces volumes sont considérés de la même façon lorsque vous utilisez les commandes du thème Documents Système (à moins que vous n'en décidiez autrement et utilisiez des plug-ins 4D pour étendre les capacités de votre application dans ce domaine).

Chaque volume a un **nom de volume**. Sous Windows, les volumes sont désignés par une lettre suivie de deux points.

Généralement, **A:** et **B:** sont utilisés pour désigner les lecteurs de disquettes et **C:** désigne le volume que vous utilisez pour lancer votre système (à moins que vous n'ayez configuré votre PC différemment). Ensuite, les lettres **D:** à **Z:** sont utilisées pour les volumes supplémentaires connectés à votre PC (lecteurs DVD, autres lecteurs, lecteurs réseau, etc.). Sous Mac OS, les volumes ont des noms communs (ces noms sont ceux que vous visualisez sur le bureau au niveau du Finder).

Normalement, vous classez vos documents dans des **dossiers** qui peuvent eux-mêmes contenir d'autres dossiers. Il n'est pas conseillé d'accumuler des centaines ou des milliers de fichiers au même niveau d'un volume. C'est un fouillis, qui de plus qui ralentit votre système. Sous Windows, un dossier est parfois encore appelé un "répertoire".

Pour identifier un document de manière certaine, vous avez besoin de connaître le nom du volume, le nom du ou des dossier(s) dans le(s)quel(s) se trouve le document, ainsi que le nom du document lui-même. Si vous concaténez tous ces noms, vous obtenez le **chemin d'accès** à ce document. Dans le nom de ce chemin, les noms de dossiers sont séparés par un caractère spécial appelé **symbole séparateur** (de répertoire). Sous Windows, ce caractère est la barre oblique inversée \, sous Mac OS ce sont les deux-points :

Examinons un exemple. Vous disposez d'un document **Important** situé dans le dossier **Mémos**, lui-même situé dans le dossier **Documents**, lui-même situé dans le dossier **EnCours**.

Si, sous Windows, l'ensemble est situé sur le volume **C:**, le chemin d'accès au document est donc :

C:\EnCours\Documents\Mémos\Important.TXT

Note : Le caractère \ est également utilisé par l'éditeur de méthodes de 4D pour désigner des séquences d'échappement. Pour éviter tout problème d'interprétation, l'éditeur transforme automatiquement les chemins d'accès du type **C:\Disque** en **C:\\Disque**. Pour plus d'informations, reportez-vous ci-dessous au paragraphe "Spécification des noms et chemins d'accès des documents".

Si, sous Mac OS, l'ensemble est situé sur le volume **Interne**, le chemin d'accès au document est donc :

Interne:EnCours:Documents:Mémos:Important

Notez que, sous Windows, avec cet exemple, le nom du document contient le suffixe .TXT. Nous verrons pourquoi plus loin dans cette section.

Quelle que soit la plate-forme, le chemin d'accès à un document peut être exprimé sous la forme suivante : **VolNom DosSep { DosNom DosSep { DosNom DosSep { ... } } } DocNom**.

Tous les documents (fichiers) situés sur des volumes ont plusieurs caractéristiques généralement appelées **attributs** ou **propriétés** : par exemple le **nom** du document lui-même.

Type de document et Créateur

Sous Windows, un document a un **type**. Sous Mac OS, un document a également un **type** et peut en outre avoir un **créateur** (ou "creator"). Le type d'un document indique généralement ce qu'est le document ou ce qu'il contient. Par exemple, un document de type texte contient du texte (sans style). Le type d'un document est déterminé par son suffixe, appelé **extension de fichier**, rattaché au nom du document. Par exemple .TXT ou .TEXT est l'extension de fichier pour des documents texte.

Ce principe est identique sous Mac OS X, toutefois par compatibilité avec les versions précédentes du Système, le type d'un document peut être déterminé par la propriété **type de fichier** si elle a été définie. Cette propriété est une signature sur 4 caractères (non affichée au niveau du Finder). Par exemple, le type de fichier d'un document texte est "TEXT". De plus, un document peut être identifié par un créateur, désignant l'application qui a créé le document. Cette notion n'existe pas sous Windows. Le créateur d'un document est déterminé par la propriété de **créateur de fichier** du document. Si un document dispose de propriétés type et créateur, Mac OS les prendra en compte quelle que soit l'extension de ce document.

DocRef : numéro de référence de document

Un document est **ouvert en mode lecture/écriture**, **ouvert en mode lecture** ou **fermé**. Avec les commandes 4D, un document ne peut être ouvert en mode lecture/écriture que par un process à la fois. Un process peut ouvrir plusieurs documents, plusieurs process peuvent ouvrir de multiples documents, vous pouvez ouvrir un même document en mode lecture autant de fois que nécessaire, mais vous ne pouvez pas ouvrir le même document en mode lecture/écriture deux fois en même temps.

Vous ouvrez un document à l'aide des fonctions **Ouvrir document**, **Creer document** et **Ajouter a document**. Les fonctions

Creer document et **Ajouter a document** ouvrent automatiquement les documents en mode lecture/écriture. Seule la fonction **Ouvrir document** permet de choisir le mode d'ouverture.

Une fois que le document est ouvert en lecture/écriture, vous pouvez lire et écrire des caractères dans ce document (cf. les commandes **RECEVOIR PAQUET** et **ENVOYER PAQUET**). Lorsque vous en avez terminé avec un document, il est préférable de le fermer — avec la commande **FERMER DOCUMENT**.

Tous les documents ouverts sont désignés au moyen de l'expression *RefDoc*, retournée par les commandes **Ouvrir document**, **Creer document** et **Ajouter a document**. Une *RefDoc* identifie de façon unique un document ouvert. C'est une expression de type *Heure*. Toutes les commandes fonctionnant avec des documents ouverts attendent une *RefDoc* comme paramètre. Si vous passez une *RefDoc* incorrecte à l'une de ces commandes, une erreur du gestionnaire de fichiers est générée.

Gestion des erreurs E/S

Quand vous accédez à des documents (ouverture, fermeture, suppression, changement de nom, copie), quand vous modifiez les propriétés d'un document ou quand vous lisez et écrivez des caractères dans un document, des erreurs d'entrée/sortie (E/S) peuvent se produire. Un document peut ne pas avoir été trouvé ; il peut être verrouillé ; il peut être déjà ouvert en écriture. Vous pouvez repérer ces erreurs grâce à une méthode de gestion des erreurs installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**. La plupart des erreurs qui peuvent se produire lors de l'utilisation des commandes du thème documents système est décrite dans la section .

La variable système Document

Les commandes **Ouvrir document**, **Creer document**, **Ajouter a document** et **Sélectionner document** vous permettent d'accéder à un document par les boîtes de dialogue standard d'ouverture ou d'enregistrement de fichiers. Quand vous accédez à un document par ces boîtes de dialogue standard, 4D retourne le chemin d'accès complet du document dans la variable système **Document**. Ne confondez pas cette variable système avec le paramètre *document* qui apparaît dans la liste des paramètres des commandes.

Spécification des noms et chemins d'accès des documents

La plupart des routines de cette section attendant un nom de document acceptent à la fois un nom et un chemin d'accès au document (*). Si vous passez un nom, la commande cherche le document dans le dossier de la base. Si vous passez un chemin d'accès, il doit être valide.

Si vous passez un nom ou un chemin d'accès incorrect, la commande génère une erreur du gestionnaire de fichiers que vous pouvez intercepter avec une méthode d'**APPELER SUR ERREUR**.

(*) sauf cas contraire spécifié explicitement.

Saisie de chemins d'accès Windows et séquences d'échappement

L'éditeur de méthodes de 4D permet d'utiliser des séquences d'échappement. Une séquence d'échappement est une suite de caractères permettant de remplacer un caractère "spécial". La séquence débute par le caractère barre oblique inversée (antislash) \, suivi d'un caractère. Par exemple, \t est une séquence d'échappement pour le caractère *Tabulation*.

Le caractère \ est aussi utilisé comme séparateur dans les chemins d'accès sous Windows. En général, 4D interprétera correctement les chemins d'accès Windows saisis dans l'éditeur de méthodes en remplaçant automatiquement les barres simples \ par des doubles barres \\. Par exemple, **C:\Dossier** deviendra **C:\\Dossier**.

Toutefois, si vous écrivez **C:\\MesDocuments\\Nouveaux**, 4D affichera **C:\\MesDocuments\\Nouveaux**. Dans ce cas, le second \ est incorrectement interprété \W (séquence d'échappement existante). Vous devez donc saisir un double \\ lorsque vous souhaitez insérer une barre oblique inversée devant un caractère utilisé dans une des séquences d'échappement reconnues par 4D.

Les séquences d'échappement reconnues par 4D sont les suivantes :

Séquence d'échappement	Caractère remplacé
\n	LF (Retour ligne)
\t	HT (Tabulation)
\r	CR (Retour chariot)
\\	\ (Barre oblique inversée)
\"	" (Guillemets)

Méthodes projet utiles pour la gestion des documents sur disque

- **Détecter sur quelle plate-forme vous opérez**

Bien que 4D fournisse des commandes telles que **ASSOCIER TYPES FICHIER** destinées à éliminer les modifications de code liées aux particularités des plates-formes, lorsque vous commencez à travailler à un plus bas niveau en manipulant des documents sur disque, par exemple lorsque vous obtenez les chemins d'accès par programmation, vous avez besoin de savoir si vous fonctionnez sous Windows ou Mac OS.

La méthode projet **Sous Windows** listée ci-dessous vous permet de savoir si votre base tourne sous Windows :

```
` Méthode projet Sous Windows
` Sous Windows -> Booléen
```

```
` Sous Windows -> Vrai si la base est sous Windows
```

```
C_BOOLEAN($0)
C_ENTIER LONG($vlPlatform;$vlSystem;$vlMachine)

PROPRIETES PLATE FORME($vlPlatform;$vlSystem;$vlMachine)
$0:=( $vlPlatform=Windows)
```

- **Utiliser le bon symbole séparateur de dossiers**

Sous Windows, un niveau de dossier est symbolisé par une barre oblique inversée \. Sous Mac OS, un niveau de dossier est symbolisé par deux-points :

En fonction de la plate-forme sur laquelle tourne la base, la méthode projet ***Symbole séparateur*** suivante vous retourne le code du caractère séparateur de dossiers.

```
` Méthode projet Symbole séparateur
` Symbole séparateur -> Entier
` Symbole séparateur -> code de "\\\" (Windows) ou ":" (Mac OS)
```

```
C_ENTIER($0)

Si(Sous Windows)
  $0:=Code de caractere("\\\")
Sinon
  $0:=Code de caractere(":")
Fin de si
```

Note de compatibilité : A compter de la version 12 de 4D, il est recommandé d'utiliser la constante Séparateur dossier (thème) pour construire des chemins d'accès valides sans tenir compte de la plate-forme d'exécution. Cette constante prend automatiquement la valeur de séparateur correspondant au système d'exploitation depuis lequel elle est appelée.

- **Extraire le nom de fichier d'un chemin d'accès complet (ou "nom long")**

Une fois que vous avez récupéré le "nom long" d'un fichier (c'est-à-dire le chemin d'accès+le nom du fichier), vous pouvez avoir besoin d'en extraire le nom du fichier seul, par exemple pour l'afficher comme titre d'une fenêtre. La méthode projet ***Nom long vers nom de fichier*** vous le permet, sous Windows et Mac OS.

```
` Méthode projet Nom long vers nom de fichier
` Nom long vers nom de fichier ( Chaîne ) -> Chaîne
` Nom long vers nom de fichier ( nom long ) -> nom de fichier
```

```
C_ALPHA(255;$1;$0)
C_ENTIER($viLen;$viPos;$viChar;$viDirSymbol)

$viDirSymbol:=Symbole séparateur
$viLen:=Longueur($1)
$viPos:=0
Boucle($viChar;$viLen;1;-1)
  Si(Code de caractere($1<=$viChar)= $viDirSymbol)
    $viPos:=$viChar
    $viChar:=0
  Fin de si
Fin de boucle
Si($viPos>0)
  $0:=Sous chaine($1;$viPos+1)
Sinon
  $0:=$1
Fin de si
Si(<>vbDebugOn) ` Mettre la variable à Vrai ou Faux dans la méthode base Sur ouverture
  Si($0="")
    TRACE
  Fin de si
Fin de si
```

- **Extraire le chemin d'accès seul du chemin d'accès complet (ou "nom long")**

Une fois que vous avez récupéré le "nom long" d'un fichier (c'est-à-dire le chemin d'accès+le nom du fichier), vous pouvez avoir besoin d'en extraire uniquement le chemin d'accès au fichier, par exemple pour sauvegarder d'autres documents au même endroit. La méthode projet ***Nom long vers chemin accès*** vous le permet, sous Windows et Mac OS.

```
` Méthode projet Nom long vers chemin accès  
` Nom long vers chemin accès ( Chaîne ) -> Chaîne  
` Nom long vers chemin accès ( nom long ) -> chemin d'accès
```

```
C_ALPHA(255;$1;$0)
```

```
C_ALPHA(1;$vsDirSymbol)
```

```
C_ENTIER($viLen;$viPos;$viChar;$viDirSymbol)
```

```
$viDirSymbol:=Symbole séparateur
```

```
$viLen:=Longueur($1)
```

```
$viPos:=0
```

```
Boucle($viChar;$viLen;1;-1)
```

```
  Si(Code de caractere($1≤$viChar≥)=$viDirSymbol)
```

```
    $viPos:=$viChar
```

```
    $viChar:=0
```

```
  Fin de si
```

```
Fin de boucle
```

```
Si($viPos>0)
```

```
  $0:=Sous chaine($1;1;$viPos)
```

```
Sinon
```

```
  $0:=$1
```

```
Fin de si
```

```
Si(∅vbDebugOn) ` Mettre la variable à Vrai ou Faux dans la méthode base Sur ouverture
```

```
  Si($0="")
```

```
    TRACE
```

```
  Fin de si
```

```
Fin de si
```

Ajouter a document

Ajouter a document (nomFichier {; typeFichier}) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
nomFichier	Chaîne →	Nom du document ou Chemin d'accès complet au document ou Chaîne vide pour afficher la boîte de dialogue standard d'ouverture de fichiers
typeFichier	Chaîne →	Liste des types de documents à filtrer, ou "" pour ne pas filtrer les documents
Résultat	RefDoc ↺	Numéro de référence du document

Description

La commande **Ajouter a document** "fait la même chose" que la commande **Ouvrir document** : elle vous permet d'ouvrir un document sur disque et de se placer à la fin du document.

La seule différence est que **Ajouter a document** se place initialement à la fin du document, alors que **Ouvrir document** se place au début.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de la commande **Ouvrir document**.

Exemple

L'exemple suivant ouvre un document existant qui s'appelle "Note", ajoute à la fin du document la chaîne " et à bientôt" suivie d'un retour chariot puis le referme. Si le document contenait déjà la chaîne "Au revoir", il contiendra la chaîne "Au revoir et à bientôt" suivie d'un retour chariot :

```
C_HEURE (vDoc)
vDoc:=Ajouter a document("Note.txt") ` Ouvrir le document Note
ENVOYER PAQUET (vDoc;" et à bientôt"+Caractere(13)) ` Ajouter la chaîne
FERMER DOCUMENT (vDoc) ` Fermer le document
```

ASSOCIER TYPES FICHIER

ASSOCIER TYPES FICHIER (macOS ; windows ; contexte)

Paramètre	Type	Description
macOS	Chaîne →	Type de fichier Mac OS (4 caractères)
windows	Chaîne →	Extension de fichier Windows
contexte	Chaîne →	Chaîne affichée dans la liste déroulante des types de fichiers dans la boîte de dialogue d'ouverture de fichiers sous Windows

Description

ASSOCIER TYPES FICHIER vous permet d'associer une extension de fichier Windows à un type de fichier Mac OS.

Il suffit d'appeler cette routine une fois seulement pour associer des types de fichier dans une session de travail entière avec une base. Une fois que vous l'avez appelée, les commandes **Ajouter a document**, **Creer document**, **Creer fichier ressources** et **Ouvrir fichier ressources**, lorsqu'elle sont exécutées sous Windows, vont automatiquement substituer l'extension de fichier Windows au type de fichier Mac OS que vous avez passé en paramètre à cette routine.

Dans le paramètre *macOS*, passez un type de fichier Macintosh de 4 caractères. Si vous ne passez pas une chaîne valide représentant un type de fichier, la commande ne fait rien et génère une erreur.

Dans le paramètre *windows*, passez une extension de fichier Windows de 1 à N caractères. Si vous ne passez pas une chaîne valide représentant une extension de fichier, la commande ne fait rien et génère une erreur.

Dans le paramètre *contexte*, passez la chaîne qui sera affichée dans le menu déroulant des types de fichiers dans la boîte de dialogue d'ouverture de fichiers sous Windows. La chaîne *contexte* est limitée à 32 caractères ; tout caractère supplémentaire est ignoré.

IMPORTANT: Une fois que vous avez associé une extension de fichier Windows à un type de fichier Mac OS, vous ne pouvez pas modifier ou supprimer cette association dans la même session de travail. Si vous avez besoin de modifier l'association pendant le développement d'une application 4D, il faut réouvrir la base et exécuter de nouveau la commande.

Exemple

La ligne de code suivante (elle peut faire partie de la **Méthode base Sur ouverture**) associe les fichiers de type MS-Word (sous Mac OS "WDBN") à l'extension de fichier Windows ".DOC":

```
ASSOCIER TYPES FICHIER ("WDBN"; "DOC"; "Documents Word")
```

Une fois cette ligne exécutée, le code suivant n'affiche que des documents Word dans la boîte de dialogue d'ouverture de fichiers sous Windows et Mac OS :

```
$DocRéf:=Ouvrir document (""; "WDBN")
Si (OK=1)
  \
  ...
Fin de si
```

CHANGER CREATEUR DOCUMENT

CHANGER CREATEUR DOCUMENT (nomFichier ; créateur)

Paramètre	Type		Description
nomFichier	Chaîne	→	Nom de document ou Chemin d'accès complet à un document
créateur	Chaîne	→	Créateur de fichier (Mac OS) ou Chaîne vide (Windows)

Description

La commande **CHANGER CREATEUR DOCUMENT** définit le créateur du document dont vous avez passé le nom ou le chemin d'accès complet dans *document*.

Vous passez le nouveau créateur du document dans *créateur*.

Sous Windows, cette commande ne fait rien.

Reportez-vous à la description du créateur de document dans la section [Présentation des documents système](#).

CHANGER POSITION DANS DOCUMENT

CHANGER POSITION DANS DOCUMENT (docRef ; offset {; ancre})

Paramètre	Type	Description
docRef	RefDoc	➡ Numéro de référence de document
offset	Réel	➡ Position dans fichier (exprimée en octets)
ancre	Entier long	➡ 1 = Par rapport au début du fichier 2 = Par rapport à la fin du fichier 3 = Par rapport à la position courante

Description

Cette commande ne fonctionne qu'avec un document déjà ouvert, dont vous avez passé le numéro de référence dans le paramètre *docRef*.

CHANGER POSITION DANS DOCUMENT définit la position que vous passez dans *offset* comme étant celle à laquelle la prochaine lecture (**RECEVOIR PAQUET**) ou écriture (**ENVOYER PAQUET**) aura lieu.

Si vous omettez le paramètre optionnel *ancre*, la position est définie par rapport au début du document. Sinon, vous pouvez passer dans le paramètre *ancre* une des valeurs listées ci-dessus.

En fonction de l'*ancre* définie, vous pouvez passer des valeurs positives ou négatives dans le paramètre *offset*.

CHANGER PROPRIETES DOCUMENT

CHANGER PROPRIETES DOCUMENT (nomFichier ; verrouillé ; invisible ; créé le ; créé à ; modifié le ; modifié à)

Paramètre	Type		Description
nomFichier	Chaîne	⇒	Nom du document ou Chemin d'accès complet au document
verrouillé	Booléen	⇒	Verrouillé (Vrai) ou non verrouillé (Faux)
invisible	Booléen	⇒	Invisible (Vrai) ou visible (Faux)
créé le	Date	⇒	Date de création
créé à	Heure	⇒	Heure de création
modifié le	Date	⇒	Date de dernière modification
modifié à	Heure	⇒	Heure de dernière modification

Description

La commande **CHANGER PROPRIETES DOCUMENT** modifie certaines informations du document dont vous avez passé le nom ou le chemin d'accès dans *document*.

Avant l'appel :

- Passez **Vrai** dans *verrouillé* pour verrouiller le document. Un document verrouillé ne peut être modifié. Passez Faux dans *verrouillé* pour déverrouiller un document.
- Passez **Vrai** dans *invisible* pour cacher le document. Passez Faux dans *invisible* pour rendre le document visible dans les fenêtres du bureau.
- Passez la date et l'heure de création du document dans *créé le* et *créé à*.
- Passez la date et l'heure de la dernière modification du document dans *modifié le* et *modifié à*.

L'heure et la date de création et de dernière modification sont gérées par le gestionnaire de fichiers de votre système, à chaque fois que vous créez ou modifiez un document. Cette commande vous permet de modifier ces propriétés, dans des buts particuliers. Reportez-vous à l'exemple de la commande **PROPRIETES DOCUMENT**.

CHANGER TAILLE DOCUMENT

CHANGER TAILLE DOCUMENT (docRef ; taille)

Paramètre	Type		Description
docRef	RefDoc	→	Numéro de référence de document
taille	Réel	→	Nouvelle taille (en octets) de document

Description

La commande **CHANGER TAILLE DOCUMENT** fixe la taille d'un document au nombre d'octets que vous avez passé dans *taille*.

Le document doit avoir été ouvert au préalable. Vous passez son numéro de référence dans *docRef*.

Sous Mac OS, c'est la taille de la data fork du document qui est modifiée.

CHANGER TYPE DOCUMENT

CHANGER TYPE DOCUMENT (nomFichier ; typeFichier)

Paramètre	Type	Description
nomFichier	Chaîne →	Nom de document ou Chemin d'accès complet à un document
typeFichier	Chaîne →	Extension de fichier Windows ou type de fichier Mac OS (chaîne de 4 caractères)

Description

La commande **CHANGER TYPE DOCUMENT** définit le type du document dont vous avez passé le nom ou le chemin d'accès complet dans *document*.

Vous passez le nouveau type du document dans *typeFichier*. Reportez-vous à la description des types de documents dans les sections [Présentation des documents système](#) et [Type document](#).

Sous Windows, la commande modifie l'extension et donc le nom du fichier décrit par *document*. Par exemple, l'instruction `CHANGER TYPE DOCUMENT("C:\\Docs\\Facture.asc";"TEXT")` renomme le fichier "Facture.asc" en "Facture.txt" (dans 4D, le type Mac "TEXT" est associé au type Windows "txt").

Si le type n'est pas associé dans 4D, il suffit de passer directement les trois lettres de l'extension. Par exemple, l'instruction `CHANGER TYPE DOCUMENT("C:\\Docs\\Facture.asc";"zip")` renomme le fichier "Facture.asc" en "Facture.zip".

Convertir chemin POSIX vers systeme

Convertir chemin POSIX vers systeme (*cheminPosix* { ; * }) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
<i>cheminPosix</i>	Texte	→	Chemin d'accès POSIX
*	Opérateur	→	Option d'encodage
Résultat	Texte	↪	Chemin d'accès exprimé en syntaxe système

Description

La commande **Convertir chemin POSIX vers systeme** convertit un chemin d'accès exprimé avec la syntaxe POSIX (Unix) en chemin d'accès exprimé avec la syntaxe système.

Passez dans le paramètre *cheminPosix* le chemin d'accès complet à un fichier ou un dossier, exprimé avec la syntaxe POSIX. Ce chemin doit être absolu (il doit débuter par le caractère "/"). Vous devez passer un chemin disque, il n'est pas possible de passer de chemin réseau (débutant par exemple par ftp://ftp.monsite.fr).

La commande retourne le chemin d'accès complet du fichier ou du dossier exprimé dans la syntaxe du système courant.

Le paramètre optionnel * vous permet d'indiquer si le paramètre *cheminPosix* est encodé. Si c'est le cas, vous devez passer ce paramètre sinon la conversion sera invalide. La commande retourne le chemin d'accès sans encodage.

Exemple 1

Exemple sous Mac OS :

```
$chemin:=Convertir chemin POSIX vers systeme ("/Volumes/machd/file 2.txt") `retourne "machd:file 2.txt"
$chemin:=Convertir chemin POSIX vers systeme ("/Volumes/machd/file%202.txt";*) `retourne "machd:file 2.txt"
$chemin:=Convertir chemin POSIX vers systeme ("/file 2.txt") `retourne "machd:file 2.txt" si machd est le disque de démarrage
```

Exemple 2

Exemples sous Windows :

```
$chemin:=Convertir chemin POSIX vers systeme ("c:/docs/file 2.txt") `retourne "c:\docs\truc 2.txt"
$chemin:=Convertir chemin POSIX vers systeme ("c:/docs/file%202.txt";*) `retourne "c:\docs\truc 2.txt"
```

Convertir chemin systeme vers POSIX

Convertir chemin systeme vers POSIX (*cheminSystème* { ; * }) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
<i>cheminSystème</i>	Texte	→	Chemin d'accès relatif ou absolu exprimé en syntaxe système
*	Opérateur	→	Option d'encodage
Résultat	Texte	→	Chemin d'accès absolu exprimé en syntaxe POSIX

Description

La commande **Convertir chemin systeme vers POSIX** convertit un chemin d'accès exprimé avec la syntaxe système en chemin d'accès exprimé avec la syntaxe POSIX (Unix).

Passez dans le paramètre *cheminSystème* le chemin d'accès à un fichier ou un dossier, exprimé avec la syntaxe système (Mac OS ou Windows). Ce chemin peut être absolu ou relatif au dossier de la base (dossier contenant le fichier de structure de la base). Il n'est pas obligatoire que les éléments du chemin existent réellement sur le disque au moment de l'exécution de la commande (la commande ne teste pas la validité du chemin d'accès).

La commande retourne le chemin d'accès complet du fichier ou du dossier exprimé dans la syntaxe POSIX. La commande retourne toujours un chemin d'accès absolu, quel que soit le type de chemin passé dans *cheminSystème*. Si vous avez passé un chemin relatif dans *cheminSystème*, 4D complète la valeur retournée en ajoutant le chemin d'accès au dossier de la base.

Le paramètre optionnel * permet de définir l'encodage du chemin POSIX. Par défaut, **Convertir chemin systeme vers POSIX** n'encode pas les caractères spéciaux du chemin POSIX. Si vous passez le paramètre *, les caractères seront traduits (par exemple, "Mon dossier" devient "Mon%20dossier").

Exemple 1

Exemple sous Mac OS

```
$chemin:=Convertir chemin systeme vers POSIX("machd:file 2.txt")
`retourne "/Volumes/machd/file 2.txt" (même si machd est le disque de démarrage)
$chemin:=Convertir chemin systeme vers POSIX("machd:file 2.txt";*)
`retourne "/Volumes/machd/file%202.txt"
$chemin:=Convertir chemin systeme vers POSIX("resources:images")
`retourne "/Volumes/machd/bases/basevideo/resources/images"
```

Exemple 2

Exemple sous Windows

```
$chemin:=Convertir chemin systeme vers POSIX("c:\docs\file 2.txt")
`retourne "c:/docs/file 2.txt"
$chemin:=Convertir chemin systeme vers POSIX("\\srv\tempo\file.txt")
`retourne "//srv/tempo/file.txt"
```

COPIER DOCUMENT

COPIER DOCUMENT (*nomSource* ; *nomDest* {; *})

Paramètre	Type		Description
<i>nomSource</i>	Chaîne	→	Nom du document à copier
<i>nomDest</i>	Chaîne	→	Nom du document copié
*		→	Remplacer document existant le cas échéant

Description

La commande **COPIER DOCUMENT** copie le document désigné par *nomSource* à l'emplacement désigné par *nomDest*.

Les deux paramètres *nomSource* et *nomDest* peuvent désigner un document situé dans le dossier de la base, ou un chemin d'accès complet exprimé par rapport à la racine du volume.

Une erreur est générée si un document nommé *nomDest* existe déjà, à moins que vous n'ayez spécifié le paramètre optionnel *, qui indique à **COPIER DOCUMENT** de supprimer et de remplacer le document existant par le document de destination dans ce cas.

Exemple 1

L'exemple suivant duplique un document dans son propre dossier :

```
COPIER DOCUMENT ("C:\\DOSSIER\\LeDoc"; "C:\\DOSSIER\\LeDoc2")
```

Exemple 2

L'exemple suivant copie un document dans le dossier de la base (dans la mesure où **C:\\DOSSIER** n'est pas le dossier de la base) :

```
COPIER DOCUMENT ("C:\\DOSSIER\\LeDoc"; "LeDoc")
```

Exemple 3

L'exemple suivant copie un document d'un volume vers un autre :

```
COPIER DOCUMENT ("C:\\DOSSIER\\LeDoc"; "F:\\Archives\\LeDoc.OLD")
```

Exemple 4

L'exemple suivant duplique un document dans son propre dossier, écrasant la précédente copie si elle existe :

```
COPIER DOCUMENT ("C:\\DOSSIER\\LeDoc"; "C:\\DOSSIER\\LeDoc2"; *)
```

Createur document

Createur document (nomFichier) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
nomFichier	Chaîne	→	Nom de document ou Chemin d'accès complet à un document
Résultat	Chaîne	↩	Chaîne vide (Windows) ou Créateur de fichier (Mac OS)

Description

La commande **Createur document** retourne le "créateur" du document dont vous avez passé le nom ou le chemin d'accès complet dans *document*.

Sous Windows, **Createur document** retourne une chaîne vide.

CREER ALIAS

CREER ALIAS (*cheminCible* ; *cheminAlias*)

Paramètre	Type		Description
<i>cheminCible</i>	Chaîne	➡	Nom ou chemin d'accès de la cible de l'alias/du raccourci
<i>cheminAlias</i>	Chaîne	➡	Nom ou chemin d'accès complet de l'alias/du raccourci à créer

Description

La commande **CREER ALIAS** crée un alias (appelé "raccourci" sous Windows) du fichier ou dossier cible désigné par le paramètre *cheminCible*, avec le nom et l'emplacement définis dans le paramètre *cheminAlias*.

Vous pouvez créer un alias de tout type de document ou de dossier. L'icône de l'alias sera identique à celle de l'élément cible. Elle comportera en outre une petite flèche et, sous Mac OS, le libellé de l'alias apparaîtra en caractères italiques.

La commande n'affecte pas de libellé par défaut à l'alias, vous devez passer un nom dans le paramètre *cheminAlias*. Si vous passez uniquement un nom dans ce paramètre, l'alias est créé dans le dossier actif courant (généralement, le dossier contenant le fichier de structure de la base).

Note : Sous Windows, les raccourcis sont des fichiers dont l'extension est ".LNK". Si vous ne passez pas cette extension, la commande l'ajoute automatiquement.

Si vous passez une chaîne vide dans *cheminCible*, la commande ne fait rien.

Exemple

Votre base génère des fichiers texte intitulés "RapportNuméro", stockés dans le dossier de la base. Vous souhaitez permettre à l'utilisateur de créer des raccourcis vers ces rapports et de les stocker où il le souhaite :

```
`Méthode CREER_RAPPORT
C_TEXTE($vtRapport)
C_ALPHA(250;$vtChemin)
C_ALPHA(80;$vaNom)
C_HEURE(vDoc)
C_ENTIER($NumRapport)

$vtRapport:=... `Edition du rapport
$NumRapport:=... `Calcul du numéro du rapport
$vaNom:="Rapport"+Chaine($NumRapport)+".txt" `Nom du fichier
vDoc:=Creer document($vaNom)
Si (OK=1)
    ENVOYER PAQUET (vDoc;$vtRapport)
    FERMER DOCUMENT (vDoc)
`Ajout de l'alias
CONFIRMER("Créer un alias pour ce rapport ?")
Si (OK=1)
    $vtChemin:=Selectionner dossier("Où souhaitez-vous créer l'alias ?")
    Si (OK=1)
        CREER ALIAS ($vaNom;$vtChemin+$vaNom)
        Si (OK=1)
            MONTRER SUR DISQUE ($vtChemin+$vaNom)
`Visualisation de l'emplacement de l'alias
    Fin de si
Fin de si
Fin de si
Fin de si
```

Variables et ensembles système

La variable système OK prend la valeur 1 si la commande a été correctement exécutée, sinon elle prend la valeur 0.

Créer document

Créer document (nomFichier {; typeFichier}) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
nomFichier	Chaîne →	Nom de document ou Chemin d'accès complet de document ou Chaîne vide pour afficher la boîte de dialogue standard d'enregistrement de fichiers
typeFichier	Chaîne →	Liste des types de documents à filtrer, ou "" pour ne pas filtrer les documents
Résultat	RefDoc ↻	Numéro de référence du document

Description

La commande **Créer document** crée un document et retourne son numéro de référence de document.

Vous passez le nom ou le chemin d'accès complet du nouveau document dans *document*. Si *document* existe déjà, il est remplacé. Cependant, si le document est verrouillé ou est déjà ouvert, une erreur est générée.

Si vous passez une chaîne vide dans *document*, une boîte de dialogue standard d'enregistrement de fichiers apparaît et l'utilisateur peut spécifier le nom du document. Si dans ce cas l'utilisateur clique sur le bouton **Annuler**, **Créer document** retourne une référence de document nulle, et la variable OK prend la valeur 0.

Créer document crée par défaut un document de type TEXT (Mac OS) ou .TXT (Windows). Pour créer un autre type de document, passez un type dans le paramètre optionnel *typeFichier*.

Si vous utilisez la boîte de dialogue standard d'enregistrement de fichiers, vous pouvez passer dans le paramètre *typeFichier* un ou plusieurs type(s) de fichier(s) afin de configurer la liste des types autorisés dans la boîte de dialogue. Vous pouvez passer une liste de plusieurs types séparés par un ; (point virgule). Pour chaque type défini, une ligne sera ajoutée dans le menu de choix de type de la boîte de dialogue.

Sous Mac OS, vous pouvez passer soit type Mac OS classique (TEXT, APPL, etc.), soit un type UTI (Uniform Type Identifier). Les types UTIs ont été définis par Apple afin de répondre aux besoins d'uniformisation des types de fichiers. Par exemple, "public.text" est le type UTI des fichiers de type texte. Pour plus d'informations sur les UTIs, reportez-vous à l'adresse http://developer.apple.com/documentation/Carbon/Conceptual/understanding_uti/index.html (documentation en anglais).

Sous Windows, vous pouvez également passer un type de fichier classique Mac OS — 4D effectue la correspondance en interne — ou l'extension des fichiers (.txt, .exe, etc.). A noter que sous Windows, l'utilisateur aura la possibilité de "forcer" l'affichage de tous les types de fichiers en saisissant *.* dans la boîte de dialogue. Toutefois dans ce cas, 4D effectuera une vérification supplémentaire des types des fichiers sélectionnés : si l'utilisateur sélectionne un type de fichier non autorisé, la commande retourne une erreur.

Si vous ne souhaitez pas restreindre les fichiers affichés à un ou plusieurs types, passez la chaîne "" (étoile) ou ".*" dans *typeFichier*.

Sous Windows, vous pouvez passer une extension de fichier Windows ou un type de fichier Mac OS associé à l'aide de la commande **ASSOCIER TYPES FICHIER**. Si vous souhaitez créer un document sans extension, un document comportant plusieurs extensions, ou un document comportant une extension de plus de trois caractères, n'utilisez pas le paramètre *typeFichier* et passez le nom complet dans *document* (cf. exemple 2).

Si le document est correctement créé et ouvert, **Créer document** retourne sa référence de document et la variable système OK prend la valeur 1. La variable système Document est mise à jour et retourne le chemin d'accès complet du document créé.

Une fois que vous avez créé et ouvert un document, vous pouvez écrire ou lire des valeurs dans ce document à l'aide des commandes **RECEVOIR PAQUET** et **ENVOYER PAQUET**, que vous pouvez combiner avec les commandes **Position dans document** et **CHANGER POSITION DANS DOCUMENT** pour accéder directement à certains endroits du document.

N'oubliez pas d'appeler finalement **FERMER DOCUMENT** pour le document.

Exemple 1

L'exemple suivant crée et ouvre un nouveau document qui s'appelle "Note", écrit la chaîne "Bonjour" et le referme :

```
C_HEURE (vDoc)
vDoc:=Créer document ("Note.txt") ` Créer un nouveau document qui s'appelle Note
Si (OK=1)
    ENVOYER PAQUET (vDoc;"Bonjour") ` Ecrire un mot dans le document
    FERMER DOCUMENT (vDoc) ` Fermer le document
Fin de si
```

Exemple 2

L'exemple suivant crée sous Windows des documents avec des extensions non standard :

```
$vhMonDoc:=Créer document ("LeDoc.ext1.ext2") `Plusieurs extensions
$vhMonDoc:=Créer document ("LeDoc.shtml") `Extension longue
$vhMonDoc:=Créer document ("LeDoc.") `Pas d'extension (le point "." est obligatoire)
```

Variables et ensembles système

Si le document est correctement créé, la variable système OK prend la valeur 1 et la variable système Document contient le chemin d'accès et le nom du fichier *document*.

CREER DOSSIER

CREER DOSSIER (cheminAccès)

Paramètre	Type	Description
cheminAccès	Chaîne	Chemin d'accès au nouveau dossier à créer

Description

La commande **CREER DOSSIER** crée un dossier en fonction du chemin d'accès que vous passez dans le paramètre *cheminAccès*.

Si vous passez un nom, le dossier est créé dans le dossier de la base. Si vous passez un chemin d'accès complet, cela doit être un chemin d'accès valide au nom du dossier à créer, à partir de la racine du volume ou du dossier de la base.

Exemple 1

L'exemple suivant crée le dossier "Archives" dans le dossier de la base :

```
CREER DOSSIER("Archives")
```

Exemple 2

L'exemple suivant crée le dossier "Archives" dans le dossier de la base, puis crée les sous-dossiers "Janvier" et "Février":

```
CREER DOSSIER("Archives")  
CREER DOSSIER("Archives\\Janvier")  
CREER DOSSIER("Archives\\Février")
```

Exemple 3

L'exemple suivant crée le dossier "Archives" à la racine du volume C :

```
CREER DOSSIER("C:\\Archives")
```

Exemple 4

L'exemple suivant échouera s'il n'existe pas déjà de dossier "Nouveautés" à la racine du volume C :

```
CREER DOSSIER("C:\\Nouveautés\\Images")  
` INCORRECT, on ne peut pas créer deux niveaux de dossier en un seul appel
```

DEPLACER DOCUMENT

DEPLACER DOCUMENT (cheminSource ; cheminDest)

Paramètre	Type		Description
cheminSource	Chaîne	⇒	Chemin d'accès complet au document existant
cheminDest	Chaîne	⇒	Chemin d'accès de destination

Description

La commande **DEPLACER DOCUMENT** déplace ou renomme un document.

Vous passez le chemin d'accès complet au document existant dans le paramètre *cheminSource* et le nouveau nom et/ou emplacement du document dans *cheminDest*.

Attention : Avec **DEPLACER DOCUMENT**, vous pouvez déplacer un document depuis et vers tous les dossiers du même volume. Si vous souhaitez déplacer un document entre deux volumes différents, utilisez la commande **COPIER DOCUMENT** pour “déplacer” le document puis effacez le document original avec la commande **SUPPRIMER DOCUMENT**.

Exemple 1

L'exemple suivant renomme le document **DocNom** :

```
DEPLACER DOCUMENT ("C:\\DOSSIER\\DocNom"; "C:\\DOSSIER\\NouveauDocNom")
```

Exemple 2

L'exemple suivant déplace et renomme le document **DocNom** :

```
DEPLACER DOCUMENT ("C:\\DOSSIER1\\DocNom"; "C:\\DOSSIER2\\NouveauDocNom")
```

Exemple 3

L'exemple suivant déplace le document **DocNom** :

```
DEPLACER DOCUMENT ("C:\\DOSSIER1\\DocNom"; "C:\\DOSSIER2\\DocNom")
```

Note : Dans les deux derniers exemples, le dossier de destination "C:\\DOSSIER2" doit déjà exister. En effet, la commande **DEPLACER DOCUMENT** déplace uniquement un document, elle ne peut créer de dossiers.

FERMER DOCUMENT

FERMER DOCUMENT (docRef)

Paramètre	Type		Description
docRef	RefDoc	→	Numéro de référence du document

Description

FERMER DOCUMENT ferme le document spécifié par *docRef*.

Fermer un document est le seul moyen de s'assurer que les données écrites dans le fichier sont sauvegardées. Vous devez fermer tous les documents ouverts par les commandes **Ouvrir document**, **Creer document** et **Ajouter a document**.

Exemple

L'exemple suivant permet à l'utilisateur de créer un nouveau document, écrit la chaîne "Bonjour", puis le referme :

```
C_HEURE (vDoc)
vDoc:=Creer document("")
Si (OK=1)
    ENVOYER PAQUET (vDoc;"Bonjour") ` Ecrire un mot dans le document
    FERMER DOCUMENT (vDoc) ` Fermer le document
Fin de si
```

Lire chemin document localise

Lire chemin document localise (`cheminRelatif`) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
<code>cheminRelatif</code>	Texte	→ Chemin d'accès relatif du document dont on veut obtenir la version localisée
Résultat	Texte	↩ Chemin d'accès absolu du document localisé

Description

La commande **Lire chemin document localise** retourne le chemin d'accès complet (absolu) d'un document désigné par *cheminRelatif* et situé dans un dossier *xxx.lproj*.

Cette commande doit être utilisée dans le cadre d'une architecture d'application multi-langue basée sur la présence d'un dossier **Resources** et de sous-dossiers *xxx.lproj* (*xxx* représentant une langue). Avec cette architecture, 4D prend automatiquement en charge les fichiers localisés de type *.xiff* ainsi que les images, mais vous pouvez avoir besoin d'utiliser le même mécanisme pour d'autres types de fichiers.

Passez dans *cheminRelatif* le chemin d'accès relatif du document recherché. Le chemin saisi doit être relatif au premier niveau d'un dossier "*xxx.lproj*" de la base. La commande retournera un chemin d'accès complet en utilisant le dossier "*xxx.lproj*" correspondant à la langue courante de la base.

Note : La langue courante est définie soit automatiquement par 4D en fonction du contenu du dossier **Resources** (cf. commande **Lire langue base**), soit via la commande **FIXER LANGUE BASE**.

Vous pouvez exprimer le contenu du paramètre *cheminRelatif* à l'aide d'une syntaxe posix ou système. Par exemple :

- *xsl/log.xsl* (syntaxe posix : utilisable sous Mac OS ou Windows)
- *xsl\log.xsl* (Windows uniquement)
- *xsl:log.xsl* (Mac OS uniquement)

Le chemin d'accès absolu retourné par la commande est toujours exprimé en syntaxe système.

4D Server : En mode distant, la commande retourne le chemin du dossier **Resources** sur le poste client si la commande est appelée depuis un process client.

4D recherche le fichier en respectant une séquence permettant de traiter tous les cas d'applications multi-langues. A chaque étape, 4D teste la présence de *cheminRelatif* dans le dossier correspondant à la langue et retourne le chemin complet en cas de succès. Si *cheminRelatif* n'est pas trouvé ou si le dossier n'existe pas, 4D passe à l'étape suivante. Voici les dossiers des étapes de recherche :

Langue courante (ex : fr-ca)

Langue courante sans la région (ex : fr)

Langue chargée par défaut au démarrage (ex : es-ga)

Langue chargée par défaut au démarrage sans la région (ex : es)

Premier dossier .lproj trouvé (ex : it.lproj)


Premier niveau du dossier Resources

Si *cheminRelatif* n'est trouvé à aucun de ces emplacements, la commande retourne une chaîne vide.

Exemple

Dans le but de transformer un fichier xml en html, vous souhaitez utiliser un fichier de transformation "log.xsl". Ce fichier diffère suivant la langue courante. Vous souhaitez donc connaître le chemin du fichier "log.xsl" à utiliser.

Voici le contenu du dossier Resources :



Pour utiliser un fichier *.xsl* adapté à la langue courante, il vous suffit de passer :

```
$monxsl:=Lire chemin document localise("xsl/log.xsl")
```

Si la langue courante est, par exemple, le français canadien (fr-ca), la commande retourne :

- sous Windows : C:\users\...\resources\fr_ca.lproj\xsl\log.xsl"
- sous Mac OS : "HardDisk:users:.....resources:fr_ca.lproj:xsl:log.xsl"

LIRE ICONE DOCUMENT

LIRE ICONE DOCUMENT (*cheminDoc* ; icône {; *taille*})

Paramètre	Type	Description
<i>cheminDoc</i>	Chaîne	→ Nom ou chemin d'accès du fichier duquel obtenir l'icône ou chaîne vide pour afficher la boîte de dialogue d'ouverture de fichiers
<i>icône</i>	Image	→ Champ ou variable image
<i>taille</i>	Entier long	→ Taille de l'icône (en pixels)

Description

La commande **LIRE ICONE DOCUMENT** retourne dans le champ ou la variable image 4D *icône*, l'icône du document dont vous avez passé le nom ou le chemin d'accès complet dans *cheminDoc*. *cheminDoc* peut désigner un fichier de tout type (document, exécutable, raccourci ou alias...) ou un dossier.

Passez dans *cheminDoc* le chemin d'accès absolu du document dont vous souhaitez récupérer l'icône. Vous pouvez passer uniquement le nom du document ou un chemin d'accès relatif, dans ce cas il doit se trouver dans le dossier courant de la base (généralement, le dossier contenant le fichier de structure de la base).

Si vous passez une chaîne vide dans *cheminDoc*, la boîte de dialogue standard d'ouverture de fichiers apparaît, permettant à l'utilisateur de désigner un fichier. Une fois la boîte de dialogue validée, la variable système Document contient le chemin d'accès complet du fichier sélectionné.

Passez dans le paramètre *icône* un champ ou une variable image 4D. Après l'exécution de la commande, ce paramètre contient l'icône du fichier (au format PICT).

Le paramètre optionnel *taille* vous permet d'indiquer les dimensions de l'image que vous souhaitez obtenir. La valeur du paramètre correspond à la longueur d'un côté du carré dans lequel l'image sera incluse. Généralement, les icônes sont définies en 32x32 pixels ("grande icône") ou 16x16 pixels ("petite icône"). Si vous passez 0 ou omettez le paramètre, la commande retourne l'icône dans sa plus grande taille disponible.

LISTE DES DOCUMENTS

LISTE DES DOCUMENTS (*cheminAccès* ; *documents*)

Paramètre	Type		Description
<i>cheminAccès</i>	Chaîne	→	Chemin d'accès de volume ou de dossier
<i>documents</i>	Tableau chaîne	←	Nom des documents situés à cet endroit

Description

La commande **LISTE DES DOCUMENTS** remplit le tableau de type Texte ou Alpha *documents* avec les noms des documents situés à l'endroit que vous avez indiqué avec le paramètre *cheminAccès*.

Note : Vous devez passer un chemin d'accès absolu dans le paramètre *cheminAccès*.

S'il n'y pas de document à cet endroit, la commande retourne un tableau vide. Si le chemin d'accès que vous avez passé dans *cheminAccès* est invalide, **LISTE DES DOCUMENTS** génère une erreur de gestionnaire de fichier que vous pouvez intercepter à l'aide d'une méthode installée par **APPELER SUR ERREUR**.

LISTE DES DOSSIERS

LISTE DES DOSSIERS (*cheminAccès* ; dossiers)

Paramètre	Type		Description
<i>cheminAccès</i>	Chaîne	➡	Chemin d'accès de volume, répertoire ou dossier
dossiers	Tableau chaîne	➡	Noms des dossiers situés à cet endroit

Description

La commande **LISTE DES DOSSIERS** remplit le tableau de type Texte ou Alpha *dossiers* avec les noms des dossiers (répertoires sous Windows) situés à l'endroit que vous avez indiqué avec le paramètre *cheminAccès*.

Note : Vous devez passer un chemin d'accès absolu dans le paramètre *cheminAccès*.

S'il n'y pas de dossier à cet endroit, la commande retourne un tableau vide. Si le chemin d'accès que vous avez passé dans *cheminAccès* est invalide, **LISTE DES DOSSIERS** génère une erreur de gestionnaire de fichiers que vous pouvez intercepter à l'aide d'une méthode installée par **APPELER SUR ERREUR**.

LISTE DES VOLUMES

LISTE DES VOLUMES (volumes)

Paramètre	Type	Description
volumes	Tableau chaîne	Noms des volumes actuellement montés

Description

LISTE DES VOLUMES remplit le tableau *volumes*, de type Texte ou Alpha, avec les noms des volumes définis (Windows) ou montés (Mac OS) sur votre machine.

Sous Mac OS, elle retourne la liste des volumes visibles au niveau du Finder.

En revanche, sous Windows, elle retourne la liste des volumes couramment définis, même si le volume n'est pas physiquement présent (par exemple un volume "E:\\" sera retourné même s'il n'y a pas de CD ou de DVD dans le lecteur).

Exemple

A l'aide de la zone de défilement *taVolumes*, vous voulez afficher la liste des volumes définis ou montés sur votre machine :

```
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur_chargement)
  TABLEAU ALPHA (31;taVolumes;0)
  LISTE DES VOLUMES (taVolumes)

  \
  . . .
Fin de cas
```

MONTRER SUR DISQUE

MONTRER SUR DISQUE (*cheminAccès* {; *})

Paramètre	Type	Description
<i>cheminAccès</i>	Chaîne	Chemin d'accès de l'élément à montrer
*		Si l'élément est un dossier, montrer son contenu

Description

La commande **MONTRER SUR DISQUE** affiche dans une fenêtre standard du système d'exploitation le fichier ou le dossier dont le chemin d'accès est passé dans le paramètre *cheminAccès*.


Dans le cadre d'une interface utilisateur, cette commande permet à l'utilisateur de visualiser l'emplacement d'un fichier ou d'un dossier spécifique.

Par défaut, si *cheminAccès* désigne un dossier, la commande affiche le niveau du dossier lui-même. Si vous passez le paramètre facultatif *, la commande ouvre le dossier et affiche son contenu dans la fenêtre. Si *cheminAccès* désigne un fichier, le paramètre * est ignoré.


Exemples

Ces exemples illustrent le fonctionnement de la commande.


```
MONTRER SUR DISQUE("c:\\MonDossier\\MonFichier.txt") `Affiche le fichier désigné
```



```
MONTRER SUR DISQUE("c:\\MonDossier\\Dossier2") `Affiche le dossier désigné
```



```
MONTRER SUR DISQUE("c:\\MonDossier\\Dossier2";*) `Affiche le contenu du dossier désigné
```



Variables et ensembles système

La variable système OK prend la valeur 1 si la commande est correctement exécutée, sinon elle prend la valeur 0.

Ouvrir document

Ouvrir document (nomFichier {; typeFichier {; mode}}) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
nomFichier	Chaîne	→ Nom du document ou Chemin d'accès complet au document ou Chaîne vide pour afficher la boîte de dialogue
typeFichier	Chaîne	→ Liste des types de documents à filtrer, ou "" pour ne pas filtrer les documents
mode	Entier long	→ Mode d'ouverture du document
Résultat	RefDoc	→ Numéro de référence du document

Description

La commande **Ouvrir document** ouvre le document dont vous avez passé le nom dans *document*.

Si vous passez une chaîne vide ("") dans *document*, une boîte de dialogue standard d'ouverture de fichiers apparaît et l'utilisateur peut désigner le document. Si dans ce cas l'utilisateur clique sur le bouton **Annuler**, aucun document n'est ouvert, **Ouvrir document** retourne une référence de document nulle, et la variable OK prend la valeur 0.

- Si le document est correctement ouvert, **Ouvrir document** retourne sa référence de document et la variable OK prend la valeur 1.
- Si le document était déjà ouvert et que le paramètre *mode* n'est pas précisé, **Ouvrir document** l'ouvre en mode lecture et la variable OK prend la valeur 1.
- Si le document était déjà ouvert et que vous tentez de l'ouvrir en mode écriture, une erreur est générée.
- Si le document n'existe pas, une erreur est générée.

Passez dans le paramètre *typeFichier* le ou les type(s) de fichier(s) pouvant être sélectionnés dans la boîte de dialogue d'ouverture. Vous pouvez passer une liste de plusieurs types séparés par un ; (point virgule). Pour chaque type défini, une ligne sera ajoutée dans le menu de choix de type de la boîte de dialogue.

- Sous Mac OS, vous pouvez passer soit type Mac OS classique (TEXT, APPL, etc.), soit un type UTI (Uniform Type Identifier). Les types UTIs ont été définis par Apple afin de répondre aux besoins d'uniformisation des types de fichiers. Par exemple, "public.text" est le type UTI des fichiers de type texte. Pour plus d'informations sur les UTIs, reportez-vous à l'adresse http://developer.apple.com/documentation/Carbon/Conceptual/understanding_utis/index.html (documentation en anglais).
- Sous Windows, vous pouvez également passer un type de fichier classique Mac OS — 4D effectue la correspondance en interne — ou l'extension des fichiers (.txt, .exe, etc.). A noter que sous Windows, l'utilisateur aura la possibilité de "forcer" l'affichage de tous les types de fichiers en saisissant *.* dans la boîte de dialogue. Toutefois dans ce cas, 4D effectuera une vérification supplémentaire des types des fichiers sélectionnés : si l'utilisateur sélectionne un type de fichier non autorisé, la commande retourne une erreur.

Si vous ne souhaitez pas restreindre les fichiers affichés à un ou plusieurs types, passez la chaîne "*" (étoile) ou ".*" dans *typeFichier*.

Le paramètre optionnel *mode* permet de définir le mode d'ouverture du fichier document. Quatre modes d'ouverture sont disponibles. 4D vous propose les constantes prédéfinies suivantes, placées dans le thème **Documents système** :

Constante	Type	Valeur
Lecture et écriture	Entier long	0
Lire chemin accès	Entier long	3
Mode écriture	Entier long	1
Mode lecture	Entier long	2

Lorsqu'un document est ouvert, **Ouvrir document** se place initialement au début du document, alors que **Ajouter a document** se place à la fin.

Une fois que vous avez ouvert un document, vous pouvez écrire ou lire des valeurs dans ce document à l'aide des commandes **RECEVOIR PAQUET** et **ENVOYER PAQUET**, que vous pouvez combiner avec les commandes **Position dans document** et **CHANGER POSITION DANS DOCUMENT** pour accéder directement à certains endroits du document.

N'oubliez pas d'appeler finalement **FERMER DOCUMENT** pour le document.

Exemple 1

L'exemple suivant ouvre un document existant qui s'appelle "Note", écrit la chaîne "Au revoir" dans le document et le referme. Si le document contient déjà la chaîne "Bonjour", elle est remplacée :

```
C_HEURE (vDoc)
vDoc:=Ouvrir document("Note.txt";Lecture et écriture) ` Ouvrir le document Note
Si (OK=1)
    ENVOYER PAQUET (vDoc;"Au revoir") ` Ecrire un mot dans le document
    FERMER DOCUMENT (vDoc) ` Fermer le document
Fin de si
```

Exemple 2

Vous pouvez lire un document déjà ouvert en écriture :

```
vDoc:=Ouvrir document("PassFile";"TEXT") ` Le fichier est ouvert  
vRef:=Ouvrir document("PassFile";"TEXT";Mode_lecture) ` Le fichier est lu
```

Variables et ensembles système

Si le document est correctement ouvert, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0. Après l'appel, la variable système Document contient le nom complet du document.

Si vous passez la valeur 3 dans *mode*, la fonction retourne ?00:00:00? (pas de référence de document). Le document n'est pas ouvert mais les variables système Document et OK sont mises à jour :

- OK prend la valeur 1,
- Document contient le chemin d'accès et le nom du fichier *document*.

Note : Si vous passez une chaîne vide dans *document*, une boîte de dialogue d'ouverture de fichiers apparaît. Si elle est validée, Document et OK sont mises à jour comme décrit ci-dessus. Si elle est annulée, OK prend la valeur 0.

Position dans document

Position dans document (docRef) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
docRef	RefDoc	→	Numéro de référence de document
Résultat	Réel	↩	Position dans le fichier (exprimée en octets) à partir du début du fichier

Description

Cette commande ne fonctionne qu'avec un document déjà ouvert, dont vous avez passé le numéro de référence dans le paramètre *docRef*.

Position dans document retourne la position, à partir du début du document, à laquelle la prochaine lecture (**RECEVOIR PAQUET**) ou écriture (**ENVOYER PAQUET**) aura lieu.

PROPRIETES DOCUMENT

PROPRIETES DOCUMENT (nomFichier ; verrouillé ; invisible ; créé le ; créé à ; modifié le ; modifié à)

Paramètre	Type		Description
nomFichier	Chaîne	→	Nom du document
verrouillé	Booléen	←	Verrouillé (Vrai) ou non verrouillé (Faux)
invisible	Booléen	←	Invisible (Vrai) ou visible (Faux)
créé le	Date	←	Date de création
créé à	Heure	←	Heure de création
modifié le	Date	←	Date de la dernière modification
modifié à	Heure	←	Heure de la dernière modification

Description

La commande **PROPRIETES DOCUMENT** retourne des informations sur le document dont le nom ou le chemin d'accès est passé dans le paramètre *document*.

Après l'appel :

- *verrouillé* retourne **Vrai** si le document est verrouillé. Un document verrouillé ne peut pas être modifié.
- *invisible* retourne **Vrai** si le document est caché.
- *créé le* et *créé à* retournent la date et l'heure de création du document.
- *modifié le* et *modifié à* retournent la date et l'heure de la dernière modification du document.

Exemple

Vous avez créé une base de documentation et vous voulez exporter tous les enregistrements créés dans la base vers un document sur disque. Comme la base est régulièrement mise à jour, vous voulez écrire un algorithme d'export qui crée ou recrée chaque document sur disque si le document n'existe pas ou si l'enregistrement correspondant a été modifié depuis la dernière sauvegarde du document. Par conséquent, vous devez comparer la date et l'heure de modification du document (s'il existe) avec celles de l'enregistrement correspondant. Pour illustrer cet exemple, nous allons utiliser la table suivante :

Documents	
Numéro	L
Sujet	A
Thème	A
Description	T
Marqueur création	L
Marqueur modification	L

Plutôt que de sauvegarder une date et une heure dans chaque enregistrement, vous pouvez stocker un "marqueur" dont la valeur exprime le nombre de secondes écoulées depuis une date antérieure arbitraire (dans cet exemple, le 1er janvier 1995 à 00:00:00) ainsi que la date et l'heure de la sauvegarde de l'enregistrement.

Dans notre exemple, le champ *[Documents]Marqueur création* contient le marqueur de création de l'enregistrement et le champ *[Documents]Marqueur modification* contient le marqueur de la dernière modification de l'enregistrement.

La méthode projet **marqueurTemps** suivante calcule le marqueur de temps par rapport à une date et une heure spécifiques ou par rapport à la date et l'heure courantes si aucun paramètre n'est passé :

```
` Méthode projet marqueurTemps
` marqueurTemps { ( Date ; Heure ) } -> Entier long
` marqueurTemps { ( Date ; Heure ) } -> Nombre de secondes depuis le 1er janvier 1995

C_DATE ($1; $vdDate)
C_HEURE ($2; $vhTime)
C_ENTIER LONG ($0)

Si (Nombre de parametres=0)
    $vdDate:=Date du jour
    $vhTime:=Heure courante
Sinon
    $vdDate:=$1
    $vhTime:=$2
Fin de si
$0:= ( ($vdDate-!01/01/95!) *86400) +$vhTime
```

Note : Avec cette méthode, vous pouvez encoder toutes les dates et les heures situées entre le 01/01/95 à 00:00:00 et le 19/01/2063 à 03:14:07, ce qui représente l'intervalle de données exploitables par un entier long (de 0 à 2³¹ moins 1).

A l'inverse, les méthodes projet **Marqueur vers date** et **Marqueur vers heure** vous permettent d'extraire la date et l'heure stockées dans un marqueur :

```

` Méthode projet Marqueur vers date
` Marqueur vers date ( Entier long ) -> Date
` Marqueur vers date ( Marqueur ) -> Date extraite

C_DATE($0)
C_ENTIER LONG($1)

$0:=!01/01/95!+( $1\86400)

` Méthode projet Marqueur vers heure
` Marqueur vers heure ( Entier long ) -> Heure
` Marqueur vers heure ( Marqueur ) -> Heure extraite

C_HEURE($0)
C_ENTIER LONG($1)

$0:=Heure(Chaine heure(+00:00:00+( $1%86400)))

```

Pour vous assurer que les marqueurs des enregistrements sont correctement mis à jour, quelle que soit la manière dont ils sont créés ou modifiés, il suffit de faire appliquer cette règle par le trigger de la table [Documents]:

```

` Trigger de la table [Documents]

Au cas ou
: (Evenement moteur=Sur sauvegarde nouvel enreg)
  [Documents]Marqueur création:=marqueurTemps
  [Documents]Marqueur modification:=marqueurTemps
: (Evenement moteur=Sur sauvegarde enregistrement)
  [Documents]Marqueur modification:=marqueurTemps
Fin de cas

```

Une fois que cela est implémenté dans votre base, il suffit d'écrire la méthode projet **CREER DOCUMENTATION** listée ci-dessous. Nous utilisons **PROPRIETES DOCUMENT** et **CHANGER PROPRIETES DOCUMENT** pour gérer la date et l'heure de création et de modification des documents.

```

` Méthode projet CREER DOCUMENTATION

C_ALPHA(255;$vsPath;$vsDocPathName;$vsDocName)
C_ENTIER LONG($v1Doc)
C_BOOLEAN($vbOnWindows;$vbDoIt;$vbLocked;$vbInvisible)
C_HEURE($vhDocRef;$vhCreatedAt;$vhModifiedAt)
C_DATE($vdCreatedOn;$vdModifiedOn)

Si(Type application=4D Client)
` Si 4D Client est utilisé, sauvegarder les documents localement
` c'est-à-dire sur le poste client où se trouve 4D Client
$vsPath:=Nom long vers chemin d'accès(Type application)
Sinon
` Sinon, sauvegarder les documents là où se trouve le fichier de données
$vsPath:=Nom long vers chemin d'accès(Fichier donnees)
Fin de si
` Stocker les documents dans un répertoire nommé arbitrairement "Documentation"
$vsPath:=$vsPath+"Documentation"+Caractere(Symbole séparateur)
` Si ce répertoire n'existe pas, le créer
Si(Tester chemin acces($vsPath) #Est un répertoire)
  CREER DOSSIER($vsPath)
Fin de si
` Etablir la liste des documents existants
` car nous allons devoir supprimer ceux qui sont obsolètes, autrement dit
` ceux dont les enregistrements correspondants ont été supprimés.
TABLEAU ALPHA(255;$asDocument;0)
LISTE DES DOCUMENTS($vsPath;$asDocument)
` Sélection de tous les enregistrements de la table [Documents]
TOUT SELECTIONNER([Documents])
` Pour chaque enregistremnt
$v1NbRecords:=Enregistrements trouves([Documents])
$v1NbDocs:=0
$vbOnWindows:=Sous Windows
Boucle($v1Doc;1;$v1NbRecords)

```

```

` Supposons que nous aurons à (re)créer le document sur disque
$vbDoIt:=Vrai
` Calcul du nom et du chemin d'accès au document
$vsDocName:="DOC"+Chaine([Documents]Numéro;"00000")
$vsDocPathName:=$vsPath+$vsDocName
` Est-ce que ce document existe déjà ?
Si(Tester chemin acces($vsDocPathName+".HTM")=Est_un_document)
` Si oui, retirer le document de la liste des documents
qui peuvent être supprimés
$vlElem:=Chercher dans tableau($sasDocument;$vsDocName+".HTM")
Si($vlElem>0)
    SUPPRIMER DANS TABLEAU($sasDocument;$vlElem)
Fin de si
` Est-ce que le document a été stocké après la dernière modification de l'enregistrement?
PROPRIETES DOCUMENT($vsDocPathName+".HTM";$vbLocked;$vbInvisible;$vdCreatedOn;
$vhCreatedAt;$vdModifiedOn;$vhModifiedAt)
Si(marqueurTemps($vdModifiedOn;$vhModifiedAt)>=[Documents]Marqueur modification)
` Si oui, nous n'avons pas besoin de recréer le document
$vbDoIt:=Faux
Fin de si
Sinon
` Le document n'existe pas, mettre ces deux variables à zéro, pour que
nous sachions que nous devrons les traiter avant de fixer les propriétés finales
du document
$vdModifiedOn:=!00/00/00!
$vhModifiedAt:=+00:00:00+
Fin de si
` Avons-nous besoin de (re)créer le document?
Si($vbDoIt)
` Si oui, incrémenter le nombre de documents mis à jour
$vlNbDocs:=$vlNbDocs+1
` Supprimer le document s'il existe déjà
SUPPRIMER DOCUMENT($vsDocPathName+".HTM")
` Et le recréer
Si($vbOnWindows)
    $vhDocRef:=Creer document($vsDocPathName;"HTM")
Sinon
    $vhDocRef:=Creer document($vsDocPathName+".HTM")
Fin de si
Si(OK=1)
` ...
` Ecrivons ici le contenu du document
` ...
FERMER DOCUMENT($vhDocRef)
Si($vdModifiedOn=!00/00/00!)
` Le document n'existait pas, fixer les valeurs correctes pour
la date et l'heure de modification
$vdModifiedOn:=Date du jour
$vhModifiedAt:=Heure courante
Fin de si
` Changer les propriétés du document de telle manière que sa date et son heure de création
soit égales à celles de l'enregistrement correspondant
CHANGER PROPRIETES DOCUMENT($vsDocPathName+".HTM";$vbLocked;$vbInvisible;Marqueur vers
date([Documents]Marqueur création);Marqueur vers heure([Documents]Marqueur
création);$vdModifiedOn;$vhModifiedAt)
Fin de si
Fin de si
Juste pour savoir ce qui se passe
CHANGER TITRE FENETRE("Traitement du document "+Chaine($vlDoc)+" sur "+Chaine($vlNbRecords))
ENREGISTREMENT SUIVANT([Documents])
Fin de boucle
` Suppression des documents obsolètes, c'est-à-dire ceux
qui sont toujours dans le tableau $sasDocument
Boucle($vlDoc;1;Taille tableau($sasDocument))
    SUPPRIMER DOCUMENT($vsPath+$sasDocument{$vlDoc})
    CHANGER TITRE FENETRE("Suppression du document obsolète:
"+Caractere(34)+$sasDocument{$vlDoc}+Caractere(34))
Fin de boucle
` C'est la fin
ALERTE("Nombre de documents traités : "+Chaine($vlNbRecords)+Caractere(13)+"Nombre de documents

```

```
mis à jour : "+Chaine($v1NbDocs)+Caractere(13)+"Nombre de documents supprimés : "+Chaine(Taille  
tableau($asDocument))
```

PROPRIETES DU VOLUME

PROPRIETES DU VOLUME (volume ; taille ; utilisé ; libre)

Paramètre	Type		Description
volume	Chaîne	⇒	Nom du volume
taille	Réel	⇐	Taille du volume exprimée en octets
utilisé	Réel	⇐	Place utilisée sur le volume exprimée en octets
libre	Réel	⇐	Place libre sur le volume exprimée en octets

Description

La commande **PROPRIETES DU VOLUME** retourne la taille, la place utilisée et la place libre sur le volume dont le nom est passé dans *volume*. Ces valeurs sont exprimées en octets.

Note : Si *volume* indique un volume distant non monté, la variable OK prend la valeur 0 et les trois paramètres retournent -1.

Exemple

Votre application comprend des opérations par lots qui sont exécutées la nuit ou pendant le week-end. Ces opérations stockent des fichiers temporaires sur disque. Pour que cette méthode soit aussi autonome et souple que possible, vous écrivez une routine qui va automatiquement chercher et utiliser le premier volume ayant de la place disponible pour les fichiers temporaires. Voici la méthode :

```
` Méthode projet Chercher volume pour place
` Chercher volume pour place ( Reel ) -> Alpha
` Chercher volume pour place ( Place nécessaire en octets ) -> Nom du volume ou chaîne vide

C_ALPHA(31;$0)
C_ALPHA(255;$vaNomDoc)
C_ENTIER LONG($vlNbVolumes;$vlVolume)
C_REEL($1;$vlTaille;$vlUtilisé;$vlLibre)
C_HEURE($vhDocRef)

` Initialiser le résultat de la fonction
$0:=""
` Protéger toutes les opérations d'entrée/sortie par une méthode d'interruption d'erreur
APPELER SUR ERREUR("METHODE ERREUR")
` Obtenir la liste des volumes
TABLEAU ALPHA(31;$taVolumes;0)
gErreur:=0
LISTE DES VOLUMES($taVolumes)
Si(gErreur=0)
` Si nous sommes sous Windows, ignorer les deux lecteurs de disquettes
Si(Sous Windows)
    $vlVolume:=Chercher dans tableau($taVolumes;"A:\\")
    Si($vlVolume>0)
        SUPPRIMER DANS TABLEAU($taVolumes;$vlVolume)
    Fin de si
    $vlVolume:=Chercher dans tableau($taVolumes;"B:\\")
    Si($vlVolume>0)
        SUPPRIMER DANS TABLEAU($taVolumes;$vlVolume)
    Fin de si
Fin de si
$vlNbVolumes:=Taille tableau($taVolumes)
` Pour chaque volume
Boucle($vlVolume;1;$vlNbVolumes)
` Obtenir la taille, la place utilisée et la place libre
gErreur:=0
PROPRIETES DU VOLUME($taVolumes{$vlVolume};$vlTaille;$vlUtilisé;$vlLibre)
Si(gErreur=0)
` Est-ce que la place libre est suffisante (plus 32K) ?
Si($vlLibre>=($1+32768))
` Si oui, vérifier que le volume n'est pas verrouillé...
    $vaNomDoc:=$taVolumes{$vlVolume}+Caractere(Symbole
séparateur)+"XYZ"+Chaine(Hasard)+".TXT"
    $vhDocRef:=Creer document($vaNomDoc)
    Si(OK=1)
        FERMER DOCUMENT($vhDocRef)
```

```

        SUPPRIMER DOCUMENT($vaNomDoc)
    ` Si tout est ok, retourner le nom du volume
        $0:=$taVolumes{$v1Volume}
        $v1Volume:=$v1NbVolumes+1
    Fin de si
    Fin de si
    Fin de si
    Fin de boucle
Fin de si
APPELER SUR ERREUR("")

```

cette méthode projet est ajoutée à votre application, vous pouvez écrire :

```

$vaVolume:=Chercher volume pour place(100*1024*1024)
Si($vaVolume#"")
    ` Continuer
Sinon
    ALERTE("Un volume avec au moins 100 Mo d'espace libre est nécessaire !")
Fin de si

```

RESOUDRE ALIAS

RESOUDRE ALIAS (*cheminAlias* ; *cheminCible*)

Paramètre	Type		Description
<i>cheminAlias</i>	Chaîne	→	Nom ou chemin d'accès complet de l'alias/ du raccourci
<i>cheminCible</i>	Chaîne	←	Nom ou chemin d'accès complet de la cible de l'alias/du raccourci

Description

La commande **RESOUDRE ALIAS** retourne le chemin d'accès complet du fichier ou dossier cible d'un alias (appelé "raccourci" sous Windows).

Vous passez dans *cheminAlias* le nom ou le chemin d'accès complet de l'alias.

Note : Sous Windows, les raccourcis sont des fichiers dont l'extension est ".LNK". Si vous ne passez pas cette extension, la commande l'ajoute automatiquement.

Après l'exécution de la commande, la variable *cheminCible* contient le chemin d'accès complet du fichier ou dossier cible de l'alias et la variable système OK prend la valeur 1.

Si le chemin passé dans *cheminAlias* correspond à un fichier et non à un alias, *cheminCible* retourne le chemin d'accès du fichier et la variable système OK prend la valeur 0.

Variables et ensembles système

Si *cheminAlias* désigne bien un alias/raccourci, la variable système OK prend la valeur 1. Si *cheminAlias* désigne un fichier standard, la variable système OK prend la valeur 0.

Sélectionner document

Sélectionner document (répertoire ; typesFichiers ; titre ; options { ; sélectionnés }) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
répertoire	Texte, Entier long	➔ • Chemin d'accès du répertoire à afficher par défaut dans la boîte de dialogue de sélection, ou • Chaîne vide pour afficher le dossier d'utilisateur par défaut ("Mes documents" sous Windows, "Documents" sous Mac OS), ou • Numéro de chemin d'accès mémorisé
typesFichiers	Texte	➔ Liste des types de documents à filtrer, ou "" pour ne pas filtrer les documents
titre	Texte	➔ Titre de la boîte de dialogue de sélection
options	Entier long	➔ Option(s) de sélection
sélectionnés	Tableau texte	➔ Tableau contenant la liste des chemins d'accès + les noms des fichiers sélectionnés
Résultat	Chaîne	➔ Nom du fichier sélectionné (premier fichier de la liste en cas de sélection multiple)

Description

La commande **Sélectionner document** affiche une boîte de dialogue standard d'ouverture de documents, permettant à l'utilisateur de désigner un ou plusieurs fichier(s), et retourne le nom et/ou le chemin d'accès complet du ou des fichier(s) sélectionné(s).

Le paramètre *répertoire* indique le dossier dont le contenu doit être affiché initialement dans la boîte de dialogue d'ouverture de documents. Vous pouvez passer trois types de valeurs :

- un texte contenant le chemin d'accès complet du répertoire à afficher.
- une chaîne vide ("") pour afficher le dossier d'utilisateur par défaut du système ("Mes documents" sous Windows, "Documents" sous Mac OS).
- un numéro de chemin d'accès mémorisé (de 1 à 32000) pour afficher le dossier associé.

Avec ce principe, vous pouvez conserver en mémoire le chemin d'accès du dossier ouvert au moment où l'utilisateur a cliqué sur le bouton de sélection, c'est-à-dire le dossier choisi par l'utilisateur. Lors du premier appel d'un numéro arbitraire (par exemple 5), la commande affiche le dossier d'utilisateur par défaut du système (équivalent à passer une chaîne vide).

L'utilisateur pourra alors éventuellement naviguer parmi les dossiers de son disque dur. Au moment où il cliquera sur le bouton de sélection, le chemin d'accès sera mémorisé et associé au numéro 5. Lors des appels suivants du numéro 5, le chemin d'accès mémorisé sera utilisé par défaut. En cas de sélection d'un nouvel emplacement, le chemin numéro 5 sera mis à jour, et ainsi de suite.

Ce mécanisme vous permet de mémoriser jusqu'à 32000 chemins d'accès. Sous Windows, chaque chemin est conservé durant la session uniquement. Sous Mac OS, les chemins sont conservés par le système, ils restent mémorisés d'une session à l'autre.

Note : Ce mécanisme est identique à celui utilisé par la commande **Sélectionner dossier**. Les numéros de chemins d'accès mémorisés sont partagés entre les deux commandes.

Passez dans le paramètre *typeFichiers* le ou les type(s) de fichier(s) pouvant être sélectionnés dans la boîte de dialogue d'ouverture. Vous pouvez passer une liste de plusieurs types séparés par un ; (point virgule). Pour chaque type défini, une ligne sera ajoutée dans le menu de choix de type de la boîte de dialogue.

- Sous Mac OS, vous pouvez passer soit un type Mac OS classique (TEXT, APPL, etc.), soit un type UTI (Uniform Type Identifier). Les types UTIs ont été définis par Apple afin de répondre aux besoins d'uniformisation des types de fichiers. Par exemple, "public.text" est le type UTI des fichiers de type texte. Pour plus d'informations sur les UTIs, reportez-vous à l'adresse http://developer.apple.com/mac/library/documentation/FileManagement/Conceptual/understanding_utis/utist/UTIlist.html (documentation en anglais).
- Sous Windows, vous pouvez également passer un type de fichier classique Mac OS — 4D effectue la correspondance en interne — ou l'extension des fichiers (.txt, .exe, etc.). A noter que sous Windows, l'utilisateur aura la possibilité de "forcer" l'affichage de tous les types de fichiers en saisissant *.* dans la boîte de dialogue. Toutefois dans ce cas, 4D effectuera une vérification supplémentaire des types des fichiers sélectionnés : si l'utilisateur sélectionne un type de fichier non autorisé, la commande retourne une erreur.

Si vous ne souhaitez pas restreindre les fichiers affichés à un ou plusieurs types, passez la chaîne "" (étoile) ou ".*" dans *typeFichiers*.

Passez dans le paramètre *titre* le libellé devant apparaître dans la boîte de dialogue. Par défaut, si vous passez une chaîne vide, le libellé "Ouvrir" est affiché.

Le paramètre *options* permet de spécifier les fonctions avancées autorisées dans la boîte de dialogue d'ouverture. 4D vous propose les constantes prédéfinies suivantes, placées dans le thème . Vous pouvez passer une constante ou une combinaison de constantes.

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Fichiers multiples	Entier long	1	Autorise la sélection simultanée de plusieurs fichiers à l'aide des combinaisons Maj+clic (sélection contiguë) et Ctrl+clic (Windows) ou Commande+clic (Mac OS). Dans ce cas, le paramètre <i>sélectionnés</i> , s'il est passé, contient la liste de tous les fichiers sélectionnés. Par défaut, si cette constante n'est pas utilisée, la commande n'autorise pas la sélection de plusieurs fichiers.
Ouverture progiciel	Entier long	2	(Mac OS uniquement) Autorise l'ouverture des progiciels (packages) en tant que dossiers et donc la visualisation/sélection de leur contenu. Par défaut, si cette constante n'est pas utilisée, la commande n'autorise pas l'ouverture des progiciels.
Sélection alias	Entier long	8	Autorise la sélection de raccourcis (Windows) ou d'alias (Mac OS) en tant que documents. Par défaut, si cette constante n'est pas utilisée, la commande n'autorise pas la sélection de raccourcis ou d'alias en tant que tels. Si l'utilisateur sélectionne ce type de document, la commande retourne le chemin de l'élément cible. Lorsque vous passez la constante, la commande retourne le chemin de l'alias ou du raccourci lui-même.
Sélection progiciel	Entier long	4	(Mac OS uniquement) Autorise la sélection de progiciels (packages) en tant qu'entités. Par défaut, si cette constante n'est pas utilisée, la commande ne permet pas de sélectionner les progiciels en tant que tels.
Utiliser fenêtre feuille	Entier long	16	(Mac OS uniquement) Affiche la boîte de dialogue de sélection sous forme de fenêtre feuille (cette option est ignorée sous Windows). Les fenêtres feuilles sont des fenêtres spécifiques de l'interface Mac OS X, bénéficiant notamment d'une animation graphique (pour plus d'informations, reportez-vous à la section Types de fenêtres). Par défaut, si cette constante n'est pas utilisée, la commande affiche une boîte de dialogue standard.

Si vous ne souhaitez pas utiliser d'option, passez 0 dans le paramètre *options*.

Le paramètre facultatif *sélectionnés* permet de récupérer le chemin d'accès complet (chemin d'accès + nom) de chaque fichier sélectionné par l'utilisateur. La commande crée, dimensionne et remplit le tableau en fonction de la sélection de l'utilisateur. Ce paramètre est utile lorsque l'option *Fichiers multiples* est utilisée, ou lorsque vous souhaitez connaître le chemin d'accès du fichier sélectionné (il suffit dans ce cas de soustraire de la valeur du tableau le nom du fichier retourné par la commande). Si aucun fichier n'a été sélectionné, le tableau est retourné vide.

Note : Sous Mac OS, un progiciel sélectionné est considéré comme un dossier. Le chemin d'accès retourné dans le tableau *sélectionnés* comporte un caractère "." final. Par exemple : **Disque:Applications:4D:4D v11.4:FR:4D Volume Desktop.app:**

La commande retourne le nom (nom+extension sous Windows) du fichier sélectionné. Si plusieurs fichiers ont été sélectionnés, la commande retourne le nom du premier fichier de la liste des fichiers sélectionnés. La liste des fichiers peut être récupérée dans le paramètre *sélectionnés*. Si aucun fichier n'a été sélectionné, la commande retourne une chaîne vide.

Exemple

Cet exemple permet de désigner un fichier de données 4D :

```
C_ENTIER LONG($platForm)
PROPRIETES PLATE FORME($platForm)
Si($platForm=Windows)
    $DocType:=".4DD"
Sinon
    $DocType:="com.4d.4d.data-file" `Type UTI
Fin de si
$Options:=Sélection alias+Ouverture progiciel+Utiliser fenêtre feuille
$Doc:=Selectionner document("";$DocType;"Sélectionner le fichier de données";$Options)
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée et qu'un document valide a été sélectionné, la variable système OK prend la valeur 1 et la variable système Document contient le chemin d'accès complet du fichier sélectionné.

Si aucun fichier n'a été sélectionné (par exemple si l'utilisateur a cliqué sur le bouton **Annuler** dans la boîte de dialogue d'ouverture), la variable système OK prend la valeur 0 et la variable système Document est vide.

Sélectionner dossier

Sélectionner dossier ({message } ; {répertoire } ; options } }) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
message	Chaîne	→ Titre de la fenêtre de sélection
répertoire	Chaîne, Entier long	→ Chemin d'accès du répertoire par défaut ou Chaîne vide pour afficher le dossier d'utilisateur par défaut ("Mes documents" sous Windows, "Documents" sous Mac OS), ou Numéro de chemin d'accès mémorisé
options	Entier long	→ Option(s) de sélection sous Mac OS
Résultat	Chaîne	→ Chemin d'accès au dossier sélectionné

Description


La commande **Sélectionner dossier** affiche une boîte de dialogue permettant de désigner manuellement un dossier, et de récupérer en retour de fonction le chemin d'accès complet au dossier sélectionné. Le paramètre facultatif *répertoire* vous permet de désigner un emplacement de dossier qui sera affiché initialement dans la boîte de dialogue de sélection de dossier.

Note : Cette commande ne modifie pas le dossier courant de l'application 4D.


La commande **Sélectionner dossier** affiche une boîte de dialogue standard de navigation à travers les volumes et les dossiers du poste.

Le paramètre optionnel *message* permet d'afficher une ligne d'information dans la boîte de dialogue (dans notre exemple, *message* a pour valeur "Dossier de destination ?").

Windows :



Mac OS :



Vous pouvez utiliser le paramètre *répertoire* pour proposer un emplacement de dossier par défaut dans la boîte de dialogue de sélection de dossier. Vous pouvez passer dans ce paramètre trois types de valeurs :

- un chemin d'accès de dossier valide utilisant la syntaxe de la plate-forme courante.
- une chaîne vide ("") pour afficher le dossier d'utilisateur par défaut du système ("Mes documents" sous Windows, "Documents" sous Mac OS).

- un numéro de chemin d'accès mémorisé (de 1 à 32000) pour afficher le dossier associé. Avec ce principe, vous pouvez conserver en mémoire le chemin d'accès du dossier ouvert au moment où l'utilisateur a cliqué sur le bouton de sélection, c'est-à-dire le dossier choisi par l'utilisateur. Lors du premier appel d'un numéro arbitraire (par exemple 5), la commande affiche le dossier d'utilisateur par défaut du système (équivalent à passer une chaîne vide). L'utilisateur peut alors éventuellement naviguer parmi les dossiers de son disque dur. Au moment où il clique sur le bouton de sélection, le chemin d'accès est mémorisé et associé au numéro 5. Lors des appels suivants du numéro 5, le chemin d'accès mémorisé sera utilisé par défaut. En cas de sélection d'un nouvel emplacement, le chemin numéro 5 sera mis à jour, et ainsi de suite. Ce mécanisme vous permet de mémoriser jusqu'à 32000 chemins d'accès. Sous Windows, chaque chemin est conservé durant la session uniquement. Sous Mac OS, les chemins restent mémorisés d'une session à l'autre. Si le chemin d'accès est incorrect, le paramètre *cheminDéfaut* est ignoré.

Note : Ce mécanisme est identique à celui utilisé par la commande **Sélectionner document**. Les numéros de chemins d'accès mémorisés sont partagés entre les deux commandes.

Le paramètre *options* vous permet de bénéficier de fonctions supplémentaires sous Mac OS. Vous pouvez passer dans ce paramètre les constantes suivantes, placées dans le thème :


Constante	Type	Valeur	Commentaire
Ouverture progiciel	Entier long	2	(Mac OS uniquement) Autorise l'ouverture des progiciels (packages) en tant que dossiers et donc la visualisation/sélection de leur contenu. Par défaut, si cette constante n'est pas utilisée, la commande n'autorise pas l'ouverture des progiciels.
Utiliser fenêtre feuille	Entier long	16	(Mac OS uniquement) Affiche la boîte de dialogue de sélection sous forme de fenêtre feuille (cette option est ignorée sous Windows). Les fenêtres feuilles sont des fenêtres spécifiques de l'interface Mac OS X, bénéficiant notamment d'une animation graphique (pour plus d'informations, reportez-vous à la section). Par défaut, si cette constante n'est pas utilisée, la commande affiche une boîte de dialogue standard.

Vous pouvez passer une constante ou la combinaison des deux. Ces options sont prises en compte sous Mac OS uniquement. Sous Windows, le paramètre *options* est ignoré s'il est passé.

L'utilisateur sélectionne un dossier en cliquant sur le bouton **OK** (Windows) ou **Sélectionner** (Mac OS). Le chemin d'accès au dossier choisi est alors retourné par la fonction.

- Sous Windows, la chaîne retournée est du type "C:\Dossier1\Dossier2\DossierSélectionné\"
- Sous Mac OS, la chaîne retournée est du type "Disque:Dossier1:Dossier2:DossierSélectionné:"

Note : Sous Mac OS, selon que le nom du dossier est sélectionné ou non dans la boîte de dialogue, le chemin retourné est différent.



4D Server : Cette fonction permet de visualiser les volumes connectés aux postes clients. Il n'est pas possible de l'appeler depuis une procédure stockée.

Si l'utilisateur clique sur le bouton de sélection, la variable système OK prend la valeur 1. Si l'utilisateur clique sur le bouton d'annulation, OK prend la valeur 0 et la fonction retourne une chaîne vide.

Note : Sous Windows, si l'utilisateur a sélectionné certains éléments incorrects tels que "Poste de travail", "Corbeille", etc., la variable système OK prend la valeur 0, même si la boîte de dialogue est validée.

Exemple

L'exemple suivant permet de sélectionner le dossier dans lequel toutes les images de la bibliothèque d'images seront enregistrées :

```
$DossierImages:=Sélectionner dossier("Sélectionnez un dossier pour vos images.")
LISTE IMAGES DANS BIBLIOTHEQUE (pictRefs;pictNoms)
Boucle ($n;1;Taille tableau (pictNames))
    $vRef:=Creer document ($DossierImages+pictNoms{$n}; "PICT")
    Si (OK=1)
        LIRE IMAGE DANS BIBLIOTHEQUE (pictRefs{$n}; $vPictSauvegarde)
        ENREGISTRER IMAGE ($vRef; $vPictSauvegarde)
        FERMER DOCUMENT ($vRef)
```

```
Fin de si  
Fin de boucle
```

SUPPRIMER DOCUMENT

SUPPRIMER DOCUMENT (nomFichier)

Paramètre	Type	Description
nomFichier	Chaîne →	Nom de document ou Chemin d'accès complet au document

Description

SUPPRIMER DOCUMENT supprime le document dont vous avez passé le nom dans *document*.

Si le nom du document ou le chemin d'accès saisi est incorrect, une erreur est générée. Il en va de même si vous tentez de supprimer un document ouvert.

SUPPRIMER DOCUMENT n'accepte pas de chaîne vide dans le paramètre *document*. Si vous passez une chaîne vide, la boîte de dialogue standard d'ouverture de fichiers ne s'affiche pas et une erreur est générée.

Attention : **SUPPRIMER DOCUMENT** peut supprimer tout fichier disque, y compris des fichiers créés par d'autres applications ou les applications elles-mêmes. La commande **SUPPRIMER DOCUMENT** doit donc être utilisée avec précaution. La suppression d'un document est une opération définitive et irréversible.

Exemple 1

L'exemple suivant supprime le document appelé Note :

```
SUPPRIMER DOCUMENT("Note") ` Suppression du document
```

Exemple 2

Reportez-vous à l'exemple de la commande **AJOUTER DONNEES AU CONTENEUR**.

Variables et ensembles système

La suppression d'un document met la variable système OK à 1. Si **SUPPRIMER DOCUMENT** ne peut pas supprimer le document, la variable système OK prend la valeur 0.

SUPPRIMER DOSSIER

SUPPRIMER DOSSIER (dossier)

Paramètre	Type		Description
dossier	Chaîne	→	Nom ou chemin d'accès complet du dossier à supprimer

Description

La commande **SUPPRIMER DOSSIER** supprime le dossier dont vous avez passé le nom ou le chemin d'accès complet dans *dossier*.

Seuls les dossiers vides peuvent être supprimés par cette commande.

- Si vous tentez de supprimer un dossier contenant des éléments, l'erreur -47 (Tentative de suppression d'un dossier non vide) est générée.
- Si vous passez dans *dossier* le chemin d'accès d'un fichier, ou une chaîne vide, ou encore le chemin d'accès d'un dossier inexistant, la commande ne fait rien et génère l'erreur -43 (Fichier non trouvé).

Vous pouvez intercepter ces erreurs à l'aide d'une méthode installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

Taille document

Taille document (document {; *}) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
document	Chaîne, RefDoc	→	Numéro de référence de document ou Nom de document
*		→	Mac OS uniquement : - si omis, taille de la data fork - si passé, taille de la resource fork
Résultat	Réel	↻	Taille (en octets) de document

Description

La commande **Taille document** retourne la taille, exprimée en octets, d'un document.

Si le document est ouvert, passez son numéro de référence dans *document*.

Si le document n'est pas ouvert, passez son nom ou son chemin d'accès dans *document*.

Sous Mac OS, si vous ne passez pas le paramètre optionnel *, la taille de la data fork est retournée. Si vous passez le paramètre optionnel *, la taille de la resource fork est retournée.

Tester chemin acces

Tester chemin acces (cheminAccès) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
cheminAccès	Chaîne →	Chemin d'accès à un dossier ou un document
Résultat	Entier long ↻	1= cheminAccès est un document existant 0 = cheminAccès est un dossier existant <0 = chemin d'accès invalide, code d'erreur du gestionnaire de fichiers du système

Description

La fonction **Tester chemin acces** vérifie si le document ou le dossier dont vous avez passé le chemin d'accès et le nom dans *cheminAccès* est présent sur le disque. Vous pouvez passer un chemin d'accès relatif ou absolu, exprimé dans la syntaxe du système courant.

Si un document est trouvé, **Tester chemin acces** retourne 1. Si un dossier est trouvé, **Tester chemin acces** retourne 0.

4D propose les constantes prédéfinies suivantes :

Constante	Type	Valeur
Est un document	Entier long	1
Est un répertoire	Entier long	0

Si aucun document ou dossier n'est trouvé, **Tester chemin acces** retourne une valeur négative (par exemple -43 pour "Fichier non trouvé").

Exemple

L'exemple suivant teste la présence du document "Journal" dans le dossier de la base et le crée s'il n'existe pas :

```
Si (Tester chemin acces ("Journal") #Est un document)
    $vhDocRef:=Creer document ("Journal")
    Si (OK=1)
        FERMER DOCUMENT ($vhDocRef)
    Fin de si
Fin de si
```


Type document

Type document (nomFichier) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
nomFichier	Chaîne →	Nom de document ou Chemin d'accès complet à un document
Résultat	Chaîne ↩	Extension de fichier Windows (chaîne de 1 à N caractères) ou type de fichier Mac OS (chaîne de 4 caractères)

Description

La commande **Type document** retourne le type du document dont vous avez passé le nom ou le chemin d'accès dans *document*.

Sous Windows, **Type document** retourne l'extension de fichier du document (par exemple *'DOC'* pour un document Microsoft Word, *'EXE'* pour un fichier exécutable, etc.) ou le type de document Mac OS (4 caractères) correspondant si ce dernier a été associé à une extension Windows équivalente par 4D (par exemple *'TEXT'* pour l'extension *'TXT'*) ou par un appel antérieur à la commande **ASSOCIER TYPES FICHIER**.

Sous Mac OS, **Type document** retourne, s'il est défini, le type de fichier Mac OS (4 caractères) du document (par exemple *'TEXT'* pour un document de type Texte, *'APPL'* pour une application double-clicquable, etc.).

Note de compatibilité

L'utilisation des types de fichiers Mac OS est obsolète sous Mac OS X. Comme sous Windows, l'identification des fichiers est désormais basée sur le suffixe de leur nom (cf. section **Présentation des documents système**). Par compatibilité, il reste cependant possible de lire le type Mac OS des documents lorsqu'il a été défini.

Enregistrements

-  A propos des numéros d'enregistrements
-  Utiliser la pile d'enregistrements
-  AFFICHER ENREGISTREMENT
-  ALLER A ENREGISTREMENT
-  CREER ENREGISTREMENT
-  DEPILER ENREGISTREMENT
-  DUPLIQUER ENREGISTREMENT
-  EMPILER ENREGISTREMENT
-  Enregistrement charge
-  Enregistrement modifie
-  Enregistrements dans table
-  Nouvel enregistrement
-  Numero enregistrement
-  Numerotation automatique
-  STOCKER ENREGISTREMENT
-  SUPPRIMER ENREGISTREMENT

A propos des numéros d'enregistrements

Dans 4D, trois numéros sont associés à un enregistrement :

- Numéro d'enregistrement,
- Numéro dans la sélection,
- Numéro automatique.

Numéro d'enregistrement

Le numéro d'enregistrement est le numéro physique/absolu de l'enregistrement. Ce numéro est automatiquement assigné à chaque nouvel enregistrement et reste le même jusqu'à ce que cet enregistrement soit détruit. Les enregistrements commencent au numéro zéro (0).

Les numéros d'enregistrements ne sont pas uniques car les numéros des enregistrements détruits sont réutilisés pour de nouveaux enregistrements. Ces numéros sont également modifiés lorsque la base est réparée ou compactée.

Numéro dans la sélection

Le numéro dans la sélection est la position de l'enregistrement dans la sélection courante. Ce numéro dépend de la sélection courante. Si la sélection est modifiée ou triée, ce numéro change aussi probablement. La numérotation dans une sélection courante commence à un (1).

Numéro automatique

Le numéro automatique est un numéro unique, non répétable, qui peut être assigné à un champ dans un enregistrement (via la propriété **Incrémentation auto**, l'attribut SQL **AUTO_INCREMENT** ou la commande **Numerotation automatique**). Il n'est pas automatiquement stocké à chaque enregistrement. Il démarre par défaut à 1 et est incrémenté à chaque création d'un nouvel enregistrement. A la différence des numéros d'enregistrements, un numéro automatique n'est pas réutilisé lorsque l'enregistrement est détruit, ou lorsque la base est compactée ou réparée.

Ces numéros fournissent un moyen d'attribuer un numéro d'identification unique à chaque enregistrement. Si un numéro automatique est incrémenté pendant une transaction, ce numéro n'est pas décrémenté si la transaction est annulée.

Note : 4D n'effectue pas de contrôle lorsque vous modifiez le compteur interne des numéros automatiques d'une table à l'aide de la commande **FIXER PARAMETRE BASE**. Si vous décrémentez ce compteur, les nouveaux enregistrements créés pourront avoir des numéros ayant déjà été attribués.

Exemples de numéros d'enregistrements

Les tableaux suivants comparent le fonctionnement des différents numéros d'enregistrements. Chaque ligne de tableau représente les informations d'un enregistrement. L'ordre des lignes est celui dans lequel les enregistrements seraient affichés dans un formulaire sortie.

- **Colonne des Données** : Les valeurs d'un champ dans chaque enregistrement. Elle contient le nom d'une personne.
- **Colonne de Numéro d'enregistrement (N° Enrg)** : C'est le numéro absolu de l'enregistrement et qui est retourné par la fonction **Numero enregistrement**.
- **Colonne de Numéro dans la sélection (N° Sélection)** : C'est le numéro de position dans la sélection courante, qui est retourné par la fonction **Numero dans selection**.
- **Colonne de Numéro automatique (N° Auto)** : C'est le numéro unique de l'enregistrement, qui est retourné par la fonction **Numerotation automatique**. Ce numéro est stocké dans un champ.

Après saisie des enregistrements

Le premier tableau présente des enregistrements qui viennent d'être saisis.

- L'ordre des enregistrements par défaut est le numéro d'enregistrement.
- Le numéro d'enregistrement commence à 0.
- Le numéro dans la sélection et le numéro automatique commencent à 1.

Données	N° Enrg	N° Sélection	N° Auto
Tess	0	1	1
Terri	1	2	2
Sabra	2	3	3
Sam	3	4	4
Lisa	4	5	5

Note : Les enregistrements restent dans l'ordre par défaut après l'appel de toute commande qui modifie la sélection sans la réordonner, comme par exemple la commande de menu **Tout montrer** en mode Développement ou après l'exécution de la commande **TOUT SELECTIONNER**.

Après un tri des enregistrements

La première partie du tableau présente les enregistrements triés par noms.

- Le numéro d'enregistrement reste associé à l'enregistrement.
- Le numéro dans la sélection reflète la nouvelle position de l'enregistrement dans la sélection triée.
- Le numéro automatique ne change jamais puisqu'il est assigné à la création de chaque enregistrement et stocké avec lui.

Données	N° Enrg	N° Sélection	N° Auto
Lisa	4	1	5
Sabra	2	2	3
Sam	3	3	4
Terri	1	4	2
Tess	0	5	1

Après la suppression d'un enregistrement

Voici le tableau après la destruction de l'enregistrement de Sam.

- Seuls les numéros dans la sélection ont changé (les numéros dans la sélection reflètent l'ordre d'affichage des enregistrements).

Données	N° Enrg	N° Sélection	N° Auto
Lisa	4	1	5
Sabra	2	2	3
Terri	1	3	2
Tess	0	4	1

Après l'ajout d'un enregistrement

Voici le tableau après l'ajout de l'enregistrement Liz.

- Un nouvel enregistrement est ajouté à la fin de la sélection courante.
- Le numéro d'enregistrement de Sam est réutilisé pour le nouvel enregistrement.
- Le numéro automatique a été incrémenté de 1.

Données	N° Enrg	N° Sélection	N° Auto
Tess	0	1	1
Terri	1	2	2
Sabra	2	3	3
Lisa	4	4	5
Liz	3	5	6

Après un changement de sélection et un tri

Le tableau qui suit montre les enregistrements après réduction de la sélection à trois enregistrements qui sont ensuite triés.

- Seul le numéro dans la sélection change.

Données	N° Enrg	N° Sélection	N° Auto
Sabra	2	1	3
Liz	3	2	6
Terri	1	3	2

Utiliser la pile d'enregistrements

Les commandes **EMPILER ENREGISTREMENT** et **DEPILER ENREGISTREMENT** vous permettent de poser ("empiler") des enregistrements sur le dessus de la pile des enregistrements, et de les enlever ("dépiler") de la pile.

Chaque process dispose de sa propre pile d'enregistrements pour chaque table. 4D gère pour vous les piles d'enregistrements. Chaque pile d'enregistrements est du type LIFO ("Last-In-First-Out", ce qui peut se traduire par "dernier-entré-premier-sorti"). La capacité de la pile dépend de la mémoire.

Les commandes **EMPILER ENREGISTREMENT** et **DEPILER ENREGISTREMENT** doivent être utilisées avec prudence.

Chaque enregistrement empilé utilise une partie de la mémoire disponible. Empiler trop d'enregistrements peut causer l'apparition d'un message du type "mémoire insuffisante" ou une pile pleine.

4D efface de la pile les enregistrements "dépilés" quand vous retournez au menu à la fin de l'exécution de la méthode.

EMPILER ENREGISTREMENT et **DEPILER ENREGISTREMENT** sont utiles lorsque par exemple, en cours de saisie, vous voulez examiner des enregistrements se trouvant dans la même table que celle que vous êtes en train d'utiliser. Pour cela, vous empilez votre enregistrement, cherchez et examinez les enregistrements dans la table (vous copiez des champs dans des variables, par exemple), et finalement vous dépilez l'enregistrement pour le restaurer.

Note pour les utilisateurs de la version 5 de 4D : Quand vous saisissez un enregistrement, si vous devez vérifier l'unicité d'une valeur sur plusieurs champs, utilisez la nouvelle commande **FIXER DESTINATION RECHERCHE**. Cela vous évitera les appels à **EMPILER ENREGISTREMENT** et **DEPILER ENREGISTREMENT** que vous deviez effectuer avant d'utiliser **CHERCHER**, afin de préserver les données saisies dans l'enregistrement courant. **FIXER DESTINATION RECHERCHE** permet d'exécuter une recherche qui ne change pas la sélection ni l'enregistrement courants.

AFFICHER ENREGISTREMENT

AFFICHER ENREGISTREMENT {(laTable)}

Paramètre	Type	Description
laTable	Table →	Table de laquelle afficher l'enregistrement courant ou Table par défaut si ce paramètre est omis

Description

AFFICHER ENREGISTREMENT affiche l'enregistrement courant de *laTable* dans le formulaire entrée courant. L'enregistrement reste affiché jusqu'à ce qu'un événement provoque un redessinment de la fenêtre. Cet événement peut être l'exécution d'un **AJOUTER ENREGISTREMENT**, le retour au formulaire entrée ou à la barre de menus. **AFFICHER ENREGISTREMENT** ne fait rien s'il n'y a pas d'enregistrement courant.

AFFICHER ENREGISTREMENT est souvent utilisé pour afficher des messages de progression personnalisés. Cette commande peut également servir à générer un "slide show" automatique.

Si une méthode formulaire existe, un événement Sur chargement est généré.

Exemple

L'exemple suivant affiche une série d'enregistrements sous forme de slide show :

```
TOUT SELECTIONNER([Démo]) ` Sélection de tous les enregistrements
FORM FIXER ENTREE([Démo];"Affichage") ` Désignation du formulaire à utiliser
Boucle($i;1;Enregistrements trouves([Démo])) ` Boucle sur tous les enregistrements
    AFFICHER ENREGISTREMENT([Démo]) ` Afficher un enregistrement
    ENDORMIR PROCESS(Nomero du process courant;180) ` 3 secondes de pause
    ENREGISTREMENT SUIVANT([Démo]) ` Passage à l'enregistrement suivant
Fin de boucle
```

ALLER A ENREGISTREMENT

ALLER A ENREGISTREMENT ({laTable ;} enregistrement)

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table de l'enregistrement de destination ou Table par défaut si ce paramètre est omis
enregistrement	Entier long	→ Numéro renvoyé par Numero enregistrement

Description

ALLER A ENREGISTREMENT sélectionne l'enregistrement courant de *table*. Le paramètre *enregistrement* est le numéro renvoyé par la fonction **Numero enregistrement**. Après l'exécution de cette commande, l'enregistrement est le seul de la sélection courante.

Si *enregistrement* est inférieur au plus petit numéro d'enregistrement ou supérieur au plus grand numéro d'enregistrement de la base, 4D génère un message d'erreur indiquant que le numéro est hors intervalle. Si *enregistrement* est égal au numéro d'un enregistrement supprimé, 4D retourne l'erreur -10503 et la sélection courante devient vide.

Exemple

Référez-vous à l'exemple de la commande **Numero enregistrement**.

CREER ENREGISTREMENT

CREER ENREGISTREMENT {(laTable)}

Paramètre	Type	Description
laTable	Table →	Table dans laquelle créer un enregistrement ou Table par défaut si ce paramètre est omis

Description

CREER ENREGISTREMENT crée un nouvel enregistrement vide pour *laTable*, mais ne l'affiche pas à l'écran. Vous devez utiliser la commande **AJOUTER ENREGISTREMENT** pour créer un nouvel enregistrement et l'afficher dans un formulaire entrée.

Utilisez **CREER ENREGISTREMENT** plutôt que **AJOUTER ENREGISTREMENT** lorsque les valeurs de l'enregistrement sont entrées par programmation. Le nouvel enregistrement devient l'enregistrement courant mais la sélection courante n'est pas modifiée.

L'enregistrement est créé uniquement en mémoire et doit être sauvegardé à l'aide de **STOCKER ENREGISTREMENT**. Si vous changez d'enregistrement courant (par exemple à la suite d'une recherche) avant la sauvegarde, l'enregistrement créé est perdu.

Exemple

L'exemple suivant archive les enregistrements datant de plus de 30 jours. Cette opération est réalisée par la création d'enregistrements dans une table d'archive. Une fois l'opération terminée, les enregistrements archivés sont supprimés de la table *[Comptes]*:

```
` Recherche des enregistrements datant de plus de 30 jours
CHERCHER ([Comptes]; [Comptes]Saisie < (Date du jour 30))
Boucle ($vlRecord; 1; Enregistrements trouves ([Comptes])) ` Boucle une fois par enregistrement
  CREER ENREGISTREMENT ([Archives]) ` Création d'un nouvel enregistrement d'archive
  [Archive]Numéro:= [Comptes]Number ` Copie des champs dans l'archive
  [Archive]Saisie := [Comptes]Saisie
  [Archive]Montant:= [Comptes]Montant
  STOCKER ENREGISTREMENT ([Archive]) ` Sauvegarde de l'enregistrement d'archive
  ENREGISTREMENT SUIVANT ([Comptes]) ` Passage à l'enregistrement de compte suivant
Fin de boucle
SUPPRIMER SELECTION ([Comptes]) ` Suppression des enregistrements
```


DEPILER ENREGISTREMENT

DEPILER ENREGISTREMENT {(laTable)}

Paramètre	Type	Description
laTable	Table →	Table de laquelle dépiler l'enregistrement courant ou Table par défaut si ce paramètre est omis

Description

DEPILER ENREGISTREMENT charge le premier enregistrement de la pile d'enregistrements de *laTable*, et en fait l'enregistrement courant.

Si vous empilez un enregistrement puis créez une nouvelle sélection courante ne contenant plus l'enregistrement empilé, et enfin dépilez l'enregistrement, vous obtenez la situation dans laquelle l'enregistrement courant ne se trouve pas dans la sélection courante. Si vous souhaitez faire de l'enregistrement empilé la sélection courante, utilisez la commande **ENREGISTREMENT SELECTION**.

Si vous utilisez une routine qui déplace le pointeur d'enregistrement courant avant de sauvegarder l'enregistrement, vous perdrez la copie empilée en mémoire.

Exemple

L'exemple suivant récupère l'enregistrement d'un client dans la pile :

```
DEPILER ENREGISTREMENT([Clients]) ` Dépiler l'enregistrement
```

DUPLIQUER ENREGISTREMENT

DUPLIQUER ENREGISTREMENT {{ laTable }}

Paramètre	Type	Description
laTable	Table →	Table de l'enregistrement à dupliquer ou Table par défaut si ce paramètre est omis

Description

DUPLIQUER ENREGISTREMENT duplique l'enregistrement courant de *laTable*. Ce nouvel enregistrement devient l'enregistrement courant. S'il n'y a pas d'enregistrement courant, **DUPLIQUER ENREGISTREMENT** ne fait rien. Appelez la commande **STOCKER ENREGISTREMENT** pour sauvegarder le nouvel enregistrement.

DUPLIQUER ENREGISTREMENT peut être exécuté pendant la saisie des données. Vous pouvez donc dupliquer l'enregistrement qui est affiché à l'écran. N'oubliez pas que vous devez d'abord appeler **STOCKER ENREGISTREMENT** si vous voulez sauvegarder les modifications apportées à l'enregistrement original.

Note de compatibilité : A compter de la version 11 de 4D, cette commande ne prend plus en charge les sous-tables.

EMPILER ENREGISTREMENT

EMPILER ENREGISTREMENT {(laTable)}

Paramètre	Type	Description
laTable	Table →	Table de laquelle empiler l'enregistrement courant ou Table par défaut si ce paramètre est omis

Description

EMPILER ENREGISTREMENT "empile" une copie de l'enregistrement courant de *laTable* dans la pile d'enregistrements de la table. **EMPILER ENREGISTREMENT** peut être exécuté avant qu'un enregistrement soit sauvegardé.

Si vous empilez un enregistrement non verrouillé, il sera verrouillé pour tous les autres process et utilisateurs jusqu'à ce que vous le "dépiliez" (c'est-à-dire que vous le déchargiez de la pile).

Note de compatibilité : A compter de la version 11 de 4D, cette commande ne prend plus en charge les sous-tables.

Exemple

L'exemple suivant empile l'enregistrement d'un client :

```
EMPILER ENREGISTREMENT([Client]) ` Placer l'enregistrement du client dans la pile
```

Enregistrement charge

Enregistrement charge {{ laTable }} -> Résultat

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table de l'enregistrement à examiner ou Table par défaut si ce paramètre est omis
Résultat	Booléen	↩ Vrai si l'enregistrement est chargé, Faux sinon

Description

La commande **Enregistrement charge** retourne **Vrai** si l'enregistrement courant de *laTable* est chargé dans le process en cours.

Exemple

Au lieu d'utiliser les actions automatiques "Enregistrement suivant" ou "Enregistrement précédent", vous voulez écrire dans les méthodes de boutons sans action des instructions spécifiant que le bouton "Suivant" affiche le début de la sélection si la fin de la sélection est atteinte et que le bouton "Précédent" affiche la fin de la sélection si le début est atteint.

```
` Méthode objet du bouton sans action "PRÉCÉDENT"
Si(Evenement formulaire=Sur_clic)
  ENREGISTREMENT PRECEDENT([Groupe])
  Si(Non(Enregistrement charge([Groupe])))
    ALLER DANS SELECTION([Groupe];Enregistrements trouves([Groupe]))
`Aller au dernier enregistrement de la sélection
  Fin de si
Fin de si

` Méthode objet du bouton sans action "SUIVANT"
Si(Evenement formulaire=Sur_clic)
  ENREGISTREMENT SUIVANT([Groupe])
  Si(Non(Enregistrement charge([Groupe])))
    ALLER DANS SELECTION([Groupe];1) `Aller au premier enregistrement de la sélection
  Fin de si
Fin de si
```

Enregistrement modifie

Enregistrement modifie {(laTable)} -> Résultat

Paramètre	Type		Description
laTable	Table	→	Table de laquelle tester si l'enregistrement courant a été modifié ou Table par défaut si paramètre omis
Résultat	Booléen	↺	L'enregistrement a été modifié (Vrai) ou L'enregistrement n'a pas été modifié (Faux)

Description

Enregistrement modifie retourne Vrai si l'enregistrement courant de *laTable* a été modifié et non encore stocké. Sinon, elle retourne Faux. Cette fonction vous permet de déterminer rapidement s'il faut stocker l'enregistrement. Dans les formulaires entrée, vous pouvez effectuer le test avant d'aller à l'enregistrement suivant. Cette fonction retourne toujours Vrai pour un nouvel enregistrement.

Exemple

L'exemple suivant montre une utilisation typique de **Enregistrement modifie** :

```
Si(Enregistrement modifie([Clients]))
    STOCKER ENREGISTREMENT([Clients])
Fin de si
```

Enregistrements dans table

Enregistrements dans table {{ laTable }} -> Résultat

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table de laquelle retourner le nombre total d'enregistrements ou Table par défaut si ce paramètre est omis
Résultat	Entier long	↩ Nombre total d'enregistrements dans table

Description

Enregistrements dans table retourne le nombre total d'enregistrements que contient *laTable*. Par opposition, **Enregistrements trouvés** retourne le nombre d'enregistrements de la sélection courante uniquement. Lorsque cette commande est utilisée dans une transaction, les enregistrements éventuellement créés pendant la transaction sont comptabilisés.

Exemple

L'exemple suivant affiche une alerte indiquant le nombre d'enregistrements de la table :

```
ALERTE("Il y a "+Chaine(Enregistrements dans table([Personnes]))+" enregistrements dans la table.")
```

Nouvel enregistrement

Nouvel enregistrement {(laTable)} -> Résultat

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table de l'enregistrement à examiner ou Table par défaut si ce paramètre est omis
Résultat	Booléen	↩ Vrai si l'enregistrement est en cours de création, Faux sinon

Description

La commande **Nouvel enregistrement** retourne **Vrai** lorsque l'enregistrement courant de *laTable* est en cours de création et n'a pas encore été sauvegardé dans le process courant.

Note de compatibilité : Il est possible d'obtenir la même information avec la commande existante **Numero enregistrement**, en testant si elle retourne -3. Toutefois, il est vivement conseillé d'utiliser dans ce cas **Nouvel enregistrement** plutôt que **Numero enregistrement**. En effet, la commande **Nouvel enregistrement** assure une meilleure compatibilité avec les futures versions de 4D.

4D Server : Cette commande retourne un résultat différent dans le contexte de l'événement formulaire [Sur validation](#) suivant qu'elle est exécutée sur 4D en mode local ou 4D en mode distant. En mode local, la commande retourne **Faux** (l'enregistrement est considéré comme déjà créé). En mode distant, la commande retourne **Vrai** car dans ce cas, l'enregistrement est également déjà créé sur le serveur mais l'information n'a pas encore été envoyée au client.

Exemple

Les deux instructions suivantes sont identiques, la seconde est conseillée pour que le code reste compatible avec les prochaines versions de 4D :

```
Si(Numero enregistrement([Table])=-3) `Déconseillé
\
...
Fin de si

Si(Nouvel enregistrement([Table])) `Conseillé
\
...
Fin de si
```

Numero enregistrement

Numero enregistrement {(laTable)} -> Résultat

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table de laquelle vous souhaitez obtenir le numéro de l'enregistrement courant ou Table par défaut si ce paramètre est omis
Résultat	Entier long	➡ Numéro d'enregistrement courant

Description

Numero enregistrement retourne le numéro de l'enregistrement courant de *laTable*. S'il n'y a pas d'enregistrement courant, par exemple si le pointeur d'enregistrement se trouve avant ou après la sélection courante, **Numero enregistrement** retourne -1. S'il s'agit d'un nouvel enregistrement qui n'a pas encore été sauvegardé, **Numero enregistrement** retourne -3.

Les numéros d'enregistrements peuvent varier. Par exemple, les numéros des enregistrements supprimés sont réutilisés. Les numéros d'enregistrements changent aussi si vous compactez votre base.

4D Server : Cette commande retourne un résultat différent dans le contexte de l'événement formulaire [Sur validation](#) suivant qu'elle est exécutée sur 4D en mode local ou 4D en mode distant. En mode local, la commande retourne un numéro d'enregistrement (l'enregistrement est considéré comme déjà créé). En mode distant, la commande retourne -3 car dans ce cas, l'enregistrement est également déjà créé sur le serveur mais l'information n'a pas encore été envoyée au client.

Note : Il est fortement conseillé d'utiliser la commande **Nouvel enregistrement** pour vérifier si un enregistrement est en cours de création.

Exemple

L'exemple suivant sauvegarde le numéro d'enregistrement courant puis cherche dans la table si un autre enregistrement a la même valeur :

```
$NumEnreg :=Numero enregistrement([Personnes]) ` Obtenir le numéro d'enregistrement
` Est-ce que quelqu'un d'autre a le même nom ?
CHERCHER([Personnes];[Personnes]Nom=[Personnes]Nom)
` Afficher une alerte avec le nombre de personnes qui ont le même nom
ALERTE("Il existe "+Chaine(Enregistrements trouves([Personnes]))+" personnes du même nom.")
ALLER A ENREGISTREMENT([Personnes];$NumEnreg) ` Retourner à l'enregistrement original
```


Numerotation automatique

Numerotation automatique {{ laTable }} -> Résultat

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table à numéroter automatiquement ou Table par défaut si ce paramètre est omis
Résultat	Entier long	↩ Numéro automatique

Description

Numerotation automatique retourne le prochain numéro automatique de *laTable*. Ce numéro est unique pour chaque table. C'est une valeur qui ne se répète pas et qui est incrémentée à chaque enregistrement nouvellement créé dans la table. Par défaut, la numérotation commence à 1 ; vous pouvez toutefois modifier la numérotation automatique des enregistrements de *laTable* à l'aide de la commande **FIXER PARAMETRE BASE**.

Note : S'il n'y a pas d'enregistrement courant et que la numérotation a été modifiée via la commande **FIXER PARAMETRE BASE**, le numéro est bien réservé pour la prochaine création d'enregistrement mais ne sera retourné par la fonction **Numerotation automatique** que lorsque la commande **STOCKER ENREGISTREMENT** sera effectivement appelée.

Le numéro retourné par cette fonction pour *laTable* est identique à celui généré si vous avez coché l'option **Incrémentation auto** dans l'Inspecteur de Structure pour un champ de *laTable* ou si vous fixez #N comme valeur par défaut pour un champ de *laTable* dans un formulaire (référez-vous au manuel Mode Développement de 4D).

Note : L'incrémentation automatique peut également être définie via l'attribut SQL **AUTO_INCREMENT**.

La fonction **Numerotation automatique** est utile dans les cas suivants :

- Si la numérotation doit s'incrémenter d'un nombre supérieur à 1
- Si le numéro doit reprendre une partie d'un code

Pour stocker ce numéro à l'aide d'une méthode, il faut créer un champ de type Entier long dans la table et y affecter la numérotation automatique.

Si la numérotation doit débuter à une valeur différente de 1, ajoutez simplement la différence à la fonction **Numerotation automatique**. Par exemple, si le numéro doit commencer à 1000, vous pouvez utiliser la ligne de code suivante pour affecter le numéro :

```
[Table1]NumAuto:=Numerotation automatique ([Table1])+999
```

Exemple

L'exemple suivant fait partie d'une méthode formulaire. Ces lignes de code testent s'il s'agit d'un nouvel enregistrement (si le numéro de facture est égal à une chaîne vide). Si l'enregistrement est nouveau, un numéro est affecté à la facture. Ce numéro de facture est construit avec deux informations : le numéro unique et le numéro de référence de l'utilisateur, qui était saisi à l'ouverture de la base. Le numéro unique est formaté en tant que chaîne avec une longueur de cinq caractères :

```
Si([Factures]NumFacture="") ` S'il s'agit d'une nouvelle facture, créer un numéro de facture
` Le numéro de facture est une chaîne qui se termine par le numéro de référence de
l'utilisateur
[Factures]NumFacture:=Chaine(Numerotation automatique;"00000")+ [Factures]Utilisateur
Fin de si
```

STOCKER ENREGISTREMENT

STOCKER ENREGISTREMENT {{ laTable }}

Paramètre	Type	Description
laTable	Table →	Table de l'enregistrement à stocker ou Table par défaut si ce paramètre est omis

Description

STOCKER ENREGISTREMENT sauvegarde l'enregistrement courant de *laTable* pour le process courant. S'il n'y a pas d'enregistrement courant, la commande est ignorée.

Vous pouvez utiliser **STOCKER ENREGISTREMENT** pour sauvegarder un enregistrement créé ou modifié par programmation. Lorsqu'un enregistrement a été modifié puis validé par un utilisateur dans un formulaire, il n'est pas nécessaire de le sauvegarder à l'aide de **STOCKER ENREGISTREMENT**. En revanche, un enregistrement modifié puis annulé par l'utilisateur peut malgré tout être sauvegardé avec **STOCKER ENREGISTREMENT**.

Si vous appelez la commande **STOCKER ENREGISTREMENT** alors qu'aucun champ n'a été modifié dans l'enregistrement, la commande ne fait rien (le trigger n'est pas appelé).

L'utilisation de **STOCKER ENREGISTREMENT** est nécessaire dans les cas suivants :

- Pour sauvegarder un enregistrement créé par les commandes **CREER ENREGISTREMENT** ou **DUPLIQUER ENREGISTREMENT**,
- Pour sauvegarder des données issues de la commande **RECEVOIR ENREGISTREMENT**,
- Pour sauvegarder un enregistrement modifié par une méthode,
- Pour sauvegarder un enregistrement contenant un sous-enregistrement ayant été créé ou modifié par la commande **AJOUTER SOUS ENREGISTREMENT**, **CREER SOUS ENREGISTREMENT** ou **MODIFIER SOUS ENREGISTREMENT**,
- Pendant la saisie de données, pour sauvegarder l'enregistrement affiché avant d'appeler une commande qui change l'enregistrement courant,
- Pendant la saisie de données, pour sauvegarder l'enregistrement courant.

Vous ne devez pas appeler **STOCKER ENREGISTREMENT** dans l'événement formulaire [Sur validation](#) d'un enregistrement qui a été validé, sinon l'enregistrement est sauvegardé deux fois.

Exemple

L'exemple suivant est une partie d'une méthode récupérant des enregistrements d'un fichier. Dans cette partie, les enregistrements sont reçus puis, si l'opération s'est correctement déroulée, sauvegardés :

```
RECEVOIR ENREGISTREMENT([Clients]) ` Réception de l'enregistrement à partir du disque
Si(OK=1) ` Si l'enregistrement a été correctement reçu...
    STOCKER ENREGISTREMENT([Clients]) ` Le sauvegarder
Fin de si
```

SUPPRIMER ENREGISTREMENT

SUPPRIMER ENREGISTREMENT {(laTable)}

Paramètre	Type	Description
laTable	Table →	Table de laquelle supprimer l'enregistrement courant ou Table par défaut si ce paramètre est omis

Description

SUPPRIMER ENREGISTREMENT supprime de *laTable* l'enregistrement courant du process en cours. S'il n'y a pas d'enregistrement courant pour *laTable* dans le process, **SUPPRIMER ENREGISTREMENT** ne fait rien. Dans un formulaire, vous pouvez créer un bouton 'Supprimer enregistrement' et lui assigner l'action automatique correspondante, plutôt que d'utiliser cette commande.

Note : Si l'enregistrement courant est déchargé de la mémoire avant l'appel à **SUPPRIMER ENREGISTREMENT** (par exemple suite à un **LIBERER ENREGISTREMENT**), la sélection courante de *laTable* est vide à l'issue de la suppression.

La suppression d'enregistrements est une opération définitive et ne peut être annulée. Lorsqu'un enregistrement est supprimé, son numéro interne est réutilisé lors de la création de nouveaux enregistrements. Par conséquent, n'utilisez pas ces numéros comme identifiants de vos enregistrements si votre base permet la suppression d'enregistrements.

Exemple

L'exemple suivant permet de supprimer l'enregistrement d'un employé. La méthode demande à l'utilisateur le numéro de l'employé à supprimer, recherche l'enregistrement correspondant puis le supprime :

```
vCherch:=Demander("Numéro de l'employé à supprimer :") ` On récupère un numéro d'identification
Si (OK=1)
    CHERCHER([Employés];[Employés]Numéro=vCherch) ` Trouver l'employé
    SUPPRIMER ENREGISTREMENT([Employés]) ` Suppression de l'enregistrement
Fin de si
```

Enregistrements (verrouillage)

-  Verrouillage d'enregistrements
-  CHARGER ENREGISTREMENT
-  Enregistrement verrouille
-  Etat lecture seulement
-  LECTURE ECRITURE
-  LECTURE SEULEMENT
-  LIBERER ENREGISTREMENT
-  VERROUILLE PAR

4D et 4D Server gèrent automatiquement les bases en empêchant les conflits entre les process ou entre les utilisateurs. Deux utilisateurs ou deux process ne peuvent modifier en même temps le même enregistrement ou le même objet. Le second utilisateur ou process peut toutefois accéder simultanément en "lecture seulement" à l'enregistrement ou à l'objet.

Vous devez utiliser les commandes multi-utilisateurs de cette section dans plusieurs cas :

- Modification d'enregistrements par programmation,
- Utilisation d'une interface utilisateur personnalisée pour les opérations multi-utilisateurs,
- Sauvegarde de modifications reliées entre elles dans une transaction.

Il y a trois concepts importants à maîtriser lorsqu'on utilise des commandes dans une base multi-process :

1. Chaque table est soit en mode "lecture seulement" soit en mode "lecture/écriture".
2. Les enregistrements sont verrouillés quand ils sont chargés et déverrouillés quand ils sont libérés.
3. Un enregistrement verrouillé ne peut être modifié.

Dans les paragraphes suivants, la personne effectuant une opération dans la base multi-utilisateurs est l'utilisateur local. Les autres personnes utilisant la base sont appelées les autres utilisateurs. La discussion est menée du point de vue de l'utilisateur local. De même, du point de vue du multi-process, le process exécutant une opération dans la base est le process courant. Tout autre process en cours d'exécution est désigné comme un autre process. La discussion est menée du point de vue du process courant.

Enregistrements verrouillés

Un enregistrement verrouillé ne peut pas être modifié par l'utilisateur local ou le process courant. Un enregistrement verrouillé peut être chargé, mais pas modifié. Un enregistrement est verrouillé quand l'un des autres utilisateurs ou process a chargé l'enregistrement pour effectuer une modification. Seul l'utilisateur qui modifie l'enregistrement perçoit l'enregistrement comme étant non verrouillé. Tous les autres utilisateurs et process perçoivent l'enregistrement comme étant verrouillé, et donc indisponible pour modification. Une table doit être en mode lecture/écriture pour qu'un enregistrement puisse être chargé déverrouillé (modifiable).

Etats Lecture seulement et Lecture/écriture

Chaque table d'une base est soit en mode lecture/écriture, soit en mode lecture seulement pour chaque utilisateur et process de la base. **Lecture seulement** signifie que les enregistrements de la table peuvent être chargés mais non modifiés. **Lecture/écriture** signifie que les enregistrements de la table peuvent être chargés et modifiés par un utilisateur/process, si aucun autre utilisateur/process n'a préalablement verrouillé l'enregistrement.

Notez que si vous changez l'état d'une table, celui-ci prend effet pour le prochain enregistrement chargé. Si un enregistrement est déjà chargé, la modification de l'état de la table ne l'affecte pas.

Etat lecture seulement

Lorsqu'une table est en lecture seulement et qu'un enregistrement est chargé, l'enregistrement est toujours verrouillé. En d'autres termes, l'enregistrement peut être affiché, imprimé et utilisé de diverses façons, mais ne peut être modifié.

Notez que le mode lecture seulement ne s'applique qu'à la modification d'enregistrements existants. Le mode lecture seulement n'affecte pas la création de nouveaux enregistrements : vous pouvez toujours ajouter des enregistrements à une table en lecture seulement en utilisant les commandes **CREER ENREGISTREMENT** et **AJOUTER ENREGISTREMENT** ou les commandes de menu du mode Développement.

4D met automatiquement une table en mode lecture seulement pour les commandes qui ne requièrent pas d'accès en écriture aux enregistrements. Ces commandes sont **VISUALISER SELECTION**, **VALEURS DISTINCTES**, **ECRITURE DIF**, **ECRITURE SYLK**, **EXPORTER TEXTE**, **GRAPHE SUR SELECTION**, **IMPRIMER SELECTION**, **IMPRIMER ETIQUETTES**, **QR ETAT**, **SELECTION VERS TABLEAU**, **SELECTION LIMITEE VERS TABLEAU**.

Vous pouvez connaître à tout moment l'état d'une table à l'aide de la fonction **Etat lecture seulement**.

Avant d'exécuter ces commandes, 4D sauvegarde l'état courant de la table (lecture seulement ou lecture/écriture) dans le process courant. Une fois la commande exécutée, l'état initial est rétabli.

Etat lecture/écriture

Lorsqu'une table est en lecture/écriture et qu'un enregistrement est chargé, l'enregistrement sera non verrouillé si aucun autre utilisateur ne l'a préalablement chargé. Si l'enregistrement est verrouillé par un autre utilisateur, l'enregistrement est chargé verrouillé et ne peut être modifié par l'utilisateur local.

Une table doit être en mode lecture/écriture et l'enregistrement doit être chargé pour qu'il soit déverrouillé et donc modifiable.

Si un utilisateur charge un enregistrement d'une table en mode lecture/écriture, aucun autre utilisateur ne peut charger cet enregistrement pour modification. Les autres utilisateurs peuvent toujours, cependant, ajouter des enregistrements dans la table, soit manuellement en mode Développement, soit par les commandes **CREER ENREGISTREMENT** ou **AJOUTER ENREGISTREMENT**.

Le mode lecture/écriture est le mode par défaut pour toutes les tables quand une base est ouverte et un nouveau process démarré.

Changer l'état d'une table

Vous pouvez utiliser les commandes **LECTURE SEULEMENT** et **LECTURE ECRITURE** pour changer l'état d'une table. Si vous voulez changer l'état d'une table pour mettre un enregistrement en lecture seulement ou lecture/écriture, vous devez exécuter la commande avant le chargement de l'enregistrement. Un enregistrement déjà chargé n'est pas affecté par les commandes **LECTURE SEULEMENT** et **LECTURE ECRITURE**.

Chaque process dispose de son propre état (lecture seulement ou lecture/écriture) pour chaque table dans la base.

Charger, modifier et libérer des enregistrements

Pour que l'utilisateur local puisse modifier un enregistrement, la table doit être en mode lecture/écriture et l'enregistrement doit être chargé et non verrouillé.

Chacune des commandes chargeant un enregistrement courant (s'il y en a un) — telles que **ENREGISTREMENT SUIVANT**, **CHERCHER**, **TRIER**, **CHARGER SUR LIEN**, etc — influe sur l'état de l'enregistrement. L'enregistrement est chargé en fonction de l'état courant de sa table (lecture seulement ou lecture/écriture) et sa propre disponibilité. Un enregistrement peut aussi être chargé d'une table liée par une commande activant le lien automatique.

Lorsqu'une table est en mode lecture seulement, tout enregistrement chargé de cette table est verrouillé. Un enregistrement verrouillé ne peut être sauvegardé ou supprimé depuis un autre process. Le mode lecture seulement est le mode recommandé puisqu'il autorise les autres utilisateurs à charger, modifier, et ensuite sauvegarder l'enregistrement.

Lorsqu'une table est en mode lecture/écriture, tout enregistrement chargé de cette table est déverrouillé seulement si aucun autre utilisateur ne l'a préalablement verrouillé. Un enregistrement déverrouillé peut être modifié et sauvegardé. Une table doit être placée en mode lecture/écriture avant qu'on ait besoin de charger, modifier et sauvegarder l'enregistrement.

Si un enregistrement doit être modifié, utilisez la fonction **Enregistrement verrouille** pour tester s'il est ou non verrouillé par un autre utilisateur. Si l'enregistrement est verrouillé (**Enregistrement verrouille** retourne Vrai), chargez l'enregistrement avec la commande **CHARGER ENREGISTREMENT** et testez de nouveau le verrouillage. Répétez l'opération jusqu'à ce que l'enregistrement soit libéré (**Enregistrement verrouille** retourne Faux).

Lorsque vous en avez terminé avec les modifications à apporter à un enregistrement, il doit être libéré pour les autres utilisateurs (et donc déverrouillé) avec la commande **LIBERER ENREGISTREMENT**. Si un enregistrement n'est pas libéré, il reste verrouillé pour tous les autres utilisateurs jusqu'à ce qu'un nouvel enregistrement courant soit sélectionné. Changer l'enregistrement courant d'une table libère automatiquement l'enregistrement courant précédent. Vous devez explicitement appeler **LIBERER ENREGISTREMENT** si vous ne changez pas l'enregistrement courant. Ce principe ne s'applique qu'aux enregistrements existants : quand un enregistrement est créé, il peut être sauvegardé quel que soit l'état de la table auquel il appartient.

Note : Lorsqu'elle est utilisée dans une transaction, la commande **LIBERER ENREGISTREMENT** libère l'enregistrement courant pour le process qui gère la transaction uniquement. Pour les autres process, l'enregistrement reste verrouillé tant que la transaction n'est pas validée (ou annulée).

Utilisez la commande **VERROUILLE PAR** pour savoir quel utilisateur ou process a verrouillé un enregistrement.

Boucles pour charger des enregistrements non verrouillés

Cet exemple présente la boucle la plus simple pour charger un enregistrement non verrouillé :

```
LECTURE ECRITURE([Clients]) ` Placer la table en lecture/écriture
Repeter ` Boucler jusqu'à ce que l'enregistrement soit déverrouillé
  CHARGER ENREGISTREMENT([Clients]) ` Charger et verrouiller l'enregistrement
Jusque (Non (Enregistrement verrouille([Clients])))
```

La boucle s'exécute jusqu'à ce que l'enregistrement soit libéré.

Une boucle de ce type ne s'emploie que lorsqu'il est peu probable que l'enregistrement soit verrouillé par quelqu'un d'autre, puisque l'utilisateur aurait à attendre la fin de la boucle. Aussi, une telle boucle est rarement utilisée, sauf si l'enregistrement n'est modifiable que par méthode.

Cet exemple utilise la boucle précédente pour charger un enregistrement non verrouillé et modifier l'enregistrement :

```
LECTURE ECRITURE([Stocks])
Repeter ` Boucle jusqu'à ce que l'enregistrement soit déverrouillé
  CHARGER ENREGISTREMENT([Stocks]) ` Charger l'enregistrement et le verrouiller
Jusque (Non (Enregistrement verrouille([Stocks])))
[Stocks]Part Qté :=[Stocks]Part Qté 1 ` Modifier l'enregistrement
STOCKER ENREGISTREMENT([Stocks]) ` Sauvegarder l'enregistrement
LIBERER ENREGISTREMENT([Stocks]) ` Laisser d'autres utilisateurs le modifier
LECTURE SEULEMENT([Stocks])
```

La commande **MODIFIER ENREGISTREMENT** prévient automatiquement l'utilisateur si un enregistrement est verrouillé, et interdit sa modification. L'exemple suivant évite la notification automatique par un test préalable de l'enregistrement avec la fonction **Enregistrement verrouille**. Si l'enregistrement est verrouillé, l'utilisateur peut annuler.

Cet exemple teste si l'enregistrement courant est verrouillé pour la table [Commandes]. Si c'est le cas, le process est endormi par la méthode pendant quelques instants. Cette technique peut être utilisée à la fois dans un développement multi-utilisateurs et multi-process :

```
Repeter
```

```

LECTURE SEULEMENT([Commandes]) ` Vous n'avez pas besoin de lecture/écriture pour le moment
CHERCHER([Commandes])
` Si la recherche est terminée et que des enregistrements sont retournés
Si((OK=1) & (Enregistrements trouves([Commandes])>0))
    LECTURE ECRITURE([Commandes]) ` Mettre la table en mode lecture/écriture
    CHARGER ENREGISTREMENT([Commandes])
    Tant que(Enregistrement verrouille([Commandes]) & (OK=1))
` Si l'enregistrement est verrouillé,
` boucler jusqu'à ce que l'enregistrement soit libéré
` Par qui l'enregistrement est-il verrouillé ?
    VERROUILLE PAR([Commandes];$Process;$Utilisateur;$Machine;$Nom)
    Si($Process=-1) ` L'enregistrement a-t-il été détruit?
        ALERTE("L'enregistrement a été détruit dans l'intervalle.")
        OK:=0
    Sinon
        Si($Utilisateur="") ` Etes en mode simple utilisateur ?
            $Utilisateur:="vous-même"
        Fin de si
        CONFIRMER("L'enregistrement est utilisé par "+$Utilisateur+" dans le "+$Nom+"
Process.")
        Si(OK=1) ` Si vous voulez attendre quelques secondes
            ENDORMIR PROCESS(Numero du process courant;120) `Attente
            CHARGER ENREGISTREMENT([Commandes]) ` Essayez de charger l'enregistrement
        Fin de si
    Fin de si
Fin tant que
Si(OK=1) ` L'enregistrement est libéré
    MODIFIER ENREGISTREMENT([Commandes]) ` Vous pouvez modifier l'enregistrement
    LIBERER ENREGISTREMENT([Commandes])
Fin de si
LECTURE SEULEMENT([Commandes]) ` Retour à lecture seulement
OK:=1
Fin de si
Jusque(OK=0)

```

Comportement des commandes en cas d'enregistrement verrouillé

Certaines commandes du langage effectuent des actions particulières lorsqu'elles rencontrent un enregistrement verrouillé. Voici la liste de ces commandes :

- **MODIFIER ENREGISTREMENT** : Cette commande affiche une boîte de dialogue indiquant que l'enregistrement est utilisé. L'enregistrement n'est pas affiché et donc l'utilisateur ne peut le modifier. En mode Développement, l'enregistrement est visible en lecture seulement.
- **MODIFIER SELECTION** : Cette commande se comporte normalement à ceci près que lorsque l'utilisateur double-clique sur un enregistrement pour le modifier, **MODIFIER SELECTION** affiche une boîte de dialogue indiquant que l'enregistrement est utilisé et n'autorise que sa lecture.
- **APPLIQUER A SELECTION** : Cette commande charge un enregistrement verrouillé, mais ne le modifie pas. **APPLIQUER A SELECTION** peut être utilisée pour lire les informations de la table sans problème. Si la commande rencontre un enregistrement verrouillé, celui-ci est placé dans l'ensemble système **LockedSet**.
- **SUPPRIMER SELECTION** : Cette commande ne supprime pas l'enregistrement verrouillé, elle l'ignore simplement. L'enregistrement verrouillé est placé dans l'ensemble **LockedSet**.
- **SUPPRIMER ENREGISTREMENT** : Cette commande est ignorée si l'enregistrement est verrouillé. Aucune erreur n'est retournée. Vous devez vous assurer que l'enregistrement est non verrouillé avant d'exécuter cette commande.
- **STOCKER ENREGISTREMENT** : Cette commande est ignorée si l'enregistrement est verrouillé. Aucune erreur n'est retournée. Vous devez vous assurer que l'enregistrement est non verrouillé avant d'exécuter cette commande.
- **TABLEAU VERS SELECTION** : Cette commande ne sauvegarde pas les enregistrements verrouillés. Si elle rencontre un enregistrement verrouillé, celui-ci est placé dans l'ensemble **LockedSet**.
- **ALLER A ENREGISTREMENT** : Dans une base multi-utilisateurs/multi-process, des enregistrements peuvent être ajoutés ou supprimés par d'autres utilisateurs/process. Les numéros d'enregistrement peuvent donc varier. Soyez prudent lorsque vous référencez un enregistrement par son numéro dans une base multi-utilisateurs.
- **Ensembles** : Soyez prudent lors de la manipulation d'ensembles puisque les informations sur lesquelles était basée la construction de l'ensemble peuvent avoir été modifiées par un autre utilisateur ou process. Pour plus d'informations sur les ensembles, reportez-vous à la section **Présentation des ensembles**.

CHARGER ENREGISTREMENT

CHARGER ENREGISTREMENT {(laTable)}

Paramètre	Type	Description
laTable	Table →	Table de laquelle charger l'enregistrement courant ou Table par défaut si ce paramètre est omis

Description

CHARGER ENREGISTREMENT charge l'enregistrement courant de *laTable*. S'il n'y a pas d'enregistrement courant, **CHARGER ENREGISTREMENT** ne fait rien.

Il est alors utile d'appeler la fonction **Enregistrement verrouille** pour déterminer si l'enregistrement peut être modifié :

- Si la table est en mode Lecture seulement, la fonction retourne **Vrai** et vous ne pouvez pas modifier l'enregistrement.
- Si la table est en mode Lecture/écriture mais si l'enregistrement est déjà verrouillé, il sera en mode Lecture seulement et vous ne pouvez pas le modifier.
- Si la table est en mode Lecture/écriture et si l'enregistrement n'est pas verrouillé, vous pouvez le modifier dans le process courant. La fonction **Enregistrement verrouille** retournera **Vrai** pour tous les autres utilisateurs et process.

Note : Si la commande **CHARGER ENREGISTREMENT** est exécutée après un **LECTURE SEULEMENT**, l'enregistrement est automatiquement libéré et chargé, sans qu'il soit nécessaire d'appeler la commande **LIBERER ENREGISTREMENT**.

Vous n'aurez normalement pas besoin d'appeler la commande **CHARGER ENREGISTREMENT**, car toutes les commandes telles que **CHERCHER**, **ENREGISTREMENT SUIVANT**, **ENREGISTREMENT PRECEDENT**, etc., chargent automatiquement l'enregistrement courant.

En environnements multi-utilisateurs et multi-process, lorsque vous devez modifier un enregistrement existant, il vous faut accéder en Lecture/écriture à la table à laquelle appartient l'enregistrement. Lorsqu'un enregistrement verrouillé ne peut être chargé, **CHARGER ENREGISTREMENT** vous permet de tenter à nouveau plus tard de charger l'enregistrement. En utilisant **CHARGER ENREGISTREMENT** dans une boucle, vous pouvez attendre que l'enregistrement devienne accessible en Lecture/écriture.

Astuce : La commande **CHARGER ENREGISTREMENT** peut être utilisée pour recharger l'enregistrement courant dans le contexte d'un formulaire entrée. Toutes les données modifiées sont alors remplacées par leurs valeurs précédentes. Dans ce cas, la commande **CHARGER ENREGISTREMENT** effectue en quelque sorte une annulation globale de la saisie.

Enregistrement verrouille

Enregistrement verrouille {(laTable)} -> Résultat

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table de l'enregistrement dont vous voulez tester le verrouillage ou Table par défaut si ce paramètre est omis
Résultat	Booléen	→ L'enregistrement est verrouillé (Vrai) ou L'enregistrement n'est pas verrouillé (Faux)

Description

Enregistrement verrouille teste si l'enregistrement courant de *laTable* est verrouillé. Cette fonction vous permet de savoir si un enregistrement est verrouillé ou non, et donc de réagir de manière appropriée, par exemple en laissant à l'utilisateur le choix d'attendre que l'enregistrement soit libéré ou d'annuler l'opération.

Si **Enregistrement verrouille** retourne Vrai, l'enregistrement est verrouillé par un autre utilisateur ou un autre process et ne peut être sauvegardé. Dans ce cas, vous devez appeler la commande **CHARGER ENREGISTREMENT** pour tenter à nouveau de charger l'enregistrement, jusqu'à ce que **Enregistrement verrouille** retourne Faux.

Si **Enregistrement verrouille** retourne Faux, l'enregistrement n'est pas verrouillé, ce qui signifie qu'il est verrouillé pour tous les autres utilisateurs. Seul l'utilisateur ayant chargé l'enregistrement ou le process courant peut modifier et sauvegarder l'enregistrement. Une table doit être en mode lecture/écriture si vous voulez modifier les enregistrements qu'elle contient.

Lorsque vous tentez de charger un enregistrement qui a été supprimé, **Enregistrement verrouille** continue de retourner Vrai. Pour éviter d'attendre un enregistrement qui n'existe plus, appelez la commande **VERROUILLE PAR**. Cette commande retourne -1 dans le paramètre *process* si l'enregistrement a été supprimé.

Note : **Enregistrement verrouille** retourne Faux lorsqu'il n'y a pas d'enregistrement courant dans *table*, c'est-à-dire lorsque **Numero enregistrement** retourne -1.

Au cours d'une transaction, **CHARGER ENREGISTREMENT** et **Enregistrement verrouille** sont souvent appelées pour tester la disponibilité des enregistrements. Si un enregistrement est verrouillé, il suffit d'annuler la transaction.

Etat lecture seulement

Etat lecture seulement {(laTable)} -> Résultat

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table pour laquelle il faut tester l'état ou Table par défaut si ce paramètre est omis
Résultat	Booléen	↪ Accès à la table est lecture seulement (Vrai) ou Accès à la table est lecture-écriture (Faux)

Description

La fonction **Etat lecture seulement** est utilisé pour tester si *laTable* est en mode lecture seulement dans le process où la fonction est appelée. **Etat lecture seulement** retourne Vrai si *laTable* est en lecture seulement, et Faux si *laTable* est en lecture-écriture.

Exemple

L'exemple suivant teste le statut de la table [Factures]. Si elle est en lecture seulement, le mode lecture-écriture lui est appliqué et l'enregistrement courant est rechargé.

```
Si (Etat lecture seulement ([Factures]))  
  LECTURE ECRITURE ([Factures])  
  CHARGER ENREGISTREMENT ([Factures])  
Fin de si
```

Note : L'enregistrement courant est rechargé pour permettre à l'utilisateur de le modifier. En effet, un enregistrement précédemment chargé en mode lecture seulement reste verrouillé jusqu'à ce qu'il soit rechargé en mode lecture-écriture.

LECTURE ECRITURE

LECTURE ECRITURE {(laTable)}

Paramètre	Type	Description
laTable	Opérateur, Table	→ Table à définir en mode lecture/écriture ou * pour toutes les tables ou Table par défaut si ce paramètre est omis

Description

LECTURE ECRITURE place *laTable* en mode lecture/écriture pour le process dans lequel la commande a été appelée. Si vous passez le paramètre optionnel *, toutes les tables sont placées en mode lecture/écriture.

Après un appel à **LECTURE ECRITURE**, lorsqu'un enregistrement est chargé, il n'est pas verrouillé — sauf si un autre utilisateur l'a déjà chargé. Cette commande ne modifie pas le statut des enregistrements déjà chargés, seuls les enregistrements chargés par la suite sont affectés.

Par défaut, toutes les tables sont en mode lecture/écriture.

Utilisez **LECTURE ECRITURE** lorsque vous devez modifier un enregistrement et sauvegarder les modifications. Vous pouvez également appeler cette commande lorsque vous voulez qu'un enregistrement soit verrouillé pour les autres utilisateurs, même si vous ne souhaitez pas effectuer de modifications. Placer une table en mode lecture/écriture vous permet d'empêcher les autres utilisateurs d'effectuer des modifications sur cette table. Cependant, ils peuvent continuer à créer des nouveaux enregistrements.

Note : Cette commande n'est pas rétroactive. Les privilèges de lecture/écriture pour un enregistrement sont définis par ceux de la table au moment où l'enregistrement est chargé. Pour qu'un enregistrement soit chargé en mode lecture/écriture alors que la table est en mode lecture seulement, vous devez placer la table en mode lecture/écriture avant que l'enregistrement soit chargé.

LECTURE SEULEMENT

LECTURE SEULEMENT {(laTable)}

Paramètre	Type	Description
laTable	Opérateur, Table	→ Table à définir en mode lecture seulement ou * pour toutes les tables ou Table par défaut si ce paramètre est omis

Description

LECTURE SEULEMENT place *laTable* en mode lecture seulement pour le process dans lequel la commande a été appelée. Tous les enregistrements chargés par la suite sont verrouillés, aucune modification ne peut leur être apportée. Si vous passez le paramètre optionnel *, toutes les tables sont placées en mode lecture seulement.

Vous pouvez utiliser **LECTURE SEULEMENT** lorsqu'il n'est pas utile de modifier les enregistrements.

Note : Cette commande n'est pas rétroactive. Les privilèges de lecture/écriture pour un enregistrement sont définis par ceux de la table au moment où l'enregistrement est chargé. Pour qu'un enregistrement soit chargé en mode lecture seulement alors que la table est en mode lecture/écriture, vous devez placer la table en mode lecture seulement avant que l'enregistrement soit chargé.

LIBERER ENREGISTREMENT

LIBERER ENREGISTREMENT {{ laTable }}

Paramètre	Type	Description
laTable	Table →	Table pour laquelle l'enregistrement est à libérer ou Table par défaut si ce paramètre est omis

Description

LIBERER ENREGISTREMENT place l'enregistrement courant de *laTable* dans l'état non verrouillé.

Si l'enregistrement n'est pas verrouillé par un utilisateur (mais est verrouillé pour les utilisateurs), **LIBERER ENREGISTREMENT** libère l'enregistrement pour tous les utilisateurs.

Même si **LIBERER ENREGISTREMENT** libère l'enregistrement de la mémoire, celui-ci reste l'enregistrement courant. Lorsqu'un enregistrement devient l'enregistrement courant, le précédent est automatiquement libéré et n'est donc plus verrouillé pour les autres utilisateurs. Vous devez appeler cette commande lorsque vous avez fini de modifier un enregistrement, que vous voulez qu'il reste l'enregistrement courant et qu'il soit accessible aux autres utilisateurs.

Si les enregistrements contiennent une quantité importante de données, de champs Image ou de documents externes (tels que des documents 4D Write ou 4D Draw), il est préférable de ne pas stocker l'enregistrement courant en mémoire sauf si vous avez besoin de le modifier. Dans ce cas, il faut utiliser la commande **LIBERER ENREGISTREMENT**. De cette manière, vous pouvez conserver l'enregistrement courant sans qu'il soit en mémoire. Vous libérez ainsi la mémoire occupée par l'enregistrement, mais vous n'avez pas accès aux valeurs stockées dans les champs. Si vous avez besoin d'exploiter ces valeurs, il faut utiliser la commande **CHARGER ENREGISTREMENT**.

Note : Lorsqu'elle est utilisée dans une transaction, la commande **LIBERER ENREGISTREMENT** libère l'enregistrement courant pour le process qui gère la transaction uniquement. Pour les autres process, l'enregistrement reste verrouillé tant que la transaction n'est pas validée (ou annulée).

VERROUILLE PAR

VERROUILLE PAR ({laTable ;} process ; utilisateur4D ; utilisateurSession ; nomProcess)

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table de l'enregistrement verrouillé ou Table par défaut si ce paramètre est omis
process	Entier long	← Numéro du process sur le serveur
utilisateur4D	Chaîne	← Nom de l'utilisateur 4D
utilisateurSession	Chaîne	← Nom de l'utilisateur ayant ouvert la session de travail
nomProcess	Chaîne	← Nom du process

Description

VERROUILLE PAR retourne des informations sur l'utilisateur et le process qui ont verrouillé l'enregistrement. Le numéro du process (sur le poste serveur), le nom de l'utilisateur dans l'application 4D et dans le système ainsi que le nom du process sont retournés dans les variables *process*, *utilisateur4D*, *utilisateurSession* et *nomProcess*. Vous pouvez utiliser ces informations dans une boîte de dialogue pour avertir l'utilisateur lorsqu'un enregistrement est verrouillé.

Si l'enregistrement n'est pas verrouillé, *process* prend la valeur 0 et *utilisateur4D*, *utilisateurSession* et *nomProcess* retournent des chaînes vides. Si vous essayez de charger en lecture/écriture un enregistrement qui a été supprimé, *process* retourne -1 et *utilisateur4D*, *utilisateurSession* et *nomProcess* retournent des chaînes vides.

Le paramètre *utilisateur4D* est le nom de l'utilisateur défini dans l'éditeur de mots de passe de 4D. Si aucun mot de passe n'a été défini, "Super_Utilisateur" est retourné.

Le paramètre *utilisateurSession* retourné correspond au nom de l'utilisateur ayant ouvert la session sur le poste client (ce nom est notamment affiché dans la fenêtre d'administration de 4D Server pour chaque process ouvert).

Ensembles

-  Présentation des ensembles
-  ADJOINDRE ELEMENT
-  Appartient a ensemble
-  CHARGER ENSEMBLE
-  COPIER ENSEMBLE
-  CREER ENSEMBLE SUR TABLEAU
-  DIFFERENCE
-  EFFACER ENSEMBLE
-  ENLEVER ELEMENT
-  Enregistrements dans ensemble
-  ENSEMBLE VIDE
-  INTERSECTION
-  NOMMER ENSEMBLE
-  REUNION
-  STOCKER ENSEMBLE
-  UTILISER ENSEMBLE

🌿 Présentation des ensembles

Les ensembles sont un moyen puissant et rapide de manipuler des sélections d'enregistrements. En plus de la possibilité de créer des ensembles, de les relier à la sélection courante, de les stocker, de les charger et de les effacer, 4D permet d'effectuer trois opérations standard sur les ensembles :

- Intersection,
- Union,
- Différence.

Ensembles et sélection courante

Un ensemble est une représentation d'une sélection d'enregistrements. L'idée d'ensemble est intimement liée à celle de sélection courante. Les ensembles sont généralement utilisés pour les raisons suivantes :

- Sauvegarder et ensuite restaurer une sélection lorsque l'ordre n'a pas d'importance,
- Accéder à la sélection que l'utilisateur a faite à l'écran (l'ensemble UserSet),
- Réaliser une opération logique entre des sélections.

La sélection courante est une liste de références qui pointent vers chaque enregistrement actuellement sélectionné. La liste existe en mémoire. Seuls les enregistrements sélectionnés sont dans la liste. Une sélection ne contient pas en réalité les enregistrements, mais seulement une liste de références à ces enregistrements. Chaque référence à un enregistrement utilise 4 octets en mémoire. Lorsque vous travaillez sur une table, vous travaillez toujours avec les enregistrements de la sélection courante. Lorsqu'une sélection est triée, seule la liste des références est réorganisée. Il n'y a qu'une sélection courante pour chaque table dans un process.

Comme une sélection courante, un ensemble représente une sélection d'enregistrements. Un ensemble le fait en utilisant une représentation très compacte pour chaque enregistrement. En effet, chacun est représenté par un bit (un huitième d'octet). Les opérations utilisant les ensembles sont très rapides parce les ordinateurs accomplissent très rapidement les opérations sur les bits. Un ensemble contient un bit pour chaque enregistrement de la table, que l'enregistrement soit inclus dans l'ensemble ou non. En fait, chaque bit est égal à 1 ou 0 — tout dépend si l'enregistrement est dans l'ensemble ou non.

Les ensembles sont très économiques en termes de mémoire RAM. La taille d'un ensemble, en octets, est toujours égale au nombre total des enregistrements dans la table divisé par huit. Ainsi, pour une table contenant 10 000 enregistrements, l'ensemble prend 1250 octets, ce qui fait environ 1,2 Ko de RAM.

Il peut exister plusieurs ensembles pour chaque table. En fait, les ensembles peuvent être sauvegardés sur disque indépendamment de la base. Pour modifier un enregistrement appartenant à un ensemble, vous devez d'abord utiliser l'ensemble comme sélection courante, puis modifier l'enregistrement.

Un ensemble n'est jamais trié — les enregistrements sont simplement marqués comme appartenant ou non à l'ensemble. En revanche, une sélection temporaire est triée, mais requiert davantage de mémoire dans la plupart des cas. Pour plus d'information sur les sélections temporaires, reportez-vous à la section [Sélections Temporaires](#).

Au moment de sa création, un ensemble "mémorise" l'enregistrement courant de la sélection.

Comparaison	Sélection courante	Ensembles
Nombre par table	1	illimité
Triable	Oui	Non
Sauvegardable sur disque	Non	Oui
RAM par enreg. (en octets)	Nb enreg. sélec*4	Nb total enreg./8
Combinable	Non	Oui
Contient enreg. courant	Oui	Oui, celui du moment de création

L'ensemble que vous créez appartient à la table dans laquelle il a été créé. Les opérations sur les ensembles ne peuvent être effectuées qu'entre ensembles appartenant à la même table.

Les ensembles sont indépendants des données, ce qui signifie qu'après des modifications dans une table, un ensemble peut n'être plus exact. Bien des opérations peuvent rendre un ensemble inexact. Si vous créez un ensemble de tous les habitants de New York et changez ensuite les données de l'un des enregistrements par "New Jersey," l'ensemble ne change pas puisqu'il est simplement la représentation d'une sélection d'enregistrements. L'ajout ou la suppression d'enregistrements peut également rendre un ensemble obsolète, de même que le compactage des données. Les ensembles ne sont exacts que tant que la sélection d'origine n'est pas modifiée.

Ensembles process et interprocess

Vous pouvez utiliser trois types d'ensembles :

- **Ensembles process** : Un ensemble process n'est accessible que par le process dans lequel il a été créé. L'ensemble système **LockedSet** est un ensemble process. Les ensembles process sont effacés dès que la méthode du process est achevée. Les ensembles process ne requièrent pas de préfixe pour leur nom.
- **Ensembles interprocess** : Un ensemble est interprocess lorsque son nom est précédé des symboles (<>) — le signe "inférieur à" suivi du signe "supérieur à". Cette syntaxe est utilisable à la fois sous Windows et Mac OS. Sous Mac OS, vous

pouvez aussi utiliser le symbole "diamant" (Option+v sur un clavier français).
 Un ensemble interprocess est "visible" par tous les process de la base.
 En client/serveur, un ensemble interprocess est "visible" par tous les process du poste sur lequel il a été créé (client ou serveur).
 Le nom d'un ensemble interprocess doit être unique dans la base.

- **Ensembles locaux/Ensembles client** : Les ensembles locaux/client sont principalement destinés au mode client/serveur. Leur nom est toujours précédé du symbole dollar (\$) — à l'exception de l'ensemble système **UserSet**. A la différence des autres types d'ensembles, un ensemble local/client est stocké sur le poste client.

Note : Pour plus d'informations sur l'utilisation des ensembles en client/serveur, reportez-vous à la section **4D Server, ensembles et sélections** dans le Guide de référence de 4D Server.

Visibilité des ensembles

Le tableau suivant indique les principes de visibilité des ensembles en fonction de leur portée et de leur lieu de création :

	Process client	Autres process du client	Autres clients	Process serveur	Autres process du serveur
Création dans un process client					
\$test	x				
test	x			x (Trigger)	
◁test	x	x			
Création dans un process serveur					
\$test				x	
test				x	
◁test				x	x

Ensembles et transactions

Un ensemble peut être créé à l'intérieur d'une transaction. Il est donc possible de définir un "ensemble des enregistrements créés pendant la transaction" et un "ensemble des enregistrements créés ou modifiés en-dehors de la transaction". Une fois la transaction terminée, l'ensemble créé pendant la transaction doit être effacé car il pourrait ne plus être une représentation exacte des enregistrements, surtout si la transaction a été annulée.

Exemple d'ensemble

Cet exemple détruit des enregistrements doublons dans une table. La table contient des informations sur des personnes. Une structure répétitive **Boucle...Fin de boucle** parcourt tous les enregistrements, comparant l'enregistrement courant à l'enregistrement précédent. Si le nom, l'adresse et le code postal sont identiques, l'enregistrement est ajouté à un ensemble. A la fin de la boucle, l'ensemble devient la sélection courante et l'ancienne sélection courante est détruite :

```
ENSEMBLE VIDE ([Personnes]; "Doublons")
  ` Créer un ensemble vide pour les doublons
TOUT SELECTIONNER ([Personnes])
  ` Tous les enregistrements
  ` Trier les enregistrements par code postal, adresse et nom pour
  ` que les doublons soient les uns à côté des autres
TRIER ([Personnes]; [Personnes]CODEPOSTAL;>; [Personnes]Adresse;>; [Personnes]Nom;>)
  ` Initialiser les variables conservant les champs des enregistrements précédents
$Nom:=[Personnes]Nom
$Adresse:=[Personnes]Adresse
$CODEPOSTAL:=[Personnes]CODEPOSTAL
  ` Aller au second enregistrement pour le comparer au premier
ENREGISTREMENT SUIVANT ([Personnes])
Boucle($i;2;Enregistrements dans table([Personnes]))
  ` Parcourir les enregistrements en partant à 2
  ` Si nom, adresse et CODEPOSTAL sont identiques au
  ` précédent enregistrement, alors c'est un doublon.
  Si (([Personnes]Nom=$Nom) & ([Personnes]Adresse=$Adresse) & ([Personnes]CODEPOSTAL=$CODEPOSTAL))
  ` Ajouter enregistrement (le doublon) à l'ensemble
    ADJOINDRE ELEMENT ([Personnes]; "Doublon")
  Sinon
  ` Garder les nom, adresse et CODEPOSTAL de cet enregistrement pour comparer avec le prochain
    $Nom:=[Personnes]Nom
    $Adresse:=[Personnes]Adresse
    $CODEPOSTAL:=[Personnes]CODEPOSTAL
  Fin de si
  ` Passer à l'enregistrement suivant
  ENREGISTREMENT SUIVANT ([Personnes])
Fin de boucle
```

```
` Utiliser doublons trouvés (en tant que sélection courante)
UTILISER ENSEMBLE ("Doublons")
` Détruire doublons
SUPPRIMER SELECTION ([Personnes])
` Supprimer l'ensemble de la mémoire
EFFACER ENSEMBLE ("Doublons")
```

Au lieu de supprimer immédiatement les enregistrements à la fin de la méthode, vous pouvez les afficher à l'écran ou les imprimer si des comparaisons plus fines doivent être menées.

Ensemble système UserSet

4D gère un ensemble système local/client nommé **UserSet**. **UserSet** contient automatiquement l'ensemble des derniers enregistrements marqués ("surlignés") à l'écran par l'utilisateur dans un formulaire en liste. Ainsi, vous pouvez afficher un groupe d'enregistrements avec **MODIFIER SELECTION** ou **VISUALISER SELECTION**, demander à l'utilisateur d'en sélectionner certains et retourner le résultat de cette sélection manuelle dans un ensemble que vous nommez ou dans une sélection.

Il existe un seul **UserSet** par process. Les tables ne disposent pas de leur propre **UserSet**. Le **UserSet** n'est associé à une table que lorsqu'une sélection d'enregistrements est affichée pour cette table.

4D gère l'ensemble **UserSet** pour les formulaires liste affichés en mode Développement et via les commandes **MODIFIER SELECTION** ou **VISUALISER SELECTION**. En revanche, ce mécanisme n'est pas actif pour les sous-formulaires.

La méthode ci-dessous illustre comment afficher des enregistrements pour permettre à l'utilisateur d'en sélectionner quelques-uns, et ensuite utiliser le **UserSet** pour afficher les enregistrements sélectionnés :

```
` Afficher tous les enregistrements et permettre à l'utilisateur d'en sélectionner un certain
nombre.
` Puis afficher cette sélection en utilisant UserSet pour modifier la sélection courante.
FORM FIXER SORTIE ([Personnes]; "Display") ` Choisir le formulaire sortie
TOUT SELECTIONNER ([Personnes]) ` Sélection de toutes les personnes
ALERTE ("Appuyer Ctrl ou Commande + Clic pour sélectionner des enregistrements.")
VISUALISER SELECTION ([Personnes]) ` Afficher les personnes
UTILISER ENSEMBLE ("UserSet") ` Utiliser les personnes sélectionnées
ALERTE ("Vous avez choisi les personnes suivantes.")
VISUALISER SELECTION ([Personnes]) ` Afficher les personnes sélectionnées
```

4D Server : Bien que son nom ne débute pas par le caractère "\$", l'ensemble système **UserSet** est un ensemble client. Par conséquent, lors de l'utilisation des commandes **INTERSECTION**, **REUNION** et **DIFFERENCE**, veillez à ne comparer **UserSet** qu'à d'autres ensembles clients. Pour plus d'informations, reportez-vous aux descriptions de ces commandes ainsi qu'à la section **4D Server, ensembles et sélections** dans le Guide de référence de 4D Server.

Ensemble système LockedSet

Les commandes **APPLIQUER A SELECTION**, **TABLEAU VERS SELECTION** et **SUPPRIMER SELECTION** créent un ensemble système nommé **LockedSet** lorsqu'elles sont utilisées en environnement multiprocess.

Les commandes de recherche créent également un ensemble système **LockedSet** lorsqu'elles trouvent des enregistrements verrouillés dans le contexte de 'recherche et verrouillage' (cf. commande **FIXER RECHERCHE ET VERROUILLAGE**).

LockedSet indique quels enregistrements étaient verrouillés lors de l'exécution d'une commande.

ADJOINDRE ELEMENT

ADJOINDRE ELEMENT ({laTable ;} ensemble)

Paramètre	Type		Description
laTable	Table	⇒	Table de l'enregistrement courant ou Table par défaut si ce paramètre est omis
ensemble	Chaîne	⇒	Nom de l'ensemble auquel ajouter l'enregistrement courant

Description

ADJOINDRE ELEMENT ajoute l'enregistrement courant de *laTable* à *ensemble*. L'ensemble doit avoir déjà été créé ; si *ensemble* n'existe pas, une erreur est retournée. S'il n'y a pas d'enregistrement courant pour *laTable* , **ADJOINDRE ELEMENT** ne fait rien.

Appartient a ensemble

Appartient a ensemble (ensemble) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
ensemble	Chaîne →	Nom de l'ensemble à tester
Résultat	Booléen ↩	L'enregistrement courant est dans l'ensemble (Vrai) ou l'enregistrement courant n'est pas dans l'ensemble (Faux)

Description

Appartient a ensemble teste si l'enregistrement courant de la table est inclus dans *ensemble*. La fonction **Appartient a ensemble** retourne Vrai si l'enregistrement courant de la table est dans *ensemble*, et retourne Faux si l'enregistrement courant de la table n'est pas dans *ensemble*.

Exemple

L'exemple suivant est la méthode objet d'un bouton testant si l'enregistrement courant est inclus dans l'ensemble des meilleurs clients :

```
Si(Appartient a ensemble("Meilleurs"))
  ALERTE("C'est un de nos meilleurs clients.")
Sinon
  ALERTE("Ce n'est pas un de nos meilleurs clients.")
Fin de si
```

CHARGER ENSEMBLE

CHARGER ENSEMBLE ({laTable ;} ensemble ; nomFichier)

Paramètre	Type	Description
laTable	Table →	Table à laquelle appartient l'ensemble ou Table par défaut si ce paramètre est omis
ensemble	Chaîne →	Nom de l'ensemble à créer en mémoire
nomFichier	Chaîne →	Document disque contenant l'ensemble

Description

CHARGER ENSEMBLE charge un ensemble depuis le fichier *document*, créé à l'aide de la commande **STOCKER ENSEMBLE**.

L'ensemble stocké dans *document* doit s'appliquer à *laTable*. Si *ensemble* existait déjà en mémoire, il est réécrit.

Le paramètre *document* est le nom du fichier disque contenant l'ensemble. Il n'est pas nécessaire que ce fichier ait le même nom que l'ensemble. Si vous passez une chaîne vide dans *document*, une boîte de dialogue standard d'ouverture de fichiers s'affiche, permettant à l'utilisateur de choisir l'ensemble à charger.

ATTENTION : Rappelez-vous qu'un ensemble est l'image d'une sélection d'enregistrements au moment précis où l'ensemble est créé. Si les enregistrements représentés par l'ensemble sont modifiés, celui-ci devient obsolète. En conséquence, vous devez stocker et charger des ensembles avec des enregistrements dont le contenu varie peu. De multiples événements peuvent rendre un ensemble obsolète : modification ou suppression d'un enregistrement de l'ensemble, ou encore modification des critères ayant déterminé la création de l'ensemble.

Exemple

L'exemple suivant utilise **CHARGER ENSEMBLE** pour charger l'ensemble des locaux de l'entreprise Dupont SARL à Paris :

```
` Charger l'ensemble en mémoire
CHARGER ENSEMBLE([Entreprises];"Paris Dupont SARL";"PaDupontEns")
UTILISER ENSEMBLE("Paris Dupont SARL") ` Modifier la sélection courante avec l'ensemble
EFFACER ENSEMBLE("Paris Dupont SARL") ` Effacer l'ensemble de la mémoire
```

Variables et ensembles système

Si l'utilisateur clique sur Annuler dans la boîte de dialogue d'ouverture de fichiers, ou si une erreur se produit pendant le chargement, la variable système OK prend la valeur 0. Sinon, elle prend la valeur 1.

COPIER ENSEMBLE

COPIER ENSEMBLE (srcEns ; dstEns)

Paramètre	Type		Description
srcEns	Chaîne	⇒	Nom de l'ensemble source
dstEns	Chaîne	⇒	Nom de l'ensemble de destination

Description

La commande **COPIER ENSEMBLE** copie le contenu de l'ensemble *srcEns* dans l'ensemble *dstEns*.

Les deux ensembles peuvent être process, interprocess ou locaux.

Exemple 1

L'exemple suivant, en client/serveur, copie l'ensemble local "\$SetA", conservé sur le poste client, vers l'ensemble process "SetB", conservé sur le poste serveur :

```
COPIER ENSEMBLE ("SetA"; "SetB")
```

Exemple 2

L'exemple suivant, en client/serveur, copie l'ensemble process "SetA", conservé sur le poste serveur, vers l'ensemble local "\$SetB", conservé sur le poste client :

```
COPIER ENSEMBLE ("SetA"; "$SetB")
```

CREER ENSEMBLE SUR TABLEAU

CREER ENSEMBLE SUR TABLEAU (*laTable* ; *tabEnrg* { ; *nomEnsemble* })

Paramètre	Type	Description
<i>laTable</i>	Table	⇒ Table de l'ensemble
<i>tabEnrg</i>	Entier long, Tableau booléen	⇒ Tableau de n° d'enregistrements, ou Tableau de booléens (Vrai = l'enregistrement est dans l'ensemble, Faux = il n'est pas dans l'ensemble)
<i>nomEnsemble</i>	Chaîne	⇒ Nom de l'ensemble à créer, ou Appliquer la commande à l'ensemble Userset si ce paramètre est omis ou vide

Description

La commande **CREER ENSEMBLE SUR TABLEAU** crée l'ensemble *nomEnsemble* à partir :

- soit du tableau de numéros d'enregistrements absolus *tabEnrg* de *laTable*,
- soit du tableau de booléens *tabEnrg* ; dans ce cas, les valeurs du tableau indiquent l'appartenance (VRAI) ou non (FAUX) de chaque enregistrement de table à l'ensemble *nomEnsemble*.

Lorsque vous utilisez la commande avec un tableau d'entiers longs, tous les numéros du tableau représentent la liste des numéros d'enregistrements qui feront partie de l'ensemble *nomEnsemble*. Si un numéro est invalide (enregistrement non créé), l'erreur -10503 est générée.

Lorsque vous utilisez la commande avec un tableau de booléens, le Nième élément du tableau représente l'intégration (VRAI) ou non (FAUX) de l'enregistrement numéro N à l'ensemble *nomEnsemble*. En principe, le nombre d'éléments du tableau doit être égal au nombre d'enregistrements de *table*. Si le tableau est plus petit que le nombre d'enregistrements, seuls les enregistrements définis par le tableau pourront faire partie de l'ensemble.

Note : Avec un tableau de booléens, la commande utilise les éléments à partir du numéro 0 jusqu'au numéro N-1.

Si vous ne passez pas le paramètre *nomEnsemble* ou si vous passez une chaîne vide, la commande s'applique à l'ensemble système **Userset**.

Gestion des erreurs

Dans un tableau d'entier longs, si un numéro d'enregistrement est invalide (enregistrement non créé), l'erreur -10503 est générée.

DIFFERENCE

DIFFERENCE (ensemble ; ensemble2 ; résultat)


Paramètre	Type		Description
ensemble	Chaîne	→	Ensemble initial
ensemble2	Chaîne	→	Ensemble à exclure
résultat	Chaîne	→	Ensemble résultant

Description

DIFFERENCE fusionne *ensemble1* et *ensemble2* et exclut de l'ensemble *résultat* tous les enregistrements se trouvant dans *ensemble2*. Autrement dit, un enregistrement est inclus dans l'ensemble *résultat* s'il appartient à *ensemble1* mais n'appartient pas à *ensemble2*. Le tableau suivant liste les résultats possibles d'une opération de différence d'ensembles.

Ensemble1	Ensemble2	Ensemble résultant
Oui	Non	Oui
Oui	Oui	Non
Non	Oui	Non
Non	Non	Non

Le schéma ci-dessous est la représentation graphique d'une opération de différence entre deux ensembles. La zone colorée est l'ensemble résultant.



L'ensemble *résultat* est créé par **DIFFERENCE**. Il remplace tout ensemble du même nom existant déjà, y compris *ensemble1* et *ensemble2*. Les ensembles *ensemble1* et *ensemble2* doivent appartenir à la même table. L'ensemble *résultat* appartient à la même table que *ensemble1* et *ensemble2*.

4D Server : En mode client/serveur, les ensembles sont "visibles" en fonction de leur type (interprocess, process et local) et de leur lieu de création (serveur ou client). **DIFFERENCE** requiert que les trois ensembles soient visibles sur la même machine. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous au paragraphe *4D Server, ensembles et sélections* dans le manuel de référence de 4D Server.

Exemple

L'exemple suivant exclut les enregistrements sélectionnés par l'utilisateur. Les enregistrements sont affichés à l'écran par l'instruction suivante :

```
VISUALISER SELECTION([Clients]) ` Affichage des clients sous forme de liste
```

Un bouton associé à une méthode objet est placé en bas de la liste. La méthode objet exclut les enregistrements sélectionnés par l'utilisateur (l'ensemble système nommé **UserSet**) et affiche une sélection réduite :

```
NOMMER ENSEMBLE([Clients];"$Courant") ` Création d'un ensemble à partir de la sélection courante
DIFFERENCE("$Courant";"UserSet";"$Courant") ` Exclusion des enregistrements sélectionnés
UTILISER ENSEMBLE("$Courant") ` Utilisation du nouvel ensemble
EFFACER ENSEMBLE("$Courant") ` Effacement de l'ensemble
```


EFFACER ENSEMBLE

EFFACER ENSEMBLE (ensemble)

Paramètre	Type		Description
ensemble	Chaîne	→	Nom de l'ensemble à effacer de la mémoire

Description

EFFACER ENSEMBLE efface *ensemble* de la mémoire et la libère ainsi pour d'autres utilisations. **EFFACER ENSEMBLE** n'a aucune conséquence sur les tables, sélections ou enregistrements. Pour sauvegarder un ensemble avant de l'effacer, utiliser la commande **STOCKER ENSEMBLE**. Comme les ensembles consomment de la mémoire, pensez à les effacer dès qu'ils ne sont plus nécessaires.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **UTILISER ENSEMBLE**.

ENLEVER ELEMENT

ENLEVER ELEMENT ({laTable ;} ensemble)

Paramètre	Type		Description
laTable	Table	⇒	Table de l'enregistrement courant ou Table par défaut si ce paramètre est omis
ensemble	Chaîne	⇒	Nom de l'ensemble duquel supprimer l'enregistrement courant

Description

ENLEVER ELEMENT supprime l'enregistrement courant de *laTable* de l'ensemble *ensemble*. L'ensemble doit déjà exister ; s'il n'existe pas, une erreur est générée. S'il n'y a pas d'enregistrement courant dans *table*, **ENLEVER ELEMENT** ne fait rien.

⚙ Enregistrements dans ensemble

Enregistrements dans ensemble (ensemble) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
ensemble	Chaîne	➡	Nom de l'ensemble à tester
Résultat	Entier long	↺	Nombre d'enregistrements dans l'ensemble

Description

Enregistrements dans ensemble retourne le nombre d'enregistrements présents dans *ensemble*. Si *ensemble* n'existe pas ou s'il n'y a pas d'enregistrements dans *ensemble*, **Enregistrements dans ensemble** retourne 0.

Exemple

L'exemple suivant affiche une boîte de dialogue d'alerte qui indique le pourcentage des clients qui sont considérés comme les meilleurs :

```
` Calculer d'abord le pourcentage
$Pourcent :=(Enregistrements dans ensemble("Meilleurs")/Enregistrements dans
table([Clients]))*100
` Afficher une alerte avec le pourcentage
ALERTE(Chaine($Pourcent;"##0%")+ " de nos clients sont nos meilleurs clients.")
```

ENSEMBLE VIDE

ENSEMBLE VIDE ({laTable ;} ensemble)

Paramètre	Type	Description
laTable	Table →	Table pour laquelle créer un ensemble vide ou Table par défaut si ce paramètre est omis
ensemble	Chaîne →	Nom du nouvel ensemble vide

Description

ENSEMBLE VIDE crée un ensemble vide, *ensemble*, pour *laTable*. Vous pouvez ajouter des enregistrements dans cet ensemble à l'aide de la commande **ADJOINDRE ELEMENT**. Si un ensemble du même nom existe déjà, il est effacé et remplacé par le nouvel ensemble.

Note : Il n'est pas indispensable d'appeler la commande **ENSEMBLE VIDE** avant d'utiliser la commande **NOMMER ENSEMBLE**.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple proposé dans la section **Présentation des ensembles**.

INTERSECTION

INTERSECTION (ensemble1 ; ensemble2 ; résultat)


Paramètre	Type		Description
ensemble1	Chaîne	→	Premier ensemble
ensemble2	Chaîne	→	Second ensemble
résultat	Chaîne	→	Ensemble résultant

Description

INTERSECTION compare *ensemble1* et *ensemble2* et sélectionne uniquement les enregistrements se trouvant à la fois dans *ensemble1* et dans *ensemble2*. Le tableau suivant liste les résultats possibles d'une opération d'intersection d'ensembles.

Ensemble1	Ensemble2	Ensemble résultant
Oui	Non	Non
Oui	Oui	Oui
Non	Oui	Non
Non	Non	Non

Le schéma ci-dessous est la représentation graphique de l'intersection de deux ensembles. La zone colorée est l'ensemble résultant.



L'ensemble *résultat* est créé par **INTERSECTION**. Il remplace tout ensemble du même nom existant déjà, y compris *ensemble1* et *ensemble2*. Les ensembles de départ *ensemble1* et *ensemble2* doivent appartenir à la même table. L'ensemble *résultat* appartient à la même table que *ensemble1* et *ensemble2*.

4D Server : En mode client/serveur, les ensembles sont "visibles" en fonction de leur type (interprocess, process et local) et de leur lieu de création (serveur ou client). **INTERSECTION** requiert que les trois ensembles soient visibles sur la même machine. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous au paragraphe *4D Server, ensembles et sélections* dans le manuel de référence de 4D Server.

Exemple

L'exemple suivant recherche les clients en contact avec deux représentants, Jean et Grégoire. Chaque représentant dispose d'un ensemble regroupant ses clients. Les clients se trouvant dans les deux ensembles sont en contact avec Jean et Grégoire :

```
INTERSECTION("Jean";"Grégoire";"Doublon") ` Doublon reçoit les clients appartenant aux 2
ensembles
UTILISER ENSEMBLE("Doublon") ` Modification de la sélection courante
EFFACER ENSEMBLE("Doublon") ` Effacement de cet ensemble mais sauvegarde des autres
VISUALISER SELECTION([Clients]) ` Affichage des clients en contact avec les deux commerciaux
```

NOMMER ENSEMBLE

NOMMER ENSEMBLE ({laTable ;} ensemble)

Paramètre	Type	Description
laTable	Table →	Table pour laquelle vous voulez créer un ensemble à partir de la sélection courante ou Table par défaut si ce paramètre est omis
ensemble	Chaîne →	Nom du nouvel ensemble

Description

NOMMER ENSEMBLE crée un nouvel ensemble, *ensemble*, pour *laTable*, et y place la sélection courante. Le pointeur d'enregistrement courant de la table est sauvegardé avec *ensemble*. Si *ensemble* est passé à la commande **UTILISER ENSEMBLE**, la sélection courante et l'enregistrement courant sont restitués. Comme pour tout ensemble, il ne peut y avoir de tri, et lorsque *ensemble* est appelé, l'ordre par défaut est utilisé. Si un ensemble du même nom existe déjà, il est effacé et remplacé par le nouvel ensemble.

Exemple

L'exemple suivant crée un ensemble après qu'une recherche ait été effectuée, de manière à ce que l'ensemble puisse être stocké sur disque :

```
CHERCHER([Personnes]) ` L'utilisateur effectue une recherche
NOMMER ENSEMBLE([Personnes]; "EnsembleRecherche") ` Création d'un nouvel ensemble
STOCKER ENSEMBLE("EnsembleRecherche"; "MaRecherche") ` L'ensemble est stocké sur disque
```

REUNION (ensemble1 ; ensemble2 ; résultat)


Paramètre	Type		Description
ensemble1	Chaîne	⇒	Premier ensemble
ensemble2	Chaîne	⇒	Second ensemble
résultat	Chaîne	⇒	Ensemble résultant

Description

REUNION crée un nouvel ensemble contenant tous les enregistrements de *ensemble1* et *ensemble2*. Le tableau suivant liste les résultats possibles d'une opération de réunion d'ensembles.

Ensemble1	Ensemble2	Ensemble résultant
Oui	Non	Oui
Oui	Oui	Oui
Non	Oui	Oui
Non	Non	Non

Le schéma ci-dessous est la représentation graphique de la réunion de deux ensembles. La zone colorée est l'ensemble résultant.



L'ensemble *résultat* est créé par **REUNION**. Il remplace tout ensemble du même nom existant déjà, y compris *ensemble1* et *ensemble2*. Les ensembles de départ *ensemble1* et *ensemble2* doivent appartenir à la même table. L'ensemble *résultat* appartient à la même table que *ensemble1* et *ensemble2*. L'enregistrement courant de *résultat* est celui de *ensemble1*.

4D Server : En mode client/serveur, les ensembles sont "visibles" en fonction de leur type (interprocess, process et local) et de leur lieu de création (serveur ou client). **REUNION** requiert que les trois ensembles soient visibles sur la même machine. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous au paragraphe *4D Server, ensembles et sélections* dans le manuel de référence de 4D Server.

Exemple

L'exemple suivant ajoute des enregistrements à l'ensemble des meilleurs clients. Les enregistrements sont affichés à l'écran. Ensuite, l'ensemble des meilleurs clients est chargé du disque, et tous les enregistrements sélectionnés par l'utilisateur (l'ensemble système **UserSet**) sont ajoutés. Enfin, le nouvel ensemble est sauvegardé sur le disque :

```
TOUT SELECTIONNER([Clients]) ` Sélection de tous les enregistrements
VISUALISER SELECTION([Clients]) ` Afficher tous les clients en mode liste
CHARGER ENSEMBLE("$Meilleurs";"$Meilleurs.sav") ` Chargement de l'ensemble des meilleurs
clients
REUNION("$Meilleurs";"UserSet";"$Meilleurs") ` Ajout de toute sélection à l'ensemble
STOCKER ENSEMBLE("$Meilleurs";"$Meilleurs.sav") ` Sauvegarde de l'ensemble des meilleurs
clients
```

STOCKER ENSEMBLE (ensemble ; nomFichier)

Paramètre	Type		Description
ensemble	Chaîne	→	Nom de l'ensemble à stocker
nomFichier	Chaîne	→	Nom du fichier dans lequel stocker l'ensemble

Description

STOCKER ENSEMBLE sauvegarde *ensemble* dans le fichier disque *document*.

Il n'est pas nécessaire que *document* ait le même nom que l'ensemble. Si vous passez une chaîne vide dans *document*, une boîte de dialogue standard de sauvegarde de fichiers apparaît, permettant à l'utilisateur de saisir un nom de fichier. Vous pourrez utiliser la commande **CHARGER ENSEMBLE** pour charger un ensemble stocké sur disque.

Si l'utilisateur clique sur le bouton Annuler dans la boîte de dialogue de sauvegarde de fichiers, ou si une erreur se produit lors de la sauvegarde, la variable système OK prend la valeur 0. Sinon, elle prend la valeur 1.

La commande **STOCKER ENSEMBLE** est souvent utilisée pour stocker sur disque les résultats d'une recherche particulièrement longue.

ATTENTION : Rappelez-vous qu'un ensemble est l'image d'une sélection d'enregistrements au moment précis où l'ensemble est créé. Si les enregistrements représentés par l'ensemble sont modifiés, celui-ci devient obsolète. En conséquence, vous devez créer et sauvegarder des ensembles représentant des enregistrements dont le contenu varie peu. De multiples événements peuvent rendre un ensemble obsolète : modification ou suppression d'un enregistrement de l'ensemble, ou encore modification des critères ayant déterminé la création de l'ensemble. Rappelez-vous également que les ensembles ne stockent pas les valeurs des champs.

Exemple

L'exemple suivant affiche la boîte de dialogue standard d'enregistrement de fichiers afin de permettre à l'utilisateur de saisir le nom du fichier contenant l'ensemble :

```
STOCKER ENSEMBLE ("UnEnsemble"; "")
```

Variables et ensembles système

Si l'utilisateur clique sur le bouton Annuler dans la boîte de dialogue standard de sauvegarde de documents, ou si une erreur se produit pendant la sauvegarde, la variable système OK prend la valeur 0. Sinon, elle prend la valeur 1.

UTILISER ENSEMBLE

UTILISER ENSEMBLE (ensemble)

Paramètre	Type		Description
ensemble	Chaîne	→	Nom de l'ensemble à utiliser

Description

UTILISER ENSEMBLE crée, avec les enregistrements de *ensemble*, une nouvelle sélection courante pour la table à laquelle *ensemble* appartient.

Au moment où vous créez un ensemble, la position de l'enregistrement courant est sauvegardée. **UTILISER ENSEMBLE** récupère cette information et fait de l'enregistrement le nouvel enregistrement courant. Si vous supprimez cet enregistrement avant d'exécuter **UTILISER ENSEMBLE**, 4D sélectionne comme enregistrement courant le premier enregistrement de l'ensemble. Les commandes du thème "Ensembles", **INTERSECTION**, **REUNION**, **DIFFERENCE**, et **ADJOINDRE ELEMENT** réinitialisent l'enregistrement courant.

Si vous avez créé un ensemble ne contenant pas de position d'enregistrement courant, **UTILISER ENSEMBLE** désigne le premier enregistrement de l'ensemble comme enregistrement courant.

ATTENTION : Rappelez-vous qu'un ensemble est la représentation d'une sélection d'enregistrements à un instant donné (au moment de la création de l'ensemble). Si les enregistrements que l'ensemble représente sont modifiés, il se peut que celui-ci ne soit plus valide. En conséquence, un ensemble sauvegardé sur disque doit généralement représenter un groupe d'enregistrements qui ne change pas souvent. De multiples événements peuvent rendre un ensemble invalide, comme par exemple la suppression ou la modification d'un enregistrement de l'ensemble, ou encore la modification des critères de création de l'ensemble.

Exemple

L'exemple suivant utilise **CHARGER ENSEMBLE** pour charger un ensemble des sites de la société Dubois à Paris. **UTILISER ENSEMBLE** est ensuite appelée pour faire de l'ensemble la sélection courante :

```
` Charger l'ensemble en mémoire
CHARGER ENSEMBLE ([Entreprises]; "DuboisParis"; "ENSDuboisParis")
UTILISER ENSEMBLE ("DuboisParis") ` Modification de la sélection courante
EFFACER ENSEMBLE ("DuboisParis") ` Effacement de l'ensemble de la mémoire
```

Environnement 4D

-  Compacter fichier donnees
-  CREER FICHIER DONNEES
-  Dossier 4D
-  ECRIRE CACHE
-  Fichier application
-  Fichier donnees
-  Fichier donnees verrouille
-  Fichier structure
-  FIXER LANGUE BASE Nouveauté 12.0
-  FIXER PARAMETRE BASE Modifié 12.0
-  GENERER APPLICATION
-  Lire fragmentation table Nouveauté 12.0
-  LIRE INFORMATIONS SERIALISATION
-  Lire langue base Modifié 12.0
-  Lire parametre base Modifié 12.0
-  LIRE STATISTIQUES CACHE
-  LISTE COMPOSANTS
-  LISTE PLUGINS
-  Mode compile
-  NOTIFIER MODIFICATION DOSSIER RESOURCES
-  OUVRIR CENTRE DE SECURITE
-  OUVRIR FENETRE ADMINISTRATION
-  OUVRIR FICHIER DONNEES
-  OUVRIR PREFERENCES 4D Modifié 12.0
-  QUITTER 4D
-  Type application
-  Type version Modifié 12.0
-  VERIFIER FICHIER DONNEES
-  VERIFIER FICHIER DONNEES OUVERT
-  Version application
-  *AJOUTER SEGMENT DE DONNEES*
-  *LISTE SEGMENTS DE DONNEES*

Compacter fichier donnees

Compacter fichier donnees (cheminStructure ; cheminDonnées {; dossierArchive {; options {; methode}} }) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
cheminStructure	Texte	→ Chemin d'accès du fichier de structure
cheminDonnées	Texte	→ Chemin d'accès du fichier de données
dossierArchive	Texte	→ Chemin d'accès du dossier dans lequel placer le fichier de données original
options	Entier long	→ Options de compactage
methode	Texte	→ Nom de la méthode 4D de rétro-appel
Résultat	Texte	→ Chemin d'accès complet du dossier contenant le fichier de données original

Description

La commande **Compacter fichier donnees** effectue un compactage du fichier de données désigné par le paramètre *cheminDonnées* associé au fichier de structure *cheminStructure*. Pour plus d'informations sur le compactage, reportez-vous au manuel Mode Développement.

Pour assurer la continuité du fonctionnement de la base, le nouveau fichier de données compacté remplace automatiquement le fichier original. Par sécurité, le fichier original n'est pas modifié et est déplacé dans un dossier spécial nommé "Replaced files (compacting) AAAA-MM-JJ HH-MM-SS" où AAAA-MM-JJ HH-MM-SS représente la date et l'heure de la sauvegarde. Par exemple : "Replaced files (compacting) 2007-09-27 15-20-35".

La commande retourne le chemin d'accès complet du dossier effectivement créé pour stocker le fichier de données original. Cette commande peut être exécutée depuis 4D (mode local) ou 4D Server uniquement (procédure stockée). Le fichier de données à compacter doit correspondre au fichier de structure désigné par *cheminStructure*. En outre, il ne doit PAS être ouvert au moment de l'exécution de la commande, sinon une erreur est générée.

Si une erreur se produit durant le processus de compactage, les fichiers originaux sont conservés à leur emplacement initial. Si un fichier d'index (fichier .4DIdx) est associé au fichier de données, il est également compacté. Comme pour le fichier de données, le fichier original est sauvegardé et la nouvelle version compactée remplace la précédente.

- Passez dans *cheminStructure* le chemin d'accès complet du fichier de structure associé au fichier de données que vous souhaitez compacter. Cette information est nécessaire à la procédure de compactage. Le chemin d'accès doit être exprimé dans la syntaxe du système d'exploitation. Vous pouvez également passer une chaîne vide, dans ce cas une boîte de dialogue standard d'ouverture de fichiers apparaît, permettant à l'utilisateur de désigner le fichier de structure à utiliser.
- Vous pouvez passer dans *cheminDonnées* une chaîne vide, un nom de fichier ou un chemin d'accès complet, exprimé dans la syntaxe du système d'exploitation. Si vous passez une chaîne vide, la boîte de dialogue standard d'ouverture de fichier apparaît, permettant à l'utilisateur de désigner le fichier de données à compacter. Ce fichier doit correspondre au fichier de structure défini dans le paramètre *cheminStructure*. Si vous passez uniquement un nom de fichier de données, 4D le recherchera au même niveau que le fichier de structure.
- Le paramètre facultatif *dossierArchive* permet de désigner l'emplacement du dossier "Replaced files (compacting) Dateheure" destiné à recueillir les versions originales des fichiers de données ainsi que des éventuels fichiers d'index. La commande retourne le chemin d'accès complet du dossier effectivement créé.
 - Si vous omettez ce paramètre, les fichiers d'origine sont automatiquement déplacés dans un dossier "Replaced files (compacting) Dateheure" créé à côté du fichier de structure.
 - Si vous passez une chaîne vide, une boîte de dialogue standard d'ouverture de dossier apparaît, permettant à l'utilisateur de désigner l'emplacement du dossier à créer.
 - Si vous passez un chemin d'accès (exprimé dans la syntaxe du système d'exploitation), la commande créera le dossier "Replaced files (compacting) Dateheure" à cet emplacement.
- Le paramètre facultatif *options* permet de définir diverses options liées au compactage. Pour cela, utilisez les constantes suivantes, placées dans le thème "**Maintenance fichier de données**". Vous pouvez passer les deux options en les cumulant :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Créer un process	Entier long	32768	Lorsque cette option est passée, le compactage sera asynchrone et vous devrez gérer les résultats à l'aide de la méthode de rétro-appel (voir ci-dessous). 4D n'affichera pas de barre de progression (il est possible de le faire via la méthode de rétro-appel). La variable système OK prendra la valeur 1 si le process a été correctement lancé et 0 dans les autres cas. Lorsque cette option n'est pas passée, la variable OK prendra la valeur 1 si le compactage s'est correctement déroulé et sinon 0.
Ne pas créer d'historique	Entier long	16384	En principe, la commande crée un fichier d'historique au format xml (reportez-vous à la fin de la description de la commande). Vous pouvez annuler ce fonctionnement en passant cette option.

- Le paramètre *methode* permet de désigner une méthode de rétro-appel qui sera régulièrement appelée durant le compactage si l'option **Créer process** a été passée. Dans le cas contraire, la méthode de rétro-appel n'est jamais appelée. Pour plus d'informations sur cette méthode, reportez-vous à la description de la commande **VERIFIER FICHIER DONNEES**.

Si la méthode de rétro-appel n'existe pas dans la base, une erreur est générée et la variable système OK prend la valeur 0.

Par défaut, la commande **Compacter fichier donnees** crée un fichier d'historique au format xml (si vous n'avez pas passé l'option *Ne pas créer d'historique*, cf. paramètre *options*). Son nom est basé sur celui du fichier de données et il est placé à côté de ce fichier. Par exemple, pour un fichier de données nommé "data.4dd", le fichier d'historique sera nommé "Struct_Data_Compact_Log.xml".

Exemple

L'exemple suivant (Windows) effectue le compactage d'un fichier de données :

```
$ficStruc:=Fichier structure
$ficDonnées:="C:\Bases\Factures\Janvier\Factures.4dd"
$ficOrig:="C:\Bases\Factures\Archives\Janvier\"
$dossierArch:=Compacter fichier donnees($ficStruc;$ficDonnées;$ficOrig)
```

Variables et ensembles système

Si l'opération de compactage s'est déroulée correctement, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0.

CREER FICHIER DONNEES

CREER FICHIER DONNEES (*cheminAccès*)

Paramètre	Type		Description
<i>cheminAccès</i>	Chaîne	→	Nom ou chemin d'accès complet du fichier de données à créer

Description

La commande **CREER FICHIER DONNEES** permet de créer un nouveau fichier de données sur disque et de remplacer à la volée le fichier de données ouvert par l'application 4D.

Le fonctionnement général de cette commande est identique à celui de la commande **OUVRIR FICHIER DONNEES**, à la différence près que le nouveau fichier de données désigné par le paramètre *cheminAccès* est créé juste après la réouverture du fichier de structure.

Avant de lancer l'opération, la commande vérifie que le chemin spécifié ne correspond pas à un fichier existant.

4D Server : Cette commande ne peut pas être utilisée avec 4D Client ou 4D Server.

Dossier 4D ({dossier}{;}{*}) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
dossier	Entier long	→	Type de dossier (si omis=dossier 4D actif)
*	Opérateur	→	Retourner le dossier de la base hôte
Résultat	Chaîne	↪	Chemin d'accès du dossier désigné

Description

La commande **Dossier 4D** renvoie le chemin d'accès du dossier 4D actif de l'application courante, ou du dossier de l'environnement 4D spécifié par le paramètre *dossier*, s'il est passé.

Cette commande vous permet d'obtenir avec certitude le chemin d'accès réel des dossiers utilisés par l'application. En utilisant cette commande, vous êtes certain que votre code fonctionnera correctement sur toute plate-forme, quelles que soient la langue du système et l'application 4D.

Vous pouvez passer dans *dossier* une des constantes suivantes, placées dans le thème "**Environnement 4D**" :

Constante	Type	Valeur
Dossier 4D actif	Entier long	0
Dossier base	Entier long	4
Dossier base 4D Client	Entier long	3
Dossier base syntaxe Unix	Entier long	5
Dossier Extras	Entier long	2
Dossier Licenses	Entier long	1
Dossier Logs	Entier long	7
Dossier racine HTML	Entier long	8
Dossier Ressources courant	Entier long	6

Voici une description de chacun de ces dossiers :

Notes préalables sur les noms de dossiers :

- {Disque} est le disque sur lequel est installé le système.
- Le libellé Utilisateur représente le nom de l'utilisateur ayant ouvert la session.
- Avec certaines versions de Mac OS, les noms des dossiers sont traduits :
 - le dossier **Library** est nommé **Bibliothèque**,
 - le dossier **Application Support** est nommé **Support aux applications**.

Dossier 4D actif

Les applications de l'environnement 4D utilisent le dossier **4D** pour stocker les informations suivantes :

- Fichiers de préférences utilisés par les applications 4D
- Fichier shortcuts.xml (raccourcis clavier personnalisés)
- Dossier Macros v2 (macros commandes de l'éditeur de méthodes)
- Dossier Favorites v11 (chemins d'accès des bases locales et distantes ayant été ouvertes)

Le dossier 4D actif se trouve par défaut à l'emplacement suivant :

- Sous Windows Vista : {Disque}:\Users\Utilisateur\AppData\Roaming\4D
- Sous Windows XP : {Disque}:\Documents and Settings\Utilisateur\Application Data\4D
- Sous Mac OS : {Disque}:Users:Utilisateur:Library:Preferences:4D

Dossier Licenses

Dossier contenant les fichiers de licence 4D du poste.

Le dossier **Licenses** est situé à l'emplacement suivant :

- Sous Windows Vista : {Disque}:\ProgramData\4D\Licenses
- Sous Windows XP : {Disque}:\Documents and Settings\All Users\Application Data\4D\Licenses
- Sous Mac OS : {Disque}:Library:Application Support:4D:Licenses

Notes :

- Dans le cas d'une application fusionnée avec un 4D Volume Desktop, le dossier des licences est inclus dans le package (progiciel) de l'appli.
- Si le dossier des licences n'a pu être créé dans le système à cause d'un défaut d'autorisation, il est créé aux emplacements suivants :
 - sous Windows Vista : {Disque}:\Users\Utilisateur\AppData\Roaming\4D\Licenses
 - sous Windows XP : {Disque}:\Documents and Settings\Utilisateur\Application Data\4D\Licenses
 - sous Mac OS : {Disque}:Users:Utilisateur:Library:Application Support:4D:Licenses

Dossier Extras (obsolète)

Dossier au contenu personnalisé téléchargé sur chaque poste client.

Note de compatibilité : A compter de la version 11.2 de 4D v11 SQL, il est déconseillé d'utiliser le dossier **Extras** pour la communication personnalisée entre le serveur et les postes distants. Il est désormais recommandé d'utiliser pour cela le dossier **Resources** (cf. description du dossier **Resources** courant ci-dessous). Le dossier **Extras** reste toutefois pris en charge par 4D Server afin de préserver la compatibilité des applications existantes.

Note : Si le dossier **Extras** n'existe pas pour la base, l'exécution de la commande **Dossier 4D** avec la constante Dossier Extras provoque sa création.

Dossier base 4D Client (postes clients)

Dossier de la base 4D créé en local sur chaque poste client, dans lequel sont téléchargés depuis 4D Server les dossiers et fichiers relatifs à la base (ressources, plug-ins, dossier Resources, etc.).

Le dossier **base 4D Client** est situé à l'emplacement suivant sur chaque poste client :

- Sous Windows Vista : `{Disque}:\Users\Utilisateur\AppData\Local\4D\NomDeLaBase_Adresse`
- Sous Windows XP : `{Disque}:\Documents and Settings\Utilisateur\Local Settings\Application Data\4D\NomDeLaBase_Adresse`
- Sous Mac OS : `{Disque}:Users:Utilisateur:Library:Caches:4D:NomDeLaBase_Adresse`

Dossier base

Dossier contenant le fichier de structure de la base. Le chemin d'accès est exprimé avec la syntaxe standard de la plate-forme courante.

Avec l'application 4D Client, cette constante équivaut strictement à la constante précédente Dossier base 4D Client : la commande retourne le chemin d'accès du dossier créé en local.

Dossier base syntaxe Unix

Dossier contenant le fichier de structure de la base. Cette constante désigne le même dossier que la précédente, mais le chemin d'accès retourné est exprimé avec la syntaxe Unix (Posix), du type `/Users/...`. Cette syntaxe est principalement utile lorsque vous utilisez la commande **LANCER PROCESS EXTERNE** sous Mac OS ou la commande **FIXER EXECUTABLE CGI**.

Dossier Resources courant

Dossier Resources de la base. Ce dossier contient les éléments additionnels (images, textes) utilisés pour l'interface de la base. Un composant peut disposer de son propre dossier Resources. Le dossier Resources est situé à côté du fichier de structure de la base.

En mode client/serveur, ce dossier permet d'organiser le transfert de données personnalisées (images, fichiers, sous-dossiers...) entre le poste serveur et les postes clients. Le contenu de ce dossier est mis à jour automatiquement sur chaque client au moment de sa connexion. Tous les mécanismes de référencement associé au dossier Resources sont pris en charge en mode client/serveur (dossier .lproj, XLIFF, images...). En outre, 4D v11 SQL fournit divers outils permettant de gérer et de mettre à jour dynamiquement ce dossier, notamment un Explorateur de ressources.

Note : Si le dossier **Resources** n'existe pas pour la base, l'exécution de la commande **Dossier 4D** avec la constante Dossier Resources courant provoque sa création.

Dossier Logs

Dossier Logs de la base. Ce dossier centralise les fichiers d'historique de la base courante. Il est créé au même niveau que le fichier de structure. Le dossier Logs contient les fichiers d'historique suivants :

- conversion de la base,
- requêtes du serveur Web,
- vérification et réparation des données,
- vérification et réparation de la structure,
- journal d'activités sauvegarde/restitution,
- débogage des commandes,
- requêtes 4D Server (généralisé sur les clients et sur le serveur)..

Note : Si le dossier **Logs** n'existe pas pour la base, l'exécution de la commande **Dossier 4D** avec la constante Dossier Logs provoque sa création.

Dossier racine HTML

Dossier racine HTML courant de la base. Le chemin d'accès retourné est exprimé avec la syntaxe standard de la plate-forme courante. Le dossier racine HTML est le dossier dans lequel le serveur Web de 4D va chercher les pages et fichiers Web demandés. Par défaut, il est nommé DossierWeb et est placé à côté de fichier de structure (ou de sa copie locale dans le cas de 4D en mode distant). Son emplacement peut être défini dans la page Web/Configuration des Préférences ou dynamiquement via la commande **FIXER RACINE HTML**.

Si la commande **Dossier 4D** est appelée depuis un 4D distant, le chemin retourné est celui du poste distant, pas celui de 4D Server.

Le paramètre facultatif `*` est utile dans le cadre d'une architecture utilisant des composants : il permet de déterminer la base (hôte ou composant) dont vous souhaitez obtenir le chemin d'accès d'un dossier. Ce paramètre est valide uniquement pour les dossiers Dossier base, Dossier base syntaxe Unix et Dossier Resources courant. Il est ignoré dans les autres cas.

Lorsque la commande est appelée depuis un composant :

- si le paramètre * est passé, la commande retourne le chemin d'accès du dossier de la base hôte,
 - si le paramètre * n'est pas passé, la commande retourne le chemin d'accès du dossier du composant.
- Le dossier de la base ([Dossier base](#) et [Dossier base syntaxe Unix](#)) retourné diffère en fonction du type d'architecture du composant :
- dans le cas d'un dossier/package .4dbase, la commande retourne le chemin d'accès du dossier/package .4dbase,
 - dans le cas d'un fichier .4db ou .4dc, la commande retourne le chemin d'accès du dossier "Components",
 - dans le cas d'un alias ou raccourci, la commande retourne le chemin d'accès du dossier contenant la base matrice originale. Le résultat diffère en fonction du format de cette base (dossier/package .4dbase ou fichier .4db/.4dc), comme décrit ci-dessus.

Lorsque la commande est appelée depuis la base hôte, elle retourne toujours le chemin d'accès du dossier de la base hôte, que le paramètre * soit passé ou non.

Exemple 1

Pendant le démarrage d'une base mono-utilisateur, vous voulez charger (ou créer) vos propres paramètres et les stocker dans un fichier situé dans le dossier 4D. Pour cela, dans la [Méthode base Sur ouverture](#), vous pouvez écrire les lignes suivantes :

```
ASSOCIER TYPES FICHIER("PREF";"PRF";"Préférences")
` Associer le type de fichier PREF sur Mac OS à l'extension de fichier .PRF sur Windows
$vsNomDocPref:=Dossier 4D+"MesPrefs" ` Construire le chemin d'accès au fichier Préférences
Si(Tester chemin acces($vsNomDocPref+(".PRF"*Num(Sous Windows)))#Est un document)
` Vérifier si le fichier existe
    $vtRefDocPref:=Creer document($vsNomDocPref;"PRF") ` Si non, il faut le créer
Sinon
    $vtRefDocPref:=Ouvrir document($vsNomDocPref;"PRF") ` Si oui, il faut l'ouvrir
Fin de si
Si(OK=1)
    ` Traiter le contenu du document
    FERMER DOCUMENT($vtRefDocPref)
Sinon
    ` Gérer l'erreur
Fin de si
```

Exemple 2

Cet exemple illustre l'emploi de la constante [Dossier base syntaxe Unix](#) sous Mac OS pour lister le contenu du dossier de la base :

```
$cheminposix:=""+"Dossier 4D(Dossier base syntaxe Unix)+"\"
$mondossier:="ls -l "+$cheminposix
$in:=""
$out:=""
$err:=""
LANCER PROCESS EXTERNE($mondossier;$in;$out;$err)
```

Note : Sous Mac OS, il est nécessaire d'encadrer les chemins d'accès avec des guillemets lorsqu'ils contiennent des noms de fichiers ou de dossiers comportant des espaces. La séquence d'échappement "\"" permet d'insérer le caractère guillemets dans la chaîne. Vous pouvez également utiliser l'instruction [Caractere\(Guillemets\)](#).

Variables et ensembles système

Si le paramètre *dossier* est invalide ou si le chemin d'accès retourné est vide, la variable système OK prend la valeur 0.

ECRIRE CACHE

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **ECRIRE CACHE** sauvegarde immédiatement les caches de données sur le disque. Toutes les modifications apportées à la base sont alors stockées sur disque.

Généralement, vous n'avez pas besoin d'appeler cette commande, car 4D sauvegarde régulièrement les modifications. Il est préférable d'utiliser l'option **Ecriture cache toutes les X mn** (page Gestion des données des Préférences), qui spécifie les intervalles de sauvegarde des données, afin de contrôler l'écriture du cache de données sur le disque.

Note : 4D utilise en interne un système intégré de cache de données permettant d'accélérer les opérations d'E/S. Le fait que des modifications de données soient, par moments, présentes dans le cache de données et pas sur le disque est entièrement transparent pour votre code. Par exemple, si vous appelez la commande **CHERCHER**, le moteur de 4D va intégrer les données présentes dans le cache pour effectuer l'opération.

Fichier application

Fichier application -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Chaîne	Nom long du fichier 4D exécutable ou de l'application 4D

Description

La fonction **Fichier application** retourne le nom long (c'est-à-dire le chemin d'accès complet au fichier, y compris son nom) du fichier exécutable ou de l'application 4D que vous utilisez.

Sous Windows

Si, par exemple, vous utilisez 4D qui se trouve dans le répertoire \PROGRAMMES\4D sur le volume E, **Fichier application** renvoie E:\PROGRAMMES\4D\4D.EXE.

Sous Mac OS

Si, par exemple, vous utilisez 4D qui se trouve dans le dossier Programmes sur le disque Disque Dur, **Fichier application** renvoie Disque Dur:Programmes:4D.app.

Exemple

Lorsque vous démarrez votre base sous Windows, vous souhaitez vérifier qu'une librairie DLL se trouve au même niveau que le fichier exécutable de 4D. Dans la **Méthode base Sur ouverture**, vous pouvez écrire les instructions suivantes :

```
Si ( Sous Windows & (Type application#4D Server))  
  Si (Tester chemin acces (Nom long vers chemin accès (Fichier application) + "XRAYCAPT.DLL") #Est  
un document)  
    ` Afficher une boîte de dialogue expliquant que la librairie XRAYCAPT.DLL n'est pas présente  
    ` Donc, la saisie de radios n'est pas disponible  
  Fin de si  
Fin de si
```

Note : Les méthodes projet *Sous Windows* et *Nom long vers chemin accès* sont détaillées dans la section **Présentation des documents système**.

Fichier donnees

Fichier donnees {(segment)} -> Résultat

Paramètre	Type		Description
segment	Entier long	→	Obsolète, ne pas utiliser
Résultat	Chaîne	↪	Nom long du fichier de données de la base

Description

La fonction **Fichier donnees** retourne le nom long (c'est-à-dire le chemin d'accès complet au fichier, y compris son nom) du fichier de données de la base avec laquelle vous êtes en train de travailler.

Depuis la version 11 de 4D, les segments de données ne sont plus pris en charge. Le paramètre *segment* est désormais ignoré, il ne doit plus être utilisé.

Sous Windows

Si, par exemple, vous travaillez avec la base MesCDs qui se trouve à l'emplacement \DOCS\MesCDs sur le volume G, **Fichier donnees** retournera G:\DOCS\MesCDs\MesCDs.4DD (si vous avez choisi l'emplacement proposé par défaut par 4D lorsque vous avez créé la base).

Sous Mac OS

Si, par exemple, vous travaillez avec la base MesCDs qui se trouve dans le dossier Documents:MesCDsf: sur le disque Macintosh HD, **Fichier donnees** retournera Macintosh HD:Documents:MesCDsf:MesCDs.data (si vous avez choisi l'emplacement proposé par défaut par 4D lorsque vous avez créé la base).

ATTENTION : Si vous appelez cette fonction depuis 4D en mode distant, seul le nom du fichier de données est retourné, pas le nom long.

Fichier donnees verrouille

Fichier donnees verrouille -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Booléen 	Vrai = fichier/segment verrouillé Faux = fichier/segment non verrouillé

Description

La commande **Fichier donnees verrouille** retourne Vrai si le fichier de données de la base ouverte ou l'un de ses segments au moins est verrouillé — c'est-à-dire, protégé en écriture.

Placée par exemple dans la [Méthode base Sur ouverture](#), cette commande permet de prévenir tout risque d'ouverture fortuite d'un fichier de données verrouillé.

Exemple

Cette méthode empêchera l'ouverture de la base si le fichier de données est verrouillé :

```
Si(Fichier donnees verrouille)
  ALERTE("Le fichier de données est verrouillé. Impossible d'ouvrir la base.")
  QUITTER 4D
Fin de si
```

Fichier structure

Fichier structure {(*)} -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	Retourner le fichier de structure de la base hôte
Résultat	Chaîne	Nom long du fichier de structure de la base

Description

La fonction **Fichier structure** retourne le nom long (c'est-à-dire le chemin d'accès complet au fichier, y compris son nom) du fichier de structure de la base en cours d'utilisation.

Sous Windows

Si, par exemple, vous travaillez sur la base MesCDs qui se trouve à \DOCS\MesCDs sur le volume G, **Fichier structure** renvoie G:\DOCS\MyCDs\MesCDs.4DB.

Sous Macintosh

Si, par exemple, vous travaillez sur la base MesCDs qui se trouve dans le dossier Documents:MesCDsf: sur le disque qui s'appelle Macintosh HD, **Fichier structure** renvoie Macintosh HD:Documents:MesCDsf:MesCDs.

Note : Dans le cas particulier d'une base compilée et fusionnée avec 4D Runtime, cette commande retourne le chemin d'accès du fichier de l'application (fichier exécutable) sous Windows et Mac OS. Sous Mac OS, ce fichier est situé à l'intérieur du progiciel, dans le dossier [Contents:MacOS]. Ce fonctionnement provient d'un ancien mécanisme, conservé pour des raisons de compatibilité. Si vous souhaitez obtenir le nom long du progiciel lui-même, il est préférable d'utiliser la commande **Fichier application**. L'astuce consiste à tester l'application à l'aide de la commande **Type application** puis à exécuter **Fichier structure** ou **Fichier application** en fonction du contexte.

ATTENTION : Si vous appelez cette commande lorsque vous utilisez 4D Client, seul le nom du fichier de structure est renvoyé, pas le nom long.

Le paramètre facultatif * est utile dans le cadre d'une architecture utilisant des composants : il permet de déterminer la structure (hôte ou composant) dont vous souhaitez obtenir le nom long en fonction du contexte d'appel de la commande :

- Lorsque la commande est appelée depuis un composant :
 - si le paramètre * est passé, la commande retourne le nom long du fichier de structure de la base hôte
 - si le paramètre * n'est pas passé, la commande retourne le nom long du fichier de structure du composant.
Le fichier de structure d'un composant correspond au fichier .4db ou .4dc du composant situé dans le dossier "Components" de la base. Cependant, un composant peut également être installé sous la forme d'un alias/raccourci ou d'un dossier/package .4dbase :
 - dans le cas d'un composant installé sous forme d'alias/raccourci, la commande retourne le chemin d'accès du fichier .4db ou .4dc original (l'alias ou le raccourci est résolu).
 - dans le cas d'un composant installé sous forme de dossier/package .4dbase, la commande retourne le chemin d'accès du fichier .4db ou .4dc à l'intérieur de ce dossier/package.
- Lorsque la commande est appelée depuis une méthode d'une base hôte, elle retourne toujours le nom long du fichier de structure de la base hôte, que le paramètre * soit passé ou non.

Exemple 1

Cet exemple affiche le nom et l'emplacement du fichier de structure que vous utilisez :

```
Si (Type application#4D Client)
    $vsStructNomFichier:=Nom long vers fichier(Fichier structure)
    $vsStructNomChemin:=Nom long vers chemin accès(Fichier structure)
    ALERTE("Vous êtes en train d'utiliser la base
"+Caractere(34)+$vsStructNomFichier+Caractere(34)+
    " qui se trouve au "+Caractere(34)+$vsStructNomChemin+Caractere(34)+".")
Sinon
    ALERTE("Vous êtes connecté à la base "+Caractere(34)+Fichier structure+Caractere(34))
Fin de si
```

Note : Les méthodes projet **Nom long vers fichier** et **Nom long vers chemin accès** sont détaillées dans la section **Présentation des documents système**.

Exemple 2

L'exemple suivant permet de savoir si la méthode est appelée depuis un composant :

```
C_BOOLEEN($0)
$0:=(Fichier structure#Fichier structure(*))
` $0=Vrai si la méthode est appelée depuis un composant
```


FIXER LANGUE BASE (codeLangue {; *})

Paramètre	Type	Description
codeLangue	Texte	Sélecteur de langue
*	Opérateur	Portée de la commande

Description

La commande **FIXER LANGUE BASE** permet de modifier la langue courante de la base pour la session courante.

La langue courante de la base permet de définir le dossier .lproj dans lequel le programme va chercher les éléments localisés de l'application (textes et images). Par défaut, 4D détermine automatiquement la langue courante en fonction du contenu du dossier **Resources** et de l'environnement système (cf. description de la commande [Lire langue base](#)). **FIXER LANGUE BASE** vous permet de modifier la langue courante par défaut.

La commande ne modifie pas la langue des formulaires déjà chargés, seuls les éléments affichés postérieurement à l'appel de la commande tiendront compte du nouveau paramétrage.

Passez dans *codeLangue* la langue à utiliser pour l'application, exprimée dans la norme définie par la RFC 3066, ISO639 et ISO3166. Typiquement, vous devez passer "fr" pour le français, "es" pour l'espagnol, "en-us" pour l'anglais américain, etc. Pour plus d'informations sur cette norme, reportez-vous au manuel *Mode Développement*.

Par défaut, la commande s'applique à toutes les bases et composants ouverts, pour tous les process. Le paramètre optionnel *, s'il est passé, spécifie que la commande doit s'appliquer uniquement à la base qui a l'a appelée. Ce paramètre permet en particulier de définir séparément la langue de la base et celle d'un composant.

Si la commande est correctement exécutée, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0.

Note : Conformément à la RFC, la commande utilise le "-" (tiret) pour séparer le code langue et le code région, par exemple "fr-ca" ou "en-us". En revanche, les dossiers ".lproj" du dossier **Resources** utilisent le "_" (soulignement), par exemple "fr_ca.lproj" ou "en_us.lproj".

4D Server : Avec 4D Server, les langues disponibles sont celles situées sur le poste distant ayant appelé la commande. Vous devez donc veiller à la synchronisation des dossiers **Resources**.

Exemple 1

Nous souhaitons définir la langue de l'interface en français :

```
FIXER LANGUE BASE ("fr")
```

Exemple 2

L'interface de votre application utilise la chaîne statique ":xliff:shopping". Les fichiers xliff contiennent notamment les informations suivantes :

- Dossier FR :

```
<trans-unit id="15" resname="Shopping">    <source>Shopping</source>    <target>Faire les courses</target> </trans-unit>
```

- Dossier FR_CA :

```
<trans-unit id="15" resname="Shopping">    <source>Shopping</source>    <target>Magasiner</target> </trans-unit>
```

```
FIXER LANGUE BASE ("fr")
//La chaîne ":xliff:shopping" affiche "Faire les courses"
FIXER LANGUE BASE ("fr-ca")
//La chaîne ":xliff:shopping" affiche "Magasiner"
```

FIXER PARAMETRE BASE

FIXER PARAMETRE BASE ({laTable ;} sélecteur ; valeur)

Paramètre	Type		Description
laTable	Table	➡	Table à paramétrer ou Table par défaut si ce paramètre est omis
sélecteur	Entier long	➡	Code du paramètre de la base à modifier
valeur	Réel, Chaîne	➡	Valeur du paramètre

Description

La commande **FIXER PARAMETRE BASE** permet de modifier divers paramètres internes de la base de données 4D.

sélecteur désigne le paramètre à modifier. 4D vous propose des constantes prédéfinies, placées dans le thème “**Paramètres de la base**”. Le tableau suivant décrit chaque constante et indique sa portée et sa persistance entre deux sessions :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Ratio de tri séq	Entier long	1	**** Sélecteur inactifé ****
Optimisation accès séq	Entier long	2	**** Sélecteur inactifé ****
Ratio valeurs distinctes séq	Entier long	3	**** Sélecteur inactifé ****
Compression index	Entier long	4	**** Sélecteur inactifé ****
Ratio chercher dans sélec séq	Entier long	5	**** Sélecteur inactifé ****
Minimum process Web	Entier long	6	Portée : 4D local, 4D Server Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : 0 -> 32 767 Description : Nombre minimum de process Web à maintenir en mode sans contexte avec 4D en mode local et 4D Server. Par défaut, la valeur est 0 (cf. ci-dessous). Portée : 4D local, 4D Server Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : 0 -> 32 767 Description : Nombre maximum de process Web à maintenir en mode sans contexte avec 4D en mode local et 4D Server. Par défaut, la valeur est 10.
Maximum process Web	Entier long	7	Afin que le serveur Web soit réactif, en mode sans contexte, 4D maintient endormis les process Web pendant 5 secondes, et les réutilise pour traiter les éventuelles requêtes HTTP suivantes. En termes de performances, ce principe est en effet plus avantageux que la création d'un nouveau process à chaque requête. Une fois un process Web réutilisé, il est à nouveau endormi pour 5 secondes, sauf si le nombre maximum de process Web est dépassé (auquel cas il est tué). Si aucune requête n'a été attribuée à un process Web durant les 5 secondes, il est tué, sauf si un nombre minimum de process Web a été fixé et est atteint (auquel cas il est à nouveau endormi). Ces paramètres vous permettent d'ajuster le fonctionnement de votre serveur Web en fonction du nombre de requêtes, de la mémoire disponible, etc. Portée : Process courant Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 0, 1, 2 ou 3 • 0 (mode par défaut) = Conversion au format HTML 4.0 si le browser le permet. Sinon, format HTML 3.2 + usage de tableaux. • 1 = Conversion au format HTML 2.0 (mode 6.0.x), • 2 = Conversion au format HTML 3.2 (mode 6.5), • 3 = Conversion au format HTML 4.0 + CSS-P (depuis version 6.5.2).
Mode conversion Web	Entier long	8	Description : Mode de conversion des formulaires 4D pour le Web avec 4D en mode local et 4D Server. Par défaut, le serveur Web 4D utilise les feuilles de style en cascade (CSS1) pour générer des pages HTML dont l'apparence est très proche de celle des formulaires obtenus dans 4D. Dans le cas des bases créées avec des versions de 4D antérieures à la 6.7, ce fonctionnement peut perturber la conversion correcte des formulaires. Vous pouvez donc modifier le mode de conversion des formulaires. Ce mode n'est utilisé que pour le process (contexte Web) dans lequel la commande FIXER PARAMETRE BASE est appelée. Elle peut être placée dans la Méthode base Sur connexion Web pour assurer la conversion des formulaires de la base, ou juste avant l'appel d'un formulaire particulier. Hors du mode contextuel ou d'un process Web, la commande est sans effet. Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : - Description : Permet d'obtenir la taille courante du cache mémoire utilisé par 4D pour les données. Cette valeur est exprimée en octets.
Taille cache données	Entier long	9	La taille du cache est issue des paramétrages définis dans la page "Base de données/Gestion des données" des Préférences. La taille réelle allouée au cache dépend de ces paramètres mais également de l'état des ressources mémoire de la machine. Ce sélecteur vous permet donc de connaître précisément la taille courante de la mémoire allouée au cache par 4D. Attention : La taille du cache de données ne peut pas être fixée par programmation. Il n'est pas possible d'utiliser le sélecteur <u>Taille cache données</u> avec la commande FIXER PARAMETRE BASE.
Appels système 4D mode local	Entier long	10	Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Oui Description : voir sélecteur 12
Appels système 4D Server	Entier long	11	Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Oui

Description : voir sélecteur 12

Portée : Application 4D

Conservé entre deux sessions : Oui

Valeurs possibles : pour les sélecteurs 10, 11 et 12, le paramètre *valeur* est de la forme hexadécimale *0x00aabbcc* dans laquelle :

aa = nombre minimum de ticks par appel au système (de 0 à 100 inclus)

bb = nombre maximum de ticks par appel au système (de 0 à 100 inclus)

cc = nombre de ticks entre deux appels au système (de 0 à 20 inclus).

Si une des valeurs est hors de son intervalle, 4D la fixe à son maximum.

Vous pouvez également passer dans *valeur* une des trois valeurs suivantes, correspondant à un ensemble de réglages standard :

- *valeur* = -1 : priorité maximum allouée à 4D,
- *valeur* = -2 : priorité moyenne allouée à 4D,
- *valeur* = -3 : priorité minimum allouée à 4D.

Description : Ce sélecteur vous permet de fixer dynamiquement les réglages des appels système de 4D. En fonction du Sélecteur, le gestionnaire d'appels système sera défini pour :

- 4D mode local lorsque la commande est appelée depuis 4D monoposte (*sélecteur=10*).
- 4D Server lorsque la commande est appelée depuis 4D Server (*sélecteur=11*).
- 4D mode distant lorsque la commande est appelée depuis 4D connecté à 4D Server (*sélecteur=12*).

Note : Le fonctionnement du sélecteur 12 (*Appels système 4D mode distant*) diffère suivant que la commande **FIXER PARAMETRE BASE** est exécutée sur le poste serveur ou sur un poste client :

- si la commande est exécutée sur le poste serveur, la nouvelle valeur sera appliquée à tous les postes clients se connectant ultérieurement.

- si la commande est exécutée sur un poste client, la nouvelle valeur est appliquée immédiatement au poste client ainsi qu'à tous les postes clients se connectant par la suite au serveur.

Vous pouvez utiliser ce fonctionnement pour mettre en place une gestion dynamique et individualisée de la priorité pour chaque poste client. Le principe consiste à exécuter la commande une première fois sur le poste client à configurer puis une seconde fois sur le poste serveur avec la valeur par défaut, qui sera alors utilisée pour les postes client se connectant par la suite. Ce fonctionnement est effectif dans 4D à partir des versions 6.8.6, 2003.3 et 2004.

Attention : Paramétrer ces sélecteurs de façon inappropriée peut conduire à une forte dégradation des performances de l'application. Il est conseillé de ne modifier les valeurs par défaut qu'en parfaite connaissance de cause.

Portée : Application 4D si *valeur* positive

Conservé entre deux sessions : Oui si *valeur* positive

Valeurs possibles : 0 -> 32 767

Description : Valeur du délai avant déconnexion (timeout) accordé par 4D Server aux postes clients.

Par défaut, cette valeur est définie dans la page "Client-Serveur/Configuration" de la boîte de dialogue des Préférences, sur le poste serveur.

Le sélecteur *Timeout 4D Server* vous permet de fixer, à l'aide du paramètre *valeur*, un nouveau timeout, exprimé en minutes. Cette possibilité permet en particulier d'augmenter la valeur du timeout avant l'exécution sur le poste client d'une opération bloquante et de longue durée, risquant d'entraîner une déconnexion ; par exemple, l'impression d'un grand nombre de pages.

Vous disposez en outre de deux possibilités :

- effectuer une modification globale et permanente : la nouvelle valeur s'applique à tous les process et est stockée dans les préférences de l'application (équivalent à une modification de la valeur dans la boîte de dialogue des Préférences). Pour cela, passez une valeur **positive** dans le paramètre *valeur*.
- effectuer une modification restreinte et temporaire : la nouvelle valeur ne s'applique qu'au process appelant (les autres process conservant la valeur d'origine), et est abandonnée dès que le serveur reçoit un signe d'activité du poste client — par exemple, dès que l'opération est terminée. Cette possibilité est utile pour gérer les opérations longues initiées par des plug-ins. Pour cela, passez une valeur **négative** dans le paramètre *valeur*.

Pour définir une connexion "Ouvverte en permanence", passez 0 dans *valeur*. Reportez-vous à l'exemple 1.

Portée : Application 4D si *valeur* positive

Conservé entre deux sessions : Oui si *valeur* positive

Appels système
4D mode distant

Entier
long

12

Timeout 4D
Server

Entier
long

13

Timeout 4D mode distant	Entier long	14	Description : Valeur du délai avant déconnexion (timeout) accordé par le poste 4D distant au poste 4D Server. Par défaut, cette valeur est définie dans la page "Client-serveur/Configuration" de la boîte de dialogue des Préférences, sur le poste distant. Pour plus d'informations sur le fonctionnement de ce sélecteur, reportez-vous ci-dessus à la description du sélecteur <i>Timeout 4D Server</i> (13). Le sélecteur <i>Timeout 4D mode distant</i> est à utiliser dans des cas très spécifiques. Portée : 4D local, 4D Server Conservé entre deux sessions : Non
Numéro du port	Entier long	15	Description : Numéro du port TCP utilisé par le serveur Web 4D avec 4D en mode local et 4D Server. Par défaut, la valeur est 80. Le numéro de port TCP est défini dans la page "Web/Configuration" de la boîte de dialogue des Préférences. Vous pouvez utiliser les constantes du thème pour le paramètre <i>valeur</i>. Le sélecteur <i>Numéro du port</i> est utile dans le cadre de serveurs Web 4D compilés et fusionnés avec 4D Desktop (pas d'accès au mode Développement). Pour plus d'informations sur le numéro de port TCP, reportez-vous à la section . Portée : 4D local, 4D Server Conservé entre deux sessions : Oui
Adresse IP d'écoute	Entier long	16	Description : Adresse IP sur laquelle le serveur Web doit recevoir les requêtes HTTP avec 4D en mode local et 4D Server. Par défaut, aucune adresse particulière n'est spécifiée (<i>valeur</i> = 0). Ce paramètre est défini dans les Préférences de la base. Le sélecteur <i>Adresse IP d'écoute</i> est utile dans le cadre de serveurs Web 4D compilés et fusionnés avec 4D Desktop (pas d'accès au mode Développement). Passez dans le paramètre <i>valeur</i> l'adresse IP sous forme hexadécimale. Ainsi, pour désigner une adresse du type "a.b.c.d", le code sera de la forme : <pre>C_ENTIER_LONG(\$addr) \$addr := (\$a<<24) (\$b<<16) (\$c<<8) \$d FIXER PARAMETRE BASE (Adresse IP d'écoute;\$addr)</pre> Reportez-vous également à l'exemple 2. Pour plus d'informations sur la désignation de l'adresse IP, reportez-vous à la section Paramétrages du serveur Web. Portée : 4D local, 4D Server Conservé entre deux sessions : Oui
Jeu de caractères	Entier long	17	Description : Jeu de caractères que le serveur Web 4D (avec 4D en mode local et 4D Server) utilise pour communiquer avec les navigateurs Web qui se connectent à la base. La valeur par défaut dépend de la langue du système d'exploitation. Ce paramètre est défini dans les Préférences de la base. Le sélecteur <i>Jeu de caractères</i> est utile dans le cadre de serveurs Web 4D compilés et fusionnés avec 4D Desktop (pas d'accès au mode Développement). Valeurs : Les valeurs possibles dépendent du mode d'exécution de la base relatif au jeu de caractères. • <i>Mode Unicode</i> : Lorsque l'application est exécutée en mode Unicode, les valeurs à passer pour ce paramètre sont des identifiants de jeux de caractères (MIBEnum, identifiants définis par l'IANA, cf. http://www.iana.org/assignments/character-sets). Voici la liste des identifiants correspondant aux jeux de caractères pris en charge par le serveur Web de 4D : 4=ISO-8859-1 12=ISO-8859-9 13=ISO-8859-10 17=ShiftJIS 2024=Windows-31J 2026=Big5 38=euc-kr 106=UTF-8 2250=Windows-1250 2251=Windows-1251 2253=Windows-1253 2255=Windows-1255 2256=Windows-1256 Note : Dans le cadre du sélecteur <i>Jeu de caractères</i>, Lire paramètre base retourne le nom IANA du jeu de caractères dans le paramètre facultatif <i>valeurAlpha</i>. • <i>Mode compatibilité ASCII</i> : 0 : Occidental 1 : Japonais 2 : Chinois 3 : Coréen 4 : Défini par l'utilisateur 5 : Réservé

- 6 : Europe Centrale
- 7 : Cyrillique
- 8 : Arabe
- 9 : Grec
- 10 : Hébreu
- 11 : Turc
- 12 : Nordique

Note : Pour plus d'informations sur le mode Unicode, reportez-vous à la description du sélecteur 41.

Portée : 4D local, 4D Server

Conservé entre deux sessions : Oui

Valeurs : Toute valeur incluse entre 10 et 32 000. La valeur par défaut est 100.

Description : Limite strictement supérieure du nombre de process Web de tout type (contextuels, non contextuels ou appartenant à la réserve de process — cf. à ce sujet le sélecteur 7, *Maximum process Web*) acceptés par le serveur Web avec 4D en mode local et 4D Server. Lorsque ce nombre limite (moins un) est atteint, 4D ne crée plus de nouveau process et retourne le message "Serveur non disponible" (statut HTTP 503 - Service Unavailable) à toute nouvelle requête.

Ce paramètre permet de prévenir la saturation du serveur Web 4D pouvant se produire lors d'un envoi massif de requêtes ou d'une demande excessive de création de contextes. Il peut également être défini dans la boîte de dialogue des Préférences (cf. section *Paramétrages du serveur Web*).

En théorie, le nombre maximum de process Web est le résultat de la division Mémoire disponible / Taille de la pile d'un process Web. Une autre solution consiste à visualiser les informations sur les process Web affichées dans l'Exporateur d'exécution : le nombre courant de process Web et le nombre maximum atteint depuis le démarrage du serveur Web sont indiqués.

Note : Si vous passez une *valeur* inférieure à la limite supérieure de la "réserve" de process (sélecteur 7), cette limite est réduite à la valeur du sélecteur 18. Si nécessaire, la limite inférieure de la réserve (sélecteur 6) est également ajustée.

Portée : Tous postes 4D distants

Conservé entre deux sessions : Oui

Valeurs possibles : Voir sélecteur 6

Description : Permet de spécifier ce paramètre pour les postes 4D distants utilisés en tant que serveurs Web. La valeur définie via ce sélecteur est appliquée à tous les postes distants utilisés comme serveurs Web. Si vous souhaitez définir cette valeur pour certains postes distants uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D en mode distant.

Portée : Tous postes 4D distants

Conservé entre deux sessions : Oui

Valeurs possibles : Voir sélecteur 7

Description : Permet de spécifier ce paramètre pour les postes 4D distants utilisés en tant que serveurs Web. La valeur définie via ce sélecteur est appliquée à tous les postes distants utilisés comme serveurs Web. Si vous souhaitez définir cette valeur pour certains postes distants uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D en mode distant.

Portée : Tous postes 4D distants

Conservé entre deux sessions : Oui

Valeurs possibles : Voir sélecteur 27

Description : Permet de spécifier ce paramètre pour les postes 4D distants utilisés en tant que serveurs Web. La valeur définie via ce sélecteur est appliquée à tous les postes distants utilisés comme serveurs Web. Si vous souhaitez définir cette valeur pour certains postes distants uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D en mode distant.

Portée : Tous postes 4D distants

Conservé entre deux sessions : Oui

Valeurs possibles : Voir sélecteur 15

Description : Permet de spécifier ce paramètre pour les postes 4D distants utilisés en tant que serveurs Web. La valeur définie via ce sélecteur est appliquée à tous les postes distants utilisés comme serveurs Web. Si vous souhaitez définir cette valeur pour certains postes distants uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D en mode distant.

Portée : Tous postes 4D distants

Conservé entre deux sessions : Oui

Valeurs possibles : Voir sélecteur 16

Description : Permet de spécifier ce paramètre pour les postes 4D distants utilisés en tant que serveurs Web. La valeur définie via ce sélecteur est appliquée à tous les postes distants utilisés comme serveurs Web. Si vous souhaitez définir cette valeur pour certains postes distants uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D en mode distant.

Process Web
simultanés maxi

Entier
long

18

Client Minimum
process Web

Entier
long

19

Client Maximum
process Web

Entier
long

20

Client Taille max
requêtes Web

Entier
long

21

Client Numéro
de port

Entier
long

22

Client Adresse
IP d'écoute

Entier
long

23

Client Jeu de caractères	Entier long	24	Portée : Tous postes 4D distants Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : Voir sélecteur 17 Description : Permet de spécifier ce paramètre pour les postes 4D distants utilisés en tant que serveurs Web. La valeur définie via ce sélecteur est appliquée à tous les postes distants utilisés comme serveurs Web. Si vous souhaitez définir cette valeur pour certains postes distants uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D en mode distant. Portée : Tous postes 4D distants Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : Voir sélecteur 18 Description : Permet de spécifier ce paramètre pour les postes 4D distants utilisés en tant que serveurs Web. La valeur définie via ce sélecteur est appliquée à tous les postes distants utilisés comme serveurs Web. Si vous souhaitez définir cette valeur pour certains postes distants uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D en mode distant.
Client Proc Web simultanés maxi	Entier long	25	Description : Permet de spécifier ce paramètre pour les postes 4D distants utilisés en tant que serveurs Web. La valeur définie via ce sélecteur est appliquée à tous les postes distants utilisés comme serveurs Web. Si vous souhaitez définir cette valeur pour certains postes distants uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D en mode distant.
Mode écriture cache	Entier long	26	**** Sélecteur inactivé **** Portée : 4D local, 4D Server Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : 500 000 à 2 147 483 648. Description : Taille maximale (en octets) des requêtes HTTP entrantes (POST) que le serveur Web est autorisé à traiter. Par défaut, la valeur est 2 000 000, c'est-à-dire un peu moins de 2 Mo. La valeur maximale (2 147 483 648) signifie en pratique qu'aucune limite n'est fixée. Ce paramétrage permet d'empêcher la saturation du serveur Web à cause de requêtes entrantes de trop grande taille. Lorsqu'une requête atteint la limite, le serveur Web de 4D la refuse.
Taille maximum requêtes Web	Entier long	27	Portée : 4D Server, 4D distant Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 0 ou de 1 à N (0 = ne pas enregistrer, 1 à N = numéro séquentiel, accolé au nom du fichier). Description : Démarrage ou arrêt de l'enregistrement des requêtes standard reçues par 4D Server (hors requêtes Web). Par défaut, la valeur est 0 (pas d'enregistrement de requêtes). 4D Server vous permet d'enregistrer dans un fichier d'historique chaque requête reçue par le poste serveur. Lorsque ce mécanisme est activé, le fichier d'historique est créé à côté du fichier de structure de la base. Son nom est "4DRequestsLogN", où N est le numéro séquentiel de l'historique. Une fois que le fichier atteint une taille de 10 Mo, il est refermé et un nouveau fichier est généré, avec un numéro séquentiel incrémenté. Si un fichier du même nom existe déjà, il est directement remplacé. Vous pouvez définir le numéro de départ de la séquence à l'aide du paramètre <i>valeur</i>. Ce fichier texte stocke dans un format tabulé simple diverses informations concernant chaque requête : heure, numéro de process, utilisateur, taille de la requête, durée de traitement, etc. Ces informations sont particulièrement utiles en phase de mise au point de l'application ou à des fins statistiques. Elles peuvent être importées par exemple dans un logiciel tableur afin d'être traitées. Note : Il est possible d'activer ou d'inactiver manuellement l'enregistrement des requêtes via le raccourci Ctrl+Alt+L sous Windows ou Commande+Option+L sous Mac OS.
Enreg requêtes 4D Server	Entier long	28	Portée : 4D local, 4D Server Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : 0 = Ne pas enregistrer (défaut), 1 = Enregistrer au format CLF, 2 = Enregistrer au format DLF, 3 = Enregistrer au format ELF, 4 = Enregistrer au format WLF. Description : Démarrage ou arrêt de l'enregistrement des requêtes Web reçues par le serveur Web de 4D en mode local ou de 4D Server. Par défaut, la valeur est 0 (pas d'enregistrement des requêtes). L'historique des requêtes Web est stocké sous la forme d'un fichier texte nommé "logweb.txt" automatiquement placé dans le dossier Logs de la base, à côté du fichier de structure. Le format de ce fichier est déterminé par la valeur que vous passez. Pour plus d'informations sur les différents formats d'historique des requêtes, reportez-vous à la section Informations sur le site Web. L'activation de ce fichier peut également être définie dans la page "Web/Avancé" des Préférences de 4D. Attention : Les formats 3 et 4 sont des formats personnalisés, dont le contenu doit être défini au préalable dans les Préférences de l'application, page "Web/Format du journal". Si vous utilisez l'un de ces formats sans que ses champs n'aient été sélectionnés, le fichier des requêtes n'est pas généré.
Enreg requêtes Web	Entier long	29	Portée : Tous postes 4D distants Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : 0 = Ne pas enregistrer (défaut), 1 = Enregistrer au format CLF, 2 =

Client Enreg requêtes Web	Entier long	30	Enregistrer au format DLF, 3 = Enregistrer au format ELF, 4 = Enregistrer au format WLF. Description : Démarrage ou arrêt de l'enregistrement des requêtes Web reçues par les serveurs Web de tous les postes clients. Par défaut, la valeur est 0 (pas d'enregistrement des requêtes). Le fonctionnement de ce sélecteur est identique à celui du sélecteur 29 ; il s'applique toutefois à tous les postes 4D clients utilisés en tant que serveurs Web. Le fichier "logweb.txt" est dans ce cas automatiquement placé dans le sous-dossier Logs du dossier base 4D client (dossier de cache). Si vous souhaitez définir des valeurs pour certains postes clients uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D en mode distant. Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : Toute valeur de type entier long. Description : Ce sélecteur permet de modifier ou de lire le numéro unique courant des enregistrements de la table passée en paramètre. "Numéro courant" signifie "dernier numéro utilisé" : si vous modifiez cette valeur à l'aide de FIXER PARAMETRE BASE, le prochain enregistrement sera créé avec comme numéro la valeur passée + 1. Ce nouveau numéro est, lui, retourné par la commande Numerotation automatique ainsi que dans tout champ de la table auquel la propriété "Incrémentation auto" a été affectée en Structure ou via le SQL. Par défaut, le numéro unique est défini par 4D et correspond à l'ordre de création des enregistrements. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à la documentation de la commande Numerotation automatique. Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : Toute valeur de type entier long positif. Description : Ce sélecteur permet de modifier ou de lire le nombre de chiffres non significatifs tronqués à partir de la droite par l'algorithme d'affichage des réels à l'écran. Cette valeur est définie pour l'application et la session courantes. Par défaut, la valeur de cette option est 4. La valeur 0 indique que la valeur par défaut est utilisée et que le paramètre n'a pas été modifié durant la session. Pour des raisons historiques, 4D travaille avec des nombres réels stockés sur 10 octets et les convertit sur 8 octets lors de leur traitement (cf. section Affichage des nombres réels). Ce principe est entièrement transparent et n'affecte pas les calculs, toutefois certains résultats peuvent ne pas donner à l'affichage le résultat escompté. Par exemple, l'opération 4,1-4,09 affiche comme résultat 0,00999999999999780000, mais la recherche de 0,01 retrouve la bonne valeur. Voici comment 4D procède pour afficher un réel : prenons par exemple la valeur 8,974999999999996158 obtenue par un calcul (la valeur 8,975 étant normalement le résultat attendu). L'algorithme permettant d'arrondir au plus juste enlève par défaut les 4 derniers chiffres (6158) puis vérifie si le dernier chiffre restant est un 0 ou un 9. Si c'est 0, l'algorithme remonte jusqu'au premier 0 et supprime tous les 0. Si la valeur est 9, l'algorithme remonte jusqu'au premier 9 et arrondit la partie décimale à la valeur supérieure. Dans notre exemple, la valeur 8,974999999999996158 se transforme donc en 8,975. Il peut arriver que certains résultats finissent par 5 chiffres non significatifs, comme par exemple 8,9749999999999986158. Dans ce cas, l'algorithme ne pourra pas arrondir correctement la valeur car il trouvera 8 comme valeur et ne fera alors rien. Vous pouvez souhaiter que l'algorithme de précision tronque plus ou moins de chiffres en fonction des spécificités de votre base. Dans ce cas, passez une valeur personnalisée. Hormis pour le zéro (choix de la valeur interne de 4D), cette valeur indiquera le nombre de chiffres tronqués par l'algorithme de précision. Rappelons que ce paramétrage n'influe que sur l'affichage des numériques, non sur leur traitement interne. Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 0 ou 1 (0 = inactiver, 1 = activer) Description : Activation ou inactivation de l'option réseau TCP_NODELAY. Cette option, interne au protocole TCP/IP, contrôle un mécanisme d'optimisation des communications réseau. Elle peut être fixée séparément pour le poste serveur et les postes clients. Par défaut, la valeur est 1 (option activée) sur tous les postes (serveur et clients). Dans des cas spécifiques, en particulier dans le cadre de connexions client/serveur par ADSL ou par réseau privé virtuel (VPN), la désactivation de cette option peut améliorer sensiblement les performances de l'application. Cette opération doit être effectuée avec précaution et doit s'accompagner de tests de charge dans différentes configurations client/serveur. Lorsque vous modifiez cette valeur, il est nécessaire de redémarrer l'application afin que la nouvelle valeur soit prise en compte. Portée : Application 4D
Numéro automatique table	Entier long	31	Description : Ce sélecteur permet de modifier ou de lire le nombre de chiffres non significatifs tronqués à partir de la droite par l'algorithme d'affichage des réels à l'écran. Cette valeur est définie pour l'application et la session courantes. Par défaut, la valeur de cette option est 4. La valeur 0 indique que la valeur par défaut est utilisée et que le paramètre n'a pas été modifié durant la session. Pour des raisons historiques, 4D travaille avec des nombres réels stockés sur 10 octets et les convertit sur 8 octets lors de leur traitement (cf. section Affichage des nombres réels). Ce principe est entièrement transparent et n'affecte pas les calculs, toutefois certains résultats peuvent ne pas donner à l'affichage le résultat escompté. Par exemple, l'opération 4,1-4,09 affiche comme résultat 0,00999999999999780000, mais la recherche de 0,01 retrouve la bonne valeur. Voici comment 4D procède pour afficher un réel : prenons par exemple la valeur 8,974999999999996158 obtenue par un calcul (la valeur 8,975 étant normalement le résultat attendu). L'algorithme permettant d'arrondir au plus juste enlève par défaut les 4 derniers chiffres (6158) puis vérifie si le dernier chiffre restant est un 0 ou un 9. Si c'est 0, l'algorithme remonte jusqu'au premier 0 et supprime tous les 0. Si la valeur est 9, l'algorithme remonte jusqu'au premier 9 et arrondit la partie décimale à la valeur supérieure. Dans notre exemple, la valeur 8,974999999999996158 se transforme donc en 8,975. Il peut arriver que certains résultats finissent par 5 chiffres non significatifs, comme par exemple 8,9749999999999986158. Dans ce cas, l'algorithme ne pourra pas arrondir correctement la valeur car il trouvera 8 comme valeur et ne fera alors rien. Vous pouvez souhaiter que l'algorithme de précision tronque plus ou moins de chiffres en fonction des spécificités de votre base. Dans ce cas, passez une valeur personnalisée. Hormis pour le zéro (choix de la valeur interne de 4D), cette valeur indiquera le nombre de chiffres tronqués par l'algorithme de précision. Rappelons que ce paramétrage n'influe que sur l'affichage des numériques, non sur leur traitement interne. Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 0 ou 1 (0 = inactiver, 1 = activer) Description : Activation ou inactivation de l'option réseau TCP_NODELAY. Cette option, interne au protocole TCP/IP, contrôle un mécanisme d'optimisation des communications réseau. Elle peut être fixée séparément pour le poste serveur et les postes clients. Par défaut, la valeur est 1 (option activée) sur tous les postes (serveur et clients). Dans des cas spécifiques, en particulier dans le cadre de connexions client/serveur par ADSL ou par réseau privé virtuel (VPN), la désactivation de cette option peut améliorer sensiblement les performances de l'application. Cette opération doit être effectuée avec précaution et doit s'accompagner de tests de charge dans différentes configurations client/serveur. Lorsque vous modifiez cette valeur, il est nécessaire de redémarrer l'application afin que la nouvelle valeur soit prise en compte. Portée : Application 4D
Précision affichage réels	Entier long	32	Description : Ce sélecteur permet de modifier ou de lire le nombre de chiffres non significatifs tronqués à partir de la droite par l'algorithme d'affichage des réels à l'écran. Cette valeur est définie pour l'application et la session courantes. Par défaut, la valeur de cette option est 4. La valeur 0 indique que la valeur par défaut est utilisée et que le paramètre n'a pas été modifié durant la session. Pour des raisons historiques, 4D travaille avec des nombres réels stockés sur 10 octets et les convertit sur 8 octets lors de leur traitement (cf. section Affichage des nombres réels). Ce principe est entièrement transparent et n'affecte pas les calculs, toutefois certains résultats peuvent ne pas donner à l'affichage le résultat escompté. Par exemple, l'opération 4,1-4,09 affiche comme résultat 0,00999999999999780000, mais la recherche de 0,01 retrouve la bonne valeur. Voici comment 4D procède pour afficher un réel : prenons par exemple la valeur 8,974999999999996158 obtenue par un calcul (la valeur 8,975 étant normalement le résultat attendu). L'algorithme permettant d'arrondir au plus juste enlève par défaut les 4 derniers chiffres (6158) puis vérifie si le dernier chiffre restant est un 0 ou un 9. Si c'est 0, l'algorithme remonte jusqu'au premier 0 et supprime tous les 0. Si la valeur est 9, l'algorithme remonte jusqu'au premier 9 et arrondit la partie décimale à la valeur supérieure. Dans notre exemple, la valeur 8,974999999999996158 se transforme donc en 8,975. Il peut arriver que certains résultats finissent par 5 chiffres non significatifs, comme par exemple 8,9749999999999986158. Dans ce cas, l'algorithme ne pourra pas arrondir correctement la valeur car il trouvera 8 comme valeur et ne fera alors rien. Vous pouvez souhaiter que l'algorithme de précision tronque plus ou moins de chiffres en fonction des spécificités de votre base. Dans ce cas, passez une valeur personnalisée. Hormis pour le zéro (choix de la valeur interne de 4D), cette valeur indiquera le nombre de chiffres tronqués par l'algorithme de précision. Rappelons que ce paramétrage n'influe que sur l'affichage des numériques, non sur leur traitement interne. Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 0 ou 1 (0 = inactiver, 1 = activer) Description : Activation ou inactivation de l'option réseau TCP_NODELAY. Cette option, interne au protocole TCP/IP, contrôle un mécanisme d'optimisation des communications réseau. Elle peut être fixée séparément pour le poste serveur et les postes clients. Par défaut, la valeur est 1 (option activée) sur tous les postes (serveur et clients). Dans des cas spécifiques, en particulier dans le cadre de connexions client/serveur par ADSL ou par réseau privé virtuel (VPN), la désactivation de cette option peut améliorer sensiblement les performances de l'application. Cette opération doit être effectuée avec précaution et doit s'accompagner de tests de charge dans différentes configurations client/serveur. Lorsque vous modifiez cette valeur, il est nécessaire de redémarrer l'application afin que la nouvelle valeur soit prise en compte. Portée : Application 4D
TCP_NODELAY	Entier long	33	Description : Activation ou inactivation de l'option réseau TCP_NODELAY. Cette option, interne au protocole TCP/IP, contrôle un mécanisme d'optimisation des communications réseau. Elle peut être fixée séparément pour le poste serveur et les postes clients. Par défaut, la valeur est 1 (option activée) sur tous les postes (serveur et clients). Dans des cas spécifiques, en particulier dans le cadre de connexions client/serveur par ADSL ou par réseau privé virtuel (VPN), la désactivation de cette option peut améliorer sensiblement les performances de l'application. Cette opération doit être effectuée avec précaution et doit s'accompagner de tests de charge dans différentes configurations client/serveur. Lorsque vous modifiez cette valeur, il est nécessaire de redémarrer l'application afin que la nouvelle valeur soit prise en compte. Portée : Application 4D

Enreg événements débogage	Entier long	34	Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 0, 1, 2 ou 3 (0 = ne pas enregistrer, 1 = enregistrer, 2 = enregistrer en mode détaillé, 3 = enregistrer en mode détaillé avec valeurs) Description : Démarrage ou arrêt de l'enregistrement séquentiel des événements de programmation de 4D, destiné au débogage de l'application. Par défaut, la valeur est 0 (pas d'enregistrement des événements). Lorsque ce mode est activé, diverses informations sont enregistrées, notamment : - pour chaque événement, le nombre de millisecondes depuis la création du fichier et le numéro de process ([n]) - l'exécution de chaque commande 4D (cmd) et chaque appel de plug-in (plugInName) ; le niveau de la pile est indiqué dans ce cas (n), - chaque appel de méthode projet (meth), de méthode objet (obj) et de méthode formulaire (form). - lorsque le mode détaillé est activé (<i>valeur</i> = 2), des informations supplémentaires relatives aux plug-ins sont enregistrées : événements dans les zones de plug-ins (EventCode) et appels de 4D par les plug-ins (externCall). - lorsque le mode détaillé avec valeurs est activé (<i>valeur</i> = 3), les valeurs des paramètres passés aux commandes, méthodes projet et commandes de plug-ins sont également enregistrées. Les événements sont stockés dans un fichier nommé "4DDebugLog.txt" automatiquement placé dans le sous-dossier Logs de la base, à côté du fichier de structure. Chaque événement est systématiquement inscrit dans le fichier avant son exécution, ce qui garantit sa présence dans le fichier même lorsque l'application quitte inopinément. A noter que le fichier est effacé et réécrit à chaque lancement de l'application. L'option peut être activée dans tout type d'application 4D (4D tous modes, 4D Server, 4D Volume Desktop), en interprété ou en compilé. Note : Cette option est proposée uniquement à des fins de débogage, elle ne doit pas être utilisée en production car elle peut entraîner une dégradation des performances de l'application ainsi que la saturation du disque dur. Portée : Base de données
Numéro du port client serveur	Entier long	35	Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : 0 à 65535 Description : Numéro de port TCP sur lequel 4D Server publie la base de données (à destination des postes 4D distants). Par défaut, la valeur est 19813. La personnalisation de cette valeur permet d'utiliser plusieurs applications 4D client-serveur sur la même machine avec le protocole TCP ; dans ce cas, vous devez spécifier un numéro de port différent pour chaque application. La valeur est stockée dans le fichier de structure de la base. Elle peut être définie avec 4D en mode local mais n'est prise en compte qu'en configuration client-serveur. Lorsque vous modifiez cette valeur, il est nécessaire de redémarrer le poste serveur afin que la nouvelle valeur soit prise en compte. Portée : Base de données
Signature WEDD	Entier long	36	Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : Chaîne de 1 à 255 caractères. Description : Signature WEDD de la base de données ouverte (fichier de structure et fichier de données). Par défaut, cette signature est vide (le paramètre n'est pas défini). A noter que la signature tient compte de la casse des caractères. La signature WEDD permet d'associer un fichier de structure à un fichier de données. Un fichier de structure contenant une signature WEDD ne pourra être ouvert qu'avec un fichier de données contenant la même signature WEDD et inversement. Pour plus d'informations sur la signature WEDD, reportez-vous au manuel Mode Développement. La définition de cette valeur par programmation facilite la diffusion de mises à jour d'applications comportant une signature personnalisée. Note : Lorsque vous utilisez ce sélecteur avec la commande Lire paramètre base, la chaîne définie comme signature WEDD est retournée dans le paramètre facultatif <i>valeurAlpha</i> et la commande retourne 0. Portée : Base de données
Inversion des objets	Entier long	37	Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : 0, 1 ou 2 (0 = mode désactivé, 1 = mode automatique, 2 = mode activé). Description : Configuration du mode "inversion des objets". Ce mode permet d'inverser en mode Application les formulaires, objets, menus, etc. lorsque la base est affichée sous Windows dans une langue de droite à gauche. Ce mode peut également être configuré dans la page Base de données/Script Manager des Préférences de l'application. • La valeur 0 indique que le mode n'est jamais activé, quelle que soit la configuration du système (correspond à la valeur Non dans les Préférences). • La valeur 1 indique que le mode est activé ou non en fonction de la configuration du système (correspond à la valeur Automatique dans les Préférences).

- La valeur 2 indique que le mode est activé, quelle que soit la configuration du système (correspond à la valeur Oui dans les Préférences).

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel Mode Développement de 4D.

Portée : 4D local, 4D Server

Conservé entre deux sessions : Oui

Valeurs possibles : 0 à 65535

Description : Numéro du port TCP utilisé par le serveur Web de 4D en mode local et de 4D Server pour les connexions sécurisées via SSL (protocole HTTPS). Le numéro de port HTTPS est défini dans la page "Web/Configuration" de la boîte de dialogue des Préférences. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Paramétrages du serveur Web](#).

Par défaut, la valeur est 443 (valeur standard). Vous pouvez utiliser les constantes du thème "**Numéros de port TCP**" pour le paramètre *valeur*.

Portée : Tous postes 4D distants

Conservé entre deux sessions : Oui

Valeurs possibles : 0 à 65535

Description : Numéro du port TCP utilisé par les serveurs Web des postes clients pour les connexions sécurisées via SSL (protocole HTTPS). Par défaut, la valeur est 443 (valeur standard).

Le fonctionnement de ce sélecteur est identique à celui du sélecteur 39 ; il s'applique toutefois à tous les postes 4D distants utilisés en tant que serveurs Web. Si vous souhaitez modifier la valeur de certains postes clients uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D distant.

Portée : Base de données

Conservé entre deux sessions : Oui

Valeurs possibles : 0 (mode compatibilité) ou 1 (mode Unicode)

Description : Mode d'exécution courant de la base, relatif au jeu de caractères. 4D prend en charge le jeu de caractères Unicode mais peut fonctionner en mode "compatibilité" (basé sur le jeu de caractères ASCII Mac). Par défaut, les bases de données converties sont exécutées en mode compatibilité (0) et les bases créées à partir de la version 11 sont exécutées en mode Unicode. Le mode d'exécution est contrôlé via une option des préférences et peut également être lu ou (à des fins de test) modifié via ce sélecteur. La modification de cette option nécessite le redémarrage de la base pour être prise en compte. A noter que, dans le cadre d'un composant, il n'est pas possible de modifier cette valeur, mais uniquement de la lire.

**** Sélecteur inactif ****

Portée : Base de données

Conservé entre deux sessions : Oui

Valeurs possibles : 0 (désactivation) ou 1 (activation)

Description : Activation ou désactivation du mode SQL auto-commit. Par défaut, la valeur est 0 (mode désactivé)

Le mode auto-commit permet de renforcer l'intégrité référentielle de la base. Lorsque ce mode est actif, les requêtes **SELECT**, **INSERT**, **UPDATE** et **DELETE** (SIUD) sont automatiquement incluses dans des transactions lorsqu'elles sont exécutées en-dehors de toute transaction. Ce mode peut également être défini dans les préférences de la base.

Portée : Base de données

Conservé entre deux sessions : Oui

Valeurs possibles : 0 (casse non prise en compte) ou 1 (casse prise en compte)

Description : Activation ou désactivation de la prise en compte de la casse des caractères pour les comparaisons de chaînes effectuées par le moteur SQL. Par défaut, la valeur est 1 (casse prise en compte) : le moteur SQL établit une différence entre les majuscules et les minuscules lors des comparaisons de chaînes (tris et recherches). Par exemple "ABC" = "ABC" mais "ABC" # "Abc". Dans certains cas, par exemple pour aligner le fonctionnement du moteur SQL sur celui du moteur 4D, vous pourrez souhaiter que les comparaisons de chaînes ne tiennent pas compte de la casse ("ABC" = "Abc").

Cette option peut également être définie dans la page SQL/Configuration des Préférences de l'application.

Portée : Poste 4D distant

Conservé entre deux sessions : Non

Valeurs possibles : 0 ou de 1 à N (0 = ne pas enregistrer, 1 à N = numéro séquentiel, accolé au nom du fichier).

Description : Démarrage ou arrêt de l'enregistrement des requêtes standard effectuées par le poste client 4D ayant exécuté la commande (hors requêtes Web). Par défaut, la valeur est 0 (pas d'enregistrement des requêtes).

4D vous permet d'enregistrer l'historique des requêtes effectuées par le poste client.

Lorsque ce mécanisme est activé, deux fichiers sont créés sur le poste client, dans le

Numéro de port
HTTPS

Entier
long

39

Client Numéro
de port HTTPS

Entier
long

40

Mode Unicode

Entier
long

41

Taille mémoire
temporaire

Entier
long

42

SQL
Autocommit

Entier
long

43

Casse
caractères
moteur SQL

Entier
long

44

Enreg requêtes

Entier

45

client	long	45	sous-dossier Logs du dossier local de la base. Il sont nommés 4DRequestsLog_N et 4DRequestsLog_ProcessInfo_N où N est le numéro séquentiel de l'historique. Une fois que le fichier 4DRequestsLog atteint une taille de 10 Mo, il est refermé et un nouveau fichier est généré, avec un numéro séquentiel incrémenté. Si un fichier du même nom existe déjà, il est directement remplacé. Vous pouvez définir le numéro de départ de la séquence à l'aide du paramètre valeur. Ces fichiers texte stockent dans un format tabulé simple diverses informations concernant chaque requête : heure, numéro de process, taille de la requête, durée de traitement, etc. Ces informations sont particulièrement utiles en phase de mise au point de l'application ou à des fins statistiques. Portée : Table et process courants Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 0 (utiliser le paramétrage de la base), 1 (exécuter sur le client) ou 2 (exécuter sur le serveur) Description : Emplacement de l'exécution des commandes CHERCHER PAR FORMULE et CHERCHER PAR FORMULE DANS SELECTION pour la <i>table</i> passée en paramètre. Dans le cadre de l'exploitation d'une base en client-serveur, les commandes de recherche "par formule" peuvent exécutées soit sur le serveur soit sur le client : • dans les bases de données créées avec 4D v11 SQL, ces commandes sont exécutées sur le serveur. • dans les bases de données converties, ces commandes sont exécutées sur le client, comme dans les versions précédentes de 4D. • dans les bases de données converties, une préférence spécifique permet de modifier globalement le lieu d'exécution de ces commandes.
Chercher par formule serveur	Entier long	46	Cette différence de lieu d'exécution influe sur les performances de l'application (l'exécution sur le serveur est généralement plus rapide) mais également sur la programmation. En effet, la valeur des composantes de la formule (notamment les variables appelées via une méthode) diffère suivant le contexte d'exécution. Vous pouvez utiliser ce sélecteur pour adapter ponctuellement le fonctionnement de votre application. Si vous passez 0 dans le paramètre <i>valeur</i>, l'emplacement d'exécution des commandes de recherche "par formule" dépendra de la configuration de la base : dans les bases créées avec 4D v11 SQL, les commandes seront exécutées sur le serveur. Dans les bases converties, elles seront exécutées sur le client ou le serveur en fonction des préférences de la base. Passez 1 ou 2 dans <i>valeur</i> pour "forcer" l'exécution des commandes respectivement sur le client ou sur le serveur. Reportez-vous à l'exemple 4. Note : Si vous souhaitez pouvoir activer les jointures "type SQL" (cf. sélecteur Jointures CHERCHER PAR FORMULE), vous devez toujours exécuter les formules sur le serveur afin qu'elle ait accès aux enregistrements. Attention, dans ce contexte, la formule ne doit pas contenir d'appel à une méthode, sinon elle est automatiquement basculée sur le poste distant. Portée : Table et process courants Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 0 (utiliser le paramétrage de la base), 1 (exécuter sur le client) ou 2 (exécuter sur le serveur) Description : Emplacement de l'exécution de la commande TRIER PAR FORMULE pour la table passée en paramètre. Dans le cadre de l'exploitation d'une base en client-serveur, la commande TRIER PAR FORMULE peut être exécutée soit sur le serveur soit sur le client. Ce sélecteur permet de définir l'emplacement de l'exécution de cette commande (serveur ou client). Ce mode peut également être défini dans les préférences de la base. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description du sélecteur 46, Chercher par formule serveur. Note : Si vous souhaitez pouvoir activer les jointures "type SQL" (cf. sélecteur Jointures CHERCHER PAR FORMULE), vous devez toujours exécuter les formules sur le serveur afin qu'elle ait accès aux enregistrements. Attention, dans ce contexte, la formule ne doit pas contenir d'appel à une méthode, sinon elle est automatiquement basculée sur le poste distant. Portée : Poste 4D distant Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 0 (pas de synchronisation), 1 (synchronisation auto) ou 2 (demander). Description : Mode de synchronisation dynamique du dossier <i>Resources</i> du poste client 4D ayant exécuté la commande avec celui du serveur. Lorsque le contenu du dossier <i>Resources</i> sur le serveur a été modifié ou qu'une demande de synchronisation a été émise (via l'explorateur de ressources ou suite à l'exécution de la commande NOTIFIER MODIFICATION DOSSIER RESOURCES), le serveur notifie les clients connectés. Trois modes de synchronisation sont alors possibles côté client. Le sélecteur Synchro
Trier par formule serveur	Entier long	47	
Synchro auto dossier	Entier	48	

Resources	long		auto dossier Resources vous permet de définir le mode à utiliser pour le poste client et la session courante : 0 (valeur par défaut) : pas de synchronisation dynamique (la demande de synchronisation est ignorée) 1 : synchronisation dynamique automatique 2 : affichage d'une boîte de dialogue sur les postes clients, avec possibilité d'effectuer ou de refuser la synchronisation. Le mode de synchronisation peut également être défini globalement dans les Préférences de l'application. Portée : Process courant Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 0 (utiliser paramétrages de la base), 1 (toujours utiliser les liens auto) ou 2 (utiliser les jointures SQL si possible). Description : Mode de fonctionnement des commandes CHERCHER PAR FORMULE et CHERCHER PAR FORMULE DANS SELECTION relatif à l'utilisation de "jointures SQL". Dans les bases de données créées à compter de la version 11.2 de 4D v11 SQL, ces commandes effectuent des jointures sur le modèle des jointures SQL. Ce mécanisme permet de modifier la sélection d'une table en fonction d'une recherche effectuée sur une autre table sans que les tables soient reliées par un lien automatique (condition nécessaire dans les versions précédentes de 4D). Le sélecteur Jointures CHERCHER PAR FORMULE vous permet de définir le mode de fonctionnement des commandes de recherche par formule pour le process courant :
Jointures CHERCHER PAR FORMULE	Entier long	49	0 : utiliser les paramètres courants de la base (valeur par défaut). Dans les bases de données créées à compter de la version 11.2 de 4D v11 SQL, les "jointures SQL" sont toujours activées pour les recherches par formule. Dans les bases de données converties, ce mécanisme est inactivé par défaut pour des raisons de compatibilité mais peut être mis en oeuvre via une préférence. 1 : toujours utiliser les liens auto (= fonctionnement des versions précédentes de 4D). Dans ce mode, un lien est nécessaire pour définir la sélection d'une table en fonction de recherches effectuées dans une autre table. 4D n'effectue pas de "jointures SQL". 2 : utiliser les jointures SQL si possible (= fonctionnement par défaut des bases créées en version 11.2 et suivantes de 4D v11 SQL). Dans ce mode, 4D établit des "jointures SQL" pour les recherches par formule lorsque la formule s'y prête (à deux exceptions près, voir la description de la commande CHERCHER PAR FORMULE ou CHERCHER PAR FORMULE DANS SELECTION). Note : Avec 4D en mode distant, les "jointures SQL" ne peuvent être utilisées que si les formules sont exécutées sur le serveur (elles doivent avoir accès aux enregistrements). Pour configurer le lieu d'exécution des formules, reportez-vous aux sélecteurs 46 et 47. Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 1 à 9 (1 = plus rapide, 9 = plus compressé) ou -1 = meilleur compromis. Description : Niveau de compression pour tous les échanges HTTP compressés effectués pour des Web Services (requêtes client ou réponses serveur). Les échanges compressés sont une optimisation que vous pouvez mettre en oeuvre lorsque vous faites communiquer deux applications 4D via des Web services (cf. commande FIXER OPTION WEB SERVICE). Ce sélecteur vous permet d'optimiser les échanges en privilégiant la rapidité d'exécution (compression moindre) ou la quantité de compression (vitesse moindre). Le choix d'une valeur dépend de la taille et de la nature des données échangées. Passez de 1 à 9 dans le paramètre <i>valeur</i>, 1 étant la compression la plus rapide et 9 la plus élevée. Vous pouvez également passer -1 pour obtenir un compromis entre vitesse et taux de compression. Par défaut le niveau de compression est 1 (compression rapide). Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : Toute valeur de type Entier long. Description : Dans le cadre d'échanges Web Services inter-4D en mode optimisé (cf. ci-dessus), seuil de taille de requête au-dessous de laquelle les échanges ne doivent pas être compressés. Ce paramétrage est utile pour éviter de perdre du temps machine à compresser les petits échanges. Passez dans <i>valeur</i> une taille exprimée en octets. Par défaut, le seuil de compression est fixé à 1024 octets. Portée : 4D Server Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : Entier long positif. Description : Taille de la pile allouée à chaque process système préemptif sur le
Niveau de compression HTTP	Entier long	50	
Seuil de compression HTTP	Entier long	51	

Taille pile process base server	Entier long	53	serveur, exprimée en octets. Par défaut, cette valeur est 1 000 000 (1 Mo). Les process système préemptifs (process de type Process base 4D client) sont chargés de contrôler les process clients 4D principaux. La taille allouée par défaut à la pile de chaque process préemptif permet un bon confort d'exécution mais peut s'avérer conséquente lorsque de très nombreux process (plusieurs centaines) sont créés. A des fins d'optimisation, cette taille peut être diminuée sensiblement si les opérations effectuées par la base s'y prêtent (par exemple si la base n'effectue pas de tris sur de grosses quantités d'enregistrements). Des valeurs de 512 voire de 256 Ko sont possibles. Attention, le sous-dimensionnement de la pile est critique et peut nuire au fonctionnement de 4D Server. Le réglage de ce paramètre est à effectuer avec précaution et doit tenir compte des conditions d'utilisation de la base (nombre d'enregistrements, types d'opérations, etc.). Pour être pris en compte, ce paramétrage doit être exécuté sur le poste serveur (par exemple dans la méthode base Sur démarrage serveur). Portée : Application 4D sauf si valeur négative Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : Valeur entière exprimant une durée en secondes. La valeur peut être positive (nouvelles connexions) ou négative (connexions existantes). Par défaut, la valeur est 0 (pas de timeout) avec 4D v11 SQL et 20 avec 4D v12. Description : Délai maximum d'inactivité (timeout) des connexions au moteur de base de données et au moteur SQL de 4D. Lorsqu'une connexion inactive atteint ce délai, elle est automatiquement mise en veille, ce qui se traduit par le gel de la session client/serveur et la fermeture du socket réseau. Ce fonctionnement est entièrement transparent pour l'utilisateur : dès qu'il y a reprise d'activité sur la connexion mise en veille, le socket est automatiquement rouvert et la session client/serveur restaurée. Ce paramétrage permet, d'une part, d'économiser des ressources sur le serveur : les connexions mises en veille referment le socket et libèrent un processus sur le serveur. D'autre part, il permet d'éviter les pertes de connexions dues aux fermetures par les pare-feux des sockets inactifs. La valeur de timeout des connexions inactives doit pour cela être inférieure à celle du pare-feu. Si vous passez une valeur positive dans <i>valeur</i>, elle s'applique à toutes les nouvelles connexions dans tous les process. Si vous passez une valeur négative, elle s'applique aux connexions ouvertes dans le process courant. Si vous passez 0, les connexions inactives ne sont pas soumises à un timeout. Avec 4D v11SQL, ce paramètre est pris en compte sur le serveur uniquement. Avec 4D v12, ce paramètre peut être défini côté serveur et côté client. Si vous passez deux durées différentes, la plus courte sera prise en compte. Généralement, vous n'aurez pas besoin de modifier cette valeur. Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non Valeurs : Chaîne formatée du type "nnn.nnn.nnn.nnn" (par exemple "127.0.0.1"). Description : Adresse IP utilisée localement par 4D pour communiquer avec l'interpréteur PHP via fastcgi. Par défaut, la valeur est "127.0.0.1". Cette adresse doit correspondre à la machine sur laquelle se trouve 4D. Ce paramètre peut également être défini globalement pour tous les postes via les Propriétés de la base. Pour plus d'informations sur l'interpréteur PHP de 4D, reportez-vous au manuel <i>Mode Développement</i>. Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non Valeurs : Valeur de type entier long positif. Par défaut, la valeur est 8002. Description : Numéro du port TCP utilisé par l'interpréteur PHP de 4D. Ce paramètre peut également être défini globalement pour tous les postes via les Propriétés de la base. Pour plus d'informations sur l'interpréteur PHP de 4D, reportez-vous au manuel <i>Mode Développement</i>. Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non Valeurs : Valeur de type entier long positif. Par défaut, la valeur est 5. Description : Nombre de process enfants à créer et à maintenir localement par l'interpréteur PHP de 4D. Pour des raisons d'optimisation, l'interpréteur PHP crée et utilise un ensemble (pool) de process système appelés "process enfants" pour traiter les demandes d'exécution de scripts. Vous pouvez faire varier le nombre de process enfants en fonction des besoins de votre application. Ce paramètre peut également être défini globalement pour tous les postes via les Propriétés de la base. Pour plus d'informations sur l'interpréteur PHP de 4D, reportez-vous au manuel <i>Mode Développement</i>. Note : Sous Mac OS, tous les process enfants partagent le même port. Sous Windows, chaque process enfant utilise un numéro de port spécifique. Le premier numéro est celui défini pour l'interpréteur PHP, les autres process enfants l'incrémentent. Par exemple, si le port par défaut est le 8002 et que vous lancez 5 process enfants, ils utiliseront les ports 8002 à 8006. Portée : Application 4D
Timeout connexions inactives	Entier long	54	
PHP Adresse IP interpréteur	Entier long	55	
PHP Port interpréteur	Entier long	56	
PHP Nombre enfants	Entier long	57	

PHP Nombre requêtes max	Entier long	58	Conservé entre deux sessions : Non Valeurs : Valeur de type entier long positif. Par défaut, la valeur est 500. Description : Nombre maximum de requêtes acceptées par l'interpréteur PHP. Lorsque ce nombre maximum est atteint, l'interpréteur retourne des erreurs du type "serveur occupé". Pour des raisons de sécurité ou de performance, vous pouvez modifier cette valeur. Ce paramètre peut également être défini globalement pour tous les postes via les Propriétés de la base. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de fastcgi-php. Note : Côté 4D, ces paramètres sont appliqués dynamiquement, il n'est pas nécessaire de quitter le programme pour leur prise en compte. En revanche, si l'interpréteur PHP était déjà lancé, il est nécessaire de le quitter et de le relancer pour qu'il prenne en compte ces modifications. Portée : Application 4D
PHP Utiliser interpréteur externe	Entier long	60	Conservé entre deux sessions : Non Valeurs : 0 = utiliser interpréteur interne, 1 = utiliser interpréteur externe Description : Valeur indiquant si les requêtes PHP de 4D sont adressées à l'interpréteur interne fourni par 4D ou un interpréteur externe. Par défaut, la valeur est 0 (utilisation de l'interpréteur fourni par 4D). Si vous souhaitez utiliser votre propre interpréteur PHP, par exemple pour bénéficier de modules supplémentaires ou d'une configuration spécifique, passez 1 dans <i>valeur</i>. Dans ce cas, 4D ne démarrera pas son interpréteur en cas de requête PHP. L'interpréteur PHP personnalisé doit avoir été compilé en fastcgi et se trouver sur la même machine que le moteur 4D. A noter que dans ce cas, vous devez entièrement gérer l'interpréteur, il n'est ni démarré ni stoppé par 4D. Ce paramètre peut également être défini globalement pour tous les postes via les Propriétés de la base. Portée : Application 4D
Taille maxi mémoire temporaire	Entier long	61	Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : Entier long positif. Description : Taille maximum de mémoire temporaire que 4D pourra allouer à chaque process, exprimée en Mo. Par défaut, la valeur est 0 (pas de taille maximum). 4D utilise une mémoire temporaire spéciale dédiée aux opérations d'indexation et de tri. Cette mémoire a pour but de préserver la mémoire cache "classique" lors d'opérations massives. Elle n'est activée qu'en cas de besoin. Par défaut, la taille de la mémoire temporaire n'est limitée que par les ressources disponibles (en fonction de la configuration mémoire du système). Ce mécanisme convient à la plupart des applications. Toutefois, dans certains contextes spécifiques, notamment lorsqu'une application client-serveur effectue simultanément un grand nombre de tris séquentiels, la taille de la mémoire temporaire peut augmenter de façon critique, jusqu'à rendre le système instable. Dans ce contexte, fixer une taille maximum à la mémoire temporaire permet de préserver le fonctionnement de l'application. En contrepartie, la vitesse d'exécution pourra être affectée : lorsque la taille maximum est atteinte pour un process, 4D utilise des fichiers disque, ce qui peut ralentir les traitements. Pour des besoins tels que ceux décrits ci-dessus, une taille maximum d'environ 50 Mo est généralement un bon compromis. La valeur idéale sera cependant à déterminer en fonction des spécificités de l'application et résultera généralement de tests en volumétrie réelle. Portée : Application 4D
Liste de chiffrement SSL	Chaîne	64	Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : Suite de chaînes séparées par des deux-points (par exemple "RC4-MD5:RC4-64-MD5:....") Description : Liste de chiffement (<i>cipher list</i>) utilisée par 4D pour le protocole SSL. Vous pouvez par exemple utiliser ce sélecteur pour mettre en oeuvre des algorithmes de chiffement SSL 3.0 et refuser ainsi toute connexion en SSL 2.0. Ce paramétrage est global à l'application 4D (il concerne le serveur HTTP, le serveur SQL ainsi que les commandes 4D faisant appel au protocole SSL). Lorsque la liste de chiffement a été modifiée, vous devez redémarrer le serveur concerné pour que le nouveau paramétrage soit pris en compte. Pour réinitialiser la liste de chiffement à sa valeur par défaut (stockée en dur dans le fichier SLI), appelez la commande FIXER PARAMETRE BASE et passez une chaîne vide ("") dans le paramètre <i>valeur</i>. Par défaut, 4D utilise l'algorithme de chiffement RC4. Si vous souhaitez utiliser l'algorithme AES (plus récent), passez la chaîne suivante dans le paramètre valeur : "AES:ALL:!aNULL:!eNULL:+RC4:@STRENGTH" Note : Avec la commande Lire paramètre base, la liste de chiffement est retournée dans le paramètre optionnel <i>valeurAlpha</i> et le paramètre de retour vaut toujours 0. Portée : Application 4D
Taille minimum libération cache	Entier long	66	Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : Entier long positif > 1. Description : Taille minimum de mémoire à libérer du cache de la base de données lorsque le moteur a besoin d'y faire de la place pour y allouer un objet (valeur en octets). Ce sélecteur a pour but de permettre de réduire le nombre de libérations de données du

incrémentation cache long

cache afin d'obtenir des gains de performances. Vous pouvez faire varier ce paramétrage en fonction de la taille du cache et de celle des blocs de données manipulées dans votre base.
Par défaut, si ce sélecteur n'est pas utilisé, 4D décharge au minimum 10 % du cache en cas de besoin de place.

Note : Le paramètre *laTable* est utilisé par les sélecteurs 31, 46 et 47 uniquement. Dans les autres cas, il est ignoré s'il est passé.

Exemple 1

L'instruction suivante permet d'anticiper un éventuel problème de **timeout**

```
`Augmentation du timeout à 3 heures pour le process courant
FIXER PARAMETRE BASE(Timeout 4D Server;-60*3)
`Exécution d'une opération longue hors du contrôle de 4D
...
WR MAILING(LaZone;3;0)
...
```

Exemple 2

L'adresse IP 192.193.194.195 sera fixée avec l'instruction suivante :

```
FIXER PARAMETRE BASE(Adresse IP decoute;0xC0C1C2C3)
```

Exemple 3

Cet exemple force temporairement l'exécution sur le client d'une commande de recherche par formule :

```
valCourante:=Lire parametre base([table1];Chercher par formule serveur) `Stocker le paramétrage
courant
FIXER PARAMETRE BASE([table1];Chercher par formule serveur;1) `Forcer l'exécution sur le client
CHERCHER PAR FORMULE([table1];maformule)
FIXER PARAMETRE BASE([table1];Chercher par formule serveur;valCourante) `Rétablir le
paramétrage courant
```

GENERER APPLICATION

GENERER APPLICATION {{ nomProjet }}

Paramètre	Type		Description
nomProjet	Chaîne	→	Chemin d'accès complet du projet à utiliser

Description

La commande **GENERER APPLICATION** lance le processus de génération d'application en prenant en compte les paramètres définis dans le projet d'application courant ou le projet d'application désigné par le paramètre *nomProjet*.

Un projet d'application est un fichier XML contenant tous les paramétrages utilisés pour générer une application. La plupart de ces paramétrages sont visibles dans la boîte de dialogue du Générateur d'application (pour plus d'informations sur le Générateur d'application, reportez-vous au manuel Mode Développement de 4D).

Par défaut, 4D crée pour chaque base de données un projet d'application par défaut nommé "buildapp.xml" et placé dans le sous-dossier BuildApp du dossier Preferences de la base.

Si la base n'a pas été compilée ou si le code compilé n'est pas à jour, la commande lance au préalable le processus de compilation. Dans ce cas, la fenêtre du compilateur n'apparaît pas (sauf en cas d'erreur), seule une barre de progression est affichée.

Si vous ne passez pas le paramètre facultatif *nomProjet*, la commande affiche une boîte de dialogue standard d'ouverture de document, vous permettant de désigner un fichier de projet. La variable système Document contiendra le chemin d'accès complet du fichier sélectionné. Si vous passez le chemin d'accès et le nom d'un fichier XML de projet d'application valide (extension ".xml"), la commande utilisera les paramètres définis dans le fichier. Pour plus d'informations sur la structure et les clés utilisables dans un fichier XML de projet d'application, reportez-vous au manuel Clés XML de 4D.

Exemple

Génération de deux applications dans une seule méthode :

```
GENERER APPLICATION("c:\\dossier\\projets\\monprojet1.xml")
Si (OK=1)
    GENERER APPLICATION("c:\\dossier\\projets\\monprojet2.xml")
Fin de si
```

Variables et ensembles système

La variable système OK prend la valeur 1 si la commande a été correctement exécutée, sinon elle prend la valeur 0. La variable système Document prend le chemin d'accès complet du fichier de projet ouvert.

Gestion des erreurs

Si la commande échoue, une erreur est générée, que vous pouvez intercepter à l'aide de la commande **APPELER SUR ERREUR**.

Lire fragmentation table

Lire fragmentation table (laTable) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
laTable	Table	→	Table de laquelle connaître le taux de fragmentation
Résultat	Réel	↩	Pourcentage de fragmentation

Description

La commande **Lire fragmentation table** retourne le pourcentage de fragmentation logique des enregistrements de la table désignée par le paramètre *laTable*.

Le taux de fragmentation logique des enregistrements indique si les enregistrements sont stockés de manière ordonnée dans le fichier de données. Une fragmentation trop élevée peut ralentir sensiblement les tris et les recherches séquentiels sur la table. Un pourcentage de fragmentation de 0 correspond à une fragmentation nulle. Au-delà de 20 %, il peut être intéressant de procéder au compactage du fichier de données.

Exemple

Cette méthode de maintenance permet de demander le compactage du fichier de données en cas de fragmentation importante d'au moins une table de la base :

```
ACompacter:=Faux
Boucle($i;1;Lire numero derniere table)
  Si(Est un numero de table valide($i))
    Si(Lire fragmentation table(Table($i)->)>20)
      ACompacter:=Vrai
    Fin de si
  Fin de si
Fin de boucle
Si(ACompacter)
  // Poser un marqueur de demande de compactage
Fin de si
```

LIRE INFORMATIONS SERIALISATION (critère ; nomUtilisateur ; société ; connectés ; maxUtilisateurs)

Paramètre	Type		Description
critère	Entier long	←	Clé unique du produit (crypté)
nomUtilisateur	Chaîne	←	Nom enregistré
société	Chaîne	←	Organisation enregistrée
connectés	Entier long	←	Nombre d'utilisateurs connectés
maxUtilisateurs	Entier long	←	Nombre maximum d'utilisateurs

Description

La commande **LIRE INFORMATIONS SERIALISATION** retourne diverses informations relatives à la sérialisation de l'application 4D courante.

- *clé* : identifiant unique du produit installé. Ce numéro unique correspond à une seule application 4D (4D Server, 4D en mode local, 4D Desktop, etc.) installée sur un seul poste. Bien entendu, ce numéro est crypté.
- *utilisateur* : Nom de l'utilisateur de l'application, tel qu'il a été saisi au moment de l'installation.
- *société* : Nom de la société ou de l'organisation à laquelle appartient l'utilisateur, tel qu'il a été saisi au moment de l'installation.
- *connectés* : Nombre d'utilisateurs connectés au moment de l'exécution de la commande.
- *maxUtilisateurs* : Nombre maximal d'utilisateurs pouvant se connecter simultanément.

Note : Les deux derniers paramètres retournent toujours 1 pour les versions monopostes de 4D, sauf lorsqu'il s'agit de versions de démonstration, auquel cas ils retournent 0.

La commande **LIRE INFORMATIONS SERIALISATION** s'inscrit dans le schéma général de protection des composants proposé par 4D.

Les développeurs de composants peuvent, s'ils le souhaitent, lier chaque copie de leur produit à une seule application 4D installée, afin d'empêcher toute copie illicite.

Le principe de fonctionnement du système est le suivant : un utilisateur souhaitant acquérir un composant fournit au développeur sa clé unique — générée à l'aide de la commande **LIRE INFORMATIONS SERIALISATION**. Cette opération peut, par exemple, être effectuée par l'intermédiaire d'un formulaire "Bon de commande" intégré à la version de démonstration du composant. La clé générée est unique : il n'existe qu'une clé par application 4D installée.

Le développeur du composant peut alors générer son propre numéro de série, en combinant la clé et l'algorithme de cryptage de son choix. Le composant livré comportera une fonction permettant de tester si les informations retournées par **LIRE INFORMATIONS SERIALISATION** correspondent bien à ce numéro de série. Dans le cas contraire, le composant sera rendu inutilisable.

Note : Les développeurs de plug-ins peuvent également bénéficier de ce système de protection. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de 4D Plugin Kit.

Lire langue base

Lire langue base {(typeLangue)} -> Résultat

Paramètre	Type		Description
typeLangue	Entier long	→	Type de langue
Résultat	Chaîne	↩	Code de la langue utilisée

Description

La commande **Lire langue base** retourne la langue par défaut ou la langue désignée par *typeLangue* de la base, exprimée dans la norme définie par la RFC 3066. Typiquement, la commande retourne “fr” pour le français “es” pour l’espagnol, etc. Pour plus d’informations sur cette norme et sur les valeurs retournées par cette commande, reportez-vous au manuel *Mode Développement*. Plusieurs paramétrages de langues différents peuvent être utilisés simultanément dans l’application. Pour désigner le paramétrage à obtenir, passez dans *typeLangue* une des constantes suivantes, placées dans le thème **Environnement 4D** :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Langue 4D interne	Entier long	3	Langue utilisée par 4D pour les tris et les comparaisons de textes (définie dans les Préférences de l’application).
Langue courante	Entier long	1	Langue courante de l’application : langue par défaut ou langue définie via la commande FIXER LANGUE BASE .
Langue par défaut	Entier long	0	Langue définie automatiquement par 4D au démarrage en fonction du dossier Resources et de l’environnement système (non modifiable).
Langue système	Entier long	2	Langue définie par l’utilisateur courant du système.

Par défaut, si vous omettez le paramètre *typeLangue*, la commande retourne la langue par défaut (0).

La langue courante de la base permet de définir le dossier .lproj dans lequel le programme va chercher les éléments localisés de la base de données. 4D détermine automatiquement la langue courante au démarrage de la base en fonction du contenu du dossier **Resources** et de l’environnement système. Le principe est que 4D charge le premier dossier .lproj de la base correspondant à la langue de référence, dans l’ordre de priorité suivant :

1. Langue du système (sous Mac OS, plusieurs langues peuvent être définies avec un ordre de préférence, 4D utilise ce paramétrage).
2. Langue de l’application 4D.
3. Anglais
4. Première langue trouvée dans le dossier **Resources**.

Note : Si la base ne contient aucun dossier .lproj, 4D applique l’ordre de priorité suivant : 1. Langue du système, 2. Anglais (si la langue du système n’a pas pu être identifiée).

Lire parametre base

Lire parametre base ({laTable ;} sélecteur {; valeurAlpha}) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
laTable	Table	→	Table du paramètre ou Table par défaut si ce paramètre est omis
sélecteur	Entier long	→	Code du paramètre de la base
valeurAlpha	Chaîne	←	Valeur alpha du paramètre
Résultat	Réel	↻	Valeur du paramètre

Description

La commande **Lire parametre base** permet de lire la valeur courante d'un paramètre de la base 4D. Lorsque la valeur du paramètre est une chaîne de caractères, elle est retournée dans le paramètre *valeurAlpha*.

sélecteur désigne le paramètre de la base à lire. 4D vous propose les constantes prédéfinies suivantes, placées dans le thème "**Paramètres de la base**" :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Ratio de tri seq	Entier long	1	**** Sélecteur inactifé ****
Optimisation accès seq	Entier long	2	**** Sélecteur inactifé ****
Ratio valeurs distinctes seq	Entier long	3	**** Sélecteur inactifé ****
Compression index	Entier long	4	**** Sélecteur inactifé ****
Ratio chercher dans sélec seq	Entier long	5	**** Sélecteur inactifé ****
Minimum process Web	Entier long	6	Portée : 4D local, 4D Server Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : 0 -> 32 767 Description : Nombre minimum de process Web à maintenir en mode sans contexte avec 4D en mode local et 4D Server. Par défaut, la valeur est 0 (cf. ci-dessous). Portée : 4D local, 4D Server Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : 0 -> 32 767 Description : Nombre maximum de process Web à maintenir en mode sans contexte avec 4D en mode local et 4D Server. Par défaut, la valeur est 10. Afin que le serveur Web soit réactif, en mode sans contexte, 4D maintient endormis les process Web pendant 5 secondes, et les réutilise pour traiter les éventuelles requêtes HTTP suivantes. En termes de performances, ce principe est en effet plus avantageux que la création d'un nouveau process à chaque requête. Une fois un process Web réutilisé, il est à nouveau endormi pour 5 secondes, sauf si le nombre maximum de process Web est dépassé (auquel cas il est tué). Si aucune requête n'a été attribuée à un process Web durant les 5 secondes, il est tué, sauf si un nombre minimum de process Web a été fixé et est atteint (auquel cas il est à nouveau endormi). Ces paramètres vous permettent d'ajuster le fonctionnement de votre serveur Web en fonction du nombre de requêtes, de la mémoire disponible, etc. Portée : Process courant Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 0, 1, 2 ou 3 • 0 (mode par défaut) = Conversion au format HTML 4.0 si le browser le permet. Sinon, format HTML 3.2 + usage de tableaux. • 1 = Conversion au format HTML 2.0 (mode 6.0.x), • 2 = Conversion au format HTML 3.2 (mode 6.5), • 3 = Conversion au format HTML 4.0 + CSS-P (depuis version 6.5.2).
Maximum process Web	Entier long	7	
Mode conversion Web	Entier long	8	Description : Mode de conversion des formulaires 4D pour le Web avec 4D en mode local et 4D Server. Par défaut, le serveur Web 4D utilise les feuilles de style en cascade (CSS1) pour générer des pages HTML dont l'apparence est très proche de celle des formulaires obtenus dans 4D. Dans le cas des bases créées avec des versions de 4D antérieures à la 6.7, ce fonctionnement peut perturber la conversion correcte des formulaires. Vous pouvez donc modifier le mode de conversion des formulaires. Ce mode n'est utilisé que pour le process (contexte Web) dans lequel la commande FIXER PARAMETRE BASE est appelée. Elle peut être placée dans la Méthode base Sur connexion Web pour assurer la conversion des formulaires de la base, ou juste avant l'appel d'un formulaire particulier. Hors du mode contextuel ou d'un process Web, la commande est sans effet. Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : - Description : Permet d'obtenir la taille courante du cache mémoire utilisé par 4D pour les données. Cette valeur est exprimée en octets. La taille du cache est issue des paramétrages définis dans la page "Base de données/Gestion des données" des Préférences. La taille réelle allouée au cache dépend de ces paramètres mais également de l'état des ressources mémoire de la machine. Ce sélecteur vous permet donc de connaître précisément la taille courante de la mémoire allouée au cache par 4D. Attention : La taille du cache de données ne peut pas être fixée par programmation. Il n'est pas possible d'utiliser le sélecteur <u>Taille cache données</u> avec la commande FIXER PARAMETRE BASE.
Taille cache données	Entier long	9	
Appels système 4D mode local	Entier long	10	Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Oui Description : voir sélecteur 12
Appels système 4D Server	Entier long	11	Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Oui

Description : voir sélecteur 12

Portée : Application 4D

Conservé entre deux sessions : Oui

Valeurs possibles : pour les sélecteurs 10, 11 et 12, le paramètre *valeur* est de la forme hexadécimale *0x00aabbcc* dans laquelle :

aa = nombre minimum de ticks par appel au système (de 0 à 100 inclus)

bb = nombre maximum de ticks par appel au système (de 0 à 100 inclus)

cc = nombre de ticks entre deux appels au système (de 0 à 20 inclus).

Si une des valeurs est hors de son intervalle, 4D la fixe à son maximum.

Vous pouvez également passer dans *valeur* une des trois valeurs suivantes, correspondant à un ensemble de réglages standard :

- *valeur* = -1 : priorité maximum allouée à 4D,
- *valeur* = -2 : priorité moyenne allouée à 4D,
- *valeur* = -3 : priorité minimum allouée à 4D.

Description : Ce sélecteur vous permet de fixer dynamiquement les réglages des appels système de 4D. En fonction du Sélecteur, le gestionnaire d'appels système sera défini pour :

- 4D mode local lorsque la commande est appelée depuis 4D monoposte (*sélecteur=10*).
- 4D Server lorsque la commande est appelée depuis 4D Server (*sélecteur=11*).
- 4D mode distant lorsque la commande est appelée depuis 4D connecté à 4D Server (*sélecteur=12*).

Note : Le fonctionnement du sélecteur 12 (*Appels système 4D mode distant*) diffère suivant que la commande **FIXER PARAMETRE BASE** est exécutée sur le poste serveur ou sur un poste client :

- si la commande est exécutée sur le poste serveur, la nouvelle valeur sera appliquée à tous les postes clients se connectant ultérieurement.

- si la commande est exécutée sur un poste client, la nouvelle valeur est appliquée immédiatement au poste client ainsi qu'à tous les postes clients se connectant par la suite au serveur.

Vous pouvez utiliser ce fonctionnement pour mettre en place une gestion dynamique et individualisée de la priorité pour chaque poste client. Le principe consiste à exécuter la commande une première fois sur le poste client à configurer puis une seconde fois sur le poste serveur avec la valeur par défaut, qui sera alors utilisée pour les postes client se connectant par la suite. Ce fonctionnement est effectif dans 4D à partir des versions 6.8.6, 2003.3 et 2004.

Attention : Paramétrer ces sélecteurs de façon inappropriée peut conduire à une forte dégradation des performances de l'application. Il est conseillé de ne modifier les valeurs par défaut qu'en parfaite connaissance de cause.

Portée : Application 4D si *valeur* positive

Conservé entre deux sessions : Oui si *valeur* positive

Valeurs possibles : 0 -> 32 767

Description : Valeur du délai avant déconnexion (timeout) accordé par 4D Server aux postes clients.

Par défaut, cette valeur est définie dans la page "Client-Serveur/Configuration" de la boîte de dialogue des Préférences, sur le poste serveur.

Le sélecteur *Timeout 4D Server* vous permet de fixer, à l'aide du paramètre *valeur*, un nouveau timeout, exprimé en minutes. Cette possibilité permet en particulier d'augmenter la valeur du timeout avant l'exécution sur le poste client d'une opération bloquante et de longue durée, risquant d'entraîner une déconnexion ; par exemple, l'impression d'un grand nombre de pages.

Vous disposez en outre de deux possibilités :

- effectuer une modification globale et permanente : la nouvelle valeur s'applique à tous les process et est stockée dans les préférences de l'application (équivalent à une modification de la valeur dans la boîte de dialogue des Préférences). Pour cela, passez une valeur **positive** dans le paramètre *valeur*.
- effectuer une modification restreinte et temporaire : la nouvelle valeur ne s'applique qu'au process appelant (les autres process conservant la valeur d'origine), et est abandonnée dès que le serveur reçoit un signe d'activité du poste client — par exemple, dès que l'opération est terminée. Cette possibilité est utile pour gérer les opérations longues initiées par des plug-ins. Pour cela, passez une valeur **négative** dans le paramètre *valeur*.

Pour définir une connexion "Ouvverte en permanence", passez 0 dans *valeur*. Reportez-vous à l'exemple 1.

Portée : Application 4D si *valeur* positive

Conservé entre deux sessions : Oui si *valeur* positive

Appels système 4D mode distant Entier long 12

Timeout 4D Server Entier long 13

Timeout 4D mode distant	Entier long	14	Description : Valeur du délai avant déconnexion (timeout) accordé par le poste 4D distant au poste 4D Server. Par défaut, cette valeur est définie dans la page "Client-serveur/Configuration" de la boîte de dialogue des Préférences, sur le poste distant. Pour plus d'informations sur le fonctionnement de ce sélecteur, reportez-vous ci-dessus à la description du sélecteur <i>Timeout 4D Server</i> (13). Le sélecteur <i>Timeout 4D mode distant</i> est à utiliser dans des cas très spécifiques. Portée : 4D local, 4D Server Conservé entre deux sessions : Non
Numéro du port	Entier long	15	Description : Numéro du port TCP utilisé par le serveur Web 4D avec 4D en mode local et 4D Server. Par défaut, la valeur est 80. Le numéro de port TCP est défini dans la page "Web/Configuration" de la boîte de dialogue des Préférences. Vous pouvez utiliser les constantes du thème pour le paramètre <i>valeur</i>. Le sélecteur <i>Numéro du port</i> est utile dans le cadre de serveurs Web 4D compilés et fusionnés avec 4D Desktop (pas d'accès au mode Développement). Pour plus d'informations sur le numéro de port TCP, reportez-vous à la section . Portée : 4D local, 4D Server Conservé entre deux sessions : Oui
Adresse IP d'écoute	Entier long	16	Description : Adresse IP sur laquelle le serveur Web doit recevoir les requêtes HTTP avec 4D en mode local et 4D Server. Par défaut, aucune adresse particulière n'est spécifiée (<i>valeur</i> = 0). Ce paramètre est défini dans les Préférences de la base. Le sélecteur <i>Adresse IP d'écoute</i> est utile dans le cadre de serveurs Web 4D compilés et fusionnés avec 4D Desktop (pas d'accès au mode Développement). Passez dans le paramètre <i>valeur</i> l'adresse IP sous forme hexadécimale. Ainsi, pour désigner une adresse du type "a.b.c.d", le code sera de la forme : <pre>C_ENTIER_LONG(\$addr) \$addr := (\$a<<24) (\$b<<16) (\$c<<8) \$d FIXER PARAMETRE BASE (Adresse IP d'écoute;\$addr)</pre> Reportez-vous également à l'exemple 2. Pour plus d'informations sur la désignation de l'adresse IP, reportez-vous à la section Paramétrages du serveur Web. Portée : 4D local, 4D Server Conservé entre deux sessions : Oui
Jeu de caractères	Entier long	17	Description : Jeu de caractères que le serveur Web 4D (avec 4D en mode local et 4D Server) utilise pour communiquer avec les navigateurs Web qui se connectent à la base. La valeur par défaut dépend de la langue du système d'exploitation. Ce paramètre est défini dans les Préférences de la base. Le sélecteur <i>Jeu de caractères</i> est utile dans le cadre de serveurs Web 4D compilés et fusionnés avec 4D Desktop (pas d'accès au mode Développement). Valeurs : Les valeurs possibles dépendent du mode d'exécution de la base relatif au jeu de caractères. • <i>Mode Unicode</i> : Lorsque l'application est exécutée en mode Unicode, les valeurs à passer pour ce paramètre sont des identifiants de jeux de caractères (MIBEnum, identifiants définis par l'IANA, cf. http://www.iana.org/assignments/character-sets). Voici la liste des identifiants correspondant aux jeux de caractères pris en charge par le serveur Web de 4D : 4=ISO-8859-1 12=ISO-8859-9 13=ISO-8859-10 17=ShiftJIS 2024=Windows-31J 2026=Big5 38=euc-kr 106=UTF-8 2250=Windows-1250 2251=Windows-1251 2253=Windows-1253 2255=Windows-1255 2256=Windows-1256 Note : Dans le cadre du sélecteur <i>Jeu de caractères</i>, Lire paramètre base retourne le nom IANA du jeu de caractères dans le paramètre facultatif <i>valeurAlpha</i>. • <i>Mode compatibilité ASCII</i> : 0 : Occidental 1 : Japonais 2 : Chinois 3 : Coréen 4 : Défini par l'utilisateur 5 : Réservé

6 : Europe Centrale
 7 : Cyrillique
 8 : Arabe
 9 : Grec
 10 : Hébreu
 11 : Turc
 12 : Nordique

Note : Pour plus d'informations sur le mode Unicode, reportez-vous à la description du sélecteur 41.

Portée : 4D local, 4D Server

Conservé entre deux sessions : Oui

Valeurs : Toute valeur incluse entre 10 et 32 000. La valeur par défaut est 100.

Description : Limite strictement supérieure du nombre de process Web de tout type (contextuels, non contextuels ou appartenant à la réserve de process — cf. à ce sujet le sélecteur 7, *Maximum process Web*) acceptés par le serveur Web avec 4D en mode local et 4D Server. Lorsque ce nombre limite (moins un) est atteint, 4D ne crée plus de nouveau process et retourne le message "Serveur non disponible" (statut HTTP 503 - Service Unavailable) à toute nouvelle requête.

Ce paramètre permet de prévenir la saturation du serveur Web 4D pouvant se produire lors d'un envoi massif de requêtes ou d'une demande excessive de création de contextes. Il peut également être défini dans la boîte de dialogue des Préférences (cf. section *Paramétrages du serveur Web*).

En théorie, le nombre maximum de process Web est le résultat de la division Mémoire disponible / Taille de la pile d'un process Web. Une autre solution consiste à visualiser les informations sur les process Web affichées dans l'Exporateur d'exécution : le nombre courant de process Web et le nombre maximum atteint depuis le démarrage du serveur Web sont indiqués.

Note : Si vous passez une *valeur* inférieure à la limite supérieure de la "réserve" de process (sélecteur 7), cette limite est réduite à la valeur du sélecteur 18. Si nécessaire, la limite inférieure de la réserve (sélecteur 6) est également ajustée.

Portée : Tous postes 4D distants

Conservé entre deux sessions : Oui

Valeurs possibles : Voir sélecteur 6

Description : Permet de spécifier ce paramètre pour les postes 4D distants utilisés en tant que serveurs Web. La valeur définie via ce sélecteur est appliquée à tous les postes distants utilisés comme serveurs Web. Si vous souhaitez définir cette valeur pour certains postes distants uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D en mode distant.

Portée : Tous postes 4D distants

Conservé entre deux sessions : Oui

Valeurs possibles : Voir sélecteur 7

Description : Permet de spécifier ce paramètre pour les postes 4D distants utilisés en tant que serveurs Web. La valeur définie via ce sélecteur est appliquée à tous les postes distants utilisés comme serveurs Web. Si vous souhaitez définir cette valeur pour certains postes distants uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D en mode distant.

Portée : Tous postes 4D distants

Conservé entre deux sessions : Oui

Valeurs possibles : Voir sélecteur 27

Description : Permet de spécifier ce paramètre pour les postes 4D distants utilisés en tant que serveurs Web. La valeur définie via ce sélecteur est appliquée à tous les postes distants utilisés comme serveurs Web. Si vous souhaitez définir cette valeur pour certains postes distants uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D en mode distant.

Portée : Tous postes 4D distants

Conservé entre deux sessions : Oui

Valeurs possibles : Voir sélecteur 15

Description : Permet de spécifier ce paramètre pour les postes 4D distants utilisés en tant que serveurs Web. La valeur définie via ce sélecteur est appliquée à tous les postes distants utilisés comme serveurs Web. Si vous souhaitez définir cette valeur pour certains postes distants uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D en mode distant.

Portée : Tous postes 4D distants

Conservé entre deux sessions : Oui

Valeurs possibles : Voir sélecteur 16

Description : Permet de spécifier ce paramètre pour les postes 4D distants utilisés en tant que serveurs Web. La valeur définie via ce sélecteur est appliquée à tous les postes distants utilisés comme serveurs Web. Si vous souhaitez définir cette valeur pour certains postes distants uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D en mode distant.

Process Web
 simultanés maxi

Entier
 long

18

Client Minimum
 process Web

Entier
 long

19

Client Maximum
 process Web

Entier
 long

20

Client Taille max
 requêtes Web

Entier
 long

21

Client Numéro
 de port

Entier
 long

22

Client Adresse
 IP d'écoute

Entier
 long

23

Client Jeu de caractères	Entier long	24	Portée : Tous postes 4D distants Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : Voir sélecteur 17 Description : Permet de spécifier ce paramètre pour les postes 4D distants utilisés en tant que serveurs Web. La valeur définie via ce sélecteur est appliquée à tous les postes distants utilisés comme serveurs Web. Si vous souhaitez définir cette valeur pour certains postes distants uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D en mode distant. Portée : Tous postes 4D distants Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : Voir sélecteur 18 Description : Permet de spécifier ce paramètre pour les postes 4D distants utilisés en tant que serveurs Web. La valeur définie via ce sélecteur est appliquée à tous les postes distants utilisés comme serveurs Web. Si vous souhaitez définir cette valeur pour certains postes distants uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D en mode distant.
Client Proc Web simultanés maxi	Entier long	25	Description : Permet de spécifier ce paramètre pour les postes 4D distants utilisés en tant que serveurs Web. La valeur définie via ce sélecteur est appliquée à tous les postes distants utilisés comme serveurs Web. Si vous souhaitez définir cette valeur pour certains postes distants uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D en mode distant.
Mode écriture cache	Entier long	26	**** Sélecteur inactivé **** Portée : 4D local, 4D Server Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : 500 000 à 2 147 483 648.
Taille maximum requêtes Web	Entier long	27	Description : Taille maximale (en octets) des requêtes HTTP entrantes (POST) que le serveur Web est autorisé à traiter. Par défaut, la valeur est 2 000 000, c'est-à-dire un peu moins de 2 Mo. La valeur maximale (2 147 483 648) signifie en pratique qu'aucune limite n'est fixée. Ce paramétrage permet d'empêcher la saturation du serveur Web à cause de requêtes entrantes de trop grande taille. Lorsqu'une requête atteint la limite, le serveur Web de 4D la refuse. Portée : 4D Server, 4D distant Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 0 ou de 1 à N (0 = ne pas enregistrer, 1 à N = numéro séquentiel, accolé au nom du fichier). Description : Démarrage ou arrêt de l'enregistrement des requêtes standard reçues par 4D Server (hors requêtes Web). Par défaut, la valeur est 0 (pas d'enregistrement de requêtes).
Enreg requêtes 4D Server	Entier long	28	4D Server vous permet d'enregistrer dans un fichier d'historique chaque requête reçue par le poste serveur. Lorsque ce mécanisme est activé, le fichier d'historique est créé à côté du fichier de structure de la base. Son nom est "4DRequestsLogN", où N est le numéro séquentiel de l'historique. Une fois que le fichier atteint une taille de 10 Mo, il est refermé et un nouveau fichier est généré, avec un numéro séquentiel incrémenté. Si un fichier du même nom existe déjà, il est directement remplacé. Vous pouvez définir le numéro de départ de la séquence à l'aide du paramètre <i>valeur</i>. Ce fichier texte stocke dans un format tabulé simple diverses informations concernant chaque requête : heure, numéro de process, utilisateur, taille de la requête, durée de traitement, etc. Ces informations sont particulièrement utiles en phase de mise au point de l'application ou à des fins statistiques. Elles peuvent être importées par exemple dans un logiciel tableur afin d'être traitées. Note : Il est possible d'activer ou d'inactiver manuellement l'enregistrement des requêtes via le raccourci Ctrl+Alt+L sous Windows ou Commande+Option+L sous Mac OS. Portée : 4D local, 4D Server Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : 0 = Ne pas enregistrer (défaut), 1 = Enregistrer au format CLF, 2 = Enregistrer au format DLF, 3 = Enregistrer au format ELF, 4 = Enregistrer au format WLF.
Enreg requêtes Web	Entier long	29	Description : Démarrage ou arrêt de l'enregistrement des requêtes Web reçues par le serveur Web de 4D en mode local ou de 4D Server. Par défaut, la valeur est 0 (pas d'enregistrement des requêtes). L'historique des requêtes Web est stocké sous la forme d'un fichier texte nommé "logweb.txt" automatiquement placé dans le dossier Logs de la base, à côté du fichier de structure. Le format de ce fichier est déterminé par la valeur que vous passez. Pour plus d'informations sur les différents formats d'historique des requêtes, reportez-vous à la section Informations sur le site Web. L'activation de ce fichier peut également être définie dans la page "Web/Avancé" des Préférences de 4D. Attention : Les formats 3 et 4 sont des formats personnalisés, dont le contenu doit être défini au préalable dans les Préférences de l'application, page "Web/Format du journal". Si vous utilisez l'un de ces formats sans que ses champs n'aient été sélectionnés, le fichier des requêtes n'est pas généré. Portée : Tous postes 4D distants Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : 0 = Ne pas enregistrer (défaut), 1 = Enregistrer au format CLF, 2 =

Client Enreg requêtes Web	Entier long	30	Enregistrer au format DLF, 3 = Enregistrer au format ELF, 4 = Enregistrer au format WLF. Description : Démarrage ou arrêt de l'enregistrement des requêtes Web reçues par les serveurs Web de tous les postes clients. Par défaut, la valeur est 0 (pas d'enregistrement des requêtes). Le fonctionnement de ce sélecteur est identique à celui du sélecteur 29 ; il s'applique toutefois à tous les postes 4D clients utilisés en tant que serveurs Web. Le fichier "logweb.txt" est dans ce cas automatiquement placé dans le sous-dossier Logs du dossier base 4D client (dossier de cache). Si vous souhaitez définir des valeurs pour certains postes clients uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D en mode distant. Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : Toute valeur de type entier long. Description : Ce sélecteur permet de modifier ou de lire le numéro unique courant des enregistrements de la table passée en paramètre. "Numéro courant" signifie "dernier numéro utilisé" : si vous modifiez cette valeur à l'aide de FIXER PARAMETRE BASE, le prochain enregistrement sera créé avec comme numéro la valeur passée + 1. Ce nouveau numéro est, lui, retourné par la commande Numerotation automatique ainsi que dans tout champ de la table auquel la propriété "Incrémentation auto" a été affectée en Structure ou via le SQL. Par défaut, le numéro unique est défini par 4D et correspond à l'ordre de création des enregistrements. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à la documentation de la commande Numerotation automatique. Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : Toute valeur de type entier long positif. Description : Ce sélecteur permet de modifier ou de lire le nombre de chiffres non significatifs tronqués à partir de la droite par l'algorithme d'affichage des réels à l'écran. Cette valeur est définie pour l'application et la session courantes. Par défaut, la valeur de cette option est 4. La valeur 0 indique que la valeur par défaut est utilisée et que le paramètre n'a pas été modifié durant la session. Pour des raisons historiques, 4D travaille avec des nombres réels stockés sur 10 octets et les convertit sur 8 octets lors de leur traitement (cf. section Affichage des nombres réels). Ce principe est entièrement transparent et n'affecte pas les calculs, toutefois certains résultats peuvent ne pas donner à l'affichage le résultat escompté. Par exemple, l'opération 4,1-4,09 affiche comme résultat 0,00999999999999780000, mais la recherche de 0,01 retrouve la bonne valeur. Voici comment 4D procède pour afficher un réel : prenons par exemple la valeur 8,974999999999996158 obtenue par un calcul (la valeur 8,975 étant normalement le résultat attendu). L'algorithme permettant d'arrondir au plus juste enlève par défaut les 4 derniers chiffres (6158) puis vérifie si le dernier chiffre restant est un 0 ou un 9. Si c'est 0, l'algorithme remonte jusqu'au premier 0 et supprime tous les 0. Si la valeur est 9, l'algorithme remonte jusqu'au premier 9 et arrondit la partie décimale à la valeur supérieure. Dans notre exemple, la valeur 8,974999999999996158 se transforme donc en 8,975. Il peut arriver que certains résultats finissent par 5 chiffres non significatifs, comme par exemple 8,9749999999999986158. Dans ce cas, l'algorithme ne pourra pas arrondir correctement la valeur car il trouvera 8 comme valeur et ne fera alors rien. Vous pouvez souhaiter que l'algorithme de précision tronque plus ou moins de chiffres en fonction des spécificités de votre base. Dans ce cas, passez une valeur personnalisée. Hormis pour le zéro (choix de la valeur interne de 4D), cette valeur indiquera le nombre de chiffres tronqués par l'algorithme de précision. Rappelons que ce paramétrage n'influe que sur l'affichage des numériques, non sur leur traitement interne. Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 0 ou 1 (0 = inactiver, 1 = activer) Description : Activation ou inactivation de l'option réseau TCP_NODELAY. Cette option, interne au protocole TCP/IP, contrôle un mécanisme d'optimisation des communications réseau. Elle peut être fixée séparément pour le poste serveur et les postes clients. Par défaut, la valeur est 1 (option activée) sur tous les postes (serveur et clients). Dans des cas spécifiques, en particulier dans le cadre de connexions client/serveur par ADSL ou par réseau privé virtuel (VPN), la désactivation de cette option peut améliorer sensiblement les performances de l'application. Cette opération doit être effectuée avec précaution et doit s'accompagner de tests de charge dans différentes configurations client/serveur. Lorsque vous modifiez cette valeur, il est nécessaire de redémarrer l'application afin que la nouvelle valeur soit prise en compte. Portée : Application 4D
Numéro automatique table	Entier long	31	Description : Ce sélecteur permet de modifier ou de lire le nombre de chiffres non significatifs tronqués à partir de la droite par l'algorithme d'affichage des réels à l'écran. Cette valeur est définie pour l'application et la session courantes. Par défaut, la valeur de cette option est 4. La valeur 0 indique que la valeur par défaut est utilisée et que le paramètre n'a pas été modifié durant la session. Pour des raisons historiques, 4D travaille avec des nombres réels stockés sur 10 octets et les convertit sur 8 octets lors de leur traitement (cf. section Affichage des nombres réels). Ce principe est entièrement transparent et n'affecte pas les calculs, toutefois certains résultats peuvent ne pas donner à l'affichage le résultat escompté. Par exemple, l'opération 4,1-4,09 affiche comme résultat 0,00999999999999780000, mais la recherche de 0,01 retrouve la bonne valeur. Voici comment 4D procède pour afficher un réel : prenons par exemple la valeur 8,974999999999996158 obtenue par un calcul (la valeur 8,975 étant normalement le résultat attendu). L'algorithme permettant d'arrondir au plus juste enlève par défaut les 4 derniers chiffres (6158) puis vérifie si le dernier chiffre restant est un 0 ou un 9. Si c'est 0, l'algorithme remonte jusqu'au premier 0 et supprime tous les 0. Si la valeur est 9, l'algorithme remonte jusqu'au premier 9 et arrondit la partie décimale à la valeur supérieure. Dans notre exemple, la valeur 8,974999999999996158 se transforme donc en 8,975. Il peut arriver que certains résultats finissent par 5 chiffres non significatifs, comme par exemple 8,9749999999999986158. Dans ce cas, l'algorithme ne pourra pas arrondir correctement la valeur car il trouvera 8 comme valeur et ne fera alors rien. Vous pouvez souhaiter que l'algorithme de précision tronque plus ou moins de chiffres en fonction des spécificités de votre base. Dans ce cas, passez une valeur personnalisée. Hormis pour le zéro (choix de la valeur interne de 4D), cette valeur indiquera le nombre de chiffres tronqués par l'algorithme de précision. Rappelons que ce paramétrage n'influe que sur l'affichage des numériques, non sur leur traitement interne. Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 0 ou 1 (0 = inactiver, 1 = activer) Description : Activation ou inactivation de l'option réseau TCP_NODELAY. Cette option, interne au protocole TCP/IP, contrôle un mécanisme d'optimisation des communications réseau. Elle peut être fixée séparément pour le poste serveur et les postes clients. Par défaut, la valeur est 1 (option activée) sur tous les postes (serveur et clients). Dans des cas spécifiques, en particulier dans le cadre de connexions client/serveur par ADSL ou par réseau privé virtuel (VPN), la désactivation de cette option peut améliorer sensiblement les performances de l'application. Cette opération doit être effectuée avec précaution et doit s'accompagner de tests de charge dans différentes configurations client/serveur. Lorsque vous modifiez cette valeur, il est nécessaire de redémarrer l'application afin que la nouvelle valeur soit prise en compte. Portée : Application 4D
Précision affichage réels	Entier long	32	Description : Ce sélecteur permet de modifier ou de lire le nombre de chiffres non significatifs tronqués à partir de la droite par l'algorithme d'affichage des réels à l'écran. Cette valeur est définie pour l'application et la session courantes. Par défaut, la valeur de cette option est 4. La valeur 0 indique que la valeur par défaut est utilisée et que le paramètre n'a pas été modifié durant la session. Pour des raisons historiques, 4D travaille avec des nombres réels stockés sur 10 octets et les convertit sur 8 octets lors de leur traitement (cf. section Affichage des nombres réels). Ce principe est entièrement transparent et n'affecte pas les calculs, toutefois certains résultats peuvent ne pas donner à l'affichage le résultat escompté. Par exemple, l'opération 4,1-4,09 affiche comme résultat 0,00999999999999780000, mais la recherche de 0,01 retrouve la bonne valeur. Voici comment 4D procède pour afficher un réel : prenons par exemple la valeur 8,974999999999996158 obtenue par un calcul (la valeur 8,975 étant normalement le résultat attendu). L'algorithme permettant d'arrondir au plus juste enlève par défaut les 4 derniers chiffres (6158) puis vérifie si le dernier chiffre restant est un 0 ou un 9. Si c'est 0, l'algorithme remonte jusqu'au premier 0 et supprime tous les 0. Si la valeur est 9, l'algorithme remonte jusqu'au premier 9 et arrondit la partie décimale à la valeur supérieure. Dans notre exemple, la valeur 8,974999999999996158 se transforme donc en 8,975. Il peut arriver que certains résultats finissent par 5 chiffres non significatifs, comme par exemple 8,9749999999999986158. Dans ce cas, l'algorithme ne pourra pas arrondir correctement la valeur car il trouvera 8 comme valeur et ne fera alors rien. Vous pouvez souhaiter que l'algorithme de précision tronque plus ou moins de chiffres en fonction des spécificités de votre base. Dans ce cas, passez une valeur personnalisée. Hormis pour le zéro (choix de la valeur interne de 4D), cette valeur indiquera le nombre de chiffres tronqués par l'algorithme de précision. Rappelons que ce paramétrage n'influe que sur l'affichage des numériques, non sur leur traitement interne. Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 0 ou 1 (0 = inactiver, 1 = activer) Description : Activation ou inactivation de l'option réseau TCP_NODELAY. Cette option, interne au protocole TCP/IP, contrôle un mécanisme d'optimisation des communications réseau. Elle peut être fixée séparément pour le poste serveur et les postes clients. Par défaut, la valeur est 1 (option activée) sur tous les postes (serveur et clients). Dans des cas spécifiques, en particulier dans le cadre de connexions client/serveur par ADSL ou par réseau privé virtuel (VPN), la désactivation de cette option peut améliorer sensiblement les performances de l'application. Cette opération doit être effectuée avec précaution et doit s'accompagner de tests de charge dans différentes configurations client/serveur. Lorsque vous modifiez cette valeur, il est nécessaire de redémarrer l'application afin que la nouvelle valeur soit prise en compte. Portée : Application 4D
TCP_NODELAY	Entier long	33	Description : Ce sélecteur permet de modifier ou de lire le nombre de chiffres non significatifs tronqués à partir de la droite par l'algorithme d'affichage des réels à l'écran. Cette valeur est définie pour l'application et la session courantes. Par défaut, la valeur de cette option est 4. La valeur 0 indique que la valeur par défaut est utilisée et que le paramètre n'a pas été modifié durant la session. Pour des raisons historiques, 4D travaille avec des nombres réels stockés sur 10 octets et les convertit sur 8 octets lors de leur traitement (cf. section Affichage des nombres réels). Ce principe est entièrement transparent et n'affecte pas les calculs, toutefois certains résultats peuvent ne pas donner à l'affichage le résultat escompté. Par exemple, l'opération 4,1-4,09 affiche comme résultat 0,00999999999999780000, mais la recherche de 0,01 retrouve la bonne valeur. Voici comment 4D procède pour afficher un réel : prenons par exemple la valeur 8,974999999999996158 obtenue par un calcul (la valeur 8,975 étant normalement le résultat attendu). L'algorithme permettant d'arrondir au plus juste enlève par défaut les 4 derniers chiffres (6158) puis vérifie si le dernier chiffre restant est un 0 ou un 9. Si c'est 0, l'algorithme remonte jusqu'au premier 0 et supprime tous les 0. Si la valeur est 9, l'algorithme remonte jusqu'au premier 9 et arrondit la partie décimale à la valeur supérieure. Dans notre exemple, la valeur 8,974999999999996158 se transforme donc en 8,975. Il peut arriver que certains résultats finissent par 5 chiffres non significatifs, comme par exemple 8,9749999999999986158. Dans ce cas, l'algorithme ne pourra pas arrondir correctement la valeur car il trouvera 8 comme valeur et ne fera alors rien. Vous pouvez souhaiter que l'algorithme de précision tronque plus ou moins de chiffres en fonction des spécificités de votre base. Dans ce cas, passez une valeur personnalisée. Hormis pour le zéro (choix de la valeur interne de 4D), cette valeur indiquera le nombre de chiffres tronqués par l'algorithme de précision. Rappelons que ce paramétrage n'influe que sur l'affichage des numériques, non sur leur traitement interne. Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 0 ou 1 (0 = inactiver, 1 = activer) Description : Activation ou inactivation de l'option réseau TCP_NODELAY. Cette option, interne au protocole TCP/IP, contrôle un mécanisme d'optimisation des communications réseau. Elle peut être fixée séparément pour le poste serveur et les postes clients. Par défaut, la valeur est 1 (option activée) sur tous les postes (serveur et clients). Dans des cas spécifiques, en particulier dans le cadre de connexions client/serveur par ADSL ou par réseau privé virtuel (VPN), la désactivation de cette option peut améliorer sensiblement les performances de l'application. Cette opération doit être effectuée avec précaution et doit s'accompagner de tests de charge dans différentes configurations client/serveur. Lorsque vous modifiez cette valeur, il est nécessaire de redémarrer l'application afin que la nouvelle valeur soit prise en compte. Portée : Application 4D

Enreg événements débogage	Entier long	34	Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 0, 1, 2 ou 3 (0 = ne pas enregistrer, 1 = enregistrer, 2 = enregistrer en mode détaillé, 3 = enregistrer en mode détaillé avec valeurs) Description : Démarrage ou arrêt de l'enregistrement séquentiel des événements de programmation de 4D, destiné au débogage de l'application. Par défaut, la valeur est 0 (pas d'enregistrement des événements). Lorsque ce mode est activé, diverses informations sont enregistrées, notamment : - pour chaque événement, le nombre de millisecondes depuis la création du fichier et le numéro de process ([n]) - l'exécution de chaque commande 4D (cmd) et chaque appel de plug-in (plugInName) ; le niveau de la pile est indiqué dans ce cas (n), - chaque appel de méthode projet (meth), de méthode objet (obj) et de méthode formulaire (form). - lorsque le mode détaillé est activé (<i>valeur</i> = 2), des informations supplémentaires relatives aux plug-ins sont enregistrées : événements dans les zones de plug-ins (EventCode) et appels de 4D par les plug-ins (externCall). - lorsque le mode détaillé avec valeurs est activé (<i>valeur</i> = 3), les valeurs des paramètres passés aux commandes, méthodes projet et commandes de plug-ins sont également enregistrées. Les événements sont stockés dans un fichier nommé "4DDebugLog.txt" automatiquement placé dans le sous-dossier Logs de la base, à côté du fichier de structure. Chaque événement est systématiquement inscrit dans le fichier avant son exécution, ce qui garantit sa présence dans le fichier même lorsque l'application quitte inopinément. A noter que le fichier est effacé et réécrit à chaque lancement de l'application. L'option peut être activée dans tout type d'application 4D (4D tous modes, 4D Server, 4D Volume Desktop), en interprété ou en compilé. Note : Cette option est proposée uniquement à des fins de débogage, elle ne doit pas être utilisée en production car elle peut entraîner une dégradation des performances de l'application ainsi que la saturation du disque dur. Portée : Base de données
Numéro du port client serveur	Entier long	35	Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : 0 à 65535 Description : Numéro de port TCP sur lequel 4D Server publie la base de données (à destination des postes 4D distants). Par défaut, la valeur est 19813. La personnalisation de cette valeur permet d'utiliser plusieurs applications 4D client-serveur sur la même machine avec le protocole TCP ; dans ce cas, vous devez spécifier un numéro de port différent pour chaque application. La valeur est stockée dans le fichier de structure de la base. Elle peut être définie avec 4D en mode local mais n'est prise en compte qu'en configuration client-serveur. Lorsque vous modifiez cette valeur, il est nécessaire de redémarrer le poste serveur afin que la nouvelle valeur soit prise en compte. Portée : Base de données
Signature WEDD	Entier long	36	Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : Chaîne de 1 à 255 caractères. Description : Signature WEDD de la base de données ouverte (fichier de structure et fichier de données). Par défaut, cette signature est vide (le paramètre n'est pas défini). A noter que la signature tient compte de la casse des caractères. La signature WEDD permet d'associer un fichier de structure à un fichier de données. Un fichier de structure contenant une signature WEDD ne pourra être ouvert qu'avec un fichier de données contenant la même signature WEDD et inversement. Pour plus d'informations sur la signature WEDD, reportez-vous au manuel Mode Développement. La définition de cette valeur par programmation facilite la diffusion de mises à jour d'applications comportant une signature personnalisée. Note : Lorsque vous utilisez ce sélecteur avec la commande Lire paramètre base, la chaîne définie comme signature WEDD est retournée dans le paramètre facultatif <i>valeurAlpha</i> et la commande retourne 0. Portée : Base de données
Inversion des objets	Entier long	37	Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : 0, 1 ou 2 (0 = mode désactivé, 1 = mode automatique, 2 = mode activé). Description : Configuration du mode "inversion des objets". Ce mode permet d'inverser en mode Application les formulaires, objets, menus, etc. lorsque la base est affichée sous Windows dans une langue de droite à gauche. Ce mode peut également être configuré dans la page Base de données/Script Manager des Préférences de l'application. • La valeur 0 indique que le mode n'est jamais activé, quelle que soit la configuration du système (correspond à la valeur Non dans les Préférences). • La valeur 1 indique que le mode est activé ou non en fonction de la configuration du système (correspond à la valeur Automatique dans les Préférences).

- La valeur 2 indique que le mode est activé, quelle que soit la configuration du système (correspond à la valeur Oui dans les Préférences).

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel Mode Développement de 4D.

Portée : 4D local, 4D Server

Conservé entre deux sessions : Oui

Valeurs possibles : 0 à 65535

Description : Numéro du port TCP utilisé par le serveur Web de 4D en mode local et de 4D Server pour les connexions sécurisées via SSL (protocole HTTPS). Le numéro de port HTTPS est défini dans la page "Web/Configuration" de la boîte de dialogue des Préférences. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Paramétrages du serveur Web](#).

Par défaut, la valeur est 443 (valeur standard). Vous pouvez utiliser les constantes du thème "**Numéros de port TCP**" pour le paramètre *valeur*.

Portée : Tous postes 4D distants

Conservé entre deux sessions : Oui

Valeurs possibles : 0 à 65535

Description : Numéro du port TCP utilisé par les serveurs Web des postes clients pour les connexions sécurisées via SSL (protocole HTTPS). Par défaut, la valeur est 443 (valeur standard).

Le fonctionnement de ce sélecteur est identique à celui du sélecteur 39 ; il s'applique toutefois à tous les postes 4D distants utilisés en tant que serveurs Web. Si vous souhaitez modifier la valeur de certains postes clients uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D distant.

Portée : Base de données

Conservé entre deux sessions : Oui

Valeurs possibles : 0 (mode compatibilité) ou 1 (mode Unicode)

Description : Mode d'exécution courant de la base, relatif au jeu de caractères. 4D prend en charge le jeu de caractères Unicode mais peut fonctionner en mode "compatibilité" (basé sur le jeu de caractères ASCII Mac). Par défaut, les bases de données converties sont exécutées en mode compatibilité (0) et les bases créées à partir de la version 11 sont exécutées en mode Unicode. Le mode d'exécution est contrôlé via une option des préférences et peut également être lu ou (à des fins de test) modifié via ce sélecteur. La modification de cette option nécessite le redémarrage de la base pour être prise en compte. A noter que, dans le cadre d'un composant, il n'est pas possible de modifier cette valeur, mais uniquement de la lire.

**** Sélecteur inactivé ****

Portée : Base de données

Conservé entre deux sessions : Oui

Valeurs possibles : 0 (désactivation) ou 1 (activation)

Description : Activation ou désactivation du mode SQL auto-commit. Par défaut, la valeur est 0 (mode désactivé)

Le mode auto-commit permet de renforcer l'intégrité référentielle de la base. Lorsque ce mode est actif, les requêtes **SELECT**, **INSERT**, **UPDATE** et **DELETE** (SIUD) sont automatiquement incluses dans des transactions lorsqu'elles sont exécutées en-dehors de toute transaction. Ce mode peut également être défini dans les préférences de la base.

Portée : Base de données

Conservé entre deux sessions : Oui

Valeurs possibles : 0 (casse non prise en compte) ou 1 (casse prise en compte)

Description : Activation ou désactivation de la prise en compte de la casse des caractères pour les comparaisons de chaînes effectuées par le moteur SQL. Par défaut, la valeur est 1 (casse prise en compte) : le moteur SQL établit une différence entre les majuscules et les minuscules lors des comparaisons de chaînes (tris et recherches). Par exemple "ABC" = "ABC" mais "ABC" # "Abc". Dans certains cas, par exemple pour aligner le fonctionnement du moteur SQL sur celui du moteur 4D, vous pourrez souhaiter que les comparaisons de chaînes ne tiennent pas compte de la casse ("ABC" = "Abc").

Cette option peut également être définie dans la page SQL/Configuration des Préférences de l'application.

Portée : Poste 4D distant

Conservé entre deux sessions : Non

Valeurs possibles : 0 ou de 1 à N (0 = ne pas enregistrer, 1 à N = numéro séquentiel, accolé au nom du fichier).

Description : Démarrage ou arrêt de l'enregistrement des requêtes standard effectuées par le poste client 4D ayant exécuté la commande (hors requêtes Web). Par défaut, la valeur est 0 (pas d'enregistrement des requêtes).

4D vous permet d'enregistrer l'historique des requêtes effectuées par le poste client.

Lorsque ce mécanisme est activé, deux fichiers sont créés sur le poste client, dans le

Numéro de port
HTTPS

Entier
long

39

Client Numéro
de port HTTPS

Entier
long

40

Mode Unicode

Entier
long

41

Taille mémoire
temporaire

Entier
long

42

SQL
Autocommit

Entier
long

43

Casse
caractères
moteur SQL

Entier
long

44

Enreg requêtes

Entier

45

client	long	45	sous-dossier Logs du dossier local de la base. Il sont nommés 4DRequestsLog_N et 4DRequestsLog_ProcessInfo_N où N est le numéro séquentiel de l'historique. Une fois que le fichier 4DRequestsLog atteint une taille de 10 Mo, il est refermé et un nouveau fichier est généré, avec un numéro séquentiel incrémenté. Si un fichier du même nom existe déjà, il est directement remplacé. Vous pouvez définir le numéro de départ de la séquence à l'aide du paramètre valeur. Ces fichiers texte stockent dans un format tabulé simple diverses informations concernant chaque requête : heure, numéro de process, taille de la requête, durée de traitement, etc. Ces informations sont particulièrement utiles en phase de mise au point de l'application ou à des fins statistiques. Portée : Table et process courants Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 0 (utiliser le paramétrage de la base), 1 (exécuter sur le client) ou 2 (exécuter sur le serveur) Description : Emplacement de l'exécution des commandes CHERCHER PAR FORMULE et CHERCHER PAR FORMULE DANS SELECTION pour la <i>table</i> passée en paramètre. Dans le cadre de l'exploitation d'une base en client-serveur, les commandes de recherche "par formule" peuvent exécutées soit sur le serveur soit sur le client : • dans les bases de données créées avec 4D v11 SQL, ces commandes sont exécutées sur le serveur. • dans les bases de données converties, ces commandes sont exécutées sur le client, comme dans les versions précédentes de 4D. • dans les bases de données converties, une préférence spécifique permet de modifier globalement le lieu d'exécution de ces commandes.
Chercher par formule serveur	Entier long	46	Cette différence de lieu d'exécution influe sur les performances de l'application (l'exécution sur le serveur est généralement plus rapide) mais également sur la programmation. En effet, la valeur des composantes de la formule (notamment les variables appelées via une méthode) diffère suivant le contexte d'exécution. Vous pouvez utiliser ce sélecteur pour adapter ponctuellement le fonctionnement de votre application. Si vous passez 0 dans le paramètre <i>valeur</i>, l'emplacement d'exécution des commandes de recherche "par formule" dépendra de la configuration de la base : dans les bases créées avec 4D v11 SQL, les commandes seront exécutées sur le serveur. Dans les bases converties, elles seront exécutées sur le client ou le serveur en fonction des préférences de la base. Passez 1 ou 2 dans <i>valeur</i> pour "forcer" l'exécution des commandes respectivement sur le client ou sur le serveur. Reportez-vous à l'exemple 4. Note : Si vous souhaitez pouvoir activer les jointures "type SQL" (cf. sélecteur Jointures CHERCHER PAR FORMULE), vous devez toujours exécuter les formules sur le serveur afin qu'elle ait accès aux enregistrements. Attention, dans ce contexte, la formule ne doit pas contenir d'appel à une méthode, sinon elle est automatiquement basculée sur le poste distant. Portée : Table et process courants Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 0 (utiliser le paramétrage de la base), 1 (exécuter sur le client) ou 2 (exécuter sur le serveur) Description : Emplacement de l'exécution de la commande TRIER PAR FORMULE pour la table passée en paramètre. Dans le cadre de l'exploitation d'une base en client-serveur, la commande TRIER PAR FORMULE peut être exécutée soit sur le serveur soit sur le client. Ce sélecteur permet de définir l'emplacement de l'exécution de cette commande (serveur ou client). Ce mode peut également être défini dans les préférences de la base. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description du sélecteur 46, Chercher par formule serveur. Note : Si vous souhaitez pouvoir activer les jointures "type SQL" (cf. sélecteur Jointures CHERCHER PAR FORMULE), vous devez toujours exécuter les formules sur le serveur afin qu'elle ait accès aux enregistrements. Attention, dans ce contexte, la formule ne doit pas contenir d'appel à une méthode, sinon elle est automatiquement basculée sur le poste distant. Portée : Poste 4D distant Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 0 (pas de synchronisation), 1 (synchronisation auto) ou 2 (demander). Description : Mode de synchronisation dynamique du dossier <i>Resources</i> du poste client 4D ayant exécuté la commande avec celui du serveur. Lorsque le contenu du dossier <i>Resources</i> sur le serveur a été modifié ou qu'une demande de synchronisation a été émise (via l'explorateur de ressources ou suite à l'exécution de la commande NOTIFIER MODIFICATION DOSSIER RESOURCES), le serveur notifie les clients connectés. Trois modes de synchronisation sont alors possibles côté client. Le sélecteur Synchro
Trier par formule serveur	Entier long	47	
Synchro auto dossier	Entier	48	

Resources	long		auto dossier Resources vous permet de définir le mode à utiliser pour le poste client et la session courante : 0 (valeur par défaut) : pas de synchronisation dynamique (la demande de synchronisation est ignorée) 1 : synchronisation dynamique automatique 2 : affichage d'une boîte de dialogue sur les postes clients, avec possibilité d'effectuer ou de refuser la synchronisation. Le mode de synchronisation peut également être défini globalement dans les Préférences de l'application. Portée : Process courant Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 0 (utiliser paramétrages de la base), 1 (toujours utiliser les liens auto) ou 2 (utiliser les jointures SQL si possible). Description : Mode de fonctionnement des commandes CHERCHER PAR FORMULE et CHERCHER PAR FORMULE DANS SELECTION relatif à l'utilisation de "jointures SQL". Dans les bases de données créées à compter de la version 11.2 de 4D v11 SQL, ces commandes effectuent des jointures sur le modèle des jointures SQL. Ce mécanisme permet de modifier la sélection d'une table en fonction d'une recherche effectuée sur une autre table sans que les tables soient reliées par un lien automatique (condition nécessaire dans les versions précédentes de 4D). Le sélecteur Jointures CHERCHER PAR FORMULE vous permet de définir le mode de fonctionnement des commandes de recherche par formule pour le process courant :
Jointures CHERCHER PAR FORMULE	Entier long	49	0 : utiliser les paramètres courants de la base (valeur par défaut). Dans les bases de données créées à compter de la version 11.2 de 4D v11 SQL, les "jointures SQL" sont toujours activées pour les recherches par formule. Dans les bases de données converties, ce mécanisme est inactivé par défaut pour des raisons de compatibilité mais peut être mis en oeuvre via une préférence. 1 : toujours utiliser les liens auto (= fonctionnement des versions précédentes de 4D). Dans ce mode, un lien est nécessaire pour définir la sélection d'une table en fonction de recherches effectuées dans une autre table. 4D n'effectue pas de "jointures SQL". 2 : utiliser les jointures SQL si possible (= fonctionnement par défaut des bases créées en version 11.2 et suivantes de 4D v11 SQL). Dans ce mode, 4D établit des "jointures SQL" pour les recherches par formule lorsque la formule s'y prête (à deux exceptions près, voir la description de la commande CHERCHER PAR FORMULE ou CHERCHER PAR FORMULE DANS SELECTION). Note : Avec 4D en mode distant, les "jointures SQL" ne peuvent être utilisées que si les formules sont exécutées sur le serveur (elles doivent avoir accès aux enregistrements). Pour configurer le lieu d'exécution des formules, reportez-vous aux sélecteurs 46 et 47. Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 1 à 9 (1 = plus rapide, 9 = plus compressé) ou -1 = meilleur compromis. Description : Niveau de compression pour tous les échanges HTTP compressés effectués pour des Web Services (requêtes client ou réponses serveur). Les échanges compressés sont une optimisation que vous pouvez mettre en oeuvre lorsque vous faites communiquer deux applications 4D via des Web services (cf. commande FIXER OPTION WEB SERVICE). Ce sélecteur vous permet d'optimiser les échanges en privilégiant la rapidité d'exécution (compression moindre) ou la quantité de compression (vitesse moindre). Le choix d'une valeur dépend de la taille et de la nature des données échangées. Passez de 1 à 9 dans le paramètre <i>valeur</i>, 1 étant la compression la plus rapide et 9 la plus élevée. Vous pouvez également passer -1 pour obtenir un compromis entre vitesse et taux de compression. Par défaut le niveau de compression est 1 (compression rapide). Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : Toute valeur de type Entier long. Description : Dans le cadre d'échanges Web Services inter-4D en mode optimisé (cf. ci-dessus), seuil de taille de requête au-dessous de laquelle les échanges ne doivent pas être compressés. Ce paramétrage est utile pour éviter de perdre du temps machine à compresser les petits échanges. Passez dans <i>valeur</i> une taille exprimée en octets. Par défaut, le seuil de compression est fixé à 1024 octets. Portée : 4D Server Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : Entier long positif. Description : Taille de la pile allouée à chaque process système préemptif sur le
Niveau de compression HTTP	Entier long	50	
Seuil de compression HTTP	Entier long	51	

Taille pile process base server	Entier long	53	serveur, exprimée en octets. Par défaut, cette valeur est 1 000 000 (1 Mo). Les process système préemptifs (process de type Process base 4D client) sont chargés de contrôler les process clients 4D principaux. La taille allouée par défaut à la pile de chaque process préemptif permet un bon confort d'exécution mais peut s'avérer conséquente lorsque de très nombreux process (plusieurs centaines) sont créés. A des fins d'optimisation, cette taille peut être diminuée sensiblement si les opérations effectuées par la base s'y prêtent (par exemple si la base n'effectue pas de tris sur de grosses quantités d'enregistrements). Des valeurs de 512 voire de 256 Ko sont possibles. Attention, le sous-dimensionnement de la pile est critique et peut nuire au fonctionnement de 4D Server. Le réglage de ce paramètre est à effectuer avec précaution et doit tenir compte des conditions d'utilisation de la base (nombre d'enregistrements, types d'opérations, etc.). Pour être pris en compte, ce paramétrage doit être exécuté sur le poste serveur (par exemple dans la méthode base Sur démarrage serveur). Portée : Application 4D sauf si valeur négative Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : Valeur entière exprimant une durée en secondes. La valeur peut être positive (nouvelles connexions) ou négative (connexions existantes). Par défaut, la valeur est 0 (pas de timeout) avec 4D v11 SQL et 20 avec 4D v12. Description : Délai maximum d'inactivité (timeout) des connexions au moteur de base de données et au moteur SQL de 4D. Lorsqu'une connexion inactive atteint ce délai, elle est automatiquement mise en veille, ce qui se traduit par le gel de la session client/serveur et la fermeture du socket réseau. Ce fonctionnement est entièrement transparent pour l'utilisateur : dès qu'il y a reprise d'activité sur la connexion mise en veille, le socket est automatiquement rouvert et la session client/serveur restaurée. Ce paramétrage permet, d'une part, d'économiser des ressources sur le serveur : les connexions mises en veille referment le socket et libèrent un processus sur le serveur. D'autre part, il permet d'éviter les pertes de connexions dues aux fermetures par les pare-feux des sockets inactifs. La valeur de timeout des connexions inactives doit pour cela être inférieure à celle du pare-feu. Si vous passez une valeur positive dans <i>valeur</i>, elle s'applique à toutes les nouvelles connexions dans tous les process. Si vous passez une valeur négative, elle s'applique aux connexions ouvertes dans le process courant. Si vous passez 0, les connexions inactives ne sont pas soumises à un timeout. Avec 4D v11SQL, ce paramètre est pris en compte sur le serveur uniquement. Avec 4D v12, ce paramètre peut être défini côté serveur et côté client. Si vous passez deux durées différentes, la plus courte sera prise en compte. Généralement, vous n'aurez pas besoin de modifier cette valeur. Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non
Timeout connexions inactives	Entier long	54	Valeurs : Chaîne formatée du type "nnn.nnn.nnn.nnn" (par exemple "127.0.0.1"). Description : Adresse IP utilisée localement par 4D pour communiquer avec l'interpréteur PHP via fastcgi. Par défaut, la valeur est "127.0.0.1". Cette adresse doit correspondre à la machine sur laquelle se trouve 4D. Ce paramètre peut également être défini globalement pour tous les postes via les Propriétés de la base. Pour plus d'informations sur l'interpréteur PHP de 4D, reportez-vous au manuel <i>Mode Développement</i>. Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non
PHP Adresse IP interpréteur	Entier long	55	Valeurs : Valeur de type entier long positif. Par défaut, la valeur est 8002. Description : Numéro du port TCP utilisé par l'interpréteur PHP de 4D. Ce paramètre peut également être défini globalement pour tous les postes via les Propriétés de la base. Pour plus d'informations sur l'interpréteur PHP de 4D, reportez-vous au manuel <i>Mode Développement</i>. Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non
PHP Port interpréteur	Entier long	56	Valeurs : Valeur de type entier long positif. Par défaut, la valeur est 5. Description : Nombre de process enfants à créer et à maintenir localement par l'interpréteur PHP de 4D. Pour des raisons d'optimisation, l'interpréteur PHP crée et utilise un ensemble (pool) de process système appelés "process enfants" pour traiter les demandes d'exécution de scripts. Vous pouvez faire varier le nombre de process enfants en fonction des besoins de votre application. Ce paramètre peut également être défini globalement pour tous les postes via les Propriétés de la base. Pour plus d'informations sur l'interpréteur PHP de 4D, reportez-vous au manuel <i>Mode Développement</i>. Note : Sous Mac OS, tous les process enfants partagent le même port. Sous Windows, chaque process enfant utilise un numéro de port spécifique. Le premier numéro est celui défini pour l'interpréteur PHP, les autres process enfants l'incrémentent. Par exemple, si le port par défaut est le 8002 et que vous lancez 5 process enfants, ils utiliseront les ports 8002 à 8006. Portée : Application 4D
PHP Nombre enfants	Entier long	57	

PHP Nombre requêtes max	Entier long	58	Conservé entre deux sessions : Non Valeurs : Valeur de type entier long positif. Par défaut, la valeur est 500. Description : Nombre maximum de requêtes acceptées par l'interpréteur PHP. Lorsque ce nombre maximum est atteint, l'interpréteur retourne des erreurs du type "serveur occupé". Pour des raisons de sécurité ou de performance, vous pouvez modifier cette valeur. Ce paramètre peut également être défini globalement pour tous les postes via les Propriétés de la base. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de fastcgi-php. Note : Côté 4D, ces paramètres sont appliqués dynamiquement, il n'est pas nécessaire de quitter le programme pour leur prise en compte. En revanche, si l'interpréteur PHP était déjà lancé, il est nécessaire de le quitter et de le relancer pour qu'il prenne en compte ces modifications. Portée : Application 4D
PHP Utiliser interpréteur externe	Entier long	60	Conservé entre deux sessions : Non Valeurs : 0 = utiliser interpréteur interne, 1 = utiliser interpréteur externe Description : Valeur indiquant si les requêtes PHP de 4D sont adressées à l'interpréteur interne fourni par 4D ou un interpréteur externe. Par défaut, la valeur est 0 (utilisation de l'interpréteur fourni par 4D). Si vous souhaitez utiliser votre propre interpréteur PHP, par exemple pour bénéficier de modules supplémentaires ou d'une configuration spécifique, passez 1 dans <i>valeur</i>. Dans ce cas, 4D ne démarrera pas son interpréteur en cas de requête PHP. L'interpréteur PHP personnalisé doit avoir été compilé en fastcgi et se trouver sur la même machine que le moteur 4D. A noter que dans ce cas, vous devez entièrement gérer l'interpréteur, il n'est ni démarré ni stoppé par 4D. Ce paramètre peut également être défini globalement pour tous les postes via les Propriétés de la base. Portée : Application 4D
Taille maxi mémoire temporaire	Entier long	61	Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : Entier long positif. Description : Taille maximum de mémoire temporaire que 4D pourra allouer à chaque process, exprimée en Mo. Par défaut, la valeur est 0 (pas de taille maximum). 4D utilise une mémoire temporaire spéciale dédiée aux opérations d'indexation et de tri. Cette mémoire a pour but de préserver la mémoire cache "classique" lors d'opérations massives. Elle n'est activée qu'en cas de besoin. Par défaut, la taille de la mémoire temporaire n'est limitée que par les ressources disponibles (en fonction de la configuration mémoire du système). Ce mécanisme convient à la plupart des applications. Toutefois, dans certains contextes spécifiques, notamment lorsqu'une application client-serveur effectue simultanément un grand nombre de tris séquentiels, la taille de la mémoire temporaire peut augmenter de façon critique, jusqu'à rendre le système instable. Dans ce contexte, fixer une taille maximum à la mémoire temporaire permet de préserver le fonctionnement de l'application. En contrepartie, la vitesse d'exécution pourra être affectée : lorsque la taille maximum est atteinte pour un process, 4D utilise des fichiers disque, ce qui peut ralentir les traitements. Pour des besoins tels que ceux décrits ci-dessus, une taille maximum d'environ 50 Mo est généralement un bon compromis. La valeur idéale sera cependant à déterminer en fonction des spécificités de l'application et résultera généralement de tests en volumétrie réelle. Portée : Application 4D
Liste de chiffrement SSL	Chaîne	64	Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : Suite de chaînes séparées par des deux-points (par exemple "RC4-MD5:RC4-64-MD5:...") Description : Liste de chiffrement (<i>cipher list</i>) utilisée par 4D pour le protocole SSL. Vous pouvez par exemple utiliser ce sélecteur pour mettre en oeuvre des algorithmes de chiffrement SSL 3.0 et refuser ainsi toute connexion en SSL 2.0. Ce paramétrage est global à l'application 4D (il concerne le serveur HTTP, le serveur SQL ainsi que les commandes 4D faisant appel au protocole SSL). Lorsque la liste de chiffrement a été modifiée, vous devez redémarrer le serveur concerné pour que le nouveau paramétrage soit pris en compte. Pour réinitialiser la liste de chiffrement à sa valeur par défaut (stockée en dur dans le fichier SLI), appelez la commande FIXER PARAMETRE BASE et passez une chaîne vide ("") dans le paramètre <i>valeur</i>. Par défaut, 4D utilise l'algorithme de chiffrement RC4. Si vous souhaitez utiliser l'algorithme AES (plus récent), passez la chaîne suivante dans le paramètre valeur : "AES:ALL:!aNULL:!eNULL:+RC4:@STRENGTH" Note : Avec la commande Lire paramètre base, la liste de chiffrement est retournée dans le paramètre optionnel <i>valeurAlpha</i> et le paramètre de retour vaut toujours 0. Portée : Application 4D
Taille minimum libération cache	Entier long	66	Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : Entier long positif > 1. Description : Taille minimum de mémoire à libérer du cache de la base de données lorsque le moteur a besoin d'y faire de la place pour y allouer un objet (valeur en octets). Ce sélecteur a pour but de permettre de réduire le nombre de libérations de données du

incrémentation cache = long

cache afin d'obtenir des gains de performances. Vous pouvez faire varier ce paramétrage en fonction de la taille du cache et de celle des blocs de données manipulées dans votre base.
Par défaut, si ce sélecteur n'est pas utilisé, 4D décharge au minimum 10 % du cache en cas de besoin de place.

Exemple 1

Cette méthode permet de récupérer les valeurs courantes du minuteur interne de 4D :

```
C_ENTIER LONG($ticksbtwcalls;$maxticks;$minticks;$lparams)
Si(Type application=4D mode local) ` Si nous sommes en 4D local
  $lparams:=Lire parametre base(Appels système 4D mode local)
  $ticksbtwcalls:=$lparams &0x00ff
  $maxticks:=( $lparams>>8) &0x00ff
  $minticks:=( $lparams>>16) &0x00ff
Fin de si
```

Exemple 2

Le sélecteur 16 (**Adresse IP d'écoute**) permet d'obtenir l'adresse IP sur laquelle le serveur Web 4D reçoit les requêtes HTTP. L'adresse obtenue est de forme hexadécimale. L'exemple suivant permet de décomposer l'adresse IP reçue :

```
C_ENTIER LONG($a;$b;$c;$d)
C_ENTIER LONG($addr)
$addr:=Lire parametre base(Adresse IP d'écoute)
$a:=( $addr>>24) &0x000000ff
$b:=( $addr>>16) &0x000000ff
$c:=( $addr>>8) &0x000000ff
$d:=$addr&0x000000ff
```

LIRE STATISTIQUES CACHE

LIRE STATISTIQUES CACHE (*typeInfo* ; *tabNoms* ; *tabValeurs* ; *tabNombre*)

Paramètre	Type		Description
<i>typeInfo</i>	Entier long	➡	Sélecteur d'information à obtenir
<i>tabNoms</i>	Tableau texte	←	Libellés des informations
<i>tabValeurs</i>	Tableau réel	←	Valeurs des informations
<i>tabNombre</i>	Tableau réel	←	Nombre d'objets concernés (si disponible)

Description

La commande **LIRE STATISTIQUES CACHE** permet de récupérer des informations relatives à l'utilisation du cache de données par 4D. Ces informations peuvent être utiles à l'analyse du fonctionnement de l'application.

Passez dans le paramètre *typeInfo* une valeur indiquant le type d'information que vous souhaitez obtenir :

- 1 = Informations générales sur la mémoire. Ces informations sont également disponibles via l'Explorateur d'exécution : taille de mémoire physique, virtuelle, libre, occupée, etc.)
- 2 = Résumé des statistiques d'occupation du cache de la base de données.

Vous pouvez cumuler ces valeurs afin d'obtenir toutes les informations en un seul appel. A l'issue de l'exécution de la commande, les statistiques demandées sont fournies dans les tableaux *tabNoms*, *tabValeurs* et *tabNombre*. Pour plus d'informations sur l'interprétation avancée de ces données, veuillez contacter le service technique de 4D SAS.

LISTE COMPOSANTS

LISTE COMPOSANTS (*tabComposants*)

Paramètre	Type		Description
<i>tabComposants</i>	Tableau chaîne		Noms des composants

Description

A l'ouverture d'une base, 4D charge les composants valides situés dans le dossier Components situé à côté du fichier de structure. La commande **LISTE COMPOSANTS** dimensionne et remplit le tableau *tabComposants* avec les noms des composants chargés par l'application 4D pour la base hôte courante.

Cette commande peut être appelée depuis la base hôte ou depuis un composant. Si la base n'utilise pas de composant, le tableau *tabComposants* est retourné vide.

Les noms des composants sont les noms des fichiers de structure des bases matrices (.4db, .4dc ou .4dbase). Cette commande permet de mettre en place des architectures et des interfaces modulaires proposant des fonctionnalités supplémentaires en fonction de la présence des composants.

Pour plus d'informations sur les composants 4D, reportez-vous au manuel Mode Développement.

LISTE PLUGINS

LISTE PLUGINS (*tabNuméros* ; *tabNoms*)

Paramètre	Type		Description
<i>tabNuméros</i>	Tableau entier long	←	Numéros des plug-ins
<i>tabNoms</i>	Tableau chaîne	←	Noms des plug-ins

Description

La commande **LISTE PLUGINS** remplit les tableaux *tabNuméros* et *tabNoms* avec les numéros et les noms des plug-ins chargés par l'application 4D et utilisables. Les deux tableaux sont automatiquement dimensionnés et synchronisés par la commande.

Note : Vous pouvez comparer les valeurs retournées dans le tableau *tabNuméros* avec les constantes du thème “Licence disponible”.

LISTE PLUGINS prend en compte tous les plug-ins, y compris les plug-ins intégrés (par exemple 4D Chart) et les plug-ins des éditeurs tiers.

Mode compile

Mode compile {(*)} -> Résultat

Paramètre	Type		Description
*	Opérateur	→	Retourner l'information de la base hôte
Résultat	Booléen	↪	Mode compilé (Vrai), mode interprété (Faux)

Description

La fonction **Mode compile** teste si la base tourne en mode compilé (**Vrai**) ou en mode interprété (**Faux**).

Le paramètre facultatif * est utile dans le cadre d'une architecture utilisant des composants : il permet de déterminer la base (hôte ou composant) dont vous souhaitez connaître le mode d'exécution.

- Lorsque la commande est appelée depuis un composant :
 - si le paramètre * est passé, la commande retourne **Vrai** ou **Faux** en fonction du mode d'exécution de la base hôte,
 - si le paramètre * n'est pas passé, la commande retourne **Vrai** ou **Faux** en fonction du mode d'exécution du composant.
- Lorsque la commande est appelée depuis une méthode d'une base hôte, elle retourne toujours **Vrai** ou **Faux** en fonction du mode d'exécution de la base hôte.

Exemple

Dans une de vos méthodes, vous avez placé du code pour déboguer la base lorsque vous êtes en mode interprété. Vous pouvez précéder ce code d'un test qui appelle la fonction **Mode compile** :

```
` ...  
Si (Non (Mode compile))  
` Mettre du code pour déboguer votre base ici  
Fin de si  
` ...
```

NOTIFIER MODIFICATION DOSSIER RESOURCES

NOTIFIER MODIFICATION DOSSIER RESOURCES

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **NOTIFIER MODIFICATION DOSSIER RESOURCES** permet de "forcer" l'envoi par 4D Server d'une notification indiquant à tous les postes 4D connectés que le contenu du dossier **Resources** de la base a été modifié, afin de leur permettre de synchroniser leur dossier **Resources** local. Cette commande permet en particulier de gérer la synchronisation des dossiers **Resources** téléchargés sur les postes distants lorsque le dossier **Resources** de la base est modifié via une procédure stockée sur le serveur.

Pour plus d'informations sur la gestion du dossier **Resources** en mode distant, reportez-vous au *Guide de référence de 4D Server*.

Seule l'information de modification est envoyée par cette commande. Chaque poste distant réagira en fonction de ses préférences, définies en local. Les options sont :

- pas de synchronisation du dossier **Resources** local en cours de session,
- synchronisation automatique du dossier **Resources** local en cours de session,
- affichage d'une alerte afin que l'utilisateur effectue une synchronisation s'il le souhaite.

OUVRIER CENTRE DE SECURITE

OUVRIR CENTRE DE SECURITE

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **OUVRIR CENTRE DE SECURITE** provoque l'affichage de la fenêtre du Centre de sécurité et de maintenance (CSM).

En fonction des privilèges d'accès de l'utilisateur courant, certaines fonctions proposées dans la fenêtre pourront être désactivées.


OUVRIR FENETRE ADMINISTRATION

OUVRIR FENETRE ADMINISTRATION

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **OUVRIR FENETRE ADMINISTRATION** affiche la fenêtre d'administration du serveur sur le poste client 4D distant qui l'exécute. La fenêtre d'administration de 4D Server permet de visualiser les paramètres courants et d'effectuer diverses opérations de maintenance (cf. Guide de référence de 4D Server). A compter de la version 11 de 4D Server, cette fenêtre peut être affichée depuis un poste client :



Cette commande doit être appelée dans le contexte d'une application 4D connectée à un 4D Server. Elle ne fait rien si :

- elle est appelée dans une application 4D en mode local ou exécutée en procédure stockée sur le serveur,
- elle est exécutée par utilisateur autre que le Super_Utilisateur ou l'Administrateur (dans ce cas, l'erreur -9991 est générée, cf. section).

Exemple

Voici le code d'un bouton d'administration :

```
Si(Type application=4D mode local)
  OUVRIR CENTRE DE SECURITE
...
Fin de si
Si(Type application=4D mode distant)
  OUVRIR FENETRE ADMINISTRATION
...
Fin de si
Si(Type application=4D Server)
  ...
Fin de si
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été exécutée correctement, la variable système OK prend la valeur 1. Dans le cas contraire, elle prend la valeur

OUVRIR FICHIER DONNEES

OUVRIR FICHIER DONNEES (*cheminAccès*)

Paramètre	Type	Description
<i>cheminAccès</i>	Chaîne 	Nom ou chemin d'accès complet du fichier de données à ouvrir

Description

La commande **OUVRIR FICHIER DONNEES** permet de changer à la volée le fichier de données ouvert par l'application 4D.

Vous passez dans le paramètre *cheminAccès* le nom ou le chemin d'accès complet du fichier de données à ouvrir. Si vous passez uniquement un nom de fichier, il doit être placé à côté du fichier de structure de la base.

Si ce chemin d'accès désigne un fichier de données valide, 4D quitte la base en cours et la rouvre avec le fichier de données spécifié. La **Méthode base Sur fermeture** et la **Méthode base Sur ouverture** sont successivement appelées.

Attention : Comme cette commande provoque la fermeture préalable de l'application, il n'est pas possible de l'utiliser dans la **Méthode base Sur ouverture** ou une méthode appelée par cette méthode base.

La commande est exécutée de manière asynchrone : après son appel, 4D continue d'exécuter le reste de la méthode. Ensuite, l'application se comporte comme si la commande **Quitter** avait été sélectionnée dans le menu **Fichier** : les boîtes de dialogue ouvertes sont annulées, les process ouverts ont 10 secondes pour se terminer avant d'être tués, etc.

Avant de lancer l'opération, la commande teste la validité du fichier de données spécifié. En outre, si le fichier a déjà été ouvert, la commande vérifie qu'il correspond bien à la structure courante.

Si vous passez une chaîne vide dans *cheminAccès*, la commande rouvre la base sans changer de fichier de données.

4D Server : Cette commande ne peut pas être utilisée avec 4D Client ou 4D Server.

OUVRIR PREFERENCES 4D

OUVRIR PREFERENCES 4D (sélecteur {; accès})

Paramètre	Type	Description
sélecteur	Chaîne	→ Clé désignant un thème ou une page de la boîte de dialogue des Préférences ou des Propriétés de la base
accès	Booléen	→ Vrai=Verrouiller les autres pages de la boîte de dialogue, Faux ou omis=Laisser actives les autres pages de la boîte de dialogue

Description

La commande **OUVRIR PREFERENCES 4D** provoque l'ouverture de la boîte de dialogue des Préférences 4D ou des Propriétés de la base courante et l'affichage des paramètres ou de la page correspondant à la clé passée dans le paramètre *sélecteur*.

Le paramètre *sélecteur* doit contenir une "clé" désignant la boîte de dialogue et la page à ouvrir. Cette clé est construite de la manière suivante : */Dialogue{/Page{/Paramètres}}*. *Dialogue* indique la boîte de dialogue à afficher : vous pouvez passer "4D" (Préférences) ou "Database" (Propriétés de la base). Par exemple, pour désigner la page Compilateur des Propriétés de la base, *sélecteur* doit contenir *"/Database/Compiler"*. La liste des clés est fournie ci-dessous. Si vous passez uniquement une barre oblique ("/") dans *sélecteur*, la commande affiche la première page de la boîte de dialogue des Propriétés de la base.

Le paramètre *accès* vous permet de contrôler les actions de l'utilisateur dans la boîte de dialogue des Préférences ou des Propriétés de la base en verrouillant les autres pages. Typiquement, vous pouvez souhaiter laisser l'utilisateur personnaliser certains paramètres, mais éviter que les autres puissent être modifiés. Dans ce cas, passez Vrai dans le paramètre *accès* : seule la page désignée par le paramètre *sélecteur* sera active et modifiable, l'accès à toutes les autres pages sera verrouillé (les clics sur les boutons de la barre de navigation seront sans effet). Si vous passez Faux ou omettez le paramètre *accès*, toutes les pages de la boîte de dialogue seront accessibles sans restriction.

Si vous passez une clé invalide, la première page de la boîte de dialogue des Propriétés de la base est affichée.

Clés de chemins

Voici la liste des clés utilisables dans le paramètre *sélecteur* :

/4D
/4D/General
/4D/Structure
/4D/Form editor
/4D/Method editor
/4D/Client-Server
/4D/Shortcuts
/Database
/Database/General
/Database/Mover
/Database/Interface
/Database/Interface/Developer
/Database/Interface/User
/Database/Interface/Shortcuts
/Database/Compiler
/Database/Database
/Database/Database/Data storage
/Database/Database/Memory and cpu
/Database/Database/International
/Database/Backup
/Database/Backup/Scheduler
/Database/Backup/Configuration
/Database/Backup/Backup and restore
/Database/Client-Server
/Database/Client-Server/Network
/Database/Client-Server/IP configuration
/Database/Web
/Database/Web/Config
/Database/Web/Options 1
/Database/Web/Options 2
/Database/Web/Log format
/Database/Web/Log scheduler
/Database/Web/Webservices
/Database/SQL
/Database/php
/Database/Compatibility
/Database/Security

Note de compatibilité : La commande continue de fonctionner avec les clés définies pour les versions précédentes de 4D, la correspondance est établie automatiquement par le programme 4D. Il est toutefois conseillé de remplacer les anciens appels par les clés décrites ci-dessus.

Exemple 1

Ouverture de la page "Méthodes" des Préférences 4D :

```
OUVRIR PREFERENCES 4D ("/4D/Method editor")
```

Exemple 2

Accès aux paramétrages des raccourcis clavier dans les Propriétés de la base avec verrouillage des autres propriétés :

```
OUVRIR PREFERENCES 4D ("/Database/Interface/Shortcuts";Vrai)
```

Exemple 3

Ouverture des Propriétés de la base sur la première page des Propriétés de la base :

```
OUVRIR PREFERENCES 4D ("/")
```

Variables et ensembles système

Si la boîte de dialogue des préférences est validée, la variable système OK retourne 1 ; si elle est annulée, OK retourne 0.

QUITTER 4D

QUITTER 4D {(délai)}

Paramètre	Type	Description
délai	Entier long	Délai (secondes) avant que le serveur ne quitte

Description

La commande **QUITTER 4D** vous permet de quitter l'application 4D courante et de retourner sur le Bureau du système d'exploitation.

Le mécanismes mis en jeu par la commande sont différents suivant qu'elle est exécutée sur 4D ou 4D Server (procédure stockée).

Avec 4D en mode local ou distant

Après un appel à **QUITTER 4D**, l'exécution du process courant est stoppée, puis 4D effectue les opérations suivantes :

- Si une **Méthode base Sur fermeture** existe, 4D l'exécute dans un nouveau process local. Par exemple, vous pouvez utiliser cette méthode base pour informer les autres process, via la communication interprocess, qu'ils doivent être fermés (s'ils sont en saisie de données) ou stopper l'exécution des opérations démarrées dans la **Méthode base Sur ouverture** (connexion de 4D à un autre serveur de bases de données). Notez que 4D quittera dans tous les cas : la **Méthode base Sur fermeture** peut assurer le nettoyage et la fermeture de toutes les opérations que vous voulez, mais la fermeture de la base est inéluctable.
- S'il n'existe pas de **Méthode base Sur fermeture**, 4D ferme tous les process un par un, sans distinction.

Si l'utilisateur est en saisie de données, les enregistrements seront annulés et non validés.

Si vous voulez permettre à l'utilisateur de sauvegarder ses modifications effectuées dans les fenêtres du process courant, vous pouvez utiliser la communication interprocess pour indiquer à tous les autres process utilisateur que la base est sur le point d'être quittée. Pour cela, vous pouvez adopter deux stratégies :

- Effectuer ces opérations depuis le process courant avant d'appeler **QUITTER 4D**.
- Traiter ces opérations depuis la **Méthode base Sur fermeture**.

Une troisième stratégie est également possible. Avant d'appeler **QUITTER 4D**, vous testez si une fenêtre nécessite une validation. Si c'est le cas, vous demandez à l'utilisateur de valider ou d'annuler cette fenêtre puis de choisir Quitter de nouveau. Cependant, du point de vue purement "interface utilisateur", les deux premières solutions sont préférables.

Note : Le paramètre *délai* n'est pas utilisable avec 4D.

Avec 4D Server (procédure stockée)

La commande **QUITTER 4D** peut être exécutée sur le poste serveur, dans une procédure stockée.

Dans ce cas, elle admet le paramètre optionnel *délai*. Ce paramètre permet d'allouer à 4D Server un délai d'attente avant que l'application ne quitte réellement, laissant ainsi aux postes clients le temps de se déconnecter. Vous devez passer dans *délai* une valeur en secondes.

Ce paramètre n'est pris en compte que dans le cadre d'une exécution sur le poste serveur. Avec 4D, il est ignoré.

Si vous ne passez pas le paramètre *délai*, 4D Server attendra que tous les postes clients soient déconnectés avant de quitter.

A la différence de 4D, le traitement de **QUITTER 4D** par 4D Server est asynchrone : la méthode dans laquelle la commande est appelée n'est pas interrompue après son exécution.

Si une **Méthode base Sur arrêt serveur** existe, elle est exécutée à l'issue du délai défini par le paramètre *délai*, ou de la déconnexion de tous les clients, suivant vos paramétrages.

L'action de la commande **QUITTER 4D** utilisée dans une procédure stockée est équivalente à celle de la commande **Quitter** du menu **Fichier** de 4D Server : elle provoque l'apparition, sur chaque poste client, d'une boîte de dialogue signalant que le serveur est sur le point de quitter.

Exemple

La méthode projet suivante est associée à la commande **Quitter** du menu **Fichier**.

```
` Méthode projet M_QUITTER

CONFIRMER("Etes-vous certain de vouloir quitter ?")
Si (OK=1)
    QUITTER 4D
Fin de si
```

Type application

Type application -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Entier long	 Valeur numérique représentant le type de l'application

Description

La fonction **Type application** renvoie une valeur numérique qui représente le type de l'environnement 4D que vous utilisez. 4D vous fournit les constantes prédéfinies suivantes, placées dans le thème "" :

Constante	Type	Valeur
4D First	Entier long	6
4D mode distant	Entier long	4
4D mode local	Entier long	0
4D Server	Entier long	5
4D Volume Desktop	Entier long	1

Exemple

Quelque part dans votre code, ailleurs que dans la [Méthode base Sur démarrage serveur](#), vous voulez vérifier si l'utilisateur a ouvert la base avec 4D Server. Pour cela, vous pouvez écrire les lignes de code suivantes :

```
Si (Type application=4D Server)
  ` Exécuter des actions nécessaires
Fin de si
```

Type version

Type version -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Entier long	 0 = Version standard 32 bits, 1 = Version de démonstration 32 bits, 2 = Version 64 bits

Description

La commande **Type version** retourne une valeur numérique qui représente le type de version de 4D ou de 4D Server que vous utilisez. 4D vous fournit les constantes prédéfinies suivantes :

Constante	Type	Valeur
Version 64 bits	Entier long	2
Version de démonstration	Entier long	1
Version standard	Entier long	0

Note : **Type version** retourne une valeur sous forme de *champ de bits*, il est nécessaire d'utiliser les opérateurs sur les bits pour l'interpréter (cf. exemple).

Exemple

Votre application 4D inclut des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles lorsque vous êtes en version 32 bits. Vous pouvez tester l'environnement en écrivant le code suivant :

```
Si(Type version ?? Version 64 bits)
  //Exécuter les actions nécessaires
Sinon
  //Code pour la version 32 bits
Fin de si
```

VERIFIER FICHIER DONNEES

VERIFIER FICHIER DONNEES (cheminStructure ; cheminDonnées ; objets ; options ; méthode { ; tabTables ; tabChamps })

Paramètre	Type	Description
cheminStructure	Texte	⇒ Chemin d'accès du fichier de structure de la base à vérifier
cheminDonnées	Texte	⇒ Chemin d'accès du fichier de données de la base à vérifier
objets	Entier long	⇒ Objets à vérifier
options	Entier long	⇒ Options de vérification
méthode	Texte	⇒ Nom de la méthode 4D de rétroappel
tabTables	Tableau entier long	⇒ Numéros des tables à vérifier
tabChamps	Tableau entier 2D, Tableau entier long 2D, Tableau réel 2D	⇒ Numéros des index à vérifier

Description

La commande **VERIFIER FICHIER DONNEES** effectue une vérification structurelle des objets contenus dans le fichier de données 4D désigné par *cheminStructure* et *cheminDonnées*.

Note : Pour plus d'informations sur le processus de vérification des données, reportez-vous au manuel Mode Développement. *cheminStructure* désigne le fichier de structure (compilé ou non) associé au fichier de données à vérifier. Il peut s'agir du fichier de structure ouvert ou de tout autre fichier de structure. Vous devez passer un chemin d'accès complet, exprimé avec la syntaxe du système d'exploitation. Vous pouvez également passer une chaîne vide, dans ce cas une boîte de dialogue standard d'ouverture de fichiers apparaît, permettant à l'utilisateur de désigner le fichier de structure à utiliser.

cheminDonnées désigne un fichier de données 4D (.4DD). Il doit correspondre au fichier de structure défini par le paramètre *cheminStructure*. Attention, vous pouvez désigner le fichier de structure courant mais le fichier de données ne doit pas être le fichier courant (ouvert). Pour vérifier le fichier de données ouvert, utilisez la commande **VERIFIER FICHIER DONNEES OUVERT**. Si vous tentez de vérifier le fichier de données courant avec la commande **VERIFIER FICHIER DONNEES**, une erreur est générée.

Le fichier de données désigné est ouvert en lecture seulement. Vous devez veiller à ce qu'aucune application n'accède à ce fichier en écriture, sinon les résultats de la vérification pourront être faussés.

Vous pouvez passer dans le paramètre *cheminDonnées* une chaîne vide, un nom de fichier ou un chemin d'accès complet, exprimé dans la syntaxe du système d'exploitation. Si vous passez une chaîne vide, la boîte de dialogue standard d'ouverture de fichier apparaît, permettant à l'utilisateur de désigner le fichier à vérifier (à noter dans ce cas qu'il n'est pas possible de sélectionner le fichier de données courant). Si vous passez uniquement un nom de fichier de données, 4D le recherchera au même niveau que le fichier de structure défini.

Le paramètre *objets* permet de désigner le(s) type(s) d'objets à vérifier. Deux types d'objets peuvent être vérifiés : les enregistrements et les index. Utilisez les constantes suivantes, placés dans le thème "**Maintenance fichier de données**" :

Constante	Type	Valeur
Tout vérifier	Entier long	16
Vérifier enregistrements	Entier long	4
Vérifier index	Entier long	8

Pour vérifier les enregistrements et les index, passez le cumul *Vérifier enregistrements*+*Vérifier index*. La valeur 0 (zéro) permet également d'obtenir le même résultat. L'option *Tout vérifier* effectue la vérification interne la plus complète. Cette vérification est compatible avec la création d'un historique.

Le paramètre *options* permet de définir les options de vérification. Une seule option est actuellement disponible, accessible via une constante du thème "**Maintenance fichier de données**" :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Ne pas créer d'historique	Entier long	16384	En principe, la commande crée un fichier d'historique au format xml (reportez-vous à la fin de la description de la commande). Vous pouvez annuler ce fonctionnement en passant cette option.

Pour créer l'historique, passez 0 dans *options*.

Le paramètre *méthode* permet de définir une méthode de rétro-appel qui sera régulièrement appelée durant la vérification. Si vous passez une chaîne vide, aucune méthode n'est appelée. Si la méthode passée n'existe pas, la vérification n'est pas effectuée, une erreur est générée et la variable OK prend la valeur 0. Lorsqu'elle est appelée, cette méthode reçoit jusqu'à 5 paramètres en fonction du type d'événement à l'origine de l'appel (cf. tableau des appels). Vous devez impérativement déclarer ces paramètres dans la méthode :

\$1	Entier long	Type de message (cf. tableau)
\$2	Entier long	Type d'objet
\$3	Texte	Message
\$4	Entier long	Numéro de table
\$5	Entier long	Réservé

Le tableau suivant décrit le contenu des paramètres en fonction du type d'événement :

Événement	\$1 (Entier long)	\$2 (Entier long)	\$3 (Texte)	\$4 (Entier long)	\$5 (Entier long)
Message	1	0	Message de progression	Pourcentage réalisé (0-100)	Réservé
Vérification terminée	2	Type d'objet	Texte du message OK	Numéro de table ou d'index	Réservé
Erreur	3	Type d'objet	Texte du message d'erreur	Numéro de table ou d'index	Réservé
Fin d'exécution	4	0	DONE	0	Réservé
Warning	5	Type d'objet	Texte du message d'erreur	Numéro de table ou d'index	Réservé

Type d'objet : Lorsqu'un objet est vérifié, un message "terminé" (\$1=2), erreur (\$1=3) ou warning (\$1=5) peut être envoyé. Le type d'objet retourné dans \$2 peut être l'un des suivants :

- 0 = indéterminé
- 4 = enregistrement
- 8 = index
- 16 = objet structure (contrôle préliminaire du fichier de données).

Cas particulier : lorsque \$4 = 0 pour \$1 = 2, 3 ou 5, le message ne concerne pas une table mais le fichier de données dans son ensemble.

La méthode de rétro-appel doit également retourner une valeur dans \$0 (Entier long), permettant de contrôler l'exécution de l'opération :

- si \$0 = 0, l'opération continue normalement
- si \$0 = -128, l'opération est stoppée sans erreur générée
- si \$0 = autre valeur, l'opération est stoppée et la valeur passée dans \$0 est retournée en tant que numéro d'erreur. Cette erreur peut être interceptée par une méthode d'appel sur erreur.

Deux tableaux facultatifs peuvent également être utilisés par la commande :

- Le tableau *tabTables* contient les numéros des tables dont les enregistrements doivent être vérifiés. Il permet de limiter la vérification à certaines tables. Si ce paramètre n'est pas passé ou si le tableau est vide et que le paramètre *objets* contient Vérifier enregistrements, toutes les tables sont vérifiées.
- Le tableau *tabChamps* contient les numéros des champs indexés dont les index doivent être vérifiés. Si ce paramètre n'est pas passé ou si le tableau est vide et que le paramètre *objets* contient Vérifier index, tous les index sont vérifiés. La commande ignore les champs non indexés. Si un champ contient plusieurs index, tous les index sont vérifiés. Si un champ fait partie d'un index composite, la totalité de l'index est vérifiée.
Vous devez passer un tableau 2D dans *tabChamps*. Pour chaque ligne du tableau :
- l'élément {0} contient le numéro de la table,
- les autres éléments {1...n} contiennent les numéros des champs.

Par défaut, la commande **VERIFIER FICHIER DONNEES** crée un fichier d'historique au format xml (si vous n'avez pas passé l'option *Ne pas créer d'historique*, cf. paramètre *options*). Son nom est basé sur celui du fichier de données et il est placé dans le dossier "Logs" de la base. Par exemple, pour un fichier de données nommé "data.4dd", le fichier d'historique sera nommé "data_verify_log.xml".

Exemple 1

Vérification simple des données et des index :

```
VERIFIER FICHIER DONNEES ($NomStruct; $NomData; Vérifier index+Vérifier enregistrements; Ne pas créer d'historique; "")
```

Exemple 2

Vérification complète avec historique :

```
VERIFIER FICHIER DONNEES ($NomStruct; $NomData; Tout vérifier; 0; "")
```

Exemple 3

Vérification des enregistrements uniquement :

```
VERIFIER FICHIER DONNEES ($NomStruct; $NomData; Vérifier enregistrements; 0; "")
```

Exemple 4

Vérification des enregistrements des tables 3 et 7 uniquement :

```
TABLEAU ENTIER LONG($tnumTables;2)
TABLEAU ENTIER LONG($tindex;0) `non utilisé mais obligatoire
$tnumTables{1}:=3
$tnumTables{2}:=7
VERIFIER FICHIER DONNEES ($NomStruct;$NomData;Vérifier
enregistrements;0;"FollowScan";$tnumTables;$tindex)
```

Exemple 5

Vérification d'index spécifiques (index du champ 1 de la table 4 et index des champs 2 et 3 de la table 5) :

```
TABLEAU ENTIER LONG($tnumTables;0) `non utilisé mais obligatoire
TABLEAU ENTIER LONG($tindex;2;0) `2 lignes (colonnes ajoutées ensuite)
$tindex{1}{0}:=4 ` numéro de table dans l'élément 0
AJOUTER A TABLEAU($tindex{1};1) ` numéro du 1er champ à vérifier
$tindex{2}{0}:=5 ` numéro de table dans l'élément 0
AJOUTER A TABLEAU($tindex{2};2) ` numéro du 1er champ à vérifier
AJOUTER A TABLEAU($tindex{2};3) ` numéro du 2e champ à vérifier
VERIFIER FICHIER DONNEES ($NomStruct;$NomData;Vérifier_index;0;"FollowScan";$tnumTables;$tindex)
```

Variables et ensembles système

Si la méthode de rétro-appel passée n'existe pas, la vérification n'est pas effectuée, une erreur est générée et la variable OK prend la valeur 0.

VERIFIER FICHIER DONNEES OUVERT

VERIFIER FICHIER DONNEES OUVERT {(objets ; options ; méthode {; tabTables ; tabChamps})}

Paramètre	Type		Description
objets	Entier long	➡	Objets à vérifier
options	Entier long	➡	Options de vérification
méthode	Texte	➡	Nom de la méthode 4D de rétro-appel
tabTables	Tableau entier long	➡	Numéros des tables à vérifier
tabChamps	Tableau entier 2D, Tableau entier long 2D, Tableau réel 2D	➡	Numéros des index à vérifier

Description

La commande **VERIFIER FICHIER DONNEES OUVERT** effectue une vérification structurelle des objets contenus dans le fichier de données actuellement ouvert par 4D.

Cette commande a un fonctionnement identique à celui de la commande **VERIFIER FICHIER DONNEES**, à la différence près qu'elle s'applique uniquement au fichier de données courant de la base de données ouverte. Elle ne nécessite donc pas de paramètres désignant la structure et les données.

Reportez-vous à la commande **VERIFIER FICHIER DONNEES** pour la description des paramètres.

Si vous passez directement la commande **VERIFIER FICHIER DONNEES OUVERT** sans aucun paramètre, la vérification est effectuée avec les valeurs par défaut des paramètres :

- *objets* = Tout vérifier (= valeur 16)
- *options* = 0 (l'historique est créé)
- *méthode* = ""
- *tabTables* et *tabChamps* sont omis.

Lorsque cette commande est exécutée, le cache de données est écrit sur le disque et toutes les opérations accédant aux données sont bloquées durant la vérification.

Note : Cette commande ne doit pas être utilisée lorsqu'un process est en cours de création d'index ou de mise à jour d'index car dans ce cas, les résultats de la vérification seront invalides.

Version application

Version application {(numBuild {; *})} -> Résultat

Paramètre	Type		Description
numBuild	Entier long	←	Numéro de build
*	Opérateur	→	Si passé = numéro de version long Si omis = numéro de version court
Résultat	Chaîne	↻	Numéro de version dans une chaîne encodée

Version application retourne une chaîne encodée qui exprime le numéro de version de l'environnement 4D que vous utilisez. Si vous ne passez pas le paramètre optionnel *, une chaîne de 4 caractères est retournée, formatée de la manière suivante :

Caractères	Description
1-2	Numéro de version
3	Numéro de mise à jour
4	Numéro de révision

Exemple : la chaîne "0600" représente la version 6.0.0.

Si vous passez le paramètre optionnel *, une chaîne de 8 caractères est retournée, formatée de la manière suivante :

Caractères	Description
1	"F" représente une version finale "B" représente une version beta Les autres caractères représentent une version interne à 4D
2-3-4	Numéro de compilation interne à 4D
5-6	Numéro de version
7	Numéro de mise à jour
8	Numéro de révision

Exemple : la chaîne "B0120602" représente une version beta 12 de la version 6.0.2.

La commande **Version application** peut retourner une information supplémentaire dans le paramètre optionnel *numBuild* : le numéro de "build" de la version courante de l'application 4D. Il s'agit d'un numéro de compilation interne qui peut être utile pour du versionning ou lors d'échanges avec les services techniques de 4D. A noter que dans le cas d'applications compilées et fusionnées avec 4D Volume Licence, le numéro de build retourné est toujours 0.

Exemple 1

Cet exemple affiche le numéro de version de l'environnement 4D :

```
$vs4Dversion:=Version application
ALERTE("Vous utilisez la version "+Chaine(Num(Sous
chaine($vs4Dversion;1;2)))+". "+$vs4Dversion≤3≥+". "+$vs4Dversion≤4≥)
```

Exemple 2

Cet exemple teste si vous utilisez une version finale :

```
Si(Sous chaine(Version application(*);1;1)#"F")
ALERTE("Veuillez vous assurer que vous utilisez une version finale de 4D avec cette base !")
QUITTER 4D
Fin de si
```

AJOUTER SEGMENT DE DONNEES

AJOUTER SEGMENT DE DONNEES

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

Note de compatibilité : Depuis la version 11 de 4D, les segments de données ne sont plus pris en charge (la taille du fichier de données est désormais illimitée). Lorsqu'elle est appelée, cette commande ne fait rien.

LISTE SEGMENTS DE DONNEES

LISTE SEGMENTS DE DONNEES (segments)

Paramètre	Type	Description
segments	Tableau chaîne 	Noms longs des segments de données de la base

Description

LISTE SEGMENTS DE DONNEES remplit le tableau *segments* avec les noms complets (chemin d'accès + nom de fichier) des segments de données de la base avec laquelle vous travaillez.

Note de compatibilité : Depuis la version 11 de 4D, les segments de données ne sont plus pris en charge (la taille du fichier de données est désormais illimitée). Cette commande a été conservée par compatibilité. Elle retourne désormais systématiquement un tableau à un élément, contenant le nom long du fichier de données de la base.

Environnement système

-  COORDONNEES ECRAN
-  Dossier systeme
-  Dossier temporaire
-  Ecran principal
-  ENREGISTRER EVENEMENT
-  FIXER PROFONDEUR ECRAN
-  Gestalt
-  Hauteur barre de menus
-  Hauteur ecran
-  Largeur ecran
-  LIRE FORMATAGE SYSTEME
-  LISTE DES POLICES Modifié 12.1
-  Nom de la machine
-  Nom de police
-  Nom du possesseur
-  Nombre ecrans
-  Numero de police
-  PROFONDEUR ECRAN
-  PROPRIETES PLATE FORME
-  Selectionner couleur RVB

COORDONNEES ECRAN

COORDONNEES ECRAN (gauche ; haut ; droite ; bas {; écran})

Paramètre	Type		Description
gauche	Entier long	←	Coordonnée gauche de la zone de l'écran
haut	Entier long	←	Coordonnée supérieure de la zone de l'écran
droite	Entier long	←	Coordonnée droite de la zone de l'écran
bas	Entier long	←	Coordonnée inférieure de la zone de l'écran
écran	Entier long	→	Numéro de l'écran ou écran principal si omis

Description

La commande **COORDONNEES ECRAN** retourne dans les paramètres *gauche*, *haut*, *droite* et *bas* les coordonnées de l'écran spécifié dans le paramètre *écran*.

Si vous omettez le paramètre *écran*, **COORDONNEES ECRAN** retourne les coordonnées de l'écran principal.

Dossier systeme

Dossier systeme {(type)} -> Résultat

Paramètre	Type		Description
type	Entier long	→	Type de dossier système
Résultat	Chaîne	↪	Chemin d'accès d'un dossier du système actif

Description

La fonction **Dossier systeme** retourne le chemin d'accès du dossier Système Windows ou Mac OS actif, ou le chemin d'accès d'un dossier particulier du système d'exploitation.

Le paramètre optionnel *type* vous permet d'indiquer le type de dossier dont vous souhaitez obtenir le chemin d'accès. Si vous ne passez pas ce paramètre, **Dossier systeme** retourne le chemin d'accès du dossier Système Windows ou Mac OS actif.

Vous passez dans *type* un code représentant le type de dossier. 4D fournit les constantes prédéfinies suivantes (placées dans le thème "") :

Constante	Type	Valeur
Applications ou Program Files	Entier long	16
Bureau	Entier long	15
Démarrage Win	Entier long	5
Démarrage Win_Tous	Entier long	4
Favoris Win	Entier long	14
Menu Démarrer Win	Entier long	9
Menu Démarrer Win_Tous	Entier long	8
Polices	Entier long	1
Préférences utilisateur	Entier long	3
Préférences utilisateur_Tous	Entier long	2
System Win	Entier long	12
System32 Win	Entier long	13
Système	Entier long	0

Notes :

- Les constantes suffixées **Win** sont réservées à une utilisation sous Windows. Lorsqu'elles sont utilisées sous Mac OS, **Dossier systeme** retourne une chaîne vide.
- L'emplacement de certains dossiers peut être différent suivant le type de session ouverte par l'utilisateur. Les constantes 2 à 9 permettent de choisir si vous souhaitez obtenir le chemin d'accès du dossier spécifique à l'utilisateur courant (constantes simples) ou commun à tous les utilisateurs (constantes suivies de "Tous").

Dossier temporaire

Dossier temporaire -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	Chaîne		Chemin d'accès au dossier temporaire

Description

La fonction **Dossier temporaire** retourne le chemin d'accès au dossier temporaire courant tel que défini par votre système d'exploitation.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **AJOUTER DONNEES AU CONTENEUR**.

Ecran principal

Ecran principal -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	Entier long		Numéro de l'écran contenant la barre de menus

Description

La commande **Ecran principal** retourne le numéro de l'écran dans lequel se trouve la barre de menus.

Note pour les utilisateurs Windows : Sous Windows, **Ecran principal** renvoie toujours 1.

ENREGISTRER EVENEMENT

ENREGISTRER EVENEMENT ({typeSortie ;} message {; importance})

Paramètre	Type		Description
typeSortie	Entier long	→	Type de sortie du message
message	Chaîne	→	Contenu du message
importance	Entier long	→	Niveau d'importance du message (Windows uniquement)

Description

La commande **ENREGISTRER EVENEMENT** vous permet de mettre en place un système personnalisé d'enregistrement des événements internes qui se produisent au cours de l'utilisation de votre application. Vous pouvez ainsi contrôler le déroulement d'une session de travail

Passez dans le paramètre *message* les informations personnalisées à noter en fonction de l'événement.

Le paramètre facultatif *typeSortie* vous permet de préciser le canal de sortie emprunté par le *message*. Vous pouvez passer dans ce paramètre une des constantes suivantes, placées dans le thème **Journal d'événements** :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Vers historique commandes 4D	Entier long	3	Indique à 4D d'inscrire le <i>message</i> dans le fichier d'historique des commandes de 4D, si ce fichier a été activé. Note : Les fichiers d'historique de 4D sont regroupés dans le dossier Logs , créé à côté du fichier de structure de la base (cf. commande Dossier 4D).
Vers historique requêtes 4D	Entier long	2	Indique à 4D d'inscrire le <i>message</i> dans le fichier d'historique des requêtes de 4D, si ce fichier a été activé Indique à 4D d'envoyer le <i>message</i> dans l'environnement de débogage du système. Le résultat dépend de la plate-forme :
Vers message débogage	Entier long	1	- sous Mac OS : la commande envoie le message à la Console - sous Windows : la commande envoie le message en tant que message de débogage. Pour pouvoir lire ce message, vous devez disposer de Microsoft Visual Studio ou de l'utilitaire DebugView pour Windows (http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896647.aspx)
Vers Observateur Windows	Entier long	0	Indique à 4D d'envoyer le <i>message</i> vers l'«Observateur d'événements» de Windows. Ce journal reçoit et stocke des messages en provenance des applications en cours d'exécution. Dans ce cas, vous pouvez définir le niveau d'importance du <i>message</i> via le paramètre <i>importance</i> (cf. ci-dessous). Notes : - Pour que cette fonctionnalité soit disponible, le service Observateur d'événements de Windows doit être démarré. - Sous Mac OS, la commande ne fait rien avec ce type de sortie.

Si vous ne passez pas le paramètre *typeSortie*, la valeur 0 (**Vers Observateur Windows**) est utilisée par défaut.

Si vous avez défini un *typeSortie* de type **Vers Observateur Windows**, vous pouvez attribuer au *message* un niveau d'importance via le paramètre facultatif *importance* afin de faciliter la lecture du journal d'événements. Il existe trois niveaux d'importance : Information, Avertissement et Erreur. 4D vous propose les constantes prédéfinies suivantes, placées dans le thème **Journal d'événements** :

Constante	Type	Valeur
Message d'erreur	Entier long	2
Message d'avertissement	Entier long	1
Message d'information	Entier long	0

Si vous ne passez pas le paramètre *importance* ou passez une valeur invalide, la valeur par défaut (0) est utilisée.

Exemple

Afin de conserver une trace des lancements de votre base sous Windows, vous pouvez écrire, dans la **Méthode base Sur ouverture** :

```
ENREGISTRER EVENEMENT (Vers_Observateur_Windows;"Démarrage de la base Facturation")
```

A chaque ouverture de la base, cette information sera inscrite dans l'Observateur d'événements de Windows, avec le niveau d'importance 0.

FIXER PROFONDEUR ECRAN

FIXER PROFONDEUR ECRAN (profondeur {; couleur {; écran}})

Paramètre	Type		Description
profondeur	Entier long	⇒	Profondeur de l'écran (nombre de couleurs = $2^{\text{profondeur}}$)
couleur	Entier long	⇒	1 = écran couleur 0 = écran en niveaux de gris
écran	Entier long	⇒	Numéro de l'écran ou écran principal si omis

Description

FIXER PROFONDEUR ECRAN vous permet de modifier la profondeur et les paramètres de couleurs/niveaux de gris de l'écran dont vous avez passé le numéro dans *écran*. Si vous ne passez pas ce paramètre, la commande s'applique à l'écran principal.

Pour connaître les valeurs à passer dans les paramètres *profondeur* et *couleur*, reportez-vous à la description de la commande [PROFONDEUR ECRAN](#).

Gestalt (sélecteur ; valeur) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
sélecteur	Chaîne	→	Sélecteur gestalt (4 caractères)
valeur	Entier long	←	Résultat du gestalt
Résultat	Entier long	↺	Code d'erreur résultant

Description

La commande **Gestalt** retourne dans *valeur* une valeur numérique représentant les caractéristiques de la configuration matérielle et logicielle de votre système, en fonction du sélecteur que vous avez passé dans le paramètre *sélecteur*.

Si l'information demandée est obtenue, la fonction **Gestalt** retourne 0, sinon elle retourne l'erreur -5550. Si le sélecteur est inconnu, **Gestalt** retourne l'erreur -5551.

Important : Le Gestalt Manager est spécifique à Mac OS. Certains des sélecteurs sont également implémentés sous Windows mais l'utilité de cette fonction reste limitée sur cette plate-forme.

Pour plus d'informations sur les sélecteurs que vous pouvez passer dans **Gestalt**, reportez-vous à la documentation technique Apple relative au Gestalt Manager, consultable en ligne à l'adresse suivante :

http://developer.apple.com/documentation/Carbon/Reference/Gestalt_Manager/index.html

Exemple

Dans la version 10.4.11 de Mac OS, le code suivant :

```
$vlErrCode:=Gestalt("sysv";$vlInfo)
Si($vlErrCode=0)
    ALERTE("Vous utilisez la version suivante du système : "+Chaine($vlInfo;"&x"))
Fin de si
```

... affiche l'alerte "Vous utilisez la version suivante du système : 0x1049".

Hauteur barre de menus

Hauteur barre de menus -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Entier long 	Hauteur (exprimée en pixels) de la barre de menus (retourne zéro si la barre de menus est cachée)

Description

La commande **Hauteur barre de menus** retourne la hauteur de la barre de menus, exprimée en pixels.

Hauteur ecran

Hauteur ecran {(*)} -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	→ Windows : hauteur de la fenêtre de l'application ou hauteur de l'écran si * est spécifié Macintosh : hauteur de l'écran principal
Résultat	Entier long	↩ Hauteur exprimée en pixels

Description

Sous Windows, **Hauteur ecran** retourne la hauteur de la fenêtre d'application 4D (fenêtre MDI). Si vous passez le paramètre optionnel *, **Hauteur ecran** retourne la hauteur de l'écran.

Sous Mac OS, **Hauteur ecran** retourne la hauteur de l'écran principal, c'est-à-dire celui qui contient la barre de menus.

Largeur écran

Largeur écran {(*)} -> Résultat

Paramètre	Type		Description
*	Opérateur	→	Windows : largeur de la fenêtre de l'application ou largeur de l'écran si * est spécifié Macintosh : largeur de l'écran principal
Résultat	Entier long	↪	Largeur exprimée en pixels

Description

Sous Windows, **Largeur écran** retourne la largeur de la fenêtre d'application 4D (fenêtre MDI). Si vous passez le paramètre optionnel *, **Largeur écran** retourne la largeur de l'écran.

Sous Mac OS, **Largeur écran** retourne la largeur de l'écran principal, c'est-à-dire celui qui contient la barre de menus.

LIRE FORMATAGE SYSTEME

LIRE FORMATAGE SYSTEME (format ; valeur)

Paramètre	Type		Description
format	Entier long	→	Formatage système à lire
valeur	Chaîne	←	Valeur de formatage définie dans le système

Description

La commande **LIRE FORMATAGE SYSTEME** retourne la valeur courante de plusieurs paramètres régionaux définis dans le système d'exploitation. Cette commande permet de construire des formats personnalisés "automatiques" basés sur les préférences système.

Passez dans le paramètre *formatage* le type de paramètre dont vous souhaitez connaître la valeur. Le résultat est retourné directement par le système dans le paramètre *valeur* sous forme de chaîne de caractères. Vous devez passer dans *formatage* une des constantes du thème "**Formatages système**". Voici le descriptif de ces constantes :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Libellé AM heure système	Entier long	18	Libellé additionnel des heures d'avant midi dans les formats sur 12 heures (ex : "Matin")
Libellé PM heure système	Entier long	19	Libellé additionnel des heures après midi dans les formats sur 12 heures (ex : "Après-Midi")
Motif date abrégé	Entier long	7	Format d'affichage de date abrégé sous la forme "dddd MMMM yyyy"
Motif date court	Entier long	6	Format d'affichage de date court sous la forme "dddd MMMM yyyy"
Motif date long	Entier long	8	Format d'affichage de date long sous la forme "dddd MMMM yyyy"
Motif heure abrégé	Entier long	4	Format d'affichage d'heure abrégé sous la forme "HH:mm:ss"
Motif heure court	Entier long	3	Format d'affichage d'heure court sous la forme "HH:mm:ss"
Motif heure long	Entier long	5	Format d'affichage d'heure long sous la forme "HH:mm:ss"
Position année date courte	Entier long	17	Position de l'année dans le format de date court : "1" = à gauche, "2" = au milieu, "3" = à droite
Position jour date courte	Entier long	15	Position du jour dans le format de date court : "1" = à gauche, "2" = au milieu, "3" = à droite
Position mois date courte	Entier long	16	Position du mois dans le format de date court : "1" = à gauche, "2" = au milieu, "3" = à droite
Séparateur date	Entier long	13	Séparateur utilisé dans les formats de dates (ex : "/")
Séparateur de milliers	Entier long	1	Séparateur de milliers (ex : " ")
Séparateur décimal	Entier long	0	Séparateur décimal (ex : ",")
Séparateur heure	Entier long	14	Séparateur utilisé dans les formats d'heures (ex : ":")
Symbole monétaire	Entier long	2	Symbole monétaire (ex : "\$")

Exemple

Sur un chèque rempli mécaniquement, les sommes inscrites sont généralement précédées de "*" afin d'empêcher les fraudes. Si le format d'affichage système standard pour la monnaie est "\$ 5,422.33", le format pour les chèques devrait, lui, être du type "\$***5432.33" : pas de virgule entre les milliers et pas d'espace entre le symbole \$ et le premier chiffre. Le format à utiliser avec la fonction **Chaîne** doit être "\$*****.*". Pour le construire par programmation il est nécessaire de connaître le symbole monétaire et le séparateur décimal :

```
LIRE FORMATAGE SYSTEME (Symbole_monétaire; $vSymbMon)
LIRE FORMATAGE SYSTEME (Séparateur_décimal; $vSepDec)
$MonFormat := "###" + $vSymbMon + "*****" + $vSepDec + ".*"
$Résultat := Chaîne (montant; $MonFormat)
```


LISTE DES POLICES

LISTE DES POLICES (polices {; *})

Paramètre	Type	Description
polices	Tableau texte	← Tableau des noms des polices disponibles
*	Opérateur	→ Renvoyer les noms des polices sous Mac OS (= fonctionnement 4D < 12.1)

Description

La commande **LISTE DES POLICES** remplit le tableau *polices* (de type Alpha ou Texte) avec les noms des polices disponibles dans votre système.

A compter de la version 12.1 de 4D, la commande **LISTE DES POLICES** remplit le tableau *polices* avec les noms des familles de police sous Mac OS. Dans les versions précédentes de 4D, la commande renvoyait les noms des polices elles-mêmes. Par exemple, "Arial", "Arial black" ou "Arial narrow" (familles de polices) seront retournées au lieu de "Arial bold", "Arial italic", "Arial narrow italic" (noms de polices). Cette modification simplifie la gestion programmée des zones de texte riche, qui utilisent des familles de police.

Le paramètre optionnel *, lorsqu'il est passé, vous permet de conserver le fonctionnement précédent de la commande sous Mac OS (renvoi des noms de polices).

Sous Windows, le paramètre * n'a aucun effet. La commande retourne toujours les familles de police, comme dans les versions précédentes de 4D.

Note : Sous Mac OS, si vous utilisez le résultat de cette commande avec la commande **OBJET FIXER ATTRIBUT TEXTE STYLE**, il est impératif de ne pas passer le paramètre *.

Exemple

Dans un formulaire, vous voulez obtenir une liste déroulante qui affiche les polices disponibles dans le système. Ecrivez la méthode suivante pour votre objet liste déroulante :

```
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur chargement)
  TABLEAU ALPHA(63;taPolices;0)
  LISTE DES POLICES(taPolices)
\
...
Fin de cas
```

Nom de la machine

Nom de la machine -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	Chaîne		Nom de la machine sur le réseau

Description

La commande **Nom de la machine** retourne le nom de la machine tel qu'il a été défini dans les paramètres réseau du système d'exploitation.

Exemple

Même si vous n'utilisez pas la version client/serveur de 4D, votre application peut comprendre des services réseaux qui nécessitent que votre machine soit correctement configurée. Dans la **Méthode base Sur ouverture** de votre application, vous pouvez écrire :

```
Si ( (Nom de la machine="") | (Nom du possesseur="") )  
  ` Afficher une boîte de dialogue demandant à l'utilisateur de configurer ses paramètres réseau  
Fin de si
```

Nom de police

Nom de police (numéro) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
numéro	Entier long	→	Numéro de la police de laquelle récupérer le nom
Résultat	Chaîne	↩	Nom de la police

Description

La fonction **Nom de police** retourne le nom de la police dont le numéro est passé dans le paramètre *numéro*. Si aucune police de ce numéro n'est disponible, **Nom de police** retourne une chaîne vide.

Exemple 1

Pour afficher un objet dans votre formulaire avec la police du système par défaut, écrivez la ligne suivante :

```
OBJET FIXER POLICE(monObjet;Nom de police(0)) ` 0 est le numéro de la police du système
```

Exemple 2

Pour afficher un objet dans votre formulaire avec la police de l'application par défaut, écrivez la ligne suivante :

```
OBJET FIXER POLICE(monObjet;Nom de police(1)) ` 1 est le numéro de la police de l'application
```

Nom du possesseur

Nom du possesseur -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	Chaîne		Nom du possesseur de la machine sur le réseau

Description

La fonction **Nom du possesseur** retourne le nom du possesseur de la machine, tel qu'il a été défini dans le compte d'utilisateur courant sur la machine.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **Nom de la machine**.

 Nombre ecrans

Nombre ecrans -> Résultat			
Paramètre	Type		Description
Résultat	Entier long		Nombre d'écrans

Description

Nombre ecrans retourne le nombre de moniteurs qui sont connectés à votre machine.

Numero de police

Numero de police (policeNom) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
policeNom	Chaîne	→	Nom de la police de laquelle récupérer le numéro
Résultat	Entier long	↺	Numéro de police

Description

La fonction **Numero de police** retourne le numéro de la police dont le nom est passé dans le paramètre *nomPolice*. Si aucune police de ce nom n'existe, **Numero de police** retourne 0.

Exemple

Si certains formulaires dans votre base utilisent une police qui s'appelle "Spéciale", vous pouvez écrire le code suivant :

```
Si(Numero de police("Spéciale")=0)
  ALERTE("Vous devriez installer la police Spéciale pour que ce formulaire soit correctement
affiché.")
Fin de si
```

PROFONDEUR ECRAN

PROFONDEUR ECRAN (profondeur ; couleur {; écran})

Paramètre	Type		Description
profondeur	Entier long	←	Profondeur de l'écran (nombre de couleurs = $2^{\text{profondeur}}$)
couleur	Entier long	←	1 = écran couleur 0 = écran noir et blanc ou niveaux de gris
écran	Entier long	→	Numéro de l'écran ou écran principal si omis

Description

La commande **PROFONDEUR ECRAN** retourne dans les paramètres *profondeur* et *couleur* les caractéristiques du moniteur utilisé.

La profondeur de l'écran est retournée dans *profondeur*. La profondeur élevée en tant que puissance de 2 vous permet de connaître le nombre de couleurs que votre moniteur affiche. Si par exemple votre moniteur est paramétré en 256 couleurs (2^8), la profondeur de votre écran est de 8. 4D fournit les constantes prédéfinies suivantes :

Constante	Type	Valeur
Deux cent cinquante six coul	Entier long	8
Milliers de couleurs	Entier long	16
Millions de couleurs 24 bits	Entier long	24
Millions de couleurs 32 bits	Entier long	32
Noir et blanc	Entier long	0
Quatre couleurs	Entier long	2
Seize couleurs	Entier long	4

Si le moniteur est configuré pour afficher des couleurs, le paramètre *couleur* vaut 1. Si le moniteur est configuré pour afficher des niveaux de gris, *couleur* vaut 0 (zéro). Notez que cette valeur n'a de signification que sous Mac OS. Les constantes prédéfinies suivantes sont fournies par 4D :

Constante	Type	Valeur
Est en couleurs	Entier long	1
Est en niveaux de gris	Entier long	0

Le paramètre optionnel *écran* vous permet de spécifier le numéro du moniteur sur lequel vous souhaitez obtenir des informations. Si vous omettez ce paramètre, la commande retourne la profondeur de l'écran principal.

Exemple

Votre application affiche de nombreux graphiques en couleurs. Vous pouvez écrire, quelque part dans votre base :

```
PROFONDEUR ECRAN ($vlProf; $vlCouleur)
Si ($vlProf < 16)
    ALERTE ("Les formulaires seraient plus beaux si l'écran" + " était configuré en millions de couleurs.")
Fin de si
```

PROPRIETES PLATE FORME

PROPRIETES PLATE FORME (plateForme {; système {; processeur {; langue}} })

Paramètre	Type		Description
plateForme	Entier long	←	2 = Mac OS, 3 = Windows
système	Entier long	←	Dépend de la version que vous utilisez
processeur	Entier long	←	Famille de processeur
langue	Entier long	←	Dépend du système que vous utilisez

Description

La commande **PROPRIETES PLATE FORME** retourne des informations sur le type de système d'exploitation que vous utilisez, la version et la langue du système d'exploitation ainsi que le processeur installé.

PROPRIETES PLATE FORME retourne ces informations dans les paramètres *plateForme*, *système*, *processeur* et *langue*.

plateForme indique le système d'exploitation utilisé. Ce paramètre retourne une des constantes prédéfinies suivantes :

Constante	Type	Valeur
Mac OS	Entier long	2
Windows	Entier long	3

Les informations retournées dans le paramètre *système* dépendent de la version de 4D que vous utilisez.

Exemple

La méthode projet suivante affiche une boîte de dialogue d'alerte décrivant le système d'exploitation utilisé :

```
` Méthode projet VERSION SYSTEME
PROPRIETES PLATE FORME ($vlPlatform;$vlSystem;$vlMachine)
Si ( ( $vlPlatform<2 ) | ( $vlPlatform>3 )
    $vsPlatformOS:=""
Sinon
    Si ($vlPlatform=Windows)
        $vsPlatformOS:=""
    Si ($vlSystem<0)
        $winMajVers:= ( ( 2^31 ) + $vlSystem ) % 256
        $winMinVers:= ( ( ( 2^31 ) + $vlSystem ) \ 256 ) % 256
        Si ($winMinVers=0)
            $vsPlatformOS:="Windows™ 95"
        Sinon
            $vsPlatformOS:="Windows™ 98"
        Fin de si
    Sinon
        $winMajVers:=$vlSystem%256
        $winMinVers:= ( $vlSystem\256 ) % 256
        Au cas ou
            : ($winMajVers=4)
                $vsPlatformOS:="Windows™ NT"
            : ($winMajVers=5)
                Au cas ou
                    : ($winMinVers=0)
                        $vsPlatformOS:="Windows™ 2000"
                    : ($winMinVers=1)
                        $vsPlatformOS:="Windows™ XP"
                    : ($winMinVers=2)
                        $vsPlatformOS:="Windows™ 2003"
                Sinon
                    $vsPlatformOS:="Windows (version indéterminée)"
                Fin de cas
            : ($winMajVers=6)
                Au cas ou
                    : ($winMinVers=0)
                        $vsPlatformOS:="Windows™ Vista"
                    : ($winMinVers=1)
                        $vsPlatformOS:="Windows™ Seven"
                Sinon
                    $vsPlatformOS:="Windows (version indéterminée)"
                Fin de cas
        Fin de cas
    Fin de cas
```




```

Fin de si
$vsPlatformOS:=$vsPlatformOS+" version "+Chaine($winMajVers)+"."+Chaine($winMinVers)
Sinon
$vsPlatformOS:="Mac OS™ version "
Si(($vlSystem\256)=16)
$vsPlatformOS:=$vsPlatformOS+"10"
Sinon
$vsPlatformOS:=$vsPlatformOS+Chaine($vlSystem\256)
Fin de si
$vsPlatformOS:=$vsPlatformOS+"."+Chaine(($vlSystem\16)%16)+((("."+Chaine($vlSystem%16))
*Num(($vlSystem%16)#0))
Fin de si
Fin de si
ALERTE($vsPlatformOS)

```

Sous Windows, vous obtenez une boîte de dialogue semblable à celle-ci :



Sous Mac OS, vous obtenez une boîte de dialogue semblable à celle-ci :



Version Windows

Avec une version Windows de 4D, le paramètre *système* retourne une valeur sur 32 bits (Entier long), structurée ainsi :

Si le bit supérieur vaut 0, vous utilisez Windows NT, Windows 2000, Windows XP ou Windows Vista. S'il vaut 1 (obsolète), vous utilisez Windows 95 ou Windows 98.

Note : Le bit supérieur détermine le signe de la valeur Entier long. De ce fait, dans 4D, vous avez simplement besoin de tester la valeur ; si elle est positive, vous êtes sous Windows NT, Windows 2000, Windows XP ou Windows Vista. Vous pouvez également utiliser les **Opérateurs sur les bits**.

L'octet inférieur fournit le numéro de version principal de Windows. S'il vaut 4, vous utilisez Windows 95, 98 ou Windows NT 4. S'il vaut 5, vous utilisez Windows 2000 ou Windows XP (dans les deux cas, le signe de la valeur indique si vous utilisez Windows NT/2000 ou non). S'il vaut 6, vous utilisez Windows Vista.

L'octet inférieur suivant fournit le numéro de version secondaire de Windows. Sous Windows 95, sa valeur est 0.

Note : Dans 4D, vous pouvez extraire ces valeurs à l'aide des **Opérateurs numériques** % (modulo) et \ (division entière) ou des **Opérateurs sur les bits**. Le paramètre *processeur* indique la "famille" du microprocesseur de la machine. Deux valeurs peuvent être renvoyées, disponibles sous forme de constantes :

Constante	Type	Valeur
Compatible Intel	Entier long	586
Power PC	Entier long	406

La combinaison des paramètres *plateForme* et *processeur* permet par exemple de savoir sans ambiguïté si la machine utilisée est de type "MacIntel" (*plateForme*=Mac OS et *processeur*=Compatible Intel).

Le paramètre *langue* permet de connaître la langue courante du système sur lequel est exécutée la base. Voici la liste des codes pouvant être retournés dans ce paramètre, ainsi que leur signification :

Code	Langue
1	Arabe
2	Bulgare
3	Catalan
4	Chinois
5	Tcheque
6	Danois
7	Allemand
8	Grec
9	Anglais
10	Espagnol
11	Finlandais
12	Français
13	Hébreu
14	Hongrois
15	Islandais
16	Italien
17	Japonais
18	Coréen
19	Néerlandais
20	Norvégien
21	Polonais
22	Portugais
24	Roumain
25	Russe
26	Croate
26	Serbe
27	Slovaque
28	Albanais
29	Suédois
30	Thailandais
31	Turc
33	Indonésien
34	Ukrainien
35	Bélarusse
36	Slovène
37	Estonien
38	Letton
39	Lithuanien
41	Farsi
42	Vietnamien
45	Basque
54	Afrikaans
56	Féroïen

Note : Si la commande n'a pas pu identifier la langue du système, la valeur 9 (Anglais) est retournée.

Version Macintosh

Avec une version Mac OS de 4D, le paramètre *système* retourne une valeur sur 32 bits (Entier long), dans laquelle le "mot machine haut" est inutilisé et le "mot machine bas" est structuré ainsi :

- L'octet supérieur contient le numéro de version principal,
- L'octet inférieur est composé de deux "nibbles" de 4 bits chacun. Le nibble supérieur est le numéro de mise à jour principal et le nibble inférieur le numéro de mise à jour secondaire. Par exemple : le système 9.0.4 est codé \$0904, vous recevrez donc la valeur décimale 2308.

Note : Dans 4D, vous pouvez extraire ces valeurs à l'aide des **Opérateurs numériques** % (modulo) et \ (division entière) ou des **Opérateurs sur les bits**.

Utilisez la formule suivante pour connaître le numéro de version principal de Mac OS :

```
PROPRIETES PLATE FORME ($vlPlatform;$vlSystem)
$vlResult:=$vlSystem\256
`Si $vlResult = 8 --> vous êtes sous Mac OS 8.x
```


Sélectionner couleur RVB


Sélectionner couleur RVB ({coulDefaut}{;}){message}) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
coulDefaut	Entier long	→	Couleur RVB présélectionnée
message	Alpha	→	Titre de la fenêtre de sélection
Résultat	Entier long	↪	Couleur RVB

Description

La commande **Sélectionner couleur RVB** affiche la fenêtre système de sélection de couleur et retourne la valeur RVB de la couleur sélectionnée par l'utilisateur.

La fenêtre système de sélection de couleur a l'apparence suivante :



Le paramètre facultatif *coulDéfaut* vous permet de pré-sélectionner une couleur dans la fenêtre. Ce paramètre vous permet par exemple de restituer par défaut la dernière couleur définie par l'utilisateur. Passez dans ce paramètre une valeur de couleur au format RVB (pour plus d'informations, reportez-vous à la description de la commande **FIXER COULEURS RVB**). Vous pouvez utiliser l'une des constantes du thème "". Si le paramètre *coulDéfaut* est omis ou si vous passez 0, la couleur noir est sélectionnée à l'ouverture de la boîte de dialogue.

Le paramètre facultatif *message* vous permet de personnaliser le titre de la fenêtre système. Par défaut, si ce paramètre est omis, le libellé "Couleurs" est affiché.

Si l'utilisateur valide la boîte de dialogue, la commande retourne la valeur de couleur sélectionnée au format RVB et la variable système OK prend la valeur 1. Si l'utilisateur annule la boîte de dialogue, la commande retourne -1 et la variable système OK prend la valeur 0.

Note : Cette commande ne doit pas être exécutée sur le poste serveur ni dans le cadre d'un process Web.

Variables et ensembles système

Si l'utilisateur valide la boîte de dialogue, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0.

Etats rapides

-  QR APPELER SUR COMMANDE
-  QR BLOB VERS ETAT
-  QR Chercher colonne
-  QR Creer zone hors ecran
-  QR ETAT
-  QR ETAT VERS BLOB
-  QR EXECUTER
-  QR EXECUTER COMMANDE
-  QR FIXER DESTINATION
-  QR FIXER DONNEES TOTAUX
-  QR FIXER ENCADREMENTS
-  QR FIXER ENTETE ET PIED DE PAGE
-  QR FIXER ESPACEMENT TOTAUX
-  QR FIXER INFO COLONNE
-  QR FIXER INFO LIGNE
-  QR FIXER MODELE HTML
-  QR FIXER PROPRIETE DOCUMENT
-  QR FIXER PROPRIETE TEXTE
-  QR FIXER PROPRIETE ZONE
-  QR FIXER SELECTION
-  QR FIXER TABLE ETAT
-  QR FIXER TRIS
-  QR FIXER TYPE ETAT
-  QR INSERER COLONNE
-  QR Lire colonne deposee
-  QR LIRE DESTINATION
-  QR LIRE DONNEES TOTAUX
-  QR LIRE ENCADREMENTS
-  QR LIRE ENTETE ET PIED DE PAGE
-  QR LIRE ESPACEMENT TOTAUX
-  QR LIRE INFO COLONNE
-  QR Lire info ligne
-  QR Lire modele HTML
-  QR Lire propriete document
-  QR Lire propriete texte
-  QR Lire propriete zone
-  QR LIRE SELECTION
-  QR Lire statut commande
-  QR Lire table etat
-  QR LIRE TRIS
-  QR Lire type etat
-  QR Nombre de colonnes
-  QR SUPPRIMER COLONNE
-  QR SUPPRIMER ZONE HORS ECRAN

QR APPELER SUR COMMANDE

QR APPELER SUR COMMANDE (zone ; nomMéthode)

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	→	Référence de la zone
nomMéthode	Chaîne	→	Nom de la méthode à appeler

Description

La commande **QR APPELER SUR COMMANDE** exécute la méthode projet 4D dont le nom est passé dans le paramètre *nomMéthode* lorsqu'une commande de l'éditeur d'états rapides est appelée via la sélection d'un menu ou le clic sur un bouton.

Note : Cette commande ne fonctionne pas avec les fenêtres externes en mode Développement.

Si le paramètre *zone* vaut 0 (zéro), la méthode *nomMéthode* sera appelée pour toutes les zones de l'éditeur d'états rapides jusqu'à ce que la base soit refermée ou que l'instruction suivante soit exécutée : **QR APPELER SUR COMMANDE(0;"")**.

La méthode *nomMéthode* reçoit deux paramètres :

- \$1 contient la référence de la zone (Entier long).
- \$2 contient le numéro de la commande sélectionnée (Entier long).

Note : Si vous souhaitez compiler votre base à l'aide du **Compilateur**, vous devez déclarer explicitement les paramètres \$1 et \$2 en entiers longs, même si vous ne les utilisez pas.

Si vous souhaitez que la commande initiale choisie par l'utilisateur soit exécutée, utilisez l'instruction suivante dans la méthode *nomMéthode* : **QR EXECUTER COMMANDE(\$1;\$2)**.

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

QR BLOB VERS ETAT

QR BLOB VERS ETAT (zone ; blob)

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	➡	Référence de la zone
blob	BLOB	➡	BLOB contenant l'état

Description

La commande **QR BLOB VERS ETAT** place l'état contenu dans le paramètre *blob* dans la zone d'état rapide désignée par le paramètre *zone*.

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

Si le paramètre *blob* est incorrect, l'erreur -9852 est générée.

Exemple 1

Le code suivant affiche dans la zone MaZone l'état rapide "etat.4qr", stocké à côté du fichier de structure de la base. A noter que le fichier d'état peut avoir été créé avec une version de 4D antérieure à la 2003 :

```
C_BLOB ($doc)
C_ENTIER LONG (MaZone)
DOCUMENT VERS BLOB ("etat.4qr"; $doc)
QR BLOB VERS ETAT (MaZone; $doc)
```

Exemple 2

L'instruction suivante affiche l'état stocké dans le champ ChampBlob dans la zone MaZone :

```
QR BLOB VERS ETAT (MaZone; [Table 1]ChampBlob)
```

QR Chercher colonne

QR Chercher colonne (zone ; expression) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	→	Référence de la zone
expression	Chaîne, Pointeur	→	Objet de colonne
Résultat	Entier long	↩	Numéro de colonne

Description

La commande **QR Chercher colonne** retourne le numéro de la première colonne de la *zone* dont le contenu correspond à l'*expression* passée en paramètre.

expression peut contenir soit une chaîne soit un pointeur.

QR Chercher colonne retourne -1 si la recherche n'aboutit pas.

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

Exemple

Le code suivant permet de récupérer le numéro de la colonne contenant le champ [G.ER Tests]Quarter puis de supprimer la colonne :

```
$NumColonne:=QR Chercher colonne (MaZone;->[G.ER Tests]Quarter)
```

ou :

```
$NumColonne:=QR Chercher colonne (MaZone;"[G.ER Tests]Quarter")
```

suivi de :

```
Si ( $NumColonne#-1 )  
  QR SUPPRIMER COLONNE (MaZone;$NumColonne)  
Fin de si
```


QR Creer zone hors ecran

QR Creer zone hors ecran -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	Entier long		Référence de la zone créée

Description


La commande **QR Creer zone hors ecran** crée une zone d'Etat rapide hors écran et retourne son numéro de référence.

QR ETAT ({laTable ;} nomFichier {; hiérarchique {; assistant {; recherche {; *}}}})

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table à utiliser ou Table par défaut si ce paramètre est omis
nomFichier	Chaîne	→ Document d'état rapide à charger
hiérarchique	Booléen	→ Vrai = Afficher les tables N liées Faux ou omis = Ne pas les afficher
assistant	Booléen	→ Vrai = Afficher le bouton de l'assistant Faux ou omis = Ne pas l'afficher
recherche	Booléen	→ Vrai = Afficher les outils de recherche et la table principale; Faux ou omis = Ne pas les afficher
*	Opérateur	→ Suppression des boîtes de dialogue d'impression

Description

La commande **QR ETAT** imprime un état pour *laTable*, à l'aide de l'Editeur d'états rapides présenté ci-dessous.



Cet éditeur permet à l'utilisateur de construire en totalité son propre état. Pour plus d'informations sur la création d'états à l'aide de l'Editeur d'états rapides, reportez-vous au manuel Mode Développement de 4D.

Notes

- L'éditeur n'apparaît pas si la *laTable* a été déclarée "Invisible".
- Lorsque l'éditeur est appelé via la commande **QR ETAT**, l'option **Tous les liens en automatique**, permettant de modifier le statut automatique/manuel des liens, est masquée. Ce principe permet au développeur de gérer lui-même ce statut à l'aide des commandes **FIXER LIENS AUTOMATIQUES** et **FIXER LIEN CHAMP**.

Le paramètre *document* désigne un modèle d'état créé dans l'éditeur d'états rapides et sauvegardé sur disque. Le document stocke les paramètres de l'état, pas les enregistrements. Si une chaîne vide ("") est passée dans *document*, **QR ETAT** affiche une boîte de dialogue d'ouverture de fichiers, dans laquelle l'utilisateur peut choisir un modèle d'état à imprimer.

Si le paramètre *document* spécifie un document qui n'existe pas (si vous passez, par exemple, **Caractere (1)** dans *document*), l'éditeur d'états rapides s'affiche.

Le paramètre *hiérarchique* indique si les tables liées N doivent être ou non affichées dans la liste de sélection de champs. Par défaut, sa valeur est 0 (les tables N ne sont pas affichées).

Le paramètre *assistant* permet d'indiquer si le bouton **Ouvrir l'assistant** doit apparaître ou non dans la fenêtre de l'éditeur d'états rapides. Passez **Vrai** pour afficher le bouton et **Faux** pour le masquer. Par défaut (si ce paramètre est omis), le bouton n'est pas affiché.

Le paramètre *recherche* permet d'indiquer si le bouton **Nouvelle recherche** doit apparaître ou non dans la fenêtre de l'éditeur d'états rapides. Passez **Vrai** pour afficher le bouton et **Faux** pour le masquer. Par défaut (si ce paramètre est omis), le bouton n'est pas affiché.

Une fois qu'un fichier d'état est sélectionné, les boîtes de dialogue d'impression s'affichent, sauf si le paramètre * a été spécifié — dans ce cas, elles ne s'affichent pas. L'état est alors imprimé.

Lorsque l'Editeur d'états rapides n'est pas affiché, la variable système OK prend la valeur 1 si un état est imprimé ; sinon elle prend la valeur 0 (zéro) — par exemple si l'utilisateur a cliqué sur **Annuler** dans les boîtes de dialogue d'impression.

4D Server : Cette commande peut être exécutée sur 4D Server dans le cadre d'une procédure stockée. Dans ce contexte :

- Veillez à ce qu'aucune boîte de dialogue n'apparaisse sur le poste serveur (sauf besoin spécifique). Pour cela, il est nécessaire d'appeler la commande avec le paramètre * ou >.
- La syntaxe faisant apparaître l'éditeur d'états rapide ne fonctionne pas avec 4D Server, dans ce cas la variable système OK prend la valeur 0.
- En cas de problème sur l'imprimante (plus de papier, imprimante déconnectée, etc.), aucun message d'erreur n'est généré.

Exemple 1

L'exemple suivant permet à l'utilisateur d'effectuer une recherche dans la table [Personnes], puis imprime automatiquement l'état "Liste détaillée" :

```
CHERCHER([Personnes])
Si(OK=1)
  QR ETAT([Personnes];"Liste détaillée";Faux;Faux;Faux;*)
Fin de si
```

Exemple 2

L'exemple suivant permet à l'utilisateur d'effectuer une recherche dans la table [Personnes], puis de sélectionner le document d'état qui sera ensuite utilisé pour l'impression :

```
CHERCHER([Personnes])
Si(OK=1)
  QR ETAT([Personnes];"";Faux;Faux;Faux)
Fin de si
```

Exemple 3

L'exemple suivant permet à l'utilisateur d'effectuer une recherche dans la table [Personnes], puis affiche l'Editeur d'états rapides afin que l'utilisateur puisse construire, charger, sauvegarder ou imprimer tout état, avec ou sans l'assistant :

```
CHERCHER([Personnes])
Si(OK=1)
  QR ETAT([Personnes];Caractere(1);Faux;Vrai)
Fin de si
```

Exemple 4

Reportez-vous à l'exemple de la commande **FIXER LIEN CHAMP**.

QR ETAT VERS BLOB

QR ETAT VERS BLOB (zone ; blob)

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	→	Référence de la zone
blob	BLOB	←	BLOB devant recevoir l'état rapide

Description

La commande **QR ETAT VERS BLOB** place dans le BLOB *blob* (variable ou champ) l'état dont la référence a été passée dans le paramètre *zone*.

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

Exemple

L'instruction suivante affecte l'état rapide stocké dans la zone MaZone à un champ BLOB :

```
QR ETAT VERS BLOB (MaZone; [Table 1]ChampBlob)
```

QR EXECUTER

QR EXECUTER (zone)

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	→	Référence de la zone à exécuter

Description

La commande **QR EXECUTER** provoque l'exécution de l'état rapide désigné par le paramètre *zone*. L'état est généré avec ses paramètres courants, notamment son type de sortie. Vous pouvez utiliser la commande **QR FIXER DESTINATION** pour modifier le type de sortie.

L'état est exécuté sur la table à laquelle appartient la zone. Lorsque *zone* désigne une zone hors écran, il est nécessaire de spécifier la table à utiliser à l'aide de la commande **QR FIXER TABLE ETAT**.

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

QR EXECUTER COMMANDE

QR EXECUTER COMMANDE (zone ; numCommande)

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	⇒	Référence de la zone
numCommande	Entier long	⇒	Commande de menu à exécuter

Description

La commande **QR EXECUTER COMMANDE** exécute la commande de menu ou le bouton de la barre d'outils dont la référence est passée dans le paramètre *numCommande*. En général, cette commande est utilisée pour exécuter une commande de menu sélectionnée par l'utilisateur et interceptée dans votre code via la commande **QR APPELER SUR COMMANDE**.

Passez dans le paramètre *numCommande* une des constantes du thème **QR Commandes** :

Constante	Type	Valeur
qr cmd ajouter colonne	Entier long	2608
qr cmd aligné à droite	Entier long	505
qr cmd aligné à gauche	Entier long	503
qr cmd aligné par défaut	Entier long	512
qr cmd aperçu	Entier long	2007
qr cmd cacher colonne	Entier long	2602
qr cmd cacher ligne	Entier long	2607
qr cmd centré	Entier long	504
qr cmd déplacer à droite	Entier long	3003
qr cmd déplacer à gauche	Entier long	3002
qr cmd destination 4D View	Entier long	2503
qr cmd destination fichier	Entier long	2501
qr cmd destination fichier HTML	Entier long	2504
qr cmd destination graphe	Entier long	2502
qr cmd destination imprimante	Entier long	2500
qr cmd écart type	Entier long	513
qr cmd éditer colonne	Entier long	2603
qr cmd encadrements	Entier long	2609
qr cmd enregistrer	Entier long	2002
qr cmd enregistrer sous	Entier long	2003
qr cmd entete et pied de page	Entier long	2005
qr cmd espacement des totaux	Entier long	2610
qr cmd executer	Entier long	2008
qr cmd format	Entier long	2606
qr cmd gras	Entier long	500
qr cmd insérer colonne	Entier long	2600
qr cmd italique	Entier long	501
qr cmd largeur automatique	Entier long	2605
qr cmd liste déroulante police	Entier long	1000
qr cmd max	Entier long	509
qr cmd min	Entier long	508
qr cmd mise en forme	Entier long	2611
qr cmd mise en page	Entier long	2006
qr cmd moyenne	Entier long	507
qr cmd nombre	Entier long	510
qr cmd normal	Entier long	511
qr cmd nouveau	Entier long	2000
qr cmd objet couleur fond	Entier long	1003
qr cmd objet couleur fond alt	Entier long	1004
qr cmd objet couleur texte	Entier long	1002
qr cmd ouvrir	Entier long	2001
qr cmd palette colonnes	Entier long	2054
qr cmd palette couleurs de fond	Entier long	2052
qr cmd palette opérateurs	Entier long	2051
qr cmd palette standard	Entier long	2053
qr cmd palette style	Entier long	2050
qr cmd somme	Entier long	506
qr cmd souligné	Entier long	502
qr cmd supprimer colonne	Entier long	2601
qr cmd valeurs répétées	Entier long	2604
qr cmd version enregistrée	Entier long	2004

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

Si le paramètre *numCommande* est incorrect, l'erreur -9852 est générée.

QR FIXER DESTINATION

QR FIXER DESTINATION (zone ; type {; spécificités})

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	➡	Référence de la zone
type	Entier long	➡	Type d'état
spécificités	Chaîne, Variable	➡	Spécificités du type de destination

Description

La commande **QR FIXER DESTINATION** permet de définir le *type* de destination de sortie de l'état rapide contenu dans la *zone*.

Passez dans le paramètre *type* une des constantes du thème **QR Destination de sortie**. Le contenu du paramètre *spécificités* dépend de la valeur de *type*. Le tableau suivant liste les valeurs qui peuvent être passées dans les paramètres *type* et *spécificités*.

Constante	Type	Valeur	Commentaire
qr fichier HTML	Entier long	5	<i>spécificités</i> : Chemin d'accès du fichier.
qr fichier texte	Entier long	2	<i>spécificités</i> : Chemin d'accès du fichier.
qr imprimante	Entier long	1	<i>spécificités</i> : N.A.
qr zone 4D Chart	Entier long	4	<i>spécificités</i> : N.A.
qr zone 4D View	Entier long	3	<i>spécificités</i> : N.A.

qr fichier texte (2) : Si vous passez une chaîne vide dans le paramètre *spécificités*, une boîte de dialogue standard d'enregistrement de fichiers apparaît. Si vous passez un chemin d'accès valide, l'état rapide sera enregistré à l'emplacement indiqué.

Par défaut, le délimiteur de champ est le caractère Tabulation (code 9) et le délimiteur d'enregistrement est le caractère Retour chariot (code 13). Vous pouvez modifier ces caractères par défaut en changeant la valeur des variables système FldDelimit et RecDelimit. Sous Windows, si FldDelimit vaut 13, un caractère 10 (Saut de ligne) sera ajouté après le Retour chariot. Tenez compte du fait que ces variables sont utilisées par d'autres commandes, par exemple **IMPORTER TEXTE**. Toute modification de ces variables est répercutée sur l'ensemble de l'application.

qr zone 4D View (3) : Si l'utilisateur courant dispose du plug-in 4D View, une fenêtre externe 4D View est créée et affiche les résultats des paramètres courants de la zone d'état rapide.

qr zone 4D Chart (4) : une fenêtre externe 4D Chart est créée et affiche les résultats des paramètres courants de la zone d'état rapide. Pour plus d'informations sur le mode de conversion des données, veuillez vous référer au manuel Mode Développement.

qr fichier HTML (5) : Un fichier HTML est généré d'après les paramètres courants de la zone d'état rapide. Le fichier HTML est basé sur le modèle défini par la commande **QR FIXER MODELE HTML**. Pour plus d'informations sur le mode de conversion des données, veuillez vous référer au manuel Mode Développement.

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

Si la valeur de *type* de destination est incorrecte, l'erreur -9852 est générée.

Exemple

L'exemple suivant définit le fichier texte "MonDoc.txt" comme type de destination de l'état puis l'exécute :

```
QR FIXER DESTINATION (MaZone;qr_fichier_texte;"MonDoc.txt")
QR EXECUTER (MaZone)
```


QR FIXER DONNEES TOTAUX

QR FIXER DONNEES TOTAUX (zone ; numColonne ; numRupture ;)

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	→	Référence de la zone
numColonne	Entier long	→	Numéro de colonne
numRupture	Entier long	→	Numéro de rupture
	Entier long, Chaîne	→	Opérateur pour la cellule ou Contenu de la cellule

Description

Note : Cette commande ne crée pas de sous-total.

Etat en liste

La commande **QR FIXER DONNEES TOTAUX** permet de définir le contenu d'une ligne de rupture spécifique (sous-total ou total général).

Passez dans *zone* la référence de la zone d'état rapide.

Passez dans *numColonne* le numéro de colonne de la cellule que vous souhaitez définir.

Passez dans *numRupture* le numéro de la ligne de rupture à modifier (sous-total ou total général). Pour une ligne de sous-total, *numRupture* correspond au numéro d'ordre de la rupture. Pour le total général, *numRupture* vaut -3 (vous pouvez également utiliser la constante *qr total général* du thème **QR Lignes pour Propriétés**).

Le paramètre *opérateur* contient la valeur cumulée de tous les opérateurs à placer dans la cellule. Utilisez les constantes du thème **QR Opérateurs** pour définir ce paramètre :

Constante	Type	Valeur
qr écart type	Entier long	32
qr max	Entier long	8
qr min	Entier long	4
qr moyenne	Entier long	2
qr nombre	Entier long	16
qr somme	Entier long	1

Si vous ne souhaitez utiliser aucun opérateur, passez 0 dans le paramètre *opérateur*.

Si vous choisissez d'insérer du texte dans la cellule, passez-le dans le paramètre *valeur*.

Note : Les paramètres *opérateur* et *valeur* sont mutuellement exclusifs, vous pouvez passer soit une combinaison de valeurs numériques, soit du texte.

Si vous souhaitez saisir à la fois du texte et des opérateurs, vous pouvez utiliser les codes suivants dans le paramètre *valeur* :

- # pour la valeur provoquant la rupture ou le sous-total
 - ##S sera remplacé par la somme.
 - ##A sera remplacé par la moyenne.
 - ##C sera remplacé par le nombre
 - ##X sera remplacé par le maximum.
 - ##N sera remplacé par le minimum.
 - ##D sera remplacé par l'écart type.
 - ##xx, où xx est un numéro de colonne. Ce code sera remplacé par la valeur de la colonne désignée, dans son propre formatage.
- Si la colonne n'existe pas, le code apparaît dans l'état.

Etat tableau croisé

La commande **QR FIXER DONNEES TOTAUX** vous permet de définir le contenu d'une cellule spécifique.

Passez dans *zone* la référence de la zone d'état rapide.

Passez dans *numColonne* le numéro de colonne de la cellule que vous souhaitez définir.

Passez dans *numRupture* le numéro de ligne de la cellule que vous souhaitez définir.

Le paramètre *opérateur* contient la valeur cumulée de tous les opérateurs à placer dans la cellule. Utilisez les constantes du thème **QR Opérateurs** pour définir ce paramètre (cf. paragraphe précédent).

Le paramètre alternatif *valeur* permet de définir le texte à insérer dans la cellule.

L'illustration suivante précise la manière dont les paramètres *numColonne* et *numRupture* sont combinés dans un tableau croisé :

	numColonne = 1	numColonne = 2	numColonne = 3
numRupture = 1	[Factures]Article	Total ligne	
numRupture = 2	[Factures]Date	[Factures]Quantité	Somme
		Somme	Moyenne
numRupture = 3	Total général	Somme	Moyenne

Types de données acceptés

Vous pouvez passer deux types de données : des libellés et des opérateurs.

- Libellés

Un libellé est une chaîne de caractères passée via le paramètre *valeur*. Cette valeur ne peut être utilisée qu'avec les cellules suivantes : *numColonne=3,numRupture=1* et *numColonne=1,numRupture=3*.

- Opérateurs

Un opérateur ou un cumul d'opérateurs (cf. paragraphe précédent) peut être passé via le paramètre *opérateur* aux cellules suivantes :

numColonne=2,numRupture=2

numColonne=3,numRupture=2

numColonne=2,numRupture=3

Notez que ces deux dernières valeurs affectent également la cellule (colonne 3,ligne 3). En effet, si par exemple un calcul est effectué dans la cellule (colonne 2,ligne 3), le contenu de la cellule (colonne 3/ligne 3) sera modifié en conséquence.

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

Si le paramètre *numColonne* est incorrect, l'erreur -9852 est générée.

Si le paramètre *numRupture* est incorrect, l'erreur -9853 est générée.

QR FIXER ENCADREMENTS

QR FIXER ENCADREMENTS (zone ; colonne ; ligne ; encadrement ; ligne | niveau {; couleur})

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	→	Référence de la zone
colonne	Entier long	→	Numéro de colonne
ligne	Entier long	→	Numéro de ligne
encadrement	Entier long	→	Valeur d'encadrements composée
ligne niveau	Entier long	→	Épaisseur de ligne
couleur	Entier long	→	Couleur de ligne

Description

La commande **QR FIXER ENCADREMENTS** permet de définir le style d'encadrement d'une cellule spécifique.

Passez dans *zone* la référence de la zone d'état rapide.

Passez dans *colonne* le numéro de colonne de la cellule à encadrer.

Le paramètre *ligne* contient le numéro de ligne de la cellule à encadrer. Vous pouvez passer soit :

- une valeur entière positive pour désigner la ligne de sous-total correspondante,
- l'une des constantes suivantes, placées dans le thème **QR Lignes pour Propriétés** :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
qr détail	Entier long	-2	Zone Détail de l'état
qr intitulé	Entier long	-1	Intitulé de l'état
qr total général	Entier long	-3	Zone Total général

Le paramètre *encadrement* contient une valeur composée permettant d'indiquer la ou les bordures(s) de cellule à modifier. Passez l'une des constantes du thème **QR Encadrements** :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
qr encadrement bas	Entier long	8	Bordure inférieure
qr encadrement droit	Entier long	4	Bordure droite
qr encadrement gauche	Entier long	1	Bordure gauche
qr encadrement haut	Entier long	2	Bordure supérieure
qr encadrement horiz intérieur	Entier long	32	Bordure intérieure horizontale
qr encadrement vert intérieur	Entier long	16	Bordure intérieure verticale

Le paramètre *encadrement* peut contenir un cumul de plusieurs valeurs afin de désigner simultanément plusieurs bordures. Par exemple, si vous passez 5 dans *encadrement*, les bordures droite et gauche seront affectées.

Le paramètre *épaisseur* permet de spécifier l'épaisseur de l'encadrement :

- 0 indique une épaisseur nulle (pas de bordure),
- 1 indique une épaisseur d'1/4 point,
- 2 indique une épaisseur d'1/2 point,
- 3 indique une épaisseur d'1 point,
- 4 indique une épaisseur de 2 points.

Le paramètre *couleur* permet de désigner la couleur de l'encadrement :

- si vous passez une valeur positive, *couleur* désigne un numéro de couleur,
- si vous passez 0, la couleur est noire,
- si vous passez -1, la couleur est inchangée.

Note : Par défaut, la couleur est noire.

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

Si le paramètre *colonne* est incorrect, l'erreur -9852 est générée.

Si le paramètre *ligne* est incorrect, l'erreur -9853 est générée.

Si le paramètre *encadrement* est incorrect, l'erreur -9854 est générée.

Si le paramètre *épaisseur* est incorrect, l'erreur -9855 est générée.

QR FIXER ENTETE ET PIED DE PAGE

QR FIXER ENTETE ET PIED DE PAGE (zone ; sélecteur ; titreGauche ; titreCentre ; titreDroit ; hauteur { ; image { ; alignementImage } })

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	⇒	Référence de la zone
sélecteur	Entier long	⇒	1 = En-tête, 2 = Pied de page
titreGauche	Chaîne	⇒	Texte affiché sur le côté gauche
titreCentre	Chaîne	⇒	Texte affiché au centre
titreDroit	Chaîne	⇒	Texte affiché sur le côté droit
hauteur	Entier long	⇒	Hauteur de l'en-tête ou du pied de page
image	Image	⇒	Image à afficher
alignementImage	Entier long	⇒	Alignement de l'image

Description

La commande **QR FIXER ENTETE ET PIED DE PAGE** vous permet de définir le contenu et la taille de l'en-tête et du pied de page de la *zone*.

Le paramètre *sélecteur* vous permet de définir la zone à affecter :

- si *sélecteur* vaut 1, l'en-tête sera affecté ;
- si *sélecteur* vaut 2, le pied de page sera affecté.

Les paramètres *titreGauche*, *titreCentre* et *titreDroit* définissent le contenu des en-têtes ou pieds de page situés respectivement à gauche, au centre et à droite.

Le paramètre *hauteur* indique la hauteur de l'en-tête ou du pied de page, exprimée dans l'unité courante de l'état rapide.

Le paramètre *image* contient l'image à afficher facultativement dans l'en-tête ou le pied de page.

Le paramètre *alignementImage* définit la propriété d'alignement de l'image passée dans *image* :

- si *alignementImage* vaut 0, l'image est alignée sur la gauche.
- si *alignementImage* vaut 1, l'image est centrée.
- si *alignementImage* vaut 2, l'image est alignée sur la droite.

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

Si le paramètre *sélecteur* est incorrect, l'erreur -9852 est générée.

Exemple

L'instruction suivante place le libellé "Titre du centre" dans l'en-tête de l'état rapide dans MaZone et définit sa hauteur à 200 points :

```
QR FIXER ENTETE ET PIED DE PAGE (MaZone;1;"";"Titre du centre";";200)
```

QR FIXER ESPACEMENT TOTALS

QR FIXER ESPACEMENT TOTALS (zone ; sousTotal ; valeur)

Paramètre	Type	Description
zone	Entier long	→ Référence de la zone
sousTotal	Entier long	→ Numéro de sous-total
valeur	Entier long	→ 0=pas d'espace, 32000=insère une saut de page, >0=espace ajouté en haut du niveau de rupture, <0=augmentation proportionnelle

Description

La commande **QR FIXER ESPACEMENT TOTALS** permet de définir l'espacement ajouté au-dessus d'une ligne de sous-total. Elle ne peut être utilisée qu'avec des états en liste.

Le paramètre *zone* contient la référence de la zone d'état rapide.

Le paramètre *sousTotal* désigne le niveau de sous-total (ou de rupture) à modifier.

Le paramètre *valeur* permet de définir la valeur de l'espacement :

- Si *valeur* vaut 0, aucun espacement n'est ajouté.
- Si *valeur* vaut 32000, un saut de page est ajouté.
- Si *valeur* est une valeur positive, elle exprime l'espacement à ajouter en pixels.
- Si *valeur* est une valeur négative, elle exprime l'espacement à ajouter en pourcentage de la ligne de sous-total. Par exemple, la valeur -100 définit l'ajout d'un espace au-dessus de la ligne de sous-total correspondant à 100% de la hauteur courante de la ligne.

Note : Si l'espacement ajouté au-dessus d'une ligne de sous-total "repousse" la ligne sur la page suivante, aucun espace n'apparaîtra au-dessus de la ligne sur cette page.

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

Si le paramètre *sousTotal* est incorrect, l'erreur -9852 est générée.

QR FIXER INFO COLONNE (zone ; numColonne ; titre ; objet ; cachée ; taille ; valeursRépétées ; formatAffich)

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	→	Référence de la zone
numColonne	Entier long	→	Numéro de colonne
titre	Chaîne	→	Titre de la colonne
objet	Champ, Variable	→	Objet affecté à la colonne
cachée	Entier long	→	0 = visible, 1 = invisible
taille	Entier long	→	Largeur de la colonne
valeursRépétées	Entier long	→	0 = Non répétées, 1 = Répétées
formatAffich	Chaîne	→	Format d'affichage

Description

Etats en liste

La commande **QR FIXER INFO COLONNE** vous permet de définir les paramètres d'une colonne existante de l'état présent dans la *zone*.

Passez dans *zone* la référence de la zone d'état rapide.

Passez dans *numColonne* le numéro de la colonne à définir.

Passez dans *titre* l'intitulé devant apparaître dans l'en-tête de la colonne.

Passez dans *objet* la référence de l'objet devant être affecté à la colonne (variable, champ ou formule).

Le paramètre *cachée* indique si la colonne doit être affichée ou masquée :

- si *cachée* vaut 1, la colonne est masquée ;
- si *cachée* vaut 0, la colonne est affichée.

Passez dans *taille* la taille en pixels à assigner à la colonne. Si *taille* vaut -1, la taille de la colonne est automatique.

valeursRépétées indique le statut de la propriété de répétition des données. Par exemple, si la valeur d'un champ ou d'une variable ne change pas d'un enregistrement à l'autre, il est possible de la répéter ou non dans chaque ligne de la colonne.

- si *valeursRépétées* vaut 0, les valeurs ne sont pas répétées.
- si *valeursRépétées* vaut 1, les valeurs sont répétées.

Le paramètre *formatAffich* indique le format d'affichage de la colonne. Vous pouvez utiliser tout format d'affichage standard de 4D compatible avec les données affichées dans la colonne.

Exemple :

La ligne suivante associe à la colonne 1 l'intitulé "Titre" et le champ Champ2, rend la colonne visible avec une largeur de 150 pixels et définit le format d'affichage ###,##.

```
QR FIXER INFO COLONNE(zone;1;"Titre";"[Table 1]Champ2";0;150;0;"###,##")
```

Etats tableaux croisés

Avec ce type d'état, la commande **QR FIXER INFO COLONNE** permet de définir globalement les mêmes paramètres que ceux décrits dans le paragraphe ci-dessus, toutefois les zones auxquelles ils s'appliquent sont différentes et varient en fonction du paramètre à fixer.

En outre, les paramètres *titre*, *cachée* et *valeursRépétées* ne sont pas utilisés lorsque vous travaillez avec des états tableaux croisés. La valeur à passer dans le paramètre *numColonne* dépend de l'opération que vous souhaitez effectuer : définir la taille de la colonne ou définir la source de données et le format d'affichage.

- Taille de la colonne
Il s'agit d'un attribut "visuel", par conséquent les colonnes sont simplement numérotées de gauche à droite, comme illustré ci-dessous :

numColonne = 1	numColonne = 2	numColonne = 3
[Factures]Article	Total ligne	
[Factures]Date	[Factures]Quantité	Somme
	Somme	Moyenne
Total général	Somme	Moyenne

La méthode suivante affecte une taille automatique à toutes les colonnes d'un état en tableau croisé et laisse les autres éléments inchangés :

```
Boucle($i;1;3)
  QR LIRE INFO COLONNE(qr_zone;$i;$titre;$obj;$caché;$taille;$rep;$format)
  QR FIXER INFO COLONNE(qr_zone;$i;$titre;$obj;$caché;0;$rep;$format)
```

Fin de boucle

A noter que, comme vous voulez modifier uniquement la taille de la colonne, vous devez utiliser la commande **QR LIRE INFO COLONNE** pour récupérer les propriétés courantes de la colonne puis les passer à **QR FIXER INFO COLONNE** afin de les conserver inchangées, excepté pour la taille.

- Source de données (objet) et format d'affichage

Dans ce cas, la numérotation des colonnes s'effectue de la manière suivante :

numColonne = 2

numColonne = 3

numColonne = 1

	[Factures]Article	Total ligne	
[Factures]Date	[Factures]Quantité		Somme
	Somme		Moyenne
Total général	Somme	Somme	
	Moyenne	Moyenne	

A noter qu'il n'est pas possible d'adresser toutes les cellules avec la commande **QR FIXER INFO COLONNE**, les cellules non numérotées dans le schéma ci-dessus doivent être gérées à l'aide de la commande **QR FIXER DONNEES TOTAUX**.

Le code suivant associe des sources de données aux trois cellules nécessaires à la construction d'un état en tableau croisé simple :

```
QR FIXER TABLE ETAT(qr_zone;Table(->[Factures]))
TOUT SELECTIONNER([Factures])
QR FIXER TYPE ETAT(qr_zone;2)
QR FIXER INFO COLONNE(qr_zone;1;"";->[Factures]Article;1;-1;1;"")
QR FIXER INFO COLONNE(qr_zone;2;"";->[Factures]Date;1;-1;1;"")
QR FIXER INFO COLONNE(qr_zone;3;"";->[Factures]Quantité;1;-1;1;"")
```

La zone d'état suivante est générée :

[Factures]Article	
[Factures]Date	[Factures]Quantité

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

Si le paramètre *numColonne* est incorrect, l'erreur -9852 est générée.

QR FIXER INFO LIGNE

QR FIXER INFO LIGNE (zone ; ligne ; cachée)

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	→	Référence de la zone
ligne	Entier long	→	Ligne
cachée	Entier long	→	0 = Visible, 1 = Cachée

Description

La commande **QR FIXER INFO LIGNE** permet d'afficher ou de masquer la ligne dont la référence est passée dans le paramètre *ligne*.

Le paramètre *ligne* désigne la ligne à modifier. Vous pouvez passer soit :

- une valeur entière positive pour désigner la ligne de sous-total correspondante,
- une des constantes suivantes du thème **QR Lignes pour Propriétés** :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
qr détail	Entier long	-2	Zone Détail de l'état
qr intitulé	Entier long	-1	Intitulé de l'état
qr total général	Entier long	-3	Zone Total général

cachée permet de spécifier si le contenu de la ligne doit être affiché ou masqué :

- si *cachée* vaut 1, le contenu de la ligne est masqué ;
- si *cachée* vaut 0, le contenu de la ligne est affiché.

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

Si le paramètre *ligne* est incorrect, l'erreur -9852 est générée.

Exemple

L'instruction suivante masque le contenu de la ligne Détail :

```
QR FIXER INFO LIGNE (maZone;qr_détail;1)
```


QR FIXER MODELE HTML (zone ; modèle)

Paramètre	Type	Description
zone	Entier long	Référence de la zone
modèle	Texte	Code du modèle HTML

Description

La commande **QR FIXER MODELE HTML** permet de définir le *modèle* HTML à utiliser pour la zone d'état rapide référencée par *zone*. Ce modèle sera utilisé lors de l'exécution des états au format HTML.

Le modèle est construit à l'aide d'un ensemble de balises de traitement des données. Ce fonctionnement vous permet de générer des documents HTML proches des états originaux ou des documents à l'apparence entièrement personnalisée.

Note : Vous devez appeler au préalable **QR FIXER DESTINATION** pour définir le format HTML comme destination de sortie.

Balises HTML

`<!--#4DQRheader--> ... <!--#4DQRheader-->`

Les intitulés des colonnes seront insérés entre ces balises. Ces balises sont généralement utilisées pour définir la ligne de titre de l'état.

`<!--#4DQRrow--> ... <!--#4DQRrow-->`

Les informations insérées entre ces balises seront répétées pour chaque ligne de données (détail et sous-total compris).

`<!--#4DQRcol--> ... <!--#4DQRcol-->`

Les informations insérées entre ces balises seront répétées pour chaque colonne de données à l'intérieur des lignes. Le tri de la colonne est identique à celui de l'état. Lorsqu'elles sont utilisées conjointement à `<!--#4DQRcol;n--> ... <!--#4DQRcol;n-->`, les balises `<!--#4DQRcol--> ... <!--#4DQRcol-->` ne seront effectives qu'avec les colonnes dont le contenu n'est pas inséré à l'aide de `<!--#4DQRcol;n--> ... <!--#4DQRcol;n-->`.

Par exemple, dans un état comportant cinq colonnes, vous utilisez les balises `<!--#4DQRcol;2--> ... <!--#4DQRcol;2-->` afin d'insérer les données de la deuxième colonne. `<!--#4DQRcol--> ... <!--#4DQRcol-->` traiteront, pour chaque ligne, les colonnes 1, 3, 4 et 5. Ces balises ignoreront la colonne dont le contenu est publié à l'aide de `<!--#4DQRcol;2--> ... <!--#4DQRcol;2-->`.

`<!--#4DQRcol;n--> ... <!--#4DQRcol;n-->`

Les informations insérées entre ces balises seront extraites de la colonne de l'état dont le numéro est "n". Si, par exemple, dans un état HTML à trois colonnes, vous souhaitez afficher les colonnes dans un ordre différent de celui de l'état initial, vous pouvez écrire :

`<!--#4DQRrow--> <!--#4DQRcol;3--> ... <!--#4DQRcol;3--><!--#4DQRcol;2--> ... <!--#4DQRcol;2--><!--#4DQRcol;1--> ... <!--#4DQRcol;1--> <!--#4DQRrow-->`

Dans cet exemple, les colonnes sont générées dans l'ordre inverse de l'état.

`<!--#4DQRfont--> ... <!--#4DQRfont-->`

Les informations insérées entre ces balises seront utilisées pour la définition de la police de la colonne ou cellule courante.

`<!--#4DQRfont-->` sera remplacé par une définition de police HTML et `<!--#4DQRfont-->` sera remplacé par la balise de fermeture standard (`</font>`).

`<!--#4DQRface--> ... <!--#4DQRface-->`

Les informations insérées entre ces balises seront utilisées pour la définition du style de la colonne ou cellule courante.

`<!--#4DQRface-->` sera remplacé par une définition de style HTML `<!--#4DQRface-->` sera remplacé par la balise de fermeture standard (`</face>`).

`<!--#4DQRbgcolor-->`

Cette balise de couleur sera remplacée par la définition de couleur de la cellule courante.

`<!--#4DQRdata-->`

Cette balise sera remplacée par les données de la cellule courante.

`<!--#4DQRHeader--><!--#4DQRdata--><!--#4DQRHeader-->`

`<!--#4DQRcHeader--><!--#4DQRdata--><!--#4DQRcHeader-->`

`<!--#4DQRrHeader--><!--#4DQRdata--><!--#4DQRrHeader-->`

Ces balises seront remplacées respectivement par les données de l'en-tête gauche, central et droit.

`<!--#4DQRIFooter--><!--#4DQRdata--><!--#4DQRIFooter-->`

`<!--#4DQRcFooter--><!--#4DQRdata--><!--#4DQRcFooter-->`

`<!--#4DQRrFooter--><!--#4DQRdata--><!--#4DQRrFooter-->`

Ces balises seront remplacées respectivement par les données du pied de page gauche, central et droit.

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

QR FIXER PROPRIETE DOCUMENT

QR FIXER PROPRIETE DOCUMENT (zone ; propriété ; valeur)

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	→	Référence de la zone
propriété	Entier long	→	1 = Dialogue d'impression, 2 = Unité du document
valeur	Entier long	→	Valeur de la propriété

Description

La commande **QR FIXER PROPRIETE DOCUMENT** permet d'afficher la boîte de dialogue d'impression ou de définir l'unité du document présent dans la *zone*.

Vous pouvez passer dans le paramètre *propriété* une des constantes du thème **QR Propriétés de document** :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Affichage de la boîte de dialogue d'impression :			
qr dialogue d'impression	Entier long	1	• Si valeur = 0, la boîte de dialogue d'impression n'est pas affichée avant l'impression. • Si valeur = 1, la boîte de dialogue d'impression est affichée avant l'impression (valeur par défaut).
Unité du document :			
qr unité	Entier long	2	• Si valeur = 0, l'unité du document est le point. • Si valeur = 1, l'unité du document est le centimètre. • Si valeur = 2, l'unité du document est le pouce.

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

Si la valeur du paramètre *propriété* est incorrecte, l'erreur -9852 est générée.

QR FIXER PROPRIETE TEXTE

QR FIXER PROPRIETE TEXTE (zone ; numColonne ; numLigne ; propriété ; valeur)

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	→	Référence de la zone
numColonne	Entier long	→	Numéro de colonne
numLigne	Entier long	→	Numéro de ligne
propriété	Entier long	→	Numéro de propriété
valeur	Entier long	→	Valeur de la propriété définie

Description

La commande **QR FIXER PROPRIETE TEXTE** permet de définir les propriétés de texte de la cellule désignée par les paramètres *numColonne* et *numLigne*.

Passez dans *zone* la référence de la zone d'état rapide.

Passez dans *numColonne* le numéro de colonne de la cellule.

Passez dans *numLigne* la référence de la ligne de la cellule. Vous pouvez passer soit :

- une valeur positive désignant la ligne de sous-total correspondante,
- une des constantes du thème **QR Lignes pour Propriétés** :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
qr détail	Entier long	-2	Zone Détail de l'état
qr entête	Entier long	-4	En-tête de page
qr intitulé	Entier long	-1	Intitulé de l'état
qr pied de page	Entier long	-5	Pied de page
qr total général	Entier long	-3	Zone Total général

Note : Vous devez passer une valeur dans *numColonne* même lorsque vous passez -4 ou -5 dans le paramètre *numLigne* (dans ce cas la valeur de *numColonne* est inutilisée).

Note : Dans les tableaux croisés, le principe est similaire sauf pour les valeurs des lignes, qui sont toujours positives.

Passez dans *propriété* la valeur de la propriété de texte à modifier. Vous pouvez utiliser les constantes du thème **QR Propriétés de texte**. Dans le tableau ci-dessous, la colonne Commentaire indique les valeurs associées (paramètre *valeur*) :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
qr couleur de fond	Entier long	8	Numéro de couleur de fond
qr couleur de fond alternée	Entier long	9	Numéro de couleur de fond alternée
qr couleur de texte	Entier long	6	Numéro de couleur (Entier long)
qr gras	Entier long	3	Attribut gras (0 ou 1)
qr italique	Entier long	4	Attribut italique (0 ou 1)
qr justification	Entier long	7	Attribut de justification (0 = par défaut, 1 = gauche, 2 = centre et 3 = droite)
qr police	Entier long	1	Numéro de police retourné par la commande LISTE DES POLICES
qr souligné	Entier long	5	Attribut souligné (0 ou 1)
qr taille police	Entier long	2	Taille de police en points (9 à 255)

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

Si le paramètre *numColonne* est incorrect, l'erreur -9852 est générée.

Si le paramètre *numLigne* est incorrect, l'erreur -9853 est générée.

Si le paramètre *propriété* est incorrect, l'erreur -9854 est générée.

Exemple

Cette méthode définit plusieurs attributs pour l'intitulé de la première colonne :

```
`Affecte la police Times:
QR FIXER PROPRIETE TEXTE(qr_zone;1;-1;qr_police;Numero de police("Times"))
`Affecte la taille de police 10 points:
QR FIXER PROPRIETE TEXTE(qr_zone;1;-1;qr_taille_police;10)
`Affecte l'attribut gras :
QR FIXER PROPRIETE TEXTE(qr_zone;1;-1;qr_gras;1)
`Affecte l'attribut italique :
QR FIXER PROPRIETE TEXTE(qr_zone;1;-1;qr_italique;1)
`Affecte l'attribut souligné :
QR FIXER PROPRIETE TEXTE(qr_zone;1;-1;qr_souligné;1)
`Affecte la couleur vert clair :
QR FIXER PROPRIETE TEXTE(qr_zone;1;-1;qr_couleur_de_texte;0x0000FF00)
```


QR FIXER PROPRIETE ZONE

QR FIXER PROPRIETE ZONE (zone ; propriété ; valeur)

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	→	Référence de la zone
propriété	Entier long	→	Elément d'interface
valeur	Entier long	→	1 = affiché, 0 = caché

Description

La commande **QR FIXER PROPRIETE ZONE** vous permet d'afficher ou de masquer dans la *zone* l'élément d'interface (barre d'outils ou barre de menus) dont la référence est passée dans le paramètre *propriété*.

La barre de menus et les barres d'outils sont numérotées de 1 à 6 (de haut en bas) et la valeur 7 est associée au menu contextuel. Vous pouvez utiliser les constantes du thème **QR Propriétés de zone** afin de désigner l'élément d'interface :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
qr barre menu	Entier long	1	Affichage de la barre de menus (Affichée=1, Cachée=0)
qr barre outils colonnes	Entier long	6	Affichage de la barre d'outils Colonnes (Affichée=1, Cachée=0)
qr barre outils couleurs	Entier long	5	Affichage de la barre d'outils Couleurs de fond (Affichée=1, Cachée=0)
qr barre outils opérateurs	Entier long	4	Affichage de la barre d'outils Opérateurs (Affichée=1, Cachée=0)
qr barre outils standard	Entier long	2	Affichage de la barre d'outils standard (Affichée=1, Cachée=0)
qr barre outils style	Entier long	3	Affichage de la barre d'outils Style (Affichée=1, Cachée=0)
qr menus contextuels	Entier long	7	Affichage des menus contextuels (Affichés=1, Cachés=0)

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

Si le paramètre *propriété* est incorrect, l'erreur -9852 est générée.

QR FIXER SELECTION

QR FIXER SELECTION (zone ; gauche ; haut ; droite ; bas)

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	⇒	Référence de la zone
gauche	Entier long	⇒	Limite gauche
haut	Entier long	⇒	Limite supérieure
droite	Entier long	⇒	Limite droite
bas	Entier long	⇒	Limite inférieure

Description

La commande **QR FIXER SELECTION** permet de sélectionner une cellule, une ligne, une colonne ou encore la totalité de la *zone*, comme vous le feriez à l'aide de la souris. Cette commande permet également de désélectionner la sélection courante.

gauche contient le numéro de la colonne représentant la limite gauche de la sélection. Si *gauche* vaut 0, la ligne entière est sélectionnée.

haut contient le numéro de la ligne représentant la limite supérieure de la sélection. Si *haut* vaut 0, la colonne entière est sélectionnée.

droite contient le numéro de la colonne représentant la limite droite de la sélection.

bas contient le numéro de la ligne représentant la limite inférieure de la sélection.

Notes

- Si les paramètres *gauche* et *haut* valent 0, la totalité de la *zone* est sélectionnée.
- Pour tout désélectionner, passez -1 dans les paramètres *gauche*, *haut*, *droite* et *bas*.

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

QR FIXER TABLE ETAT

QR FIXER TABLE ETAT (zone ; numTable)

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	⇒	Référence de la zone
numTable	Entier long	⇒	Numéro de table

Description

La commande **QR FIXER TABLE ETAT** désigne via le paramètre *numTable* le numéro de la table courante de l'état rapide dont la référence est passée dans le paramètre *zone*.

Il est impératif qu'une table soit associée à un état car l'éditeur d'états utilisera la sélection courante de cette table pour afficher les données, effectuer les calculs et propager les liens si nécessaire.

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

Si le paramètre *numTable* est incorrect, l'erreur -9852 est générée.

QR FIXER TRIS (zone ; tabColonnes {; tabTris})

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	➡	Référence de la zone
tabColonnes	Tableau réel	➡	Colonnes
tabTris	Tableau réel	➡	Ordres de tris

Description

La commande **QR FIXER TRIS** vous permet de définir l'ordre de tri de chaque colonne de l'état rapide dont la référence est passée dans *zone*.

tabColonnes : vous devez stocker dans ce tableau le numéro de chaque colonne pour laquelle vous souhaitez définir un ordre de tri.

tabTris : chaque élément de ce tableau doit contenir l'ordre de tri pour la colonne correspondante référencée dans le tableau *tabColonnes*.

- Si *tabTris*{*\$i*} vaut 1, le tri est croissant.
- Si *tabTris*{*\$i*} vaut -1, le tri est décroissant.

Etats tableaux croisés

Avec ce type d'état, le tableau ne peut pas comporter plus de deux éléments. Vous pouvez uniquement trier les colonnes (1) et les lignes (2). Les données (situées à l'intersection des colonnes et des lignes) ne peuvent pas être triées via cette commande.

Voici le code permettant de trier les lignes uniquement dans un état tableau croisé :

```
TABLEAU REEL ($tabColonnes;1)
$tabColonnes{1}:=2
TABLEAU REEL ($tabTris;1)
$tabTris{1}:= -1 `Tri décroissant des lignes
QR FIXER TRIS (qr_zone;$tabColonnes;$tabTris)
```

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

 QR FIXER TYPE ETAT

QR FIXER TYPE ETAT (zone ; type)			
Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	⇒	Référence de la zone
type	Entier long	⇒	Type d'état

Description

La commande **QR FIXER TYPE ETAT** permet de définir le *type* de l'état rapide présent dans la *zone*.

Vous pouvez passer dans le paramètre *type* une des constantes du thème **QR Types d'états** :

Constante	Type	Valeur
qr état en liste	Entier long	1
qr état tableau croisé	Entier long	2

Si vous définissez à l'aide de cette commande un nouveau *type* pour un état existant, les paramétrages précédents sont supprimés et un nouvel état vide est créé.

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

Si la valeur de *type* est incorrecte, l'erreur -9852 est générée.

QR INSERER COLONNE

QR INSERER COLONNE (zone ; numColonne ; objet)

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	➡	Référence de la zone
numColonne	Entier long	➡	Numéro de colonne
objet	Champ, Variable, Pointeur	➡	Objet à insérer dans la colonne

Description

La commande **QR INSERER COLONNE** insère ou crée dans *zone* une colonne à un emplacement spécifique. Les colonnes situées à droite de la colonne ajoutée seront décalées en conséquence.

numColonne indique le numéro de la colonne, correspondant à la position de la colonne — les colonnes sont numérotées de gauche à droite.

La valeur passée dans *objet* sera l'intitulé par défaut de la colonne.

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

Exemple

La ligne suivante insère (ou crée) une première colonne dans la zone MaZone et la remplit avec le contenu du champ Noms. L'intitulé par défaut de la colonne sera "Noms" :

```
QR INSERER COLONNE (MaZone;1;->[Table 1]Noms)
```

QR Lire colonne deposee

QR Lire colonne deposee (zone) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	→	Référence de la zone
Résultat	Entier long	↩	Emplacement du "déposer"

Description

La commande **QR Lire colonne deposee** retourne une valeur indiquant l'emplacement auquel un "déposer" a été effectué dans *zone* :

- Si la valeur est négative, elle indique un numéro de colonne (par exemple, -3 indique qu'un "déposer" a été effectué sur la colonne n° 3).
- Si la valeur est positive, elle indique que le "déposer" a été effectué sur le séparateur situé devant la colonne (par exemple, 3 indique qu'un "déposer" a été effectué après la colonne n° 2). Gardez à l'esprit qu'un "déposer" ne peut pas être effectué devant une colonne existante.

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

 QR LIRE DESTINATION

QR LIRE DESTINATION (zone ; type {; spécificités})

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	➡	Référence de la zone
type	Entier long	⬅	Type d'état
spécificités	Chaîne, Variable	⬅	Spécificités de la destination

Description

La commande **QR LIRE DESTINATION** retourne le *type* de destination de l'état rapide contenu dans la *zone*.
Vous pouvez comparer la valeur obtenue dans le paramètre *type* avec les constantes du thème **QR Destination de sortie**. Le tableau suivant décrit les valeurs qui peuvent être retournées dans les paramètres *type* et *spécificités* :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
qr fichier HTML	Entier long	5	<i>spécificités</i> : Chemin d'accès du fichier.
qr fichier texte	Entier long	2	<i>spécificités</i> : Chemin d'accès du fichier.
qr imprimante	Entier long	1	<i>spécificités</i> : N.A.
qr zone 4D Chart	Entier long	4	<i>spécificités</i> : N.A.
qr zone 4D View	Entier long	3	<i>spécificités</i> : N.A.

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

QR LIRE DONNEES TOTAUX

QR LIRE DONNEES TOTAUX (zone ; numColonne ; numRupture ; opérateur ; texte)

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	→	Référence de la zone
numColonne	Entier long	→	Numéro de colonne
numRupture	Entier long	→	Numéro de rupture
opérateur	Entier long	←	Opérateur de la cellule
texte	Chaîne	←	Contenu de la cellule

Description

Etat en liste

La commande **QR LIRE DONNEES TOTAUX** permet de récupérer le contenu d'une ligne de rupture spécifique (sous-total ou total général).

Passez dans *zone* la référence de la zone d'état rapide.

Passez dans *numColonne* le numéro de colonne de la cellule que vous souhaitez lire.

Passez dans *numRupture* le numéro de la ligne de rupture à lire (sous-total ou total général). Pour une ligne de sous-total, *numRupture* correspond au numéro de la ligne. Pour le total général, *numRupture* vaut -3 (vous pouvez également utiliser la constante *qr total général* du thème **QR Lignes pour Propriétés**).

Le paramètre *opérateur* retourne la valeur cumulée de tous les opérateurs éventuellement présents dans la cellule. Vous pouvez utiliser les constantes du thème **QR Opérateurs** pour traiter les valeurs retournées :

Constante	Type	Valeur
qr écart type	Entier long	32
qr max	Entier long	8
qr min	Entier long	4
qr moyenne	Entier long	2
qr nombre	Entier long	16
qr somme	Entier long	1

Si *opérateur* retourne 0, la cellule ne contient aucun opérateur.

texte retourne le texte de la cellule.

Note : Les paramètres *opérateur* et *texte* sont mutuellement exclusifs ; en fonction du contenu de la cellule, seul l'un des deux paramètres retournera une valeur.

Etat tableau croisé

La commande **QR LIRE DONNEES TOTAUX** vous permet de récupérer le contenu d'une cellule spécifique.

Passez dans *zone* la référence de la zone d'état rapide.

Passez dans *numColonne* le numéro de colonne et dans *numRupture* le numéro de ligne de la cellule que vous souhaitez lire.

Le paramètre *opérateur* retourne la valeur cumulée de tous les opérateurs éventuellement présents dans la cellule. Utilisez les constantes du thème **QR Opérateurs** pour évaluer la valeur récupérée (cf. paragraphe précédent).

Le paramètre *texte* retourne le contenu de la cellule.

L'illustration suivante précise la manière dont les paramètres *numColonne* et *numRupture* sont combinés dans un tableau croisé :

	numColonne = 1	numColonne = 2	numColonne = 3
numRupture = 1	[Factures]Date	[Factures]Article	Total ligne
numRupture = 2	Somme	Quantité	Somme Moyenne
numRupture = 3	Total général	Somme Moyenne	Somme Moyenne

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

Si le paramètre *numColonne* est incorrect, l'erreur -9852 est générée.

Si le paramètre *numRupture* est incorrect, l'erreur -9853 est générée.

QR LIRE ENCADREMENTS

QR LIRE ENCADREMENTS (zone ; colonne ; ligne ; encadrement ; ligne | niveau {; couleur})

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	→	Référence de la zone
colonne	Entier long	→	Numéro de colonne
ligne	Entier long	→	Numéro de ligne
encadrement	Entier long	←	
ligne niveau	Entier long	←	Épaisseur de trait
couleur	Entier long	←	Couleur de l'encadrement

Description

La commande **QR LIRE ENCADREMENTS** retourne les attributs d'encadrement d'une cellule spécifique de *zone*.

Passez dans *zone* la référence de la zone d'état rapide.

Passez dans *colonne* le numéro de colonne de la cellule à lire.

Le paramètre *ligne* contient le numéro de ligne de la cellule à lire. Vous pouvez soit :

- passer une valeur entière positive pour désigner la ligne de sous-total correspondante.
- passer une des constantes suivantes du thème **QR Lignes pour Propriétés** :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
qr détail	Entier long	-2	Zone Détail de l'état
qr intitulé	Entier long	-1	Intitulé de l'état
qr total général	Entier long	-3	Zone Total général

Le paramètre *encadrement* permet d'indiquer la bordure de cellule à lire. Passez l'une des constantes du thème **QR Encadrements** :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
qr encadrement bas	Entier long	8	Bordure inférieure
qr encadrement droit	Entier long	4	Bordure droite
qr encadrement gauche	Entier long	1	Bordure gauche
qr encadrement haut	Entier long	2	Bordure supérieure
qr encadrement horiz intérieur	Entier long	32	Bordure intérieure horizontale
qr encadrement vert intérieur	Entier long	16	Bordure intérieure verticale

Note : A la différence de la commande **QR FIXER ENCADREMENTS**, **QR LIRE ENCADREMENTS** n'accepte pas de valeurs cumulées. Vous devez tester séparément toutes les valeurs pour obtenir une description globale de l'encadrement de la cellule.

Le paramètre *épaisseur* retourne l'épaisseur de l'encadrement :

- 0 indique une épaisseur nulle (pas de bordure),
- 1 indique une épaisseur d'1/4 point,
- 2 indique une épaisseur d'1/2 point,
- 3 indique une épaisseur d'1 point,
- 4 indique une épaisseur de 2 points.

Le paramètre *couleur* retourne le numéro de la couleur de la bordure.

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

Si le paramètre *colonne* est incorrect, l'erreur -9852 est générée.

Si le paramètre *ligne* est incorrect, l'erreur -9853 est générée.

Si le paramètre *encadrement* est incorrect, l'erreur -9854 est générée.

QR LIRE ENTETE ET PIED DE PAGE

QR LIRE ENTETE ET PIED DE PAGE (zone ; sélecteur ; titreGauche ; titreCentre ; titreDroit ; hauteur { ; image { ; alignementImage } })

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	→	Référence de la zone
sélecteur	Entier long	→	1 = En-tête, 2 = Pied de page
titreGauche	Chaîne	←	Texte affiché sur le côté gauche
titreCentre	Chaîne	←	Texte affiché au centre
titreDroit	Chaîne	←	Texte affiché sur le côté droit
hauteur	Entier long	←	Hauteur de l'en-tête ou du pied de page
image	Image	←	Image à afficher
alignementImage	Entier long	←	Alignement de l'image

Description

La commande **QR LIRE ENTETE ET PIED DE PAGE** vous permet de récupérer le contenu et la taille de l'en-tête et du pied de page de la *zone*.

Le paramètre *sélecteur* vous permet de définir la zone à lire :

- si *sélecteur* vaut 1, les informations de l'en-tête seront récupérées ;
- si *sélecteur* vaut 2, les informations du pied de page seront récupérées.

Les paramètres *titreGauche*, *titreCentre* et *titreDroite* retournent le contenu des en-têtes ou pieds de page situés respectivement à gauche, au centre et à droite.

Le paramètre *hauteur* retourne la hauteur de l'en-tête ou du pied de page, exprimée dans l'unité courante de l'état rapide.

Le paramètre *image* retourne le cas échéant l'image affichée dans l'en-tête ou le pied de page.

Le paramètre *alignementImage* retourne la propriété d'alignement de l'image :

- si *alignementImage* vaut 0, l'image est alignée sur la gauche.
- si *alignementImage* vaut 1, l'image est centrée.
- si *alignementImage* vaut 2, l'image est alignée sur la droite.

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

Si le paramètre *sélecteur* est incorrect, l'erreur -9852 est générée.

Exemple

La méthode suivante affiche le contenu et la hauteur des libellés des en-têtes :

```
QR LIRE ENTETE ET PIED DE PAGE (MaZone;1;$TexteGauche;$TexteCentre;$TexteDroite;$Hauteur)
Au cas ou
:($TexteGauche #")
  ALERTE("Libellé de l'en-tête de gauche : "+Caractere(34)+$TexteGauche+Caractere(34))
:($TexteCentre #")
  ALERTE("Libellé de l'en-tête du centre : "+Caractere(34)+$TexteCentre+Caractere(34))
:($TexteDroite #")
  ALERTE("Libellé de l'en-tête de droite : "+Caractere(34)+$TexteDroite+Caractere(34))
Sinon
  ALERTE("Aucun libellé d'en-tête dans cet Etat.")
Fin de cas
ALERTE("Hauteur des en-têtes : "+Chaine($Hauteur))
```

QR LIRE ESPACEMENT TOTAUX

QR LIRE ESPACEMENT TOTAUX (zone ; sousTotal ; valeur)

Paramètre	Type	Description
zone	Entier long	➡ Référence de la zone
sousTotal	Entier long	➡ Numéro de sous-total
valeur	Entier long	↔ 0=pas d'espace, 32000=insère une saut de page, >0=espace ajouté en haut du niveau de rupture, <0=augmentation proportionnelle

Description

La commande **QR LIRE ESPACEMENT TOTAUX** permet de récupérer la valeur de l'espacement ajouté au-dessus d'une ligne de sous-total. Elle ne peut être utilisée qu'avec des états en liste.

Le paramètre *zone* contient la référence de la zone d'état rapide.

Le paramètre *sousTotal* désigne le niveau de sous-total (ou de rupture) dont vous souhaitez connaître l'espacement. Ce paramètre contient une valeur comprise entre 1 et le nombre de lignes de sous-total/rupture.

Le paramètre *valeur* retourne la valeur de l'espacement :

- Si *valeur* vaut 0, aucun espacement n'est ajouté.
- Si *valeur* vaut 32000, un saut de page est ajouté.
- Si *valeur* est une valeur positive, elle exprime l'espacement en pixels.
- Si *valeur* est une valeur négative, elle exprime l'espacement en pourcentage de la ligne de sous-total. Par exemple, la valeur -100 indique un espace au-dessus de la ligne de sous-total correspondant à 100% de la hauteur courante de la ligne.

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

Si le paramètre *sousTotal* est incorrect, l'erreur -9852 est générée.

QR LIRE INFO COLONNE

QR LIRE INFO COLONNE (zone ; numColonne ; titre ; objet ; cachée ; taille ; valeursRépétées ; format)

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	→	Référence de la zone
numColonne	Entier long	→	Numéro de colonne
titre	Chaîne	→	Titre de la colonne
objet	Champ, Variable	→	Objet affecté à la colonne
cachée	Entier long	→	0 = visible, 1 = invisible
taille	Entier long	→	Largeur de la colonne
valeursRépétées	Entier long	→	0 = non répétées, 1 = répétées
format	Texte	→	Format d'affichage des données

Description

Etats en liste

La commande **QR LIRE INFO COLONNE** vous permet de récupérer les paramètres d'une colonne existante de l'état présent dans la *zone*.

Passez dans *zone* la référence de la zone d'état rapide et dans *numColonne* le numéro de la colonne à définir.

Le paramètre *titre* retourne l'intitulé de l'en-tête de la colonne.

Le paramètre *objet* retourne la référence de l'objet associé à la colonne (variable, champ ou formule).

Le paramètre *cachée* indique si la colonne est affichée ou masquée :

- si *cachée* vaut 1, la colonne est masquée ;
- si *cachée* vaut 0, la colonne est affichée.

Le paramètre *taille* retourne la taille en pixels de la colonne. Si la valeur retournée est négative, la taille de la colonne est automatique.

valeursRépétées retourne le statut de la propriété de répétition des données. Par exemple, si la valeur d'un champ ou d'une variable ne change pas d'un enregistrement à l'autre, il est possible de la répéter ou non dans chaque ligne de la colonne.

- si *valeursRépétées* vaut 0, les valeurs ne sont pas répétées.
- si *valeursRépétées* vaut 1, les valeurs sont répétées.

Le paramètre *format* retourne le format d'affichage de la colonne. Vous pouvez utiliser tout format d'affichage standard de 4D compatible avec les données affichées dans la colonne.

Etats tableaux croisés

Avec ce type d'état, la commande **QR LIRE INFO COLONNE** permet de récupérer globalement les mêmes paramètres que ceux décrits dans le paragraphe ci-dessus, toutefois les zones auxquelles ils s'appliquent sont différentes et varient en fonction du paramètre à lire.

En outre, les paramètres *titre*, *cachée* et *valeursRépétées* ne sont pas utilisés lorsque vous travaillez avec des états tableaux croisés, les valeurs retournées dans ces paramètres ne sont donc pas significatives.

La valeur à passer dans le paramètre *numColonne* dépend de l'opération que vous souhaitez effectuer : lire la taille de la colonne ou lire la source de données et le format d'affichage.

- Taille de la colonne

Il s'agit d'un attribut "visuel", par conséquent les colonnes sont simplement numérotées de gauche à droite, comme illustré ci-dessous :

numColonne = 1	numColonne = 2	numColonne = 3
[Factures]Article	Total ligne	
[Factures]Date	[Factures]Quantité	Somme
	Somme	Moyenne
Total général	Somme	Somme
	Moyenne	Moyenne

La méthode suivante affecte une taille automatique à toutes les colonnes d'un état en tableau croisé et laisse les autres éléments inchangés :

```
Boucle ($i; 1; 3)
  QR LIRE INFO COLONNE (qr_zone; $i; $titre; $obj; $caché; $taille; $rep; $format)
  QR FIXER INFO COLONNE (qr_zone; $i; $titre; $obj; $caché; 0; $rep; $format)
Fin de boucle
```

- Source de données (objet) et format d'affichage

Dans ce cas, la numérotation des colonnes s'effectue de la manière suivante :

QR Lire info ligne

QR Lire info ligne (zone ; ligne) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	→	Référence de la zone
ligne	Entier long	→	Ligne
Résultat	Entier long	↩	0 = Visible, 1 = Cachée

Description

La commande **QR Lire info ligne** indique si la ligne désignée par le paramètre *ligne* est affichée ou masquée dans la *zone*.

Le paramètre *ligne* désigne la ligne à vérifier. Vous pouvez passer soit :

- une valeur entière positive pour désigner la ligne de sous-total correspondante,
- une des constantes suivantes du thème **QR Lignes pour Propriétés** :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
qr détail	Entier long	-2	Zone Détail de l'état
qr intitulé	Entier long	-1	Intitulé de l'état
qr total général	Entier long	-3	Zone Total général

La valeur retournée par **QR Lire info ligne** indique si le contenu de la ligne est affiché ou masqué. Si la fonction retourne 1, le contenu de la ligne est masqué ; si elle retourne 0, le contenu de la ligne est affiché.

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

Si le paramètre *ligne* est incorrect, l'erreur -9852 est générée.

QR Lire modele HTML

QR Lire modele HTML (zone) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	→	Référence de la zone
Résultat	Texte	↩	Code HTML utilisé comme modèle

Description

La commande **QR Lire modele HTML** retourne le modèle HTML utilisé pour la zone d'état rapide référencée par *zone*. La valeur retournée, de type texte, contient la totalité du code HTML utilisé comme modèle.

Si aucun modèle spécifique n'a été défini, le code du modèle par défaut est retourné.

A noter que si le format de destination HTML n'a pas été défini pour l'état (manuellement ou par programmation), aucune valeur n'est retournée.

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

QR Lire propriete document

QR Lire propriete document (zone ; propriété) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	→	Référence de la zone
propriété	Entier long	→	1=Dialogue d'impression, 2=Unité du document
Résultat	Entier long	↩	Valeur de la propriété

Description

La commande **QR Lire propriete document** vous permet de connaître la valeur courante de la *propriété* d'affichage de la boîte de dialogue d'impression ou de l'unité du document présent dans la *zone*.

Vous pouvez passer dans le paramètre *propriété* une des constantes du thème **QR Propriétés de document** :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Affichage de la boîte de dialogue d'impression :			
qr dialogue d'impression	Entier long	1	• Si valeur = 0, la boîte de dialogue d'impression n'est pas affichée avant l'impression. • Si valeur = 1, la boîte de dialogue d'impression est affichée avant l'impression (valeur par défaut).
Unité du document :			
qr unité	Entier long	2	• Si valeur = 0, l'unité du document est le point. • Si valeur = 1, l'unité du document est le centimètre. • Si valeur = 2, l'unité du document est le pouce.

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

Si la valeur du paramètre *propriété* est incorrecte, l'erreur -9852 est générée.

QR Lire propriete texte

QR Lire propriete texte (zone ; numColonne ; numLigne ; propriété) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	→	Référence de la zone
numColonne	Entier long	→	Numéro de colonne
numLigne	Entier long	→	Numéro de rupture
propriété	Entier long	→	Numéro de propriété
Résultat	Entier long	↻	Valeur de la propriété

Description

La commande **QR Lire propriete texte** retourne la valeur courante de la *propriété* de texte dans la cellule de zone désignée par *numColonne* et *numLigne*.

Passez dans *zone* la référence de la zone d'état rapide.

Passez dans *numColonne* le numéro de colonne de la cellule.

Passez dans *numLigne* la référence de la ligne de la cellule. Vous pouvez passer soit :

- une valeur positive désignant la ligne de sous-total correspondante,
- une des constantes du thème **QR Lignes pour Propriétés** :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
qr détail	Entier long	-2	Zone Détail de l'état
qr entête	Entier long	-4	En-tête de page
qr intitulé	Entier long	-1	Intitulé de l'état
qr pied de page	Entier long	-5	Pied de page
qr total général	Entier long	-3	Zone Total général

Note : Vous devez passer une valeur dans *numColonne* même lorsque vous passez -4 ou -5 dans le paramètre *numLigne* (dans ce cas la valeur de *numColonne* est inutilisée).

Note : Dans les tableaux croisés, le principe est similaire sauf pour les valeurs des lignes, qui sont toujours positives.

Passez dans *propriété* la valeur de la propriété de texte à lire. Vous pouvez utiliser les constantes du thème **QR Propriétés de texte**. Dans le tableau ci-dessous, la colonne Commentaire indique les valeurs pouvant être retournées :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
qr couleur de fond	Entier long	8	Numéro de couleur de fond
qr couleur de fond alternée	Entier long	9	Numéro de couleur de fond alternée
qr couleur de texte	Entier long	6	Numéro de couleur (Entier long)
qr gras	Entier long	3	Attribut gras (0 ou 1)
qr italique	Entier long	4	Attribut italique (0 ou 1)
qr justification	Entier long	7	Attribut de justification (0 = par défaut, 1 = gauche, 2 = centre et 3 = droite)
qr police	Entier long	1	Numéro de police retourné par la commande LISTE DES POLICES
qr souligné	Entier long	5	Attribut souligné (0 ou 1)
qr taille police	Entier long	2	Taille de police en points (9 à 255)

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

Si le paramètre *numColonne* est incorrect, l'erreur -9852 est générée.

Si le paramètre *numLigne* est incorrect, l'erreur -9853 est générée.

Si le paramètre *propriété* est incorrect, l'erreur -9854 est générée.

QR Lire propriete zone

QR Lire propriete zone (zone ; propriété) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	→	Référence de la zone
propriété	Entier long	→	Élément d'interface
Résultat	Entier long	↺	1 = affiché, 0 = caché

Description

La commande **QR Lire propriete zone** retourne 0 si l'élément d'interface (barre d'outils ou barre de menus) dont la référence est passée dans le paramètre *propriété* est masqué dans la *zone*, sinon elle retourne 1.

La barre de menus et les barres d'outils sont numérotées de 1 à 6 (de haut en bas) et la valeur 7 est associée au menu contextuel. Vous pouvez utiliser les constantes du thème **QR Propriétés de zone** afin de désigner l'élément d'interface :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
qr barre menu	Entier long	1	Affichage de la barre de menus (Affichée=1, Cachée=0)
qr barre outils colonnes	Entier long	6	Affichage de la barre d'outils Colonnes (Affichée=1, Cachée=0)
qr barre outils couleurs	Entier long	5	Affichage de la barre d'outils Couleurs de fond (Affichée=1, Cachée=0)
qr barre outils opérateurs	Entier long	4	Affichage de la barre d'outils Opérateurs (Affichée=1, Cachée=0)
qr barre outils standard	Entier long	2	Affichage de la barre d'outils standard (Affichée=1, Cachée=0)
qr barre outils style	Entier long	3	Affichage de la barre d'outils Style (Affichée=1, Cachée=0)
qr menus contextuels	Entier long	7	Affichage des menus contextuels (Affichés=1, Cachés=0)

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

Si le paramètre *propriété* est incorrect, l'erreur -9852 est générée.

QR LIRE SELECTION

QR LIRE SELECTION (zone ; gauche ; haut {; droite {; bas}})

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	→	Référence de la zone
gauche	Entier long	←	Limite gauche
haut	Entier long	←	Limite supérieure
droite	Entier long	←	Limite droite
bas	Entier long	←	Limite inférieure

Description

La commande **QR LIRE SELECTION** retourne les coordonnées de la sélection courante de la *zone*.

gauche retourne le numéro de la colonne représentant la limite gauche de la sélection. Si *gauche* vaut 0, la ligne entière est sélectionnée.

haut retourne le numéro de la ligne représentant la limite supérieure de la sélection. Si *haut* vaut 0, la colonne entière est sélectionnée.

Note : Si les paramètres *gauche* and *haut* valent 0, la totalité de la zone est sélectionnée.

droite retourne le numéro de la colonne représentant la limite droite de la sélection.

bas retourne le numéro de la ligne représentant la limite inférieure de la sélection.

Note : Si la *zone* ne contient aucune sélection, les paramètres *gauche*, *haut*, *droite* et *bas* retournent -1.

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

QR Lire statut commande

QR Lire statut commande (zone ; numCommande { ; valeur }) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	➡	Référence de la zone
numCommande	Entier long	➡	Numéro de commande
valeur	Entier long, Texte	➡	Valeur du sous-élément sélectionné
Résultat	Entier long	↻	Statut de la commande

Description

La commande **QR Lire statut commande** retourne 0 si la commande désignée par le paramètre *numCommande* est inactivée et 1 si elle est activée.

valeur retourne la valeur du sous-élément sélectionné, le cas échéant. Par exemple, si la commande sélectionnée est la liste déroulante des polices (1000) et que la police choisie est l'Arial, *valeur* vaut "Arial" ; si la commande sélectionnée est le menu des couleurs (1002, 1003 ou 1004), *valeur* retourne le numéro de la couleur.

La commande **QR Lire statut commande** peut être utilisée dans deux types de contextes :

- comme simple instruction pour déterminer si une commande est active ou non.
- dans une méthode installée par **QR APPELER SUR COMMANDE** afin de connaître le sous-élément sélectionné. Dans cette méthode, \$1 contient la référence de la *zone* et \$2 le numéro de la commande.

Passez dans paramètre *numCommande* une des constantes du thème **QR Commandes** :

Constante	Type	Valeur
qr cmd ajouter colonne	Entier long	2608
qr cmd aligné à droite	Entier long	505
qr cmd aligné à gauche	Entier long	503
qr cmd aligné par défaut	Entier long	512
qr cmd aperçu	Entier long	2007
qr cmd cacher colonne	Entier long	2602
qr cmd cacher ligne	Entier long	2607
qr cmd centré	Entier long	504
qr cmd déplacer à droite	Entier long	3003
qr cmd déplacer à gauche	Entier long	3002
qr cmd destination 4D View	Entier long	2503
qr cmd destination fichier	Entier long	2501
qr cmd destination fichier HTML	Entier long	2504
qr cmd destination graphe	Entier long	2502
qr cmd destination imprimante	Entier long	2500
qr cmd écart type	Entier long	513
qr cmd éditer colonne	Entier long	2603
qr cmd encadrements	Entier long	2609
qr cmd enregistrer	Entier long	2002
qr cmd enregistrer sous	Entier long	2003
qr cmd entete et pied de page	Entier long	2005
qr cmd espacement des totaux	Entier long	2610
qr cmd executer	Entier long	2008
qr cmd format	Entier long	2606
qr cmd gras	Entier long	500
qr cmd insérer colonne	Entier long	2600
qr cmd italique	Entier long	501
qr cmd largeur automatique	Entier long	2605
qr cmd liste déroulante police	Entier long	1000
qr cmd max	Entier long	509
qr cmd min	Entier long	508
qr cmd mise en forme	Entier long	2611
qr cmd mise en page	Entier long	2006
qr cmd moyenne	Entier long	507
qr cmd nombre	Entier long	510
qr cmd normal	Entier long	511
qr cmd nouveau	Entier long	2000
qr cmd objet couleur fond	Entier long	1003
qr cmd objet couleur fond alt	Entier long	1004
qr cmd objet couleur texte	Entier long	1002
qr cmd ouvrir	Entier long	2001
qr cmd palette colonnes	Entier long	2054
qr cmd palette couleurs de fond	Entier long	2052
qr cmd palette opérateurs	Entier long	2051
qr cmd palette standard	Entier long	2053
qr cmd palette style	Entier long	2050
qr cmd somme	Entier long	506
qr cmd souligné	Entier long	502
qr cmd supprimer colonne	Entier long	2601
qr cmd valeurs répétées	Entier long	2604
qr cmd version enregistrée	Entier long	2004

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

Si le paramètre *numCommande* est incorrect, l'erreur -9852 est générée.

 QR Lire table etat

QR Lire table etat (zone) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	→	Référence de la zone
Résultat	Entier long	↩	Numéro de table

Description

La commande **QR Lire table etat** retourne le numéro de la table courante de l'état désigné par le paramètre *zone*.
Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

QR LIRE TRIS

QR LIRE TRIS (zone ; tabColonnes ; tabTris)

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	→	Référence de la zone
tabColonnes	Tableau réel	←	Colonnes triées
tabTris	Tableau réel	←	Ordres de tris

Description

La commande **QR LIRE TRIS** remplit deux tableaux réels :

- *tabColonnes*
Ce tableau contient toutes les colonnes auxquelles un ordre de tri a été associé.
- *tabTris*
Chaque élément de ce tableau fournit l'ordre de tri courant de la colonne correspondante.
 - si *tabTris*{*\$i*} vaut 1, le tri est croissant.
 - si *tabTris*{*\$i*} vaut -1, le tri est décroissant.

Etats tableaux croisés

Avec ce type d'état, les tableaux ne peuvent pas comporter plus de deux éléments puisque les tris ne peuvent être effectués que sur les colonnes (1) et les lignes (2) (valeurs pour *tabColonnes*).

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

 QR Lire type etat

QR Lire type etat (zone) -> Résultat		
Paramètre	Type	Description
zone	Entier long	Référence de la zone
Résultat	Entier long	Type d'état

Description

La commande **QR Lire type etat** retourne le *type* d'état présent dans la *zone*.

Vous pouvez comparer le résultat avec les constantes du thème :

Constante	Type	Valeur
qr état en liste	Entier long	1
qr état tableau croisé	Entier long	2

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

 QR Nombre de colonnes

QR Nombre de colonnes (zone) -> Résultat			
Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	→	Référence de la zone
Résultat	Entier long	↩	Nombre de colonnes dans la zone

Description

La commande **QR Nombre de colonnes** retourne le nombre de colonnes présentes dans l'état rapide désigné par le paramètre *zone*.
Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

Exemple

L'exemple suivant permet d'ajouter une colonne supplémentaire à droite de la dernière colonne de la zone :

```
$NbCol:=QR Nombre de colonnes (MaZone)
QR INSERER COLONNE (MaZone;$NbCol+1;->[Table 1]Noms)
```

QR SUPPRIMER COLONNE

QR SUPPRIMER COLONNE (zone ; numColonne)

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	→	Référence de la zone
numColonne	Entier long	→	Numéro de colonne

Description

La commande **QR SUPPRIMER COLONNE** supprime de la *zone* la colonne dont le numéro a été passé dans *numColonne*. Cette commande ne peut pas être utilisée avec les états en tableau croisé.

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

Si le paramètre *numColonne* est incorrect, l'erreur -9852 est générée.

Exemple

Cet exemple supprime la troisième colonne de l'état :

```
Si (QR Lire type etat (MaZone) = qr état en liste)  
  QR SUPPRIMER COLONNE (MaZone ; 3)  
Fin de si
```

QR SUPPRIMER ZONE HORS ECRAN

QR SUPPRIMER ZONE HORS ECRAN (zone)

Paramètre	Type		Description
zone	Entier long	→	Référence de la zone

Description

La commande **QR SUPPRIMER ZONE HORS ECRAN** efface de la mémoire la zone hors écran dont la référence a été passée dans le paramètre *zone*.

Si un numéro de *zone* invalide est passé, l'erreur -9850 est générée.

Événements formulaire

 APPELER CONTENEUR SOUS FORMULAIRE Nouveauté 12.0

 Clic contextuel

 Clic droit

 Evenement formulaire Modifié 12.0

 FIXER MINUTEUR

 Lire texte edite

 *Activation*

 *Appel exterieur*

 *Apres*

 *Avant*

 *Desactivation*

 *En entete*

 *En pied*

 *En rupture*

 *Pendant*

APPELER CONTENEUR SOUS FORMULAIRE

APPELER CONTENEUR SOUS FORMULAIRE (événement)

Paramètre	Type	Description
événement	Entier long 	Evénement à transmettre


Description

La commande **APPELER CONTENEUR SOUS FORMULAIRE** permet à une instance de sous-formulaire d'envoyer l'*événement* à l'objet sous-formulaire qui la contient. L'objet sous-formulaire peut alors traiter l'*événement* dans le contexte du formulaire parent.

Cette commande doit être placée dans la méthode formulaire du sous-formulaire ou dans la méthode objet d'un des objets du sous-formulaire. L'événement sera reçu uniquement dans la méthode objet du conteneur du sous-formulaire.

Vous pouvez passer dans *événement* tout événement formulaire prédéfini de 4D (vous pouvez utiliser les constantes du thème) ou toute valeur correspondant à un événement personnalisé. Dans le premier cas, l'événement doit être coché pour le sous-formulaire. Dans le cas d'un événement personnalisé, il est conseillé de passer une valeur négative dans *événement* afin de ne pas risquer d'interférer avec des numéros d'événements existants ou à venir de 4D.

Principe d'exécution de la commande **APPELER CONTENEUR SOUS FORMULAIRE** :



Clic contextuel

Clic contextuel -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Booléen 	Vrai si un clic contextuel a été détecté, sinon Faux

Description

La commande **Clic contextuel** retourne **Vrai** si un clic de type contextuel a été effectué :

- Sous Windows et Mac OS, les clics contextuels sont effectués avec le bouton droit de la souris.
- Sous Mac OS, des clics contextuels peuvent également être générés à l'aide de la combinaison **Control+clic**.

Cette commande doit être appelée uniquement dans le cadre de l'événement formulaire [Sur clic](#). Il est donc nécessaire de vérifier en mode Développement que cet événement a bien été coché dans les Propriétés du formulaire et/ou de l'objet.

Exemple

Cette méthode, associée à une zone de défilement, permet de changer la valeur d'un élément de tableau à l'aide d'un menu contextuel :

```
Si(Clic contextuel)
  Si(Pop up menu("Vrai;Faux")=1)
    monTableau{monTableau}:="Vrai"
  Sinon
    monTableau{monTableau}:="Faux"
  Fin de si
Fin de si
```

Clic droit

Clic droit -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	Booléen		Vrai si un clic droit a été détecté, sinon Faux

Description

La commande **Clic droit** retourne **Vrai** si un clic effectué avec le bouton droit de la souris a été effectué.

Cette commande doit être appelée uniquement dans le cadre de l'événement formulaire [Sur clic](#). Il est donc nécessaire de vérifier en mode Développement que cet événement a bien été coché dans les Propriétés du formulaire et/ou de l'objet.

Evenement formulaire

Evenement formulaire -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	Entier long		Numéro d'événement formulaire



Description

Evenement formulaire retourne une valeur numérique qui identifie le type d'événement formulaire qui vient de se produire. Généralement, **Evenement formulaire** s'utilise dans une méthode formulaire ou une méthode objet.

4D fournit des constantes prédéfinies (placées dans le thème) permettant de comparer les valeurs retournées par la commande **Evenement formulaire**. Certains événements sont génériques (générés pour tout type d'objet), d'autres sont spécifiques à un type d'objet particulier.

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Sur activation	Entier long	11	La fenêtre du formulaire passe au premier plan
Sur affichage corps	Entier long	8	Un enregistrement va être affiché dans la liste
Sur appel extérieur	Entier long	10	Le formulaire a reçu un appel de la commande APPELER PROCESS
Sur appel zone du plug in	Entier long	19	Un plug-in demande que sa méthode objet soit exécutée
Sur après frappe clavier	Entier long	28	Un caractère vient d'être saisi dans l'objet qui a le focus. Lire texte edite retourne le contenu avec ce caractère.
Sur après modification	Entier long	45	Le contenu de l'objet saisissable qui a le focus vient d'être modifié
Sur après tri	Entier long	30	<i>(List box uniquement)</i> Un tri standard vient d'être effectué dans une colonne de list box
Sur avant frappe clavier	Entier long	17	Un caractère vient d'être saisi dans l'objet qui a le focus. Lire texte edite retourne le contenu sans ce caractère
Sur avant saisie	Entier long	41	<i>(List box uniquement)</i> Une cellule de list box est sur le point de passer en mode édition
Sur bouton barre outils Mac	Entier long	55	L'utilisateur a cliqué sur le bouton de gestion de la barre d'outils sous Mac OS
Sur case de fermeture	Entier long	22	On a cliqué sur la case de fermeture de la fenêtre
Sur chargement	Entier long	1	Le formulaire s'affiche ou s'imprime
Sur chargement ligne	Entier long	40	En mode saisie en liste, un enregistrement est chargé en modification (l'utilisateur a cliqué sur la ligne de l'enregistrement et un champ passe en édition)
Sur chargement ressource URL	Entier long	48	<i>(Zones Web uniquement)</i> Une nouvelle ressource est chargée dans la zone Web
Sur clic	Entier long	4	Un clic est survenu sur un objet
Sur clic entête	Entier long	42	<i>(List box uniquement)</i> Un clic est survenu dans l'en-tête d'une colonne de list box
Sur clic flèche	Entier long	38	<i>(Boutons 3D uniquement)</i> La zone "flèche" d'un bouton 3D reçoit un clic
Sur clic long	Entier long	39	<i>(Boutons 3D uniquement)</i> Un bouton 3D reçoit un clic et le bouton de la souris reste enfoncé pendant un certain laps de temps
Sur contracter	Entier long	44	<i>(Listes hiérarchiques uniquement)</i> Un élément de liste hiérarchique a été contracté via un clic ou une touche du clavier
Sur début chargement URL	Entier long	47	<i>(Zones Web uniquement)</i> Un nouvel URL est chargé dans la zone Web
Sur début glisser	Entier long	46	Un objet est en cours de glisser
Sur début survol	Entier long	35	Le curseur de la souris entre dans la zone graphique d'un objet
Sur déplacement colonne	Entier long	32	<i>(List box uniquement)</i> Une colonne de list box est déplacée par l'utilisateur via le glisser-déposer
Sur déplacement ligne	Entier long	34	<i>(List box uniquement)</i> Une ligne de list box est déplacée par l'utilisateur via le glisser-déposer
Sur déployer	Entier long	43	<i>(Listes hiérarchiques uniquement)</i> Un élément de liste hiérarchique a été déployé via un clic ou une touche du clavier
Sur déposer	Entier long	16	Des données sont déposées sur un objet
Sur désactivation	Entier long	12	La fenêtre du formulaire passe en arrière-plan
Sur données modifiées	Entier long	20	Les données d'un objet ont été modifiées
Sur double clic	Entier long	13	Un double-clic est survenu sur un objet
Sur entête	Entier long	5	L'en-tête du formulaire va être imprimé ou affiché
Sur erreur chargement URL	Entier long	50	<i>(Zones Web uniquement)</i> Une erreur s'est produite durant le chargement de l'URL
Sur fermeture corps	Entier long	26	Le formulaire entrée se referme et on retourne au formulaire sortie
Sur filtrage URL	Entier	51	<i>(Zones Web uniquement)</i> Un URL a été bloqué par la zone Web

Sur image URL	long	31	(Zones web uniquement) Un URL a été bloqué par la zone web
Sur fin chargement URL	Entier long	49	(Zones Web uniquement) Toutes les ressources de l'URL ont été chargées
Sur fin survol	Entier long	36	Le curseur de la souris sort de la zone graphique d'un objet
Sur gain focus	Entier long	15	Un objet de formulaire prend le focus
Sur glisser	Entier long	21	Des données sont glissées sur un objet
Sur impression corps	Entier long	23	Le corps du formulaire va être imprimé
Sur impression pied de page	Entier long	7	Le pied de page du formulaire va être imprimé
Sur impression sous total	Entier long	6	Une rupture du formulaire va être imprimée
Sur libération	Entier long	24	Le formulaire se referme et est déchargé
Sur menu sélectionné	Entier long	18	Une commande de menu a été sélectionnée
Sur minuteur	Entier long	27	Le nombre de ticks défini par FIXER MINUTEUR est atteint
Sur modif variable liée	Entier long	54	La variable liée à un sous-formulaire est modifiée.
Sur nouvelle sélection	Entier long	31	• <i>List box</i> : la sélection courante de lignes ou de colonnes est modifiée • <i>Enregistrements en liste</i> : l'enregistrement courant ou la sélection courante de lignes est modifié(e) dans un formulaire en liste ou un sous-formulaire • <i>Liste hiérarchique</i> : la sélection dans la liste est modifiée à la suite d'un clic ou de la frappe d'une touche au clavier
Sur ouverture corps	Entier long	25	On a double-cliqué sur un enregistrement et on passe au formulaire entrée
Sur ouverture lien externe	Entier long	52	(Zones Web uniquement) Un URL externe a été ouvert dans le navigateur
Sur perte focus	Entier long	14	Un objet de formulaire perd le focus
Sur redimensionnement	Entier long	29	La fenêtre du formulaire est redimensionnée
Sur redimensionnement colonne	Entier long	33	(List box uniquement) La largeur d'une colonne de list box est modifiée
Sur refus ouverture fenêtre	Entier long	53	(Zones Web uniquement) Une fenêtre pop up a été bloquée
Sur survol	Entier long	37	Le curseur de la souris bouge (d'au moins un pixel) alors qu'il se trouve dans la zone graphique d'un objet
Sur validation	Entier long	3	La saisie des données dans l'enregistrement est validée

Note : Les événements spécifiques des formulaires de sortie ne peuvent pas être utilisés avec les **formulaires projet**. Il s'agit de : Sur affichage corps, Sur ouverture corps, Sur fermeture corps, Sur chargement ligne, Sur entête, Sur impression corps, Sur impression sous total, Sur impression pied de page.

Événements et méthodes

Lorsqu'un événement formulaire se produit, 4D effectue les actions suivantes :

- En premier lieu, il examine chaque objet du formulaire et appelle la méthode de ceux dont la propriété d'événement correspondante a été sélectionnée et qui sont impliqués dans l'événement.
- Ensuite, il appelle la méthode formulaire si la propriété d'événement correspondante a été sélectionnée pour le formulaire.

Les différentes méthodes objet ne sont pas appelées dans un ordre particulier. La règle est que les méthodes objet sont toujours appelées avant la méthode formulaire. Dans le cas des sous-formulaires, les méthodes objet du formulaire sortie du sous-formulaire sont d'abord appelées, puis la méthode formulaire du formulaire sortie, puis enfin 4D appelle les méthodes objet du formulaire parent. Autrement dit, lorsqu'un objet est un sous-formulaire, 4D utilise la même règle pour les méthodes formulaire et objet dans le sous-formulaire.

Lorsque, pour un événement particulier, la propriété d'événement du formulaire n'est pas sélectionnée, cela n'empêche pas les appels aux méthodes des objets pour lesquels l'événement est sélectionné. Autrement dit, la sélection ou la désélection d'un événement au niveau du formulaire n'a pas d'effet sur les propriétés d'événements des objets.

ATTENTION : Ce principe ne s'applique pas aux événements Sur chargement et Sur libération. Ces événements ne seront

généralisés pour un objet que si les propriétés d'événement correspondantes ont été sélectionnées à la fois pour l'objet et pour le formulaire auquel il appartient. Si les propriétés sont sélectionnées pour l'objet uniquement, les événements ne seront pas généralisés ; ces deux événements doivent être sélectionnés au niveau du formulaire.

Le nombre d'objets impliqués par un événement dépend de la nature de l'événement. En particulier :

- Pour l'événement Sur chargement, les méthodes objet de tous les objets du formulaire (sur toutes les pages) pour lesquels la propriété d'événement Sur chargement est sélectionnée seront appelées. Si l'événement Sur chargement est sélectionné pour le formulaire, la méthode formulaire sera appelée.
- Pour les événements Sur activation ou Sur redimensionnement, aucune méthode objet ne sera appelée car ces événements s'appliquent au formulaire, pas à un objet en particulier. Par conséquent, si ces événements sont sélectionnés pour le formulaire, seule la méthode formulaire sera appelée.
- L'événement Sur minuteur n'est généré que si la méthode formulaire contient un appel préalable à la commande **FIXER MINUTEUR**. Seule la méthode formulaire reçoit cet événement, aucune méthode objet ne sera appelée.
- Pour l'événement Sur glisser, seule la méthode de l'objet déposable impliqué par l'événement sera appelée (si la propriété d'événement "Déposable" est sélectionnée pour l'objet). La méthode formulaire ne sera pas appelée.
- A l'inverse, pour l'événement Sur début glisser, la méthode objet ou la méthode formulaire de l'objet glissé sera appelée (si la propriété d'événement "Glissable" est sélectionnée pour l'objet).

ATTENTION : Contrairement aux autres événements, pendant un événement Sur début glisser, la méthode appelée est exécutée dans le contexte du processus de l'objet source du glisser-déposer, et non dans celui du processus de l'objet de destination. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Présentation du Glisser-Déposer**.

- Si les événements Sur début survol, Sur survol et Sur fin survol sont cochés pour le formulaire, ils sont générés pour chaque objet du formulaire. S'ils sont cochés pour un objet, ils sont générés pour cet objet uniquement. En cas de superposition d'objets, l'événement est généré par le premier objet capable de le gérer dans l'ordre des plans du haut vers le bas. Les objets rendus invisibles par la commande **OBJET FIXER VISIBLE** ne génèrent pas ces événements. Pendant la saisie d'un objet, les autres objets peuvent recevoir les événements de survol en fonction de la position de la souris.
- Enregistrements en liste : l'enchaînement d'appels des méthodes et des événements formulaires dans les formulaires liste affichés via **MODIFIER SELECTION / VISUALISER SELECTION** et les sous-formulaires est le suivant :

Pour chaque objet de la zone d'en-tête :

- Méthode objet avec événement Sur entête
- Méthode formulaire avec événement Sur entête

Pour chaque enregistrement :

- Pour chaque objet de la zone de corps :
 - Méthode objet avec événement Sur affichage corps
- Méthode formulaire avec événement Sur affichage corps

L'appel depuis les événements Sur affichage corps et Sur entête d'une commande 4D provoquant l'affichage d'une boîte de dialogue est interdit et provoque une erreur de syntaxe.

Les commandes concernées sont notamment : **ALERTE**, **DIALOGUE**, **CONFIRMER**, **Demander**, **AJOUTER ENREGISTREMENT**, **MODIFIER ENREGISTREMENT**, **VISUALISER SELECTION** et **MODIFIER SELECTION**.

Le tableau suivant résume, pour chaque type d'événement, l'appel des méthodes formulaire et objet :

Événement	Méthode(s) objet	Méthode formulaire	Quel(s) objet(s)
Sur chargement	Oui	Oui	Tous
Sur libération	Oui	Oui	Tous
Sur validation	Oui	Oui	Tous
Sur clic	Oui (si cliquable) (*)	Oui	Seul l'objet impliqué
Sur double clic	Oui (si cliquable) (*)	Oui	Seul l'objet impliqué
Sur avant frappe clavier	Oui (si saisissable) (*)	Oui	Seul l'objet impliqué
Sur après frappe clavier	Oui (si saisissable) (*)	Oui	Seul l'objet impliqué
Sur après modification	Oui (si saisissable) (*)	Oui	Seul l'objet impliqué
Sur gain focus	Oui (si tabulable) (*)	Oui	Seul l'objet impliqué
Sur perte focus	Oui (si tabulable) (*)	Oui	Seul l'objet impliqué
Sur activation	Jamais	Oui	Aucun
Sur désactivation	Jamais	Oui	Aucun
Sur appel extérieur	Jamais	Oui	Aucun
Sur début glisser	Oui (si glissable) (**)	Oui	Seul l'objet impliqué
Sur déposer	Oui (si déposable) (**)	Oui	Seul l'objet impliqué
Sur glisser	Oui (si déposable) (**)	Jamais	Seul l'objet impliqué
Sur début survol	Oui	Oui	Tous
Sur survol	Oui	Oui	Tous
Sur fin survol	Oui	Oui	Tous
Sur menu sélectionné	Jamais	Oui	Aucun
Sur bouton barre outils Mac	Jamais	Oui	Aucun
Sur modif variable liée	Jamais	Oui	Aucun
Sur données modifiées	Oui (si modifiable) (*)	Oui	Seul l'objet impliqué
Sur appel zone du plug in	Oui	Oui	Seul l'objet impliqué
Sur entête	Oui	Oui	Tous
Sur impression corps	Oui	Oui	Tous
Sur impression sous total	Oui	Oui	Tous
Sur impression pied de page	Oui	Oui	Tous
Sur case de fermeture	Jamais	Oui	Aucun
Sur affichage corps	Oui	Oui	Tous
Sur ouverture corps	Jamais	Oui	Aucun
Sur fermeture corps	Jamais	Oui	Aucun
Sur redimensionnement	Jamais	Oui	Aucun
Sur nouvelle sélection	Oui (***)	Oui	Seul l'objet impliqué
Sur chargement ligne	Jamais	Oui	Aucun
Sur minuteur	Jamais	Oui	Aucun
Sur avant saisie	Oui (List box)	Jamais	Seul l'objet impliqué
Sur déplacement colonne	Oui (List box)	Jamais	Seul l'objet impliqué
Sur déplacement ligne	Oui (List box)	Jamais	Seul l'objet impliqué
Sur redimensionnement colonne	Oui (List box)	Jamais	Seul l'objet impliqué
Sur clic entête	Oui (List box)	Jamais	Seul l'objet impliqué
Sur après tri	Oui (List box)	Jamais	Seul l'objet impliqué
Sur clic long	Oui (Bouton 3D)	Oui	Seul l'objet impliqué
Sur clic flèche	Oui (Bouton 3D)	Oui	Seul l'objet impliqué
Sur déployer	Oui (Liste hiér.)	Jamais	Seul l'objet impliqué
Sur contracter	Oui (Liste hiér.)	Jamais	Seul l'objet impliqué
Sur chargement ressource URL	Oui (Zone Web)	Jamais	Seul l'objet impliqué
Sur début chargement URL	Oui (Zone Web)	Jamais	Seul l'objet impliqué
Sur erreur chargement URL	Oui (Zone Web)	Jamais	Seul l'objet impliqué
Sur filtrage URL	Oui (Zone Web)	Jamais	Seul l'objet impliqué
Sur fin chargement URL	Oui (Zone Web)	Jamais	Seul l'objet impliqué
Sur ouverture lien externe	Oui (Zone Web)	Jamais	Seul l'objet impliqué
Sur refus ouverture fenêtre	Oui (Zone Web)	Jamais	Seul l'objet impliqué

(*) Référez-vous ci-dessous au paragraphe "Événements, objets et propriétés" pour plus d'informations.

(**) Référez-vous à la section "[Présentation du Glisser-Déposer](#)" pour plus d'informations.

(***) Seuls les objets de type List box, Liste hiérarchique et Sous-formulaire prennent en charge cet événement.

IMPORTANT : Gardez constamment à l'esprit que, pour chaque événement, la méthode d'un formulaire ou d'un objet est appelée si l'événement correspondant a été sélectionné pour le formulaire ou l'objet. L'avantage de désactiver des événements en mode Développement (en utilisant la Liste des propriétés de l'éditeur de formulaires) est que vous pouvez réduire de manière très importante le nombre d'appels aux méthodes et donc optimiser la vitesse d'exécution des formulaires.

Événements, objets et propriétés

Une méthode objet est appelée si l'événement peut réellement se produire pour l'objet en fonction de sa nature et de ses propriétés. Ce paragraphe détaille les événements à utiliser pour gérer les différents types d'objets.

A noter que la Liste des propriétés de l'éditeur de formulaires n'affiche que les événements compatibles avec l'objet sélectionné ou le formulaire.

Objets cliquables

Les objets cliquables sont gérés principalement avec la souris. Ces objets sont les suivants :

- Variables ou champs saisissables de type Booléen
- Boutons, boutons par défaut, boutons radio, cases à cocher, grilles de boutons
- Boutons 3D, boutons radio 3D, cases à cocher 3D
- Pop up menus, pop up menus hiérarchiques, menus Images
- Listes déroulantes, menus,
- Zones de défilement, listes hiérarchiques, list box
- Boutons invisibles, boutons inversés, boutons radio image
- Thermomètres, règles, cadrans
- Onglets,
- Séparateurs.

Lorsque l'événement [Sur clic](#) ou [Sur double clic](#) est sélectionné pour un de ces objets, vous pouvez détecter et gérer les clics sur l'objet à l'aide de la commande **Evenement formulaire** qui retourne [Sur clic](#) ou [Sur double clic](#) selon le cas.

Si les deux événements sont sélectionnés pour un même objet, les événements [Sur clic](#) puis [Sur double clic](#) seront générés en cas de double-clic sur l'objet.

Pour tous les objets cliquables, l'événement [Sur clic](#) se produit une fois que le bouton de la souris est relâché. Il y a cependant des exceptions :

- Avec les boutons invisibles et les onglets, l'événement [Sur clic](#) se produit dès qu'un clic a été détecté — sans attendre le relâchement du bouton de la souris.
- Avec les thermomètres, règles et cadrans, si le format d'affichage indique que la méthode objet doit être appelée pendant que vous faites glisser les curseurs de contrôle, l'événement [Sur clic](#) survient dès que le clic est détecté.
- Avec les boutons 3D, l'événement [Sur clic flèche](#) est généré lorsque l'utilisateur clique sur la "flèche" (dès que le bouton de la souris est enfoncé), voir ci-dessous.

Note : Quelques objets peuvent être activés par le clavier. Une case à cocher, par exemple, une fois qu'elle a le focus, peut être sélectionnée à l'aide de la barre d'espace. Dans ce cas, l'événement [Sur clic](#) est quand même généré.

ATTENTION : Les combo-boxes ne sont pas considérées comme des objets cliquables. Une combo-box doit être perçue comme une zone de texte saisissable dont la liste déroulante fournit les valeurs par défaut. Par conséquent, vous gérez la saisie des données dans une combo-box à l'aide des événements [Sur avant frappe clavier](#), [Sur après frappe clavier](#) et [Sur données modifiées](#).

Objets saisissables par clavier

Les objets saisissables par clavier sont des objets dans lesquels vous saisissez des données par le clavier et pour lesquels vous pouvez filtrer les données au plus bas niveau en détectant les événements [Sur après modification](#), [Sur avant frappe clavier](#) et [Sur après frappe clavier](#).

Les objets et types de données saisissables sont les suivants :

- Tous les champs saisissables de type alpha, texte, date, heure, numérique ou ([Sur après modification](#) uniquement) image
- Toutes les variables saisissables de type alpha, texte, date, heure, numérique ou ([Sur après modification](#) uniquement) image
- Combo-boxes
- List boxes

Note : Bien qu'objets "saisissables", les listes hiérarchiques ne gèrent pas les événements formulaire [Sur après modification](#), [Sur avant frappe clavier](#) et [Sur après frappe clavier](#) (voir aussi le paragraphe "Listes hiérarchiques" ci-dessous).

- [Sur avant frappe clavier](#) et [Sur après frappe clavier](#)

Note : A compter de la version 2004.2 de 4D, l'événement [Sur après frappe clavier](#) peut généralement être avantageusement remplacé par l'événement [Sur après modification](#) (cf. ci-dessous).

Une fois que les événements [Sur avant frappe clavier](#) et [Sur après frappe clavier](#) ont été sélectionnés pour un objet, vous pouvez détecter et gérer la saisie par le clavier dans l'objet à l'aide de la commande **Evenement formulaire** qui va retourner [Sur avant frappe clavier](#) puis [Sur après frappe clavier](#) (pour plus d'informations, reportez-vous à la description de la commande [Lire texte édité](#)). Ces événements sont également activés par les commandes du langage simulant une action utilisateur, telles que **GENERER FRAPPE CLAVIER**.

A noter que les modifications des utilisateurs non effectuées via le clavier (coller, glisser-déposer, etc.) ne sont pas prises en compte. Pour traiter ces événements, vous devez utiliser [Sur après modification](#).

Note : Les événements [Sur avant frappe clavier](#) et [Sur après frappe clavier](#) ne sont pas générés lors de l'utilisation d'une méthode d'entrée. Une méthode d'entrée (ou IME, Input Method Editor) est un programme ou un composant système permettant la saisie de caractères complexes ou de symboles (par exemple japonais ou chinois) à l'aide d'un clavier occidental.

- [Sur après modification](#)

Lorsqu'il est utilisé, cet événement est généré après chaque modification du contenu d'un objet saisissable, quelle que soit l'action à l'origine de cette modification, c'est-à-dire :

- les actions d'édition standard entraînant une modification du contenu telles que coller, couper, effacer ou annuler ;
- le déposer d'une valeur (action similaire au coller) ;
- toute saisie au clavier effectuée par l'utilisateur ; dans ce cas, l'événement Sur après modification est généré après les événements Sur avant frappe clavier et Sur après frappe clavier s'ils sont utilisés.
- une modification effectuée via une commande du langage simulant une action utilisateur (i.e. **GENERER FRAPPE CLAVIER**).

Attention, les actions suivantes ne déclenchent PAS cet événement :

- les actions d'édition ne modifiant pas le contenu de la zone, comme copier ou tout sélectionner ;
 - le glisser d'une valeur (action similaire au copier) ;
 - les modifications de contenu effectuées par programmation, à l'exception des commandes simulant une action utilisateur.
- Cet événement permet de contrôler les actions utilisateur afin, par exemple, d'interdire de coller un texte trop volumineux, de filtrer certains caractères ou d'empêcher le couper d'un champ de mot de passe.

Objets modifiables

Les objets modifiables sont des objets ayant une source de données, dont la valeur peut être modifiée à l'aide de la souris ou du clavier, mais qui ne sont pas gérés par l'événement Sur clic. Ces objets sont les suivants :

- Tous les champs saisissables (sauf sous-tables et BLOB)
- Toutes les variables saisissables (sauf BLOB, pointeurs et tableaux)
- Combo-boxes
- Objets externes (pour lesquels la saisie de données est validée par le plug-in)
- Listes hiérarchiques
- List box

Ces objets reçoivent les événements Sur données modifiées. Lorsque la propriété d'événement Sur données modifiées est sélectionnée pour un de ces objets, vous pouvez détecter et gérer la modification de la valeur de la source de données à l'aide de la commande **Evenement formulaire** qui retourne Sur données modifiées. L'événement est généré dès que la variable associée à l'objet est mise à jour en interne par 4D (c'est-à-dire, en général, lorsque la zone de saisie de l'objet perd le focus).

Objets tabulables

Les objets tabulables sont ceux qui peuvent recevoir le focus lorsque vous utilisez la touche **Tab** et/ou si vous cliquez dessus.

L'objet qui a le focus est celui qui reçoit les caractères saisis via le clavier et qui ne sont pas les modificateurs d'une commande de menu ou d'un objet tel qu'un bouton.

TOUS les objets sont tabulables SAUF ceux listés ci-dessous :

- Variables ou champs non saisissables
- Grilles de boutons
- Boutons 3D, boutons radio 3D, cases à cocher 3D
- Pop-up/listes déroulantes
- Menus déroulants hiérarchiques
- Pop-up menus Image
- Zones de défilement
- Boutons invisibles, boutons inversés, boutons radio Images
- Graphes
- Objets externes (pour lesquels la saisie de données est validée par le plug-in 4D)
- Onglets
- Séparateurs

Lorsque les événements Sur gain focus et/ou Sur perte focus sont sélectionnés pour un objet tabulable, vous pouvez détecter et gérer la modification du focus à l'aide de la commande **Evenement formulaire** qui retournera Sur gain focus ou Sur perte focus en fonction de l'événement.


Boutons 3D

Les boutons 3D autorisent la mise en place d'interfaces graphiques avancées (pour une description des boutons 3D, reportez-vous au manuel Mode Développement). Outre les événements génériques, deux événements spécifiques permettent de gérer de ces boutons :


- Sur clic long : cet événement est généré lorsqu'un bouton 3D reçoit un clic et que le bouton de la souris reste enfoncé pendant un certain laps de temps. En pratique, le délai à l'issue duquel l'événement est généré est égal au délai maximal séparant un double-clic, tel qu'il a été défini dans les préférences du système.
Cet événement peut être généré pour tous les styles de boutons 3D, boutons radio 3D et cases à cocher 3D, à l'exception des boutons 3D "ancienne génération" (style Décalage du fond) et des zones de flèche des boutons 3D avec pop up menu (cf. ci-dessous).
Cet événement est généralement utilisé pour afficher des pop up menus en cas de clics longs sur des boutons. L'événement Sur clic, s'il est coché, est généré si l'utilisateur relâche le bouton de la souris avant le délai du "clic long".
- Sur clic flèche : certains styles de boutons 3D peuvent être associés à un pop up menu et afficher une flèche. Un clic sur cette flèche fait généralement apparaître un menu de sélection proposant des actions supplémentaires en rapport avec l'action principale du bouton.
4D vous permet de gérer ce type de bouton à l'aide de l'événement Sur clic flèche. Cet événement est généré lorsque l'utilisateur clique sur la "flèche" (dès que le bouton de la souris est enfoncé) :
 - si le pop up menu est de type "Séparé", l'événement est généré uniquement en cas de clic sur la zone fléchée du bouton.

- si le pop up menu est de type "Lié", l'événement est généré en cas de clic sur n'importe quelle partie du bouton. A noter qu'avec ce type de bouton, l'événement Sur clic long ne peut pas être généré.

Avec pop up menu séparé



Avec pop up menu lié



Les styles de boutons 3D, boutons radio 3D et cases à cocher 3D acceptant la propriété "Avec pop up menu" sont : Aucun, Bouton barre outils, Bevel, Bevel arrondi et Office XP.

List box

Sept événements formulaires permettent de prendre en charge les spécificités des list box :

- Sur avant saisie : cet événement est généré juste avant qu'une cellule de list box passe en mode édition (c'est-à-dire, avant que le curseur de saisie soit affiché). Cet événement permet au développeur, par exemple, d'afficher un texte différent selon que l'utilisateur est en mode affichage ou édition.
- Sur nouvelle sélection : cet événement est généré à chaque fois que la sélection courante de lignes ou de colonnes de la list box est modifiée. Cet événement est également généré pour les listes d'enregistrements et les listes hiérarchiques.
- Sur déplacement colonne : cet événement est généré lorsqu'une colonne de list box est déplacée par l'utilisateur via le glisser-déposer. Il n'est pas généré si la colonne est glissée et déposée à son emplacement initial. La commande **Numero colonne listbox deplacee** permet de connaître le nouvel emplacement de la colonne.
- Sur déplacement ligne : cet événement est généré lorsqu'une ligne de list box est déplacée par l'utilisateur via le glisser-déposer. Il n'est pas généré si la ligne est glissée et déposée à son emplacement initial.
- Sur redimensionnement colonne : cet événement est généré lorsque la largeur d'une colonne de list box est modifiée (via la souris ou par programmation à l'aide de la commande **FIXER LARGEUR COLONNE LISTBOX**).
- Sur clic entête : cet événement est généré lorsqu'un clic se produit sur l'en-tête d'une colonne de list box. Dans ce cas, la commande **Self** permet de connaître l'en-tête de colonne sur laquelle le clic s'est produit. L'événement Sur clic est généré lorsqu'un clic droit (Windows) ou un Ctrl+clic (Mac OS) se produit sur une colonne ou un en-tête de colonne. Si la propriété **Triable** a été cochée pour la list box, il est possible d'autoriser ou non le tri standard sur la colonne en passant la valeur 0 ou -1 dans la variable \$0 :
 - Si \$0 vaut 0, le tri standard est effectué.
 - Si \$0 vaut -1, le tri standard n'est pas effectué et l'en-tête n'affiche pas la flèche de tri. Le développeur peut toutefois générer un tri des colonnes sur des critères personnalisés à l'aide des commandes de gestion des tableaux de 4D.Si la propriété **Triable** n'a pas été cochée pour la list box, la variable \$0 n'est pas utilisée.
- Sur après tri : cet événement est généré juste après qu'un tri standard ait été effectué (par conséquent, il n'est pas généré si \$0 retourne -1 dans l'événement Sur clic entête). Ce mécanisme est utile pour conserver le sens du dernier tri effectué par l'utilisateur. Dans cet événement, la commande **Self** retourne un pointeur sur la variable de la colonne ayant été triée.

Listes hiérarchiques

Outre les événements génériques, trois événements formulaires spécifiques permettent de prendre en charge les actions utilisateurs effectuées sur les listes hiérarchiques :

- Sur nouvelle sélection : cet événement est généré à chaque fois que la sélection dans la liste hiérarchique est modifiée à la suite d'un clic ou de la frappe d'une touche au clavier. Cet événement est également généré dans les objets list box et les listes d'enregistrements.
- Sur déployer : cet événement est généré à chaque fois qu'un élément de la liste hiérarchique a été déployé via un clic ou une touche du clavier.
- Sur contracter : cet événement est généré à chaque fois qu'un élément de la liste hiérarchique a été contracté via un clic ou une touche du clavier.

Ces événements ne sont pas mutuellement exclusifs. Ils peuvent être générés les uns après les autres pour une liste hiérarchique :

- Suite à la frappe d'une touche clavier (dans l'ordre) :

Événement	Contexte
<u>Sur données modifiées</u>	Un élément était en édition
<u>Sur déployer / Sur contracter</u>	Ouverture/fermeture de sous-liste à l'aide des touches fléchées -> ou <-
<u>Sur nouvelle sélection</u>	Sélection d'un nouvel élément
<u>Sur clic</u>	Activation de la liste par le clavier

- Suite à un clic souris (dans l'ordre) :

Événement	Contexte
Sur données modifiées	Un élément était en édition
Sur déployer / Sur contracter	Ouverture/fermeture de sous-liste via un clic sur l'icône de déploiement/contraction ou bien
	Double-clic sur une sous-liste non éditée
Sur nouvelle sélection	Sélection d'un nouvel élément
Sur clic / Sur double clic	Activation de la liste par un clic ou un double-clic

Sous-formulaires

Un objet conteneur de sous-formulaire (objet inclus dans le formulaire parent, contenant une instance de sous-formulaire) prend en charge les événements suivants :

- [Sur chargement](#) et [Sur libération](#) : respectivement ouverture et fermeture du sous-formulaire (ces événements doivent également avoir été activés au niveau du formulaire parent pour être pris en compte). A noter que ces événements sont générés avant ceux du formulaire parent. A noter également que, conformément aux principes de fonctionnement des événements formulaire, si le sous-formulaire est placé sur une page autre que la page 0 ou 1, ces événements ne sont générés qu'au moment de l'affichage/la fermeture de la page (et non du formulaire).
- [Sur validation](#) : validation de la saisie dans le sous-formulaire.
- [Sur données modifiées](#) : la variable associée à l'objet conteneur du sous-formulaire a été modifiée.
- [Sur activation](#) et [Sur désactivation](#) : le conteneur de sous-formulaire vient de recevoir ou de perdre le focus. Ces événements sont générés dans la méthode de l'objet sous-formulaire lorsqu'ils sont cochés. Ils sont envoyés à la méthode formulaire du sous-formulaire, ce qui permet par exemple de gérer l'affichage de boutons de navigation dans le sous-formulaire en fonction du focus. A noter que les objets du sous-formulaire peuvent eux-mêmes recevoir le focus.
- [Sur modif variable liée](#) : cet événement spécifique est généré dans le contexte de la méthode formulaire du sous-formulaire dès qu'une valeur est affectée à la variable associée au sous-formulaire dans le formulaire parent (même si la même valeur est réaffectée), et si le sous-formulaire appartient à la page formulaire courante ou à la page 0. Ce principe permet de mettre à jour le contenu du sous-formulaire à la suite de la modification de la variable associée au conteneur du sous-formulaire dans le formulaire parent. Pour plus d'informations sur la gestion des sous-formulaires, reportez-vous au manuel *Mode Développement*.

Note : Il est possible de définir tout type d'événement personnalisé pouvant être généré dans un sous-formulaire via la commande **APPELER CONTENEUR SOUS FORMULAIRE**. Cette commande permet d'appeler la méthode de l'objet conteneur et de lui passer un code d'événement.

Zones Web

Sept événements formulaires spécifiques sont disponibles pour les zones Web :

- [Sur début chargement URL](#) : cet événement est généré au début du chargement d'un nouvel URL dans la zone Web. La variable "URL" associée à la zone Web vous permet de connaître l'URL en cours de chargement.
Note : L'URL en cours de chargement est différent de l'URL courant (reportez-vous à la description de la commande **WA Lire URL courant**).
- [Sur chargement ressource URL](#) : cet événement est généré à chaque chargement d'une nouvelle ressource (image, frame, etc.) dans la page Web courante. La variable "Progression du chargement" associée à la zone vous permet de connaître l'état courant du chargement.
- [Sur fin chargement URL](#) : cet événement est généré lorsque toutes les ressources de l'URL courant ont été chargées. Vous pouvez appeler la commande **WA Lire URL courant** afin de connaître l'URL chargé.
- [Sur erreur chargement URL](#) : cet événement est généré lorsqu'une erreur a été détectée au cours du chargement d'un URL. Vous pouvez appeler la commande **WA LIRE DERNIERE ERREUR URL** afin d'obtenir des informations sur l'erreur.
- [Sur filtrage URL](#) : cet événement est généré lorsque le chargement d'un URL a été bloqué par la zone Web du fait d'un filtre mis en place via la commande **WA FIXER FILTRES URL**. Vous pouvez alors connaître l'URL bloqué à l'aide de la commande **WA Lire dernier URL filtre**.
- [Sur ouverture lien externe](#) : cet événement est généré lorsque le chargement d'un URL a été bloqué par la zone Web et que l'URL a été ouvert avec le navigateur courant du système, du fait d'un filtre mis en place via la commande **WA FIXER FILTRES LIENS EXTERNES**. Vous pouvez alors connaître l'URL bloqué à l'aide de la commande **WA Lire dernier URL filtre**.
- [Sur refus ouverture fenêtre](#) : cet événement est généré lorsque l'ouverture d'une fenêtre pop up a été bloquée par la zone Web. En effet, les zones Web 4D ne permettent pas l'ouverture de fenêtres pop up. Vous pouvez alors connaître l'URL bloqué à l'aide de la commande **WA Lire dernier URL filtre**.

Exemple 1

L'exemple suivant trie une sélection de sous-enregistrements pour la sous-table *[Parents]Enfants* avant qu'un formulaire de la table *[Parents]* ne soit affiché à l'écran :

```
` Méthode d'un formulaire pour la table [Parents]
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur chargement)
  TRIER SOUS ENREGISTREMENTS ([Parents]Enfants; [Parents]Enfants 'Prénom;>)
` ...
```

Fin de cas

Exemple 2

L'exemple suivant montre l'utilisation de l'événement Sur validation pour affecter automatiquement la date lorsque l'enregistrement est modifié :

```
` Méthode d'un formulaire
Au cas ou
`
...
: (Evenement formulaire=Sur validation)
  [LaTable]Date de modification:=Date du jour
Fin de cas
```

Exemple 3

Dans l'exemple suivant, la gestion complète d'un menu déroulant (initialisation, clics et relâchement de l'objet) est placée dans la méthode de l'objet :

```
` Méthode objet du menu déroulant taTaille
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur chargement)
  TABLEAU ALPHA(31;taTaille;3)
  taTaille{1}:="Petit"
  taTaille{2}:="Moyen"
  taTaille{3}:="Grand"
: (Evenement formulaire=Sur clic)
  Si(taTaille#0)
    ALERTE("Vous avez choisi la taille "+taTaille{taTaille}+".")
  Fin de si
: (Evenement formulaire=Sur libération)
  EFFACER VARIABLE(taTaille)
Fin de cas
```

Exemple 4

L'exemple suivant montre comment, dans une méthode objet, gérer et valider l'opération de glisser-déposer à partir d'un champ qui n'accepte que des images.

```
` Méthode objet du champ Image [LaTable]uneImage
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur glisser)
` On est en train de glisser-déposer un objet et la souris est au-dessus d'un champ
` Obtenir les informations sur l'objet source
  PROPRIETES GLISSER DEPOSER($vpObjetSource;$vlElémentSource;$lProcessSource)
` Notez que nous n'avons pas besoin de tester le numéro de process source
` pour la méthode objet exécutée parce qu'elle est dans le même process
  $vlTypeDonnées:=Type($vpSrcObject->)
` Les données source sont-elles une image (champ, variable ou tableau) ?
  Si(($vlTypeDonnées=Est une image)|($vlTypeDonnées=Est un tableau image))
` Accepter l'opération
    $0:=0
  Sinon
` Sinon, refuser l'opération
    $0:=-1
  Fin de si
: (Evenement formulaire=Sur déposer)
` Les données source ont été déposées sur l'objet, donc nous avons besoin de les copier dans
l'objet.
` Obtenir les informations sur l'objet source
  PROPRIETES GLISSER DEPOSER($vpObjetSource;$vlElémentSource;$lProcessSource)
  $vlTypeDonnées:=Type($vpSrcObject->)
  Au cas ou
` L'objet source est un champ ou une variable de type Image
    : ($vlTypeDonnées=Est une image)
` Est-ce que l'objet source est dans le même process (dans la même fenêtre et le même
```



```

        formulaire)?
        Si($lProcessSource=Numero du process courant)
` Copier la valeur source
    [LaTable]uneImage:=$vpObjetSource->
        Sinon
` Sinon, est-ce que l'objet source est une variable ?
        Si(Est une variable($vpObjetSource))
` Obtenir la valeur du process source
            LIRE VARIABLE PROCESS($lProcessSource;$vpObjetSource->,$vgImageGlissée)
            [LaTable]uneImage:=$vgImageGlissée
        Sinon
` Sinon, utiliser APPELER PROCESS pour obtenir la valeur du champ du process source
            Fin de si
        Fin de si
` L'objet source est un tableau de type Image
    :($vlTypeDonnées=Est un tableau image)
` Est-ce que l'objet source est dans le même process (dans la même fenêtre et le même
    formulaire)?
        Si($lProcessSource=Numero du process courant)
` Copier la valeur source
            [LaTable]uneImage:=$vpSrcObject->{$vlElémentSource}
        Sinon
` Sinon, obtenir la valeur du process source
            LIRE VARIABLE PROCESS($lProcessSource;$vpObjetSource
            ->{$vlElémentSource};$vgImageGlissée)
            [LaTable]uneImage:=$vgImageGlissée
        Fin de si
    Fin de cas
Fin de cas

```

Note : Pour d'autres exemples sur la gestion des événements Sur glisser et Sur déposer, référez-vous aux exemples de la commande **PROPRIETES GLISSER DEPOSER**.

Exemple 5

L'exemple suivant est une méthode formulaire générique. Elle fait apparaître chacun des événements qui peuvent survenir lorsqu'un formulaire est utilisé comme formulaire sortie :

```

` Méthode formulaire d'un formulaire sortie
$vpFormTable:=Table du formulaire courant
Au cas ou
` ...
    : (Evenement formulaire=Sur entête)
` La zone en-tête va être imprimée ou affichée
    Au cas ou
        : (Avant selection($vpFormTable->))
` Le code pour la première rupture d'en-tête doit être placé ici
        : (Niveau=1)
` Le code pour la rupture d'en-tête niveau 1 doit être placé ici
        : (Niveau=2)
` Le code pour la rupture d'en-tête niveau 2 doit être placé ici
    ...
    Fin de cas
: (Evenement formulaire=Sur impression corps)
` Un enregistrement va être imprimé
` Le code pour chaque enregistrement doit être placé ici
: (Evenement formulaire=Sur impression sous total)
` Une rupture va être imprimée
    Au cas ou
        : (Niveau=0)
` Le code pour la rupture 0 doit être placé ici
        : (Niveau=1)
` Le code pour la rupture 1 doit être placé ici
    ...
    Fin de cas
: (Evenement formulaire=Sur impression pied de page)
    Si(Fin de selection($vpFormTable->))
` Le code pour le dernier pied de page doit être placé ici
    Sinon

```

```
` Le code pour le pied de page doit être placé ici
  Fin de si
Fin de cas
```

Exemple 6

L'exemple suivant montre une méthode formulaire générique qui gère les événements pouvant survenir dans un formulaire sortie quand il s'affiche à l'aide de **VISUALISER SELECTION** ou **MODIFIER SELECTION**. Dans un but informatif, elle affiche l'événement dans la barre de titre de la fenêtre.

```
` Une méthode formulaire exemple
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur chargement)
  $vaEvenement:="Le formulaire va être affiché"
: (Evenement formulaire=Sur libération)
  $vaEvenement:="Le formulaire sortie vient de se fermer et va disparaître de l'écran"
: (Evenement formulaire=Sur affichage corps)
  $vaEvenement:="Affichage de l'enregistrement n°"+Chaine(Numero dans selection([LaTable]))
: (Evenement formulaire=Sur menu sélectionné)
  $vaEvenement:="Une commande de menu a été sélectionnée"
: (Evenement formulaire=Sur entête)
  $vaEvenement:="L'en-tête va être imprimé ou affiché"
: (Evenement formulaire=Sur clic)
  $vaEvenement:="On a cliqué sur un enregistrement"
: (Evenement formulaire=Sur double clic)
  $vaEvenement:="On a double-cliqué sur un enregistrement"
: (Evenement formulaire=Sur ouverture corps)
  $vaEvenement:="On a double-cliqué sur l'enregistrement n°"+Chaine(Numero dans
selection([LaTable]))
: (Evenement formulaire=Sur fermeture corps)
  $vaEvenement:="Retour au formulaire sortie"
: (Evenement formulaire=Sur activation)
  $vaEvenement:="La fenêtre du formulaire passe au premier plan"
: (Evenement formulaire=Sur désactivation)
  $vaEvenement:="La fenêtre du formulaire n'est plus au premier plan"
: (Evenement formulaire=Sur menu sélectionné)
  $vaEvenement:="Une ligne de menu a été sélectionnée"
: (Evenement formulaire=Sur appel extérieur)
  $vaEvenement:="Un appel extérieur a été reçu"
Sinon
  $vaEvenement:="Que se passe-t-il ? L'événement n°"+Chaine(Evenement formulaire)
Fin de cas
CHANGER TITRE FENETRE ($vaEvenement)
```

Exemple 7

Pour des exemples de gestion des événements Sur avant frappe clavier et Sur après frappe clavier, référez-vous aux exemples des commandes **Lire texte edite**, **Frappe clavier** et **FILTRE FRAPPE CLAVIER**.

Exemple 8

L'exemple suivant montre comment traiter de la même manière les clics et double-clics dans une zone de défilement :

```
` Méthode objet pour la zone de défilement taChoix
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur chargement)
  TABLEAU ALPHA(...;taChoix;...)
` ...
  taChoix:=0
: ((Evenement formulaire=Sur clic) | (Evenement formulaire=Sur double clic))
  Si (taChoix#0)
` On a cliqué sur un élément, faire quelque chose
` ...
  Fin de si
` ...
Fin de cas
```

Exemple 9

L'exemple suivant montre comment traiter les clics et double-clics de manière différente (notez l'utilisation de l'élément zéro pour conserver la valeur de l'élément sélectionné) :

```
` Méthode objet pour la zone de défilement taChoix
Au cas ou
  : (Evenement formulaire=Sur chargement)
    TABLEAU ALPHA(...;taChoix;...)
  `
  ...
    taChoix:=0
    taChoix{0}:="0"
  : (Evenement formulaire=Sur clic)
    Si (taChoix#0)
      Si (taChoix#Num(taChoix))
` On a cliqué sur un élément, faire quelque chose
`
  ...
` Sauvegarder l'élément nouvellement sélectionné pour la prochaine fois
    taChoix{0}:=Chaine(taChoix)
    Fin de si
  Sinon
    taChoix:=Num(taChoix{0})
  Fin de si
: (Evenement formulaire=Sur double clic souris)
  Si (taChoix#0)
` On a double-cliqué sur un élément, faire quelque chose
  Fin de si
`
  ...
Fin de cas
```

Exemple 10

L'exemple suivant montre comment maintenir une zone contenant du texte à partir d'une méthode formulaire à l'aide des événements Sur gain focus et Sur perte focus :

```
` Méthode formulaire [Contacts];"Entrée"
Au cas ou
  : (Evenement formulaire=Sur chargement)
    C_TEXTE(vtZoneEtat)
    vtZoneEtat:=""
  : (Evenement formulaire=Sur gain focus)
    RESOUDRE POINTEUR(Objet focus;$vsNomVar;$v1NumTable;$v1NumChamp)
    Si (($v1NumTable#0) & ($v1NumChamp#0))
      Au cas ou
        : ($v1NumChamp=1) ` Champ nom
          vtZoneEtat:="Saisissez le nom du contact, il sera automatiquement mis en
majuscules."
        `
        ...
        : ($v1NumChamp=10) ` Champ code postal
          vtZoneEtat:="Saisissez un code postal, il sera automatiquement vérifié et
validé."
        `
        ...
      Fin de cas
    Fin de si
  : (Evenement formulaire=Sur perte focus)
    vtZoneEtat:=""
  `
  ...
Fin de cas
```

Exemple 11

L'exemple suivant montre comment traiter l'événement de fermeture de fenêtre avec un formulaire utilisé pour l'entrée des données :

```
` Méthode pour un formulaire entrée
```

```

$vpFormulaireTable:=Table du formulaire courant
Au cas ou
\
...
: (Evenement formulaire=Sur case de fermeture)
  Si (Enregistrement modifie ($vpFormulaireTable->))
    CONFIRMER ("Cet enregistrement a été modifié. Voulez-vous sauvegarder les modifications
?")
    Si (OK=1)
      VALIDER
    Sinon
      NE PAS VALIDER
    Fin de si
  Sinon
    NE PAS VALIDER
  Fin de si
\
...
Fin de cas

```

Exemple 12

L'exemple suivant montre comment mettre en majuscules un champ Texte ou Alphanumérique chaque fois que la valeur est modifiée :

```

\ Méthode objet pour [Contacts]Prénom
Au cas ou
\
...
: (Evenement formulaire=Sur données modifiées)
  [Contacts]Prénom:=Majusc (Sous chaine ([Contacts]Prénom;1;1)) +Minusc (Sous
chaine ([Contacts]Prénom;2))
\
...
Fin de cas

```

Exemple 13

L'exemple suivant montre comment mettre en majuscules un champ Texte ou Alphanumérique chaque fois que la valeur est modifiée :

```

\ Méthode objet pour [Contacts]Prénom
Au cas ou
\
...
: (Evenement formulaire=Sur données modifiées)
  [Contacts]Prénom:=Majusc (Sous chaine ([Contacts]Prénom;1;1)) +Minusc (Sous
chaine ([Contacts]Prénom;2))
\
...
Fin de cas

```

FIXER MINUTEUR (tickCount)

Paramètre	Type	Description
tickCount	Entier long	➡ Nombre de ticks ou -1 = Déclenchement dès que possible

Description

La commande **FIXER MINUTEUR** permet d'activer l'événement formulaire [Sur minuteur](#) et de fixer, pour le process et le formulaire courants, le nombre de ticks (1 tick = 1/60ème de seconde) entre chaque événement formulaire [Sur minuteur](#).

Note : Pour plus d'informations sur cet événement formulaire, reportez-vous à la description de la commande [Evenement formulaire](#).

Si elle est appelée dans un contexte autre que l'affichage d'un formulaire, cette commande ne fait rien.

Note : Lorsque la commande **FIXER MINUTEUR** est exécutée dans le contexte d'un sous-formulaire (méthode formulaire du sous-formulaire), l'événement [Sur minuteur](#) est généré dans le sous-formulaire et non au niveau du formulaire parent.

Si vous passez -1 dans le paramètre *tickCount*, la commande activera l'événement formulaire [Sur minuteur](#) "dès que possible", autrement dit dès que l'application 4D rendra la main au gestionnaire d'événements. Ce principe permet notamment de s'assurer qu'un formulaire soit entièrement affiché avant de démarrer un traitement (fluidité de l'application).

Pour inactiver par programmation le déclenchement de l'événement formulaire [Sur minuteur](#), appelez de nouveau la commande **FIXER MINUTEUR** en passant 0 dans le paramètre *nbTicks*.

Exemple

Vous souhaitez que, lorsqu'un formulaire est affiché à l'écran, un bip soit émis toutes les trois secondes. Pour cela, écrivez dans la méthode du formulaire :

```
Si(Evenement formulaire=Sur_chargement)
    FIXER MINUTEUR (60*3)
Fin de si
...
Si(Evenement formulaire=Sur_minuteur)
    BEEP
Fin de si
```

Lire texte edite

Lire texte edite -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Texte	Texte en cours de saisie

Description

La commande **Lire texte edite** retourne le texte en cours de saisie dans un objet de formulaire.

Cette commande est principalement destinée à être utilisée avec le nouvel événement formulaire [Sur après frappe clavier](#) pour récupérer le texte au fur et à mesure de la frappe. Elle peut également être utilisée avec l'événement formulaire [Sur avant frappe clavier](#).

Note : Pour des raisons d'harmonisation avec le nouvel événement formulaire [Sur après frappe clavier](#), l'événement [Sur entrée clavier](#) a été renommé en [Sur avant frappe clavier](#) à compter de la version 6.5 de 4D.

La combinaison de cette commande avec les événements formulaire [Sur avant frappe clavier](#) et [Sur après frappe clavier](#) fonctionne de la manière suivante :

- Dès qu'un caractère est tapé au clavier, l'événement [Sur avant frappe clavier](#) est généré. Dans cet événement, la fonction **Lire texte edite** retourne le contenu de la zone avant la dernière frappe clavier. Par exemple, si la zone contient "PA" et que l'utilisateur tape "R", **Lire texte edite** retourne "PA" dans l'événement [Sur avant frappe clavier](#). Si la zone ne contient rien au départ, **Lire texte edite** retourne une chaîne vide.
- Ensuite, l'événement formulaire [Sur après frappe clavier](#) est généré. Dans cet événement, la fonction **Lire texte edite** retourne le contenu de la zone y compris le dernier caractère entré au clavier. Par exemple, si la zone contient "PA" et que l'utilisateur tape "R", **Lire texte edite** retourne "PAR" dans l'événement [Sur après frappe clavier](#).

Ces deux événements ne sont générés que dans les méthodes des objets concernés.

Dans un contexte autre que la saisie dans un formulaire, cette fonction retourne une chaîne vide.

Exemple 1

Dans un formulaire entrée, vous souhaitez que les caractères saisis soient automatiquement mis en majuscules :

```
Si (Evenement formulaire=Sur après frappe clavier)
  [Voyages]Agences:=Majusc(Lire texte edite)
Fin de si
```

Exemple 2

Voici un exemple de traitement à la volée des caractères saisis dans un champ texte. Le principe consiste à placer dans un autre champ texte (appelé "Mots") la décomposition en mots de la phrase en cours de saisie. Pour cela, écrivez dans la méthode objet du champ de saisie :

```
Si (Evenement formulaire=Sur après frappe clavier)
  $SaisieTempsRéel:=Lire texte edite
  PROPRIETES PLATE FORME ($plate_forme)
  Si ($plate_forme#3) ` Macintosh ou Power Macintosh
    Repeter
      $PhraseDécomposée:=Remplacer chaîne ($SaisieTempsRéel;Caractere (32);Caractere (13))
    Jusqu'à (Position (" ";$PhraseDécomposée)=0)
  Sinon ` Windows
    Repeter
      $PhraseDécomposée:=Remplacer chaîne ($SaisieTempsRéel;Caractere (32);
      Caractere (13)+Caractere (10))
    Jusqu'à (Position (" ";$PhraseDécomposée)=0)
  Fin de si
  [Exemple]Mots:=$PhraseDécomposée
Fin de si
```

Note : Cet exemple n'est pas exhaustif puisque l'on considère que les mots sont séparés par des espaces uniquement (**Caractere (32)**). La mise au point d'un système complet nécessiterait l'ajout d'autres filtres afin de repérer tous les mots (point-virgules, virgules, apostrophes, etc...).

Activation

Activation -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	Booléen		Vrai si le cycle d'exécution est en activation

Note de compatibilité

Cette fonction n'est conservée que pour des raisons de compatibilité avec les versions précédentes de 4D. A compter de la version 6, il est préférable d'utiliser la fonction **Evenement formulaire** et de tester si elle retourne l'événement Sur activation.

Description

Activation retourne **Vrai** dans une méthode formulaire lorsque la fenêtre contenant le formulaire passe au premier plan.

ATTENTION : N'appellez pas de commandes telles que **TRACE** ou **ALERTE** dans la phase **Activation** d'un formulaire, car cela provoquerait une boucle sans fin.

Note : Si vous voulez que le cycle d'exécution **Activation** soit généré, assurez-vous que la propriété d'événement Sur activation du formulaire et/ou des objet(s) est sélectionnée en mode Développement. Cette propriété est automatiquement définie pour les bases converties.

Appel extérieur

Appel extérieur -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	Booléen		Vrai si le cycle d'exécution est appel extérieur

Note de compatibilité

Cette fonction n'est conservée que pour des raisons de compatibilité avec les versions précédentes de 4D. A compter de la version 6, il est préférable d'utiliser la fonction [Evenement formulaire](#) et de tester si elle retourne un événement tel que [Sur appel extérieur](#).

Description

Si vous voulez que le cycle d'exécution **Appel extérieur** soit généré, vérifiez que la propriété d'événement [Sur appel extérieur](#) du formulaire et/ou des objets est sélectionnée en mode Développement.

Apres

Apres -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	Booléen		Retourne Vrai si le cycle d'exécution est après

Note de compatibilité

Cette fonction n'est conservée que pour des raisons de compatibilité avec les versions précédentes de 4D. A compter de la version 6, il est préférable d'utiliser la fonction [Evenement formulaire](#) et de tester si elle retourne un événement tel que [Sur validation](#).

Description

Si vous souhaitez que la phase **Apres** du cycle d'exécution soit générée, assurez-vous que l'événement [Sur validation](#) a bien été sélectionné, en mode Développement, dans les propriétés du formulaire et/ou des objets concernés.

Avant

Avant -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	Booléen		Vrai si le cycle d'exécution est avant

Note de compatibilité

Cette fonction n'est conservée que pour des raisons de compatibilité avec les versions précédentes de 4D. A compter de la version 6, il est préférable d'utiliser la fonction [Evenement formulaire](#) et de tester si elle retourne l'événement [Sur chargement](#).

Description

Si vous souhaitez que la phase **Avant** du cycle d'exécution soit générée, assurez-vous que l'événement [Sur chargement](#) a bien été sélectionné, en mode Développement, dans les propriétés du formulaire et/ou des objets concernés.

Desactivation

Desactivation -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	Booléen		Vrai si le cycle d'exécution est en désactivation

Note de compatibilité

Cette fonction n'est conservée que pour des raisons de compatibilité avec les versions précédentes de 4D. A compter de la version 6, il est préférable d'utiliser la fonction [Evenement formulaire](#) et de tester si elle retourne l'événement [Sur désactivation](#).

Description

Desactivation retourne Vrai dans une méthode formulaire ou méthode objet lorsque la fenêtre appartenant au process du premier plan, contenant le formulaire, passe à l'arrière-plan.

Si vous voulez que le cycle d'exécution **Desactivation** soit généré, vérifiez que la propriété d'événement [Sur désactivation](#) du formulaire et/ou des objets est sélectionnée en mode Développement.

En entete

En entete -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	Booléen		Vrai si le cycle d'exécution est en entête

Note de compatibilité

Cette commande a été conservée pour des raisons de compatibilité. A partir de la version 6 de 4D, il est préférable d'utiliser la commande **Evenement formulaire** et de tester si elle retourne l'événement Sur entête.

Description

Si vous souhaitez que le cycle d'exécution **En entete** soit généré, assurez-vous que l'événement formulaire Sur entête a bien été activé dans la boîte de dialogue des propriétés du formulaire ou du (des) objet(s) sélectionné(s), en mode Développement.

En pied

En pied -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	Booléen		Vrai si le cycle d'exécution est en pied

Note de compatibilité

Cette fonction n'est conservée que pour des raisons de compatibilité avec les versions précédentes de 4D. A compter de la version 6, il est préférable d'utiliser la fonction [Evenement formulaire](#) et de tester si elle retourne l'événement [Sur impression pied de page](#).

Description

Si vous voulez que le cycle d'exécution **En pied** soit généré, vérifiez que la propriété d'événement [Sur impression pied de page](#) du formulaire et/ou des objets est sélectionnée en mode Développement.

En rupture

En rupture -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	Booléen		Vrai si le cycle d'exécution est en rupture

Note de compatibilité

Cette commande a été conservée pour des raisons de compatibilité. A partir de la version 6 de 4D, il est préférable d'utiliser la commande [Evenement formulaire](#) et de tester si elle retourne l'événement [Sur impression sous total](#).

Description

Si vous souhaitez que le cycle d'exécution **En rupture** soit généré, assurez-vous que l'événement formulaire [Sur impression sous total](#) a bien été activé dans la boîte de dialogue des propriétés du formulaire ou du (des) objet(s) sélectionné(s), en mode Développement.

Pendant

Pendant -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	Booléen		Vrai si le cycle d'exécution est pendant



Note de compatibilité

Cette fonction n'est conservée que pour des raisons de compatibilité avec les versions précédentes de 4D. A compter de la version 6, il est préférable d'utiliser la fonction **Evenement formulaire** et de tester si elle retourne un événement tel que [Sur clic](#).

Description

Si vous souhaitez que la phase **Pendant** du cycle d'exécution soit générée, assurez-vous qu'au moins un événement tel que [Sur clic](#) a bien été sélectionné, en mode Développement, dans les propriétés du formulaire et/ou des objets concernés.

Fenêtres

-  Gestion des fenêtres
-  Types de fenêtres
-  AFFICHER FENETRE
-  CACHER FENETRE
-  CHANGER COORDONNEES FENETRE
-  CHANGER TITRE FENETRE
-  Chercher fenetre
-  COORDONNEES FENETRE
-  Creer fenetre
-  Creer fenetre externe
-  Creer fenetre formulaire
-  DEPLACER FENETRE
-  EFFACER FENETRE
-  Fenetre formulaire courant
-  Fenetre premier plan
-  Fenetre suivante
-  FERMER FENETRE
-  LISTE FENETRES
-  MAXIMISER FENETRE
-  MINIMISER FENETRE
-  Process de la fenetre
-  REDESSINER FENETRE
-  REDIMENSIONNER FENETRE FORMULAIRE
-  Titre fenetre
-  Type fenetre

✚ Gestion des fenêtres

Le rôle des fenêtres est d'afficher des informations pour l'utilisateur. Trois actions principales nécessitent l'affichage d'une fenêtre : la saisie de données, l'affichage de données et l'affichage de messages destinés à l'utilisateur.

Il y a toujours au moins une fenêtre ouverte à l'écran. Si nécessaire, des barres de défilement sont ajoutées, afin de permettre à l'utilisateur de faire défiler le contenu d'un formulaire lorsque celui-ci est plus grand que la fenêtre. En mode Développement, cette fenêtre sera soit la fenêtre présentant vos enregistrements sous forme de liste (formulaire sortie), soit la fenêtre proposant un enregistrement en saisie (formulaire entrée). En mode Application, cette fenêtre sera l'écran présentant par défaut le logo de 4D.

Lorsque vous sélectionnez une commande de menu en mode Application, la fenêtre d'accueil peut être effacée et remplacée par des données lorsque vous faites appel aux commandes qui affichent des formulaires. Une fois que l'exécution de ces commandes est terminée, l'écran d'accueil apparaît de nouveau par défaut.

Pour créer vos propres fenêtres, faites appel à la commande **Creer fenetre formulaire** ou **Creer fenetre**. Il existe différents *types de fenêtres* personnalisées. Toutes les fenêtres ouvertes par ces commandes sont référencées au moyen de l'expression **RefFen**. Une *RefFen* identifie de façon unique une fenêtre ouverte. C'est une expression de type Entier long. Toutes les commandes fonctionnant avec des fenêtres personnalisées attendent une *RefFen* comme paramètre.


Lorsque vous n'en avez plus besoin, vous pouvez fermer une fenêtre personnalisée avec la commande **FERMER FENETRE**, ou en double-cliquant sur la case du menu Système (Windows) ou sur la case de fermeture (Mac OS), s'il y en a une.

Certaines commandes, telles que **GRAPHE SUR SELECTION**, **QR ETAT** ou encore **IMPRIMER ETIQUETTES** ouvrent leurs propres fenêtres et les placent au premier plan.

Si vous démarrez un nouveau process et n'ouvrez pas de fenêtre au démarrage de la méthode process, 4D en créera une automatiquement avec le type par défaut, dès qu'il sera nécessaire d'afficher un formulaire.

Bords pousseurs

Les bords droits et bas des fenêtres sont par défaut des séparateurs "pousseurs". Cela signifie que les objets se trouvant à droite ou au-dessous des limites d'une fenêtre affichée à l'écran seront automatiquement repoussés vers la droite ou vers le bas en cas d'agrandissement de la fenêtre :



Ce mécanisme permet notamment de gérer des fenêtres à volets escamotables de type Explorateur (voir l'exemple de la commande **FORM FIXER TAILLE**).

Note : Ce principe n'est pas mis en oeuvre lorsque la fenêtre comporte des barres de défilement.

Coordonnées des fenêtres et mode "droite à gauche"

Dans les commandes de gestion des fenêtres, les coordonnées des fenêtres sont déterminées par rapport au point d'origine généralement situé en haut à gauche de la fenêtre/de l'écran.

Toutefois, lorsque le mode "droite à gauche" est activé pour l'application, les coordonnées sont inversées et le point d'origine passe en haut à droite de la fenêtre/de l'écran. Par conséquent, dans ce mode les coordonnées horizontales manipulées par les commandes suivantes doivent être inversées :

Creer fenetre

Creer fenetre formulaire

Creer fenetre externe

COORDONNEES FENETRE

CHANGER COORDONNEES FENETRE

Chercher fenetre

Note : Pour plus d'informations sur le mode "droite à gauche", reportez-vous au manuel Mode Développement et à la description de la commande **FIXER PARAMETRE BASE**.

Types de fenêtres

Vous spécifiez le type de fenêtre à ouvrir avec **Creer fenetre** à l'aide d'une des constantes prédéfinies suivantes (thème) :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Fenêtre standard sans zoom	Entier long	0	
Dialogue modal	Entier long	1	
Dialogue simple	Entier long	2	Utilisable en fenêtre flottante
Dialogue ombré	Entier long	3	Utilisable en fenêtre flottante
Fenêtre standard de taille fixe	Entier long	4	
Dialogue modal déplaçable	Entier long	5	Utilisable en fenêtre flottante
Fenêtre standard	Entier long	8	
Fenêtre à coins arrondis	Entier long	16	
Fenêtre pop up	Entier long	32	
Fenêtre feuille	Entier long	33	
Fenêtre feuille redim	Entier long	34	
Fenêtre palette	Entier long	1984	Utilisable en fenêtre flottante
Aspect texture	Entier long	2048	
Mode compositing	Entier long	4096	
Avec bouton barre outils Mac OS	Entier long	8192	

Fenêtres flottantes

Si vous passez une de ces constantes à **Creer fenetre**, vous créez une fenêtre standard. Pour ouvrir une fenêtre flottante, passez un type de fenêtre négatif à **Creer fenetre**.

Les fenêtres flottantes ont pour caractéristique principale de rester au premier plan même si l'utilisateur clique dans une autre fenêtre du process. Les fenêtres flottantes sont généralement utilisées pour afficher des informations permanentes ou des barres d'outils.

Fenêtres modales

Une fenêtre modale place l'utilisateur dans un état (ou "mode") où il ne peut agir qu'à l'intérieur de la fenêtre. Tant qu'une fenêtre modale est affichée, les commandes de menu et les autres fenêtres de l'application sont inaccessibles. Pour refermer une fenêtre modale, l'utilisateur doit la valider, l'annuler ou utiliser une des options qu'elle propose. Les boîtes de dialogue d'alerte sont des exemples typiques de fenêtres modales.

Dans 4D, les fenêtres de type 1 et 5 sont modales.


Note : Une fenêtre modale reste toujours au premier plan. Par conséquent, lorsqu'une fenêtre modale appelle une fenêtre non modale, cette dernière s'affiche en arrière-plan, bien qu'elle ait été appelée postérieurement. Il ne faut donc pas effectuer ce type d'opération.

En revanche, lorsqu'une fenêtre modale appelle une autre fenêtre modale, cette dernière s'affiche au premier plan.

Description


Voici la description de chaque type de fenêtre, sous Windows (à gauche) et Mac OS (à droite).

Fenêtre standard de taille fixe (4)




- Peut avoir un titre : Oui
- Peut comporter une case de fermeture ou un équivalent : Oui
- Peut être redimensionnée : Non sous Mac OS
- Peut être agrandie/réduite ou "zoomée" : Non
- Adaptée aux barres de défilement : Oui et Non
- Utilisation : saisie de données par **AJOUTER ENREGISTREMENT(...;...*)** ou équivalent

Dialogue modal (1)




- Peut avoir un titre : Non
- Peut comporter une case de fermeture ou un équivalent : Non
- Peut être redimensionnée : Non
- Peut être agrandie/réduite ou "zoomée" : Non
- Adaptée aux barres de défilement : Non
- Utilisation : **DIALOGUE**, **AJOUTER ENREGISTREMENT**(...;...*) ou équivalent
- Les fenêtres de ce type sont modales

Fenêtre standard sans zoom (0)




- Peut avoir un titre : Oui
- Peut comporter une case de fermeture ou un équivalent : Oui
- Peut être redimensionnée : Oui
- Peut être agrandie/réduite ou "zoomée" : Non sous Mac OS
- Adaptée aux barres de défilement : Oui
- Utilisation : saisie de données avec des barres de défilement, **VISUALISER SELECTION**, **MODIFIER SELECTION**, etc.

Fenêtre standard (8)




- Peut avoir un titre : Oui
- Peut comporter une case de fermeture ou un équivalent : Oui
- Peut être redimensionnée : Oui
- Peut être agrandie/réduite ou "zoomée" : Oui
- Adaptée aux barres de défilement : Oui
- Utilisation : saisie de données avec des barres de défilement, **VISUALISER SELECTION**, **MODIFIER SELECTION**, etc.

Dialogue modal déplaçable (5)





- Peut avoir un titre : Oui
- Peut comporter une case de fermeture ou un équivalent : Non
- Peut être redimensionnée : Non
- Peut être agrandie/réduite ou "zoomée" : Non
- Adaptée aux barres de défilement : Non
- Utilisation : **DIALOGUE**, **AJOUTER ENREGISTREMENT**(...;...*) ou équivalent
- Les fenêtres de ce type sont modales mais peuvent être déplacées et utilisées comme fenêtres flottantes

Dialogue ombré (3)




- Peut avoir un titre : Non
- Peut comporter une case de fermeture ou un équivalent : Non
- Peut être redimensionnée : Non
- Peut être agrandie/réduite ou "zoomée" : Non
- Adaptée aux barres de défilement : Non
- Utilisation : **DIALOGUE**, **AJOUTER ENREGISTREMENT**(...;...*) ou équivalent, sous Mac OS (non standard sous Windows).

Dialogue simple (2)



- Peut avoir un titre : Non
- Peut comporter une case de fermeture ou un équivalent : Non
- Peut être redimensionnée : Non
- Peut être agrandie/réduite ou "zoomée" : Non
- Adaptée aux barres de défilement : Non
- Utilisation : **DIALOGUE**, **AJOUTER ENREGISTREMENT**(...;...*) ou équivalent, sous Mac OS (non standard sous Windows).

Fenêtre palette (1984 {+ 1} {+ 2} {+ 4} {+ 8})




Lorsque vous appelez **Creer fenetre**, vous pouvez additionner une ou plusieurs constantes supplémentaires (listées ci-dessous) à la constante Fenêtre palette afin de créer des variantes ayant des comportements différents :

Constante	Type	Valeur
Avec barre de titre active	Entier long	1
Avec case de contrôle de taille	Entier long	4
Avec case de zoom	Entier long	8
Avec titre de fenêtre	Entier long	2


- Peut avoir un titre : Oui si la variante Avec titre de fenêtre est spécifiée
- Peut comporter une case de fermeture ou un équivalent : Oui
- Peut être redimensionnée : Oui si la variante Avec case de contrôle de taille est spécifiée
- Peut être agrandie/réduite ou "zoomée" : Oui si la variante Avec case de zoom est spécifiée
- Adaptée aux barres de défilement : Oui si la variante Avec case de contrôle de taille est spécifiée
- Utilisation : fenêtres flottantes avec **DIALOGUE** ou **VISUALISER SELECTION** (pas de saisie de données).


Fenêtre à coins arrondis (16)



- Peut avoir un titre : Oui
- Peut comporter une case de fermeture ou un équivalent : Oui
- Peut être redimensionnée : Non sous Mac OS
- Peut être agrandie/réduite ou "zoomée" : Non
- Adaptée aux barres de défilement : Non
- Utilisation : rare (obsolète)

Fenêtre feuille (33) et Fenêtre feuille redim (34)






Les fenêtres feuilles (sheet windows) sont des fenêtres spécifiques de l'interface Mac OS X. Ces fenêtres "descendent" de la barre de titre de la fenêtre principale via une animation et s'affichent par-dessus celle-ci. Elles sont automatiquement centrées dans la fenêtre principale. Leurs propriétés sont comparables à celles des boîtes de dialogue modales. Elles sont généralement utilisées pour effectuer une action en relation directe avec celle se déroulant dans la fenêtre principale.

- Il n'est possible de créer une fenêtre feuille sous Mac OS X que si la dernière fenêtre ouverte est visible et de type document (formulaire).
- La commande crée une fenêtre de type 1 (Dialogue modal) au lieu du type 33 et de type 8 (Fenêtre standard) au lieu du type 34 :
 - si la dernière fenêtre ouverte n'est pas visible ou n'est pas de type document,
 - sous Windows.
- Comme une fenêtre feuille doit être dessinée par-dessus un formulaire, son affichage est repoussé dans l'événement Sur chargement du premier formulaire chargé dans la fenêtre (cf. exemple 4 de la commande [Creer fenetre](#)).
- Utilisation : **DIALOGUE**, **AJOUTER ENREGISTREMENT**(...;...*) ou équivalent, sous Mac OS (non standard sous Windows).

Fenêtre pop up (32)



Ce type de fenêtre reprend les caractéristiques essentielles du type Dialogue simple (2) et dispose de propriétés avancées spécifiques :

- La fenêtre est automatiquement refermée avec annulation lorsque :
 - un clic se produit en-dehors de la fenêtre ;
 - la fenêtre d'arrière-plan ou la fenêtre MDI est déplacée ;
 - l'utilisateur appuie sur la touche **Echap** (ou **Esc**).
- Cette fenêtre s'affiche devant une fenêtre "parente" (elle ne doit d'ailleurs pas être utilisée comme fenêtre principale d'un process). La fenêtre d'arrière-plan n'est pas désactivée. En revanche, elle ne reçoit plus d'événement.
- Il n'est pas possible de redimensionner ou de déplacer la fenêtre à l'aide de la souris ; toutefois, lorsque cette opération est effectuée par programmation, le redessin des éléments d'arrière-plan est optimisé.
- Utilisation : ce type de fenêtre est particulièrement adapté à la prise en charge des pop up menus associés aux boutons 3D de type "bevel" ou "barres outils".

Aspect texture (2048)



Sous Mac OS, il est possible d'appliquer l'apparence "texturée" aux fenêtres. Ce type d'apparence est largement répandu dans l'interface Macintosh. Sous Windows, cette propriété est sans effet.

Pour appliquer l'apparence "texture" à une fenêtre générée par la commande [Creer fenetre](#), il suffit d'ajouter la constante [Aspect texture](#) au type de fenêtre défini dans le paramètre *type*. Par exemple :

```
$fen:=Creer fenetre(10;80;-1;-1;Fenêtre_standard+Aspect_texture;"")
```

Cette apparence peut être associée aux types de fenêtres suivants :

- Fenêtre standard
- Fenêtre standard sans zoom
- Fenêtre standard de taille fixe
- Dialogue modal déplaçable
- Fenêtre à coins arrondis

Mode compositing (4096)

Le mode "compositing" est un mode de gestion interne des fenêtres sous Mac OS X, notamment requis pour l'activation de l'aspect "métal" ou "texture" ainsi que l'affichage de certains objets dynamiques tels que les Zones Web.

Pour des raisons techniques, ce mode n'est utilisé dans les fenêtres de 4D que lorsque c'est nécessaire. Les fenêtres générées via les commandes **Creer fenetre** et **Creer fenetre formulaire** ne l'utilisent pas par défaut. Pour l'activer, il est nécessaire d'ajouter la constante Mode compositing (**Creer fenetre**) ou Form Mode compositing (**Creer fenetre formulaire**) au type de fenêtre lors de l'appel de la commande.

Sous Windows, cette propriété est sans effet.

Note : Certaines zones et fenêtres de 4D ne sont pas compatibles avec le mode compositing (en particulier les fenêtres générées par les commandes **VISUALISER SELECTION** et **MODIFIER SELECTION** ou encore les zones 4D Chart). L'utilisation du mode compositing dans ces contextes génère des dysfonctionnements à l'affichage.

Avec bouton barre outils Mac OS (8192)

Sous Mac OS, 4D permet d'afficher le bouton de gestion de la barre d'outils. Ce bouton standard permet alternativement d'afficher et de masquer la barre d'outils de la fenêtre :



Pour afficher la barre d'outils d'une fenêtre créée à l'aide de la commande **Creer fenetre**, il suffit d'ajouter la constante Avec bouton barre outils Mac OS. Par exemple :

```
$NewWin:=Creer fenetre(10;10;1010;810;Fenêtre_standard+Avec_bouton_barre_outils_Mac_OS)
```

Lorsque la barre d'outils de la fenêtre est affichée, l'événement formulaire Sur bouton barre outils Mac est généré dans la méthode formulaire lorsque l'utilisateur clique sur le bouton de gestion de la barre d'outils de la fenêtre. Bien entendu, la propriété correspondante doit avoir été cochée dans les propriétés d'événement du formulaire.

Seul l'événement est généré, 4D n'effectue aucune autre action dans la fenêtre. Il revient au développeur de modifier la taille de la fenêtre et d'afficher ou masquer ses éléments d'interface.

AFFICHER FENETRE

AFFICHER FENETRE {(fenêtre)}

Paramètre	Type	Description
fenêtre	ReffFen →	Numéro de référence de la fenêtre ou Fenêtre de premier plan du process courant si omis

Description

La commande **AFFICHER FENETRE** permet d'afficher la fenêtre dont vous avez passé le numéro de référence dans *fenêtre* ou, si ce paramètre est omis, la fenêtre de premier plan du process courant.

La fenêtre doit au préalable avoir été cachée à l'aide de la commande **CACHER FENETRE**. Si la fenêtre est déjà affichée, la commande ne fait rien.

Exemple

Voir l'exemple de la commande **CACHER FENETRE**.

CACHER FENETRE

CACHER FENETRE {(fenêtre)}

Paramètre	Type	Description
fenêtre	ReffFen →	Numéro de référence de la fenêtre ou Fenêtre de premier plan du process courant si omis

Description

La commande **CACHER FENETRE** permet de masquer la fenêtre dont vous avez passé le numéro de référence dans *fenêtre* ou, si ce paramètre est omis, la fenêtre de premier plan du process courant. Cette commande vous permet, par exemple, dans un process comportant plusieurs fenêtres, de ne conserver à l'écran que la fenêtre active.

La fenêtre disparaît de l'écran mais reste ouverte. Vous pouvez continuer à lui appliquer par programmation tout traitement supporté par les fenêtres 4D.

Pour réafficher une fenêtre masquée par **CACHER FENETRE** :

- Utilisez la commande **AFFICHER FENETRE** et passez-lui le numéro de référence de la fenêtre.
- Ou bien, utilisez la page **Process** de l'Explorateur d'exécution. Sélectionnez le process dans lequel la fenêtre est gérée (process de gestion de la fenêtre ou Process principal) puis cliquez sur le bouton **Montrer**.

Si vous souhaitez cacher toutes les fenêtres d'un process, utilisez la commande **CACHER PROCESS**.

Exemple

Cet exemple est la méthode d'un bouton placé dans un formulaire entrée. Ce bouton ouvre une boîte de dialogue dans une nouvelle fenêtre du même process. Vous souhaitez masquer les autres fenêtres du process (un formulaire de saisie et une palette d'outils) afin de ne présenter que la boîte de dialogue. Une fois que celle-ci a été validée, vous réaffichez les fenêtres du process.

```
` Méthode objet du bouton "Informations"
```

```
CACHER FENETRE (Saisie) ` Masquer la fenêtre de saisie
```

```
CACHER FENETRE (Palette) ` Masquer la palette
```

```
$Infos:=Creer fenetre (20;100;500;400;8) ` Créer la fenêtre d'informations
```

```
... ` Placer ici les instructions nécessaires au remplissage et à la gestion du dialogue
```

```
FERMER FENETRE ($Infos) ` Fermer le dialogue
```

```
AFFICHER FENETRE (Saisie)
```

```
AFFICHER FENETRE (Palette) ` Réafficher les autres fenêtres du process
```

CHANGER COORDONNEES FENETRE

CHANGER COORDONNEES FENETRE (gauche ; haut ; droite ; bas {; fenêtre})

Paramètre	Type	Description
gauche	Entier long	→ Coordonnée gauche de l'intérieur de la fenêtre
haut	Entier long	→ Coordonnée supérieure de l'intérieur de la fenêtre
droite	Entier long	→ Coordonnée droite de l'intérieur de la fenêtre
bas	Entier long	→ Coordonnée inférieure de l'intérieur de la fenêtre
fenêtre	ReffFen	→ Numéro de référence de la fenêtre ou Fenêtre de premier plan du process si ce paramètre est omis

Description

La commande **CHANGER COORDONNEES FENETRE** modifie les coordonnées globales de la fenêtre dont vous avez passé le numéro de référence *RefFen* dans le paramètre *fenêtre*. Si la fenêtre n'existe pas, la commande ne fait rien.

Si vous omettez le paramètre *fenêtre*, **CHANGER COORDONNEES FENETRE** s'applique à la fenêtre de premier plan du process courant.

Ces coordonnées doivent être exprimées relativement au coin supérieur gauche de la zone de contenu de la fenêtre d'application (sous Windows) ou de l'écran principal (sous Mac OS). Les coordonnées décrivent le rectangle correspondant à la zone de contenu de la fenêtre (en excluant les barres de titres et les bordures).

Attention : Utilisez cette commande avec précaution, car vous pouvez déplacer une fenêtre en-dehors des limites de la fenêtre principale (sous Windows) ou de l'écran (sous Mac OS). Pour éviter cela, vous pouvez utiliser des fonctions telles que **Largeur écran** et **Hauteur écran** pour bien vérifier les nouvelles coordonnées de la fenêtre.


Cette commande n'affecte pas les objets du formulaire. Si la fenêtre contient un formulaire, les objets du formulaire ne sont pas déplacés ou redimensionnés par la commande (quelles que soient leurs propriétés). Seule la fenêtre est modifiée. Pour modifier une fenêtre de formulaire en tenant compte de ses propriétés de redimensionnement et des objets qu'elle contient, vous devez utiliser la commande **REDIMENSIONNER FENETRE FORMULAIRE**.

Exemple 1

Reportez-vous à l'exemple de la commande **LISTE FENETRES**.

Exemple 2

Soit la fenêtre suivante :



Après l'exécution de la ligne suivante :

```
CHANGER COORDONNEES FENETRE (100;100;300;300)
```

La fenêtre apparaît ainsi :



CHANGER TITRE FENETRE

CHANGER TITRE FENETRE (titre {; fenêtre})

Paramètre	Type	Description
titre	Chaîne →	Titre de la fenêtre
fenêtre	RefFen →	Numéro de référence de fenêtre ou Fenêtre au premier plan du process courant si ce paramètre est omis

Description

La commande **CHANGER TITRE FENETRE** remplace le titre de la fenêtre dont le numéro de référence est passé dans *fenêtre* par le texte passé dans *titre* (longueur maximale 80 caractères).

Si la fenêtre n'existe pas, **CHANGER TITRE FENETRE** ne fait rien.

Si vous omettez le paramètre *fenêtre*, **CHANGER TITRE FENETRE** remplace le titre de la fenêtre de premier plan du process courant.

Note : En mode Développement, 4D définit automatiquement les titres des fenêtres — par exemple “Saisie pour table1” est affiché lorsque vous passez en saisie de données. Si vous changez le titre d'une fenêtre du mode Développement, il est probable que 4D le remplacera par la suite. En revanche, en mode Application, 4D ne modifie pas le titre des fenêtres.

Exemple

Vous effectuez une saisie dans un formulaire et vous cliquez sur un bouton qui déclenche une longue opération (par exemple une modification par programmation des enregistrements liés affichés dans un sous-formulaire). Vous pouvez afficher des informations sur la progression des opérations dans le titre de la fenêtre :

```
` Méthode objet du bouton bAnalyse
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur_clic)
` Sauvegarde du titre courant de la fenêtre dans une variable
  $vsTitreCour:=Titre fenetre
` Commencer l'opération longue
  DEBUT SELECTION([Lignes facture])
  Boucle($vlRecord;1;Enregistrements trouves([Lignes facture]))
    FAIRE QUELQUE CHOSE
` Afficher la progression
  CHANGER TITRE FENETRE("Traitement de la ligne #"+Chaine($vlEnreg))
  Fin de si
` Remettre en place l'ancien titre de fenêtre
  CHANGER TITRE FENETRE($vsTitreCour)
Fin de cas
```

 Chercher fenetre

Chercher fenetre (gauche ; haut {; partieFenêtre}) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
gauche	Entier long	➡	Coordonnée globale gauche
haut	Entier long	➡	Coordonnée globale supérieure
partieFenêtre	Entier long	➡	Numéro de partie de fenêtre
Résultat	RefFen	➡	Numéro de référence de fenêtre

Description

La commande **Chercher fenetre** retourne (s'il existe) le numéro de référence de la première fenêtre "touchée" par le point dont vous passez les coordonnées dans *gauche* et *haut*.

Ces coordonnées doivent être exprimées relativement au coin supérieur gauche de la zone de contenu (l'intérieur) de la fenêtre d'application (sous Windows) ou de l'écran principal (sous Mac OS).

Si vous passez le paramètre *partieFenêtre*, qu'une fenêtre ait été trouvée ou non, ce paramètre retournera une des valeurs suivantes, accessibles via les des constantes du thème :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Dans barre de menu	Entier long	1	Plate-forme : Mac OS
Dans barre de titre	Entier long	4	Plate-forme : Mac OS
Dans case de contrôle de taille	Entier long	5	Plate-forme : Mac OS
Dans case de fermeture	Entier long	6	Plate-forme : Mac OS
Dans case de zoom	Entier long	8	Plate-forme : Mac OS
Dans fenêtre système	Entier long	2	Plate-forme : Mac OS
Dans zone contenu	Entier long	3	Plate-forme : Mac OS et Windows

COORDONNEES FENETRE

COORDONNEES FENETRE (gauche ; haut ; droite ; bas {; fenêtre})

Paramètre	Type	Description
gauche	Entier long	← Coordonnée gauche de l'intérieur de la fenêtre
haut	Entier long	← Coordonnée supérieure de l'intérieur de la fenêtre
droite	Entier long	← Coordonnée droite de l'intérieur de la fenêtre
bas	Entier long	← Coordonnée inférieure de l'intérieur de la fenêtre
fenêtre	RefFen	→ Numéro de référence de la fenêtre ou Fenêtre de premier plan du process si omis ou Fenêtre MDI si -1 (Windows)

Description

La commande **COORDONNEES FENETRE** retourne les coordonnées globales de la fenêtre dont vous avez passé le numéro de référence dans le paramètre *fenêtre*. Si la fenêtre n'existe pas, les variables des paramètres sont inchangées.

Si vous omettez le paramètre *fenêtre*, **COORDONNEES FENETRE** s'applique à la fenêtre de premier plan du process courant.

Les coordonnées retournées sont exprimées relativement au coin supérieur gauche de la zone de contenu de la fenêtre d'application (sous Windows) ou de l'écran principal (sous Mac OS). Les coordonnées retournent le rectangle correspondant à la zone de contenu de la fenêtre (en excluant les barres de titres et les bordures).

Note : Sous Windows, si vous passez -1 dans *fenêtre*, **COORDONNEES FENETRE** retourne les coordonnées de la fenêtre d'application (fenêtre MDI) relativement à l'écran.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande [LISTE FENETRES](#).

Créer fenêtre

Créer fenêtre (gauche ; haut ; droite ; bas {; type {; titre {; caseFermeture}}}) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
gauche	Entier long	➡ Coordonnée gauche de l'intérieur de la fenêtre
haut	Entier long	➡ Coordonnée supérieure de l'intérieur de la fenêtre
droite	Entier long	➡ Coordonnée droite de l'intérieur de la fenêtre
bas	Entier long	➡ Coordonnée inférieure de l'intérieur de la fenêtre
type	Entier long	➡ Type de la fenêtre
titre	Chaîne	➡ Titre de la fenêtre
caseFermeture	Chaîne	➡ Méthode à appeler en cas de double-clic sur la case du menu Système ou de clic sur la case de fermeture
Résultat	RefFen	➡ Numéro de référence de la fenêtre

Description

Créer fenêtre ouvre une nouvelle fenêtre dont les dimensions sont définies par les quatre premiers paramètres :

- *gauche* est la distance en pixels entre le côté gauche de la fenêtre de l'application et le côté intérieur gauche de la fenêtre.
- *haut* est la distance en pixels entre le haut de la fenêtre de l'application et le bord supérieur de l'intérieur de la fenêtre.
- *droite* est la distance en pixels entre le côté gauche de la fenêtre de l'application et le côté intérieur droit de la fenêtre.
- *bas* est la distance en pixels entre le haut de la fenêtre de l'application et le bord inférieur de l'intérieur de la fenêtre.

Si vous passez -1 dans *droite* et *bas*, vous indiquez à 4D qu'il faut redimensionner automatiquement la fenêtre si les conditions suivantes sont réunies :

- Vous avez conçu un formulaire et défini ses options de dimensionnement dans la fenêtre des propriétés des formulaires du mode Développement.
- Avant d'appeler **Créer fenêtre** vous avez sélectionné le formulaire à l'aide de la commande **FORM FIXER ENTREE**, à laquelle vous avez passé le paramètre optionnel *.

Important : Ce dimensionnement automatique de la fenêtre n'aura lieu que si vous avez au préalable appelé la commande **FORM FIXER ENTREE** pour le formulaire que vous allez afficher dans la fenêtre, et si vous lui avez passé le paramètre optionnel *.

- Le paramètre *type* est optionnel. Il définit le type de fenêtre que vous souhaitez afficher, et correspond aux différentes fenêtres présentées dans la section **Types de fenêtres** (constantes du thème). Si le type passé est négatif, la fenêtre sera flottante. Si le type n'est pas spécifié, le type 1 est utilisé par défaut.
- Le paramètre *titre* indique le titre (optionnel) de la fenêtre.
Si vous passez une chaîne de caractères vide ("") dans *titre*, vous indiquez à 4D d'utiliser les valeurs saisies dans la zone **Nom de la fenêtre** de la fenêtre des Propriétés du formulaire en mode Développement pour le titre du formulaire que vous allez afficher dans la fenêtre.

Important : Le nom par défaut du formulaire ne sera appliqué à la fenêtre que si vous avez appelé la commande **FORM FIXER ENTREE** pour le formulaire que vous allez afficher dans la fenêtre et si vous lui avez passé le paramètre optionnel *.

- Le paramètre *caseFermeture*, optionnel, désigne la méthode de gestion de la fermeture de la fenêtre. Si ce paramètre est passé, la case du menu Système (sous Windows) ou une case de fermeture (sous Mac OS) est ajoutée à la fenêtre. Lorsque l'utilisateur Windows double-clique sur la case du menu Système ou que l'utilisateur Mac OS clique sur la case de fermeture, la méthode passée dans *caseFermeture* est exécutée.

Note : Vous pouvez aussi gérer la fermeture à partir de la méthode du formulaire affiché dans la fenêtre pendant l'événement Sur case de fermeture. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la commande **Evenement formulaire**.

Si plusieurs fenêtres sont ouvertes dans le même process, la dernière fenêtre créée est la fenêtre active (de premier plan) du process. Seules les informations situées dans la fenêtre active peuvent être modifiées. Toutes les autres fenêtres peuvent être visualisées. Lorsque l'utilisateur tape une touche du clavier, la fenêtre active vient toujours se placer au premier plan, si elle n'y est pas déjà.

Les formulaires sont affichés à l'intérieur de fenêtres ouvertes à l'écran. Le texte passé à la commande **MESSAGE** est également affiché dans une fenêtre.

Exemple 1

La méthode projet suivante ouvre une fenêtre centrée dans la fenêtre principale (sous Windows) ou dans l'écran principal (sous Mac OS). Notez qu'elle accepte deux, trois ou quatre paramètres :

```
` Méthode projet OUVRIR FENETRE CENTREE
` $1 - Largeur de la fenêtre
` $2 - Hauteur de la fenêtre
` $3 - Type de la fenêtre (optionnel)
` $4 - Titre de la fenêtre (optionnel)
$SW:=Largeur écran\2
```

```

$SH:=(Hauteur ecran\2)-10
$WW:=$1\2
$WH:=$2\2
Au cas ou
: (Nombre de parametres=2)
  Creer fenetre ($SW-$WW; $SH-$WH; $SW+$WW; $SH+$WH)
: (Nombre de parametres=3)
  Creer fenetre ($SW-$WW; $SH-$WH; $SW+$WW; $SH+$WH; $3)
: (Nombre de parametres=4)
  Creer fenetre ($SW-$WW; $SH-$WH; $SW+$WW; $SH+$WH; $3; $4)
Fin de cas

```

Une fois que cette méthode projet est écrite, vous pouvez l'utiliser de la manière suivante :

```

OUVRIR FENETRE CENTREE(400;250;Dialogue simple;"Mise à jour Archives")
DIALOGUE([Table outils];"OPTIONS MAJ")
FERMER FENETRE
Si (OK=1)
  ...
Fin de si

```

Exemple 2

L'exemple suivant crée une fenêtre flottante comportant une case de menu système (sous Windows) ou une case de fermeture (sous Mac OS). La fenêtre est créée dans le coin supérieur droit de la fenêtre de l'application.

```

Creer fenetre (Largeur ecran-149;33;Largeur ecran-4;178;-Fenêtre palette;"";"caseFermeture")
DIALOGUE([Dialogues];"Palette de couleurs")

```

La méthode *caseFermeture* appelle la commande **NE PAS VALIDER** :

```

NE PAS VALIDER

```

Exemple 3

L'exemple suivant ouvre une fenêtre dont le titre et la taille proviennent des propriétés du formulaire affiché dans la fenêtre :

```

FORM FIXER ENTREE([Clients];"Ajout d'enregistrements";*)
Creer fenetre (10;80;-1;-1;Fenêtre standard; "")
Repeter
  AJOUTER ENREGISTREMENT ([Clients])
Jusque (OK=0)

```

Rappel

Pour que la fonction **Creer fenetre** utilise automatiquement les propriétés du formulaire, vous devez avoir appelé **FORM FIXER ENTREE** avec le paramètre optionnel * et les propriétés du formulaire doivent avoir été définies en fonction de cette utilisation.

Exemple 4

Cet exemple illustre le mécanisme de "retard" d'affichage des fenêtres feuille sous Mac OS X :

```

$maFenêtre:=Creer fenetre (10;10;400;400;Fenêtre feuille)
`A cet instant la fenêtre est créée mais reste invisible
DIALOGUE ([Table];"formDial")
`L'événement Sur chargement est généré puis la fenêtre feuille est affichée, elle "descend"
`du dessous de la barre de titre

```

Créer fenetre externe

Créer fenetre externe (gauche ; haut ; droite ; bas ; type ; titre ; zonePlugin) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
gauche	Entier long	⇒	Coordonnée gauche de l'intérieur de la fenêtre
haut	Entier long	⇒	Coordonnée supérieure de l'intérieur de la fenêtre
droite	Entier long	⇒	Coordonnée droite de l'intérieur de la fenêtre
bas	Entier long	⇒	Coordonnée inférieure de l'intérieur de la fenêtre
type	Entier long	⇒	Type de la fenêtre
titre	Chaîne	⇒	Titre de la fenêtre
zonePlugin	Chaîne	⇒	Commande de zone externe
Résultat	RefFen	⇒	Numéro de référence de la fenêtre et de la zone externe

Description

Créer fenetre externe crée une nouvelle fenêtre et affiche la zone externe gérée par la commande *zonePlugin* fournie par un plug-in 4D. Le code à passer dans *zonePlugin* est généralement de la forme "*_NomPlugin*", par exemple : *_4D Write*, *_4D Viewou*, *_4D Draw*.

Créer fenetre externe retourne un Entier long qui peut être utilisé à la fois comme numéro de référence de fenêtre (qui peut être exploité par les autres commandes du thème Fenêtres) et comme référence de la zone externe affichée dans la fenêtre (qui peut être exploité par les autres routines du plug-in 4D).

Les six premiers paramètres sont identiques à ceux de la commande **Créer fenetre**. Cependant, aucun d'entre eux n'est optionnel.

Créer fenetre externe crée une fenêtre "sans mode", c'est-à-dire que la commande n'attend pas d'action de l'utilisateur, ce qui vous permet d'afficher plusieurs fenêtres actives simultanément. Vous pouvez naviguer parmi chaque fenêtre en cliquant dessus. Vous pouvez modifier celle qui se trouve au premier plan. Si le type de la fenêtre comporte une barre de titre, une case du menu Système (Windows) ou une case de fermeture (Macintosh) sera ajoutée à la fenêtre pour permettre à l'utilisateur de refermer la fenêtre.

Exemple

L'exemple suivant ouvre une fenêtre externe et affiche une zone externe 4D Write :

```
wrWind:=Créer fenetre externe (50;50;350;450;8;"Ecrire lettre";"_4D WRITE")
```

L'exemple suivant referme la fenêtre externe ouverte dans l'exemple précédent :

```
FERMER FENETRE (wrWind)
```

Créer fenetre formulaire

Créer fenetre formulaire ({laTable ;} nomForm {; type {; posH {; posV {; *}}}}) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table du formulaire ou Table par défaut si ce paramètre est omis
nomForm	Chaîne	→ Nom du formulaire
type	Entier long	→ Type de la fenêtre
posH	Entier long	→ Position horizontale de la fenêtre
posV	Entier long	→ Position verticale de la fenêtre
*	Opérateur	→ Conserver la position et la taille précédentes de la fenêtre
Résultat	ReffFen	↪ Numéro de référence de la fenêtre

Description

La commande **Créer fenetre formulaire** crée une nouvelle fenêtre utilisant les propriétés de taille et de redimensionnement du formulaire *nomForm*, passé en paramètre.

A noter que le formulaire *nomForm* n'est pas affiché dans la fenêtre créée. Il vous appartient, si vous le souhaitez, d'afficher le formulaire (par exemple à l'aide de la commande **AJOUTER ENREGISTREMENT**).

Par défaut, si le paramètre *type* n'est pas passé, la fenêtre créée est de type standard et comporte une case de fermeture. A la différence de la commande **Créer fenetre**, aucune méthode n'est associée à cette case de fermeture : un clic sur la case de fermeture provoquera simplement l'annulation du formulaire, sauf si l'événement Sur case de fermeture est activé pour le formulaire, auquel cas le code associé à cet événement sera exécuté.

Si le formulaire *nomForm* est redimensionnable, la fenêtre créée comporte également une case de zoom et une case de contrôle de taille.

Note : Vous pouvez connaître les principales propriétés d'un formulaire à l'aide de la commande **FORM LIRE PROPRIETES**.

Le paramètre optionnel *type* vous permet de spécifier un type de fenêtre. Ce paramètre doit contenir une des constantes prédéfinies suivantes, placées dans le thème :

Constante	Type	Valeur
Avec bouton barre outils Mac OS	Entier long	8192
Form dialogue modal	Entier long	1
Form dialogue modal déplaçable	Entier long	5
Form fenêtre feuille	Entier long	33
Form fenêtre palette	Entier long	1984
Form fenêtre pop up	Entier long	32
Form fenêtre standard	Entier long	8
Form Mode compositing	Entier long	4096

Notes :

- Les attributs de la fenêtre créée (case de contrôle de taille, case de fermeture...) dépendent des spécifications d'interface du système d'exploitation pour le *type* choisi. Il est donc possible d'obtenir des résultats différents en fonction de la plate-forme.
- Les constantes Form Mode compositing et Avec bouton barre outils Mac OS doivent être ajoutées à l'une des autres constantes de type.
- Pour plus d'informations sur les types de fenêtres, reportez-vous à la section **Types de fenêtres**. A noter que seuls les types listés dans le thème peuvent être utilisés avec la commande **Créer fenetre formulaire**.

Le paramètre optionnel *posH* vous permet de définir l'emplacement horizontal de la fenêtre. Vous pouvez passer dans ce paramètre une coordonnée fixe exprimée en points (cf. commande **Créer fenetre**), ou l'une des constantes prédéfinies suivantes, placées dans le thème :

Constante	Type	Valeur
A droite	Entier long	196608
A gauche	Entier long	131072
Centrée horizontalement	Entier long	65536

Le paramètre optionnel *posV* vous permet de définir l'emplacement vertical de la fenêtre. Vous pouvez passer dans ce paramètre une coordonnée fixe exprimée en points (cf. commande **Créer fenetre**), ou l'une des constantes prédéfinies suivantes, placées dans le thème :

Constante	Type	Valeur
Centrée verticalement	Entier long	262144
En bas	Entier long	393216
En haut	Entier long	327680

Ces paramètres tiennent compte de la présence de la barre d'outils, de la barre de menus, et de la taille courante de la fenêtre de

l'application (sous Windows).

Si vous passez le paramètre optionnel *, la position et la taille courantes de la fenêtre sont mémorisées au moment où elle est refermée. Lorsque la fenêtre est réouverte par la suite, elle conserve sa position et sa taille précédentes. Dans ce cas, les paramètres *posV* et *posH* ne sont utilisés que pour la première ouverture de la fenêtre.

Exemple 1

L'instruction suivante ouvre une fenêtre standard avec case de fermeture automatiquement ajustée à la taille du formulaire "Entrée". Comme le formulaire a la propriété "Redimensionnable", la fenêtre comporte également une case de contrôle de taille et une case de zoom :

```
$refFen:=Creer fenetre formulaire([Table1];"Entrée")
```

Exemple 2

L'instruction suivante ouvre, en haut et à gauche de l'écran, une palette flottante basée sur un formulaire projet nommé "Outils". Cette palette conservera sa précédente position à chaque nouvelle ouverture :

```
$refFen:=Creer fenetre formulaire("Outils";Form fenetre palette;A gauche;En haut;*)
```

DEPLACER FENETRE

DEPLACER FENETRE


Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **DEPLACER FENETRE** permet de faire glisser la fenêtre dans laquelle l'utilisateur a cliqué puis de la déplacer en fonction des mouvements de la souris. Généralement, cette commande est appelée depuis la méthode d'un objet capable de répondre instantanément aux clics souris (par exemple un bouton invisible).

Exemple

Le formulaire suivant, présenté ici dans l'éditeur de formulaires, contient un fond créé par une image statique par-dessus laquelle quatre boutons invisibles ont été placés (un par côté) :




Chaque bouton est associé à la méthode suivante :

DEPLACER FENETRE ` Commencer à faire glisser la fenêtre au premier clic

Après l'exécution de la méthode projet suivante :

```
Creer fenetre (50;50;50+400;50+300;2)
DIALOGUE ([Table1]; "Custom Drag")
FERMER FENETRE
```

... vous obtenez une fenêtre semblable à celle-ci :



Vous pouvez la déplacer en cliquant sur les bordures.

EFFACER FENETRE

EFFACER FENETRE {(fenêtre)}

Paramètre	Type	Description
fenêtre	RefFen →	Numéro de référence de fenêtre ou Fenêtre au premier plan du process courant si ce paramètre est omis

Description

La commande **EFFACER FENETRE** efface le contenu de la fenêtre dont vous avez passé la référence dans *fenêtre*.

Si vous omettez le paramètre *fenêtre*, **EFFACER FENETRE** efface le contenu de la fenêtre de premier plan du process courant.

Généralement, vous utiliserez **EFFACER FENETRE** en combinaison avec **MESSAGE** et **POSITION MESSAGE**. Dans ce cas, **EFFACER FENETRE** efface le contenu de la fenêtre et place le curseur dans son angle supérieur gauche, c'est-à-dire à la position correspondant à **POSITION MESSAGE** (0; 0).

Ne confondez pas **EFFACER FENETRE**, qui efface le contenu d'une fenêtre, et **FERMER FENETRE**, qui supprime la fenêtre de l'écran.

Fenetre formulaire courant

Fenetre formulaire courant -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	RefFen		Numéro de référence de la fenètre du formulaire courant

Description

La commande **Fenetre formulaire courant** retourne la référence de la fenètre du formulaire courant. S'il n'y a pas de fenètre définie pour le formulaire courant, la commande retourne 0.

La fenètre du formulaire courant peut avoir été générée automatiquement par une commande telle que **AJOUTER ENREGISTREMENT**, à la suite d'une action utilisateur ou via les commandes **Creer fenetre** ou **Creer fenetre formulaire**.

 Fenetre premier plan

Fenetre premier plan {(*)} -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si omis = ignorer les fenêtres flottantes, Si spécifié = prendre en compte les fenêtres flottantes
Résultat	RefFen	↻ Numéro de référence de fenêtre

Description

La commande **Fenetre premier plan** retourne le numéro de référence de la fenêtre actuellement située au premier plan.

Fenetre suivante

Fenetre suivante (fenetre) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
fenetre	RefFen	→	Numéro de référence de la fenetre
Résultat	RefFen	↪	Numéro de référence de fenetre

Description

La commande **Fenetre suivante** retourne le numéro de référence de la fenetre située “derrière” la fenetre dont vous avez passé le numéro de référence dans *fenetre* (en fonction de l'ordre des fenetres).

FERMER FENETRE

FERMER FENETRE {(fenêtre)}

Paramètre	Type	Description
fenêtre	RefFen →	Numéro de référence de la fenêtre externe ou Fenêtre de premier plan du process si ce paramètre est omis

Description

FERMER FENETRE referme la dernière fenêtre créée à l'aide de la commande **Creer fenetre** ou **Creer fenetre formulaire** dans le process courant. S'il n'y a pas de fenêtre personnalisée ouverte, **FERMER FENETRE** ne fait rien ; la commande ne ferme pas les fenêtres système. Si **FERMER FENETRE** est appelée alors qu'un formulaire est actif dans la fenêtre, elle n'a pas d'effet non plus. Vous devez appeler **FERMER FENETRE** lorsque vous avez fini d'utiliser une fenêtre ouverte avec **Creer fenetre** ou **Creer fenetre formulaire**.

Il est inutile de passer un numéro à **FERMER FENETRE** lorsque vous l'utilisez pour refermer des fenêtres ouvertes à l'aide de la fonction **Creer fenetre** ou **Creer fenetre formulaire**. En effet, si plusieurs fenêtres ont été ouvertes par une succession d'appels à ces commandes, elles ne pourront être refermées que dans l'ordre inverse de leur création.

Si vous passez en paramètre la référence d'une zone externe créée à l'aide de la fonction **Creer fenetre externe**, **FERMER FENETRE** referme la fenêtre externe. Pour plus d'informations sur les fenêtres externes, reportez-vous à la description de la fonction **Creer fenetre externe**.

Exemple

L'exemple suivant ouvre une fenêtre et crée des enregistrements à l'aide de la commande **AJOUTER ENREGISTREMENT**. Une fois les enregistrements ajoutés, la fenêtre est fermée par la commande **FERMER FENETRE** :

```
Creer fenetre (5;40;250;300;0;"Nouvel employé")
Repeter
  AJOUTER ENREGISTREMENT ([Employés]) ` Ajout d'un enregistrement d'employé
Jusque (OK=0) ` Boucle jusqu'à ce que l'utilisateur annule
FERMER FENETRE ` Fermeture de la fenêtre
```

LISTE FENETRES

LISTE FENETRES (fenêtres {; *})

Paramètre	Type	Description
fenêtres	Tableau	← Tableau des numéros de référence des fenêtres
*	Opérateur	→ Si omis, ignorer fenêtres flottantes Si spécifié, tenir compte des fenêtres flottantes

Description

La commande **LISTE FENETRES** remplit le tableau *fenêtres* avec les numéros de référence des fenêtres actuellement ouvertes dans tous les process (process moteur et process utilisateur).

Si vous ne passez pas le paramètre optionnel *, les fenêtres flottantes sont ignorées.

Exemple

La méthode projet suivante place en "mosaïque" toutes les fenêtres ouvertes (à l'exception des fenêtres flottantes et des boîtes de dialogue) :

```
` Méthode projet Mosaïque

LISTE FENETRES ($alWnd)
$vlLeft:=10
$vlTop:=80 ` Laissons de la place à la barre d'outils
Boucle($vlWnd;1;Taille tableau($alWnd))
  Si (Type fenetre ($alWnd{$vlWnd}) #Fenêtre modale)
    COORDONNEES FENETRE ($vlWL;$vlWT;$vlWR;$vlWB;$alWnd{$vlWnd})
    $vlWR:=$vlLeft+($vlWR-$vlWL)
    $vlWB:=$vlTop+($vlWB-$vlWT)
    $vlWL:=$vlLeft
    $vlWT:=$vlTop
    CHANGER COORDONNEES FENETRE ($vlWL;$vlWT;$vlWR;$vlWB;$alWnd{$vlWnd})
    $vlLeft:=$vlLeft+10
    $vlTop:=$vlTop+25
  Fin de si
Fin de boucle
```

Note : Cette méthode pourrait être améliorée par l'ajout de tests sur la taille de la fenêtre principale (sous Windows) ou sur la taille et l'emplacement du ou des écran(s) (sous Mac OS).

MAXIMISER FENETRE

MAXIMISER FENETRE {(fenêtre)}

Paramètre	Type	Description
fenêtre	RefFen →	Numéro de référence de la fenêtre Si omis = Toutes les fenêtres (Windows) ou Fenêtre de premier plan du process courant (Mac OS)

Description

La commande **MAXIMISER FENETRE** provoque le zoom de la fenêtre dont vous avez passé le numéro de référence dans *fenêtre* ou, si ce paramètre est omis, de toutes les fenêtres de l'application (sous Windows) ou de la fenêtre de premier plan du process courant (sous Mac OS).

Cette commande produit le même effet qu'un clic sur la case de zoom d'une fenêtre de l'application 4D :

Sous Windows

La fenêtre est agrandie et s'adapte à la taille courante de la fenêtre de l'application. Si vous ne passez pas le paramètre *fenêtre*, toutes les fenêtres de l'application sont maximisées. La fenêtre maximisée est passée au premier plan.



Case de zoom ("bouton d'agrandissement") sous Windows

Sous Mac OS

La fenêtre est agrandie de manière à afficher la totalité de son contenu. Si vous ne passez pas le paramètre *fenêtre*, la fenêtre du premier plan du process courant est maximisée.



Case de zoom sous Mac OS

A noter que :

- Les fenêtres que vous souhaitez maximiser doivent comporter une case de zoom. Si le type de *fenêtre* n'en contient pas, la commande ne fait rien (pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la section [Types de fenêtres](#)).
- Sous Mac OS, le zoom étant calculé par rapport au contenu de la fenêtre, cette commande doit être appelée dans un contexte où ce contenu est défini, par exemple une méthode formulaire. Sinon, la commande ne fait rien.
- Si *fenêtre* est déjà maximisée, la commande ne fait rien.

La fenêtre est dimensionnée à sa taille "maximale". Si la fenêtre est un formulaire dont la taille maximale a été définie dans les Propriétés du formulaire, le zoom de la fenêtre se limitera à cette taille.

Un clic ultérieur sur la case de zoom ou l'appel de la commande **MINIMISER FENETRE** provoque le retour de la fenêtre à sa taille initiale.

Sous Windows, un clic sur la case de zoom ou l'appel de la commande **MINIMISER FENETRE** (sans paramètre) entraîne le retour à leur taille initiale de toutes les fenêtres de l'application.

Exemple

Vous souhaitez que votre formulaire s'ouvre sur une fenêtre "plein écran". Pour cela, vous placez la commande **MAXIMISER FENETRE** dans la méthode du formulaire :

```
` Méthode formulaire
```

```
MAXIMISER FENETRE
```

MINIMISER FENETRE

MINIMISER FENETRE {(fenêtre)}

Paramètre	Type	Description
fenêtre	RefFen →	Numéro de référence de la fenêtre Si omis = Toutes les fenêtres (Windows) ou Fenêtre de premier plan du process courant (Mac OS)

Description

La commande **MINIMISER FENETRE** provoque un zoom arrière de la fenêtre dont vous avez passé le numéro de référence dans *fenêtre* ou, si ce paramètre est omis, de toutes les fenêtres de l'application (sous Windows) ou de la fenêtre de premier plan du process courant (sous Mac OS).

Cette commande produit le même effet qu'un clic sur la case de réduction d'une fenêtre de l'application 4D ayant été préalablement maximisée :

Sous Windows

La fenêtre est réduite et retrouve sa taille initiale. Si vous ne passez pas le paramètre *fenêtre*, toutes les fenêtres de l'application sont redimensionnées à leur taille initiale.



Case de réduction sous Windows

Sous Mac OS

La fenêtre est réduite et retrouve sa taille initiale. Si vous ne passez pas le paramètre *fenêtre*, la fenêtre de premier plan du process courant est minimisée.



Case de zoom/réduction sous Mac OS

Si la ou les fenêtres concernées n'ont pas été préalablement maximisées (manuellement ou à l'aide de **MAXIMISER FENETRE**), la commande ne fait rien. De même, si le type de *fenêtre* ne comporte pas de case de zoom, la commande ne fait rien (pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la section **Types de fenêtres**).

Note : Ne confondez pas cette fonction avec la réduction de la fenêtre sous forme d'icône (Windows) ou dans le Dock (Mac OS), accessible par l'intermédiaire du bouton suivant :



Windows



Mac OS

Process de la fenetre

Process de la fenetre {(fenetre)} -> Résultat

Paramètre	Type		Description
fenetre	ReffFen	→	Numéro de référence de fenetre
Résultat	Entier long	↩	Numéro de référence de process

Description

La commande **Process de la fenetre** retourne le numéro du process qui exécute la fenetre dont le numéro de référence est passé dans *fenetre*. Si la fenetre n'existe pas, la commande retourne 0 (zéro).

Si vous omettez le paramètre *fenetre*, **Process de la fenetre** retourne le numéro du process de la fenetre de premier plan du process courant.

REDESSINER FENETRE

REDESSINER FENETRE {(fenêtre)}

Paramètre	Type	Description
fenêtre	ReffFen →	Numéro de référence de la fenêtre ou Fenêtre de premier plan du process courant si omis

Description

La commande **REDESSINER FENETRE** provoque une mise à jour du contenu de la fenêtre dont le numéro de référence est passé dans *fenêtre*.

Si vous omettez le paramètre *fenêtre*, **REDESSINER FENETRE** s'appliquera à la fenêtre de premier plan du process courant.

Note : 4D gère automatiquement les mises à jour graphiques des fenêtres à chaque fois que vous déplacez, redimensionnez ou passez au premier plan une fenêtre ainsi qu'à chaque fois que vous changez le formulaire et/ou les valeurs affiché(e)s dans une fenêtre. Cette commande est rarement utilisée.

REDIMENSIONNER FENETRE FORMULAIRE

REDIMENSIONNER FENETRE FORMULAIRE (largeur ; hauteur)

Paramètre	Type	Description
largeur	Entier long	→ Pixels à ajouter ou soustraire à la largeur courante de la fenêtre formulaire
hauteur	Entier long	→ Pixels à ajouter ou soustraire à la hauteur courante de la fenêtre formulaire

Description

La commande **REDIMENSIONNER FENETRE FORMULAIRE** permet de modifier la taille de la fenêtre du formulaire courant.

Passez dans les paramètres *largeur* et *hauteur* le nombre de pixels que vous souhaitez ajouter aux dimensions courantes de la fenêtre. Pour ne pas modifier une dimension, passez 0 dans le paramètre correspondant. Pour réduire une dimension, passez une valeur négative dans *largeur* et *hauteur*.


Cette commande produit exactement le même résultat qu'un redimensionnement manuel de la fenêtre à l'aide de la case de redimensionnement (si le type de fenêtre le permet). Par conséquent, la commande tient compte des propriétés de redimensionnement des objets et des contraintes de taille définies dans les propriétés du formulaire : si par exemple la commande entraîne un redimensionnement de la fenêtre supérieur à la taille maximale du formulaire, elle n'a pas d'effet.

A noter que ce fonctionnement est différent de celui de la commande **CHANGER COORDONNEES FENETRE**, qui ne tient pas compte des propriétés du formulaire ni de son contenu en cas de redimensionnement de la fenêtre.

A noter également que cette commande ne modifie pas forcément les dimensions du formulaire lui-même. Pour modifier par programmation la taille d'un formulaire, reportez-vous à la description de la commande **FORM FIXER TAILLE**.

Exemple


Soit la fenêtre suivante (les champs et l'encadrement ont pour propriété de redimensionnement horizontal "Agrandir") :



Après l'exécution de cette ligne :

```
REDIMENSIONNER FENETRE FORMULAIRE (25;0)
```

... la fenêtre a l'apparence suivante :



Titre fenetre

Titre fenetre {{ fenetre }} -> Résultat

Paramètre	Type		Description
fenetre	ReffFen	→	Numéro de référence de la fenetre ou Fenetre de premier plan du process courant si omis
Résultat	Chaîne	↺	Titre de la fenetre

Description

La commande **Titre fenetre** retourne le titre de la fenetre dont le numéro de référence est passé dans *fenetre*. Si la fenetre n'existe pas, une chaîne vide est retournée.

Si vous omettez le paramètre *fenetre*, **Titre fenetre** retourne le titre de la fenetre de premier plan du process courant.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **CHANGER TITRE FENETRE**.

 Type fenetre

Type fenetre {{ fenetre }} -> Résultat

Paramètre	Type	Description
fenetre	RefFen	→ Numéro de référence de la fenetre ou Fenetre de premier plan du process courant si omis
Résultat	Entier long	↻ Type de la fenetre

Description

La commande **Type fenetre** retourne le type de fenetre 4D dont vous avez passé la référence dans *fenetre*. Si la fenetre n'existe pas, **Type fenetre** retourne 0 (zéro).

Sinon, **Type fenetre** retourne une valeur correspondant à l'une des constantes prédéfinies suivantes (thème "") :

Constante	Type	Valeur
Fenetre externe	Entier long	5
Fenetre flottante	Entier long	14
Fenetre modale	Entier long	9
Fenetre normale	Entier long	8

Si vous omettez le paramètre *fenetre*, **Type fenetre** s'applique à la fenetre de premier plan du process courant.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande [LISTE FENETRES](#).



Fonctions mathématiques



Affichage des nombres réels



Abs



Arctan



Arrondi



Convertisseur Euro



Cos



Dec



Ent



Exp



FIXER NIVEAU COMPARAISON REEL



Hasard



Log



Modulo



Racine carree



Sin



Tan



Troncature

Note préliminaire : Si vous ne faites pas de développement multi-plate-forme, vous pouvez tout simplement ignorer cette section.

Dans le monde de l'informatique, l'arithmétique des nombres décimaux tient plus de la technologie que de la science exacte. Vous avez appris en classe, par exemple, qu'un tiers peut être écrit comme une suite infinie de 3 après la virgule. Un ordinateur, quant à lui, ne le sait pas mais doit cependant évaluer cette expression. De la même manière, vous savez que trois tiers sont égal à un ; l'ordinateur calculera l'expression pour obtenir le résultat. Suivant le type d'ordinateur que vous utilisez, un tiers sera évalué comme un nombre fini de trois après la virgule. Ce nombre est appelé la précision de la machine.

Sur les anciens Macintosh à base de processeur 68K, ce nombre est égal à 19 ; cela signifie qu'un tiers sera évalué avec 19 chiffres significatifs. Sous Windows ou sur une machine à base de PowerPC, ce chiffre est égal à 15 ; cela signifie qu'un tiers sera évalué avec 15 chiffres significatifs. Si vous affichez la valeur $1/3$ dans le débogueur de 4D, vous obtiendrez 0,3333333333333333 sur les Macintosh à base de processeur 68K et environ 0,333333333333333148 sous Windows ou sur une machine à base de processeur PowerPC. Il est à noter que les trois derniers chiffres sont différents car la précision des Macintosh à base de 68K est supérieure à celle des PC ou des machines à base de PowerPC. Cependant, si vous affichez l'expression $(1/3)*3$ vous obtenez 1 sur tous ces types de machines.

Si vos calculs décimaux se rapportent au nombre de mètres carrés de votre jardin, il est probable que vous n'aurez qu'un besoin très relatif des chiffres après la virgule. D'un autre côté, si vous remplissez une déclaration d'impôts, vous pouvez à certains moments vous sentir plus concerné par la précision de votre ordinateur. Cependant, une précision de 15 ou 19 est suffisante, même pour gérer des milliards de francs de revenus !

Pourquoi la valeur $1/3$ semble-t-elle différente entre des Macintosh à base de processeur 68K et des machines Windows ou à base de PowerPC ?

Sur les Macintosh à base de processeur 68K, le système d'exploitation stocke les nombres réels sur 10 octets (80 bits), alors que sur un PC ou un Power Macintosh les nombres réels sont stockés sur 8 octets (64 bits). C'est pour cette raison que les nombres réels ont jusqu'à 19 chiffres significatifs sur des Macintosh à base de processeur 68K et jusqu'à 15 chiffres significatifs sur PC et Power Macintosh.

Pourquoi l'expression $(1/3)*3$ retourne-t-elle 1 sur ces trois types de machines ?

Un ordinateur ne peut faire que des calculs approximatifs. Par conséquent, lorsqu'il compare ou calcule des nombres, il ne traite pas les nombres réels comme des éléments mathématiques mais comme des valeurs approximatives. Dans l'exemple évoqué plus haut, 0,3333... multiplié par 3 est égal à 0,9999..., cette valeur est tellement proche de 1 que la machine considère que le résultat est égal à 1. Pour plus d'informations sur ce point, reportez vous à la commande **FIXER NIVEAU COMPARAISON REEL**.

Une distinction doit être établie entre :

- La manière dont les nombres réels sont calculés et comparés,
- La manière dont les nombres réels sont affichés à l'écran (ou imprimés).

A l'origine, 4D manipulait les nombres réels à l'aide du type standard de 10 octets correspondant au système d'exploitation des Macintosh 68K. De ce fait, les valeurs réelles sauvegardées sur disque sont sauvegardées dans ce format. Afin de maintenir une compatibilité entre toutes les versions (Windows, Power Macintosh et Macintosh) de 4D, les fichiers de données utilisent toujours le même type de format de 10 octets. Comme les calculs internes sont réalisés sur 8 octets pour les versions PC et Power Macintosh, 4D convertit en interne les valeurs de 10 à 8 octets, ou inversement. De ce fait, si vous chargez un enregistrement sous Windows ou sur une machine à base de PowerPC, et que cet enregistrement contient des valeurs réelles qui ont été sauvegardées sur une machine à base de processeur 68K, il est possible de perdre de la précision (en passant de 19 à 15 chiffres significatifs). Si vous chargez un enregistrement sur un Macintosh à base de processeur 68K et que cet enregistrement contient des valeurs réelles créées ou stockées sur une machine Windows ou à base de processeur PowerPC, il n'y aura aucune perte de précision. De manière générale, si vous utilisez une base de données sur des machines à base de processeur 68K, PowerPC ou une machine Windows, comptez sur une précision de 15 et non 19 chiffres.

A l'aide de la commande **FIXER PARAMETRE BASE**, vous pouvez définir le nombre de chiffres qui doivent être ignorés pour l'affichage des nombres réels à l'écran (4 par défaut).

Abs

Abs (nombre) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
nombre	Réel	→	Nombre dont vous voulez obtenir la valeur absolue
Résultat	Réel	↩	Valeur absolue de nombre

Description

Abs retourne la valeur absolue (positive et sans signe) de *nombre*. Si *nombre* est négatif, sa valeur positive est retournée. Si *nombre* est positif, il est retourné inchangé.

Exemple

L'exemple suivant retourne la valeur absolue de -10,3, qui est 10,3 :

```
vVector:=-Abs (-10,3)
```

Arctan (nombre) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
nombre	Réel	→	Tangente pour laquelle vous souhaitez calculer l'angle en radians
Résultat	Réel	↩	Angle en radians

Description

Arctan retourne en radians la valeur de l'angle dont la tangente est spécifiée par *nombre*.

Note : 4D fournit les constantes prédéfinies Pi, Degré et Radian. Pi retourne le nombre Pi (3,14159...), Degré retourne la valeur en radians d'un degré (0,01745...) et Radian retourne la valeur en degrés d'un radian (57,29577...).

Exemple

Cet exemple permet d'afficher la valeur de Pi :

```
ALERTE("Pi est égal à : "+Chaine(Arctan(1)*4))
```

Arrondi

Arrondi (arrondi ; nbDécimales) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
arrondi	Réel	➡ Nombre à arrondir
nbDécimales	Entier long	➡ Nombre de décimales de l'arrondi
Résultat	Réel	↻ Valeur de nombre arrondie avec une précision égale à nbDécimales

Description

Arrondi retourne la valeur arrondie de *nombre* avec une précision égale à *nbDécimales*.

Si *nbDécimales* est positif, l'arrondi se fait sur la partie décimale de *nombre*. Si *nbDécimales* est négatif, l'arrondi se fait sur la partie entière de *nombre*.

Si le chiffre placé derrière le nombre de décimales défini par *nbDécimales* est compris entre 5 et 9, *nombre* est arrondi à la valeur supérieure s'il est positif et inférieure s'il est négatif. Si le chiffre placé derrière la dernière décimale est compris entre 0 et 4, la fonction arrondit *nombre* vers zéro.

Exemple

L'exemple suivant illustre la manière dont **Arrondi** fonctionne dans différents cas. A chaque ligne, une valeur est assignée à la variable *vRésultat*. Les commentaires décrivent le résultat :

```
vRésultat:=Arrondi(16,857;2) ` vRésultat vaut 16,86
vRésultat:=Arrondi(32345,67;-3) ` vRésultat vaut 32000
vRésultat:=Arrondi(29,8725;3) ` vRésultat vaut 29,873
vRésultat:=Arrondi(-1,5;0) ` vRésultat vaut -2
```

Convertisseur Euro

Convertisseur Euro (valeur ; deMonnaie ; versMonnaie) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
valeur	Réel	→ Valeur à convertir
deMonnaie	Chaîne	→ Code ISO de la monnaie dans laquelle la valeur est exprimée
versMonnaie	Chaîne	→ Code ISO de la monnaie dans laquelle la valeur doit être convertie
Résultat	Réel	↩ Valeur convertie

Description

La commande **Convertisseur Euro** vous permet d'effectuer tout type de conversion de valeurs entre les différentes monnaies des pays de la "zone euro" et l'Euro lui-même.

Vous pouvez convertir :

- une monnaie nationale en Euros,
- des Euros en une monnaie nationale,
- une monnaie nationale en une autre monnaie nationale. Dans ce cas, la conversion s'effectue toujours par l'intermédiaire de l'Euro, comme le stipule la réglementation. Par exemple, pour convertir des Francs belges en Marks allemands, 4D effectuera les conversions suivantes : Francs belges -> Euro -> Marks allemands.

Vous passez dans le premier paramètre la valeur à convertir.

Dans le second paramètre, vous indiquez le code ISO de la monnaie dans laquelle valeur est exprimée.

Dans le troisième paramètre, vous indiquez le code ISO de la monnaie dans laquelle vous souhaitez que valeur soit convertie.

Pour désigner les codes ISO, 4D vous propose les constantes prédéfinies suivantes, placées dans le thème "**Euro monnaies**" :

Constante	Type	Valeur
Drachme grecque	Chaîne	GRD
Escudo portugais	Chaîne	PTE
Euro	Chaîne	EUR
Florin néerlandais	Chaîne	NLG
Franc belge	Chaîne	BEF
Franc français	Chaîne	FRF
Franc luxembourgeois	Chaîne	LUF
Lire italienne	Chaîne	ITL
Livre irlandaise	Chaîne	IEP
Mark allemand	Chaîne	DEM
Mark finlandais	Chaîne	FIM
Peseta espagnole	Chaîne	ESP
Schilling autrichien	Chaîne	ATS

Si nécessaire, 4D arrondit automatiquement le résultat des conversions et conserve 2 décimales — à l'exception des conversions vers les Lires italiennes, Francs luxembourgeois, Francs belges et Pesetas espagnoles, pour lesquelles 4D conserve 0 décimale (le résultat est un nombre entier).

La parité des différentes monnaies vis-à-vis de l'Euro est fixe. Les taux de conversion, utilisés en interne par 4D, sont les suivants :

Monnaie	Valeur pour 1 Euro
Drachme grecque	340,750
Escudo portugais	200,482
Florin néerlandais	2,20371
Franc belge	40,3399
Franc français	6,55957
Franc luxembourgeois	40,3399
Lire italienne	1936,27
Livre irlandaise	0,787564
Mark allemand	1,95583
Mark finlandais	5,94573
Peseta espagnole	166,386
Schilling autrichien	13,7603

Exemple

Voici différents types de conversion pouvant être obtenus à l'aide de cette commande :

```
$valeur:=10000 `Valeur exprimée en francs français
`Convertir la valeur en euros
$EnEuros:=Convertisseur Euro($valeur;Franc français;Euro)
`Convertir la valeur en lires italiennes
$EnLires:=Convertisseur Euro($valeur;Franc français;Lire italienne)
```

Cos

Cos (nombre) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
nombre	Réel	→	Nombre, exprimé en radians, dont vous voulez connaître le cosinus
Résultat	Réel	↩	Cosinus de nombre

Description

Cos retourne le cosinus de *nombre*. La valeur *nombre* est exprimée en radians.

Note : 4D fournit les constantes prédéfinies Pi, Degré et Radian. Pi retourne le nombre Pi (3,14159...), Degré retourne la valeur en radians d'un degré (0,01745...) et Radian retourne la valeur en degrés d'un radian (57,29577...).

Dec (nombre) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
nombre	Réel	→	Valeur dont voulez obtenir la partie décimale
Résultat	Réel	↩	Partie décimale de nombre

Description

Dec retourne la partie décimale de *nombre*. La valeur retournée est toujours positive ou nulle.

Exemple

L'exemple suivant utilise une valeur monétaire exprimée sous forme numérique et en extrait les parties "euros" et "centimes". Si *vrMontant* valait 7,31, *vlEuros* vaudrait 7 et *vlCentimes* 31 :

```
vlEuros:=Ent(vrMontant) ` Extraire les euros  
vlCentimes:=Dec(vrMontant)*100 ` Extraire la partie décimale et la multiplier par 100 pour  
obtenir un entier
```


Ent

Ent (nombre) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
nombre	Réel	→	Valeur dont vous voulez obtenir la partie entière
Résultat	Réel	↩	Partie entière de nombre

Description

Ent retourne la partie entière de *nombre* en l'arrondissant à l'entier inférieur.

Exemple

L'exemple suivant illustre le fonctionnement de **Ent** pour les nombres positifs et négatifs. Notez que la partie décimale du nombre est supprimée :

```
x:=Ent(123,4) ` x vaut 123
y:=Ent(-123,4) ` y vaut -124
```

Exp

Exp (nombre) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
nombre	Réel	→	Nombre à évaluer
Résultat	Réel	↩	Exponentielle de nombre

Description

Exp retourne l'exponentielle ($e=2,71828\dots$) de *nombre*. **Exp** est la fonction inverse de **Log**.

Note : La fonction exponentielle, qui au nombre réel x fait correspondre le nombre réel y , est notée $y = \exp(x)$. 4D fournit la constante prédéfinie Nombre e ($2,71828\dots$).

Exemple

L'exemple suivant assigne l'exponentielle de 1 à *vrE* (le logarithme de *vrE* est 1) :

```
vrE:=Exp(1) ` vrE vaut e (e = 2,71828...)
```

FIXER NIVEAU COMPARAISON REEL (epsilon)

Paramètre	Type	Description
epsilon	Réel →	Valeur epsilon pour les comparaisons d'égalité des réels

Description

La commande **FIXER NIVEAU COMPARAISON REEL** définit la valeur *epsilon* utilisée par 4D lors d'une comparaison d'égalité des valeurs et expressions de type Réel.

Comme un ordinateur effectue des calculs approximatifs sur les réels, les tests sur l'égalité de valeurs réelles doivent tenir compte de cette approximation. Pour cela, 4D, lorsqu'il compare des valeurs réelles, teste en fait si la différence entre les deux valeurs est supérieure ou non à une certaine valeur. Cette valeur s'appelle l'**epsilon** et fonctionne de la manière suivante :

Soient deux valeurs réelles *a* et *b*. Si **Abs(a-b)** est supérieur à l'epsilon, les valeurs sont considérées comme différentes ; sinon, elles sont déclarées égales.

Par défaut, 4D fixe la valeur epsilon à 10 à la puissance moins 6 (10^{-6}). Exemples :

- $0,00001=0,00002$ retourne Faux car la différence $0,00001$ est supérieure à 10^{-6} .
- $0,000001=0,000002$ retourne Vrai car la différence $0,000001$ n'est pas supérieure à 10^{-6} .
- $0,000001=0,000003$ retourne Faux car la différence $0,000002$ est supérieure à 10^{-6} .

A l'aide de **FIXER NIVEAU COMPARAISON REEL**, vous pouvez augmenter ou réduire la valeur epsilon, en fonction de vos besoins.

Note : La commande n'aura pas d'effet si $epsilon > 10^{-3}$ ou si $epsilon < 0$.

Modifier l'epsilon affecte seulement la comparaison d'égalité des réels. Cela n'a pas d'effet sur les calculs et l'affichage des valeurs réelles.

ATTENTION : Cette commande doit être utilisée dans des cas spécifiques, comme par exemple un tri sur un champ dont les valeurs sont inférieures à 10^{-6} . En général, vous n'avez pas besoin de modifier la valeur par défaut d'epsilon.

Note : Si vous souhaitez effectuer un traitement (tri, recherche) sur un champ numérique indexé dont les valeurs sont inférieures à 10^{-6} , veillez à ce que la commande **FIXER NIVEAU COMPARAISON REEL** soit exécutée **avant** la construction de l'index.

Hasard

Hasard -> Résultat

Paramètre

Résultat

Type

Entier long

Description

Nombre aléatoire



Description

Hasard retourne une valeur entière aléatoire comprise entre 0 et 32 767 (inclus).

Pour que la valeur aléatoire soit située dans un intervalle donné, utilisez la formule suivante :

```
(Hasard% (fin-début+1)) + début
```

La valeur *début* est le premier nombre de l'intervalle, *fin* est le dernier.

Exemple

L'exemple suivant assigne une valeur entière aléatoire entre 10 et 30 à la variable *vRésultat* :

```
vRésultat := (Hasard% 21) + 10
```

Log

Log (nombre) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
nombre	Réel	→	Nombre dont vous voulez obtenir le logarithme népérien
Résultat	Réel	↩	Logarithme népérien de nombre

Description

Log retourne le logarithme népérien de *nombre*. **Log** est la fonction inverse de **Exp**.

Note : 4D fournit la constante prédéfinie Nombre e (2,71828...).

Exemple

L'exemple suivant affiche 1 :

```
ALERTE(Chaine(Log(Exp(1)))
```

Modulo

Modulo (nombre1 ; nombre2) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
nombre1	Entier long	→	Nombre à diviser (numérateur)
nombre2	Entier long	→	Nombre diviseur (dénominateur)
Résultat	Réel	↩	Reste de la division entière de nombre1 par nombre2

Description

La fonction **Modulo** divise *nombre1* par *nombre2* et retourne le reste sous forme d'un nombre entier.

Notes :

- **Modulo** accepte des expressions de type Entier, Entier long et Réel (numérique). Cependant, si *nombre1* et/ou *nombre2* sont des nombres réels, ils sont arrondis avant le calcul du **Modulo**.
- La fonction **Modulo** est à utiliser avec précaution avec des nombres réels de grande taille (au-delà de 2^{31}). Dans ce cas en effet, son fonctionnement peut se heurter aux limites des capacités de calcul des processeurs standard.

Vous pouvez également utiliser l'opérateur "%" pour calculer le reste d'une division (reportez-vous à la section [Opérateurs numériques](#)). Toutefois, cet opérateur retourne des résultats valides uniquement avec des expressions de type Entier et Entier long. Si vous voulez calculer le modulo de nombres réels, vous devez utiliser la commande **Modulo**.

Exemple

L'exemple suivant illustre le fonctionnement de **Modulo** dans différents cas de figure. A chaque ligne, un nombre est assigné à la variable *vRésultat*. Les commentaires fournissent le résultat obtenu :

```
vRésultat:=Modulo(3;2) ` vRésultat prend la valeur 1
vRésultat:=Modulo(4;2) ` vRésultat prend la valeur 0
vRésultat:=Modulo(3,5;2) ` vRésultat prend la valeur 0
```

Racine carree

Racine carree (nombre) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
nombre	Réel	→	Nombre duquel calculer la racine carrée
Résultat	Réel	↩	Racine carrée de nombre

Description

Racine carree retourne la racine carrée de *nombre*.

Exemple 1

La ligne :

```
$vrRacineDeDeux :=Racine carree(2)
```

affecte la valeur 1,414213562373 à la variable *\$vrRacineDeDeux*.

Exemple 2

La méthode listée ci-dessous retourne l'hypoténuse du triangle rectangle dont les deux côtés sont passés en paramètres :

```
` Méthode Hypoténuse
` Hypoténuse ( Réel ; Réel ) -> Réel
` Hypoténuse ( côtéA ; côtéB ) -> Hypoténuse
C_REEL($0;$1;$2)
$0:=Racine carree( ($1^2) + ($2^2) )
```

Par exemple, *Hypoténuse (4;3)* retourne 5.

Sin

Sin (nombre) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
nombre	Réel	→	Nombre, exprimé en radians, dont vous voulez connaître le sinus
Résultat	Réel	↩	Sinus de nombre

Description

Sin retourne le sinus de *nombre*. La valeur *nombre* est exprimée en radians.

Note : 4D fournit les constantes prédéfinies Pi, Degré et Radian. Pi retourne le nombre Pi (3,14159...), Degré retourne la valeur en radians d'un degré (0,01745...) et Radian retourne la valeur en degrés d'un radian (57,29577...).

Tan

Tan (nombre) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
nombre	Réel	→	Nombre, exprimé en radians, dont vous voulez connaître la tangente
Résultat	Réel	↩	Tangente de nombre

Description

Tan retourne la tangente de *nombre*. La valeur *nombre* est exprimée en radians.

Note : 4D fournit les constantes prédéfinies Pi, Degré et Radian. Pi retourne le nombre Pi (3,14159...), Degré retourne la valeur en radians d'un degré (0,01745...) et Radian retourne la valeur en degrés d'un radian (57,29577...).

Troncature

Troncature (nombre ; nbDécimales) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
nombre	Réel	→	Nombre à tronquer
nbDécimales	Entier long	→	Nombre de décimales à conserver
Résultat	Réel	↪	nombre tronqué à partir du nombre de décimales indiqué par nbDécimales

Description

Troncature retourne *nombre* dont la partie décimale a été tronquée à partir du nombre de décimales spécifié par *nbDécimales*. **Troncature** arrondit toujours *nombre* à la valeur inférieure.

Si *nbDécimales* est positif, la troncature se fait sur la partie décimale de *nombre*. Si *nbDécimales* est négatif, la troncature se fait sur la partie entière de *nombre*.

Exemple

L'exemple suivant illustre la manière dont **Troncature** fonctionne dans différents cas. A chaque ligne, une valeur est assignée à la variable *vRésultat*. Les commentaires décrivent le résultat :

```
vRésultat:=Troncature(216,897;1) ` Résultat prend la valeur 216,8
vRésultat:=Troncature(216,897;-1) ` Résultat prend la valeur 210
vRésultat:=Troncature(-216,897;1) ` Résultat prend la valeur -216,9
vRésultat:=Troncature(-216,897;-1) ` Résultat prend la valeur -220
```

Fonctions statistiques

-  Présentation des fonctions statistiques
-  Ecart type
-  Max
-  Min
-  Moyenne
-  Somme
-  Somme des carres
-  Variance

Présentation des fonctions statistiques

Les fonctions de ce thème effectuent des calculs sur des séries de valeurs.

Les fonctions **Moyenne**, **Max**, **Min**, **Somme**, **Somme des carres**, **Ecart type** et **Variance** s'appliquent aux champs. Elles utilisent une sélection d'enregistrements. Notez que les fonctions **Somme des carres**, **Ecart type** et **Variance** ne peuvent être utilisées que pendant l'impression.

Les fonctions ne travaillent que sur des valeurs numériques. Chacune de ces fonctions retourne une valeur numérique.

Utilisation des fonctions statistiques hors impression

Lorsque les fonctions **Moyenne**, **Max**, **Min** ou **Somme** sont utilisées sur un champ en-dehors d'une opération d'impression, il se peut qu'elles aient à charger chaque enregistrement de la sélection courante pour calculer le résultat. S'il y a beaucoup d'enregistrements, l'opération peut être longue. Pour limiter la durée du traitement, vous pouvez indexer le champ.

Note : Lorsque l'opération est longue, un thermomètre de progression apparaît. Ce thermomètre comporte un bouton Arrêt permettant à l'utilisateur d'interrompre l'opération. Si l'utilisateur clique sur ce bouton, la variable OK prend la valeur 0. Si l'opération est correctement menée à son terme, la variable OK prend la valeur 1.

Utilisation des fonctions statistiques dans un état imprimé

Lorsque les fonctions statistiques sont utilisées dans un état, elles se comportent de façon particulière, car c'est l'état lui-même qui charge chaque enregistrement. Utilisez ces fonctions dans une méthode formulaire ou objet quand vous imprimez avec la commande **IMPRIMER SELECTION** ou quand vous imprimez en mode Développement à l'aide de la commande **Imprimer** dans le menu **Fichier**.

Lorsque vous utilisez ces fonctions dans un état, les valeurs retournées sont fiables uniquement dans le niveau 0 de rupture et seulement si la phase de traitement des ruptures est active. Cela signifie qu'elles ne sont utiles qu'en fin d'état, lorsque tous les enregistrements ont été traités.

Vous ne devez utiliser ces fonctions avec une méthode objet que dans une zone non-saisissable incluse dans la zone de rupture R0.

Pour mémoire : un champ passé comme paramètre à une fonction statistique doit être un numérique.

Ecart type

Ecart type (séries) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
séries	Champ	→	Champ dont vous voulez obtenir l'écart type
Résultat	Réel	↩	Ecart type de séries

Description

Ecart type retourne l'écart type (c.-à-d. la racine carrée de la variance) de *séries*. Si *séries* est un champ indexé, l'index sera utilisé pour le calcul.

Exemple

L'exemple suivant est la méthode objet d'une variable appelée **EcartT**. La méthode assigne l'écart type d'une série à **EcartT** :

```
EcartT:=Ecart type ([Table1]SérieValeurs)
```

La méthode suivante est appelée pour imprimer les enregistrements de la sélection et activer la phase de rupture :

```
TOUT SELECTIONNER ([Table1])  
TRIER ([Table1]; [Table1]SérieValeurs;>)  
NIVEAUX DE RUPTURES (1)  
CUMULER SUR ([Table1]SérieValeurs)  
FORMULAIRE SORTIE ([Table1]; "FormImpression")  
IMPRIMER SELECTION ([Table1])
```

Note : La valeur du paramètre de la commande **NIVEAUX DE RUPTURES** doit être égale au nombre de ruptures que contient l'état. Pour plus d'informations sur les ruptures, reportez-vous aux commandes du thème **Impressions**.

Max (séries) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
séries	Champ	→	Champ dont vous voulez obtenir la valeur la plus élevée
Résultat	Réel	↩	Valeur la plus élevée de séries

Description

Max retourne la valeur la plus élevée contenue dans *séries*. Si *séries* est un champ indexé, l'index est utilisé pour la recherche de cette valeur.

Si la sélection de *séries* est vide, **Max** retourne -1E50.

Si la commande est correctement exécutée, la variable système OK prend la valeur 1. Si elle est interrompue (par exemple si l'utilisateur clique sur le bouton **Arrêt** dans le thermomètre de progression), la variable OK prend la valeur 0.

Exemple

L'exemple ci-dessous est la méthode objet d'une variable, *vMax*, placée dans la zone de rupture R0 d'un formulaire sortie. La variable est imprimée à la fin de l'état. La méthode objet assigne la valeur la plus élevée du champ à la variable, qui est alors imprimée dans la dernière rupture de l'état.

```
vMax:=Max([Employés] Salaire)
```

La méthode suivante est appelée pour imprimer les enregistrements de la sélection courante et activer la phase de rupture :

```
TOUT SELECTIONNER([Employés])
TRIER([Employés];[Employés]Nom;>)
NIVEAUX DE RUPTURES(1)
CUMULER SUR([Employés]Salaire)
FORM FIXER SORTIE([Employés];"FormImpression")
IMPRIMER SELECTION([Employés])
```

Note : La valeur du paramètre de la commande **NIVEAUX DE RUPTURES** doit être égale au nombre de ruptures que contient l'état. Pour plus d'informations sur les ruptures, reportez-vous aux commandes du thème **Impressions**.

Min (séries) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
séries	Champ	→	Champ dont vous voulez obtenir la valeur la plus basse
Résultat	Réel	↩	Valeur la plus basse de séries

Description

Min retourne la valeur la plus faible de *séries*. Si *séries* est un champ indexé, l'index est utilisé pour la recherche de cette valeur.

Si la sélection de *séries* est vide, **Min** retourne 1E50.

Si la commande est correctement exécutée, la variable système OK prend la valeur 1. Si elle est interrompue (par exemple si l'utilisateur clique sur le bouton **Arrêt** dans le thermomètre de progression), la variable OK prend la valeur 0.

Exemple 1

L'exemple ci-dessous est la méthode objet d'une variable, *vMin*, placée dans la zone de rupture R0 d'un formulaire sortie. La variable est imprimée à la fin de l'état. La méthode objet assigne la valeur la plus basse du champ à la variable, qui est alors imprimée dans la dernière rupture de l'état.

```
vMin:=Min([Employés] Salaire)
```

La méthode suivante est appelée pour imprimer les enregistrements de la sélection courante et activer la phase de rupture :

```
TOUT SELECTIONNER([Employés])
TRIER([Employés];[Employés]Nom;>)
NIVEAUX DE RUPTURES(1)
CUMULER SUR([Employés]Salaire)
FORM FIXER SORTIE([Employés];"FormImpression")
IMPRIMER SELECTION([Employés])
```

Note : La valeur du paramètre de la commande **NIVEAUX DE RUPTURES** doit être égale au nombre de ruptures que contient l'état. Pour plus d'informations sur les ruptures, reportez-vous aux commandes du thème **Impressions**.

Exemple 2

L'exemple suivant recherche la plus petite vente d'un employé et affiche le résultat dans une boîte de dialogue d'alerte :

```
ALERTE("Plus petite vente = "+Chaine(Min([Employés]Ventes)))
```

Moyenne

Moyenne (séries) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
séries	Champ	→	Champ dont vous voulez calculer la moyenne
Résultat	Réel	↩	Moyenne arithmétique de séries

Description

Moyenne retourne la moyenne arithmétique de *séries*. Si *séries* est un champ indexé, l'index est utilisé pour le calcul.

Si la commande est correctement exécutée, la variable système OK prend la valeur 1. Si elle est interrompue (par exemple si l'utilisateur clique sur le bouton **Arrêt** dans le thermomètre de progression), la variable OK prend la valeur 0.

Exemple

Dans l'exemple suivant, une valeur est assignée à une variable se trouvant dans la zone de rupture R0 d'un formulaire sortie. La ligne de code ci-dessous constitue la méthode objet de la variable. Elle n'est exécutée qu'à l'impression du niveau de rupture 0 :

```
vMoyenne:=Moyenne([Employés]Salaire)
```

La méthode suivante est appelée pour imprimer les enregistrements de la sélection courante et activer la phase de rupture :

```
TOUT SELECTIONNER([Employés])
TRIER([Employés];[Employés]Nom;>)
NIVEAUX DE RUPTURES(1)
CUMULER SUR([Employés]Salaire)
FORM FIXER SORTIE([Employés];"FormImpression")
IMPRIMER SELECTION([Employés])
```

Note : La valeur du paramètre de la commande **NIVEAUX DE RUPTURES** doit être égale au nombre de ruptures que contient l'état. Pour plus d'informations sur les ruptures, reportez-vous aux commandes du thème **Impressions**.

Somme

Somme (séries) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
séries	Champ	→	Champ dont vous souhaitez calculer la somme
Résultat	Réel	↩	Somme de séries

Description

Somme retourne la somme (c'est-à-dire le total de toutes les valeurs) de *séries*. Si *séries* est un champ indexé, l'index est utilisé pour le calcul.

Si la commande est correctement exécutée, la variable système OK prend la valeur 1. Si elle est interrompue (par exemple si l'utilisateur clique sur le bouton **Arrêt** dans le thermomètre de progression), la variable OK prend la valeur 0.

Exemple

L'exemple ci-dessous est la méthode objet d'une variable, *vTotal*, placée dans un formulaire. La méthode assigne à la variable la somme de tous les salaires :

```
vTotal:=Somme([Employés]Salaire)
```

La méthode suivante est appelée pour imprimer les enregistrements de la sélection courante et activer le traitement des ruptures :

```
TOUT SELECTIONNER([Employés])
TRIER([Employés];[Employés]Nom;>)
NIVEAUX DE RUPTURES(1)
CUMULER SUR([Employés]Salaire)
FORMULAIRE SORTIE([Employés];"FormImpression")
IMPRIMER SELECTION([Employés])
```

Note : La valeur du paramètre de la commande **NIVEAUX DE RUPTURES** doit être égale au nombre de ruptures que contient l'état. Pour plus d'informations sur les ruptures, reportez-vous aux commandes du thème **Impressions**.

Somme des carrés

Somme des carrés (séries) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
séries	Champ	→	Champ dont vous voulez obtenir la somme des carrés
Résultat	Réel	↩	Somme des carrés de séries

Description

Somme des carrés retourne la somme des carrés de *séries*. Si *séries* est un champ indexé, l'index est utilisé pour le calcul.

Exemple

L'exemple suivant est la méthode objet d'une variable appelée Carrés. La méthode assigne la somme des carrés d'une série de valeurs à Carrés. La méthode est imprimée dans la dernière rupture de l'état :

```
Carrés:=Somme des carrés([Table1]SérieValeurs)
```

La méthode suivante est appelée pour imprimer les enregistrements de la sélection et activer la phase de rupture :

```
TOUT SELECTIONNER([Table1])
TRIER([Table1];[Table1]SérieValeurs;>)
NIVEAUX DE RUPTURES(1)
CUMULER SUR([Table1]SérieValeurs)
FORMULAIRE SORTIE([Table1];"FormImpression")
IMPRIMER SELECTION([Table1])
```

Note : La valeur du paramètre de la commande **NIVEAUX DE RUPTURES** doit être égale au nombre de ruptures que contient l'état. Pour plus d'informations sur les ruptures, reportez-vous aux commandes du thème Impressions.

Variance

Variance (séries) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
séries	Champ	→	Champ dont vous voulez obtenir la variance
Résultat	Réel	↩	Variance de séries

Description

Variance retourne la variance de *séries*. Si *séries* est un champ indexé, l'index est utilisé pour le calcul.

La variance d'un ensemble de valeurs est la moyenne des carrés des écarts par rapport à la moyenne. C'est une valeur de dispersion autour de la moyenne. 4D utilise la formule de variance suivante :

Variance(x) = Somme (x-m)*(x-m)/(n-1)

m = Moyenne

n = Nombre de valeurs

Si les valeurs considérées ne constituent pas un échantillon, multipliez la valeur retournée par **Variance** par (n-1)/n.

Exemple

L'exemple suivant est la méthode objet d'une variable appelée **Var**. La méthode assigne la variance de la série à **Var**:

```
Var:=Variance ([Etudiants]Notes)
```

La méthode suivante est appelée pour imprimer les enregistrements de la sélection et activer la phase de rupture :

```
TOUT SELECTIONNER ([Etudiants])  
TRIER ([Etudiants]; [Etudiants]Classe;>)  
NIVEAUX DE RUPTURES (1)  
CUMULER SUR ([Etudiants]Notes)  
FORMULAIRE SORTIE ([Etudiants]; "FormImpression")  
IMPRIMER SELECTION ([Etudiants])
```

Note : La valeur du paramètre de la commande **NIVEAUX DE RUPTURES** doit être égale au nombre de ruptures que contient l'état. Pour plus d'informations sur les ruptures, reportez-vous aux commandes du thème Impressions.

Formulaires

-  FORM ALLER A PAGE
-  FORM DERNIERE PAGE
-  FORM FIXER ENTREE
-  FORM FIXER REDIMENSIONNEMENT HORIZONTAL
-  FORM FIXER REDIMENSIONNEMENT VERTICAL
-  FORM FIXER SORTIE
-  FORM FIXER TAILLE
-  FORM LIRE OBJETS
-  FORM Lire page courante
-  FORM LIRE PARAMETRE
-  FORM LIRE PROPRIETES
-  FORM LIRE REDIMENSIONNEMENT HORIZONTAL Nouveauté 12.0
-  FORM LIRE REDIMENSIONNEMENT VERTICAL Nouveauté 12.0
-  FORM PAGE PRECEDENTE
-  FORM PAGE SUIVANTE
-  FORM PREMIERE PAGE

FORM ALLER A PAGE

FORM ALLER A PAGE (*numéroPage*)

Paramètre	Type		Description
<i>numéroPage</i>	Entier long	→	Numéro de la page à afficher

Description

FORM ALLER A PAGE change la page courante d'un formulaire pour afficher la page désignée par *numéroPage*.

Si aucun formulaire n'est affiché ou si *numéroPage* correspond à la page courante du formulaire, **FORM ALLER A PAGE** ne fait rien. Si *numéroPage* est supérieur au nombre de pages du formulaire, la dernière page est affichée. Si *numéroPage* est inférieur à 1, la première page est affichée.

About form page management commands

4D vous fournit des actions automatiques pour les boutons qui effectuent les mêmes tâches que les commandes **FORM PREMIERE PAGE**, **FORM DERNIERE PAGE**, **FORM PAGE SUIVANTE**, **FORM PAGE PRECEDENTE**, **FORM ALLER A PAGE** que vous pouvez associer aux objets tels que les onglets, les listes déroulantes, etc. A chaque fois que c'est possible, utilisez les actions automatiques pour les boutons plutôt que ces commandes.

Les commandes de gestion des pages peuvent être utilisées avec des formulaires entrée ou des formulaires affichés dans des boîtes de dialogue. Les formulaires sortie n'utilisent que la première page. Un formulaire comprend toujours au minimum une page, la première. Notez bien que quel que soit le nombre de pages qu'il contient, un formulaire ne peut être associé qu'à une seule méthode formulaire.

Vous pouvez utiliser la commande **FORM Lire page courante** pour savoir quelle page est affichée à l'écran.

Note : Pendant que vous construisez un formulaire, vous pouvez utiliser les pages 1 à N du formulaire ainsi que la page 0 (zéro), dans laquelle vous placez les objets que vous voulez faire apparaître sur toutes les pages. Lors de l'utilisation du formulaire, et donc lorsque les commandes de gestion des pages sont appelées, seules les pages 1 à N sont accessibles : la page 0 est automatiquement combinée à la page affichée à l'écran.

Exemple

L'exemple suivant est la méthode objet d'un bouton affichant la page 3 du formulaire :

```
FORM ALLER A PAGE (3)
```

FORM DERNIERE PAGE

FORM DERNIERE PAGE

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **FORM DERNIERE PAGE** change la page courante d'un formulaire pour afficher la dernière page du formulaire. Si aucun formulaire n'est affiché ou si la dernière page du formulaire est déjà affichée, **FORM DERNIERE PAGE** ne fait rien.

Exemple

Cet exemple est une méthode appelée par une commande de menu. Elle affiche la dernière page du formulaire courant :

```
FORM DERNIERE PAGE
```

FORM FIXER ENTREE

FORM FIXER ENTREE ({laTable ;} formulaire {; formUtilisateur}{; *})

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table pour laquelle définir le formulaire entrée ou Table par défaut si ce paramètre est omis
formulaire	Chaîne	→ Nom du formulaire à utiliser
formUtilisateur	Chaîne	→ Nom du formulaire utilisateur à utiliser
*		→ Taille de fenêtre automatique

Description

FORM FIXER ENTREE désigne *formulaire* ou *formUtilisateur* comme formulaire entrée courant de *laTable* pour le process courant. *formulaire* doit appartenir à *laTable*.

La portée de cette commande est le process courant. Chaque table dispose d'un formulaire entrée courant pour chaque process.

Note : Pour des raisons structurelles, cette commande n'est pas compatible avec les formulaires projets. Si vous passez un formulaire projet dans *formulaire*, la commande ne fait rien.

La commande **FORM FIXER ENTREE** n'affiche pas de formulaire ; elle désigne juste celui qui sera affiché ou utilisé par d'autres commandes. Pour plus d'informations sur la création de formulaires, reportez-vous au manuel *Mode Développement* de 4D.

Pour chaque table de la base, un formulaire entrée par défaut est défini dans la fenêtre de l'Explorateur. Ce formulaire est utilisé si la commande **FORM FIXER ENTREE** n'est pas appelée, ou si le paramètre *formulaire* est invalide.

Le paramètre facultatif *formUtilisateur* permet de désigner un formulaire utilisateur (issu du *formulaire*) comme formulaire entrée par défaut. Si vous passez un nom de formulaire utilisateur valide, ce formulaire sera utilisé par défaut en lieu et place du formulaire entrée dans le process courant. Ce principe permet de disposer simultanément de différents formulaires utilisateurs personnalisés (générés à l'aide de la commande **CREER FORMULAIRE UTILISATEUR**) et d'utiliser celui qui convient en fonction du contexte. Pour plus d'informations sur les formulaires utilisateurs, reportez-vous à la section **Présentation des formulaires utilisateurs**.

Le formulaire entrée est affiché par de nombreuses commandes. Ces commandes sont généralement utilisées pour la saisie ou la modification de valeurs. Les commandes suivantes affichent un formulaire entrée :

- **AJOUTER ENREGISTREMENT**
- **CHERCHER PAR EXEMPLE**
- **AFFICHER ENREGISTREMENT**
- **MODIFIER ENREGISTREMENT**

Les commandes **VISUALISER SELECTION** et **MODIFIER SELECTION** affichent une liste d'enregistrements dans le formulaire sortie. Chacune d'entre elles permet ensuite à l'utilisateur de double-cliquer sur un enregistrement, qui s'affiche alors dans le formulaire entrée.

Le formulaire entrée est aussi utilisé par les commandes d'import **LECTURE DIF**, **LECTURE SYLK** et **IMPORTER TEXTE**.

Le paramètre optionnel *** est destiné à être utilisé conjointement avec les propriétés du formulaire, que vous définissez en mode Développement dans la fenêtre des Propriétés du formulaire, et avec la commande **Creer fenetre**. En passant le paramètre ***, vous indiquez à 4D d'utiliser les propriétés du formulaire pour redimensionner automatiquement la fenêtre lors de l'utilisation ultérieure de la fenêtre comme formulaire entrée ou comme dialogue. Reportez-vous à la description de la commande **Creer fenetre** pour plus d'informations sur ce point.

Note : Que vous passiez ou non le paramètre ***, **FORM FIXER ENTREE** change le formulaire entrée pour la table.

Exemple 1

L'exemple suivant illustre une utilisation typique de **FORM FIXER ENTREE**. A noter que, si dans cet exemple **FORM FIXER ENTREE** est appelé juste avant que le formulaire soit utilisé, cela n'est absolument pas nécessaire. **FORM FIXER ENTREE** peut en fait être exécuté dans une tout autre méthode, du moment qu'elle est exécutée avant celle-ci :

```
FORM FIXER ENTREE([Sociétés]; "Nouvelle Sté") ` Formulaire pour les nouvelles sociétés
AJOUTER ENREGISTREMENT([Sociétés]) ` Ajout d'une nouvelle société
```

Exemple 2

Dans une base de facturation gérant plusieurs sociétés, la création d'une facture doit s'effectuer dans le formulaire utilisateur correspondant :

```
Au cas ou
: (société="4D SAS")
  FORM FIXER ENTREE([Factures]; "Saisie"; "4D_SAS")
: (société="4D Inc")
  FORM FIXER ENTREE([Factures]; "Saisie"; "4D_Inc")
: (société="Acme")
  FORM FIXER ENTREE([Factures]; "Saisie"; "ACME")
```

Fin de cas

AJOUTER ENREGISTREMENT ([Factures])

FORM FIXER REDIMENSIONNEMENT HORIZONTAL

FORM FIXER REDIMENSIONNEMENT HORIZONTAL (*redimension* {; *largeurMini* {; *largeurMaxi*}})

Paramètre	Type	Description
<i>redimension</i>	Booléen	⇒ Vrai : le formulaire est redimensionnable horizontalement Faux : le formulaire n'est pas redimensionnable horizontalement
<i>largeurMini</i>	Entier long	⇒ Largeur minimale du formulaire (pixels)
<i>largeurMaxi</i>	Entier long	⇒ Largeur maximale du formulaire (pixels)

Description

La commande **FORM FIXER REDIMENSIONNEMENT HORIZONTAL** permet de modifier par programmation les propriétés de redimensionnement horizontal du formulaire courant. Par défaut, ces propriétés sont définies dans l'éditeur de formulaires en mode Développement. Les nouvelles propriétés sont fixées pour le process courant, elles ne sont pas stockées avec le formulaire.

Le paramètre *redimension* permet de définir si le formulaire est redimensionnable horizontalement, c'est-à-dire si sa largeur est modifiable (manuellement par l'utilisateur ou par programmation).

Si vous passez **Vrai**, la largeur du formulaire peut être modifiée par l'utilisateur ; 4D utilise comme bornes les valeurs éventuellement passées dans les paramètres *largeurMini* et *largeurMaxi*.

Si vous passez **Faux**, la largeur courante du formulaire n'est pas modifiable ; dans ce cas, il est inutile de passer des valeurs dans les paramètres *largeurMini* et *largeurMaxi*.

Si vous avez passé **Vrai** dans le premier paramètre, vous pouvez passer dans les paramètres facultatifs *largeurMini* et *largeurMaxi* les nouvelles largeurs minimale et maximale du formulaire en pixels. Si vous omettez ces paramètres, les valeurs définies en mode Développement (le cas échéant) seront utilisées.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **FORM FIXER TAILLE**.

FORM FIXER REDIMENSIONNEMENT VERTICAL

FORM FIXER REDIMENSIONNEMENT VERTICAL (*redimension* {; *hauteurMini* {; *hauteurMaxi*}})

Paramètre	Type	Description
<i>redimension</i>	Booléen	→ Vrai : le formulaire est redimensionnable verticalement Faux : le formulaire n'est pas redimensionnable verticalement
<i>hauteurMini</i>	Entier long	→ Hauteur minimale du formulaire (pixels)
<i>hauteurMaxi</i>	Entier long	→ Hauteur maximale du formulaire (pixels)

Description

La commande **FORM FIXER REDIMENSIONNEMENT VERTICAL** permet de modifier par programmation les propriétés de redimensionnement vertical du formulaire courant. Par défaut, ces propriétés sont définies dans l'éditeur de formulaires en mode Développement. Les nouvelles propriétés sont fixées pour le process courant, elles ne sont pas stockées avec le formulaire.

Le paramètre *redimension* permet de définir si le formulaire est redimensionnable verticalement, c'est-à-dire si sa hauteur est modifiable (manuellement par l'utilisateur ou par programmation).

Si vous passez **Vrai**, la hauteur du formulaire peut être modifiée par l'utilisateur ; 4D utilise comme bornes les valeurs éventuellement passées dans les paramètres *hauteurMini* et *hauteurMaxi*.

Si vous passez **Faux**, la hauteur courante du formulaire n'est pas modifiable ; dans ce cas, il est inutile de passer des valeurs dans les paramètres *hauteurMini* et *hauteurMaxi*.

Si vous avez passé **Vrai** dans le premier paramètre, vous pouvez passer dans les paramètres facultatifs *hauteurMini* et *hauteurMaxi* les nouvelles hauteurs minimale et maximale du formulaire en pixels. Si vous omettez ces paramètres, les valeurs définies en mode Développement (le cas échéant) seront utilisées.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **FORM FIXER TAILLE**.

FORM FIXER SORTIE

FORM FIXER SORTIE ({laTable ;} formulaire {; formUtilisateur})

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table pour laquelle définir le formulaire sortie ou Table par défaut si ce paramètre est omis
formulaire	Chaîne	→ Nom du formulaire
formUtilisateur	Chaîne	→ Nom du formulaire utilisateur à utiliser

Description

FORM FIXER SORTIE vous permet de définir *formulaire* ou *formUtilisateur* comme formulaire sortie courant de *laTable* pour le process courant. *formulaire* doit appartenir à *laTable*.

La portée de cette commande est le process courant. Chaque table dispose de son propre formulaire sortie dans chaque process.

Note : Pour des raisons structurelles, cette commande n'est pas compatible avec les formulaires projets. Si vous passez un formulaire projet dans *formulaire*, la commande ne fait rien.

La commande **FORM FIXER SORTIE** ne provoque pas l'affichage du formulaire ; elle désigne simplement le formulaire devant être imprimé, affiché, ou utilisé par d'autres commandes. Pour plus d'informations sur la création de formulaires, reportez-vous au manuel *Mode Développement* de 4D.

Le formulaire sortie par défaut est défini dans la fenêtre de l'Explorateur pour chaque table. Il est identifié par la lettre S placée près de son nom dans l'Explorateur et dans les boîtes de dialogue listant les formulaires. Ce formulaire par défaut sera utilisé si vous n'appellez pas la commande **FORM FIXER SORTIE** ou si vous passez à cette commande un nom de formulaire erroné ou inexistant.

Le paramètre facultatif *formUtilisateur* permet de désigner un formulaire utilisateur (issu du *formulaire*) comme formulaire sortie par défaut. Si vous passez un nom de formulaire utilisateur valide, ce formulaire sera utilisé par défaut en lieu et place du formulaire sortie dans le process courant. Ce principe permet de disposer simultanément de différents formulaires utilisateurs personnalisés (générés à l'aide de la commande **CREER FORMULAIRE UTILISATEUR**) et d'utiliser celui qui convient en fonction du contexte.

Pour plus d'informations sur les formulaires utilisateurs, reportez-vous à la section **Présentation des formulaires utilisateurs**.

Les formulaires sortie sont exploités par trois groupes de commandes. Le premier groupe gère l'affichage des enregistrements à l'écran, le deuxième gère la génération d'états et le troisième gère l'export de données.

Chacune des commandes suivantes affiche une liste d'enregistrements dans un formulaire sortie :

- **VISUALISER SELECTION**
- **MODIFIER SELECTION**

Vous utilisez le formulaire sortie lorsque vous créez des états à l'aide des commandes suivantes :

- **IMPRIMER ETIQUETTES**
- **IMPRIMER SELECTION**

Chacune des commandes d'export suivantes utilise également le formulaire sortie :

- **ECRITURE DIF**
- **ECRITURE SYLK**
- **EXPORTER TEXTE**

Exemple

L'exemple suivant illustre une utilisation typique **FORM FIXER SORTIE**. Notez que, bien que dans cet exemple la commande **FORM FIXER SORTIE** soit placée juste avant que le formulaire soit utilisé, cela n'est pas obligatoire. En fait, la commande pourrait se trouver dans n'importe quelle autre méthode, dans la mesure où elle est exécutée avant celle-ci :

```
FORM FIXER ENTREE([Parties];"Saisie Parties") ` Sélection du formulaire entrée
FORM FIXER SORTIE([Parties];"Liste Parties") ` Sélection du formulaire sortie
MODIFIER SELECTION([Parties]) ` Cette commande utilise les deux formulaires
```

FORM FIXER TAILLE

FORM FIXER TAILLE ({objet ;} horizontal ; vertical {; *})

Paramètre	Type	Description
objet	Chaîne	➡ Nom d'objet indiquant les limites du formulaire
horizontal	Entier long	➡ Si * passé : marge horizontale (pixels) Si * omis : largeur (pixels)
vertical	Entier long	➡ Si * passé : marge verticale (pixels) Si * omis : hauteur (pixels)
*	Opérateur	➡ • Si passé, utiliser horizontal et vertical comme marges du formulaire • Si omis, utiliser horizontal et vertical comme largeur et hauteur du formulaire Ce paramètre ne peut pas être passé si objet est passé

Description

La commande **FORM FIXER TAILLE** permet de modifier par programmation la taille du formulaire courant. La nouvelle taille est définie pour le process courant, elle n'est pas stockée avec le formulaire.

Comme en mode Développement, cette commande permet de définir la taille d'un formulaire de trois manières :

- automatiquement — 4D détermine la taille du formulaire sur le principe que tous les objets doivent être visibles — en ajoutant éventuellement une marge horizontale et une marge verticale,
 - sur la base de l'emplacement d'un objet du formulaire auquel s'ajoutent éventuellement une marge horizontale et une marge verticale,
 - en saisissant des dimensions "absolues" (largeur et hauteur).
- Pour plus d'informations sur les possibilités de dimensionnement des formulaires, reportez-vous au manuel Mode Développement de 4D.

Taille automatique

Pour que le formulaire ait une taille automatique, vous devez utiliser la syntaxe suivante :

```
FORM FIXER TAILLE(horizontal;vertical;*)
```

Dans ce cas, vous devez passer dans *horizontal* et *vertical* les marges (en pixels) que vous souhaitez ajouter à droite et en bas du formulaire.

Taille basée sur un objet

Pour que la taille du formulaire soit basée sur un objet, vous devez utiliser la syntaxe suivante :

```
FORM FIXER TAILLE(objet;horizontal;vertical)
```

Dans ce cas, vous devez passer dans *horizontal* et *vertical* les marges (en pixels) que vous souhaitez ajouter à droite et en bas de l'objet. Il n'est pas possible de passer le paramètre *.

Taille en valeur absolue

Pour passer une taille de formulaire absolue, vous devez utiliser la syntaxe suivante :

```
FORM FIXER TAILLE(horizontal;vertical)
```


Dans ce cas, vous devez passer dans *horizontal* et *vertical* la largeur et la hauteur (en pixels) du formulaire.

La commande **FORM FIXER TAILLE** modifie la taille du formulaire mais tient compte de ses propriétés de redimensionnement. Par exemple, si la largeur minimale du formulaire est de 500 pixels et si la commande définit une largeur de 400 pixels, la nouvelle largeur du formulaire sera de 500 pixels.

A noter également que cette commande ne modifie pas la taille de la fenêtre du formulaire (il est possible de redimensionner un formulaire sans que la taille de la fenêtre soit modifiée, et inversement). Pour modifier la taille de la fenêtre d'un formulaire, reportez-vous à la description de la commande **REDIMENSIONNER FENETRE FORMULAIRE**.

Exemple

Voici un exemple de mise en place d'une fenêtre de type Explorateur. Le formulaire suivant est défini en mode Développement :




La taille du formulaire est "automatique".

La fenêtre est affichée via l'instruction suivante :

```
$ref:=Creer fenetre formulaire([Table 1];"Form1";Form fenêtre standard;Centrée
horizontalement;Centrée verticalement;*)
DIALOGUE([Table 1];"Form1")
FERMER FENETRE
```

La partie droite de la fenêtre peut être affichée ou masquée via un clic sur l'option d'agrandissement/réduction :



La méthode objet associée à ce bouton est la suivante :

```
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur chargement)
  C_BOOLEAN(b1;<>contracté)
  C_ENTIER LONG(marge)
  marge:=15
  b1:=<>contracté
  Si(<>contracté)
    FORM FIXER REDIMENSIONNEMENT HORIZONTAL(Faux)
    FORM FIXER TAILLE("b1";marge;marge)
  Sinon
    FORM FIXER REDIMENSIONNEMENT HORIZONTAL(Vrai)
    FORM FIXER TAILLE("onglet";marge;marge)
  Fin de si

: (Evenement formulaire=Sur clic)
  <>contracté:=b1
  Si(b1)
    `contracté
    OBJET LIRE COORDONNEES(*;"b1";$g;$h;$d;$b)
    COORDONNEES FENETRE($gf;$hf;$df;$bf;Fenetre formulaire courant)
    CHANGER COORDONNEES FENETRE($gf;$hf;$gf+$d+marge;$hf+$b+marge;Fenetre formulaire
courant)
    FORM FIXER REDIMENSIONNEMENT HORIZONTAL(Faux)
    FORM FIXER TAILLE("b1";marge;marge)

  Sinon
    `déployé
    OBJET LIRE COORDONNEES(*;"onglet";$g;$h;$d;$b)
    COORDONNEES FENETRE($gf;$hf;$df;$bf;Fenetre formulaire courant)
    CHANGER COORDONNEES FENETRE($gf;$hf;$gf+$d+marge;$hf+$b+marge;Fenetre formulaire
courant)
    FORM FIXER REDIMENSIONNEMENT HORIZONTAL(Vrai)
    FORM FIXER TAILLE("onglet";marge;marge)
  Fin de si
```

Fin de cas

FORM LIRE OBJETS

FORM LIRE OBJETS (tabObjets {; tabVariables {; tabPages}} {; *})

Paramètre	Type		Description
tabObjets	Tableau chaîne	←	Noms des objets du formulaire
tabVariables	Tableau pointeur	←	Pointeurs sur les variables ou champs associés aux objets
tabPages	Tableau entier	←	Numéro de page de chaque objet
*	Opérateur	→	Si passé = réduire à la page courante

Description

La commande **FORM LIRE OBJETS** retourne sous forme de tableau(x) la liste de tous les objets présents dans le formulaire courant. Cette liste peut être restreinte à la page courante du formulaire. La commande peut être utilisée avec les formulaires entrée et sortie.

Si un tableau passé en paramètre n'est pas préalablement déclaré, la commande le crée et le dimensionne automatiquement. Toutefois, dans la perspective de la compilation de l'application, il est recommandé de déclarer explicitement chaque tableau.

Passez dans *tabObjets* le nom du tableau alpha devant être rempli avec les noms des objets (chaque nom d'objet est unique au sein d'un formulaire). L'ordre dans lequel les objets apparaissent dans le tableau n'est pas significatif.

Les autres tableaux remplis facultativement par la commande sont synchronisés avec le premier.

Passez dans le paramètre facultatif *tabVariables* le nom du tableau de pointeurs devant être rempli avec des pointeurs vers les variables ou champs associés aux objets. Si un objet n'a pas de variable associée, le pointeur **Nil** est retourné. Dans le cas d'un objet de type "sous-formulaire", un pointeur sur la table du sous-formulaire est retourné.

Le troisième tableau (facultatif), *tabPages*, est rempli avec les numéros de pages du formulaire. Chaque ligne de ce tableau contient le numéro de la page sur laquelle se trouve l'objet correspondant.

Les objets provenant d'un formulaire hérité sont considérés comme appartenant à la page 0 du formulaire courant.

Le paramètre facultatif *** permet de réduire la liste des objets retournés à la page courante du formulaire. Lorsque ce paramètre est passé, seuls les objets de la page courante, de la page 0 et des pages héritées sont retournés par la commande. Autrement dit, tous les objets présents dans la page courante du formulaire (visibles ou non) sont traités par la commande.

⚙️ FORM Lire page courante

FORM Lire page courante -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Entier long 	Numéro de la page courante du formulaire actuellement affiché

Description

FORM Lire page courante retourne le numéro de la page courante du formulaire actuellement affiché.

Exemple

Alors que vous êtes en train d'utiliser un formulaire, si vous choisissez une commande de menu ou si le formulaire reçoit un appel d'un autre process, vous voulez que des actions différentes soient effectuées en fonction de la page du formulaire affichée. Vous pouvez alors écrire :

```
` Méthode formulaire [maTable];"monFormulaire"
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur chargement)
` ...
: (Evenement formulaire=Sur libération)
` ...
: (Evenement formulaire=Sur menu sélectionné)
  $v1NuméroMenu:=Menu choisi>>16
  $v1NuméroCmde:=Menu choisi & 0xFFFF
  Au cas ou
    : ($v1NuméroMenu=...)
      Au cas ou
        : ($v1NuméroCmde=...)
        : (FORM Lire page courante=1)
      Effectuer une action appropriée pour la page 1
        : (FORM Lire page courante=2)
      Effectuer une action appropriée pour la page 2
    ` ...
      : ($v1NuméroCmde=...)
    ` ...
      Fin de cas
      : ($v1NuméroMenu=...)
    ` ...
      Fin de cas
  : (Evenement formulaire=Sur appel extérieur)
  Au cas ou
    : (FORM Lire page courante=1)
  Fournir une réponse appropriée pour la page 1
    : (FORM Lire page courante=2)
  Fournir une réponse appropriée pour la page 2
  Fin de cas
` ...
Fin de cas
```


FORM LIRE PARAMETRE

FORM LIRE PARAMETRE ({laTable ;} formulaire ; sélecteur ; valeur)

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table du formulaire ou Table par défaut si ce paramètre est omis
formulaire	Chaîne	→ Nom du formulaire
sélecteur	Entier long	→ Code du paramètre
valeur	Entier long	← Valeur courante du paramètre

Description

La commande **FORM LIRE PARAMETRE** permet de lire la *valeur* courante d'un paramètre du formulaire désigné par *laTable* et *formulaire*.

sélecteur désigne le paramètre du formulaire dont vous souhaitez connaître la valeur. Vous pouvez utiliser la constante suivante, placée dans le thème "**Paramètres de formulaire**" :

Constante	Type	Valeur
Objets non inversés	Entier long	0

Lorsque vous utilisez la constante Objets non inversés comme *sélecteur*, la commande retourne dans *valeur* le mode d'affichage réel du formulaire en mode Application sous Windows. Ce paramètre est utilisé dans le cadre du déploiement d'applications dans des langues "de droite à gauche". Pour plus d'informations sur la prise en charge des langues de droite à gauche, reportez-vous manuel *Mode Développement* de 4D.

- si *valeur* contient 0, les objets du formulaire sont inversés,
- si *valeur* contient 1, les objets du formulaire ne sont pas inversés.

Si la commande est appelée en-dehors du contexte du mode Application sous Windows, elle retourne toujours 1.

A noter que l'inversion effective des objets d'un formulaire dépend de la combinaison de plusieurs paramètres : la valeur de la préférence "Inversion des objets en mode Application", la valeur de l'option de formulaire "Ne pas inverser les objets" et le système sur lequel la base est exécutée. Le tableau suivant précise la valeur retournée par la commande **FORM LIRE PARAMETRE** en fonction de ces différentes combinaisons :

Préférences : "Inversion des objets en mode Application" (1)	Propriétés du formulaire : "Ne pas inverser les objets"	Système Windows Droite à gauche	Valeur retournée dans FORM LIRE PARAMETRE
Non	X	X	1
		X	1
	X		1
			1
Automatique	X	X	1
		X	0
	X		1
			1
Oui	X	X	1
		X	0
	X		1
			0

(1) Cette préférence peut également être fixée ou lue via les commandes **FIXER PARAMETRE BASE** et **Lire parametre base**.

FORM LIRE PROPRIETES

FORM LIRE PROPRIETES ({laTable ;} nomForm ; largeur ; hauteur {; nbPages {; largeurFixe {; hauteurFixe {; titre}}}})

Paramètre	Type		Description
laTable	Table	⇒	Table du formulaire ou Table par défaut si ce paramètre est omis
nomForm	Chaîne	⇒	Nom du formulaire
largeur	Entier long	⇐	Largeur du formulaire (en pixels)
hauteur	Entier long	⇐	Hauteur du formulaire (en pixels)
nbPages	Entier long	⇐	Nombre de pages du formulaire
largeurFixe	Booléen	⇐	Vrai = Largeur fixe, Faux = Largeur variable
hauteurFixe	Booléen	⇐	Vrai = Hauteur fixe, Faux = Hauteur variable
titre	Texte	⇐	Nom de la fenêtre du formulaire

Description

La commande **FORM LIRE PROPRIETES** retourne des propriétés du formulaire *nomForm*.

Les paramètres *largeur* et *hauteur* retournent (en pixels) la largeur et la hauteur du formulaire. Ces valeurs sont déterminées à partir des propriétés de dimensionnement du formulaire :

- Si la taille du formulaire est **automatique**, sa largeur et sa hauteur sont calculées de manière à ce qu'il affiche tous les objets qu'il contient, en tenant compte, le cas échéant, des marges horizontale et verticale qui ont été définies.
- Si la taille du formulaire est **fixe**, sa largeur et sa hauteur sont celles qui ont été saisies manuellement dans les zones correspondantes.
- Si la taille du formulaire est **basée sur un objet**, sa largeur et sa hauteur sont calculées par rapport à la position de cet objet.

Le paramètre *nbPages* retourne le nombre de pages du formulaire, page 0 (zéro) non comprise.

Les paramètres *largeurFixe* et *hauteurFixe* indiquent si la largeur et la hauteur du formulaire sont fixes (le paramètre contient **Vrai**) ou redimensionnables (le paramètre contient **Faux**).

Le paramètre *titre* retourne le nom de la fenêtre du formulaire, tel qu'il a été défini. Si aucun nom n'a été défini, le paramètre *titre* contient une chaîne vide.

FORM LIRE REDIMENSIONNEMENT HORIZONTAL

FORM LIRE REDIMENSIONNEMENT HORIZONTAL (*redimension* {; *largeurMini* {; *largeurMaxi*}})

Paramètre	Type	Description
<i>redimension</i>	Booléen	↵ Vrai : le formulaire est redimensionnable horizontalement, Faux : le formulaire n'est pas redimensionnable horizontalement
<i>largeurMini</i>	Entier long	↵ Largeur minimale du formulaire (pixels)
<i>largeurMaxi</i>	Entier long	↵ Largeur maximale du formulaire (pixels)

Description

La commande **FORM LIRE REDIMENSIONNEMENT HORIZONTAL** retourne dans les variables *redimension*, *largeurMini* et *largeurMaxi* les propriétés de redimensionnement horizontal du formulaire courant. Ces propriétés peuvent avoir été définies pour le formulaire dans l'éditeur de formulaires en mode Développement ou pour le process courant via la commande **FORM FIXER REDIMENSIONNEMENT HORIZONTAL**.

FORM LIRE REDIMENSIONNEMENT VERTICAL

FORM LIRE REDIMENSIONNEMENT VERTICAL (*redimension* {; *hauteurMini* {; *hauteurMaxi*}})

Paramètre	Type	Description
<i>redimension</i>	Booléen	↔ Vrai : le formulaire est redimensionnable verticalement, Faux : le formulaire n'est pas redimensionnable verticalement
<i>hauteurMini</i>	Entier long	↔ Hauteur minimale du formulaire (pixels)
<i>hauteurMaxi</i>	Entier long	↔ Hauteur maximale du formulaire (pixels)

Description

La commande **FORM LIRE REDIMENSIONNEMENT VERTICAL** retourne dans les variables *redimension*, *hauteurMini* et *hauteurMaxi* les propriétés de redimensionnement vertical du formulaire courant. Ces propriétés peuvent avoir été définies pour le formulaire dans l'éditeur de formulaires en mode Développement ou pour le process courant via la commande **FORM FIXER REDIMENSIONNEMENT VERTICAL**.

FORM PAGE PRECEDENTE

FORM PAGE PRECEDENTE

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

FORM PAGE PRECEDENTE change la page courante d'un formulaire pour afficher la page précédente. Si aucun formulaire n'est affiché, ou si la page affichée est la première page du formulaire, **FORM PAGE PRECEDENTE** ne fait rien.

Exemple

Cet exemple est une méthode appelée par une commande de menu. Elle provoque l'affichage la page qui précède celle qui est actuellement affichée :

```
FORM PAGE PRECEDENTE
```

FORM PAGE SUIVANTE

FORM PAGE SUIVANTE

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

FORM PAGE SUIVANTE change la page courante d'un formulaire pour afficher la page suivante. Si aucun formulaire n'est affiché, ou si la page affichée est la dernière page du formulaire, **FORM PAGE SUIVANTE** ne fait rien.

Exemple

Cet exemple est une méthode appelée par une commande de menu. Elle provoque l'affichage la page qui suit celle qui est actuellement affichée :

FORM PAGE SUIVANTE

FORM PREMIERE PAGE

FORM PREMIERE PAGE

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **FORM PREMIERE PAGE** change la page courante d'un formulaire pour afficher la première page du formulaire. Si aucun formulaire n'est affiché, ou si la première page du formulaire est déjà affichée, **FORM PREMIERE PAGE** ne fait rien.

Exemple

Cet exemple est une méthode appelée par une commande de menu. Elle affiche la première page du formulaire :

```
FORM PREMIERE PAGE
```

Formulaires utilisateurs

-  Présentation des formulaires utilisateurs
-  CREER FORMULAIRE UTILISATEUR
-  LISTE FORMULAIRES UTILISATEURS
-  MODIFIER FORMULAIRE
-  SUPPRIMER FORMULAIRE UTILISATEUR

Présentation des formulaires utilisateurs

Dans 4D, le développeur peut proposer aux utilisateurs de créer ou de modifier des formulaires personnalisés. Ces “formulaires utilisateurs” sont alors utilisables pour l’affichage, la saisie, etc., comme n’importe quel formulaire de 4D.

Principes d'utilisation

Un formulaire utilisateur est basé sur un formulaire 4D standard créé par le développeur en mode Développement (appelé formulaire “source” ou formulaire “développeur”), auquel la propriété **Modifiable par l'utilisateur** a été appliquée dans l'éditeur de formulaires. Un éditeur de formulaires simplifié (appelé par la commande **MODIFIER FORMULAIRE**) permet aux utilisateurs de modifier l'apparence du formulaire, d'ajouter des objets graphiques (via une bibliothèque d'objets spécifique), de masquer des éléments, etc. — le développeur peut contrôler les actions autorisées.

Les formulaires utilisateurs peuvent être employés de deux manières différentes :

- L'utilisateur modifie le formulaire “source” pour l'adapter à ses besoins à l'aide de la commande **MODIFIER FORMULAIRE**. Le formulaire utilisateur est conservé en local et est utilisé automatiquement à la place du formulaire original.

Ce fonctionnement répond aux besoins pour le développeur de paramétrer sur site des boîtes de dialogue, par exemple pour coller le logo de l'entreprise dans les formulaires, masquer des champs inutiles, etc.

- Le formulaire “source” sert de modèle de base que l'utilisateur peut dupliquer à loisir pour générer autant de copies que nécessaire (via la commande **CREER FORMULAIRE UTILISATEUR**). Chaque copie est librement paramétrable (contenu, nom, etc.) à l'aide de la commande **MODIFIER FORMULAIRE**. Le nom de chaque formulaire utilisateur doit simplement être unique. Les commandes **FORM FIXER ENTREE** et **FORM FIXER SORTIE** permettent ensuite de désigner le formulaire utilisateur à utiliser dans chaque process.

Ce fonctionnement répond par exemple aux besoins de génération d'états personnalisés.

Stockage et mise à jour des formulaires utilisateurs

Les mécanismes des formulaires utilisateurs fonctionnent avec les bases compilées et interprétées, avec 4D en mode local, 4D Server ou 4D Desktop. En mode client/serveur, les formulaires modifiés par l'utilisateur sont disponibles sur tous les postes.

4D assure automatiquement la gestion des modifications des formulaires. Lorsqu'un formulaire est déclaré **Modifiable par l'utilisateur**, il est verrouillé en mode Développement. Le développeur doit explicitement cliquer sur l'icône de déverrouillage afin de pouvoir accéder aux objets du formulaire. Cette opération rend automatiquement obsolètes les formulaires utilisateurs liés, qui devront alors être régénérés. Lorsqu'un formulaire “source” est supprimé, les formulaires utilisateurs liés sont supprimés.

Les formulaires utilisateurs sont stockés dans un fichier indépendant suffixé .4DA, placé à côté du fichier de structure principal (.4DB / .4DC). Ce fichier est appelé “fichier de structure utilisateur”. Le fonctionnement de ce fichier est transparent : 4D utilise un formulaire utilisateur lorsqu'il existe (la commande **LISTE FORMULAIRES UTILISATEURS** permet de connaître à tout moment les formulaires utilisateurs valides). C'est également dans ce fichier que les commandes **FORM FIXER ENTREE** et **FORM FIXER SORTIE** recherchent les formulaires utilisateurs.

Lorsqu'un formulaire utilisateur est obsolète, il est supprimé et 4D utilise par défaut le formulaire source.

En client/serveur, le fichier .4DA est distribué sur les postes clients suivant les mêmes règles que le fichier de structure principal.

Ce principe permet de conserver les formulaires utilisateurs non obsolètes en cas de mise à jour de la structure par le développeur.

Codes d'erreurs

Des codes d'erreurs spécifiques peuvent être retournés lors de l'utilisation des commandes de gestion des formulaires utilisateurs. Ces codes, situés dans l'intervalle -9750 à -9759, sont décrits dans la section .

Formulaires utilisateurs et formulaires projet

Les mécanismes des formulaires utilisateurs ne sont pas compatibles avec les formulaires projet. Les commandes du thème “Formulaires utilisateurs” ne peuvent donc pas être utilisées avec les formulaires projet.

CREER FORMULAIRE UTILISATEUR

CREER FORMULAIRE UTILISATEUR (laTable ; formulaire ; formUtilisateur)

Paramètre	Type		Description
laTable	Table	⇒	Table du formulaire source
formulaire	Chaîne	⇒	Nom du formulaire table source
formUtilisateur	Chaîne	⇒	Nom du nouveau formulaire utilisateur

Description

La commande **CREER FORMULAIRE UTILISATEUR** duplique le *formulaire* table 4D dont la table et le nom sont passés en paramètres et crée un nouveau formulaire utilisateur nommé *formUtilisateur*.

Une fois créé, le formulaire *formUtilisateur* pourra être modifié à l'aide de la commande **MODIFIER FORMULAIRE**. Cette commande permet de créer N formulaires utilisateurs (par exemple divers formulaires d'états) à partir d'un même formulaire source.

Variables et ensembles système

La variable OK retourne 1 si l'opération s'est déroulée correctement et 0 sinon.

Gestion des erreurs

Une erreur est générée si :

- *formulaire* est déjà un formulaire utilisateur,
 - le nom du formulaire utilisateur *formUtilisateur* est identique à celui du formulaire source ou d'un formulaire utilisateur existant,
 - l'utilisateur ne possède pas les droits d'accès adéquats.
- Vous pouvez intercepter ces erreurs à l'aide d'une méthode installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

LISTE FORMULAIRES UTILISATEURS

LISTE FORMULAIRES UTILISATEURS (*laTable* ; *formulaire* ; *tabFormUtilisateurs*)

Paramètre	Type		Description
<i>laTable</i>	Table	⇒	Table du formulaire source
<i>formulaire</i>	Chaîne	⇒	Nom du formulaire table source
<i>tabFormUtilisateurs</i>	Tableau chaîne	⇐	Noms des formulaires utilisateurs issus du formulaire source

Description

La commande **LISTE FORMULAIRES UTILISATEURS** remplit le tableau *tabFormUtilisateurs* avec les noms des formulaires utilisateurs issus du formulaire développeur (formulaire table) désigné par les paramètres *laTable* et *formulaire*.

Si le formulaire utilisateur a été créé directement à l'aide de la commande **MODIFIER FORMULAIRE**, *tabFormUtilisateurs* contient comme seul élément une chaîne vide ("").

Le tableau est retourné vide si aucun formulaire utilisateur n'existe pour le formulaire développeur spécifié.


MODIFIER FORMULAIRE

MODIFIER FORMULAIRE (*laTable* ; *formulaire* {; *formUtilisateur* {; *bibliothèque*}})

Paramètre	Type	Description
<i>laTable</i>	Table	→ Table du formulaire à modifier
<i>formulaire</i>	Chaîne	→ Nom du formulaire table à modifier
<i>formUtilisateur</i>	Chaîne	→ Nom du formulaire utilisateur à modifier
<i>bibliothèque</i>	Chaîne	→ Chemin d'accès complet de la bibliothèque d'objets utilisable

Description

La commande **MODIFIER FORMULAIRE** ouvre le formulaire table désigné par les paramètres *laTable*, *formulaire* ainsi que, facultativement, *formUtilisateur* dans l'éditeur de formulaires utilisateurs :



Note : La fenêtre de l'éditeur ne s'ouvre que si elle est la première fenêtre du process. Autrement dit, il sera généralement nécessaire d'ouvrir un nouveau process pour afficher l'éditeur.

Si vous passez une chaîne vide dans le paramètre *formUtilisateur* et s'il n'existe pas déjà un formulaire utilisateur lié à *formulaire*, le formulaire source est affiché dans l'éditeur. Le formulaire modifié est ensuite dupliqué dans le fichier de structure utilisateur (.4DA) et sera utilisé en remplacement de *formulaire*.

Si un formulaire utilisateur avait déjà été généré à partir de *formulaire* à l'aide de cette commande, le formulaire utilisateur s'affiche dans l'éditeur. Si vous souhaitez dans ce cas repartir du formulaire source, vous devez au préalable supprimer le formulaire utilisateur à l'aide de la commande **SUPPRIMER FORMULAIRE UTILISATEUR**.

Le paramètre *formUtilisateur* permet de désigner un formulaire utilisateur (créé à l'aide de la commande **CREER FORMULAIRE UTILISATEUR**) à modifier. Dans ce cas, ce formulaire est affiché dans l'éditeur.

Passez dans le paramètre facultatif *bibliothèque* le chemin d'accès complet de la bibliothèque d'objets que l'utilisateur sera autorisé à utiliser pour personnaliser le formulaire. Lorsqu'elles sont utilisées dans le contexte de l'éditeur de formulaires utilisateurs, les bibliothèques d'objets permettent de coller des objets avec leurs propriétés graphiques et leurs actions automatiques. Les objets auxquels une méthode est associée n'apparaissent pas dans la bibliothèque. Attention, il est du ressort du développeur de vérifier que l'ajout des objets d'une bibliothèque n'est pas incompatible avec le formulaire utilisateur (et ses objets) au niveau des noms, des variables et des types.

En mode client/serveur, la bibliothèque doit se trouver dans le dossier **Resources** de la base de données, au même niveau que le dossier **Plugins**, afin qu'elle soit disponible sur tous les postes clients. Si la bibliothèque est valide, elle est ouverte avec la fenêtre du formulaire.

Pour plus d'informations sur les bibliothèques d'objets, reportez-vous au manuel Mode Développement de la documentation de 4D.

Exemple

Dans cet exemple, l'utilisateur peut choisir une bibliothèque puis modifier un formulaire de dialogue :

```
ASSOCIER TYPES FICHIER("4DLB";"4IL";"Bibliothèque 4D")
$VAbib:=Selectionner document(1;"4DLB";"Veuillez sélectionner une bibliothèque";0)
Si (OK=1)
    `Une bibliothèque a été choisie
    $VAChemLib:=Document
Sinon
    $VAChemLib:=""
Fin de si

MODIFIER FORMULAIRE ([Dialogs];"Welcome";"";$VAChemLib)
Si (OK=1)
```

```
`Présentation du formulaire modifié
  DIALOGUE([Dialogs]; "Welcome")
Fin de si
```

Variables et ensembles système

Si l'utilisateur sauvegarde les modifications éventuellement effectuées dans l'éditeur, la variable OK prend la valeur 1. En cas d'erreur, OK prend la valeur 0.

Gestion des erreurs

Une erreur est générée si :

- le formulaire n'a pas été déclaré modifiable par l'utilisateur en mode Développement ou n'existe pas,
 - le formulaire est déjà ouvert en modification dans un autre process,
 - l'utilisateur ne possède pas les droits d'accès adéquats.
- Vous pouvez intercepter ces erreurs à l'aide d'une méthode installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

SUPPRIMER FORMULAIRE UTILISATEUR

SUPPRIMER FORMULAIRE UTILISATEUR (*laTable* ; formulaire ; formUtilisateur)

Paramètre	Type		Description
<i>laTable</i>	Table	→	Table du formulaire utilisateur
<i>formulaire</i>	Chaîne	→	Nom du formulaire table source
<i>formUtilisateur</i>	Chaîne	→	Nom du formulaire utilisateur

Description

La commande **SUPPRIMER FORMULAIRE UTILISATEUR** permet de supprimer le formulaire utilisateur désigné par les paramètres *laTable*, *formulaire* et *formUtilisateur*.

Si le formulaire utilisateur à supprimer a été créé directement à l'aide la commande **MODIFIER FORMULAIRE**, passez une chaîne vide ("") dans *formUtilisateur*.

Variables et ensembles système

Si le formulaire utilisateur est correctement supprimé, la variable OK retourne 1. Dans le cas contraire, OK prend la valeur 0.

Gestion des erreurs

Une erreur est générée si :

- le formulaire utilisateur n'existe pas,
 - l'utilisateur ne possède pas les droits d'accès adéquats.
- Vous pouvez intercepter ces erreurs à l'aide d'une méthode installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

Formules

-  EDITER FORMULE
-  EXECUTER FORMULE
-  FIXER METHODES AUTORISEES
-  LIRE METHODES AUTORISEES

EDITER FORMULE

EDITER FORMULE (*laTable* ; formule)

Paramètre	Type	Description
<i>laTable</i>	Table	→ Table à afficher par défaut dans l'éditeur de formules
<i>formule</i>	Tableau chaîne	→ Variable contenant la formule à afficher dans l'éditeur de formules ou "" pour uniquement afficher l'éditeur ← Formule validée par l'utilisateur

Description

La commande **EDITER FORMULE** affiche l'éditeur de formules afin de permettre à l'utilisateur d'écrire ou de modifier une formule. L'éditeur contient à l'ouverture :

- dans la liste de gauche, les champs de la table désignée par le paramètre *laTable*,
- dans la zone de formule, la formule contenue dans la variable *formule*. Si vous avez passé une chaîne vide dans *formule*, l'éditeur est affiché sans formule.

L'utilisateur peut modifier la *formule* affichée et la sauvegarder. Il peut également en écrire ou en charger une nouvelle. Dans tous les cas, lorsque l'utilisateur valide la boîte de dialogue, la variable système OK prend la valeur 1 et la variable *formule* contient la formule définie. Si l'utilisateur annule la boîte de dialogue, la variable système OK prend la valeur 0 et *formule* est inchangée.

Note : Par défaut, l'accès aux méthodes et aux commandes est restreint dans l'éditeur de formules pour tous les utilisateurs (sauf, dans les bases de données créées avec 4D 2004.4 et suivantes, pour le Super_Utilisateur et l'Administrateur). Lorsque ce mécanisme est actif, vous devez explicitement désigner les éléments accessibles aux utilisateurs à l'aide de la commande **FIXER METHODES AUTORISEES**. Si la formule fait appel à des méthodes qui n'ont pas été préalablement autorisées, une erreur de syntaxe est générée et il n'est pas possible de valider la boîte de dialogue.

A noter qu'au moment de la validation de la boîte de dialogue, la commande n'exécute pas la *formule*, seul le contenu de la variable est validé et mis à jour. Si vous voulez exécuter la *formule*, vous devez utiliser la commande **EXECUTER**.

Exemple

Affichage de l'éditeur avec la table [Salaires] et sans formule pré-saisie puis exécution de la formule sur la sélection courante :

```
$maFormule:=""  
EDITER FORMULE ([Salaires];$maFormule)  
Si (OK=1)  
    APPLIQUER A SELECTION ([Salaires];EXECUTER FORMULE ($maFormule))  
Fin de si
```

Variables et ensembles système

Si l'utilisateur valide la boîte de dialogue, la variable système OK prend la valeur 1. Si l'utilisateur annule la boîte de dialogue, la variable système OK prend la valeur 0.

EXECUTER FORMULE

EXECUTER FORMULE (*instruction*)

Paramètre
instruction

Type
Chaîne



Description
Code à exécuter

Description

EXECUTER FORMULE exécute *instruction* comme une ligne de code. Cette chaîne d'instructions doit comporter une seule ligne. Si *instruction* est une chaîne vide, **EXECUTER FORMULE** ne fait rien.

Le principe est que si *instruction* peut être exécutée comme une méthode d'une seule ligne, alors elle s'exécutera correctement. La commande **EXECUTER FORMULE** doit être utilisée avec précautions, car elle ralentit la vitesse d'exécution. Dans une base compilée, le code d'*instruction* n'est pas compilé. Cela signifie que l'*instruction* sera bien exécutée, mais ne sera pas vérifiée par le compilateur au moment de la compilation.

L'instruction peut contenir les éléments suivants :

- un appel à une méthode projet,
- un appel à une commande 4D,
- une assignation.

La formule peut utiliser des variables process et interprocess. En revanche, *instruction* ne doit pas contenir d'instructions de contrôle de flux (**Si**, **Tant que**...) car le code doit "tenir" sur une seule ligne.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **Nom commande**.

FIXER METHODES AUTORISEES

FIXER METHODES AUTORISEES (tabMéthodes)

Paramètre	Type	Description
tabMéthodes	Tableau chaîne 	Tableau de noms de méthodes

Description

La commande **FIXER METHODES AUTORISEES** permet de définir les méthodes qui seront affichées dans l'éditeur de formules pour la session courante. Les méthodes désignées apparaîtront à la fin de la liste des commandes et pourront être utilisées dans les formules. Par défaut (si vous n'utilisez pas cette commande), aucune méthode n'est utilisable dans l'éditeur de formules. Si une formule utilise un nom de méthode non autorisée, une erreur de syntaxe est générée et la formule ne peut pas être validée.

Passez dans le paramètre *tabMéthodes* le nom d'un tableau contenant la liste de méthodes à proposer dans l'éditeur de formules. Le tableau doit avoir été défini préalablement.

Vous pouvez utiliser le caractère "joker" (@) dans les noms des méthodes afin de définir un ou plusieurs groupe(s) de méthodes autorisées.

Si vous souhaitez que l'utilisateur puisse appeler des commandes 4D non autorisées par défaut ou des commandes de plug-ins, vous devez utiliser des méthodes spécifiques chargées d'exécuter ces commandes.

Note : A compter de la version 2004.4 de 4D, le mécanisme de restriction d'accès aux commandes et méthodes dans l'éditeur de formules peut être désactivé pour tous les utilisateurs (option de compatibilité) ou pour le Super_Utilisateur et l'Administrateur via deux options des Préférences. Si l'option de compatibilité est cochée, la commande **FIXER METHODES AUTORISEES** est sans effet.

Exemple

Cet exemple autorise toutes les méthodes dont le nom débute par "formule" et de la méthode "Total_général" dans l'éditeur de formules :

```
TABLEAU ALPHA (15; tabméthodes; 2)
tabméthodes{1} := "formule@"
tabméthodes{2} := "Total_général"
FIXER METHODES AUTORISEES (tabméthodes)
```

LIRE METHODES AUTORISEES

LIRE METHODES AUTORISEES (*tabMéthodes*)

Paramètre	Type	Description
<i>tabMéthodes</i>	Tableau chaîne	Tableau de noms de méthodes

Description

La commande **LIRE METHODES AUTORISEES** retourne dans le tableau *tabMéthodes* le nom des méthodes “autorisées” dans l’éditeur de formules, c’est-à-dire pouvant être utilisées lors de l’écriture d’une formule — ces méthodes sont listées à la fin de la liste des commandes dans l’éditeur.

Par défaut, aucune méthode n’est utilisable dans l’éditeur de formules. Les méthodes doivent avoir été explicitement autorisées via la commande **FIXER METHODES AUTORISEES**. Si cette commande n’a pas été exécutée, **LIRE METHODES AUTORISEES** retourne une chaîne vide.

LIRE METHODES AUTORISEES retourne précisément ce qui a été passé à la commande **FIXER METHODES AUTORISEES**, c’est-à-dire un tableau alpha (la commande crée et dimensionne le tableau). En outre, si le caractère “joker” (@) a été utilisé pour désigner un groupe de méthodes, la chaîne contenant le caractère @ est retournée (et non les noms des méthodes du groupe). Cette commande est utile pour préserver le paramétrage de l’ensemble courant de méthodes autorisées avant l’exécution d’une formule dans un contexte spécifique (par exemple un état rapide).

Exemple

Cet exemple permet d’autoriser ponctuellement un ensemble de méthodes spécifiques pour la création d’un état rapide :

```
`Stockage du paramétrage courant
LIRE METHODES AUTORISEES(tabméthodes)

`Définition des méthodes pour l’état
tabméthodes_Etats{1}:="Etats_@"
FIXER METHODES AUTORISEES(tabméthodes_Etats)
QR ETAT([Personnes];"MonEtat")

`Rétablissement des paramètres courants
FIXER METHODES AUTORISEES(tabméthodes)
```

Gestion de la saisie

-  ALLER A OBJET Modifié 12.0
-  EDITER ELEMENT
-  FILTRER FRAPPE CLAVIER
-  Frappe clavier
-  NE PAS VALIDER
-  REFUSER
-  VALIDER

ALLER A OBJET

ALLER A OBJET ({ * ; } objet)

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	→ Si spécifié = objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis = objet est un champ ou une variable
objet	Champ, Variable	→ Nom d'objet (si * spécifié) sinon Variable ou champ saisissable à sélectionner

Description

La commande **ALLER A OBJET** permet de sélectionner l'objet saisissable *objet* (variable ou champ) en tant que zone active du formulaire. C'est l'équivalent d'un clic de l'utilisateur dans la zone ou de l'utilisation de la touche **Tabulation** pour sélectionner le champ ou la variable.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le second paramètre désigne le nom d'un objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre *, vous indiquez que le paramètre désigne un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne de caractères mais la référence du champ ou de la variable (champs ou variables texte uniquement). Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section [Propriétés des objets](#).

Pour supprimer tout focus dans le formulaire courant, appelez la commande en passant un nom d'objet vide dans *objet* (cf. exemple 2).

La commande **ALLER A OBJET** peut être utilisée dans le contexte d'un sous-formulaire. Lorsqu'elle est appelée depuis un sous-formulaire, elle recherche en premier lieu objet dans le sous-formulaire puis, si la recherche n'aboutit pas, elle étend la recherche aux objets du formulaire parent.

Exemple 1

Voici les deux modes d'utilisation de la commande **ALLER A OBJET** :

```
ALLER A OBJET ([Personnel]Nom) `Référence de champ
ALLER A OBJET (* ; "ZonePrénoms") `Nom d'objet
```

Exemple 2

Vous souhaitez que plus aucun objet du formulaire n'ait le focus :

```
ALLER A OBJET (* ; "")
```

Exemple 3

Reportez-vous à l'exemple de la commande [REFUSER](#).

EDITER ELEMENT

EDITER ELEMENT ({ * ; } objet { ; élément })

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	→ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est un table ou une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * spécifié) ou Table ou variable (si * omis)
élément	Entier long	→ Numéro d'élément

Description

La commande **EDITER ELEMENT** permet de passer en “mode édition” l’élément courant ou l’élément de numéro *élément* du tableau ou de la liste désigné(e) par le paramètre *objet*.

Le mode édition signifie que l’élément est sélectionné et prêt à être modifié : la saisie d’un caractère remplacera intégralement le contenu de l’élément.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d’objet (dans ce cas, passez une chaîne dans *objet*). Si vous ne passez pas le paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une table ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de table ou une variable.

Cette commande s’applique aux objets saisissables suivants :

- Listes hiérarchiques
- List box
- Sous-formulaires (dans ce cas, seul un nom d’objet — le sous-formulaire — peut être passé dans *objet*),
- Formulaire liste affichés via la commande **MODIFIER SELECTION** ou **VISUALISER SELECTION**.

Si la commande est utilisée avec un objet saisissable qui n’est pas une liste, elle équivaut à la commande **ALLER A OBJET**.

La commande ne fait rien si la liste ou le tableau désigné(e) est vide ou invisible. Si la liste ou le tableau n’est pas saisissable, la commande sélectionne (sans passer en édition) l’élément spécifié.

Dans le cadre d’une list box, si la colonne n’autorise pas la saisie de texte (saisie par case à cocher ou menu déroulant uniquement), l’élément spécifié prend le focus.

Le paramètre facultatif *élément* vous permet de désigner la position de l’élément (liste hiérarchique) ou le numéro de la ligne (list box, formulaire liste et sous-formulaire en mode “multi-sélection”) à passer en édition. Si vous ne passez pas ce paramètre, la commande s’applique à l’élément courant de l’*objet*. S’il n’y a pas d’élément courant, le premier élément de l’*objet* passe en édition.

Notes :


- Dans le cadre des sous-formulaires et des formulaires liste, la commande passe en édition le premier champ de la ligne spécifiée, dans l’ordre de saisie.
- Dans le cadre d’une list box affichée en mode hiérarchique, si l’élément visé appartient à un niveau hiérarchique contracté, le niveau ainsi que les éventuels niveaux parents sont automatiquement déployés afin que la ligne soit visible.

Exemple 1

Cette commande peut être utile notamment lors de la création d’un nouvel élément de liste hiérarchique. Au moment de l’appel de la commande, le dernier élément ajouté ou inséré dans la liste devient automatiquement éditable, sans que l’utilisateur n’ait à effectuer d’action spécifique.

Le code suivant pourrait être la méthode d’un bouton permettant d’insérer un nouvel élément dans une liste existante. Le libellé “Nouvel_élément” proposé par défaut est automatiquement placé en mode édition :

```
vlUniqueRef:=vlUniqueRef+1
INSERER DANS LISTE (hList; *; "Nouvel_élément"; vlUniqueRef)
EDITER ELEMENT (*; "MaListe")
```



Exemple 2

Soient deux colonnes d’une list box dont les noms de variables associées sont respectivement “Tableau1” et “Tableau2”.

L’exemple suivant insère un nouvel élément dans les deux tableaux et passe le nouvel élément du tableau 2 en mode édition :

```
$vlNumLigne:=Taille tableau (Tableau1) +1
```

```
INSERER LIGNE LISTBOX(*;"MaListBox";$v1NumLigne)
Tableau1{$v1NumLigne}:="Nouvelle valeur 1"
Tableau2{$v1NumLigne}:="Nouvelle valeur 2"
EDITER ELEMENT(Tableau2;$v1NumLigne)
```



Tableau1	Tableau2
Julie	Lebeau
Leslie	Martin
Marc	Lenoir
Pierre	Leroux
René	Leblanc

Tableau1	Tableau2
Julie	Lebeau
Leslie	Martin
Marc	Lenoir
Pierre	Leroux
René	Leblanc
Nouvelle valeur 1	Nouvelle valeur 2

Exemple 3

L'exemple suivant permet de passer en mode édition le premier champ du dernier sous-enregistrement de la sous-sélection :

```
ALLER A DERNIER SOUS ENREGISTREMENT ([Enfants])
EDITER ELEMENT(*;"Sousform")
```

FILTRER FRAPPE CLAVIER

FILTRER FRAPPE CLAVIER (*carFiltré*)

Paramètre	Type	Description
carFiltré	Chaîne 	Caractère(s) de remplacement ou Chaîne vide pour annuler le filtrage clavier

Description

FILTRER FRAPPE CLAVIER vous permet de remplacer le caractère saisi par l'utilisateur dans un champ ou une zone saisissable par le premier caractère de la chaîne *carFiltré*.

Si vous passez une chaîne vide, le filtrage clavier en cours est annulé.

Vous appelez généralement **FILTRER FRAPPE CLAVIER** dans une méthode formulaire ou objet lorsque vous gérez l'événement formulaire *Sur avant frappe clavier*. Pour détecter les événements de frappe clavier, utilisez la commande **Evenement formulaire**. Pour récupérer les caractères saisis au clavier, utilisez les fonctions **Frappe clavier** ou **Lire texte edite**.

IMPORTANT : Si vous voulez effectuer des opérations "à la volée" en fonction de la valeur courante de la zone saisissable en cours de modification ainsi que du caractère à saisir, rappelez-vous que le texte affiché à l'écran n'est pas encore la valeur du champ ou de la variable. La valeur saisie dans une variable ou un champ ne lui est affectée que lorsque la zone est validée (lorsque l'utilisateur appuie sur la touche **Tabulation**, clique sur un bouton, etc.). En conséquence, pensez à placer les valeurs saisies dans une variable temporaire et à travailler avec celle-ci, puis à assigner cette variable à la zone de saisie (reportez-vous à l'exemple ci-dessous). Vous pouvez également utiliser la fonction **Lire texte edite**.

Utilisez la commande **FILTRER FRAPPE CLAVIER** dans les cas suivants :

- Pour effectuer un filtrage personnalisé des caractères,
- Pour créer un filtre de saisie non disponible en standard,
- Pour implémenter des zones de recherche ou de pré-saisie dynamiques.

ATTENTION : si vous appelez la commande **Frappe clavier** après avoir appelé **FILTRER FRAPPE CLAVIER**, c'est le caractère passé à cette commande qui sera retourné et non le caractère réellement saisi.

Exemple 1

Avec le code suivant :

```
` Méthode objet de la zone saisissable monObjet
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur chargement)
    monObjet:=""
: (Evenement formulaire=Sur avant frappe clavier)
    Si (Position (Frappe clavier;"0123456789")>0)
        FILTRER FRAPPE CLAVIER ("*")
    Fin de si
Fin de cas
```

... tous les chiffres saisis dans la zone *monObjet* seront transformés en astérisques.

Exemple 2

Le code ci-dessous définit le comportement d'une zone de saisie de mot de passe, dans laquelle les caractères saisis sont remplacés à l'écran par des caractères aléatoires :

```
` Méthode objet de la zone saisissable vaMotsPasse
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur chargement)
    vaMotsPasse:=""
    vaMotPasseActuel:=""
: (Evenement formulaire=Sur avant frappe clavier)
    Gérer frappe clavier (->vaMotsPasse;->vaMotPasseRéel)
    Si (Position (Frappe clavier;Caractere (Touche retour arriere)+Caractere (Touche gauche)+
        Caractere (Touche droite)+Caractere (Touche haut)+
        Caractere (Touche bas) )=0)
        FILTRER FRAPPE CLAVIER (Caractere (65+(Hasard%26)))
    Fin de si
Fin de cas
```

Une fois la zone validée, vous récupérez le mot de passe réellement saisi par l'utilisateur dans la variable *vaMotPasseRéel*. La méthode **Gérer frappe clavier** est listée dans l'exemple de la commande **Frappe clavier**.

Exemple 3

Vous disposez dans votre application de diverses zones de texte dans lesquelles vous pouvez saisir quelques phrases. Votre application comporte également une table de glossaire contenant les termes les plus fréquemment utilisés dans votre base. Lors de l'édition de vos zones de texte, vous voulez pouvoir rapidement, à partir du glossaire, retrouver et insérer des mots en fonction des caractères sélectionnés dans le texte. Pour cela, vous avez deux solutions : soit placer des boutons avec des touches associées qui vont exécuter l'opération, soit intercepter les frappes clavier spéciales pendant la saisie. L'exemple ci-dessous utilise la seconde solution, basée sur la touche **Aide**.

Comme décrit ci-dessus, lorsque vous éditez une zone de texte, la valeur du champ ou de la variable de texte ne sera réellement modifiée que lorsque que vous l'aurez validée. Pour retrouver et insérer rapidement des entrées du glossaire dans une zone de texte alors qu'elle est en train d'être modifiée, vous devez donc créer une seconde zone "tampon" pour y placer les valeurs saisies. Vous pouvez effectuer cette opération à l'aide de la méthode projet décrite ci-dessous. Vous passez comme premiers paramètres des pointeurs vers la zone de saisie et vers la variable, puis la chaîne de caractère "interdits" comme troisième paramètre. Peu importe comment l'entrée clavier sera traitée, la méthode retourne la valeur saisie originale. Les caractères "interdits" sont les caractères que vous ne voulez pas insérer dans la zone saisissable et que vous voulez traiter en tant que caractères spéciaux.

```
` Méthode projet Frappe clavier tampon
` Frappe clavier tampon ( Pointeur ; Pointeur ; Alpha ) -> Alpha
` Frappe clavier tampon ( -> zoneSource ; -> valeurCourante ; Filtre ) -> Ancien frappe
clavier
C_ALPHA(1;$0)
C_POINTEUR($1;$2)
C_TEXTE($vtNouvValeur)
C_ALPHA(255;$3)
` Retourne la frappe clavier originale
$0:=Frappe clavier
` Obtenir la sélection de texte dans la zone saisissable
TEXTE SELECTIONNE($1->; $vldébut; $vlfIn)
` Commencer à travailler sur la valeur courante
$vtNouvValeur:=$2->
` En fonction de la touche enfoncée ou du caractère saisi, effectuer les actions appropriées
Au cas ou
` La touche Retour arrière a été enfoncée
: (Code de caractere ($0)=Touche retour arrière)
` Supprimer les caractères sélectionnés ou le caractère à gauche du curseur
$vtNouvValeur:=Supprimer texte($vtNouvValeur; $vldébut; $vlfIn)
` Une touche "flèche" a été appuyée
` Ne faites rien sauf accepter la frappe clavier
: (Code de caractere ($0)=Touche gauche)
: (Code de caractere ($0)=Touche droite)
: (Code de caractere ($0)=Touche haut)
: (Code de caractere ($0)=Touche bas)

` Un caractère valide a été saisi
: (Position($0;$3)=0)
$vtNouvValeur:=Insérer texte($vtNouvValeur; $vldébut; $vlfIn; $0)
Sinon
` Le caractère n'est pas accepté
FILTRER FRAPPE CLAVIER("")
Fin de cas
` Retourner la valeur pour la prochaine gestion de la frappe clavier
$2->:=$vtNouvValeur
```

Cette méthode utilise les sous-méthodes suivantes :

```
` Méthode projet Supprimer texte
` Supprimer texte ( Alpha ; Long ; Long ) -> Alpha
` Supprimer texte ( -> Texte ; SelDébut ; SelFin ) -> Nouveau texte
C_TEXTE($0;$1)
C_ENTIER LONG($2;$3)
$0:=Sous chaine($1;1;$2-1-Num($2=$3))+Sous chaine($1;$3)

` Méthode projet Insérer texte
` Insérer texte ( Alpha ; Long ; Long ; Alpha ) -> Alpha
` Insérer texte ( -> texteSource ; SelDébut ; SelFin ; Texte à insérer ) -> Nouveau texte
C_TEXTE($0;$1;$4)
C_ENTIER LONG($2;$3)
$0:=$1
```

```

Si ($2#3)
    $0:=Sous chaine ($0;1;$2-1)+$4+Sous chaine ($0;$3)
Sinon
    Au cas ou
        : ($2<=1)
            $0:=$4+$0
        : ($2>Longueur ($0))
            $0:=$0+$4
        Sinon
            $0:=Sous chaine ($0;1;$2-1)+$4+Sous chaine ($0;$2)
    Fin de cas
Fin de si

```

Une fois que vous avez ajouté ces méthodes projet à votre base, vous pouvez les utiliser de la manière suivante :

```

` Méthode objet de la zone saisissable vaDescription
Au cas ou
    : (Evenement formulaire=Sur chargement)
        vaDescription:=""
        vaDescriptionDouble:=""
    ` Etablir la liste des caractères "interdits" à traiter comme des touches spéciales
    ` (Dans cet exemple, seule la touche Aide est filtrée)
        vaTouchesSpéciales:=Caractere (Touche aide)
    : (Evenement formulaire=Sur avant frappe clavier)
        $vsKey:=Frappe clavier tampon (->vaDescription;->vaDescriptionDouble;vaTouchesSpéciales)
    Au cas ou
        : (Code de caractere ($vsKey)=Touche aide)
    ` Faire quelque chose lorsque la touche Aide est enfoncée
    ` Dans cet exemple, une saisie de glossaire doit être recherchée et insérée
        chercher_Glossaire (->vaDescription;->vaDescriptionDouble)
    Fin de cas
Fin de cas

```

La méthode projet **chercher_Glossaire** est listée ci-dessous (le point principal est l'utilisation de la variable tampon pour réaffecter la zone saisissable à modifier) :

```

` Méthode projet chercher_Glossaire
` chercher_Glossaire ( Pointeur ; Pointeur )
` chercher_Glossaire ( -> zone saisissable ; ->variable double )
C_POINTEUR ($1;$2)
C_ENTIER LONG ($vldébut;$vlfIn)
` Obtenir la sélection de texte dans la zone saisissable
TEXTE SELECTIONNE ($1->; $vldébut;$vlfIn)
` Obtenir le texte sélectionné ou le mot situé à gauche du curseur
$vtTexteSelectionne:=obtenirTexteSelectionne ($2->; $vldébut;$vlfIn)
` Y a-t-il quelque chose à rechercher ?
Si ($vtTexteSelectionne# "")
    ` Si la sélection de texte était le curseur, la sélection débute au mot situé après le curseur
    Si ($vldébut=$vlfIn)
        $vldébut:=$vldébut-Longueur ($vtTexteSelectionne)
    Fin de si
    ` Chercher la première entrée du glossaire disponible
    CHERCHER ([Glossaire]; [Glossaire] Saisie=$vtTexteSelectionne+"@")
    ` Existe-t-elle ?
    Si (Enregistrements trouves ([Glossaire])>0)
    ` Si oui, l'insérer dans la zone tampon
        $2->:=Insérer texte ($2->; $vldébut;$vlfIn; [Glossaire] Saisie)
    ` Copier le tampon dans la zone saisissable
        $1->:=$2->
    ` Fixer la sélection après avoir inséré l'entrée du glossaire
        $vlfIn:=$vldébut+Longueur ([Dictionnaire] Saisie)
        SELECTIONNER TEXTE (vsComments; $vlfIn; $vlfIn)
    Sinon
    ` Il n'y a pas d'entrée qui correspond dans le glossaire
        BEEP
    Fin de si
Sinon
    ` Il n'y a pas de texte sélectionné
        BEEP
    Fin de si

```

La méthode ***obtenirTexteSelectionne*** est la suivante :

```
` Méthode objet obtenirTexteSelectionne
` obtenirTexteSelectionne ( Alpha ; Entier long ; Entier long ) -> Alpha
` obtenirTexteSelectionne ( Texte ; SelDébut ; SelFin ) -> texte sélectionné

C_TEXTE($0;$1)
C_ENTIER LONG($2;$3)
Si($2<$3)
    $0:=Sous chaîne($1;$2;$3-$2)
Sinon
    $0:=""
    $2:=$2-1
    Repeter
        Si($2>0)
            Si(Position($1≤$2≥;" ,.!? : ; ( ) _ --")=0)
                $0:=$1≤$2≥+$0
                $2:=$2-1
            Sinon
                $2:=0
            Fin de si
        Fin de si
    Jusque($2=0)
Fin de si
```

Frappe clavier

Frappe clavier -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Chaîne	 Caractère saisi par l'utilisateur

Description

Frappe clavier retourne le caractère tapé par l'utilisateur dans un champ ou une zone saisissable.

En général, vous appelez **Frappe clavier** dans une méthode formulaire ou objet, lors de la gestion des événements formulaire [Sur avant frappe clavier](#) et [Sur après frappe clavier](#). Pour détecter les événements de frappe clavier, utilisez la commande **Evenement formulaire**.

Si vous voulez remplacer un caractère saisi par l'utilisateur par un autre, utilisez la commande **FILTRE FRAPPE CLAVIER**.

IMPORTANT : Si vous voulez effectuer des opérations "à la volée" en fonction de la valeur courante de la zone saisissable en cours de modification ainsi que du caractère à saisir, rappelez-vous que le texte affiché à l'écran n'est pas encore la valeur du champ ou de la variable. La valeur saisie dans une variable ou un champ ne lui est affectée que lorsque la zone est validée (si l'utilisateur appuie sur la touche Tabulation, clique sur un bouton, etc.). En conséquence, pensez à placer les valeurs saisies dans une variable temporaire et à travailler avec celle-ci, ou utilisez la commande [Lire texte édité](#). Vous devez procéder ainsi si vous souhaitez connaître la valeur courante du texte pour effectuer des actions spéciales.

Vous pouvez utiliser la commande **Frappe clavier** pour :

- effectuer un filtrage personnalisé des caractères
- créer un filtre de saisie non disponible en standard, par exemple dans les filtres de saisie
- implémenter des zones de recherche ou de pré-saisie dynamiques.

Note : Vous ne pouvez pas utiliser la fonction **Frappe clavier** dans les sous-formulaires.

Exemple 1

Référez-vous aux exemples de la commande **FILTRE FRAPPE CLAVIER**.

Exemple 2

Lorsque vous traitez un événement [Sur avant frappe clavier](#), vous gérez la modification de la zone de texte courante (celle qui contient le curseur), et non la "valeur future" de la source de données (champ ou variable) de cette zone. La méthode [Gérer frappe clavier](#) décrite ci-dessous vous permet de placer dans une seconde variable les caractères saisis dans une zone de texte. Vous pouvez alors utiliser cette variable pour effectuer différentes actions pendant la saisie des caractères dans la zone. Vous passez comme premier paramètre un pointeur vers la source des données de la zone, et comme second paramètre un pointeur vers cette seconde variable. La méthode renvoie la nouvelle valeur de la zone de texte dans la seconde variable et retourne **Vrai** si cette valeur est différente de ce qu'elle était avant la saisie du dernier caractère.

```
` Méthode projet Gérer frappe clavier
` Gérer frappe clavier ( Pointeur ; Pointeur ) -> Booléen
` Gérer frappe clavier ( -> zoneSource ; -> valeurCourante ) -> Est-ce une nouvelle valeur

C_POINTEUR($1;$2)
C_TEXTE($vtNouvValeur)

` Récupérer le texte sélectionné dans la zone saisissable
TEXTE_SELECTIONNE($1->;$vldébut;$vlfIn)
` Commencer à travailler avec la valeur courante
$vtNouvValeur:=$2->
` Selon la touche appuyée ou le caractère saisi, effectuer les actions appropriées
Au cas ou

` La touche Retour arrière a été enfoncée
: (Code de caractere(Frappe clavier)=Touche retour arrière)
` Supprimer les caractères sélectionnés ou le caractère à gauche du curseur
$vtNouvValeur:=Sous chaîne($vtNouvValeur;1;$vldébut-1-Num($vldébut=$vlfIn))
+Sous chaîne($vtNouvValeur;$vlfIn)

` Un caractère acceptable a été saisi
: (Position(Frappe clavier;"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz -0123456789")>0)
Si($vldébut#$vlfIn)
` Un ou plusieurs caractères sont sélectionnés, la frappe clavier va les effacer
$vtNouvValeur:=Sous chaîne($vtNouvValeur;1;$vldébut-1)+Frappe clavier+Sous
chaîne($vtNouvValeur;$vlfIn)
```

```

    Sinon
    ` La sélection de texte est le curseur
      Au cas ou
      ` Le curseur est actuellement au début du texte
        : ($vldébut<=1)
      ` Insertion du caractère au début du texte
        $vtNouvValeur:=Frappe clavier+$vtNouvValeur
      ` Le curseur est actuellement à la fin du texte
        : ($vldébut>=Longueur($vtNouvValeur))
      ` Ajouter le caractère à la fin du texte
        $vtNouvValeur:=$vtNouvValeur+Frappe clavier
      Sinon
      ` Le curseur se trouve dans le texte, insérer le nouveau caractère
        $vtNouvValeur:=Sous chaîne($vtNouvValeur;1;$vldébut-1)+Frappe clavier
        +Sous chaîne($vtNouvValeur;$vldébut)
      Fin de cas
    Fin de si

    ` Une touche flèche a été enfoncée
    ` Ne rien faire, mais valider la frappe clavier
    : (Code de caractère(Frappe clavier)=Touche gauche)
    : (Code de caractère(Frappe clavier)=Touche droite)
    : (Code de caractère(Frappe clavier)=Touche haut)
    : (Code de caractère(Frappe clavier)=Touche bas)
    `

    Sinon
    ` Il ne faut pas accepter des caractères autres que des lettres, chiffres, espaces et tirets
      FILTRER FRAPPE CLAVIER("")
    Fin de cas
    ` Est-ce que la valeur est maintenant différente ?
    $0:=( $vtNouvValeur# $2->)
    ` Retourner la valeur pour la gestion de la prochaine frappe clavier
    $2->:=$vtNouvValeur

```

Une fois que vous avez ajouté cette méthode projet à votre application, vous pouvez l'utiliser ainsi :

```

` Méthode objet de la zone saisissable MonObjet
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur chargement)
  MonObjet:=""
  MonObjetCaché:=""
: (Evenement formulaire=Sur avant frappe clavier)
  Si (Gérer frappe clavier(->MonObjet;->MonObjetCaché))
  ` Effectuer des actions appropriées par rapport à la valeur stockée dans MonObjetCaché
  Fin de si
Fin de cas

```

Examinons par exemple le formulaire suivant :

Il est composé des objets suivants : une zone saisissable *vaRecherche*, une zone non-saisissable *vaMessage* et une zone de défilement *taRecherche*. Lorsque l'utilisateur saisit des caractères dans *vaRecherche*, la méthode objet effectue une recherche sur la table [Codes postaux] permettant d'afficher des villes américaines en saisissant seulement les premiers caractères de leur nom. Voici la méthode objet de *vaRecherche* :

```

` Méthode objet de la zone saisissable vaRecherche
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur chargement)
  vaRecherche:=""
  vaRésultat:=""
  vaMessage:="Saisissez les premiers caractères de la ville que vous cherchez."
  EFFACER VARIABLE(taRecherche)
: (Evenement formulaire=Sur avant frappe clavier)
  Si (Gérer frappe clavier(->vaRecherche;->vaRésultat))
    Si (vaRésultat#"")
      CHERCHER ([Codes postaux]; [Codes postaux] Ville=vaRésultat+"@")
      SUPPRIMER MESSAGES
      VALEURS DISTINCTES ([Codes postaux] Ville; taRecherche)
      LAISSER MESSAGES
      $vlRésultat:=Taille tableau(taRecherche)
      Au cas ou
        : ($vlRésultat=0)
          vaMessage:="Aucune ville trouvée."
        : ($vlRésultat=1)
          vaMessage:="Une ville trouvée."
      Sinon
        vaMessage:=Chaine ($vlRésultat)+" villes trouvées."
      Fin de cas
    Sinon
      SUPPRIMER DANS TABLEAU (taRecherche;1;Taille tableau (taRecherche))
      vaMessage:="Saisissez les premières lettres de la ville que vous cherchez."
    Fin de si
  Fin de cas

```

Voici le formulaire en exécution :

The screenshot shows a graphical user interface for a city search application. At the top, there is a label "Nom de la ville :" followed by a text input field containing the text "new h". Below the input field is a status bar that displays "13 villes trouvées.". Underneath the status bar is a list box containing a scrollable list of 13 city names, all starting with "New": New Hamburg, New Hampton, New Hanover, New Harbor, New Harmony, New Hartford, New Haven, New Haven Heights, New Hebron, New Holland, New Hope, and New Hopewell. The list box has a vertical scrollbar on its right side.

A l'aide des possibilités de communication interprocess de 4D, vous pouvez construire une interface dans laquelle les recherches se construisent dans des palettes flottantes communiquant avec les process dans lesquels les enregistrements sont affichés ou modifiés.

NE PAS VALIDER

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **NE PAS VALIDER** doit être employée dans une méthode objet ou formulaire (ou une sous-routine) pour :

- annuler la création ou la modification d'un enregistrement ou un sous-enregistrement — dont les données ont été saisies à la suite d'un **AJOUTER ENREGISTREMENT**, **MODIFIER ENREGISTREMENT**, **AJOUTER SOUS ENREGISTREMENT** ou **MODIFIER SOUS ENREGISTREMENT**.
- annuler un formulaire affiché par l'intermédiaire de la commande **DIALOGUE**.
- quitter un formulaire affichant une sélection d'enregistrements — à l'aide de **VISUALISER SELECTION** ou **MODIFIER SELECTION**.
- annuler l'impression d'une ligne sur le point d'être imprimée à l'aide de la commande **Imprimer ligne** (voir ci-dessous).

Dans le contexte de la saisie, **NE PAS VALIDER** effectue la même action que lorsque l'utilisateur utilise la touche d'annulation (**Esc**).

NE PAS VALIDER est fréquemment exécutée à la suite de la sélection d'une commande de menu. **NE PAS VALIDER** est également souvent appelée dans la méthode objet d'un bouton auquel la propriété "Pas d'action" a été associée.

Cette commande peut également être placée dans la méthode de la case de fermeture (optionnelle) d'une fenêtre créée par la commande **Creer fenetre**. Si la fenêtre comporte une case de menu Système, **NE PAS VALIDER** et **VALIDER** peuvent être appelées dans la méthode à exécuter lorsque l'utilisateur double-clique sur la case du menu Système ou sélectionne la commande de menu **Fermeture**.

Il n'est pas possible d'enchaîner plusieurs **NE PAS VALIDER**. En d'autres termes, l'exécution consécutive de deux commandes **NE PAS VALIDER** dans une méthode en réponse à un événement aura le même résultat que l'exécution d'une seule.

Enfin, cette commande peut être utilisée dans l'événement formulaire **Sur impression corps**, dans le cadre de l'utilisation de la commande **Imprimer ligne**. Dans ce contexte, la commande **NE PAS VALIDER** suspend l'impression de la ligne sur le point d'être imprimée, puis la reprend page suivante. Ce mécanisme permet de gérer le manque de place ou les sauts de page lors des impressions des lignes.

Note : Ce fonctionnement est différent de celui de l'instruction **SAUT DE PAGE(*)** qui provoque l'annulation de TOUTES les lignes en attente d'impression.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **FIXER TAQUET IMPRESSION**.

Variables et ensembles système

Lorsque la commande **NE PAS VALIDER** est exécutée (formulaire annulé ou annulation d'impression), la variable système OK prend la valeur 0.

REFUSER

REFUSER {(leChamp)}

Paramètre	Type		Description
leChamp	Champ	→	Champ dont la saisie doit être refusée

Description

REFUSER accepte deux syntaxes. Dans la première syntaxe, **REFUSER** n'a pas de paramètre. Dans ce cas, la commande rejette la totalité de la saisie et force l'utilisateur à rester dans le formulaire. La seconde syntaxe permet de ne refuser que *leChamp* et force l'utilisateur à rester dans le champ.

Note : Nous vous conseillons d'utiliser en priorité les outils intégrés de validation de saisie de 4D, avant de faire appel à cette commande.

La première syntaxe de **REFUSER** est utilisée pour empêcher l'utilisateur de valider un enregistrement incomplet. Vous pouvez parvenir au même résultat sans utiliser **REFUSER** : associez la touche **Entrée** à un bouton n'effectuant "Pas d'action" et utilisez les commandes **VALIDER** et **NE PAS VALIDER** pour valider ou annuler l'enregistrement, une fois que les champs ont été correctement remplis. Il est recommandé d'employer cette seconde technique plutôt que d'utiliser la première syntaxe de **REFUSER**.

En général, vous employez la première syntaxe de **REFUSER** pour empêcher l'utilisateur de valider un enregistrement incomplet ou comportant des valeurs incorrectes. Si l'utilisateur tente de valider l'enregistrement, l'exécution de **REFUSER** provoque l'annulation de cette commande et l'enregistrement reste affiché dans le formulaire. L'utilisateur doit alors recommencer la saisie jusqu'à ce que les valeurs soient considérées comme correctes ou annuler l'enregistrement.

Le meilleur emplacement pour la commande **REFUSER**, lorsque vous utilisez cette syntaxe, est la méthode objet d'un bouton de type Valider associé à la touche de validation. De cette manière, la validation n'est possible que lorsque l'enregistrement est accepté, et l'utilisateur ne peut pas "forcer" la validation en appuyant sur la touche **Entrée**.

La seconde syntaxe de **REFUSER** utilise le paramètre *leChamp*. Si elle est exécutée, le curseur reste dans la zone de saisie du champ. Cette syntaxe oblige l'utilisateur à saisir une valeur correcte. Cette instruction doit être appelée juste après la modification du champ. Vous pouvez tester la modification d'un champ à l'aide de la fonction **Modifie**. Vous pouvez également placer la commande **REFUSER** dans la méthode objet de la zone de saisie. Lorsqu'elle est utilisée avec des champs de sous-formulaires, cette commande ne fait rien.

Vous devez placer cette syntaxe de **REFUSER** soit dans la méthode formulaire, soit dans une méthode objet du formulaire en train d'être modifié. Si vous utilisez **REFUSER** avec le formulaire "pleine page" d'un sous-formulaire, placez-la dans la méthode formulaire ou une méthode objet du formulaire "pleine page".

Vous pouvez utiliser la commande **SELECTIONNER TEXTE** pour sélectionner, à l'intérieur du champ, les valeurs qui ont été refusées.

Exemple 1

L'exemple suivant illustre la première syntaxe de **REFUSER**, placée dans la méthode objet d'un bouton Valider. La touche **Entrée** a été définie comme équivalent clavier pour ce bouton. Cela signifie que même si l'utilisateur appuie sur cette touche pour valider l'enregistrement, la méthode objet du bouton sera exécutée. L'enregistrement est une transaction bancaire. Si la transaction est un chèque, un numéro de chèque doit être saisi. S'il n'y a pas de numéro, la validation est refusée :

```
Au cas ou
:([Opération]Trans="Chèque") & ([Opération]Numéro="") ` Si c'est un chèque sans numéro...
  ALERTE("Veuillez saisir le numéro du chèque.") ` Alerter l'utilisateur
  REFUSER ` Refuser la saisie
  ALLER A OBJET([Opération]Numéro) ` Placer le curseur dans le champ "numéro de chèque"
Fin de cas
```

Exemple 2

L'exemple suivant est une partie de la méthode objet d'un champ *[Employés]Salaire*. La méthode objet teste si la valeur de ce champ est inférieure à 10 000 Euros et la refuse si c'est le cas. Vous pourriez effectuer le même contrôle en spécifiant une valeur minimum pour le champ, dans l'éditeur de formulaires du mode Développement :

```
Si([Employés]Salaire<10000)
  ALERTE("Le salaire annuel doit être supérieur à 10 000 Euros.")
  REFUSER([Employés]Salaire)
Fin de si
```


VALIDER

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **VALIDER** doit être employée dans une méthode objet ou formulaire (ou une sous-routine) pour :

- valider un enregistrement ou un sous-enregistrement créé ou modifié — dont les données ont été saisies à la suite d'un **AJOUTER ENREGISTREMENT**, **MODIFIER ENREGISTREMENT**, **AJOUTER SOUS ENREGISTREMENT** ou **MODIFIER SOUS ENREGISTREMENT**.
- valider un formulaire affiché par l'intermédiaire de la commande **DIALOGUE**.
- quitter un formulaire affichant une sélection d'enregistrements — à l'aide de **VISUALISER SELECTION** ou **MODIFIER SELECTION**.

VALIDER effectue la même action que lorsque l'utilisateur appuie sur la touche **Entrée**. Une fois que le formulaire a été validé, la variable système OK prend la valeur 1.

VALIDER est fréquemment exécutée à la suite de la sélection d'une commande de menu. **VALIDER** est également souvent appelée dans la méthode objet d'un bouton auquel la propriété "Pas d'action" a été associée.

Enfin, cette commande peut être placée dans la méthode de la case de fermeture (optionnelle) d'une fenêtre créée par la commande **Creer fenetre**. Si la fenêtre comporte une case de menu Système, **VALIDER** et **NE PAS VALIDER** peuvent être appelées dans la méthode à exécuter lorsque l'utilisateur double-clique sur la case du menu Système ou sélectionne la commande de menu **Fermeture**.

Il n'est pas possible d'enchaîner plusieurs **VALIDER**. En d'autres termes, l'exécution consécutive de deux commandes **VALIDER** dans une méthode en réponse à un événement aura le même résultat que l'exécution d'une seule.

Glisser-Déposer

-  Présentation du Glisser-Déposer
-  Méthode base Sur déposer
-  Position déposer Modifié 12.0
-  PROPRIETES GLISSER DEPOSER

4D dispose de fonctions intégrées vous permettant de gérer le glisser-déposer ("drag and drop") parmi les objets de vos formulaires et vos applications. Vous pouvez glisser-déposer un objet sur un autre objet situé dans la même fenêtre ou dans une autre fenêtre. Autrement dit, vous pouvez effectuer des glisser-déposer à l'intérieur d'un même process ou entre différents process.

Vous pouvez également glisser-déposer des objets entre les formulaires 4D et d'autres applications ou effectuer l'opération inverse. Par exemple, il est possible de glisser-déposer un fichier image GIF dans un champ image 4D. Il est également possible de sélectionner du texte dans une application de traitement de texte et de le déposer dans une variable texte de 4D.

Enfin, il est possible de déposer des objets directement sur l'application sans qu'un formulaire ne soit nécessairement au premier plan. La **Méthode base Sur déposer** permet dans ce cas de gérer le glisser-déposer. Ce principe permet par exemple d'ouvrir un document 4D Write en le déposant sur l'icône de l'application 4D.

Note : Pour ne pas alourdir cette introduction, nous admettons ici que le glisser-déposer permet de "transporter" des données d'un point à un autre. Nous verrons plus loin qu'un glisser-déposer peut aussi être la métaphore (c'est-à-dire la représentation au niveau de l'interface utilisateur) de toute opération, quelle qu'elle soit.

Propriétés d'objets "Glissable" et "Déposable"

Si vous souhaitez qu'un objet soit **glissable**, c'est-à-dire que vous puissiez le faire glisser et le déposer sur un autre objet, vous devez sélectionner la propriété "Glissable" pour cet objet dans la Liste des propriétés. L'objet que vous faites glisser est appelé **objet source** de l'opération de glisser-déposer.

Si vous souhaitez qu'un objet soit **déposable**, c'est-à-dire que l'objet puisse être la destination d'une opération de glisser-déposer, vous devez sélectionner la propriété "Déposable" pour cet objet dans la Liste des propriétés. L'objet qui reçoit les données est appelé **objet de destination** de l'opération de glisser-déposer.

Glisser automatique et Déposer automatique : ces propriétés supplémentaires sont disponibles pour les champs et variables texte, combo box et list box. L'option **Déposer automatique** est également disponible pour les champs et variables image. Elles permettent d'activer un mode de glisser-déposer automatique basé sur la copie du contenu (le glisser-déposer n'est plus géré par les événements formulaires 4D). Reportez-vous au paragraphe "Glisser-Déposer automatique" à la fin de ce chapitre.

Par défaut, les objets nouvellement créés ne possèdent aucune de ces propriétés. Il est de votre ressort de les sélectionner explicitement.

Tous les objets situés dans un formulaire entrée ou dans une boîte de dialogue peuvent être définis comme glissables et déposables. Les éléments individuels d'un tableau (par exemple une zone de défilement), les éléments d'une liste hiérarchique ou les lignes d'une list box peuvent être glissé(e)s et déposé(e)s. Inversement, vous pouvez faire glisser et déposer tout objet sur un élément individuel d'un tableau ou d'une liste hiérarchique, ou encore une ligne de list box. Il n'est toutefois pas possible de faire glisser et de déposer des objets depuis la zone de corps d'un formulaire sortie.

Vous pouvez également gérer les glisser-déposer sur l'application, en-dehors de tout formulaire, via la **Méthode base Sur déposer**.


Afin de vous laisser "carte blanche" lors de la construction d'une interface utilisateur exploitant le glisser-déposer, 4D vous permet d'utiliser tout type d'objet actif (champ ou variable) en tant qu'objet source ou destination. Par exemple, si vous le souhaitez, vous pouvez glisser-déposer des boutons.

Notes

- Pour faire glisser un texte ou un bouton ayant la propriété "glissable", vous devez au préalable appuyer sur la touche **Alt** (Windows) ou **Option** (Mac OS).
- Par défaut, dans le cas des variables et champs image, l'image et sa référence sont glissées. Pour ne faire glisser que la référence de la variable ou du champ, appuyez au préalable sur la touche **Alt** (Windows) ou **Option** (Mac OS).
- Lorsque, pour un objet de type List box, les propriétés "Glissable" et "Ligne déplaçable" sont définies simultanément, la propriété "Ligne déplaçable" est prioritaire en cas de déplacement d'une ligne. Le glisser n'est pas possible dans ce cas.

Notez qu'un objet "glissable" et "déposable" peut être déposé sur lui-même (à moins que vous n'interdisiez cette opération, reportez-vous aux paragraphes suivants).

Voici la Liste des propriétés, dans laquelle les propriétés "Glissable" et "Déposable" ont été définies pour l'objet sélectionné :




Gérer le glisser-déposer par programmation

La gestion du glisser-déposer par programmation est basée sur trois événements formulaires : Sur début glisser, Sur glisser et Sur déposer.

A noter que l'événement Sur début glisser **est généré dans le contexte de l'objet source** du glisser tandis que Sur glisser et Sur déposer **sont envoyés à l'objet de destination uniquement**.

Pour que l'application puisse traiter ces événements, il doivent avoir été sélectionnés de manière appropriée dans la Liste des propriétés :



Sur début glisser

L'événement formulaire Sur début glisser est sélectionnable pour tous les objets de formulaire pouvant être glissés. Il est généré dans tous les cas lorsque l'objet dispose de la propriété **Glissable**.

A la différence de l'événement formulaire Sur glisser, Sur début glisser est appelé dans le contexte de l'objet à la source du glisser. Il peut être appelé dans la méthode de l'objet source ou la méthode du formulaire de l'objet source.

Cet événement est utile pour la gestion avancée du glisser. Il permet notamment de :

- lire les données et les signatures présentes dans le conteneur (via la commande **LIRE DONNEES CONTENEUR**).
- ajouter des données et des signatures dans le conteneur (via la commande **AJOUTER DONNEES AU CONTENEUR**).
- accepter ou refuser le glisser via $\$0$ dans la méthode de l'objet glissé. Pour signaler que le glisser est accepté, la méthode de l'objet source doit retourner 0 (zéro), vous exécutez donc $\$0:=0$. Pour signaler que le glisser est refusé, la méthode de l'objet source doit retourner -1 (moins un), vous exécutez donc $\$0:=-1$. Si aucun résultat n'est retourné, 4D considère que le

glisser est accepté.

Les données de 4D sont placées dans le conteneur de données avant l'appel de l'événement. Par exemple, pour un glisser sans l'option **Glisser automatique**, le texte glissé est déjà dans le conteneur au moment de l'appel de l'événement.

Sur glisser

L'événement Sur glisser est envoyé de manière répétée à l'objet de destination lorsque le pointeur de la souris est placé sur l'objet. Généralement, en réponse à cet événement, vous effectuez les actions suivantes :

- Vous appelez la commande **PROPRIETES GLISSER DEPOSER** qui vous renseigne sur l'objet source.
- En fonction de la nature et du type de l'objet de destination (celui duquel la méthode est en cours d'exécution) et de l'objet source, vous **acceptez** ou **refusez** le glisser.

Pour signaler que le glisser est accepté, la méthode de l'objet de destination doit retourner 0 (zéro), vous exécutez donc $\$0:=0$. Pour signaler que le glisser est refusé, la méthode de l'objet de destination doit retourner -1 (moins un), vous exécutez donc $\$0:=-1$. Pendant un événement Sur glisser, 4D traite la méthode de l'objet comme une fonction. Si aucun résultat n'est retourné, 4D considère que le glisser est accepté.

Si vous acceptez le glisser, l'objet de destination est activé. Si vous le refusez, l'objet de destination reste inactivé. Accepter le glisser ne signifie pas que les données glissées vont être insérées dans l'objet de destination. Cela signifie uniquement que l'objet de destination, si le bouton de la souris était relâché à cet instant, accepterait les données.

Si vous ne gérez pas l'événement Sur glisser pour un objet dont la propriété "Déposable" a été sélectionnée, l'objet sera activé pour tous les glisser, quels que soient la nature et le type des données glissées.

La traitement de l'événement Sur glisser vous permet de contrôler la première phase d'une opération de glisser-déposer : non seulement vous pouvez tester si le type des données glissées est compatible avec l'objet de destination — et donc accepter ou refuser le glisser — mais également, vous en informez l'utilisateur, car 4D active ou non l'objet de destination en fonction de votre décision.

Le code traitant un événement Sur glisser doit être court et s'exécuter rapidement car cet événement est envoyé de manière répétée à l'objet de destination courant, en fonction des mouvements de la souris.

ATTENTION : A compter de la version 11 de 4D, si le glisser-déposer est un **glisser-déposer interprocess**, ce qui signifie que l'objet source est situé dans un process (fenêtre) différent de celui de l'objet de destination, la méthode de l'objet de destination lors de l'événement Sur glisser est exécutée **dans le contexte du process de destination**. Pour connaître la valeur des éléments glissés, vous devez utiliser les commandes de communication interprocess. Il est généralement préférable dans ce cas d'utiliser l'événement Sur début glisser et les commandes du thème .

Sur déposer

L'événement Sur déposer est envoyé (une seule fois) à l'objet de destination lorsque le bouton de la souris est relâché alors que le pointeur se trouvait au-dessus de l'objet. Cet événement est la seconde phase d'un glisser-déposer, dans laquelle vous effectuez les véritables opérations répondant à l'action de l'utilisateur.

Cet événement n'est pas envoyé à l'objet si le glisser n'a pas été accepté dans le ou les événement(s) Sur glisser. Si vous traitez l'événement Sur glisser pour un objet et refusez le glisser, l'événement Sur déposer ne se déclenche pas. Ainsi, si pendant l'événement Sur glisser vous avez testé la compatibilité entre le type des données de l'objet source et de destination et accepté le glisser, vous n'avez pas besoin de tester de nouveau les données dans l'événement Sur déposer : vous savez déjà qu'elles sont compatibles.

L'aspect le plus intéressant de l'implémentation du glisser-déposer dans 4D est que le programme vous permet de faire ce que vous voulez. Par exemple :

- Si un élément de liste hiérarchique est déposé sur un champ de type Texte, vous pouvez décider d'insérer le texte de l'élément de liste au début, au milieu ou à la fin du champ de texte.
- Votre formulaire contient un bouton image à deux états représentant une corbeille vide et une corbeille pleine. Le glisser-déposer d'un objet sur ce bouton pourrait provoquer, du point de vue de l'interface utilisateur : "supprimer l'objet qui a été glissé-déposé dans la corbeille". Ici, le glisser-déposer ne transporte pas des données d'un point à un autre, mais plutôt il déclenche une action.
- Glisser un élément de tableau depuis une palette flottante vers un objet dans un formulaire pourrait signifier "afficher dans cette fenêtre l'enregistrement du client dont le nom a été glissé-déposé depuis la fenêtre flottante listant les noms de tous les clients stockés dans la base".
- Etc.

La gestion du glisser-déposer de 4D est une boîte à outils vous permettant d'implémenter toutes les métaphores d'interface utilisateur auxquelles vous pouvez penser.

Les commandes du thème Glisser-Déposer

La commande **PROPRIETES GLISSER DEPOSER** retourne :

- un pointeur vers l'objet glissé (champ ou variable),
- le numéro de l'élément de tableau ou de liste hiérarchique le cas échéant,
- le numéro du process source.

La commande **Position déposer** retourne le numéro ou la position de l'élément cible si l'objet de destination est un tableau (c'est-à-dire une zone de défilement), une liste hiérarchique, un texte ou une combo box, ainsi que le numéro de colonne si l'objet est une list box.

Les commandes telles que **RESOUDRE POINTEUR** et **Type** sont utiles pour tester la nature et le type de l'objet source.

Lorsque l'opération de glisser-déposer est destinée à copier les données glissées :

- Si le glisser-déposer est effectué à l'intérieur du même process, utilisez ces commandes pour effectuer les actions correspondantes (c'est-à-dire simplement assigner l'objet source à l'objet de destination).
- Si le glisser-déposer est interprocess, soyez vigilant lorsque vous accédez aux données glissées : vous devez récupérer l'instance des données située dans le process source. Si les données glissées proviennent d'une variable, utilisez la commande **LIRE VARIABLE PROCESS** pour obtenir la valeur correcte. Si les données glissées proviennent d'un champ, il est probable que l'enregistrement courant de la table n'est pas le même d'un process à l'autre, vous devez donc accéder au bon enregistrement. Il est généralement préférable dans ce cas d'utiliser les commandes du thème et l'événement [Sur début glisser](#).

Lorsque le glisser-déposer n'est pas destiné à déplacer des données mais plutôt à créer des métaphores d'interface pour des opérations particulières, vous pouvez virtuellement réaliser tout ce que vous voulez.

Les commandes du thème Conteneur de données

Si le glisser-déposer implique le déplacement de données hétérogènes ou de documents entre deux applications 4D ou une application 4D et une application tierce, les commandes du thème "Conteneur de données" vous fourniront tous les outils nécessaires.

En effet, ces commandes permettent de gérer à la fois le copier-coller et le glisser-déposer de données. 4D exploite deux conteneurs de données : l'un pour les données copiées (ou coupées), qui est en fait celui du Presse-papiers et l'autre pour les données en cours de glisser-déposer. Ces deux conteneurs sont gérés à l'aide des mêmes commandes. Vous accédez à l'un ou à l'autre en fonction du contexte.


Pour plus d'informations sur l'utilisation des commandes du thème "Conteneur de données" dans le cadre du glisser-déposer, reportez-vous à la section [Gestion du conteneur de données](#).

Glisser-Déposer automatique

Les objets texte (champs, variables, combo box et list box) ainsi que les objets image autorisent le glisser-déposer automatique, c'est-à-dire le déplacement ou la copie direct(e) de la sélection de texte ou d'une image d'une zone à une autre par simple clic. Il peut être employé dans la même zone 4D, entre deux zones 4D, ou entre 4D et une autre application, par exemple WordPad.

Note : En cas de glisser-déposer automatique entre deux zones 4D, les données sont déplacées, c'est-à-dire qu'elles sont supprimées de la zone source. Si vous souhaitez recopier les données, appuyez sur la touche **Ctrl** (Windows) ou **Commande** (Mac OS) pendant l'opération.

Le glisser-déposer automatique peut être paramétré séparément pour chaque objet d'un formulaire via deux options de la Liste des propriétés : **Glisser automatique** et **Déposer automatique** :



- **Glisser automatique** : Lorsque cette option est cochée, le mode de glisser automatique est activé pour l'objet. Ce mode est prioritaire pour les images, même si l'option **Glissable** est cochée. Dans ce mode, l'événement formulaire [Sur début glisser](#) n'est PAS généré. Si vous souhaitez "forcer" l'utilisation du glisser standard, appuyez sur la touche **Alt** (Windows) ou **Option** (Mac OS) pendant l'opération.
- **Déposer automatique** : Cette option permet d'activer le mode de déposer automatique. Dans ce mode, 4D gère automatiquement — si possible — l'insertion des données glissées de type texte ou image et déposées sur l'objet (les données sont collées dans l'objet). Les événements [Sur glisser](#) et [Sur déposer](#) dans ce cas ne sont pas générés. En revanche, les événements [Sur après modification](#) (lors du déposer) et [Sur données modifiées](#) (lorsque l'objet perd le focus)

sont générés.

En cas de déposer de données autres que du texte ou des images (autre objet 4D, fichier, etc.) ou de données complexes, l'application se réfère à la valeur de l'option **Déposable** : si elle est cochée, les événements [Sur glisser](#) et [Sur déposer](#) sont générés, dans le cas contraire le déposer est refusé. Ce principe dépend également de la valeur de l'option "Interdire de glisser des données ne provenant pas de 4D" (cf. ci-dessous).

Interdire de glisser des données ne provenant pas de 4D (compatibilité)

A compter de la version 11, 4D permet le glisser-déposer de sélections, d'objets ou de fichiers extérieurs à 4D, comme par exemple des fichiers image. Cette possibilité doit être prise en charge par le code de la base.

Dans les bases de données converties depuis une version précédente de 4D, cette possibilité peut entraîner des dysfonctionnements si le code existant n'est pas adapté. Pour cette raison, une option de Préférences permet d'inactiver cette fonction : **Interdire de glisser des données ne provenant pas de 4D**. Cette option est placée dans la page Application/Compatibilité. Elle est cochée par défaut dans les bases converties.

Lorsque cette option est cochée, le déposer d'objets externes est refusé dans les formulaires 4D. A noter toutefois que l'insertion d'objets externes reste possible dans les objets disposant de l'option **Déposer automatique**, lorsque l'application peut interpréter les données déposées (texte ou image).

Méthode base Sur déposer

La **Méthode base Sur déposer** est disponible dans les applications 4D locales ou distantes.

Cette méthode base est exécutée automatiquement en cas de déposer d'objets dans l'application 4D en-dehors de tout formulaire ou fenêtre, c'est-à-dire :

- dans une zone vide de la fenêtre MDI (Windows),
- sur l'icône 4D dans le Dock (Mac OS) ou sur le Bureau du système.

Sous Mac OS, il est nécessaire de maintenir les touches **Option+Commande** enfoncées pendant le déposer afin que la méthode base soit appelée.

Lors d'un déposer sur l'icône de l'application 4D sur le bureau, la **Méthode base Sur déposer** est appelée uniquement si l'application est déjà lancée, sauf dans le cas des applications fusionnées avec 4D Desktop. Dans ce cas, la méthode base est appelée même lorsqu'elle n'est pas lancée. Ce principe permet de définir des signatures de documents personnalisées.

Exemple

Cet exemple permet d'ouvrir un document 4D Write déposé en-dehors de tout formulaire :

```
`Méthode base Sur Déposer
fichierDéposé:=Lire fichier dans conteneur(1)
Si(Position(".4W7";fichierDéposé)=Longueur(fichierDéposé)-3)
  zexterne:=Creer fenetre externe(100;100;500;500;0;fichierDéposé;"_4D Write")
  WR OUVRIR DOCUMENT(zexterne;fichierDéposé)
Fin de si
```


Position déposer

Position déposer {(numColonne | posXImage)} -> Résultat

Paramètre	Type	Description
numColonne posXImage	Entier long	← Numéro de colonne de list box (-1 si le déposer a lieu après la dernière colonne) ou Position coordonnée X dans l'image
Résultat	Entier long	→ • Numéro (tableau/list box) ou • Position (liste hiérarchique) ou • Position dans la chaîne (texte/combo box) de l'élément de destination ou • -1 si le déposer a lieu après le dernier élément de tableau ou de liste ou • Position coordonnée Y dans l'image

Description

Position déposer permet de connaître l'emplacement, dans un objet de destination "complexe", auquel un objet a été (glissé et) déposé. Généralement, vous utiliserez **Position déposer** pendant le traitement d'un événement glisser-déposer qui s'est produit dans un tableau, une list box, une liste hiérarchique, un champ texte ou une image.

- Si l'objet de destination est un tableau, la fonction retourne un numéro d'élément.
- Si l'objet de destination est une list box, la fonction retourne un numéro de ligne. Dans ce cas, la fonction retourne également dans le paramètre facultatif *numColonne* le numéro de la colonne sur laquelle le déposer a eu lieu.
- Si l'objet de destination est une liste hiérarchique, la fonction retourne une position d'élément.
- Si l'objet de destination est une variable ou un champ de type texte ou encore une combo box, la fonction retourne une position de caractère à l'intérieur de la chaîne.
Dans tous les cas ci-dessus, la fonction retourne -1 si l'objet source a été déposé après le dernier élément de l'objet de destination.
- Si l'objet de destination est une variable ou un champ de type image, la fonction retourne l'emplacement vertical du clic et, dans le paramètre facultatif *posXImage*, l'emplacement horizontal du clic. Les valeurs retournées sont exprimées en pixels et relativement au système de coordonnées locales.

Si vous appelez **Position déposer** pendant le traitement d'un événement qui n'est pas de type glisser-déposer dans un tableau, une list box, une combo box, une liste hiérarchique, un texte ou une image, la fonction retourne également -1.

Rappel : Pour qu'un objet de formulaire accepte des données déposées, la propriété **Déposable** doit lui avoir été assignée. De plus, sa méthode objet doit être appelée par l'événement Sur glisser et/ou Sur déposer si vous voulez pouvoir gérer ce type d'événement.

Exemple 1

Reportez-vous aux exemples de la commande **PROPRIETES GLISSER DEPOSER**.

Exemple 2

Dans l'exemple suivant, une liste de sommes doit être ventilée par mois et par personne. L'opération s'effectue par glisser-déposer depuis une zone de défilement :

Mois	Jean	Marc	Pierre		Sommes versées
Janvier	5 254	272	0		31 901
Février	870	2 782	873		11 721
Mars	572	3 324	787		31 008
Avril	0	0	0		19 341
Mai	196	0	0		7 675
Juin	0	771	337		26 494
Juillet	0	0	0		544
Août	0	0	0		16 979
Septembre	0	0	0		27 642
Octobre	0	0	0		4 750
Novembre	0	0	0		22 509
Décembre	0	0	0		10 758

La méthode objet de la list box contient le code suivant :

```
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur glisser)
  PROPRIETES GLISSER DEPOSER($source;$lignetab;$numprocess)
  Si ($source=Pointeur vers ("ZD1")) `Si le déposer provient bien de la zone de défilement
    $0:=0
  Sinon
```

```

    $0:=-1 `On refuse le déposer
  Fin de si
: (Evenement formulaire=Sur déposer)
  PROPRIETES GLISSER DEPOSER($source;$lignetab;$numprocess)
  $numligne:=Position deposer($numcol)
  Si($numcol=1)
    BEEP
  Sinon
    Au cas ou `Addition des valeurs déposées
      : ($numcol=2)
        Jean{$numligne}:=Jean{$numligne}+ZD1{$lignetab}
      : ($numcol=3)
        Marc{$numligne}:=Marc{$numligne}+ZD1{$lignetab}
      : ($numcol=4)
        Pierre{$numligne}:=Pierre{$numligne}+ZD1{$lignetab}
    Fin de cas
    SUPPRIMER DANS TABLEAU(ZD1;$lignetab) `Mise à jour de la zone
  Fin de si
Fin de cas

```

PROPRIETES GLISSER DEPOSER

PROPRIETES GLISSER DEPOSER (srcObjet ; srcElément ; srcProcess)

Paramètre	Type	Description
srcObjet	Pointeur	← Pointeur vers l'objet source du glisser-déposer
srcElément	Entier long	← Numéro de l'élément de tableau glissé ou Numéro de la ligne de list box glissée ou Élément de la liste hiérarchique glissé ou -1 si l'objet glissé n'est ni un élément de tableau, ni une ligne de list box ni un élément de liste
srcProcess	Entier long	← Numéro du process source

Description

La commande **PROPRIETES GLISSER DEPOSER** vous permet de récupérer des informations sur l'objet source lorsque l'événement [Sur glisser](#) ou [Sur déposer](#) est déclenché pour un objet "complexe" (tableau, list box ou liste hiérarchique).

Généralement, la commande **PROPRIETES GLISSER DEPOSER** se place dans la méthode objet (ou une des sous-méthodes qu'elle appelle) de l'objet pour lequel l'événement [Sur glisser](#) ou [Sur déposer](#) se produit.

Rappel : Des données peuvent être déposées sur un objet de formulaire si la propriété **Déposable** lui a été assignée. De plus, la méthode qui lui est associée doit être appelée par l'événement [Sur déposer](#) et/ou [Sur glisser](#) si vous voulez traiter ce type d'événement.

Après l'appel de cette commande :

- Le paramètre *srcObjet* est un pointeur vers l'objet source, c'est-à-dire l'objet qui a été glissé et déposé. Notez que cet objet peut être ou non identique à l'objet de destination, autrement dit l'objet pour lequel l'événement [Sur déposer](#) ou [Sur glisser](#) a été déclenché. Le glisser-déposer de valeurs entre des objets de même type est utile pour les tableaux et les listes hiérarchiques : cela vous fournit un moyen simple de permettre à l'utilisateur de trier manuellement un tableau ou une énumération.
- Si les données glissées-déposées sont un élément de tableau (l'objet source étant un tableau), le paramètre *srcElément* est égal au numéro de cet élément. Si les données glissées-déposées sont une ligne de list box, le paramètre *srcElément* est égal au numéro de cette ligne. Si les données glissées-déposées sont un élément de liste hiérarchique, le paramètre *srcElément* retourne la position de cet élément. Sinon, si l'objet source n'appartient à aucune de ces catégories, *srcElément* est égal à -1.
- Des opérations de glisser-déposer peuvent être effectuées entre différents process. Le paramètre *srcProcess* est égal au numéro du process auquel appartient l'objet source. Il est important de tester la valeur de ce paramètre. En effet, vous pouvez traiter un glisser-déposer "process" en copiant simplement les données source dans l'objet de destination. En revanche, lorsque vous traitez un glisser-déposer "interprocess", vous devez utiliser la commande **LIRE VARIABLE PROCESS** pour récupérer les données source à partir de l'instance de l'objet du process source. Notez que généralement, le glisser-déposer dans une interface utilisateur s'effectue à partir de variables (tableaux et liste hiérarchiques) vers des zones de saisie de données (champs ou variables).

Note de compatibilité : Depuis la version 11 de 4D, il est recommandé de gérer les opérations de glisser-déposer, notamment interprocess, à l'aide de l'événement [Sur début glisser](#) et des commandes du thème .

Si vous appelez **PROPRIETES GLISSER DEPOSER** alors qu'aucun événement glisser-déposer ne s'est produit, *srcObjet* retourne un pointeur NIL, *srcElément* retourne -1 et *srcProcess* retourne 0.

Astuce : 4D gère pour vous l'aspect graphique du glisser-déposer. Mais c'est à vous de traiter l'événement de manière appropriée. Dans les exemples ci-dessous, le traitement consiste à copier les données qui ont été glissées. Mais vous pouvez également implémenter des interfaces plus sophistiquées dans lesquelles, par exemple, le glisser-déposer d'un élément de tableau depuis une palette flottante provoque le remplissage de la fenêtre de destination (la fenêtre dans laquelle se trouve l'objet de destination) avec des données structurées (comme plusieurs champs provenant d'un enregistrement désigné par l'élément de tableau source).

Vous pouvez appeler la commande **PROPRIETES GLISSER DEPOSER** lors de l'événement formulaire [Sur glisser](#) afin de décider si l'objet de destination doit ou non accepter l'opération, en fonction du type et/ou de la nature de l'objet source (ou pour toute autre raison). Si vous acceptez le glisser-déposer, la méthode de l'objet doit retourner $\$0:=0$. Si vous n'acceptez pas l'opération, la méthode de l'objet doit retourner $\$0:=-1$. L'acceptation ou le refus d'un glisser-déposer est visible à l'écran : l'objet sera ou ne sera pas sélectionnable (par exemple encadré) en tant que destination du glisser-déposer.

Exemple 1

Vous disposez, dans plusieurs formulaires de votre base, de zones de défilement. Vous voulez que l'utilisateur puisse réordonner manuellement les éléments des zones par simple glisser-déposer à l'intérieur de chaque zone. Plutôt que d'écrire du code spécifique pour chaque cas, vous voulez utiliser une méthode projet générique qui traite toutes les zones de défilement. Pour cela, vous pouvez écrire :

```
` Méthode projet de traitement de glisserdéposer interne dans un tableau
` Traitement de glisserdéposer interne dans un tableau ( Pointeur ) -> Booléen
` Traitement de glisserdéposer interne dans un tableau ( -> Tableau ) -> Est un glisser-
déposer interne dans un tableau
```

Au cas ou

```

: (Evenement formulaire=Sur glisser)
  PROPRIETES GLISSER DEPOSER($vpSrcObj;$vlSrcElem;$vlPID)
  Si($vpSrcObj=$1)
`Accepter le glisser-déposer s'il est interne au tableau
  $0:=0
  Sinon
  $0:=-1
  Fin de si
: (Evenement formulaire=Sur déposer)
` Récupérer les informations sur l'objet source du glisser-déposer
  PROPRIETES GLISSER DEPOSER($vpSrcObj;$vlSrcElem;$vlPID)
` Récupérer le numéro de l'élément de destination
  $vlDstElem :=Position déposer
` Si l'élément n'a pas été glissé-déposé sur lui-même
  Si($vlDstElem # $vlSrcElem)
` Stocker l'élément glissé dans l'élément 0 du tableau
  $1->{0} := $1->{ $vlSrcElem}
` Effacer l'élément glissé
  SUPPRIMER DANS TABLEAU($1->; $vlSrcElem)
` Si l'élément de destination est au-delà de l'élément glissé
  Si($vlDstElem > $vlSrcElem)
` Décrémenter le numéro de l'élément de destination
  $vlDstElem := $vlDstElem - 1
  Fin de si
` Si le glisser-déposer s'est produit au-delà du dernier élément
  Si($vlDstElem = -1)
` Définir le numéro de l'élément de destination comme un nouvel élément ajouté à la fin du
tableau
  $vlDstElem := Taille tableau($1->) + 1
  Fin de si
` Insérer ce nouvel élément
  INSERER DANS TABLEAU($1->; $vlDstElem)
` Fixer sa valeur, préalablement stockée dans l'élément zéro du tableau
  $1->{ $vlDstElem } := $1->{0}
` L'élément devient le nouvel élément sélectionné du tableau
  $1-> := $vlDstElem
  Fin de si
Fin de cas

```

Une fois que vous avez écrit cette méthode projet, vous pouvez l'utiliser ainsi :

```

` Méthode objet Zone de défilement unTableau

Au cas ou
...
: (Evenement formulaire=Sur glisser)
  $0 := Traitement de glisserdéposer interne dans un tableau(Self)
: (Evenement formulaire=Sur déposer)
  Traitement de glisserdéposer interne dans un tableau(Self)
...
Fin de cas

```

Exemple 2

Vous disposez, dans plusieurs formulaires de votre base, de zones de texte saisissables. Vous voulez que l'utilisateur puisse y saisir des données par glisser-déposer à partir de sources multiples. Plutôt que d'écrire du code spécifique pour chaque cas, vous voulez utiliser une méthode projet générique qui traite toutes les zones de texte. Pour cela, écrivez la méthode suivante :

```

` Méthode projet Traitement du déposer dans variable Texte
` Traitement du déposer dans variable Texte ( Pointeur )
` Traitement du déposer dans variable Texte ( -> variable texte ou chaîne )

Au cas ou
` Utilisation de cet événement pour accepter ou refuser le glisser-déposer
: (Evenement formulaire=Sur glisser)
` Initialiser $0 pour le refus
  $0:=-1
` Récupérer les informations sur l'objet source du glisser-déposer

```

```

    PROPRIETES GLISSER DEPOSER($vpSrcObj;$vlSrcElem;$vlPID)
` Dans cet exemple, nous refusons le glisser-déposer d'un objet sur lui-même
    Si($vpSrcObj#$1)
` Récupérer le type des données glissées
    $vlSrcType:=Type($vpSrcObj->)
    Au cas ou
        :($vlSrcType=Est un texte)
` OK pour les variables texte
        $0:=0
        :($vlSrcType=Est une variable chaîne)
` OK pour les variables chaîne
        $0:=0
        :(($vlSrcType=Est un tableau chaîne)|($vlSrcType=Est un tableau texte))
` OK pour les tableaux chaîne et texte
        $0:=0
        :(($vlSrcType=Est un entier long)|($vlSrcType=Est un numérique))
        Si(Liste existante($vpSrcObj->))
` OK pour les liste hiérarchiques
        $0:=0
        Fin de si
    Fin de cas
    Fin de si

` Utilisation de cet événement pour effectuer réellement l'action de glisser-déposer
: (Evenement formulaire=Sur déposer)
    $vtDonnéesGlissées:=""
` Récupérer les informations sur l'objet source du glisser-déposer
    PROPRIETES GLISSER DEPOSER($vpSrcObj;$vlSrcElem;$vlPID)
` Récupérer le type des données glissées
    $vlSrcType:=Type($vpSrcObj->)
    Au cas ou
` Si c'est un tableau
        :(($vlSrcType=Tableau chaîne)|($vlSrcType=TABLEAU TEXTE))
        Si($vlPID#Numero du process courant)
` Lire l'élément depuis l'instance de la variable dans le process source
            LIRE VARIABLE PROCESS($vlPID;$vpSrcObj->{$vlSrcElem};$vtDraggedData)
            Sinon
` Glisser-déposer depuis le même process, copions juste la valeur
                $vtDraggedData:=$vpSrcObj->{$vlSrcElem}
            Fin de si
` Si c'est une liste
            :(($vlSrcType=Est un numérique) | ($vlSrcType=Est un entier long))
` Si c'est une liste en provenance d'un autre process
            Si($vlPID#Numero du process courant)
` Récupérer la référence de la liste dans l'autre process
                LIRE VARIABLE PROCESS($vlPID;$vpSrcObj->;$vlList)
            Sinon
                $vlList:=$vpSrcObj->
            Fin de si
` Si la liste existe
            Si(Liste existante($vpSrcObj->))
` Récupérer le texte de l'élément dont on a obtenu la position
                INFORMATION ELEMENT($vlList;$vlSrcElem;$vlItemRef;$vsItemText)
                $vtDraggedData:=$vsItemText
            Fin de si
        Sinon
` C'est une variable chaîne ou texte
            Si($vlPID#Numero du process courant)
                LIRE VARIABLE PROCESS($vlPID;$vpSrcObj->;$vtDraggedData)
            Sinon
                $vtDraggedData:=$vpSrcObj->
            Fin de si
        Fin de cas
` S'il y a effectivement quelque chose à déposer (l'objet source pourrait être vide)
    Si($vtDraggedData # "")
        $1->:=$1->+$vtDraggedData
    Fin de si
Fin de cas

```

Une fois que vous avez écrit cette méthode projet, vous pouvez l'utiliser ainsi :

```
` Méthode objet du champ de texte [uneTable]unTexte

Au cas ou
...
: (Evenement formulaire=Sur glisser)
  $0:=Traitement du déposer dans variable texte(Self)

: (Evenement formulaire=Sur déposer)
  Traitement du déposer dans variable texte(Self)
...

Fin de cas
```

Exemple 3

Nous souhaitons remplir une zone de texte (par exemple une étiquette) avec des données glissées depuis une list box.

The screenshot shows a software interface with two main components. On the left, a table titled 'Adhérents' contains two columns: 'Nom' and 'Prénom'. The table lists five members with placeholder text: tNoms{1}, tPrenoms{1}; tNoms{2}, tPrenoms{2}; tNoms{3}, tPrenoms{3}; tNoms{4}, tPrenoms{4}; and tNoms{5}, tPrenoms{5}. On the right, there is a label titled 'Etiquette' with a red question mark icon and the text 'etiql'. An arrow points from the label to the table, indicating a data transfer operation.

Voici la méthode de l'objet etiql :

```
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur glisser)
  PROPRIETES GLISSER DEPOSER ($source; $lignetab; $numprocess)
  Si ($source=Pointeur vers ("list box1"))
    $0:=0 `On accepte le glisser
  Sinon
    $0:=-1 `On refuse le glisser
  Fin de si
: (Evenement formulaire=Sur déposer)
  PROPRIETES GLISSER DEPOSER ($source; $lignetab; $numprocess)
  CHERCHER ([Adhérents]; [Adhérents]Nom=tNoms{ $lignetab })
  Si (Enregistrements trouves ([Adhérents]) #0)
    etiql:=[Adhérents]Nom+" " +[Adhérents]Prénom+Caractere (Retour
    chariot)+[Adhérents]Adresse+Caractere (Retour chariot)+[Adhérents]Code postal+"
    "+[Adhérents]Ville
  Fin de si
Fin de cas
```

Il est dès lors possible d'effectuer l'action suivante :

This screenshot shows the same software interface as before, but with data from the 'Adhérents' table now displayed in the 'Etiquette' label. The label contains the text: 'Lenuze Roland', '25 allée du vent', and '29200 Brest'. An arrow points from the 'Lenuze Roland' row in the table to the label, indicating the source of the data.

Graphes

-  GRAPHE
-  GRAPHE SUR SELECTION
-  PARAMETRES DU GRAPHE

GRAPHE (zoneGraphe ; graphNum ; xCatégories { ; zValeurs } { ; zValeurs2 ; ... ; zValeursN })

Paramètre	Type	Description
zoneGraphe	Variable graphe, Variable image	→ Zone de graphe ou Variable image
graphNum	Entier long	→ Numéro de type de graphe
xCatégories	Tableau	→ Catégories sur l'axe des x
zValeurs	Tableau	→ Valeurs à représenter graphiquement (jusqu'à 8 valeurs)

Description

La commande **GRAPHE** crée un graphe dans une zone de graphe ou une variable image placée dans un formulaire à partir de valeur provenant de tableaux. La commande **GRAPHE** doit impérativement être placée dans la méthode formulaire ou dans une méthode objet appartenant au formulaire, ou encore dans une méthode projet appelée par l'une des deux précédentes.

Les graphes générés par cette commande peuvent être dessinés soit à l'aide du plug-in intégré 4D Chart, soit, depuis la version 11 de 4D, via le moteur de rendu SVG intégré.

Note : SVG (Scalable Vector Graphics) est un format de fichier graphique vectoriel (extension .svg). Basé sur le XML, ce format est largement répandu et peut être notamment affiché par les navigateurs Web. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'adresse <http://www.w3.org/Graphics/SVG/>. La commande **SVG EXPORTER VERS IMAGE** vous permet également de tirer parti du moteur SVG intégré.

C'est le type du paramètre *zoneGraphe* qui détermine le moteur graphique utilisé pour le rendu : si vous passez une référence de zone 4D Chart ou une variable de zone de graphe, le plug-in 4D Chart sera utilisé. Si vous passez une variable image, le moteur SVG sera utilisé. Vous pouvez choisir le type de moteur en fonction des critères suivants :

- Les graphes générés par 4D Chart peuvent être entièrement contrôlés, manipulés et enrichis par programmation, via les commandes du plug-in 4D Chart. Pour plus d'informations sur les commandes de 4D Chart, reportez-vous au manuel Langage de 4D Chart.
- Les graphes générés par le moteur SVG ont un aspect plus moderne et bénéficient des fonctions d'interface associées aux variables images : menu contextuel en mode Application (permettant notamment le choix du format d'affichage), barres de défilement, etc.

Passez dans le paramètre *zoneGraphe* soit un nom de zone de graphe (ou une référence de zone 4D Chart), soit une variable image 4D, en fonction du moteur de rendu à utiliser. Ces zones sont créées en mode Développement, dans l'éditeur de formulaires. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel Mode Développement de 4D.

Le paramètre *graphNum* définit le type de graphe à utiliser. Vous devez passer un nombre entre 1 et 8. Les différents types de graphes disponibles sont listés dans l'exemple présenté plus bas. Une fois le graphe créé, vous pouvez modifier son type en modifiant la valeur de *graphNum* et en exécutant de nouveau la commande **GRAPHE**.

Le paramètre *xCatégories* définit les valeurs qui seront utilisées pour l'axe des X. Vous pouvez passer un champ de type chaîne, Heure, Date, ou un type numérique. Il doit y avoir le même nombre d'éléments de tableau dans *xCatégories* qu'il y en a dans chaque *zValeurs*.

Le paramètre *zValeurs* définit les valeurs à représenter graphiquement. Elles doivent être de type numérique. Vous pouvez passer jusqu'à huit ensembles de données. Les graphes en secteurs ne représentent que le premier *zValeurs*.



Exemple

L'exemple suivant illustre les différents types de graphes que vous pouvez obtenir avec chaque moteur graphique. Ce code doit être placé dans la méthode formulaire (ou une méthode objet) du formulaire contenant la zone de graphe ou la variable image. A noter que, dans notre exemple, les données représentées sont constantes, ce qui n'est généralement pas le cas :



```
C_IMAGE(vGraph) `A passer si vous souhaitez utiliser le moteur SVG
TABLEAU ALPHA(4;X;2) `Création d'un tableau pour l'axe des X
X{1}:="1995" `libellé X #1
X{2}:="1996" `Libellé X #2
TABLEAU REEL(A;2) `Création d'un tableau pour l'axe des Z
A{1}:="30" `Insertion des données
A{2}:="40"
TABLEAU REEL(B;2) `Création d'un second tableau pour l'axe des Z
B{1}:="50" `Insertion des données
B{2}:="80"
GRAPHE(vGraph;vType;X;A;B) `Dessiner le graphe
PARAMETRES DU GRAPHE(vGraph;0;0;0;0;Faux;Faux;Vrai;"France";"USA") `Définition des légendes du
graphe
```

Les images suivantes représentent les graphes résultants avec chaque moteur de rendu (4D Chart puis SVG) :



- Lorsque *vType* est égal à 1, vous obtenez un graphe en **Colonnes**





- Lorsque *vType* est égal à 2, vous obtenez un graphe en **Colonnes proportionnelles**





- Lorsque *vType* est égal à 3, vous obtenez un graphe en **Colonnes empilées**





- Lorsque *vType* est égal à 4, vous obtenez un graphe en **Lignes**





- Lorsque *vType* est égal à 5, vous obtenez un graphe en **Aires**





- Lorsque *vType* est égal à 6, vous obtenez un graphe en **Points**



- Lorsque *vType* est égal à 7, vous obtenez un graphe en **Secteurs**



- Lorsque *vType* est égal à 8, vous obtenez un graphe en **Images**



GRAPHE SUR SELECTION

GRAPHE SUR SELECTION {{ laTable }}

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table de la sélection à représenter graphiquement ou Table par défaut si ce paramètre est omis

GRAPHE SUR SELECTION ({laTable ;} numGraphe ; axeX ; axeZ {; axeZ2 ; ... ; axeZN})


Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table de la sélection à représenter graphiquement ou Table par défaut si ce paramètre est omis
numGraphe	Entier long	→ Numéro de type de graphe
axeX	Champ	→ Valeurs sur l'axe des X
axeZ	Champ	→ Champ(s) à représenter (jusqu'à 8 champs)

Description

GRAPHE SUR SELECTION accepte deux syntaxes. La première syntaxe fait apparaître l'Assistant de création de graphe de 4D Chart, permettant à l'utilisateur de sélectionner les champs de *laTable* à représenter graphiquement. Dans la seconde syntaxe, vous désignez les champs à représenter et l'Assistant de création de graphe ne s'affiche pas.

GRAPHE SUR SELECTION ne traite que les valeurs des champs d'une table. Seules les valeurs de la sélection courante du process courant sont représentées.

La première syntaxe est équivalente à la sélection de la commande **Graphes...** dans le menu **Outils**, en mode Développement. L'écran suivant représente la première page de l'assistant de création de graphe, permettant à l'utilisateur de choisir un type de graphe.



Pour plus d'informations sur l'emploi de cet assistant, reportez-vous au manuel Mode Développement.

La seconde syntaxe de la commande représente graphiquement les champs spécifiés de *laTable*.

Le paramètre *numGraphe* définit le type de graphe à utiliser. Vous devez passer un nombre entre 1 et 8. Les différents types de graphes 4D Chart disponibles sont représentés dans l'exemple de la commande **GRAPHE**.

Note : La commande **GRAPHE SUR SELECTION** ne permet pas d'utiliser le moteur de rendu SVG de 4D.

Le paramètre *axeX* définit les valeurs qui seront utilisées pour l'axe des X. Vous pouvez passer un champ de type Alpha, Entier, Entier long, Numérique ou Date.

Le paramètre *axeZ* définit les valeurs à représenter graphiquement. Vous pouvez passer un champ de type Entier, Entier long ou Numérique. Vous pouvez passer jusqu'à huit champs dans *axeZ*, séparés par deux points.

Quelle que soit la syntaxe employée, **GRAPHE SUR SELECTION** crée une fenêtre 4D Chart dans laquelle vous travaillez avec les graphes que vous créez.

Note : Vous pouvez également créer des graphes avec 4D dans l'Editeur d'états rapides, en demandant une impression vers un graphe. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous au manuel Mode Développement de 4D.

Exemple 1

L'exemple suivant illustre l'utilisation de la première syntaxe de **GRAPHE SUR SELECTION**. La fenêtre de l'Assistant de création de graphe s'affiche, permettant à l'utilisateur de sélectionner un type de graphe. La première méthode permet à l'utilisateur d'effectuer une recherche dans la table [Personnes], puis d'effectuer un tri ; l'Assistant de création de graphes est ensuite affiché :

```
CHERCHER([Personnes])
Si(OK=1)
  TRIER([Personnes])
  Si(OK=1)
    GRAPHE SUR SELECTION([Personnes])
  Fin de si
Fin de si
```

Exemple 2

L'exemple suivant illustre l'utilisation de la seconde syntaxe de **GRAPHE SUR SELECTION**. Une recherche puis un tri sont d'abord effectués sur les enregistrements de la table [Personnes]. Les salaires des personnes sont alors représentés graphiquement :

```
CHERCHER([Personnes];[Personnes]Titre="Directeur")
TRIER([Personnes];[Personnes]Salaire;>)
GRAPHE SUR SELECTION([Personnes];1;[Personnes]Noms;[Personnes]Salaire)
```

PARAMETRES DU GRAPHE

PARAMETRES DU GRAPHE (zoneGraphe ; xmin ; xmax ; ymin ; ymax ; xprop ; grilleX ; grilleY ; titre { ; titre2 ; ... ; titreN })

Paramètre	Type	Description
zoneGraphe	Variable graphe, Variable image	⇒ Zone de graphe ou Variable image
xmin	Entier long, Date, Heure	⇒ Valeur minimale de l'échelle des X pour graphe proportionnel (lignes ou points)
xmax	Entier long, Date, Heure	⇒ Valeur maximale de l'échelle des X pour graphe proportionnel (lignes ou points)
ymin	Entier long	⇒ Valeur minimale de l'échelle des Y
ymax	Entier long	⇒ Valeur maximale de l'échelle des Y
xprop	Booléen	⇒ VRAI pour l'échelle des X proportionnelle ; FAUX pour l'échelle des X normale (lignes ou points)
grilleX	Booléen	⇒ VRAI pour la grille sur l'axe des X ; FAUX pour pas de grille sur l'axe des X (seulement si xprop est VRAI)
grilleY	Booléen	⇒ VRAI pour la grille sur l'axe des Y ; FAUX pour pas de grille sur l'axe des Y
titre	Chaîne	⇒ Titre(s) pour les titre(s) des série(s)

Description

La commande **PARAMETRES DU GRAPHE** permet de paramétrer les échelles et les grilles d'un graphe placé dans un formulaire. Le graphe doit déjà être affiché à l'aide de la commande **GRAPHE**. Il peut avoir été dessiné via le plug-in 4D Chart (*zoneGraphe* est une variable graphe ou une référence de zone 4D Chart) ou le moteur SVG (*zoneGraphe* est une variable image). **PARAMETRES DU GRAPHE** ne fait rien s'il s'agit d'un graphe de type secteurs. Cette commande doit impérativement être placée dans la méthode formulaire ou dans une méthode objet appartenant au formulaire, ou encore dans une méthode projet appelée par l'une des deux précédentes.

Les paramètres *xmin*, *xmax*, *ymin* et *ymax* fixent les valeurs minimales et maximales pour les axes des X ou Y. Si la valeur des deux paramètres correspondants au même axe est nulle (0, ?00:00:00? ou !00/00/00! selon le type de données), les valeurs de graphe par défaut seront utilisées.

Le paramètre *xprop* fixe l'axe des X comme proportionnel (sont concernés par cette option les graphes de type 4 et 6). Lorsque ce paramètre est **Vrai**, chaque point sera mis sur l'axe des X par rapport aux valeurs des points si elles sont de type numérique, heure ou date.

Les paramètres *grilleX* et *grilleY* montrent ou cachent les grilles. Une grille pour l'axe des X sera affichée s'il s'agit d'un graphe en points ou en lignes proportionnel.

Le(s) paramètre(s) *titre* spécifient les titres des légendes.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **GRAPHE**.

Images

-  Introduction aux images
-  BLOB VERS IMAGE
-  COMBINER IMAGES
-  CONVERTIR IMAGE Modifié 12.0
-  CREER IMAGE TTE
-  ECRIRE FICHIER IMAGE
-  ECRIRE IMAGE DANS BIBLIOTHEQUE
-  Est un fichier image Nouveauté 12.0
-  FIXER METADONNEES IMAGE Nouveauté 12.0
-  IMAGE VERS BLOB
-  IMAGE VERS GIF
-  LIRE FICHIER IMAGE
-  LIRE IMAGE DANS BIBLIOTHEQUE
-  LIRE METADONNEES IMAGE Nouveauté 12.0
-  LISTE CODECS IMAGES
-  LISTE IMAGES DANS BIBLIOTHEQUE
-  PROPRIETES IMAGE
-  SUPPRIMER IMAGE DANS BIBLIOTHEQUE
-  Taille image
-  TRANSFORMER IMAGE
-  *ENREGISTRER IMAGE*
-  *LISTE TYPES IMAGES*
-  *QT CHARGER ET COMPRESSER IMAGE*
-  *QT COMPRESSER FICHIER IMAGE*
-  *QT COMPRESSER IMAGE*

Introduction aux images

Formats natifs pris en charge

4D intègre une gestion native des images. Cela signifie que les images sont affichées et stockées dans leur format d'origine, sans interprétation dans 4D. Les spécificités des différents formats (ombrages, zones transparentes...) sont conservées en cas de copier-coller et affichées sans altération. Cette prise en charge native est valide pour toutes les images stockées dans 4D : images de la bibliothèque, images collées dans les formulaires en mode Développement, images collées dans les champs ou variables en mode Application, etc.

A compter de la version 12, 4D utilise des API natives pour encoder et décoder les images (champs et variables) sous Windows et Mac OS. Ces implémentations donnent accès à de nombreux formats natifs, dont le format RAW, couramment utilisé par les appareils photo numériques.

- **Sous Windows**, 4D utilise WIC (Windows Imaging Component). WIC prend en charge nativement les formats BMP, PNG, ICO (décodage seulement), JPEG, GIF, TIFF et WDP (Microsoft Windows Digital Photo). Il est possible d'utiliser des formats supplémentaires tels que JPEG-2000 en installant des codecs WIC tiers.
- **Sous Mac OS**, 4D utilise ImageIO. Tous les codecs ImageIO disponibles sont donc pris en charge nativement pour le décodage (lecture) ainsi que l'encodage (écriture) :

Décodage	Encodage
public.jpeg	public.jpeg
com.compuserve.gif	com.compuserve.gif
public.png	public.png
public.jpeg-2000	public.jpeg-2000
com.nikon.raw-image	public.tiff
com.pentax.raw-image	com.adobe.photoshop.image
com.sony.arw-raw-image	com.adobe.pdf
com.adobe.raw-image	com.microsoft.bmp
public.tiff	com.truevision.tga-image
com.canon.crw-raw-image	com.sgi.sgi-image
com.canon.cr2-raw-image	com.apple.pict
com.canon.tif-raw-image	com.ilm.openexr-image
com.sony.raw-image	
com.olympus.raw-image	
com.konicaminolta.raw-image	
com.panasonic.raw-image	
com.fuji.raw-image	
com.adobe.photoshop-image	
com.adobe.illustrator.ai-image	
com.adobe.pdf	
com.microsoft.ico	
com.microsoft.bmp	
com.truevision.tga-image	
com.sgi.sgi-image	
com.apple.quicktime-image	
com.apple.icns	
com.apple.pict	
com.apple.macpaint-image	
com.kodak.flashpix-image	
public.xbitmap-image	
com.ilm.openexr-image	
public.radiance	

Sous Windows comme sous Mac OS, les formats pris en charge varient en fonction du système d'exploitation et des codecs personnalisés installés sur les postes. Pour connaître les codecs disponibles, vous devez utiliser la commande **LISTE CODECS IMAGES**.

Note : WIC et ImageIO permettent l'utilisation de métadonnées dans les images. Deux commandes, **FIXER METADONNEES IMAGE** et **LIRE METADONNEES IMAGE** vous permettent d'en bénéficier dans vos développements.

Note : Si 4D ne peut pas interpréter le format d'une image, le programme fait appel aux routines de Quicktime (cf. ci-dessous).

Identifiants de codecs d'images

Les formats d'images reconnus par 4D sont retournés par la commande **LISTE CODECS IMAGES** sous forme d'identifiants de codecs d'images. Ces identifiants peuvent être de trois formes :

- une extension (par exemple ".gif")
- un type Mime (par exemple "image/jpg")
- un code QuickTime sur 4 caractères (par exemple "PNTG")

La forme utilisée pour chaque format dépend du mode de déclaration du codec au niveau du système d'exploitation.

La plupart des commandes de gestion d'images de 4D attendent un identifiant de codec en paramètre. Il est donc impératif d'utiliser l'identifiant système retourné par la commande **LISTE CODECS IMAGES**.

Coordonnées d'un clic sur une image

4D permet de récupérer les coordonnées locales d'un clic dans un champ ou une variable image, même si un défilement ou un zoom a été appliqué à l'image.

Les coordonnées du clic sont retournées dans les **Variables système MouseX** et **MouseY**. Les coordonnées sont exprimées en pixels par rapport à l'angle supérieur gauche de l'image (0,0). Vous devez lire la valeur de ces variables dans le cadre de l'événement formulaire [Sur clic](#) ou [Sur double clic](#). Pour que ce mécanisme fonctionne correctement, le format d'affichage doit être **"Tronquée non centrée"** (cf. commande **OBJET FIXER FORMATAGE**).

Ce mécanisme, proche de celui d'une image map, peut être utilisé par exemple pour gérer des barres de boutons défilables ou l'interface de logiciels de cartographie.

Opérateurs sur les images

4D vous permet d'effectuer des **opérations** sur les images 4D, telles que la concaténation, la superposition, etc. Ce point est traité dans la section **Opérateurs sur les images**.

Utiliser QuickTime d'Apple avec 4D

4D peut s'appuyer sur QuickTime d'Apple pour gérer le stockage et l'affichage des images dans votre base de données.

Sous Mac OS, QuickTime est intégré au système d'exploitation, aucune extension n'est requise.

Sous Windows, 4D requiert que la **version 4 minimum de QuickTime** soit installée pour que vous puissiez utiliser la compression/décompression d'images sur cette plate-forme.

Note de compatibilité : Les commandes **QT CHARGER ET COMPRESSER IMAGE**, **QT COMPRESSER FICHIER IMAGE** et **QT COMPRESSER IMAGE** font appel à des mécanismes obsolètes. Elles sont avantageusement remplacées par les commandes **ECRIRE FICHIER IMAGE**, **IMAGE VERS BLOB** ou **CONVERTIR IMAGE**. En outre, les commandes faisant appel à des fichiers disque (**QT CHARGER ET COMPRESSER IMAGE** et **QT COMPRESSER FICHIER IMAGE**) ne fonctionnent pas sous Windows, quelle que soit la version de QuickTime installée.

Erreurs de compression ou de conversion d'image

Le code d'erreur -9955 est retourné par 4D quand vous essayez d'utiliser une commande de compression ou de conversion d'image alors que QuickTime n'est pas installé dans votre système. D'autres erreurs générées par QuickTime peuvent être aussi retournées. Vous pouvez intercepter ces erreurs en utilisant une méthode de gestion d'erreurs installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

BLOB VERS IMAGE

BLOB VERS IMAGE (*blobImage* ; image { ; *codec* })

Paramètre	Type		Description
<i>blobImage</i>	BLOB	→	BLOB contenant une image
<i>image</i>	Image	←	Champ ou variable image 4D
<i>codec</i>	Chaîne	→	Identifiant de codec d'image

Description

La commande **BLOB VERS IMAGE** place dans un champ ou une variable image 4D une image stockée dans un BLOB, quel que soit son format initial.

Le fonctionnement de cette commande est analogue à celui de la commande **LIRE FICHIER IMAGE** ; elle s'applique simplement à un BLOB et non à un fichier. Elle permet d'afficher à tout moment des images stockées en format natif dans des BLOBs à l'aide, par exemple, de la commande **DOCUMENT VERS BLOB** ou **IMAGE VERS BLOB**.

Vous passez dans le paramètre *blobImage* le BLOB contenant l'image. L'image peut être de tout format pris en charge en natif par 4D ou compatible QuickTime. Vous pouvez obtenir la liste des formats disponibles à l'aide de la commande **LISTE CODECS IMAGES**. Si vous passez le paramètre facultatif *codec*, 4D utilisera la valeur fournie dans ce paramètre pour décoder le BLOB (voir ci-dessous le fonctionnement spécifique de la commande avec ce troisième paramètre).

Vous passez dans le paramètre *image* la variable ou le champ 4D de type image devant afficher l'image.

Note : Le format interne de l'image sera conservé au sein de la variable ou du champ 4D. Dans le cas de formats personnalisés utilisant QuickTime, il sera nécessaire de disposer de QuickTime pour afficher ultérieurement l'image dans 4D.

Après l'exécution de la commande, si le BLOB a pu être correctement décodé, l'*image* contient l'image affichable dans 4D.

Le paramètre facultatif *codec* vous permet de préciser le codec à utiliser pour décoder le BLOB.

Si vous passez dans *codec* un *codec* reconnu par 4D (retourné par la commande **LISTE CODECS IMAGES**), il est appliqué au BLOB et l'image est retournée dans le champ ou la variable *image*.

Si vous passez dans *codec* un codec non reconnu par 4D, un nouveau codec est enregistré dynamiquement avec l'identifiant passé en paramètre. 4D retourne alors une image qui encapsule le BLOB et la variable OK prend la valeur 1. Dans ce cas, pour récupérer le BLOB, il sera nécessaire d'utiliser la commande **IMAGE VERS BLOB** avec le même identifiant personnalisé. Ce mécanisme particulier permet de répondre à deux besoins spécifiques :

- encapsulation d'un BLOB (qui n'est pas une image) dans une image,
- chargement d'une image sans disposer du codec.

La mise en oeuvre de ces mécanismes permet de notamment de créer des "tableaux de BLOBs" en passant par des tableaux images. Cette technique doit être utilisée avec précaution car, les tableaux étant entièrement chargés en mémoire, la manipulation de BLOBs de grande taille peut altérer le fonctionnement de l'application.

Note : Un BLOB créé par la commande **VARIABLE VERS BLOB** est géré automatiquement, il n'est pas nécessaire de passer le codec pour l'encapsuler, le BLOB étant "signé". Pour l'opération inverse dans ce cas, vous devez passer ".4DVarBlob" comme identifiant de codec à la commande **IMAGE VERS BLOB**.

Variables et ensembles système

Si la commande a été exécutée correctement, la variable système OK prend la valeur 1. En cas d'échec (absence de QuickTime, format d'image inconnu, paramètre *codec* reconnu mais ne validant pas le BLOB...), OK prend la valeur 0 et le champ ou la variable image 4D est retourné(e) vide.

COMBINER IMAGES

COMBINER IMAGES (imageRésultat ; image1 ; opérateur ; image2 {; décalHoriz ; décalVert})

Paramètre	Type		Description
imageRésultat	Image	←	Image résultant de la combinaison
image1	Image	→	Première image à combiner
opérateur	Entier long	→	Type de combinaison à effectuer
image2	Image	→	Seconde image à combiner
décalHoriz	Entier long	→	Décalage horizontal pour la superposition
décalVert	Entier long	→	Décalage vertical pour la superposition

Description

La commande **COMBINER IMAGES** permet de combiner les images *image1* et *image2* en mode *opérateur* pour en produire une troisième, *imageRésultat*. L'image résultat est de type composé et conserve toutes les caractéristiques des images sources.

Note : Cette commande reprend et étend les fonctionnalités proposées par les opérateurs "classiques" de transformation d'images (+/, etc., cf. section [Opérateurs sur les images](#)). Ces opérateurs restent parfaitement utilisables dans 4D.

Passez dans *opérateur* le type de combinaison à appliquer. Trois types de combinaisons sont proposés, accessibles via des constantes placées dans le thème "**Transformation des images**" :


- Concaténation horizontale (1) : *image2* est accolée à *image1*, le coin supérieur gauche de *image2* coïncidant avec le coin supérieur droit de *image1*.
- Concaténation verticale (2) : *image2* est accolée à *image1*, le coin supérieur gauche de *image2* coïncidant avec le coin inférieur gauche de *image1*.
- Superposition (3) : *image2* est placée par-dessus *image1*, le coin supérieur gauche de *image2* coïncidant avec le coin supérieur gauche de *image1*.

Si les paramètres facultatifs *décalHoriz* et *décalVert* sont utilisés, une translation est appliquée à *image2* avant la superposition. Les valeurs passées dans *décalHoriz* et *décalVert* doivent correspondre à des pixels. Passez des valeurs positives pour un décalage vers la droite ou vers le bas et une valeur négative pour un décalage vers la gauche ou vers le haut.

Note : La superposition effectuée par la commande **COMBINER IMAGES** diffère de la superposition proposée par les opérateurs "classiques" & et | (superposition exclusive et superposition inclusive). Tandis que la commande **COMBINER IMAGES** conserve les caractéristiques de chaque image source dans l'image résultante, les opérateurs & et | traitent chaque pixel et génèrent une image bitmap dans tous les cas. Ces opérateurs, conçus à l'origine pour les images monochromes, sont désormais obsolètes.


Exemple

Soient les images suivantes :



```
COMBINER IMAGES (drapeau;monfond;Superposition;monrond;50;30)
```

Résultat :



CONVERTIR IMAGE

CONVERTIR IMAGE (*image* ; codec {; compression})

Paramètre	Type		Description
image	Image	→	Image à convertir
		←	Image convertie
codec	Chaîne	→	Identifiant de codec d'image
compression	Réel	→	Qualité de compression

Description

La commande **CONVERTIR IMAGE** convertit *image* dans un nouveau type.

Le paramètre *codec* indique le type d'image à générer. Un codec peut être une extension (par exemple ".gif"), un type Mime (par exemple "image/jpeg") ou un code QuickTime sur 4 caractères (par exemple "PNTG"). Vous pouvez obtenir la liste des codecs disponibles via la commande **LISTE CODECS IMAGES**.

Si le champ ou la variable *image* est de type composé (si par exemple elle est issue d'un copier-coller), seules les informations correspondant au type *codec* sont conservées dans l'image résultante.

Note : Si le type de *codec* demandé est égal au type d'origine de l'*image*, aucune conversion n'est effectuée et l'image est retournée telle quelle (sauf si le paramètre *compression* est utilisé, cf. ci-dessous).

Le paramètre optionnel *compression*, s'il est passé, permet de définir la qualité de compression à appliquer à l'image résultante lorsqu'un codec compatible est utilisé. Passez dans *compression* une valeur entre 0 et 1 définissant la qualité de compression, 0 étant la qualité la plus médiocre (compression élevée) et 1 la meilleure qualité (compression faible). Ce paramètre est pris en compte uniquement lorsque le codec supporte la compression (par exemple JPEG ou HDPhoto) et est pris en charge par les APIs WIC et ImageIO. Par conséquent, il n'est pas utilisable avec les codecs gérés par QuickTime uniquement. Pour plus d'informations sur les APIs de gestion d'image dans 4D, reportez-vous à la section . Par défaut, si vous omettez le paramètre *compression*, la meilleure qualité est appliquée (compression = 1).

Exemple 1

Conversion de l'image vpPhoto au format jpeg :

```
CONVERTIR IMAGE (vpPhoto; ".jpg")
```

Exemple 2

Conversion d'une image avec une qualité de 60 % :

```
CONVERTIR IMAGE (vPicture; ".JPG"; 0,6)
```

CREER IMAGETTE (source ; dest {; largeur {; hauteur {; mode {; profondeur}}}})

Paramètre	Type	Description
source	Image	→ Champ ou variable image 4D à passer en imagette
dest	Image	← Imagette résultante
largeur	Entier	→ Largeur de l'imagette en pixels, Par défaut = 48
hauteur	Entier	→ Hauteur de l'imagette en pixels, Par défaut = 48
mode	Entier	→ Mode de création de l'imagette Par défaut = proportionnelle centrée (6)
profondeur	Entier	→ Obsolète, ne pas utiliser

Description

La commande **CREER IMAGETTE** retourne une imagette à partir d'une image source. Les imagettes sont généralement utilisées pour la prévisualisation d'images dans le cadre d'applications multimédia ou de sites Web.

Note : Cette commande ne nécessite pas la présence de QuickTime.

Passez dans *source* la variable ou le champ image 4D contenant l'image source à réduire sous forme d'imagette, et dans *dest* la variable ou le champ image 4D devant recevoir l'imagette résultante.

Les paramètres optionnels *largeur* et *hauteur* vous permettent de définir la taille en pixels de l'imagette que vous souhaitez obtenir. Si vous omettez ces paramètres, la taille par défaut de l'imagette sera de 48x48 pixels.


Le paramètre optionnel *mode* vous permet de définir le mode de création de l'imagette, c'est-à-dire la manière dont elle sera réduite. Vous pouvez utiliser l'un des trois modes suivants, accessibles par l'intermédiaire de constantes prédéfinies disponibles dans le thème "**Formats d'affichage des images**" :

Constante	Type	Valeur
Non tronquée	Entier long	2
Proportionnelle	Entier long	5
Proportionnelle centrée	Entier long	6

Note : Seules ces trois constantes peuvent être utilisées avec **CREER IMAGETTE**. Les autres constantes du thème "Formats d'affichage des images" ne s'appliquent pas à cette commande.

Si vous omettez le paramètre *mode*, le mode 6 (Proportionnelle centrée) est appliqué par défaut. Le résultat des différents modes est illustré ci-dessous :

Image source



Imagettes résultantes (48x48)

- Non tronquée = 2



- Proportionnelle = 5



- Proportionnelle centrée = 6 (mode par défaut)



Note : Avec les modes "Proportionnelle" et "Proportionnelle centrée", les espaces vides apparaîtront blancs dans les imagettes — lorsque ces modes sont appliqués aux champs ou variables images dans les formulaires 4D, les espaces vides sont transparents.

A compter de la version 11 de 4D, le paramètre *profondeur* est ignoré et doit être omis. La commande utilise toujours la profondeur écran (nombre de couleurs) courante.

ECRIRE FICHIER IMAGE

ECRIRE FICHIER IMAGE (*nomFichier* ; image {; *codec*})

Paramètre	Type		Description
<i>nomFichier</i>	Alpha	→	Nom ou chemin d'accès complet du fichier à écrire, ou chaîne vide
<i>image</i>	Image	→	Champ ou variable image à écrire
<i>codec</i>	Chaîne	→	Identifiant de codec d'image

Description

La commande **ECRIRE FICHIER IMAGE** vous permet de sauvegarder dans un fichier sur disque l'image passée dans le paramètre *image*, au format défini par *codec*.

Vous pouvez passer dans *nomFichier* le chemin d'accès complet du fichier à créer, ou uniquement le nom du fichier — auquel cas le fichier sera créé à côté du fichier de structure de la base. Vous devez également passer l'extension du fichier à créer.

Si vous passez une chaîne vide ("") dans *nomFichier*, la boîte de dialogue standard d'enregistrement de fichier apparaît, permettant à l'utilisateur de désigner le nom, l'emplacement et le format du fichier à créer.

Passez dans *image* la variable ou le champ image contenant l'image à stocker sur le disque.

Le paramètre optionnel *codec* vous permet de définir le format dans lequel l'image doit être sauvegardée. Un codec peut être une extension (par exemple ".gif"), un type Mime (par exemple "image/jpeg") ou un code QuickTime sur 4 caractères (par exemple "PNTG"). Vous pouvez obtenir la liste des codecs disponibles via la commande **LISTE CODECS IMAGES**.

Si vous omettez le paramètre *codec*, la commande tentera de déterminer le codec sur la base de l'extension du nom de fichier passé dans le paramètre *nomFichier*. Par exemple, si vous passez l'instruction :

```
ECRIRE FICHIER IMAGE ("c:\dossier\photo.jpg";maphoto)
```

... la commande utilisera le codec JPEG pour stocker l'image.

Si l'extension utilisée ne correspond à aucun codec disponible, le fichier n'est pas enregistré et la variable système OK prend la valeur 0. Si vous ne passez ni *codec* ni extension de fichier, le fichier image est enregistré au format PICT.

Note : Si le format d'écriture de l'*image* (indiqué via l'extension de *nomFichier* ou le paramètre *codec*) est égal à son type d'origine et si aucune opération de transformation ne lui a été appliquée, l'image est écrite telle quelle, sans aucune modification.

Si l'exécution de la commande est correcte, la variable système Document contient le chemin d'accès complet du fichier créé et la variable système OK prend la valeur 1. En cas d'échec, OK prend la valeur 0.

ECRIRE IMAGE DANS BIBLIOTHEQUE

ECRIRE IMAGE DANS BIBLIOTHEQUE (*image* ; *refImage* ; *nomImage*)

Paramètre	Type		Description
<i>image</i>	Image	→	Nouvelle image
<i>refImage</i>	Entier long	→	Numéro de référence de l'image dans la bibliothèque d'images
<i>nomImage</i>	Chaîne	→	Nouveau nom de l'image

Description

La commande **ECRIRE IMAGE DANS BIBLIOTHEQUE** crée une nouvelle image ou remplace une image existante dans la bibliothèque d'images.

Avant l'appel, vous passez :

- le numéro de référence de l'image dans *refImage* (compris entre 1 et 32767)
- l'image elle-même dans *image*.
- Le nom de l'image dans *nomImage* (longueur maximale : 255 caractères).

S'il existe déjà dans la bibliothèque une image possédant le même numéro de référence, son contenu est remplacé et elle est renommée avec les valeurs que vous avez passées dans *image* et *nomImage*.

Si aucune image ne possède le numéro de référence que vous avez passé dans *refImage*, une nouvelle image est créée dans la bibliothèque d'images.

4D Server : ECRIRE IMAGE DANS BIBLIOTHEQUE ne peut pas être utilisée dans une méthode exécutée sur le poste serveur (procédure stockée ou trigger). Si vous appelez **ECRIRE IMAGE DANS BIBLIOTHEQUE** sur le serveur, la commande ne fait rien, l'appel est ignoré.

Attention : Les objets de structure (éléments de listes hiérarchiques, lignes de menu, etc.) peuvent se référer à une image de la bibliothèque. Soyez prudent lorsque vous modifiez par programmation une image de la bibliothèque d'images.

Note : Si vous passez une image vide dans *image*, ou une valeur négative ou nulle dans *refImage*, la commande ne fait rien.

Exemple 1

Quel que soit le contenu courant de la bibliothèque d'images, l'exemple suivant ajoute une nouvelle image dans la bibliothèque en cherchant d'abord un numéro de référence d'image unique :

```
LISTE IMAGES DANS BIBLIOTHEQUE ($alRefImage;$asNomImage)
Repeter
    $vlRefImage:=1+Abs (Hasard)
Jusque (Chercher dans tableau ($alRefImage;$vlRefImage)<0)
    ECRIRE IMAGE DANS BIBLIOTHEQUE (vgImage;$vlRefImage;"Nouvelle Image")
```

Exemple 2

L'exemple suivant importe dans la bibliothèque des images stockées dans un document sur disque, créé par le troisième exemple de la commande **LISTE IMAGES DANS BIBLIOTHEQUE** :

```
REGLER SERIE (10;"")
Si (OK=1)
    RECEVOIR VARIABLE ($vsTag)
    Si ($vsTag="4DV6BIBLIOTHEQUEIMAGEEXPORT")
        RECEVOIR VARIABLE ($vlNbImages)
        Si ($vlNbImages>0)
            Boucle ($vlImage;1;$vlNbImages)
                RECEVOIR VARIABLE ($vlRefImage)
                Si (OK=1)
                    RECEVOIR VARIABLE ($vsNomImage)
                Fin de si
                Si (OK=1)
                    RECEVOIR VARIABLE ($vgImage)
                Fin de si
                Si (OK=1)
                    ECRIRE IMAGE DANS BIBLIOTHEQUE ($vgImage;$vlRefImage;$vsNomImage)
            Sinon
                $vlImage:=$vlNbImages+1
                ALERTE ("Ce fichier semble endommagé.")
            Fin de si
```

```
        Fin de boucle
    Sinon
        ALERTE ("Ce fichier semble endommagé.")
    Fin de si
Sinon
    ALERTE ("Le fichier '"+Document+"' n'est pas un export de la bibliothèque d'images.")
Fin de si
REGLER SERIE (11)
Fin de si
```

Gestion des erreurs

S'il n'y a pas assez de mémoire pour retourner l'image, l'erreur –108 est générée. Notez que des erreurs d'E/S peuvent également être générées (si par exemple le fichier de structure est verrouillé). Vous pouvez intercepter ces erreurs avec une méthode de gestion d'erreurs.

Est un fichier image

Est un fichier image (*cheminFichier* { ; * }) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
<i>cheminFichier</i>	Texte	→	Chemin d'accès de fichier
*	Opérateur	→	Valider les données
Résultat	Booléen	↺	Vrai = <i>cheminFichier</i> désigne un fichier image, sinon Faux

Description

La commande **Est un fichier image** teste le fichier désigné par le paramètre *cheminFichier* et retourne Vrai s'il s'agit d'un fichier image valide. La commande retourne Faux si le fichier n'est pas de type image ou s'il n'a pas été trouvé.

Passez dans le paramètre *cheminFichier* le chemin d'accès du fichier image à tester. Ce chemin doit être exprimé avec la syntaxe système. Vous pouvez passer un chemin d'accès absolu ou relatif au fichier de structure de la base. Si vous passez une chaîne vide (""), la commande retourne Faux.

Si vous ne passez pas le paramètre *, la commande teste le fichier en recherchant son extension parmi la liste des codecs disponibles. Si vous souhaitez pouvoir tester des fichiers sans extension ou effectuer une vérification plus complète, passez le paramètre *. Dans ce cas, la commande effectue des analyses supplémentaires : elle charge et inspecte l'en-tête du fichier et interroge les codecs afin de valider l'image. Cette syntaxe ralentit l'exécution de la commande.

Note : La commande retourne Vrai pour les fichiers PDF sous Windows et les fichiers EMF sous Mac OS.

FIXER METADONNEES IMAGE

FIXER METADONNEES IMAGE (image ; nomMeta ; contenuMeta { ; nomMeta2 ; contenuMeta2 ; ... ; nomMetaN ; contenuMetaN })

Paramètre	Type		Description
image	Image	→	Image dont vous souhaitez écrire les métadonnées
nomMeta	Texte	→	Nom ou chemin du bloc à écrire
contenuMeta	Variable	→	Contenu de la métadonnée

Description

La commande **FIXER METADONNEES IMAGE** permet d'écrire ou de modifier le contenu de métadonnées (ou méta-balises) présentes dans *image* (champ ou une variable image 4D).

Les métadonnées sont des informations supplémentaires insérées dans les images. 4D permet de manipuler quatre types de métadonnées standard : EXIF, GPS, IPTC et TIFF.

Note : Pour une description détaillée de ces types de métadonnées, vous pouvez consulter les documents suivants : <http://www.iptc.org/std/IIM/4.1/specification/IIMV4.1.pdf> (IPTC) et <http://exif.org/Exif2-2.PDF> (TIFF, EXIF et GPS).

Passez dans le paramètre *nomMeta* une chaîne désignant le type de métadonnée à écrire ou à modifier. Vous pouvez passer :

- une des constantes du thème . Ce thème regroupe toutes les balises prises en charge par 4D. Chaque constante contient un chemin de balise (par exemple "TIFF/DateTime"),
- le nom d'un bloc complet de métadonnées ("TIFF", "EXIF", "GPS" ou "IPTC"),
- une chaîne vide ("").

Passez dans le paramètre *contenuMeta* les nouvelles valeurs de la métadonnée :

- Si vous avez passé une constante de chemin de balise dans *nomMeta*, passez directement dans *contenuMeta* la valeur à écrire ou l'une des constantes appropriées du thème . La valeur peut être de type texte, entier long, réel, date ou heure, en fonction de la métadonnée désignée. Vous pouvez utiliser un tableau si la métadonnée contient plus d'une valeur. Si vous passez une chaîne, elle doit être formatée en XML (norme XMP). Passez une chaîne vide (") pour effacer la métadonnée si elle existe.
- Si vous avez passé un nom de bloc ou une chaîne vide dans *nomMeta*, passez dans *contenuMeta* la référence XML DOM de l'élément contenant les métadonnées à écrire. Dans le cas d'une chaîne vide, toutes les métadonnées seront modifiées.

Sous Windows, si une erreur se produit durant l'exécution de la commande, la variable OK prend la valeur 0. A noter que sous Mac OS, pour des raisons techniques, les erreurs d'écriture des métadonnées ne sont pas détectées. La variable OK n'est pas modifiée par cette commande sous Mac OS.

Note : Seuls certains formats d'images (notamment JPEG et TIFF) prennent en charge les métadonnées. A l'inverse, des formats tels que GIF ou BMP n'acceptent pas les métadonnées. En cas de conversion d'une image avec métadonnées dans un format ne les prenant pas en charge, les informations sont perdues.

Exemple 1

Ecriture de plusieurs valeurs de la métadonnée "Keywords" via des tableaux :

```
TABLEAU TEXTE($tKeywords;2)
$tKeywords{1}:="france"
$tKeywords{2}:="europe"
FIXER METADONNEES IMAGE (vImage;IPTC Keywords;$tKeywords)
```

Exemple 2

Ecriture du bloc GPS via une référence DOM :

```
C_TEXTE($domMetas)
$domMetas:=DOM Analyser source XML("metas.xml")
C_TEXTE($refGPS)
$refGPS:=DOM Chercher element XML($domMetas;"Metadatas/GPS")
Si (OK=1)
    FIXER METADONNEES IMAGE (vImage;"GPS";$refGPS) // $refGPS pointe bien ici sur l'élément GPS
...
Fin de si
DOM FERMER XML($domMetas)
```

Note

Lorsque toutes les métadonnées sont manipulées via une référence d'éléments DOM, les balises sont stockées comme attributs attachés à un élément (enfant de l'élément référencé) dont le nom est le nom du bloc (TIFF, IPTC, etc.). Lorsqu'un bloc de métadonnées spécifique est manipulé, les balises du bloc sont stockées comme attributs directement attachés à l'élément référencé par la commande.

IMAGE VERS BLOB

IMAGE VERS BLOB (*image* ; *blobImage* ; *codec*)

Paramètre	Type		Description
<i>image</i>	Image	⇒	Champ ou variable image
<i>blobImage</i>	BLOB	⇐	BLOB devant contenir l'image convertie
<i>codec</i>	Chaîne	⇒	Identifiant de codec d'image

Description

La commande **IMAGE VERS BLOB** convertit une image stockée dans une variable ou un champ 4D dans un autre format, et place l'image résultante dans un BLOB.

Vous passez dans le paramètre *image* une variable ou un champ 4D de type image et dans le paramètre *blobImage* la variable ou le champ BLOB devant contenir l'image convertie.

Vous passez dans le paramètre *codec* une chaîne indiquant le format de conversion souhaité.

Un codec peut être une extension (par exemple ".gif"), un type Mime (par exemple "image/jpg") ou un code QuickTime sur 4 caractères (par exemple "PNTG"). Vous pouvez obtenir la liste des codecs disponibles via la commande **LISTE CODECS IMAGES**.

Après l'exécution de la commande, *blobImage* contient l'image au format souhaité.

Si la conversion s'est déroulée correctement, la variable système OK prend la valeur 1. Si la conversion échoue (absence de QuickTime ou convertisseur non disponible), OK prend la valeur 0 et le BLOB est généré vide (0 octet).

🔧 IMAGE VERS GIF

IMAGE VERS GIF (imagePICT ; blobGIF)

Paramètre	Type		Description
imagePICT	Image	➡	Champ ou variable image
blobGIF	BLOB	⬅	BLOB contenant l'image de type GIF

Description

La commande **IMAGE VERS GIF** permet de créer une image au format GIF à partir d'une image (de type PICT) stockée dans une variable ou un champ 4D.

Vous passez dans le paramètre *imagePICT* une variable ou un champ 4D de type image, et dans le paramètre *blobGIF*, une variable ou un champ de type BLOB. Après l'exécution de la commande, *blobGIF* contient l'image au format GIF.


Note : Le format GIF est un format d'image comportant au plus 256 couleurs. Si l'image PICT d'origine en possède davantage, certaines couleurs seront perdues. La commande réduit le nombre de couleurs en fonction de la palette système. Le GIF généré est de type 87a (opaque) et normal (non entrelacé).

L'image incluse dans *blobGIF* pourra par la suite être enregistrée dans un fichier à l'aide de la commande **BLOB VERS DOCUMENT** ou être utilisée en vue d'une publication sur le Web.

Si la conversion s'est déroulée correctement, la variable système OK prend la valeur 1. Sinon, elle prend la valeur 0.

Exemple

Vous souhaitez générer à la volée une image GIF affichant un compteur de connexions. Dans la bibliothèque d'images de la base, placez tous les chiffres sous forme d'images :



Dans la **Méthode base Sur connexion Web**, vous pouvez écrire :

```
`Méthode base Sur connexion Web
Si (Contexte Web)
...
Sinon
  C_BLOB($blob)
  Au cas ou
    ...
    : ($1="/4dcgi/counter") `Génération du compteur GIF
`Lorsque 4D détecte cet URL lors del'envoi de la page statique
  $blob:=gifcounter(0nbHits) `Calcul de l'image gif
`La variable 0nbHits contient le nombre de connexions
  ENVOYER BLOB HTML($blob;"image/gif")
`Insertion de l'image et envoi au navigateur
...
Fin de cas
Fin de si
```

Voici la méthode **gifcounter** :

```
`Méthode projet gifcounter
C_ENTIER LONG($1)
C_IMAGE($img)
C_BLOB($0)
Si ($1=0)
  $ndigits:=1
Sinon
  $ndigits:=1+Longueur(Chaine($1))
Fin de si
Si ($ndigits<5)
```

```
$ndigits:=5
Fin de si
$div:=10^($ndigits-1)
Boucle($i;1;$ndigits)
    $ref:=Ent($1/$div)%10
    LIRE IMAGE DANS BIBLIOTHEQUE($ref+1000;picture)
    $img:=$img+picture
    $div:=$div/10
Fin de boucle
IMAGE VERS GIF($img;$0)
```

Lors de l'envoi de la page sur le navigateur, 4D affiche alors une image GIF du type suivant :

00003

Variables et ensembles système

Si la conversion s'est déroulée correctement, la variable système OK prend la valeur 1. Sinon, elle prend la valeur 0.

LIRE FICHIER IMAGE

LIRE FICHIER IMAGE (*nomFichier* ; image { ; * })

Paramètre	Type		Description
<i>nomFichier</i>	Chaîne	→	Nom ou chemin d'accès complet du fichier à lire, ou chaîne vide
<i>image</i>	Image	←	Champ ou variable recevant l'image
*	Opérateur	→	Si passé = accepter tout type de fichier

Description

La commande **LIRE FICHIER IMAGE** vous permet d'ouvrir l'image stockée dans le fichier disque désigné par *nomFichier* et de la placer dans le champ ou la variable 4D *image*.

Vous pouvez passer dans *nomFichier* le chemin d'accès complet du fichier à lire, ou uniquement le nom du fichier — auquel cas il doit se trouver à côté du fichier de structure de la base. Sous Windows, vous devez également passer l'extension du fichier.

Si vous passez une chaîne vide ("") dans *nomFichier*, la boîte de dialogue standard d'ouverture de documents apparaît, permettant à l'utilisateur de sélectionner le fichier à lire, ainsi que les formats disponibles.

Vous pouvez obtenir la liste des formats disponibles à l'aide de la commande **LISTE CODECS IMAGES**.

Passez dans *image* la variable ou le champ image devant recevoir l'image lue.

Note : Le format interne de l'image est conservé au sein de la variable ou du champ 4D. Dans le cas de formats personnalisés utilisant QuickTime, il sera nécessaire de disposer de QuickTime pour afficher l'image dans 4D.

Si vous passez le paramètre facultatif *, la commande acceptera tout type de fichier. Ce principe permet de manipuler des images sans nécessairement disposer des codecs adéquats (cf. description de la commande **BLOB VERS IMAGE**).

Variables et ensembles système

Si l'exécution de la commande est correcte, la variable système Document contient le chemin d'accès complet du fichier ouvert et la variable système OK prend la valeur 1. En cas d'échec, OK prend la valeur 0.

LIRE IMAGE DANS BIBLIOTHEQUE

LIRE IMAGE DANS BIBLIOTHEQUE (refImage | nomImage ; image)

Paramètre	Type	Description
refImage nomImage	Entier long, Chaîne	→ Numéro de référence ou Nom d'une image de la bibliothèque d'images
image	Variable image	← Image de la bibliothèque d'images

Description

La commande **LIRE IMAGE DANS BIBLIOTHEQUE** retourne dans *image* l'image de la bibliothèque dont vous avez passé le numéro de référence dans *refImage* ou le nom dans *nomImage*.

S'il n'existe pas d'image de ce numéro ou de ce nom dans la bibliothèque d'images, **LIRE IMAGE DANS BIBLIOTHEQUE** ne modifie pas le paramètre *image*.

Exemple 1

L'exemple suivant retourne dans la variable *vgMonImage* l'image dont la référence est stockée dans la variable locale *\$vlRefImage* :

```
LIRE IMAGE DANS BIBLIOTHEQUE ($vlRefImage;vgMonImage)
```

Exemple 2

L'exemple suivant retourne dans la variable *\$DDcom_Prot_MonImage* l'image nommée "DDcom_Prot_Bouton1" stockée dans la Bibliothèque d'images :

```
LIRE IMAGE DANS BIBLIOTHEQUE ("DDcom_Prot_Bouton1";$DDcom_Prot_MonImage)
```

Exemple 3

Reportez-vous au troisième exemple de la commande **LISTE IMAGES DANS BIBLIOTHEQUE**.

Variables et ensembles système

La variable système OK prend la valeur 1 si l'image existe dans la bibliothèque d'images. Sinon, elle prend la valeur zéro.

Gestion des erreurs

S'il n'y a pas assez de mémoire pour retourner l'image, l'erreur –108 est générée. Vous pouvez intercepter cette erreur avec une méthode de gestion d'erreurs.

LIRE METADONNEES IMAGE

LIRE METADONNEES IMAGE (image ; nomMeta ; contenuMeta {; nomMeta2 ; contenuMeta2 ; ... ; nomMetaN ; contenuMetaN})

Paramètre	Type		Description
image	Image	⇒	Image dont vous souhaitez lire les métadonnées
nomMeta	Texte	⇒	Nom ou chemin du bloc à lire
contenuMeta	Variable	⇐	Contenu de la métadonnée

Description

La commande **LIRE METADONNEES IMAGE** permet de lire le contenu de métadonnées (ou méta-balises) présentes dans *image* (champ ou une variable image 4D). Pour plus d'informations sur les métadonnées, reportez-vous à la description de la commande **FIXER METADONNEES IMAGE**.

Passez dans le paramètre *nomMeta* une chaîne désignant le type de métadonnée à récupérer. Vous pouvez passer :

- une constante du thème contenant un chemin de balise,
- le nom d'un bloc complet de métadonnées ("TIFF", "EXIF", "GPS" ou "IPTC"),
- une chaîne vide ("").

Passez dans le paramètre *contenuMeta* la variable destinée à recevoir les métadonnées.

- Si vous avez passé un chemin de balise dans *nomMeta*, *contenuMeta* contient directement la valeur à lire. La valeur sera convertie dans le type de la variable. Les variables de type texte seront formatées en XML (norme XMP). Vous pouvez passer un tableau lorsque la métadonnée contient plus d'une valeur (c'est le cas notamment pour les balises IPTC Keywords).
- Si vous avez passé un nom de bloc ou une chaîne vide dans *nomMeta*, *contenuMeta* doit être une référence d'élément DOM XML valide. Dans ce cas, le contenu du bloc désigné (ou de tous les blocs si vous avez passé une chaîne vide dans *nomMeta*) est copié dans l'élément référencé.

Exemple 1

Utilisation d'arbres DOM

```
$xml:=DOM Creer ref XML("Root")\\Création d'un arbre XML DOM

\\Réception des métadonnées TIFF
$_Xml_TIFF:=DOM Creer element XML($xml;"/Root/TIFF")
LIRE METADONNEES IMAGE(vPicture;"TIFF";$_Xml_TIFF)

\\Réception des métadonnées GPS
$_Xml_GPS:=DOM Creer element XML($xml;"/Root/GPS")
LIRE METADONNEES IMAGE(vPicture;"GPS";$_Xml_GPS)
```

Exemple 2

Utilisation de variables

```
C_DATE($dateAsDate)
LIRE METADONNEES IMAGE(TIFF Date Time;$dateAsDate) //retourne uniquement la date car
"$dateAsDate" est de type Date

C_TEXTE($dateAsText)
LIRE METADONNEES IMAGE(TIFF Date Time;$dateAsText) //retourne uniquement la date mais au
format XML

C_ENTIER($urgency)
LIRE METADONNEES IMAGE(vImage;IPTC Urgency;$urgency)
```

Exemple 3

Réception de balises à valeurs multiples dans des tableaux

```
TABLEAU TEXTE($tKeywords;0)
```



```
LIRE METADONNEES IMAGE (vImage; IPTC_Keywords; $tKeywords)
```

Après exécution de la commande, `tKeywords` contient par exemple :

```
$tKeywords{1}="france"  
$tKeywords{2}="europe"
```

Exemple 4

Réception de balises à valeurs multiples dans une variable texte

```
C_TEXTE ($vTmots; 0)  
LIRE METADONNEES IMAGE (vImage; IPTC_Keywords; $vTmots)
```

Après exécution de la commande, `vTmots` contient par exemple "france;europe".

Variables et ensembles système

La variable système OK retourne 1 si la récupération des métadonnées s'est bien passée, et 0 si une erreur se produit ou si au moins une des balises n'est pas trouvée. Dans tous les cas, les valeurs lisibles sont retournées.

LISTE CODECS IMAGES

LISTE CODECS IMAGES (*tabCodecs* {; *tabNoms*}{; *})

Paramètre	Type		Description
<i>tabCodecs</i>	Tableau chaîne	←	Identifiants des codecs d'images disponibles
<i>tabNoms</i>	Tableau chaîne	←	Noms des codecs d'images
*	Opérateur	→	Retourner la liste des codecs de lecture

Description

La commande **LISTE CODECS IMAGES** remplit le tableau *tabCodecs* avec la liste des identifiants des codecs d'images disponibles sur la machine où elle est exécutée. Cette liste comporte à la fois les codecs des formats d'images gérés en natif par 4D ainsi que les identifiants des codecs QuickTime supplémentaires éventuellement installés sur le machine (cf. section [Introduction aux images](#)).

Les identifiants des codecs peuvent être retournés dans le tableau *tabCodecs* sous trois formes :

- une extension (par exemple ".gif")
- un type Mime (par exemple "image/jpeg")
- un code QuickTime sur 4 caractères (par exemple "PNTG")

La forme renvoyée par la commande dépend du mode de déclaration du codec au niveau du système d'exploitation. Le tableau facultatif *tabNoms* permet de récupérer le nom de chaque codec. Ces noms sont plus explicites que les identifiants. Ce tableau permet par exemple de construire et d'afficher un menu listant les codecs disponibles.

Par défaut, si vous ne passez pas le paramètre *, la commande retourne uniquement les codecs utilisables pour encoder (écrire) les images. Ces identifiants peuvent être utilisés dans le paramètre *format* des commandes d'exportation d'images **ECRIRE FICHIER IMAGE** et **IMAGE VERS BLOB**.

Si vous passez le paramètre *, la commande retourne également la liste des codecs utilisables pour décoder (lire) les images. Les deux listes ne sont pas exclusives, certains codecs de lecture et d'écriture sont identiques. Les codecs destinés à l'encodage des images pourront généralement être utilisés pour le décodage. En revanche, les codecs de décodage ne permettent pas forcément l'encodage. Par exemple, le codec ".jpg" sera présent dans les deux listes, tandis que le codec ".xbmp" sera présent dans la liste des codecs de lecture mais dans celle d'écriture.

LISTE IMAGES DANS BIBLIOTHEQUE

LISTE IMAGES DANS BIBLIOTHEQUE (refsImages ; nomsImages)

Paramètre	Type	Description
refsImages	Tableau entier long	← Numéros de référence des images stockées dans la bibliothèque d'images
nomsImages	Tableau chaîne	← Noms des images stockées dans la bibliothèque d'images

Description

La commande **LISTE IMAGES DANS BIBLIOTHEQUE** retourne les numéros de référence et le nom des images stockées dans la bibliothèque d'images de la base de données.

Après l'appel, vous récupérez les numéros de référence des images dans le tableau *refsImages* et leurs noms dans le tableau *nomsImages*. Les deux tableaux sont synchronisés : le nième élément de *refsImages* est le numéro de référence de l'image de la bibliothèque dont le nom est retourné dans le nième élément de *nomsImages*.

Si nécessaire, la commande crée et dimensionne automatiquement les tableaux *refsImages* et *nomsImages*.

La longueur maximale du nom d'une image de la bibliothèque est de 255 caractères.

Si la bibliothèque d'images est vide, les deux tableaux retournés seront vides.

Pour obtenir le nombre d'images contenues dans la bibliothèque, il vous suffit de tester la taille d'un des deux tableaux à l'aide de la fonction **Taille tableau**.

Exemple 1

Le code suivant retourne le contenu de la bibliothèque d'images dans les tableaux *telRefImage* et *taNomImage* :

```
LISTE IMAGES DANS BIBLIOTHEQUE (telRefImage;taNomImage)
```

Exemple 2

L'exemple suivant teste si la bibliothèque d'images est vide ou non :

```
LISTE IMAGES DANS BIBLIOTHEQUE (telRefImage;taNomImage)
Si (Taille tableau (telRefImage)=0)
    ALERTE ("La bibliothèque d'images est vide.")
Sinon
    ALERTE ("La bibliothèque d'images contient "+Chaine (Taille tableau (telRefImage))+" images.")
Fin de si
```

Exemple 3

L'exemple suivant exporte la Bibliothèque d'Images vers un document stocké sur disque :

```
LISTE IMAGES DANS BIBLIOTHEQUE ($alRefImage;$asNomImage)
$vlNbImages:=Taille tableau ($alRefImage)
Si ($vlNbImages>0)
    REGLER SERIE (12; "")
    Si (OK=1)
        $vsTag:="4DV6PICTURELIBRARYEXPORT"
        ENVOYER VARIABLE ($vsTag)
        ENVOYER VARIABLE ($vlNbImages)
        gError:=0
        Boucle ($vlImage;1;$vlNbImages)
            $vlRefImage:=$alRefImage{$vlImage}
            $vsNomImage:=$asNomImage{$vlImage}
            LIRE IMAGE DANS BIBLIOTHEQUE ($alRefImage{$vlImage};$vgImage)
            Si (OK=1)
                ENVOYER VARIABLE ($vlRefImage)
                ENVOYER VARIABLE ($vsNomImage)
                ENVOYER VARIABLE ($vgImage)
            Sinon
                $vlImage:=$vlNbImages+1
                gError:=-108
            Fin de si
        Fin de boucle
```

```
    REGLER SERIE(11)
    Si(gError#0)
        ALERTE("La bibliothèque d'images n'a pas pu être exportée, recommencez avec davantage
de mémoire.")
        SUPPRIMER DOCUMENT(Document)
    Fin de si
    Fin de si
Sinon
    ALERTE("La bibliothèque d'images est vide.")
Fin de si
```

PROPRIETES IMAGE

PROPRIETES IMAGE (image ; largeur ; hauteur {; hOffset {; vOffset {; mode}} })

Paramètre	Type		Description
image	Image	→	Image sur laquelle obtenir les informations
largeur	Entier long	←	Largeur de l'image exprimée en pixels
hauteur	Entier long	←	Hauteur de l'image exprimée en pixels
hOffset	Entier long	←	Offset horizontal lorsque l'image est affichée en arrière-plan
vOffset	Entier long	←	Offset vertical lorsque l'image est affichée en arrière-plan
mode	Entier long	←	Mode de transfert lorsque l'image est affichée en arrière-plan

Description

La commande **PROPRIETES IMAGE** retourne des informations sur l'image que vous avez passée dans le paramètre *image*.

Les paramètres *largeur* et *hauteur* reçoivent la largeur et hauteur réelles de l'image.

Les paramètres *hOffset*, *vOffset* et *mode* reçoivent la position et le mode de transfert de l'image lorsqu'elle est affichée en arrière-plan dans un formulaire ("Image sur fond").

SUPPRIMER IMAGE DANS BIBLIOTHEQUE

SUPPRIMER IMAGE DANS BIBLIOTHEQUE (*refImage* | *nomImage*)

Paramètre	Type	Description
<i>refImage</i> <i>nomImage</i>	Entier long, Chaîne	➡ Numéro de référence ou Nom d'une image de la bibliothèque d'images

Description

La commande **SUPPRIMER IMAGE DANS BIBLIOTHEQUE** supprime de la bibliothèque d'images l'image dont vous avez passé le numéro de référence dans *refImage* ou le nom dans *nomImage*.

Si ce numéro de référence ou ce nom ne correspond à aucune image, la commande ne fait rien.

4D Server : SUPPRIMER IMAGE DANS BIBLIOTHEQUE ne peut pas être utilisée dans une méthode exécutée sur le poste serveur (procédure stockée ou trigger). Si vous appelez **SUPPRIMER IMAGE DANS BIBLIOTHEQUE** sur le serveur, il ne se passe rien, l'appel est ignoré.

Attention : Les objets de structure (éléments de liste hiérarchique, lignes de menu, etc.) peuvent se référer à une image de la bibliothèque. Soyez prudent lorsque vous supprimez par programmation une image de la bibliothèque d'images.

Exemple 1

L'exemple suivant supprime l'image n°4444 de la bibliothèque d'images :

```
SUPPRIMER IMAGE DANS BIBLIOTHEQUE ( 4 4 4 4 )
```

Exemple 2

L'exemple suivant supprime de la bibliothèque d'images celles dont le nom commence par le symbole dollar (\$) :

```
LISTE IMAGES DANS BIBLIOTHEQUE ( $alRefImage ; $asNomImage )
Boucle ( $vlImage ; 1 ; Taille tableau ( $alRefImage ) )
  Si ( $asNomImage { $vlImage } = "$@" )
    SUPPRIMER IMAGE DANS BIBLIOTHEQUE ( $alRefImage { $vlImage } )
  Fin de si
Fin de boucle
```

 Taille image

Taille image (image) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
image	Image	→	Image pour laquelle vous voulez connaître la taille en octets
Résultat	Entier long	↩	Taille en octets de l'image

Description

Taille image retourne la taille de l'image *image* en octets.

TRANSFORMER IMAGE

TRANSFORMER IMAGE (image ; opérateur {; param1 {; param2 {; param3 {; param4}}}})

Paramètre	Type		Description
image	Image	→	Image source à transformer
		←	Image résultant de la transformation
opérateur	Entier long	→	Type de transformation à effectuer
param1	Réel	→	Paramètre de la transformation
param2	Réel	→	Paramètre de la transformation
param3	Réel	→	Paramètre de la transformation
param4	Réel	→	Paramètre de la transformation

Description

La commande **TRANSFORMER IMAGE** permet d'appliquer une transformation de type *opérateur* à l'image passée dans le paramètre *image*.

Note : Cette commande reprend et étend les fonctionnalités proposées par les opérateurs "classiques" de transformation d'images (+/, etc., cf. section [Opérateurs sur les images](#)). Ces opérateurs restent parfaitement utilisables dans 4D.

L'*image* source est modifiée directement à l'issue de l'exécution de la commande. A noter cependant qu'à l'exception de "Recadrage" et "Passage en niveaux de gris", les opérations ne sont pas destructives et permettent un retour en arrière via l'opération inverse ou l'opération "Réinitialisation". Par exemple, une image réduite à 1 % retrouvera sa taille originale sans altération si elle est agrandie 100 fois par la suite. Les transformations ne modifient pas le type d'origine de l'image : par exemple, une image vectorielle restera vectorielle à l'issue de la transformation.

Passez dans *opérateur* le numéro de l'opération à effectuer et dans *param1* à *param4* le ou les paramètre(s) nécessaire(s) à cette opération (le nombre de paramètres dépend de l'opération). Vous pouvez utiliser dans *opérateur* l'une des constantes du thème "[Transformation des images](#)". Ces opérateurs et leurs paramètres sont décrits dans le tableau suivant :

opérateur (valeur)	param1	param2	param3	param4	Valeurs
Réinitialisation (0)	-	-	-	-	
Redimensionnement (1)	Largeur	Hauteur	-	-	Facteurs
Translation (2)	Axe X	Axe Y	-	-	Pixels
Miroir horizontal (3)	-	-	-	-	
Miroir vertical (4)	-	-	-	-	
Recadrage (100)	Orig. X	Orig. Y	Largeur	Hauteur	Pixels
Passage en niveaux de gris (101)	-	-	-	-	

- [Réinitialisation](#) : toutes les opérations matricielles effectuées sur l'image (redimensionnement, miroir...) sont annulées.
- [Redimensionnement](#) : l'image est redimensionnée horizontalement et verticalement en fonction des valeurs passées respectivement dans *param1* et *param2*. Ces valeurs sont des facteurs : par exemple, pour agrandir la largeur de 50 %, passez 1,5 dans *param1* et pour réduire la hauteur de 50 %, passez 0,5 dans *param2*.
- [Translation](#) : l'image est déplacée de *param1* pixels horizontalement et de *param2* pixels verticalement. Passez une valeur positive pour un déplacement vers la droite ou vers le bas et une valeur négative pour un déplacement vers la gauche ou vers le haut.
- [Miroir horizontal](#) et [Miroir vertical](#) : l'effet miroir est appliqué à l'image d'origine. Tout déplacement éventuel effectué auparavant ne sera pas pris en compte.
- [Recadrage](#) : l'image est recadrée à partir du point de coordonnées *param1* et *param2* (exprimé en pixels). La largeur et la hauteur de la nouvelle image sont déterminées par les paramètres *param3* et *param4*. Cette transformation ne peut pas être annulée.
- [Passage en niveaux de gris](#) : l'image est passée en niveaux de gris (aucun paramètre n'est requis). Cette transformation ne peut pas être annulée.

Exemple

Voici un exemple de recadrage (l'image est affichée dans le formulaire avec le format "Image tronquée (non centrée)") :

```
TRANSFORMER IMAGE ($vpRouages;Recadrage;50;50;100;100)
```





Image d'origine




Image résultante

ENREGISTRER IMAGE

ENREGISTRER IMAGE (document ; image)

Paramètre	Type		Description
document	RefDoc	⇒	Numéro de référence du document
image	Image	⇒	Image à enregistrer

Note de compatibilité

Cette commande fait appel à des mécanismes obsolètes et est conservée pour des raisons de compatibilité uniquement. Elle est avantageusement remplacée par la commande [ECRIRE FICHIER IMAGE](#).

Description

ENREGISTRER IMAGE enregistre *image* dans le document *document*, créé à l'aide de la fonction [Creer document](#).

Exemple

L'exemple suivant crée un document et y stocke une image :

```
vRéf:=Creer document("";"PICT")
Si(OK=1)
    ENREGISTRER IMAGE(vRéf;vPict)
    FERMER DOCUMENT(vRéf)
Fin de si
```

LISTE TYPES IMAGES

LISTE TYPES IMAGES (*tabFormats* {; *tabLibellés*})

Paramètre	Type	Description
<i>tabFormats</i>	Tableau chaîne	Codes QuickTime des formats d'import/export disponibles
<i>tabLibellés</i>	Tableau chaîne	Noms des formats

Note de compatibilité

Cette commande est conservée pour des raisons de compatibilité. Toutefois, elle nécessite la présence de QuickTime et ne donne pas accès aux formats gérés en natif par 4D à compter de la version 11. Son intérêt est désormais limité et elle est avantageusement remplacée par la commande **LISTE CODECS IMAGES**.

Description

La commande **LISTE TYPES IMAGES** remplit le tableau *tabFormats* avec les codes QuickTime d'import/export d'images disponibles sur la machine où elle est exécutée.

Le tableau *tabLibellés*, optionnel, permet de récupérer le nom de chaque format d'image. Les noms des formats sont plus explicites que leurs codes.

Bien entendu, cette commande requiert que QuickTime (version 4 minimum) soit installé sur la machine. Dans le cas contraire, *tabFormats* contient uniquement le format PICT.

LISTE TYPES IMAGES peut être utilisée pour vérifier la présence des formats d'images requis pour des bases. Cette fonction s'avère particulièrement utile lorsqu'une base emploie des formats personnalisés, non installés par défaut (possibilité offerte par QuickTime 4).

Les informations recueillies dans le tableau *tabLibellés* permettent en outre de construire et d'afficher un pop up menu contenant les formats d'export d'images disponibles.

Codes de conversion QuickTime 4

Voici la liste des codes de conversion fournis en standard par QuickTime 4. Chaque code est formé impérativement de 4 caractères. A noter que cette liste peut varier en fonction des machines, QuickTime 4 permettant l'ajout de routines de conversion personnalisées.

Codes QuickTime 4	Noms
PICT	QuickDraw PICT (Mac OS)
PICS	PICS
GIFf	GIF (Graphic Interchange Format)
PNGf	PNG (Portable Network Graphic)
TIFF	TIFF (Tagged Image File)
8BPS	Photoshop (2.5 et 3.0)
.SGI	Silicon Graphics
BMPf	BMP (Bitmap)
JPEG	JPEG (Joint Photographic Experts Group)
JPEG	JFIF
PNTG	MacPaint
TPIC	TGA (Targa)
qdgx	QuickDraw GX Picture (si QuickDraw GX installé)
qtif	QuickTime Image
FPix	FlashPix

Ces codes QuickTime d'import/export d'images sont utilisés en particulier par les commandes **ECRIRE FICHIER IMAGE** et **LIRE FICHIER IMAGE**.

QT CHARGER ET COMPRESSER IMAGE

QT CHARGER ET COMPRESSER IMAGE (document ; méthode ; qualité ; image)

Paramètre	Type		Description
document	RefDoc	⇒	Numéro de référence du document
méthode	Chaîne	⇒	Type de compression
qualité	Entier long	⇒	Qualité de compression (1...1000)
image	Image	⇐	Image compressée

Compatibility note

Cette commande fait appel à des mécanismes obsolètes et est conservée pour des raisons de compatibilité uniquement. Elle est avantageusement remplacée par les commandes [LIRE FICHIER IMAGE](#) et [CONVERTIR IMAGE](#).

Description

CHARGER ET COMPRESSER IMAGE compresse une image chargée d'un document sur disque.

Note : Cette commande ne fonctionne pas sous Windows.

Vous pouvez ouvrir un document PICT à l'aide de la commande [Ouvrir document](#) et utiliser le numéro de référence retourné par cette fonction pour charger et compresser la PICT qu'il contient. Cette commande charge l'image en mémoire, la compresse en utilisant le type et la qualité que vous spécifiez et la retourne dans *image*.

L'image est chargée en mémoire avant d'être compressée. S'il n'y a pas assez de mémoire pour charger l'image, utilisez [COMPRESSER FICHIER IMAGE](#) avant d'appeler **CHARGER ET COMPRESSER IMAGE**.

Le paramètre *type* est une chaîne de 4 caractères indiquant le type de compression. Passez dans ce paramètre une des constantes du thème [Compression images](#). Si *type* est une chaîne vide, *image* est chargée mais n'est pas compressée.

Le paramètre *qualité* est un Entier entre 1 et 1000 indiquant la qualité de l'image compressée. En général, réduire la qualité permet une meilleure compression de l'image.

Attention : Le ratio de compression possible pour une qualité donnée dépend de la taille de l'image et de l'image que vous voulez compresser. La compression de petites images peut ne pas produire de réduction de taille significative.

Exemple

L'exemple suivant affiche une boîte de dialogue d'ouverture de fichiers qui vous permet de sélectionner un fichier PICT. L'image est chargée en mémoire, compressée et stockée dans une variable de type Image, puis le fichier est refermé.

```
vRéf:=Ouvrir document("", "PICT")
Si (OK=1)
    CHARGER ET COMPRESSER IMAGE (vRéf; QT_Compresseur_photo; 500; vImage)
    FERMER DOCUMENT (vRéf)
Fin de si
```

QT COMPRESSER FICHIER IMAGE

QT COMPRESSER FICHIER IMAGE (document ; méthode ; qualité)

Paramètre	Type		Description
document	RefDoc	→	Numéro de référence du document
méthode	Chaîne	→	Type de compression
qualité	Entier long	→	Qualité de compression (1...1000)

Note de compatibilité

Cette commande fait appel à des mécanismes obsolètes et est conservée pour des raisons de compatibilité uniquement. Elle est avantageusement remplacée par les commandes **ECRIRE FICHIER IMAGE** ou **IMAGE VERS BLOB**.

Description

COMPRESSER FICHIER IMAGE compresse un document image sur disque. Utilisez cette commande pour compresser une image que vous savez ne pas pouvoir charger dans la mémoire disponible. Une fois compressée, elle peut être chargée en mémoire grâce à **CHARGER ET COMPRESSER IMAGE**.

Note : Cette commande ne fonctionne pas sous Windows.

Le paramètre *méthode* est une chaîne de 4 caractères indiquant le type de compression. Passez dans ce paramètre une des constantes du thème **Compression images**.

Le paramètre *qualité* est un entier entre 1 et 1000 indiquant la qualité de l'image compressée. En général, réduire la qualité permet une meilleure compression de l'image.

Attention : Le ratio de compression possible pour une qualité donnée dépend de la taille de l'image et de l'image que vous voulez compresser. La compression de petites images peut ne pas produire de réduction de taille significative.

QT COMPRESSER IMAGE

QT COMPRESSER IMAGE (image ; méthode ; qualité)

Paramètre	Type		Description
image	Image	→	Image à compresser
		←	Image compressée
méthode	Chaîne	→	Type de compression (4 caractères)
qualité	Entier long	→	Qualité de compression (1...1000)

Compatibility note

Cette commande fait appel à des mécanismes obsolètes et est conservée pour des raisons de compatibilité uniquement. Elle est avantageusement remplacée par la commande [CONVERTIR IMAGE](#).

Description

La commande [COMPRESSER IMAGE](#) compresse l'image contenue dans un champ ou une variable de type Image.

Le paramètre *type* est une chaîne de quatre caractères indiquant le type de compresseur. Passez dans ce paramètre une des constantes du thème [Compression images](#).

Le paramètre *qualité* est un entier entre 1 et 1000 indiquant la qualité de l'image compressée. En général, réduire la qualité permet une meilleure compression de l'image.

Attention : Le ratio de compression possible pour une qualité donnée dépend de la taille de l'image et de l'image que vous voulez compresser. La compression de petites images peut ne pas produire de réduction de taille significative.

Import-Export

-  ECRITURE DIF
-  ECRITURE SYLK
-  EXPORTER DONNEES Modifié 12.0
-  EXPORTER ODBC
-  EXPORTER TEXTE
-  IMPORTER DONNEES
-  IMPORTER ODBC
-  IMPORTER TEXTE
-  LECTURE DIF
-  LECTURE SYLK

ECRITURE DIF ({laTable ;} nomFichier)

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table de laquelle effectuer l'export ou Table par défaut si ce paramètre est omis
nomFichier	Chaîne	→ Document DIF à exporter

Description

La commande **ECRITURE DIF** écrit dans *document* (document DIF Windows ou Mac OS) les données des enregistrements de la sélection courante de la table *laTable* du process courant.

L'opération d'export s'effectue par l'intermédiaire du formulaire sortie courant. L'opération d'export écrit les champs et les variables en fonction de l'ordre de saisie dans le formulaire sortie. C'est pourquoi vous devez veiller à utiliser un formulaire sortie ne contenant que les champs ou objets saisissables que vous voulez exporter. Ne placez pas de boutons ou autres objets sur le formulaire sortie. Les objets de sous-formulaire sont ignorés.

L'événement [Sur chargement](#) est envoyé à la méthode du formulaire pour chaque enregistrement exporté. Utilisez cet événement pour définir les variables utilisées dans le formulaire d'export.

Le paramètre *document* peut créer un nouveau document ou désigner un document existant. Si le document a le même nom qu'un document existant, ce dernier est remplacé. Le document peut contenir un chemin d'accès de volume et/ou de dossiers. Si vous passez une chaîne vide, la boîte de dialogue standard de sauvegarde de fichiers est affichée. Si l'utilisateur annule ce dialogue, l'opération d'export est annulée et la variable système OK est mise à 0.

Un thermomètre de progression est affiché pendant l'export. L'utilisateur peut annuler l'opération en cliquant sur le bouton **Stop**. Si l'export s'est correctement déroulé, la variable système OK est mise à 1. En cas d'erreur ou d'interruption de l'opération, la variable système OK est mise à 0. Vous pouvez cacher le thermomètre au moyen de la commande [SUPPRIMER MESSAGES](#).

En mode Unicode (mode standard), la commande utilise par défaut le jeu de caractères UTF-8. Les documents au format DIF utilisant généralement le jeu de caractères IBM437, il peut être nécessaire d'utiliser la commande [UTILISER FILTRE](#) pour définir le jeu de caractères approprié.

En mode compatibilité ASCII, l'opération d'export utilise la table ASCII de la plate-forme de laquelle est effectué l'export, sauf si la commande [UTILISER FILTRE](#) a été préalablement utilisée.

Lors de l'utilisation de **ECRITURE DIF**, le délimiteur de champs par défaut est le caractère de tabulation (code 9). Le délimiteur d'enregistrement est par défaut le retour chariot (code 13). Vous pouvez modifier ces valeurs en assignant de nouvelles valeurs aux deux variables système [FldDelimit](#) et [RecDelimit](#). L'utilisateur peut modifier ces valeurs par défaut dans le dialogue d'export du mode Développement. Comme les champs Texte peuvent contenir des retours chariot, soyez prudent si vous utilisez le retour chariot comme délimiteur entre les champs à exporter.

Exemple

Cet exemple exporte des données vers un document DIF. Cette méthode commence par le choix du formulaire sortie, puis effectue l'export :

```
FORM FIXER SORTIE([Personnes];"Export")
ECRITURE DIF([Personnes];"Nouvelles Personnes.dif") ` Export vers le document "Nouvelles
Personnes.dif"
```

Variables et ensembles système

OK prend la valeur 1 si l'export s'est correctement déroulé, sinon elle prend la valeur 0.

ECRITURE SYLK ({laTable ;} nomFichier)

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table de laquelle effectuer l'export ou Table par défaut si ce paramètre est omis
nomFichier	Chaîne	→ Document SYLK à exporter

Description

La commande **ECRITURE SYLK** écrit dans *document* (document SYLK Windows ou Mac OS) les données des enregistrements de la sélection courante de la table *laTable* du process courant.

L'opération d'export s'effectue par l'intermédiaire du formulaire sortie courant. Les champs et les variables sont écrits en fonction de l'ordre de saisie dans le formulaire sortie. C'est pourquoi vous devez veiller à utiliser un formulaire sortie ne contenant que les champs ou objets saisissables que vous voulez exporter. Ne placez pas de boutons ou autres objets sur le formulaire sortie. Les objets de sous-formulaire sont ignorés.

L'événement [Sur chargement](#) est envoyé à la méthode du formulaire pour chaque enregistrement exporté. Utilisez cet événement pour définir les variables utilisées dans le formulaire d'export.

Le paramètre *document* peut créer un nouveau document ou désigner un document existant. Si le document a le même nom qu'un document existant, ce dernier est remplacé. Le document peut contenir un chemin d'accès de volume et/ou de dossiers. Si vous passez une chaîne vide, la boîte de dialogue standard de sauvegarde de fichiers est affichée. Si l'utilisateur annule ce dialogue, l'opération d'export est annulée et la variable système OK est mise à 0.

Un thermomètre de progression est affiché pendant l'export. L'utilisateur peut annuler l'opération en cliquant sur le bouton **Stop**. Si l'export s'est correctement déroulé, la variable système OK est mise à 1. En cas d'erreur ou d'interruption de l'opération, la variable système OK est mise à 0. Vous pouvez cacher le thermomètre au moyen de la commande [SUPPRIMER MESSAGES](#).

En mode Unicode (mode standard), la commande utilise par défaut le jeu de caractères UTF-8. Les documents au format SYLK utilisant généralement le jeu de caractères ISO-8859-1, il peut être nécessaire d'utiliser la commande [UTILISER FILTRE](#) pour fixer le jeu de caractères approprié.

En mode compatibilité ASCII, l'opération d'export utilise la table ASCII de la plate-forme de laquelle est effectué l'export, sauf si la commande [UTILISER FILTRE](#) a été préalablement utilisée.

Lors de l'utilisation de **ECRITURE SYLK**, le délimiteur de champs par défaut est le caractère de tabulation (code 9). Le délimiteur d'enregistrement est par défaut le retour chariot (code 13). Vous pouvez modifier ces valeurs en assignant de nouvelles valeurs aux deux variables système [FldDelimit](#) et [RecDelimit](#). L'utilisateur peut modifier ces valeurs par défaut dans le dialogue d'export du mode Développement. Comme les champs Texte peuvent contenir des retours chariot, soyez prudent si vous utilisez le retour chariot comme délimiteur entre les champs à exporter.

Exemple

Cet exemple exporte des données vers un document SYLK. La méthode commence par le choix du formulaire sortie, puis l'export est déclenché :

```
FORM FIXER SORTIE([Personnes];"Export")
ECRITURE SYLK([Personnes];"Nouvelles Personnes.slk") ` Export vers le document "Nouvelles
Personnes.slk"
```

Variables et ensembles système

OK prend la valeur 1 si l'export s'est correctement déroulé, sinon elle prend la valeur 0.

EXPORTER DONNEES

EXPORTER DONNEES (nomFichier {; projet {; *} })

Paramètre	Type	Description
nomFichier	Chaîne	→ Chemin d'accès et nom du fichier d'export
projet	Variable texte, Variable BLOB	→ Contenu du projet d'export (XML ou référence d'élément DOM ou BLOB)
		← Nouveau contenu du projet d'export (si le paramètre * a été passé)
*	Opérateur	→ Affichage de la boîte de dialogue d'export et mise à jour du projet

Description

La commande **EXPORTER DONNEES** permet d'exporter des données dans le fichier *nomFichier*. 4D peut exporter des données au format Texte, Texte de longueur fixe, XML, SYLK, DIF, DBF (dBase), et 4D.

Si vous passez une chaîne vide dans le *nomFichier*, **EXPORTER DONNEES** provoque l'affichage d'une boîte de dialogue standard d'enregistrement de fichiers, permettant à l'utilisateur de définir le nom, le type et l'emplacement du fichier d'export. Une fois la boîte de dialogue validée, la variable système Document contient le chemin d'accès et le nom de ce fichier. Si l'utilisateur clique sur le bouton **Annuler**, l'exécution est stoppée et la variable système OK prend la valeur 0.

Le paramètre optionnel *projet* vous permet d'utiliser un projet pour l'export des données. Lorsque vous passez ce paramètre, l'export s'effectue directement, sans intervention de l'utilisateur (sauf si vous utilisez l'option *, cf. ci-dessous). Si vous ne passez pas ce paramètre, la boîte de dialogue de paramétrage d'export s'affiche, permettant à l'utilisateur de définir ses paramètres d'export ou de charger un projet d'export existant.

Un projet d'export contient tous les paramètres de l'export, tels que les tables et champs exportés, les délimiteurs, etc. Vous pouvez passer dans *projet* soit une variable texte contenant du XML, soit une variable texte contenant la référence à un élément DOM préexistant, soit un BLOB. Les projets peuvent avoir été créés par programmation (projets au format XML uniquement) ou être issus du chargement de paramètres préalablement définis dans la boîte de dialogue d'export. Dans ce dernier cas, vous disposez de deux solutions :

- utiliser la commande **EXPORTER DONNEES** avec un paramètre *projet* vide et le paramètre optionnel * (cf. ci-dessous), puis stocker le paramètre *projet* résultant dans un champ Texte ou BLOB. Cette solution permet notamment de conserver le projet avec le fichier de données.
- sauvegarder le projet sur disque, puis le charger par exemple à l'aide de la commande **DOM Analyser source XML** et passer sa référence dans le paramètre *projet*.

Note de compatibilité : A compter de la version 12 de 4D, les projets d'export sont encodés en XML. 4D peut ouvrir les projets d'export générés avec des versions précédentes de 4D (format BLOB), mais les projets créés à compter de la v12 ne peuvent plus être ouverts avec une v11 ou antérieure. Il est désormais conseillé d'utiliser des variables Texte pour manipuler les fichiers d'export.

Le paramètre optionnel *, s'il est spécifié, provoque l'affichage de la boîte de dialogue de paramétrage d'export avec les paramétrages définis dans le projet. Ce fonctionnement permet d'utiliser un projet prédéfini, tout en ayant la possibilité de modifier un ou plusieurs paramètres. En outre, le paramètre projet contient, après la fermeture de la boîte de dialogue d'export, les paramètres du "nouveau" projet au format XML. Vous pouvez alors le stocker dans un champ Texte, dans un fichier sur disque, etc. Si l'export se déroule correctement, la variable système OK prend la valeur 1.

Exemple 1

Cet exemple illustre l'utilisation de la commande **EXPORTER DONNEES** pour exporter en format binaire les données d'une base.

- Cette méthode effectue une boucle sur toutes les tables de la base et appelle la méthode **ExportBinary** :

```
C_TEXTE($ExportPath)
C_ENTIER LONG($i)
$ExportPath:=Selectionner dossier("Veuillez sélectionner le dossier d'export :")
Si (Ok=1)
    Boucle($i;1;Lire numero derniere table)
        Si (Est un numero de table valide($i))
            ExportBinary(Table($i);$ExportPath+Nom de la table($i);Vrai)
        Fin de si
    Fin de boucle
Fin de si
```

- Voici le code de la méthode **ExportBinary** :

```
C_POINTEUR($1) //table
C_TEXTE($2) //chemin du fichier de destination
C_BOOLEAN($3) //exporter tous les enregistrements
```

```

C_ENTIER LONG($i)
C_ALPHA(16;$ref)
$ref:=DOM Creer ref XML("settings-import-export")
// Exporter la table "$1" au format binaire '4D', tous les enregistrements ou uniquement la
sélection courante
DOM ECRIRE ATTRIBUT XML($ref;"table_no";Table($1);"format";"4D";"all_records";$3)
// Définition des champs à exporter
Boucle($i;1;Lire numero dernier champ($1))
  Si(Est un numero de champ valide($1;$i))
    $elt:=DOM Creer element XML($ref;"field";"table_no";Table($1);"field_no";$i)
  Fin de si
Fin de boucle
EXPORTER DONNEES ($2;$ref)
Si(Ok=0)
  ALERTE("Erreur lors de l'export de la table "+Nom de la table($1))
Fin de si
DOM FERMER XML($ref)

```

Exemple 2

Cet exemple crée un projet vide et y stockera les paramètres définis par l'utilisateur dans la boîte de dialogue d'export :

```

C_TEXTE($exportParams)
EXPORTER DONNEES ("DocExport.txt";$exportParams;*) //Affichage de la boîte de dialogue d'export

```

Variables et ensembles système

Si l'utilisateur clique sur **Annuler** dans une des boîtes de dialogue (d'enregistrement de projet ou de paramétrage d'export), la variable système OK prend la valeur 0. Si l'export se déroule correctement, la variable système OK prend la valeur 1.

EXPORTER ODBC


EXPORTER ODBC (tableSource {; projet {; *} })

Paramètre	Type		Description
tableSource	Chaîne	→	Nom de la table dans la source de données ODBC
projet	BLOB	→	Contenu du projet d'exportation
		←	Nouveau contenu du projet (si * est passé)
*	Opérateur	→	Affichage de la boîte de dialogue d'exportation et mise à jour du projet


Description

La commande **EXPORTER ODBC** permet d'exporter des données dans la table *tableSource* d'une source ODBC externe. Si vous appelez la commande **EXPORTER ODBC** en-dehors d'une connexion préalablement ouverte à l'aide de la commande **SQL LOGIN**, la boîte de dialogue de sélection de la source de données ODBC est affichée :

Windows



Mac OS



Si l'utilisateur clique sur le bouton **Annuler** dans cette boîte de dialogue, l'exécution est stoppée et la variable système OK prend la valeur 0.

Note : Cette commande ne peut pas être utilisée dans le cadre d'une connexion avec le moteur SQL interne de 4D.

Si vous ne passez pas le paramètre *projet*, 4D affiche la boîte de dialogue d'exportation ODBC, permettant à l'utilisateur de configurer l'opération. Pour plus d'informations sur cette boîte de dialogue, reportez-vous au manuel Mode Développement.

Si vous passez dans le paramètre *projet* un BLOB contenant un projet d'export ODBC valide, l'exportation s'effectue directement, sans intervention de l'utilisateur. Pour cela, il vous suffit de charger un projet préalablement sauvegardé sur disque dans le champ ou la variable BLOB que vous passez dans le paramètre *projet*, à l'aide de la commande **DOCUMENT VERS BLOB**. Les projets d'export ODBC sont sauvegardés depuis la boîte de dialogue d'exportation ODBC.

Vous pouvez également utiliser la commande **EXPORTER ODBC** avec un paramètre *projet* vide et le paramètre optionnel *, puis stocker le paramètre *projet* dans un champ BLOB (cf. ci-dessous). Cette solution permet, d'une part, de le conserver avec le fichier de données, et d'autre part d'éviter la phase de chargement dans un BLOB depuis le disque.

Note : Reportez-vous à la commande **EXPORTER DONNEES** pour un exemple de définition de projet vide. A noter que les projets générés dans la boîte de dialogue d'exportation ODBC ne sont pas compatibles avec les commandes ou la boîte de dialogue d'exportation standard de 4D.

Le paramètre optionnel *, s'il est spécifié, provoque l'affichage de la boîte de dialogue de paramétrage d'exportation ODBC avec les paramétrages éventuellement définis dans le projet. Ce fonctionnement permet d'utiliser un projet prédéfini tout en ayant la possibilité de modifier un ou plusieurs paramètres. En outre, dans ce cas le paramètre *projet* contient, après la fermeture de la boîte de dialogue, les paramètres du "nouveau" projet. Vous pouvez alors le stocker dans un champ BLOB, sur disque, etc.

Variables et ensembles système

Si l'utilisateur clique sur le bouton **Annuler** dans une des boîtes de dialogue (de sélection de source de données ou de paramétrage de l'export), la variable système OK prend la valeur 0. Si l'exportation se déroule correctement, la variable système OK prend la valeur 1.

EXPORTER TEXTE

EXPORTER TEXTE ({laTable ;} nomFichier)

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table depuis laquelle effectuer l'export ou Table par défaut si ce paramètre est omis
nomFichier	Chaîne	→ Document texte à exporter

Description

La commande **EXPORTER TEXTE** écrit dans *document* (document texte Windows ou Mac OS) les données des enregistrements de la sélection courante de la table *laTable* du process courant.

L'opération d'export s'effectue par le formulaire sortie courant. Les champs et les variables sont écrits en fonction de l'ordre de saisie dans le formulaire sortie. C'est pourquoi vous devez veiller à utiliser un formulaire sortie ne contenant que les champs ou objets saisissables que vous voulez exporter. Ne placez pas de boutons ou d'autres objets dans le formulaire sortie. Les objets de sous-formulaire sont ignorés.

L'événement [Sur chargement](#) est envoyé à la méthode du formulaire pour chaque enregistrement exporté. Utilisez cet événement pour définir les variables utilisées dans le formulaire d'export.

Le paramètre *document* peut créer un nouveau document ou désigner un document existant. Si le document a le même nom qu'un document existant, ce dernier est remplacé. Le document peut contenir un chemin d'accès de volume ou de dossiers. Si vous passez une chaîne vide, la boîte de dialogue standard de sauvegarde de fichiers est affichée. Si l'utilisateur annule ce dialogue, l'opération d'export est annulée et la variable système OK est mise à 0.

Un thermomètre de progression est affiché pendant l'export. L'utilisateur peut annuler l'opération en cliquant sur le bouton **Stop**. Si l'export s'est correctement déroulé, la variable système OK est mise à 1. En cas d'erreur ou d'interruption de l'opération, la variable système OK est mise à 0. Vous pouvez cacher le thermomètre au moyen de la commande [SUPPRIMER MESSAGES](#).

En mode Unicode (mode standard), la commande utilise par défaut le jeu de caractères UTF-8. Vous pouvez utiliser la commande [UTILISER FILTRE](#) pour modifier ce jeu de caractères.

En mode compatibilité ASCII, l'opération d'export utilise la table ASCII de la plate-forme de laquelle est effectué l'export, sauf si la commande [UTILISER FILTRE](#) a été préalablement utilisée.

Lors de l'utilisation de **EXPORTER TEXTE**, le délimiteur de champs par défaut est le caractère de tabulation (code 9). Le délimiteur d'enregistrement est par défaut le retour chariot (code 13). Vous pouvez modifier ces valeurs en assignant de nouvelles valeurs aux deux variables système [FldDelimit](#) et [RecDelimit](#). L'utilisateur peut modifier ces valeurs par défaut dans le dialogue d'export du mode Développement. Comme les champs Texte peuvent contenir des retours chariot, soyez prudent si vous utilisez le retour chariot comme délimiteur entre les champs à exporter.

Exemple

Cet exemple exporte des données vers un document texte. Cette méthode commence par le choix du formulaire sortie. Ici, vous modifiez les délimiteurs et vous effectuez l'export :

```
FORM FIXER SORTIE([Personnes];"Export")
FldDelimit:=27 ` caractère de délimitation : Escape
RecDelimit:=10 ` caractère de délimitation : Line Feed
EXPORTER TEXTE([Personnes];"Nouvelles Personnes.txt") ` Export vers le document "Nouvelles
Personnes.txt"
```

Variables et ensembles système

OK prend la valeur 1 si l'export s'est correctement déroulé, sinon elle prend la valeur 0.

IMPORTER DONNEES

IMPORTER DONNEES (*nomFichier* {; *projet* {; *} })

Paramètre	Type	Description
<i>nomFichier</i>	Chaîne	→ Chemin d'accès et nom du fichier à importer
<i>projet</i>	Variable texte, Variable BLOB	→ Contenu du projet d'import (XML ou référence d'élément DOM ou BLOB)
		← Nouveau contenu du projet d'import (si le paramètre * a été passé)
*	Opérateur	→ Affichage de la boîte de dialogue d'import et mise à jour du projet

Description

La commande **IMPORTER DONNEES** permet d'importer des données depuis le fichier *nomFichier*. 4D peut importer des données au format Texte, Texte de longueur fixe, XML, SYLK, DIF, DBF (dBase), et 4D.

Si vous passez une chaîne vide dans le *nomFichier*, **IMPORTER DONNEES** provoque l'affichage d'une boîte de dialogue standard d'ouverture de fichiers, permettant à l'utilisateur de sélectionner le fichier d'import. Une fois la boîte de dialogue validée, la variable système Document contient le chemin d'accès et le nom du fichier d'import. Si l'utilisateur clique sur le bouton **Annuler**, l'exécution est stoppée et la variable système **OK** prend la valeur 0.

Le paramètre optionnel *projet* vous permet d'utiliser un projet pour l'import des données. Lorsque vous passez ce paramètre, l'import s'effectue directement, sans intervention de l'utilisateur (sauf si vous utilisez l'option *, cf. ci-dessous). Si vous ne passez pas ce paramètre, la boîte de dialogue de paramétrage d'import s'affiche, permettant à l'utilisateur de définir ses paramètres d'import ou de charger un projet d'import existant.

Un projet d'import contient tous les paramètres de l'import, tels que les tables et champs utilisés, les délimiteurs, etc. Vous pouvez passer dans *projet* soit une variable texte contenant du XML, soit une variable texte contenant la référence à un élément DOM préexistant, soit un BLOB. Les projets peuvent avoir été créés par programmation (projets au format XML uniquement) ou être issus du chargement de paramètres préalablement définis dans la boîte de dialogue d'import. Dans ce dernier cas, vous disposez de deux solutions :

- utiliser la commande **IMPORTER DONNEES** avec un paramètre *projet* vide et le paramètre optionnel * (cf. ci-dessous), puis stocker le paramètre *projet* résultant dans un champ Texte ou BLOB. Cette solution permet notamment de conserver le projet avec le fichier de données.
- sauvegarder le projet sur disque, puis le charger par exemple à l'aide de la commande **DOM Analyser source XML** et passer sa référence dans le paramètre *projet*.

Note de compatibilité : A compter de la version 12 de 4D, les projets d'import sont encodés en XML. 4D peut ouvrir les projets d'import générés avec des versions précédentes de 4D (format BLOB), mais les projets créés à compter de la v12 ne peuvent plus être ouverts avec une v11 ou antérieure. Il est désormais conseillé d'utiliser des variables Texte pour manipuler les fichiers d'import.

Le paramètre optionnel *, s'il est spécifié, provoque l'affichage de la boîte de dialogue de paramétrage d'import avec les paramètres définis dans le projet. Ce fonctionnement permet d'utiliser un projet prédéfini, tout en ayant la possibilité de modifier un ou plusieurs paramètres. En outre, le paramètre *projet* contient, après la fermeture de la boîte de dialogue d'import, les paramètres du "nouveau" projet au format XML. Vous pouvez alors le stocker dans un champ Texte, sur disque, etc.

Note : Reportez-vous à la commande **EXPORTER DONNEES** pour un exemple de définition de projet vide.

Variables et ensembles système

Si l'utilisateur clique sur **Annuler** dans une des boîtes de dialogue (de sélection de projet ou de paramétrage d'import), la variable système OK prend la valeur 0. Si l'import se déroule correctement, la variable système OK prend la valeur 1.

IMPORTER ODBC


IMPORTER ODBC (tableSource {; projet {; *} })

Paramètre	Type		Description
tableSource	Chaîne	→	Nom de la table dans la source de données ODBC
projet	BLOB	→	Contenu du projet d'importation
		←	Nouveau contenu du projet (si * est passé)
*	Opérateur	→	Affichage de la boîte de dialogue d'importation et mise à jour du projet


Description

La commande **IMPORTER ODBC** permet d'importer des données depuis la table *tableSource* d'une source ODBC externe. Si vous appelez la commande **IMPORTER ODBC** en-dehors d'une connexion préalablement ouverte à l'aide de la commande **SQL LOGIN**, la boîte de dialogue de sélection de la source de données ODBC est affichée :

Windows



Mac OS



Si l'utilisateur clique sur le bouton **Annuler** dans cette boîte de dialogue, l'exécution est stoppée et la variable système OK prend la valeur 0.

Note : Cette commande ne peut pas être utilisée dans le cadre d'une connexion avec le moteur SQL interne de 4D.

Si vous ne passez pas le paramètre *projet*, 4D affiche la boîte de dialogue d'importation ODBC, permettant à l'utilisateur de configurer l'opération. Pour plus d'informations sur cette boîte de dialogue, reportez-vous au manuel Mode Développement.

Si vous passez dans le paramètre *projet* un BLOB contenant un projet d'import ODBC valide, l'importation s'effectue directement, sans intervention de l'utilisateur. Pour cela, il vous suffit de charger un projet préalablement sauvegardé sur disque dans le champ ou la variable BLOB que vous passez dans le paramètre *projet*, à l'aide de la commande **DOCUMENT VERS BLOB**. Les projets d'import ODBC sont sauvegardés depuis la boîte de dialogue d'importation ODBC.

Vous pouvez également utiliser la commande **IMPORTER ODBC** avec un paramètre *projet* vide et le paramètre optionnel *, puis stocker le paramètre projet dans un champ BLOB (cf. ci-dessous). Cette solution permet, d'une part, de le conserver avec le fichier de données et d'autre part d'éviter la phase de chargement dans un BLOB depuis le disque.

Note : Reportez-vous à la commande **EXPORTER DONNEES** pour un exemple de définition de projet vide. A noter que les projets générés dans la boîte de dialogue d'importation ODBC ne sont pas compatibles avec les commandes ou la boîte de dialogue d'importation standard de 4D.

Le paramètre optionnel *, s'il est spécifié, provoque l'affichage de la boîte de dialogue d'importation ODBC de 4D avec les paramétrages éventuellement définis dans le projet. Ce fonctionnement permet d'utiliser un projet prédéfini tout en ayant la possibilité de modifier un ou plusieurs paramètres. En outre, dans ce cas le paramètre *projet* contient, après la fermeture de la boîte de dialogue, les paramètres du "nouveau" projet. Vous pouvez alors le stocker dans un champ BLOB, dans un fichier disque, etc.

Variables et ensembles système

Si l'utilisateur clique sur le bouton **Annuler** dans une des boîtes de dialogue (de sélection de source de données ou de paramétrage d'import), la variable système OK prend la valeur 0. Si l'importation se déroule correctement, la variable système OK prend la valeur 1.

IMPORTER TEXTE

IMPORTER TEXTE ({laTable ;} nomFichier)

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table dans laquelle effectuer l'import ou Table par défaut si ce paramètre est omis
nomFichier	Chaîne	→ Document texte à importer

Description

La commande **IMPORTER TEXTE** lit les données de *document* (document texte Windows ou Mac OS) et les écrit dans la table *laTable* en créant de nouveaux enregistrements.

L'opération d'import s'effectue par l'intermédiaire du formulaire entrée courant. Les champs et les variables sont lus en fonction du plan où ils se trouvent dans le formulaire entrée. Soyez donc attentif à ce qui se trouve au premier ou au deuxième plan en matière d'objets (champs et variables) dans le formulaire. Le premier objet dans lequel des données sont importées doit être à l'arrière-plan du formulaire. Si le nombre de champs et de variables dans le formulaire ne correspond pas au nombre de champs à importer, les champs supplémentaires sont ignorés. Un formulaire entrée utilisé pour l'import ne peut contenir de boutons. Les objets de sous-formulaire sont ignorés.

Note : Un moyen de s'assurer que les données sont importées dans les bons objets est de sélectionner l'objet dans lequel sera importé le premier champ. Cet objet doit être au premier plan. Pour l'import dans le deuxième champ, placer ce champ devant le premier et ainsi de suite, pour tous les champs et variables. Le champ qui se trouve au premier plan est donc celui dans lequel sont placées les dernières données du document à importer.

L'événement [Sur validation](#) est envoyé à la méthode du formulaire pour chaque enregistrement importé. Utilisez cet événement pour copier les données des variables vers les champs, si vous utilisez des variables dans le formulaire d'import.

Le paramètre *document* peut contenir un chemin d'accès aux noms de volumes et de dossiers. Si vous passez une chaîne vide, la boîte de dialogue standard d'ouverture de fichiers est affichée. Si l'utilisateur annule le dialogue, l'opération d'import est annulée et la variable système OK est mise à 0.

Un thermomètre de progression est affiché pendant l'import. L'utilisateur peut annuler l'opération en cliquant sur le bouton **Stop**. Les enregistrements déjà importés le resteront. Si l'import s'est correctement déroulé, la variable système OK est mise à 1. En cas d'erreur ou d'interruption de l'opération, la variable système OK est mise à 0. Vous pouvez cacher le thermomètre au moyen de la commande **SUPPRIMER MESSAGES**.

En mode Unicode (mode standard), la commande utilise par défaut le jeu de caractères UTF-8. Vous pouvez utiliser la commande **UTILISER FILTRE** pour modifier ce jeu de caractères.

En mode compatibilité ASCII, l'opération d'import utilise la table ASCII de la plate-forme de laquelle est effectué l'import, sauf si la commande **UTILISER FILTRE** a été préalablement utilisée.

Lors de l'utilisation de **IMPORTER TEXTE**, le délimiteur de champs par défaut est le caractère de tabulation (code 9). Le délimiteur d'enregistrements par défaut est le retour chariot (code 13). Vous pouvez modifier ces valeurs par défaut en assignant de nouvelles valeurs aux variables système **FldDelimit** et **RecDelimit**. L'utilisateur peut modifier ces valeurs par défaut dans la boîte de dialogue d'import du mode Développement. Comme les champs Texte peuvent contenir des Retours chariot, soyez prudent si vous utilisez le Retour chariot comme délimiteur entre les champs à importer.

Exemple

Cet exemple importe des données d'un document texte. Cette méthode commence par le choix du formulaire. Ici, vous changez les délimiteurs, et vous faites l'import :

```
FORM FIXER ENTREE([Personnes];"Import")
FldDelimit:=27 ` caractère de délimitation : Escape
RecDelimit:=10 ` caractère de délimitation : Line Feed
IMPORTER TEXTE([Personnes];"Nouvelles Personnes.txt") ` Import du document "Nouvelles
Personnes.txt"
```

Variables et ensembles système

OK prend la valeur 1 si l'import s'est correctement déroulé, sinon elle prend la valeur 0.

LECTURE DIF ({laTable ;} nomFichier)

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table dans laquelle effectuer l'import ou Table par défaut si ce paramètre est omis
nomFichier	Chaîne	→ Document DIF à importer

Description

La commande **LECTURE DIF** lit les données de *document* (document DIF Windows ou Mac OS) et les écrit dans la table *laTable* en créant de nouveaux enregistrements.

L'opération d'import s'effectue par l'intermédiaire du formulaire entrée courant. Les champs et les variables sont lus en fonction du plan où ils se trouvent dans le formulaire entrée. Soyez donc attentif à ce qui se trouve au premier ou au deuxième plan en matière d'objets (champs et variables) dans le formulaire. Le premier objet dans lequel des données sont importées doit être à l'arrière-plan du formulaire. Si le nombre de champs et de variables dans le formulaire ne correspond pas au nombre de champs à importer, les champs supplémentaires sont ignorés. Un formulaire entrée utilisé pour l'import ne peut contenir de boutons. Les objets de sous-formulaire sont ignorés.

Note : Un moyen de s'assurer que les données sont importées dans les bons objets est de sélectionner l'objet dans lequel sera importé le premier champ. Cet objet doit être au premier plan. Pour l'import dans le deuxième champ, placer ce champ devant le premier et ainsi de suite, pour tous les champs et variables. Le champ qui se trouve au premier plan est donc celui dans lequel sont placées les dernières données du document à importer.

L'événement [Sur validation](#) est envoyé à la méthode du formulaire pour chaque enregistrement importé. Utilisez cet événement pour copier les données des variables vers les champs, si vous utilisez des variables dans le formulaire d'import.

Le paramètre *document* peut contenir un chemin d'accès aux noms de volumes et de dossiers. Si vous passez une chaîne vide, la boîte de dialogue standard d'ouverture de fichiers est affichée. Si l'utilisateur annule le dialogue, l'opération d'import est annulée et la variable système OK est mise à 0.

Un thermomètre de progression est affiché pendant l'import. L'utilisateur peut annuler l'opération en cliquant sur le bouton **Stop**. Les enregistrements déjà importés le resteront. Si l'import s'est correctement déroulé, la variable système OK est mise à 1. En cas d'erreur ou d'interruption de l'opération, la variable système OK est mise à 0. Vous pouvez cacher le thermomètre au moyen de la commande **SUPPRIMER MESSAGES**.

En mode Unicode (mode standard), la commande utilise par défaut le jeu de caractères UTF-8. Les documents au format DIF utilisant généralement le jeu de caractères IBM437, il peut être nécessaire d'utiliser la commande **UTILISER FILTRE** pour définir le jeu de caractères approprié.

En mode compatibilité ASCII, l'opération d'import utilise la table ASCII de la plate-forme de laquelle est effectué l'import, sauf si la commande **UTILISER FILTRE** a été préalablement utilisée.

Lors de l'utilisation de **LECTURE DIF**, le délimiteur de champs par défaut est le caractère de tabulation (code 9). Le délimiteur d'enregistrements par défaut est le retour chariot (code 13). Vous pouvez modifier ces valeurs par défaut en assignant de nouvelles valeurs aux variables système **FldDelimit** et **RecDelimit**. L'utilisateur peut modifier ces valeurs par défaut dans la boîte de dialogue d'import du mode Développement. Comme les champs Texte peuvent contenir des Retours chariot, soyez prudent si vous utilisez le Retour chariot comme délimiteur entre les champs à importer.

Exemple

Cet exemple importe des données d'un document DIF. Cette méthode commence par le choix du formulaire, puis effectue l'import :

```
FORM FIXER ENTREE([Personnes];"Import")
LECTURE DIF([Personnes];"Nouvelles Personnes.dif") ` Import du document "Nouvelles
Personnes.dif"
```

Variables et ensembles système

OK prend la valeur 1 si l'import s'est correctement déroulé, sinon elle prend la valeur 0.

LECTURE SYLK ({laTable ;} nomFichier)

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table dans laquelle effectuer l'import ou Table par défaut si ce paramètre est omis
nomFichier	Chaîne	→ Document SYLK à importer

Description

La commande **LECTURE SYLK** lit les données de *document* (document SYLK Windows ou Mac OS) et les écrit dans la table *laTable* en créant de nouveaux enregistrements.

L'opération d'import s'effectue par l'intermédiaire du formulaire entrée courant. Les champs et les variables sont lus en fonction du plan où ils se trouvent dans le formulaire entrée. Soyez donc attentif à ce qui se trouve au premier ou au deuxième plan en matière d'objets (champs et variables) dans le formulaire. Le premier objet dans lequel des données sont importées doit être à l'arrière-plan du formulaire. Si le nombre de champs et de variables dans le formulaire ne correspond pas au nombre de champs à importer, les champs supplémentaires sont ignorés. Un formulaire entrée utilisé pour l'import ne peut contenir de boutons. Les objets de sous-formulaire sont ignorés.

Note : Un moyen de s'assurer que les données sont importées dans les bons objets est de sélectionner l'objet dans lequel sera importé le premier champ. Cet objet doit être au premier plan. Pour l'import dans le deuxième champ, placer ce champ devant le premier et ainsi de suite, pour tous les champs et variables. Le champ qui se trouve au premier plan est donc celui dans lequel sont placées les dernières données du document à importer.

L'événement [Sur validation](#) est envoyé à la méthode du formulaire pour chaque enregistrement importé. Utilisez cet événement pour copier les données des variables vers les champs, si vous utilisez des variables dans le formulaire d'import.

Le paramètre *document* peut contenir un chemin d'accès aux noms de volumes et de dossiers. Si vous passez une chaîne vide, la boîte de dialogue standard d'ouverture de fichiers est affichée. Si l'utilisateur annule le dialogue, l'opération d'import est annulée et la variable système OK est mise à 0.

Un thermomètre de progression est affiché pendant l'import. L'utilisateur peut annuler l'opération en cliquant sur le bouton **Stop**. Les enregistrements déjà importés le resteront. Si l'import s'est correctement déroulé, la variable système OK est mise à 1. En cas d'erreur ou d'interruption de l'opération, la variable système OK est mise à 0. Vous pouvez cacher le thermomètre au moyen de la commande **SUPPRIMER MESSAGES**.

En mode Unicode (mode standard), la commande utilise par défaut le jeu de caractères UTF-8. Les documents au format SYLK utilisant généralement le jeu de caractères ISO-8859-1, il peut être nécessaire d'utiliser la commande **UTILISER FILTRE** pour définir le jeu de caractères approprié.

En mode compatibilité ASCII, l'opération d'import utilise la table ASCII de la plate-forme de laquelle est effectué l'import, sauf si la commande **UTILISER FILTRE** a été préalablement utilisée.

Lors de l'utilisation de **LECTURE SYLK**, le délimiteur de champs par défaut est le caractère de tabulation (code 9). Le délimiteur d'enregistrements par défaut est le retour chariot (code 13). Vous pouvez modifier ces valeurs par défaut en assignant de nouvelles valeurs aux variables système **FldDelimit** et **RecDelimit**. L'utilisateur peut modifier ces valeurs par défaut dans la boîte de dialogue d'import du mode Développement. Comme les champs Texte peuvent contenir des Retours chariot, soyez prudent si vous utilisez le Retour chariot comme délimiteur entre les champs à importer.

Exemple

Cet exemple importe des données d'un document SYLK. Cette méthode commence par le choix du formulaire puis déclenche l'import :

```
FORM FIXER ENTREE([Personnes];"Import")
LECTURE SYLK([Personnes];"Nouvelles Personnes.slk") ` Import du document "Nouvelles
Personnes.slk"
```

Variables et ensembles système

OK prend la valeur 1 si l'import s'est correctement déroulé, sinon elle prend la valeur 0.

Impressions

 Intégration du pilote PDFCreator sous Windows

 CUMULER SUR

 FERMER TACHE IMPRESSION

 FIXER APERCU IMPRESSION

 FIXER IMPRIMANTE COURANTE Modifié 12.0

 FIXER MARGE IMPRESSION

 FIXER OPTION IMPRESSION Modifié 12.0

 FIXER TAQUET IMPRESSION

 IMPRIMER ENREGISTREMENT

 IMPRIMER ETIQUETTES

 Imprimer ligne

 Imprimer objet Nouveauté 12.0

 IMPRIMER SELECTION

 Lire hauteur imprimée

 Lire imprimante courante

 LIRE MARGE IMPRESSION

 LIRE OPTION IMPRESSION

 Lire taquet impression

 LIRE ZONE IMPRESSION

 LISTE IMPRIMANTES

 Niveau

 NIVEAUX DE RUPTURES

 OUVRIR FORMULAIRE IMPRESSION Nouveauté 12.0

 OUVRIR TACHE IMPRESSION

 Page impression

 PARAMETRES IMPRESSION

 SAUT DE PAGE

 Sous total

 UTILISER PARAMETRES IMPRESSION

 VALEURS OPTION IMPRESSION

Intégration du pilote PDFCreator sous Windows

A compter de 4D v12, la prise en charge des impressions PDF sous Windows s'appuie sur le pilote (*driver*) PDFCreator afin de proposer des fonctions d'impression PDF simples et fonctionnelles. Les commandes **FIXER OPTION IMPRESSION** et **LIRE OPTION IMPRESSION** tirent directement parti de ce pilote.

PDFCreator est un pilote gratuit (OpenSource) régi par la licence AFPL (Aladdin Free Public License). Pour plus d'informations sur cette licence, reportez-vous à l'adresse <http://en.pdfforge.org/content/license>

Pour pouvoir utiliser le pilote PDFCreator, vous devez le télécharger et l'installer dans votre environnement, il n'est pas installé par défaut par 4D. Attention, la version de PDFCreator certifiée pour 4D v12 est la **version 0.9.9**. Vous pouvez télécharger cette version à l'adresse <http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/files/PDFCreator/PDFCreator%200.9.9>
Vous devez disposer d'un accès Administrateur pour pouvoir l'installer.

Au cours de l'installation, une nouvelle imprimante virtuelle nommée par défaut "PDFCreator" est installée dans votre système. Vous pouvez changer ce nom si vous le souhaitez.

Note : Sous Mac OS, l'impression PDF est prise en charge de façon native par le système.

CUMULER SUR (objet {; objet2 ; ... ; objetN})

Paramètre	Type	Description
objet	Champ, Variable →	Champ ou variable de type numérique à cumuler

Description

CUMULER SUR désigne les champ(s) ou variable(s) à cumuler dans un état créé à l'aide de la commande **IMPRIMER SELECTION**.

Vous **devez** appeler **NIVEAUX DE RUPTURES** et **CUMULER SUR** avant la génération de chaque état dans lequel vous voulez utiliser des ruptures. Ces commandes activent le traitement des ruptures pour un état. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de la commande **Sous total**.

Utilisez **CUMULER SUR** si vous souhaitez calculer des sous-totaux pour des champs ou variables numériques dans un état.

CUMULER SUR indique à 4D qu'il faut stocker les sous-totaux pour chaque élément spécifié dans *objet*. Les sous-totaux sont cumulés pour chaque niveau de rupture spécifié par la commande **NIVEAUX DE RUPTURES**.

Exécutez **CUMULER SUR** avant d'imprimer un état à l'aide de **IMPRIMER SELECTION**.

Utilisez la fonction **Sous total** dans la méthode formulaire ou une méthode objet pour retourner le sous-total d'un des objets spécifié dans *objet*.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **NIVEAUX DE RUPTURES**.

FERMER TACHE IMPRESSION

FERMER TACHE IMPRESSION

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **FERMER TACHE IMPRESSION** permet de refermer la tâche d'impression préalablement ouverte par la commande **OUVRIR TACHE IMPRESSION** et d'envoyer à l'imprimante courante le document d'impression éventuellement construit.

Une fois cette commande exécutée, l'imprimante redevient disponible pour d'autres impressions.

FIXER APERCU IMPRESSION

FIXER APERCU IMPRESSION (aperçu)

Paramètre	Type	Description
aperçu	Booléen 	Impression à l'écran (Vrai) ou non (Faux)

Description

La commande **FIXER APERCU IMPRESSION** vous permet de sélectionner ou de désélectionner l'option d'**aperçu** dans la boîte de dialogue standard d'impression. Si vous passez **Vrai** dans *aperçu*, l'option "à l'écran" sera cochée. Si vous passez **Faux**, elle ne sera pas cochée. Ce paramétrage est local au process et n'affecte pas les autres process ou utilisateurs.

Exemple

L'exemple suivant sélectionne l'option **A l'écran** pour afficher le résultat d'une recherche de clients à l'écran, puis la désélectionne.

```
CHERCHER ([Clients])  
Si (OK=1)  
    FIXER APERCU IMPRESSION (Vrai)  
    IMPRIMER SELECTION ([Clients];*)  
    FIXER APERCU IMPRESSION (Faux)  
Fin de si
```

FIXER IMPRIMANTE COURANTE

FIXER IMPRIMANTE COURANTE (*nomImpr*)

Paramètre	Type	Description
<i>nomImpr</i>	Chaîne	Nom de l'imprimante à utiliser

Description

La commande **FIXER IMPRIMANTE COURANTE** permet de désigner l'imprimante à utiliser pour les impressions avec l'application 4D courante.

Passez dans le paramètre *nomImpr* le nom de l'imprimante à sélectionner. Pour obtenir la liste des imprimantes disponibles, utilisez au préalable la commande **LISTE IMPRIMANTES**.

Si vous passez une chaîne vide dans *nomImpr*, l'imprimante courante définie dans le système sera utilisée.

FIXER IMPRIMANTE COURANTE permet de désigner l'imprimante virtuelle installée par le pilote PDFCreator comme destination d'impression. 4D s'appuie sur le pilote PDFCreator pour faciliter l'impression de documents PDF sous Windows (cf. section **Intégration du pilote PDFCreator sous Windows**). Pour imprimer un document PDF, passez dans le paramètre *nomImpr* le nom de l'imprimante virtuelle installée par PDFCreator. Par défaut, le nom de l'imprimante virtuelle est "PDFCreator". Toutefois, ce nom peut avoir été modifié au moment de l'installation du pilote. Pour que 4D recherche et utilise automatiquement le nom de l'imprimante virtuelle, même s'il a été personnalisé, passez la constante PDFCreator Nom imprimante dans *nomImpr*. Cette constante est placée dans le thème **Options d'impression**.

La commande **FIXER IMPRIMANTE COURANTE** doit être appelée avant **FIXER OPTION IMPRESSION** afin que les options disponibles correspondent à l'imprimante sélectionnée. En revanche, **FIXER IMPRIMANTE COURANTE** doit être appelée après **UTILISER PARAMETRES IMPRESSION** (le cas échéant), sinon le paramétrage d'imprimante n'est pas conservé.

Cette commande peut être utilisée avec les commandes **IMPRIMER SELECTION**, **IMPRIMER ENREGISTREMENT**, **Imprimer ligne**, **QR ETAT** et s'applique à toutes les impressions de 4D, y compris en mode Développement.

Les commandes d'impression doivent impérativement être appelées avec le paramètre > (le cas échéant) afin que le paramétrage défini soit conservé.

Variables et ensembles système

Si la sélection d'imprimante est correctement effectuée, la variable système OK prend la valeur 1. Dans le cas contraire (par exemple l'imprimante désignée est introuvable), la variable système OK prend la valeur 0 et l'imprimante courante est inchangée.

FIXER MARGE IMPRESSION

FIXER MARGE IMPRESSION (gauche ; haut ; droit ; bas)

Paramètre	Type		Description
gauche	Entier long	→	Marge gauche
haut	Entier long	→	Marge supérieure
droit	Entier long	→	Marge droite
bas	Entier long	→	Marge inférieure

Description

La commande **FIXER MARGE IMPRESSION** permet de fixer les valeurs des différentes marges d'impression lors de l'utilisation de la commande **Imprimer ligne**.

Vous pouvez passer dans les paramètres *gauche*, *haut*, *droite* et *bas* une des valeurs suivantes :

- 0 = utiliser les marges papier
- -1 = utiliser les marges imprimante
- valeur > 0 = marge en pixels (rappelons qu'1 pixel en 72 dpi représente approximativement 0,4 mm)

Les valeurs des paramètres *droite* et *bas* sont relatives à la droite et au bas du papier.

Par défaut, 4D base ses impressions sur les marges imprimante. Une fois la commande **FIXER MARGE IMPRESSION** exécutée, les paramètres modifiés seront conservés dans le même process pour toute la session.

Note : Pour plus d'informations sur la gestion des marges d'impression dans 4D, reportez-vous à la description de la commande **LIRE MARGE IMPRESSION**.

Exemple 1

L'exemple suivant permet d'obtenir la taille de la marge morte :

```
FIXER MARGE IMPRESSION(-1;-1;-1;-1) `Fixe la marge imprimante
LIRE MARGE IMPRESSION($g;$h;$d;$b)
`$g, $h, $d et $b correspondent aux marges mortes de la feuille
```

Exemple 2

L'exemple suivant permet d'obtenir la taille du papier :

```
FIXER MARGE IMPRESSION(0;0;0;0) `Fixe la marge papier
LIRE ZONE IMPRESSION($hauteur;$largeur)
`Pour du A4 : $hauteur=842 ; $largeur=595 pixels
```

FIXER OPTION IMPRESSION (option ; valeur1 {; valeur2})

Paramètre	Type		Description
option	Entier long, Chaîne	→	Numéro d'option ou Code d'option PDF
valeur1	Entier long, Chaîne	→	Valeur 1 de l'option
valeur2	Entier long, Chaîne	→	Valeur 2 de l'option

Description

La commande **FIXER OPTION IMPRESSION** permet de modifier par programmation la valeur d'une option d'impression. Chaque option définie à l'aide de cette commande est appliquée dans toute la base et durant toute la session tant qu'aucune autre commande modifiant les paramètres d'impression (**UTILISER PARAMETRES IMPRESSION**, **IMPRIMER SELECTION** sans le paramètre >, etc.) n'est appelée.

Le paramètre *option* vous permet de désigner l'option à modifier. Vous pouvez passer soit une des constantes prédéfinies du thème "", soit un code d'option PDF (utilisable avec le pilote PDFCreator sous Windows uniquement).

Passez dans les paramètres *valeur1* et (facultativement) *valeur2* la ou les nouvelle(s) valeur(s) de l'*option* spécifiée. Le nombre et la nature des valeurs à passer dépend du type d'option spécifiée.

Utiliser un numéro d'option (constante)

Le tableau suivant liste les options et leurs valeurs possibles :

option (constante)	valeur1	valeur2
1 (Option papier)	Nom	-
	Largeur	Hauteur
2 (Option orientation)	1=Portrait, 2=Paysage	-
3 (Option échelle)	Nombre (%)	-
4 (Option nombre copies)	Nombre	-
5 (Option alimentation)	Windows uniquement : Indice (numéro)	-
8 (Option couleur)	Windows uniquement : 1=N/B, 2=Couleur	-
9 (Option destination)	1=Imprimante	-
	2=Fichier (PC)/PS (Mac)	Chemin accès
	3=PDF (Mac)	Chemin accès
	5=Ecran (Mac)	-
11 (Option recto verso)	Windows uniquement :	
	0=Recto (défaut)	-
	1=Recto-verso	Reliure : 0=Gauche (défaut), 1=Haut
12 (Option nom document à imprimer)	Nom du document à imprimer	-
13 (Option mode impression Mac)	0=mode PDF, 1=mode Postscript	-
14 (Option masquer progression impr)	0=Afficher (défaut), 1=Masquer	-

- Option papier (1) : la liste de tous les noms de papiers disponibles peut être obtenue via la commande **VALEURS OPTION IMPRESSION**.

Vous pouvez passer soit le nom du papier dans *valeur1* (et dans ce cas omettre *valeur2*), soit la largeur du papier dans *valeur1* et sa hauteur dans *valeur2*. La largeur et la hauteur doivent être exprimées en pixels écran.

- Option orientation (2) : vous pouvez passer soit 1 (Portrait), soit 2 (Paysage) dans *valeur1*.
- Option échelle (3) : passez un pourcentage dans *valeur1*. Attention, certaines imprimantes ne permettent pas de modifier l'échelle. Si vous passez une valeur invalide, la propriété est remise à 100% au moment de l'impression.
- Option nombre copies (4) : passez le nombre de copies à imprimer dans *valeur1*.
- Option alimentation (5) : passez un numéro correspondant à l'indice, dans le tableau des bacs retourné par la commande **VALEURS OPTION IMPRESSION**, du bac papier à utiliser.

Note : Cette option est utilisable sous Windows uniquement.

- Option couleur (8) : passez dans *valeur1* un code indiquant le mode de prise en charge de la couleur : 1=Noir et blanc (monochrome), 2=Couleur.

Note : Cette option est utilisable sous Windows uniquement.

- Option destination (9) : passez dans *valeur1* un code indiquant le type de destination de l'impression : 1=Imprimante, 2=Fichier (PC)/PS (Mac), 3=Fichier PDF (Mac OS uniquement), 5=Ecran (option du pilote Mac OS X). Si *valeur1* est différent de 1 ou de 5, passez dans *valeur2* un chemin d'accès pour le document résultant. Ce chemin sera utilisé jusqu'à ce qu'un autre chemin soit spécifié. Si un fichier du même nom existe déjà à l'emplacement de destination, il est remplacé. Sous Windows uniquement : si vous passez une chaîne vide dans *valeur2* ou omettez ce paramètre, une boîte de dialogue d'enregistrement de fichier apparaît au moment de l'impression.

- Option recto-verso (11) : vous pouvez passer soit 0 (Recto ou standard), soit 1 (Recto-verso) dans *valeur1*. Si *valeur1* vaut 1, vous pouvez définir la reliure à appliquer à l'aide de *valeur2* : 0=Reliure à gauche (valeur par défaut), 1=Reliure en haut.

Note : Cette option est utilisable sous Windows uniquement.

- Option nom document à imprimer (12) : passez dans *valeur1* le nom du document d'impression devant apparaître dans la liste des documents du serveur d'impression. Pour utiliser ou rétablir le fonctionnement standard (utilisation du nom de la méthode dans le cas d'une méthode, nom de la table pour un enregistrement, etc.), passez une chaîne vide dans *valeur1*.

Attention : le nom défini par cette instruction sera utilisé pour tous les documents d'impression de la session tant qu'un nouveau nom ou une chaîne vide ne sera pas passé(e).

- Option mode impression Mac (13) : passez 0 pour fixer l'impression en mode PDF (valeur par défaut) et 1 pour "forcer" l'impression en mode Postscript dans *valeur1*. Cette option n'a pas d'effet sous Windows.

Note : Sous Mac OS X, les impressions sont effectuées par défaut en mode PDF. Or, le pilote d'impression PDF ne prend pas en charge les images PICT encapsulant des informations Postscript — ces images sont générées notamment par des logiciels de dessin vectoriel. Pour résoudre ce problème, cette option permet de modifier le mode d'impression sous Mac OS X pour la session courante. Attention, l'impression en mode Postscript peut entraîner des effets de bords indésirables.

- Option masquer progression impr (14) : passez 1 dans *valeur1* pour masquer toutes les fenêtres de progression d'impression et 0 pour rétablir leur affichage (fonctionnement par défaut). Cette option est particulièrement utile dans le cadre des impressions en PDF sous Mac OS X.

Note : Il existe déjà une option d'affichage Progression de l'impression accessible via la boîte de dialogue des préférences (page Application/Options). Toutefois, elle est globale à l'application et ne masque pas toutes les fenêtres sous Mac OS X.

Une fois fixée à l'aide de cette commande, une option d'impression sera conservée durant toute la session pour l'application 4D entière. Elle sera utilisée par les commandes **IMPRIMER SELECTION**, **IMPRIMER ENREGISTREMENT**, **Imprimer ligne**, **QR ETAT** et par toutes les impressions de 4D, y compris en mode Développement.

Notes :

- Il est impératif d'utiliser le paramètre optionnel > avec les commandes **IMPRIMER SELECTION**, **IMPRIMER ENREGISTREMENT** et **SAUT DE PAGE** afin de ne pas réinitialiser les options d'impression définies à l'aide de la commande **FIXER OPTION IMPRESSION**.
- La commande **FIXER OPTION IMPRESSION** fonctionne avec les imprimantes PostScript uniquement.

Utiliser un code d'option PDF (Windows)

Pour pouvoir utiliser un code d'option PDF dans le paramètre *option*, vous devez avoir installé le pilote PDFCreator dans votre environnement 4D (pour plus d'informations, reportez-vous à la section).

Un code d'option PDF est une valeur de type texte constituée de deux parties, *TypeOption* et *NomOption*, assemblées sous la forme "*TypeOption:NomOption*". Voici la description de ce code :

- *TypeOption* indique si vous désignez une option native de PDFCreator ou une option d'administration PDF de 4D. Deux valeurs sont acceptées :
 - **PDFOptions** = option native
 - **PDFInfo** = option interne.
- *NomOption* désigne l'option à définir (dépend de la valeur de *TypeOption*).
 - Si *TypeOption* = **PDFOptions**, vous pouvez passer dans *NomOption* l'une des nombreuses options natives de PDFCreator. Par exemple, l'option UseAutosave agit sur la sauvegarde automatique. Pour pouvoir modifier cette option, passez "PDFOptions:UseAutosave" dans le paramètre *option* et la valeur à utiliser dans le paramètre *valeur1*. Pour une description complète des options natives de PDFCreator, reportez-vous à la documentation livrée avec le pilote PDFCreator.
 - Si *TypeOption* = **PDFInfo**, vous pouvez passer dans *NomOption* un des sélecteurs spécifiques suivants :
 - **Reset print** : permet de réinitialiser le statut d'attente interne afin, notamment, de sortir d'une boucle infinie. Dans ce cas, *valeur1* n'est pas utilisé.
 - **Reset standard options** : permet de rétablir toutes les options de PDFCreator à leurs valeurs par défaut. Si une impression est en cours, les paramètres par défaut sont appliqués à l'issue de l'impression. Dans ce cas, *valeur1* n'est pas utilisé.
 - **Start** : permet de démarrer ou de stopper le spouler de PDFCreator. Passez 0 dans *valeur1* pour le stopper et 1 pour le démarrer.
 - **Reset options** : permet de réinitialiser toutes les options modifiées depuis le début de la session à l'aide de la commande **FIXER OPTION IMPRESSION** et du sélecteur **PDFOptions**.
 - **Version** : permet de lire le numéro de version courant du pilote PDFCreator. Ce sélecteur peut être utilisé uniquement avec la commande **LIRE OPTION IMPRESSION**. Le numéro est retourné dans le paramètre *valeur1*.
 - **Last error** : permet de lire la dernière erreur retournée par le pilote PDFCreator. Ce sélecteur peut être utilisé uniquement avec la commande **LIRE OPTION IMPRESSION**. Le numéro de l'erreur est retourné dans le paramètre *valeur1*.
 - **Print in progress** : permet de savoir si 4D est en attente d'une impression de PDFCreator. Ce sélecteur peut être utilisé uniquement avec la commande **LIRE OPTION IMPRESSION**. Le paramètre *valeur1* retourne 1 si 4D est en attente de PDFCreator et 0 dans le cas contraire.
 - **Job count** : permet de connaître le nombre de tâches en attente dans la file d'impression. Ce sélecteur peut être utilisé uniquement avec la commande **LIRE OPTION IMPRESSION**. Le nombre de tâches est retourné dans le paramètre *valeur1*.
 - **Synchronous Mode** : permet de fixer le mode de synchronisation entre les requêtes d'impression envoyées par 4D et le pilote PDFCreator. Comme 4D ne peut pas obtenir d'information concernant le statut courant d'une tâche d'impression présente dans la file d'impression, une option permet de mieux contrôler l'exécution des tâches en ne les envoyant que lorsque le statut du pilote PDFCreator est "libre". Dans ce cas, 4D est synchronisé avec le pilote. Passez 0 dans *valeur1* pour que 4D envoie immédiatement les requêtes d'impression (valeur par défaut) et 1 pour que 4D soit synchronisé et attende que le pilote ait terminé sa tâche en cours avant d'en envoyer une autre.

Note : Après chaque impression, 4D rétablit automatiquement les paramètres précédents du pilote PDFCreator afin d'éviter toute

interférence avec les autres programmes utilisant PDFCreator.

Exemple

La méthode suivante configure le pilote PDF de manière à imprimer tous les enregistrements de la table à l'emplacement C:\Test\Test_PDF_N où N est le numéro de séquence de l'enregistrement :

```
FIXER IMPRIMANTE COURANTE(PDFCreator Nom_imprimante)
    // Utiliser l'imprimante virtuelle installée par PDFCreator
FIXER OPTION IMPRESSION("PDFOptions:UseAutosave";1)
FIXER OPTION IMPRESSION("PDFOptions:UseAutosaveDirectory";1)
FIXER OPTION IMPRESSION("PDFOptions:AutosaveDirectory";"C:\\Test\\")

TOUT SELECTIONNER([Table_1])
Boucle($i;1;Enregistrements_trouves([Table_1]))
    FIXER OPTION IMPRESSION("PDFOptions:AutosaveFilename";"Test_PDF_"+Chaine($i))
    IMPRIMER ENREGISTREMENT([Table_1];*)
    ENREGISTREMENT SUIVANT([Table_1])
Fin de boucle
    // Réinitialisation des options du pilote PDFCreator
FIXER OPTION IMPRESSION("PDFInfo:Reset standard options";0)
```

Variables et ensembles système

La variable système OK prend la valeur 1 si la commande a été exécutée correctement, sinon elle prend la valeur 0.

Gestion des erreurs

Si la valeur passée pour une *option* est invalide ou si elle n'est pas disponible sur l'imprimante, la commande retourne une erreur (que vous pouvez intercepter à l'aide d'une méthode de gestion d'erreur installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**) et la valeur courante de l'option est inchangée.

FIXER TAQUET IMPRESSION

FIXER TAQUET IMPRESSION (numTaquet ; position { ; * })

Paramètre	Type	Description
numTaquet	Entier long	➡ Numéro de taquet
position	Entier long	➡ Nouvelle position du taquet
*	Opérateur	➡ Si passé = déplacer les marqueurs suivants Si omis = ne pas déplacer les marqueurs suivants

Description

La commande **FIXER TAQUET IMPRESSION** permet de définir la position d'un taquet au moment de l'impression. Combinée aux commandes **Lire taquet impression**, **OBJET DEPLACER** ou **Imprimer ligne**, cette commande permet d'ajuster la taille des zones d'impression.

FIXER TAQUET IMPRESSION peut être appelée dans deux contextes :

- lors de l'événement formulaire Sur entête, dans le cadre de l'utilisation des commandes **IMPRIMER SELECTION** et **IMPRIMER ENREGISTREMENT**.
- lors de l'événement formulaire Sur impression corps, dans le cadre de l'utilisation de la commande **Imprimer ligne**. Ce fonctionnement facilite l'impression d'états personnalisés (voir exemple).

L'effet de la commande est limité à l'impression, aucune modification n'apparaît à l'écran. Les modifications apportées aux formulaires ne sont pas sauvegardées.


Passez dans le paramètre *numTaquet* une des constantes du thème "Zone de formulaire" :

Constante	Type	Valeur
Corps formulaire	Entier long	0
Entête formulaire	Entier long	200
Entête formulaire1	Entier long	201
Entête formulaire10	Entier long	210
Entête formulaire2	Entier long	202
Entête formulaire3	Entier long	203
Entête formulaire4	Entier long	204
Entête formulaire5	Entier long	205
Entête formulaire6	Entier long	206
Entête formulaire7	Entier long	207
Entête formulaire8	Entier long	208
Entête formulaire9	Entier long	209
Pied de page formulaire	Entier long	100
Rupture formulaire0	Entier long	300
Rupture formulaire1	Entier long	301
Rupture formulaire2	Entier long	302
Rupture formulaire3	Entier long	303
Rupture formulaire4	Entier long	304
Rupture formulaire5	Entier long	305
Rupture formulaire6	Entier long	306
Rupture formulaire7	Entier long	307
Rupture formulaire8	Entier long	308
Rupture formulaire9	Entier long	309

Passez dans *position* la nouvelle position souhaitée du taquet, exprimée en pixels.

Si vous passez le paramètre optionnel *, tous les marqueurs situés au-dessous du marqueur désigné par *numTaquet* seront déplacés du même nombre de pixels et dans la même direction que lui lors de l'exécution de la commande. **Attention** : dans ce cas, les objets éventuellement présents dans les zones situées au-dessous du marqueur sont également déplacés.

Lorsque le paramètre * est utilisé, il est donc possible de positionner le marqueur *numTaquet* au-delà de la position initiale des marqueurs qui le suivent — ces derniers étant déplacés simultanément.



Notes :

- Cette commande modifie la position des taquets existants uniquement. Elle ne permet pas d'ajouter des taquets. Si vous désignez un taquet qui n'existe pas dans le formulaire, la commande ne fait rien.
- Le fonctionnement des taquets d'impression en mode Développement est conservé : un taquet ne peut pas aller plus haut

que celui qui le précède ni plus bas que celui qui le suit (lorsque le paramètre * n'est pas utilisé).

Exemple

Cet exemple complet permet de générer l'impression d'un état sur trois colonnes, la hauteur de chaque ligne étant calculée à la volée en fonction du contenu des champs.

Le formulaire de sortie utilisé pour l'impression est le suivant :

L'événement formulaire Sur impression corps a été sélectionné pour le formulaire (rappelons que la commande **Imprimer ligne** ne génère que cet événement, quelle que soit la zone imprimée).

Pour chaque enregistrement, la hauteur de la ligne doit être adaptée en fonction du contenu de la colonne "Acteurs" ou "Résumé" (colonne ayant le plus de contenu). Voici le résultat souhaité :

Titre	Acteurs	Résumé
The Avengers	Ralph Fiennes, Uma Thurman, Sean Connery, Jim Broadbent, Patrick Macnee, Fiona Shaw, Eddie Izzard, Eileen Atkins	"The Avengers", the popular TV series from the sixties, is brought to the big screen with a mix of humour, neo-noir action and action. Ralph Fiennes plays the role of well-dressed John Stood and Uma Thurman is the beautiful Emma Peel dressed in a jumpsuit. Our two special agents fight crime in style. Sean Connery plays Sir August De Wynter, an evil genius who wants to take over the world with his high-tech weather machine. Unleashing snow storms or heatwaves, and armed with remote-controlled killer bees, this movie is a real menace to society. But all these climate changes won't stop our two heroes. A cup of tea, anyone?
20,000 Leagues Under the Sea		"The year is 1886, when New England's fishing harbors are the scene for a creature of unknown origin destroying ships at sea. It is the job of Professor Pierre Aronnax, a marine expert, and Ned Land, the iron-willed sailor, to learn the truth of the monster roaming the seas. The great novelist, Jules Verne, described this perilous journey to the darkest depths of the sea with Captain Nemo aboard the Nautilus."
The Adventures Of Ichabod And Mr. Toad (Walt Disney G	Bing Crosby, Basil Rathbone, Eric Blore, Pat O'Malley, John McLeish, Colin Campbell, Campbell Grant, Claud Allister	Hang on for the wild motorcar ride of J. Thaddeus Toad as he drives his friends Mole, Rat and Angus MacBadger into a worried frenzy! Then meet the splendid Ichabod Crane, who dreams of sweeping beautiful Katrina Van Tassel off her feet, despite opposition from cowe-bully Brom Bones, who also has his eye on Katrina. The comic rivalry introduces Ichabod to the legend of the Headless Horseman resulting in a heart-thumping climax. Wonderfully narrated by Basil Rathbone and Bing Crosby, The Adventures Of Ichabod And Mr. Toad brings with high-spirited adventure, brilliant animation and captivating music you'll want to share with your family time and again.
Mission To Mars	Gary Sinise, Tim Robbins, Don Cheadle, Jerry O'Connell, Connie Nielsen	From the director of Mission Impossible comes the thrilling, eye-popping science-fiction adventure Mission To Mars - starring Gary Sinise (Shake Eyes) and Tim Robbins (Austin Powers: The Spy Who Shagged Me). The year is 2020, and the first manned mission to Mars, commanded by Luke Graham (Don Cheadle - Out Of Sight), lands safely on the red planet. But the Martian landscape harbors a bizarre and shocking secret that leads to a mysterious disaster so catastrophic, it decimates the crew. Haunted by a cryptic last message from Graham, NASA launches the Mars Recovery Mission to investigate and bring back survivors - if there are any. Confronted with nearly insurmountable dangers, but propelled by deep friendship, the team finally lands on Mars and makes a discovery so amazing, it takes your breath away. Mission To Mars is an action-packed rocket ride that will enthrall you with its stunning special effects and keep you on the edge of your seat.
The Abyss Special Edition	Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio, Michael Biehn, Leo Burmester, Todd Graff, John Birchard Lloyd, Kimberly Scott	In this thrilling, underwater action-adventure from writer-director James Cameron (Titanic, Terminator 2: Judgment Day, Aliens), a civilian diving crew is recruited to conduct a search-and-rescue effort when a nuclear submarine mysteriously sinks. One diver (Ed Harris) soon finds himself on a spectacular odyssey over 25,000 feet below the ocean's surface, where he confronts a mysterious force that has the power to change the world or destroy it. Includes both the Special Edition, with 28 minutes of additional footage, and the original theatrical version, along with the 80-minute documentary Under Pressure: Making The Abyss, and much more.
Absence Of The Good	Stephen Baldwin, Rob Knepper, Shawn Hurn, Allen Garfield, Silas Weir Mitchell, Tyne Daly	One cop. One killer. No clues. No time. After his son is shot to death at school, Detective Caleb Barnes (Stephen Baldwin) loses touch with his soul. When a series of seemingly unrelated murders plagues Salt Lake City, the detective hides his grief in search for the killer. Hampered by a lack of clues and his commander's unrelenting pressure, Caleb painstakingly unravels a tangled web, exposing a malignant family history of abuse and murder.

La méthode projet d'impression est la suivante :

```
C_ENTIER LONG(vLhauteur_imp; $vLhauteur; vLhauteur_imprimee)
C_ALPHA(31; vSimpr_zone)
UTILISER PARAMETRES IMPRESSION([Film]; "Print_List3")
LIRE_ZONE IMPRESSION(vLhauteur_imp)
vLhauteur_imprimee:=0
TOUT SELECTIONNER([Film])

vSimpr_zone:="Entete" `Impression de la zone d'en-tête
$vLhauteur:=Imprimer ligne([Film]; "Print_List3"; Entete_formulaire)
$vLhauteur:=21 `Hauteur fixe
vLhauteur_imprimee:=vLhauteur_imprimee+$vLhauteur
```



```

Tant que(Non(Fin de selection([Film])))
  vSimplr_zone:="Corps" `Impression de la zone de corps
  $vLhauteur:=Imprimer ligne([Film];"Print_List3";Corps formulaire)
  `Le calcul du corps est effectué dans la méthode formulaire
  vLhauteur_imprimee:=vLhauteur_imprimee+$vLhauteur
  Si(OK=0) `NE PAS VALIDER a été exécutée dans la méthode formulaire
    SAUT DE PAGE
    vLhauteur_imprimee:=0
    vSimplr_zone:="Entete" `Réimpression de la zone d'en-tête
    $vLhauteur:=Imprimer ligne([Film];"Print_List3";Entête formulaire)
    $vLhauteur:=21
    vLhauteur_imprimee:=vLhauteur_imprimee+$vLhauteur
    vSimplr_zone:="Corps"
    $vLhauteur:=Imprimer ligne([Film];"Print_List3";Corps formulaire)
    vLhauteur_imprimee:=vLhauteur_imprimee+$vLhauteur
  Fin de si
  ENREGISTREMENT SUIVANT([Film])
Fin tant que
SAUT DE PAGE `Assurons-nous que la dernière page est imprimée

```

La méthode du formulaire Print_List3 est la suivante :

```

C_ENTIER LONG($g;$h;$d;$b;$larg_fix;$haut_préc;$g1;$h1;$d1;$b1)
C_ENTIER LONG($pos_finale;$i)
C_ENTIER LONG($position_c;$position_e;$hauteur_a_imprimer;$hauteur_restante)

Au cas ou
  : (vSimplr_zone="Corps") `Impression du corps en cours
    OBJET LIRE COORDONNEES([Film]Acteurs;$g;$h;$d;$b)
    $larg_fix:=$d-$g `Calcul de la taille du champ texte Acteurs
    $haut_préc:=$b-$h
    OBJET LIRE TAILLE OPTIMALE([Film]Acteurs;$larg;$haut;$larg_fix)
  `Taille optimale du champ en fonction du contenu
  $deplacement:=$haut-$haut_préc

  OBJET LIRE COORDONNEES([Film]Résumé;$g1;$h1;$d1;$b1)
  $larg_fix1:=$d1-$g1 `Calcul de la taille du champ texte Résumé
  $haut_préc1:=$b1-$h1
  OBJET LIRE TAILLE OPTIMALE([Film]Résumé;$larg1;$haut1;$larg_fix1)
  `Taille optimale du champ en fonction du contenu
  $deplacement1:=$haut1-$haut_préc1
  Si($deplacement1>$deplacement)
  `On détermine le champ le plus haut
    $deplacement:=$deplacement1
  Fin de si

  Si($deplacement>0)
    $position:=Lire taquet impression(Corps formulaire)
    $pos_finale:=$position+$deplacement
  `On déplace le taquet Corps et ceux qui le suivent
  FIXER TAQUET IMPRESSION(Corps formulaire;$pos_finale;*)
  `Redimensionnement des zones de texte
  OBJET DEPLACER([Film]Acteurs;$g;$h;$d;$haut+$h;*)
  OBJET DEPLACER([Film]Résumé;$g1;$h1;$d1;$haut1+$h1;*)

  `Redimensionnement des lignes de séparation
  OBJET LIRE COORDONNEES(*;"LigneH1";$g;$h;$d;$b)
  OBJET DEPLACER(*;"LigneH1";$g;$pos_finale-1;$d;$pos_finale;*)
  Boucle($i;1;4;1)
    OBJET LIRE COORDONNEES(*;"LigneV"+Chaine($i);$g;$h;$d;$b)
    OBJET DEPLACER(*;"LigneV"+Chaine($i);$g;$h;$d;$pos_finale;*)
  Fin de boucle
Fin de si

  `Calcul de la place disponible
  $position_c:=Lire taquet impression(Corps formulaire)
  $position_e:=Lire taquet impression(Entête formulaire)
  $hauteur_a_imprimer:=$position_c-$position_e
  $hauteur_restante:=hauteur_impression-vLhauteur_imprimee

```

```
Si($hauteur_restante<$hauteur_a_imprimer) `Hauteur insuffisante
    NE PAS VALIDER `Passer la ligne sur la page suivante
Fin de si
Fin de cas
```

IMPRIMER ENREGISTREMENT

IMPRIMER ENREGISTREMENT ({laTable}{;}{* | >})

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table de laquelle imprimer l'enregistrement courant ou Table par défaut si ce paramètre est omis
* >	Opérateur	→ * pour supprimer les boîtes de dialogue d'impression ou > pour ne pas réinitialiser les paramètres d'impression

Description

Cette commande provoque l'impression de l'enregistrement courant de *laTable*, sans modifier la sélection courante. Le formulaire sortie courant est utilisé pour l'impression. S'il n'y a pas d'enregistrement courant dans *laTable*, **IMPRIMER ENREGISTREMENT** ne fait rien.

IMPRIMER ENREGISTREMENT permet d'imprimer des sous-formulaires, ce qui n'est pas possible avec la commande **Imprimer ligne**.

Note : Si l'enregistrement a subi des modifications qui n'ont pas encore été sauvegardées sur disque, la commande imprime les valeurs les plus récentes, et non celles stockées sur le disque.

Par défaut, **IMPRIMER ENREGISTREMENT** affiche les boîtes de dialogue d'impression. Si l'utilisateur annule une des deux boîtes de dialogue, l'exécution de la commande est stoppée.

Vous pouvez supprimer leur affichage en utilisant soit le paramètre optionnel astérisque (*), soit le paramètre optionnel "supérieur à" (>).

- Le paramètre * provoque une impression avec les paramètres d'impression courants (paramètres par défaut ou définis par les commandes **UTILISER PARAMETRES IMPRESSION** et/ou **FIXER OPTION IMPRESSION**).
- Le paramètre > provoque en outre l'impression sans réinitialisation des paramètres d'impression. Ce paramètre est utile lorsque vous souhaitez exécuter successivement plusieurs appels à **IMPRIMER ENREGISTREMENT** (par exemple à l'intérieur d'une boucle) tout en conservant des paramètres d'impression personnalisés préalablement définis.

4D Server : Cette commande peut être exécutée sur 4D Server dans le cadre d'une procédure stockée. Dans ce contexte :

- Veillez à ce qu'aucune boîte de dialogue n'apparaisse sur le poste serveur (sauf besoin spécifique). Pour cela, il est nécessaire d'appeler la commande avec le paramètre * ou >.
- En cas de problème sur l'imprimante (plus de papier, imprimante déconnectée, etc.), aucun message d'erreur n'est généré.

Attention : N'utilisez pas la commande **SAUT DE PAGE** avec **IMPRIMER ENREGISTREMENT**. **SAUT DE PAGE** est exclusivement réservée à une utilisation combinée avec la commande **Imprimer ligne**.

Exemple 1

L'exemple suivant imprime l'enregistrement courant de la table *[Factures]*. Cette méthode est celle d'un bouton **Imprimer** placé dans le formulaire entrée. Lorsque l'utilisateur clique sur ce bouton, l'enregistrement est imprimé dans un formulaire spécialement créé dans ce but.

```
FORM FIXER SORTIE([Factures];"ImpressionEnregistrement") `Sélection du formulaire pour
l'impression
IMPRIMER ENREGISTREMENT([Factures];*) `Imprimer les factures (sans dialogues d'impression)
FORM FIXER SORTIE([Factures];"FormListe") `Restauration du formulaire sortie courant
```

Exemple 2

L'exemple suivant imprime le même enregistrement courant dans deux formulaires différents. Cette méthode est celle d'un bouton **Imprimer** placé dans un formulaire entrée. Vous souhaitez définir des paramètres d'impression personnalisés et les utiliser pour les deux formulaires.

```
PARAMETRES IMPRESSION `L'utilisateur définit ses paramètres d'impression
Si (OK=1)
    FORM FIXER SORTIE([Employés];"Détaillé") `Utiliser un premier formulaire d'impression
    IMPRIMER ENREGISTREMENT([Employés];>)
`Imprimer en utilisant les paramètres définis par l'utilisateur
    FORM FIXER SORTIE([Employés];"Simplifié") `Utiliser un second formulaire d'impression
    IMPRIMER ENREGISTREMENT([Employés];>)
`Imprimer en utilisant les paramètres définis par l'utilisateur
    FORM FIXER SORTIE([Employés];"Sortie") `Rétablir le formulaire sortie par défaut
Fin de si
```

IMPRIMER ETIQUETTES

IMPRIMER ETIQUETTES ({laTable }{;}{ nomFichier {; * | >}})


Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table à imprimer ou Table par défaut si ce paramètre est omis
nomFichier	Chaîne	→ Nom de fichier d'étiquettes sur disque
* >		→ * pour supprimer les boîtes de dialogue d'impression ou > pour ne pas réinitialiser les paramètres d'impression

Description

IMPRIMER ETIQUETTES vous permet d'imprimer des étiquettes à partir des données de la sélection de *laTable*.

Si vous ne spécifiez pas le paramètre *nomFichier*, **IMPRIMER ETIQUETTES** imprime la sélection courante de *laTable* sous forme d'étiquettes, en utilisant le formulaire sortie courant du process. Vous ne pouvez pas imprimer de sous-formulaires lorsque vous utilisez cette commande. Pour plus d'informations sur la création d'étiquettes à l'aide de formulaires, reportez-vous au manuel Mode Développement de 4D.

Si vous spécifiez le paramètre *nomFichier*, **IMPRIMER ETIQUETTES** vous permet d'imprimer un document d'étiquettes existant stocké sur disque ou d'ouvrir l'Assistant de création d'étiquettes (affiché ci-dessous). Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à l'exemple plus bas.



Par défaut, **IMPRIMER ETIQUETTES** affiche les boîtes de dialogue d'impression. Si l'utilisateur annule une des deux boîtes de dialogue, l'exécution de la commande est stoppée et l'état n'est pas imprimé.

Vous pouvez supprimer leur affichage en utilisant soit le paramètre optionnel astérisque (*), soit le paramètre optionnel "supérieur à" (>).

- Le paramètre * provoque une impression avec les paramètres d'impression courants.
- Le paramètre > provoque en outre l'impression sans réinitialisation des paramètres d'impression. Ce paramètre est utile lorsque vous souhaitez exécuter successivement plusieurs appels à **IMPRIMER ETIQUETTES** (par exemple à l'intérieur d'une boucle) tout en conservant des paramètres d'impression personnalisés préalablement définis.

Il est à noter que ces paramètres n'ont pas d'effet si l'assistant de création d'étiquettes est utilisé.

Si l'assistant de création d'étiquettes n'est pas utilisé, la variable système OK est mise à 1 si toutes les étiquettes ont été imprimées ; sinon, elle prend la valeur 0 (zéro) (par exemple si l'utilisateur a cliqué sur le bouton **Annuler** dans les boîtes de dialogue d'impression).

Si vous spécifiez le paramètre *nomFichier*, les étiquettes sont imprimées avec les paramétrages définis dans *nomFichier*. Si *nomFichier* est une chaîne vide (""), **IMPRIMER ETIQUETTES** affiche une boîte de dialogue standard d'ouverture de documents, permettant à l'utilisateur de sélectionner le fichier d'étiquettes à utiliser. Si *nomFichier* est le nom d'un fichier qui n'existe pas ou est invalide (si vous passez, par exemple, **Caractere(1)** dans *nomFichier*), l'assistant de création d'étiquettes s'affiche, permettant à l'utilisateur de créer son propre format d'étiquettes.

Note : Si *laTable* a été déclarée "invisible" en mode Développement, l'assistant de création d'étiquettes n'apparaît pas.

4D Server : Cette commande peut être exécutée sur 4D Server dans le cadre d'une procédure stockée. Dans ce contexte :

- Veillez à ce qu'aucune boîte de dialogue n'apparaisse sur le poste serveur (sauf besoin spécifique). Pour cela, il est nécessaire d'appeler la commande avec le paramètre * ou >.
- La syntaxe faisant apparaître l'éditeur d'étiquettes ne fonctionne pas avec 4D Server, dans ce cas, la variable système OK prend la valeur 0.
- En cas de problème sur l'imprimante (plus de papier, imprimante déconnectée, etc.), aucun message d'erreur n'est généré.

Exemple 1

L'exemple suivant imprime des étiquettes à l'aide du formulaire de sortie de la table. L'exemple s'appuie sur deux méthodes. La première est une méthode projet qui désigne le formulaire sortie à utiliser puis imprime les étiquettes :

```
TOUT SELECTIONNER([Adresses]) ` Sélection de tous les enregistrements
FORM FIXER SORTIE([Adresses];"ImprimEtiq") ` Sélection du formulaire sortie
IMPRIMER ETIQUETTES([Adresses]) ` Impression des étiquettes
FORM FIXER SORTIE([Adresses];"Sortie") ` Rétablissement du formulaire sortie par défaut
```

La seconde méthode est la méthode du formulaire "ImprimEtiq". Le formulaire contient une variable, nommée *vEtiq*, contenant les champs concaténés. Si le second champ Adresse (Adr2) est vide, il est enlevé par la méthode (notez que cette opération peut être effectuée automatiquement par l'assistant de création d'étiquettes). La méthode formulaire construit l'étiquette pour chaque enregistrement :

```
` Méthode formulaire [Adresses];"Etiquette sortie"
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur chargement)
  vEtiq:=[Adresses]Nom1+" "+[Adresses]Nom2+Caractere(13)+[Adresses]Adr1
  +Caractere(13)
  Si([Adresses]Adr2 # "")
    vEtiq:=vEtiq+[Adresses]Adr2+Caractere(13)
  Fin de si
  vEtiq:=vEtiq+[Adresses]Ville+", "+[Adresses]Département+" "+[Adresses]Code Postal
Fin de cas
```

Exemple 2

L'exemple suivant permet à l'utilisateur d'effectuer une recherche sur la table [Employés], et d'imprimer automatiquement les étiquettes "Mes Etiquettes" :

```
CHERCHER([Employés])
Si(OK=1)
  IMPRIMER ETIQUETTES([Employés];"Mes Etiquettes";*)
Fin de si
```

Exemple 3

L'exemple suivant permet à l'utilisateur d'effectuer une recherche sur la table [Employés], puis de choisir les étiquettes qui doivent être imprimées :

```
CHERCHER([Employés])
Si(OK=1)
  IMPRIMER ETIQUETTES([Employés];" ")
Fin de si
```

Exemple 4

L'exemple suivant permet à l'utilisateur d'effectuer une recherche sur la table [Employés], puis affiche l'assistant de création d'étiquettes afin que l'utilisateur puisse concevoir, sauvegarder, charger et imprimer tout type d'étiquettes :

```
CHERCHER([Employés])
Si(OK=1)
  IMPRIMER ETIQUETTES([Employés];Caractere(1))
Fin de si
```

Imprimer ligne

Imprimer ligne ({laTable ;} formulaire {; zone1 {; zone2}}) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
laTable	Table	→	Table à imprimer, ou Table par défaut si ce paramètre est omis
formulaire	Chaîne	→	Formulaire à imprimer
zone1	Entier long	→	Marqueur d'impression, ou Zone de départ (si zone2 est spécifié)
zone2	Entier long	→	Zone de fin (si zone1 est spécifié)
Résultat	Entier long	↩	Hauteur de la section imprimée

Description

La commande **Imprimer ligne** imprime simplement *formulaire* avec les valeurs courantes des champs et des variables de *laTable*. Cette commande est généralement utilisée pour imprimer des états particulièrement complexes nécessitant un contrôle total du processus d'impression. **Imprimer ligne** ne gère pas les traitements d'enregistrements, ni les ruptures, sauts de pages, en-têtes ou pieds de pages. Vous devez vous-même prendre en charge ces opérations. **Imprimer ligne** imprime uniquement des champs et des variables sous une forme fixe.

Comme la commande **Imprimer ligne** ne génère pas de saut de page après avoir imprimé un formulaire, elle vous permet de combiner facilement différents formulaires sur la même page. Ainsi, **Imprimer ligne** est idéale pour effectuer des impressions complexes impliquant plusieurs tables et plusieurs formulaires. Pour "forcer" 4D à effectuer un saut de page entre deux formulaires, utilisez la commande **SAUT DE PAGE**. Pour reporter sur la page suivante l'impression d'un formulaire dont la hauteur est supérieure à la place disponible, appelez la commande **NE PAS VALIDER** avant la commande **SAUT DE PAGE**.

Trois syntaxes peuvent être utilisées :

- **Impression du corps d'un formulaire**

Syntaxe :

```
hauteur:=Imprimer ligne (maTable;monFormulaire)
```

Dans ce cas, **Imprimer ligne** imprime uniquement la zone de Corps du formulaire (zone située entre les marqueurs En-tête et Corps).

- **Impression de zone de formulaire**

Syntaxe :

```
hauteur:=Imprimer ligne (maTable;monFormulaire;marqueur)
```

Dans ce cas, la commande imprimera la section désignée par *marqueur*. Passez dans le paramètre *marqueur* une des constantes du thème "Zone de formulaire" :

Constante	Type	Valeur
Corps formulaire	Entier long	0
Entête formulaire	Entier long	200
Entête formulaire1	Entier long	201
Entête formulaire10	Entier long	210
Entête formulaire2	Entier long	202
Entête formulaire3	Entier long	203
Entête formulaire4	Entier long	204
Entête formulaire5	Entier long	205
Entête formulaire6	Entier long	206
Entête formulaire7	Entier long	207
Entête formulaire8	Entier long	208
Entête formulaire9	Entier long	209
Pied de page formulaire	Entier long	100
Rupture formulaire0	Entier long	300
Rupture formulaire1	Entier long	301
Rupture formulaire2	Entier long	302
Rupture formulaire3	Entier long	303
Rupture formulaire4	Entier long	304
Rupture formulaire5	Entier long	305
Rupture formulaire6	Entier long	306
Rupture formulaire7	Entier long	307
Rupture formulaire8	Entier long	308
Rupture formulaire9	Entier long	309

- **Impression de section**

Syntaxe :

```
hauteur:=Imprimer ligne (maTable;monFormulaire;zoneDébut;zoneFin)
```

Dans ce cas, la commande imprimera la section comprise entre les paramètres *zoneDébut* et *zoneFin*. Les valeurs saisies doivent être exprimées en pixels.

La valeur retournée par **Imprimer ligne** indique la hauteur de la zone d'impression. Cette valeur sera automatiquement prise en compte par la commande **Lire hauteur imprimée**.

Les boîtes de dialogue standard d'impression n'apparaissent pas lorsque vous utilisez la commande **Imprimer ligne**. L'état généré ne tient pas compte des paramètres d'impression définis en mode Développement pour le formulaire. Il y a deux manières de définir les paramètres d'impression avant d'effectuer une série d'appels à **Imprimer ligne** :

- Vous appelez **PARAMETRES IMPRESSION**. Dans ce cas, vous laissez l'utilisateur définir ses paramètres dans les boîtes de dialogue d'impression.
- Vous appelez **UTILISER PARAMETRES IMPRESSION**. Dans ce cas, les paramètres sont définis par programmation.

Imprimer ligne construit chaque page à imprimer en mémoire. La page n'est imprimée que lorsqu'elle est entièrement remplie ou lorsque vous appelez **SAUT DE PAGE**. Pour vous assurer que la dernière page d'une impression exécutée par l'intermédiaire **Imprimer ligne** soit effectivement imprimée, vous devez conclure par un appel à la commande **SAUT DE PAGE**. Sinon, la dernière page, si elle n'est pas pleine, reste en mémoire et n'est pas imprimée.

A compter de la version 2004.5 de 4D, cette commande imprime les zones et objets externes (par exemple des zones 4D Write ou 4D View). La zone est réinitialisée à chaque exécution de la commande.

Attention : Imprimer ligne n'imprime pas les sous-formulaires. Si vous voulez imprimer uniquement un formulaire comportant de tels objets, utilisez plutôt **IMPRIMER ENREGISTREMENT**.

Imprimer ligne ne génère qu'un événement Sur impression corps pour la méthode formulaire.

4D Server : Cette commande peut être exécutée sur 4D Server dans le cadre d'une procédure stockée. Dans ce contexte :

- Veillez à ce qu'aucune boîte de dialogue n'apparaisse sur le poste serveur (sauf besoin spécifique).
- En cas de problème sur l'imprimante (plus de papier, imprimante déconnectée, etc.), aucun message d'erreur n'est généré.

Exemple 1

L'exemple suivant effectue la même chose que ce que ferait la commande **IMPRIMER SELECTION**. Cependant, l'état utilise deux formulaires différents suivant le type d'enregistrement (chèque émis ou dépôt) :

```
CHERCHER([Opérations]) ` Permettre à l'utilisateur de sélectionner les enregistrements
Si (OK=1)
    TRIER([Opérations]) ` Permettre à l'utilisateur de trier les enregistrements
```

```

Si (OK=1)
    PARAMETRES IMPRESSION ` Afficher les boîtes de dialogue d'impression
Si (OK=1)
    Boucle($i;1;Enregistrements trouves([Opérations]))
        Si ([Opérations]Type="Chèque") ` Si c'est un chèque...
            Imprimer ligne([Opérations];"SortieChèque") ` Utiliser un formulaire de chèque
        Sinon ` Sinon c'est un dépôt donc...
            Imprimer ligne([Opérations];"SortieDépôt") ` Utiliser un formulaire de dépôt...
        Fin de si
        ENREGISTREMENT SUIVANT([Opérations])
    Fin de boucle
    SAUT DE PAGE `S'assurer que la dernière page est imprimée
Fin de si
Fin de si
Fin de si

```

Exemple 2

Reportez-vous à l'exemple de la commande **FIXER TAQUET IMPRESSION**.

Imprimer objet

Imprimer objet ({ * ; } objet { ; posX { ; posY { ; largeur { ; hauteur } } } }) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	→ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * spécifié) ou Variable (si * omis)
posX	Entier long	→ Emplacement horizontal de l'objet
posY	Entier long	→ Emplacement vertical de l'objet
largeur	Entier long	→ Largeur de l'objet (pixels)
hauteur	Entier long	→ Hauteur de l'objet (pixels)
Résultat	Booléen	→ Vrai = objet entièrement imprimé, Faux sinon

Description

La commande **Imprimer objet** vous permet d'imprimer le ou les objet(s) de formulaire désigné(s) par les paramètres *objet* et *, à l'emplacement défini par les paramètres *posX* et *posY*.

La commande **Imprimer objet** permet d'imprimer uniquement les objets des formulaires projet. Avant d'appeler cette commande, vous devez désigner le formulaire projet contenant les objets à imprimer à l'aide de la commande **OUVRIR FORMULAIRE IMPRESSION**.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne de caractères). Si vous ne passez pas le paramètre *, vous indiquez que *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable (de type objet uniquement).

Les paramètres *posX* et *posY* définissent le point de départ de l'impression du ou des objet(s). Ces valeurs doivent être exprimées en pixels. Si ces paramètres sont omis, l'objet sera imprimé en fonction de son emplacement dans le formulaire.

Les paramètres *largeur* et *hauteur* vous permettent de définir la largeur et la hauteur de l'objet de formulaire. La commande **Imprimer objet** ne gère pas les objets de taille variable. Vous devez utiliser la commande **OBJET LIRE TAILLE OPTIMALE** pour prendre en charge la taille des objets. Vous pouvez également utiliser la commande **OBJET LIRE TAILLE OPTIMALE** pour connaître la taille la plus adéquate pour les objets contenant du texte. De même, **Imprimer objet** ne provoque pas de sauts de page automatiques. Vous devez les gérer en fonction de vos besoins.

Vous pouvez utiliser les commandes de 4D pour modifier à la volée les propriétés des objets (couleur, taille...).

La commande retourne Vrai si l'objet a été imprimé entièrement et Faux dans le cas contraire, c'est-à-dire si l'intégralité des données associées à l'objet n'a pas pu être imprimée dans le cadre imposé. Typiquement, la commande retourne Faux lors de l'impression d'une list box, si toutes les lignes de la list box n'ont pas pu être imprimées. Dans ce cas, il suffit d'appeler la commande **Imprimer objet** de façon répétée, jusqu'à ce qu'elle retourne Vrai : un mécanisme spécifique provoque automatiquement le défilement du contenu de l'objet après chaque appel.

Notes :

- Dans la version actuelle de 4D v12, seuls les objets de type list box bénéficient de ce mécanisme (la commande retourne toujours Vrai pour tous les autres types d'objets). Dans les prochaines versions de 4D, ce fonctionnement sera étendu à d'autres objets au contenu variable.
- La commande **LISTBOX LIRE INFORMATION IMPRESSION** permet de contrôler le statut de l'impression durant l'opération.

La commande **Imprimer objet** peut être utilisée uniquement dans le contexte d'une tâche d'impression préalablement ouverte avec la commande **OUVRIR TACHE IMPRESSION**. Si elle n'est pas appelée dans ce contexte, la commande ne fait rien. Plusieurs commandes **Imprimer objet** peuvent être appelées dans la même tâche d'impression.

Note : Les listes hiérarchiques et les zones Web ne sont pas imprimables.

Exemple 1

Exemple d'impression de dix objets dans un formulaire :

```
PARAMETRES IMPRESSION
Si (OK=1)
  OUVRIR TACHE IMPRESSION
  Si (OK=1)
    OUVRIR FORMULAIRE IMPRESSION ("PrintForm")
    x:=100
    y:=50
    LIRE ZONE IMPRESSION (hpaper;wpaper)
    Boucle ($i;1;10)
      OBJET LIRE TAILLE OPTIMALE (*;"Obj"+Chaine($i);bestwidth;bestheight)
      $fin:=Imprimer objet (*;"Obj"+Chaine($i))
      y:=y+bestheight+15
    Si (y>hpaper)
      SAUT DE PAGE (>)
```

```
        y:=50
      Fin de si
    Fin de boucle
  Fin de si
  FERMER TACHE IMPRESSION
Fin de si
```

Exemple 2

Exemple d'impression d'une list box complète :

```
Repeter
  $fin:=Imprimer objet(*;"malistbox")
Jusque($fin)
```

IMPRIMER SELECTION

IMPRIMER SELECTION ({laTable}{;}{* | >})

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table à laquelle appartient la sélection à imprimer ou Table par défaut si ce paramètre est omis
* >	Opérateur	→ * pour supprimer les boîtes de dialogue d'impression ou > pour ne pas réinitialiser les paramètres d'impression

Description

La commande **IMPRIMER SELECTION** imprime la sélection courante de *laTable*. Les enregistrements sont imprimés dans le formulaire sortie courant de la table du process en cours. **IMPRIMER SELECTION** a le même effet que la commande **Imprimer...** du mode Développement. Si la sélection courante est vide, **IMPRIMER SELECTION** ne fait rien.

Par défaut, **IMPRIMER SELECTION** affiche les boîtes de dialogue d'impression. Si l'utilisateur annule une des deux boîtes de dialogue, l'exécution de la commande est stoppée et l'état n'est pas imprimé.

Vous pouvez supprimer leur affichage en utilisant soit le paramètre optionnel astérisque (*), soit le paramètre optionnel "supérieur à" (>).

- Le paramètre * provoque une impression avec les paramètres d'impression courants (paramètres par défaut ou définis par les commandes **UTILISER PARAMETRES IMPRESSION** et/ou **FIXER OPTION IMPRESSION**).
- Le paramètre > provoque en outre l'impression sans réinitialisation des paramètres d'impression. Ce paramètre est utile lorsque vous souhaitez exécuter successivement plusieurs appels à **IMPRIMER SELECTION** (par exemple à l'intérieur d'une boucle) tout en conservant des paramètres d'impression personnalisés préalablement définis.

Pendant l'impression, la méthode du formulaire sortie et les méthodes objet du formulaire sont exécutées en fonction des événements sélectionnés dans les propriétés des formulaires et des objets, en mode Développement, ainsi que des événements effectivement générés :

- Un événement Sur entête est généré juste avant que la zone d'en-tête soit imprimée.
- Un événement Sur impression corps est généré juste avant que l'enregistrement soit imprimé.
- Un événement Sur impression sous total est généré juste avant qu'une zone de rupture soit imprimée.
- Un événement Sur impression pied de page est généré juste avant que la zone de pied de page soit imprimée.

Vous pouvez savoir si **IMPRIMER SELECTION** est sur le point d'imprimer le premier en-tête en testant **Avant selection** pendant un événement Sur entête. Vous pouvez également savoir si **IMPRIMER SELECTION** est sur le point d'imprimer le dernier pied de page, en testant **Fin de selection** pendant un événement Sur impression pied de page.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de ces commandes ainsi qu'aux commandes **Evenement formulaire** et **Niveau**.

Si **IMPRIMER SELECTION** est appelée au même moment par deux process différents, l'impression déclenchée par le second process attendra que le premier ait terminé.

Pour imprimer une sélection triée avec des sous-totaux ou des ruptures à l'aide de la commande **IMPRIMER SELECTION**, vous devez d'abord trier la sélection. Puis vous devez inclure, dans chaque zone de rupture de l'état, une variable associée à une méthode objet assignant le sous-total à la variable. Vous pouvez aussi utiliser des fonctions statistiques ou arithmétiques telles que **Somme** et **Moyenne** pour assigner des valeurs aux variables. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description des commandes **Sous total**, **NIVEAUX DE RUPTURES** et **CUMULER SUR**.

Attention : N'utilisez pas la commande **SAUT DE PAGE** avec **IMPRIMER SELECTION**. **SAUT DE PAGE** est exclusivement réservée à une utilisation combinée avec la commande **Imprimer ligne**.

Après un appel à **IMPRIMER SELECTION**, la variable OK prend la valeur 1 si l'impression s'est déroulée correctement. Si l'impression a été interrompue (par exemple l'utilisateur a cliqué sur un bouton Annuler dans les boîtes de dialogue d'impression), la variable OK prend la valeur 0 (zéro).

4D Server : Cette commande peut être exécutée sur 4D Server dans le cadre d'une procédure stockée. Dans ce contexte :

- Veillez à ce qu'aucune boîte de dialogue n'apparaisse sur le poste serveur (sauf besoin spécifique). Pour cela, il est nécessaire d'appeler la commande avec le paramètre * ou >.
- En cas de problème sur l'imprimante (plus de papier, imprimante déconnectée, etc.), aucun message d'erreur n'est généré.

Exemple

L'exemple suivant sélectionne la totalité des enregistrements de la table [Personnes]. La commande **VISUALISER SELECTION** est alors appelée pour afficher les enregistrements et permettre à l'utilisateur de sélectionner ceux qu'il souhaite imprimer. Enfin, les enregistrements choisis sont récupérés à l'aide de la commande **UTILISER ENSEMBLE** et imprimés par **IMPRIMER SELECTION** :

```
TOUT SELECTIONNER([Personnes]) ` Sélection de tous les enregistrements
VISUALISER SELECTION([Personnes];*) ` Affichage des enregistrements
UTILISER ENSEMBLE("UserSet") ` Utiliser uniquement les enregistrements sélectionnés par
l'utilisateur
IMPRIMER SELECTION([Personnes]) ` Imprimer les enregistrements sélectionnés
```


Lire hauteur imprimée

Lire hauteur imprimée -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	Entier long		Position du marqueur

Description

La commande **Lire hauteur imprimée** retourne la hauteur globale (en pixels) de la section imprimée par la commande **Imprimer ligne**.

La valeur retournée sera comprise entre 0 (le bord supérieur de la page) et la hauteur globale retournée par la commande **LIRE ZONE IMPRESSION** (la taille maximum de la zone d'impression).

Si vous imprimez une nouvelle section via la commande **Imprimer ligne**, la hauteur de cette section est ajoutée à cette valeur. Si la zone d'impression disponible est insuffisante pour contenir cette section, une nouvelle page est générée et la valeur retournée est 0.

Les marges d'impression gauche et droite n'influent pas sur la valeur retournée, à la différence des marges inférieure et supérieure (définies éventuellement via la commande **FIXER MARGE IMPRESSION**).

Lire imprimante courante

Lire imprimante courante -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	Chaîne		Nom de l'imprimante courante

Description

La commande **Lire imprimante courante** retourne le nom de l'imprimante courante définie dans l'application 4D. Par défaut au lancement de 4D, l'imprimante courante est l'imprimante définie dans le système.

Si l'imprimante courante est gérée via un serveur d'impression ("spouleur"), le chemin d'accès complet (sous Windows) ou le nom du spouleur (sous Mac OS) est retourné.

Pour obtenir la liste des imprimantes disponibles ainsi que des informations complémentaires, utilisez la commande [LISTE IMPRIMANTES](#). Pour modifier l'imprimante courante, utilisez la commande [FIXER IMPRIMANTE COURANTE](#).

Variables et ensembles système

Si aucune imprimante n'est installée, la variable système OK prend la valeur 0. Sinon, OK prend la valeur 1.

LIRE MARGE IMPRESSION

LIRE MARGE IMPRESSION (gauche ; haut ; droite ; bas)

Paramètre	Type		Description
gauche	Entier long	←	Marge gauche
haut	Entier long	←	Marge supérieure
droite	Entier long	←	Marge droite
bas	Entier long	←	Marge inférieure

Description

La commande **LIRE MARGE IMPRESSION** retourne les valeurs courantes des différentes marges définies lors de l'utilisation de la commande **Imprimer ligne**.

Les valeurs sont retournées en pixels par rapport au bord du papier.

Il est possible d'obtenir la taille du papier à l'aide de la fonction **LIRE ZONE IMPRESSION**, et ainsi de calculer la zone imprimable.


Gestion des marges d'impression

Par défaut, dans 4D le calcul des impressions est effectué sur la base des "marges imprimante". L'avantage de ce système est que les formulaires s'adaptent automatiquement aux nouvelles imprimantes (puisque positionnés dans la partie imprimable). En revanche, dans le cas des formulaires pré-imprimés, il n'était pas possible de positionner précisément les éléments à imprimer car un changement d'imprimante pouvait modifier les marges imprimante.

A compter de la version 6.8.1 de 4D, il est possible de baser l'impression des formulaires effectuée à l'aide des commandes **Imprimer ligne**, **IMPRIMER ENREGISTREMENT** et **IMPRIMER SELECTION** sur une marge fixe et identique sur chaque imprimante : la marge papier, c'est-à-dire les limites physiques de la feuille. Pour cela, il suffit d'utiliser les commandes **LIRE MARGE IMPRESSION**, **FIXER MARGE IMPRESSION** et **LIRE ZONE IMPRESSION**.

Terminologie des impressions

- **Marge papier** : la marge papier correspond aux limites physiques de la feuille.
- **Marge imprimante** : la marge imprimante est la marge au-delà de laquelle l'imprimante est incapable d'imprimer (pour des raisons physiques : galets d'impression, fin de course de la tête d'impression...). Elle varie d'une imprimante à l'autre et d'un format à l'autre.
- **Marge morte** : c'est la zone située entre la marge papier et la marge imprimante.



LIRE OPTION IMPRESSION (option ; valeur1 {; valeur2})

Paramètre	Type	Description
option	Entier long, Chaîne	Numéro d'option ou Code d'option PDF
valeur1	Entier long, Chaîne	Valeur 1 de l'option
valeur2	Entier long	Valeur 2 de l'option

Description

La commande **LIRE OPTION IMPRESSION** retourne la ou les valeur(s) courante(s) d'une option d'impression.

Le paramètre *option* vous permet de désigner l'option à lire. Vous pouvez passer soit une constante du thème **Options d'impression** (entier long), soit un code d'option PDF (chaîne).

Les constantes d'option sont les suivantes :

Constante	Type	Valeur
Option papier	Entier long	1
Option orientation	Entier long	2
Option échelle	Entier long	3
Option nombre copies	Entier long	4
Option alimentation	Entier long	5
Option couleur	Entier long	8
Option destination	Entier long	9
Option recto verso	Entier long	11
Option nom document à imprimer	Entier long	12
Option mode impression Mac	Entier long	13
Option masquer progression impr	Entier long	14

Un code d'option PDF est constitué de deux parties, *TypeOption* et *NomOption*, assemblées sous la forme "*TypeOption:NomOption*".

La commande retourne dans les paramètres *valeur1* et (facultativement) *valeur2* la ou les valeur(s) courante(s) de l'*option* spécifiée.

Pour plus d'informations sur les options, les codes d'option PDF et les valeurs possibles, reportez-vous à la description de la commande **FIXER OPTION IMPRESSION**.

A noter les spécificités suivantes de la commande **LIRE OPTION IMPRESSION** :

- option* = 1 (Option papier) : retourne le nom du papier courant dans *valeur1* si *valeur2* est omis. Si *valeur2* est passé, la commande retourne respectivement la largeur et la hauteur du papier dans *valeur1* et *valeur2*. Utilisez la commande **VALEURS OPTION IMPRESSION** pour connaître le nom, la hauteur et la largeur de tous les formats de papier proposés par l'imprimante.
- option* = 2 (Option orientation) : retourne 1 (Portrait) ou 2 (Paysage). Si une option d'orientation différente est utilisée, *valeur1* prend la valeur 0.
- option* = 5 (Option alimentation) : retourne dans *valeur1* l'indice, dans le tableau des bacs retourné par la commande **VALEURS OPTION IMPRESSION**, du bac papier utilisé (*valeur2* doit être omis).
Note : Cette option est utilisable sous Windows uniquement.
- option* = 8 (Option couleur) : retourne dans *valeur1* un code indiquant le mode de prise en charge de la couleur : 1=Noir et blanc (monochrome), 2=Couleur.
Note : Cette option est utilisable sous Windows uniquement.
- option* = 9 (Option destination) : si la valeur courante n'est pas dans la liste prédéfinie, *valeur1* contient -1 et la variable système OK vaut 1. Si une erreur se produit, *valeur1* et la variable système OK valent 0. Si *valeur1* contient une valeur prédéfinie différente de 1 ou de 5, *valeur2* contient le chemin d'accès du fichier imprimé.
- option* = 11 (Option recto verso) : retourne 0 (Standard ou Recto, valeur par défaut) ou 1 (Recto-verso) dans *valeur1*. Si *valeur1* vaut 1, *valeur2* peut retourner une des valeurs suivantes : 0=Reliure à gauche (par défaut), 1=Reliure en haut.
Note : Cette option est utilisable sous Windows uniquement.
- option* = 12 (Option nom document à imprimer) : retourne dans *valeur1* le nom du document d'impression courant, s'il a été défini au préalable. Sinon, une chaîne vide est retournée.

Note : La commande **LIRE OPTION IMPRESSION** fonctionne avec les imprimantes PostScript uniquement.

Variables et ensembles système

La variable système OK prend la valeur 1 si la commande a été exécutée correctement, sinon elle prend la valeur 0.

Lire taquet impression

Lire taquet impression (numTaquet) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
numTaquet	Entier long	→	Numéro de taquet
Résultat	Entier long	↩	Position du taquet

Description

La commande **Lire taquet impression** permet de récupérer la position courante d'un taquet lors d'une impression. Les coordonnées sont retournées en pixels (1 pixel = 1/72 pouce).

Cette commande peut être appelée dans deux contextes :

- lors de l'événement formulaire Sur entête, dans le cadre de l'utilisation des commandes **IMPRIMER SELECTION** et **IMPRIMER ENREGISTREMENT**.
- lors de l'événement formulaire Sur impression corps, dans le cadre de l'utilisation de la commande **Imprimer ligne**.

Passez dans le paramètre *numTaquet* une des constantes du thème "" :

Constante	Type	Valeur
Corps formulaire	Entier long	0
Entête formulaire	Entier long	200
Entête formulaire1	Entier long	201
Entête formulaire10	Entier long	210
Entête formulaire2	Entier long	202
Entête formulaire3	Entier long	203
Entête formulaire4	Entier long	204
Entête formulaire5	Entier long	205
Entête formulaire6	Entier long	206
Entête formulaire7	Entier long	207
Entête formulaire8	Entier long	208
Entête formulaire9	Entier long	209
Pied de page formulaire	Entier long	100
Rupture formulaire0	Entier long	300
Rupture formulaire1	Entier long	301
Rupture formulaire2	Entier long	302
Rupture formulaire3	Entier long	303
Rupture formulaire4	Entier long	304
Rupture formulaire5	Entier long	305
Rupture formulaire6	Entier long	306
Rupture formulaire7	Entier long	307
Rupture formulaire8	Entier long	308
Rupture formulaire9	Entier long	309

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **FIXER TAQUET IMPRESSION**.

LIRE ZONE IMPRESSION

LIRE ZONE IMPRESSION (hauteur {; largeur})

Paramètre	Type		Description
hauteur	Entier long	←	Hauteur de la zone d'impression
largeur	Entier long	←	Largeur de la zone d'impression

Description

La commande **LIRE ZONE IMPRESSION** retourne dans les paramètres *hauteur* et *largeur* la taille en pixels de la zone d'impression. Cette taille dépend des paramètres d'impression courants, de l'orientation du papier, etc.

Les tailles retournées ne varient pas d'une page à l'autre (après un saut de page par exemple).

Associée à la commande **Lire hauteur imprimée**, cette commande est utile pour connaître le nombre de pixels disponibles pour l'impression, ou pour centrer un objet dans la page.

Pour connaître la taille totale de la page, vous pouvez :

- soit ajouter aux valeurs retournées par cette commande les marges fournies par la commande **LIRE MARGE IMPRESSION**.
- soit utiliser la syntaxe suivante :

```
FIXER MARGE IMPRESSION(0;0;0;0) ` Fixer la marge papier  
LIRE ZONE IMPRESSION(hPapier;lPapier) ` Taille du papier
```

Note : Pour plus d'informations sur la gestion des marges d'impression dans 4D, reportez-vous à la description de la commande **LIRE MARGE IMPRESSION**.

LISTE IMPRIMANTES

LISTE IMPRIMANTES (*tabNoms* {; *tabNomsAlt* {; *tabModèles*} })

Paramètre	Type	Description
<i>tabNoms</i>	Tableau texte	← Noms des imprimantes
<i>tabNomsAlt</i>	Tableau texte	← Windows : Emplacements des imprimantes, Mac OS : Noms personnalisés des imprimantes
<i>tabModèles</i>	Tableau texte	← Modèles des imprimantes (Windows uniquement)

Description

La commande **LISTE IMPRIMANTES** remplit le ou les tableau(x) passé(s) en paramètre(s) avec les noms ainsi que, facultativement, les emplacements ou les noms personnalisés et les modèles des imprimantes disponibles pour le poste.

Passez dans le paramètre *tabNoms* le nom d'un tableau texte. Après l'exécution de la commande, ce tableau contiendra la liste des noms d'imprimantes disponibles. Sous Mac OS, il s'agit des noms "système" fixes.

Note : Si les imprimantes sont gérées via un serveur d'impression ("spouleur"), le chemin d'accès complet (sous Windows) ou le nom du spouleur (sous Mac OS) est retourné.

Vous pouvez passer un deuxième tableau facultatif, *tabNomsAlt*. Le contenu de ce tableau dépend de la plate-forme :

- Sous Windows, vous récupérez pour chaque imprimante son emplacement réseau (ou son port local).
- Sous Mac OS, vous récupérez pour chaque imprimante son nom personnalisé, modifiable par l'utilisateur. Ce nom peut être utilisé par exemple dans des boîtes de dialogue.

Le paramètre facultatif *tableModèles* permet de récupérer le modèle de chaque imprimante. Ce paramètre est utilisable sous Windows uniquement.

Utilisez les commandes **FIXER IMPRIMANTE COURANTE** et **Lire imprimante courante** pour modifier ou connaître l'imprimante sélectionnée dans 4D. Vous devez leur passer les noms retournés dans le premier tableau (*tabNoms*).

Sous Windows, le nom d'une imprimante peut être modifié manuellement au niveau du système d'exploitation. En revanche, son emplacement et son modèle sont liés à ses caractéristiques physiques. Vous pouvez donc utiliser les valeurs des tableaux optionnels pour vérifier les caractéristiques de l'imprimante sélectionnée — typiquement, vous pouvez vérifier que tous les clients utilisent la même imprimante.

Sous Mac OS, cette vérification peut s'effectuer sur le nom de l'imprimante (nom du serveur d'impression), qui est le même pour chaque poste connecté.

Variables et ensembles système

La variable système OK prend la valeur 1 si la commande a été exécutée correctement, sinon elle prend la valeur 0 et les tableaux sont retournés vides.

Niveau

Niveau -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	Entier long		Niveau de rupture ou d'en-tête courant

Description

La fonction **Niveau** sert à déterminer le niveau de rupture ou d'en-tête courant. Elle retourne le numéro du niveau de rupture pendant les événements Sur entête et Sur impression sous total.

Le niveau 0 est le dernier niveau à être imprimé et convient à l'impression d'un total général. **Niveau** retourne 1 lorsque 4D imprime une rupture sur le premier champ trié, 2 lorsque 4D imprime une rupture sur le deuxième champ trié, et ainsi de suite.

Exemple

Cet exemple est une maquette de méthode formulaire. Il traite chaque événement possible lorsqu'un état est imprimé dans un formulaire sortie. **Niveau** est appelé lorsqu'un en-tête ou une rupture est imprimé(e) :

```
` Méthode formulaire pour un formulaire sortie utilisé pour un état
$vpFormTable:=Table du formulaire courant
Au cas ou
`
  ...
  : (Evenement formulaire=Sur_entete)
` La zone en-tête va être imprimée
  Au cas ou
    : (Avant_selection($vpFormTable->))
` Le code pour la première rupture d'en-tête doit être placé ici
    : (Niveau=1)
` Le code pour la rupture d'en-tête niveau 1 doit être placé ici
    : (Niveau=2)
` Le code pour la rupture d'en-tête niveau 2 doit être placé ici
  ...
  Fin de cas
  : (Evenement formulaire=Sur_impression_corps)
` Un enregistrement va être imprimé
` Le code pour chaque enregistrement doit être placé ici
  : (Evenement formulaire=Sur_impression_sous_total)
` Une rupture va être imprimée
  Au cas ou
    : (Niveau=0)
` Le code pour la rupture 0 doit être placé ici
    : (Niveau=1)
` Le code pour la rupture 1 doit être placé ici
  ...
  Fin de cas
  : (Evenement formulaire=Sur_impression_pied_de_page)
  Si (Fin de_selection($vpFormTable->))
` Le code pour le dernier pied de page doit être placé ici
  Sinon
` Le code pour le pied de page doit être placé ici
  Fin de si
Fin de cas
```

NIVEAUX DE RUPTURES

NIVEAUX DE RUPTURES (niveau {; sautPage})

Paramètre	Type		Description
niveau	Entier long	→	Nombre de niveaux de rupture
sautPage	Entier long	→	Niveau de saut de page

Description

NIVEAUX DE RUPTURES spécifie le nombre de niveaux de rupture dans un état créé à l'aide de la commande **IMPRIMER SELECTION**.

Vous **devez** appeler **NIVEAUX DE RUPTURES** et **CUMULER SUR** avant la génération de chaque état dans lequel vous voulez utiliser des ruptures. Ces commandes activent le traitement des ruptures pour un état. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de la commande **Sous total**.

Le paramètre *niveau* indique le dernier niveau de rupture pour lequel vous voulez utiliser des ruptures. Ce nombre doit être inférieur ou égal aux niveaux de tris que vous aurez effectués avant l'impression. Si vous avez effectué un tri sur davantage de niveaux, ces niveaux seront imprimés triés, mais ne comporteront pas de rupture.

Chaque niveau de rupture généré provoquera l'impression de zones de rupture et d'en-tête dans le formulaire. Il doit y avoir au moins autant de zones de rupture dans le formulaire que la valeur que vous avez passée dans *niveau*. S'il y a davantage de zones de rupture, elles seront ignorées et ne seront pas imprimées.

Le second paramètre (optionnel), *sautPage*, permet de provoquer un saut de page sur le niveau de rupture de votre choix.

Exemple

L'exemple suivant imprime un état avec deux niveaux de rupture. La sélection est triée sur quatre champs, mais la commande **NIVEAUX DE RUPTURES** ne spécifie que deux niveaux de rupture. Seul un champ est cumulé à l'aide de la commande **CUMULER SUR** :

```
TRIER([Emp]Service;>;[Emp]Titre;>;[Emp]Nom;>;[Emp]Prénom;>) ` Trier sur quatre champs
NIVEAUX DE RUPTURES(2) ` Fixer 2 niveaux de rupture (Service et Titre)
CUMULER SUR([Emp]Salaire) ` Cumuler sur les salaires
FORMULAIRE SORTIE([Emp];"ServiceRessHum") ` Sélectionner le formulaire à imprimer
IMPRIMER SELECTION([Emp]) ` Imprimer l'état
```

OUVRIR FORMULAIRE IMPRESSION

OUVRIR FORMULAIRE IMPRESSION (formulaire)

Paramètre	Type	Description
formulaire	Chaîne →	Nom du formulaire projet à ouvrir pour l'impression ou Chaîne vide pour refermer le formulaire projet courant

Description

La commande **OUVRIR FORMULAIRE IMPRESSION** vous permet de charger le formulaire projet *formulaire* pour l'impression. Une fois chargé, ce formulaire devient le formulaire d'impression courant. Toutes les commandes de gestion des objets, et en particulier la commande **Imprimer objet**, travaillent avec ce formulaire.

Si un formulaire d'impression avait déjà été chargé au préalable (via un appel précédent à la commande **OUVRIR FORMULAIRE IMPRESSION**), il est refermé et remplacé par *formulaire*. Vous pouvez ouvrir et refermer plusieurs formulaires projet dans la même session d'impression. Changer de formulaire d'impression via la commande **OUVRIR FORMULAIRE IMPRESSION** ne génère pas de saut de page. Il revient au développeur de gérer les sauts de page. Si vous passez une chaîne vide dans *formulaire*, le formulaire projet d'impression courant est refermé.

Seul l'événement formulaire [Sur chargement](#) est exécuté durant l'ouverture du formulaire projet. Les autres événements formulaire sont ignorés. L'événement formulaire [Sur libération](#) est exécuté à l'issue de l'impression.

Pour préserver la cohérence graphique des formulaires, il est conseillé d'appliquer la propriété d'apparence "Impression" sur toutes les plates-formes.

Le formulaire d'impression courant est automatiquement refermé lorsque la commande **FERMER TACHE IMPRESSION** est appelée.

OUVRIR TACHE IMPRESSION

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **OUVRIR TACHE IMPRESSION** ouvre une tâche d'impression (print job) et y empile tous les ordres d'impression exécutés par la suite, tant que la commande **FERMER TACHE IMPRESSION** n'est pas appelée. Cette commande vous permet de contrôler les tâches d'impression, et notamment de vous assurer qu'aucune tâche d'impression "parasite" ne puisse s'intercaler dans une séquence d'impressions.

La commande **OUVRIR TACHE IMPRESSION** peut être utilisée avec toutes les commandes d'impression de 4D, les commandes de l'éditeur d'états rapides ainsi que les commandes d'impression des plug-ins 4D Write et 4D View. En revanche, cette commande n'est pas compatible avec les plug-ins 4D Chart et 4D Draw, ainsi que la plupart des plug-ins tiers. En outre, elle ne permet pas d'effectuer d'aperçu avant impression sous Windows.

Lorsqu'une tâche est ouverte avec cette commande, l'imprimante est placée en mode "occupé" jusqu'à ce que l'impression soit effectivement lancée. Si un plug-in non compatible lance une impression dans ce contexte, l'erreur "imprimante occupée" est retournée.

Vous devez appeler la commande **FERMER TACHE IMPRESSION** pour terminer la tâche et envoyer le document d'impression à l'imprimante. Si vous omettez cette commande, le document d'impression restera dans la pile et l'imprimante sera inaccessible jusqu'à ce que vous quittiez l'application 4D.

La tâche d'impression est locale au process. Il est possible d'ouvrir autant de tâches d'impressions que de process. Bien entendu, dans ce cas il est nécessaire de disposer de plusieurs imprimantes car chaque imprimante est occupée jusqu'à la fin de la tâche.

OUVRIR TACHE IMPRESSION utilise les paramètres d'impression courants (paramètres par défaut ou définis via les commandes **UTILISER PARAMETRES IMPRESSION** et/ou **FIXER OPTION IMPRESSION**). Les commandes modifiant les paramètres d'impression doivent être appelées avant **OUVRIR TACHE IMPRESSION**. Dans le cas contraire, une erreur est générée.

Page impression

Page impression -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Entier long	 Numéro de la page en cours d'impression

Description

Page impression retourne le numéro de la page en cours d'impression. Cette fonction vous permet de numérotter automatiquement les pages d'une impression en cours à l'aide de **IMPRIMER SELECTION** ou du menu Impression dans le mode Développement.

Exemple

L'exemple suivant change la position des numéros de page sur un état pour que l'état puisse être reproduit au format recto-verso. Le formulaire pour l'état comporte deux variables qui affichent les numéros de page. Une variable dans le coin bas à gauche (*vNumGauche*) imprime les numéros de page pairs. Une autre variable dans le coin bas à droite (*vNumDroite*) imprime les numéros de page impairs. L'exemple teste si le numéro de page est pair ou impair, puis utilise et efface les variables appropriées :

```
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur impression pied de page)
  Si ( (Page impression% 2)=0) ` Modulo vaut 0 pour un numéro de page pair
    vNumGauche:=Chaine(Page impression) ` Fixer le numéro de page à gauche
    vNumDroite:="" ` Effacer le numéro de page droit
  Sinon ` Sinon, le numéro de page est impair
    vNumGauche:="" ` Effacer le numéro de page gauche
    vNumDroite:=Chaine(Page impression) ` Fixer le numéro de page à droite
  Fin de si
Fin de cas
```


PARAMETRES IMPRESSION

PARAMETRES IMPRESSION {{ typeDial }}

Paramètre	Type	Description
typeDial	Entier long →	Boîte(s) de dialogue à afficher : 0 (ou paramètre omis) = toutes, 1 = Format d'impression, 2 = Impression

Description

La commande **PARAMETRES IMPRESSION** provoque l'affichage d'une ou des deux boîtes de dialogue de paramétrage d'impression. Cette commande doit être appelée avant une série de commandes **Imprimer ligne** ou la commande **OUVRIRE TACHE IMPRESSION**.

Le paramètre facultatif *typeDial* permet de configurer l'affichage des boîtes de dialogue d'impression :

- Si vous passez 0 dans *typeDial* ou omettez ce paramètre, les deux boîtes de dialogue d'impression sont affichées. La boîte de dialogue de paramétrage de l'impression s'affiche en premier lieu, suivie de celle d'impression proprement dite.
- Si vous passez 1 dans *typeDial*, seule la boîte de dialogue de paramétrage de l'impression est affichée. Les options d'impression courantes seront utilisées.
- Si vous passez 2 dans *typeDial*, seule la boîte de dialogue d'impression est affichée. Les paramètres d'impression courants seront utilisés.

Note : La boîte de dialogue d'impression comporte l'option **Imprimer à l'écran** permettant à l'utilisateur de visualiser son impression à l'écran. Vous pouvez présélectionner ou désélectionner cette option par un appel préalable à la commande **FIXER APERCU IMPRESSION**.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **Imprimer ligne**.

Variables et ensembles système

Si l'utilisateur clique sur le bouton OK dans chaque boîte de dialogue, la variable système OK prend la valeur 1. Sinon, elle prend la valeur 0.

SAUT DE PAGE

SAUT DE PAGE {(* | >)}

Paramètre	Type	Description
* >		* Annule l'impression lancée par Imprimer ligne ou > Rend l'impression prioritaire

Description

La commande **SAUT DE PAGE** déclenche l'impression des données envoyées à l'imprimante et provoque un saut de page. **SAUT DE PAGE** s'utilise conjointement avec **Imprimer ligne** (dans le cadre de l'événement formulaire [Sur impression corps](#)) pour forcer des sauts de page et imprimer la dernière page créée en mémoire. N'appellez pas **SAUT DE PAGE** avec la commande **IMPRIMER SELECTION** : dans ce cas, il est préférable d'utiliser les routines **Sous total** ou **NIVEAUX DE RUPTURES** avec leur paramètre optionnel pour générer des sauts de pages.

Les paramètres * et > sont optionnels.

Le paramètre * vous permet d'annuler une impression lancée avec la commande **Imprimer ligne**. L'exécution de cette instruction stoppe immédiatement l'impression en cours.

Note : Sous Windows, ce mécanisme peut être perturbé par les propriétés de "spouling" du serveur d'impression. Si l'imprimante est paramétrée de manière à lancer les impressions directement, l'annulation ne sera pas effective. Pour que l'instruction **SAUT DE PAGE(*)** fonctionne correctement, il est préférable d'affecter la propriété "Commencer l'impression une fois la dernière page spoulée" à l'imprimante.

Le paramètre > modifie le fonctionnement de la commande **SAUT DE PAGE**. Cette syntaxe provoque deux effets :

- Elle reporte l'impression jusqu'à ce que l'instruction **SAUT DE PAGE** sans paramètre soit de nouveau exécutée.
- Elle rend l'impression prioritaire. Aucune autre impression ne pourra s'intercaler tant que celle en cours ne sera pas terminée. Cette seconde option est particulièrement intéressante lorsqu'elle est utilisée dans le cadre d'impressions en files d'attente. Le paramètre > garantit que l'impression sera réalisée à partir d'un seul fichier. Cela permet de réduire le temps d'impression.

Note : Lors d'une impression avec aperçu, si l'utilisateur clique sur le bouton d'annulation dans la boîte de dialogue de prévisualisation, la commande **SAUT DE PAGE** met la variable système OK à 0.

Exemple 1

Reportez-vous à l'exemple de la commande **Imprimer ligne**.

Exemple 2

Reportez-vous à l'exemple de la commande **FIXER TAQUET IMPRESSION**.

Sous total

Sous total (valeurs {; sautPage}) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
valeurs	Champ	➡	Champ ou variable numérique dont vous voulez calculer le sous-total
sautPage	Entier long	➡	Niveau de rupture auquel effectuer un saut de page
Résultat	Réel	➡	Sous-total de valeurs

Description

Sous total retourne le sous-total de *valeurs* pour le niveau de rupture courant ou précédent. **Sous total** ne fonctionne que dans le cadre d'une sélection triée imprimée par l'intermédiaire de la commande **IMPRIMER SELECTION** ou de la commande de menu **Imprimer** du mode Développement. Le paramètre *valeurs* doit être de type numérique, entier ou entier long. Vous devez assigner le résultat de la fonction **Sous total** à une variable placée dans la zone de rupture du formulaire.

Attention : Vous **devez** utiliser les commandes **NIVEAUX DE RUPTURES** et **CUMULER SUR** avant d'imprimer un état sur lequel vous voulez traiter les niveaux de rupture et calculer des sous-totaux. Reportez-vous au paragraphe situé à la fin de cette section.

Le second paramètre (optionnel) de la fonction **Sous total** est utilisé pour provoquer des sauts de page lors de l'impression. Si *sautPage* vaut 0, **Sous total** ne génère aucun saut de page. Si *sautPage* vaut 1, **Sous total** génère un saut de page pour chaque niveau de rupture 1. Si *sautPage* vaut 2, **Sous total** génère un saut de page pour chaque niveau de rupture 1 et 2, etc.

Conseil : Si vous faites appel à la fonction **Sous total** dans le formulaire sortie affiché à l'écran, 4D va afficher un message d'erreur. La fermeture du dialogue d'erreur va provoquer un rafraîchissement de l'écran, donc de nouveau l'exécution de la méthode qui fait appel à **Sous total**, donc de nouveau un message d'erreur, etc. Pour sortir de ce cercle vicieux, appuyez sur les touche **Alt** + **Maj** (Windows) ou **Option+Maj** (Macintosh) et cliquez sur le bouton **Arrêter** dans la fenêtre d'erreur : cela met provisoirement fin aux rafraîchissements d'écran. Choisissez un autre formulaire de sortie pour éviter que le problème ne se répète. Passez en mode Structure pour isoler l'appel à la fonction **Sous total** par un test (**Evenement formulaire** = *Sur impression sous total*) si vous avez l'intention d'utiliser le même formulaire de sortie pour l'écran et l'imprimante.

Exemple

L'exemple suivant est la méthode objet d'une variable intitulée *vSalaire*, placée dans une zone de rupture d'un formulaire (R0, la zone située au-dessus du marqueur R0). La variable prend la valeur du sous-total du champ Salaire pour ce niveau de rupture. Le traitement des ruptures doit avoir été auparavant activé par les commandes **CUMULER SUR** et **NIVEAUX DE RUPTURES**.

```
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur impression sous total)
  vSalaire:=Sous total ([Employés] Salaire)
Fin de cas
```

Reportez-vous au chapitre "Les formulaires de sortie et les états" du manuel Mode Développement pour plus d'informations sur la construction de formulaires avec des niveaux de ruptures.

Traitement de niveaux de rupture dans les formulaires d'état

Pour pouvoir générer des états avec ruptures, vous devez déclencher le traitement des ruptures en appelant les commandes **CUMULER SUR** et **NIVEAUX DE RUPTURES**. Il faut que ces deux commandes soient appelées avant l'impression du formulaire. L'appel à la fonction **Sous total** est nécessaire pour afficher les calculs de niveaux intermédiaires. Il est obligatoire de trier sur au moins le nombre de niveaux de ruptures désiré.

Dans le cadre de l'utilisation des commandes **CUMULER SUR** et **NIVEAUX DE RUPTURES**, les étapes à suivre sont :

1. Sélectionner les enregistrements à imprimer,
2. Trier les enregistrements sur autant de niveaux que de niveaux de ruptures,
3. Appeler les commandes **CUMULER SUR** et **NIVEAUX DE RUPTURES**,
4. Imprimer l'état avec la commande **IMPRIMER SELECTION**.

La commande **Sous total** permet d'afficher des calculs de sous-totaux dans des formulaires.

UTILISER PARAMETRES IMPRESSION

UTILISER PARAMETRES IMPRESSION ({laTable ;} formulaire)

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table à laquelle appartient le formulaire ou Table par défaut si ce paramètre est omis
formulaire	Chaîne	→ Formulaire à utiliser pour définir les paramètres d'impression

Description

UTILISER PARAMETRES IMPRESSION spécifie qu'une impression doit utiliser les paramètres mémorisés avec *formulaire*. Les paramètres d'impression sont stockés avec le formulaire au moment où il est sauvegardé en mode Développement.

Dans les trois cas suivants :

- un appel à **IMPRIMER SELECTION** auquel vous passez le paramètre optionnel *,
- un appel à **IMPRIMER ENREGISTREMENT** auquel vous passez le paramètre optionnel *,
- une série d'appels à **Imprimer ligne** non précédée d'un appel à **PARAMETRES IMPRESSION**,

... les boîtes de dialogue d'impression ne sont pas affichées et l'impression est effectuée avec les paramètres par défaut. Appeler **UTILISER PARAMETRES IMPRESSION** vous permet dans ce cas de ne pas afficher les boîtes de dialogue d'impression ET d'utiliser des paramètres d'impression qui ne sont pas ceux par défaut.

Exemple

Plusieurs formulaires (vides) sont créés pour une table nommée [Dessins]. Le format de page du formulaire "PS100" est fixé à 100%, le format de page du formulaire "PS90" est fixé à 90%, etc. La méthode projet suivante vous permet d'imprimer la sélection d'une table à différentes échelles sans devoir à chaque fois spécifier manuellement l'échelle dans les boîtes de dialogue d'impression (qui ne sont d'ailleurs pas affichées) :

```
` Méthode projet IMPRESSION ECHELLE AUTO
` IMPRESSION ECHELLE AUTO ( Pointeur ; Chaîne {; Entier long } )
` IMPRESSION ECHELLE AUTO ( ->[Table]; "Form Sortie" {; Echelle } )
Si(Nombre de parametres>=3)
    UTILISER PARAMETRES IMPRESSION([Dessins];"PS"+Chaîne($3))
    Si(Nombre de parametres>=2)
        FORMULAIRE SORTIE ($1->;$2)
    Fin de si
Fin de si
Si(Nombre de parametres>=1)
    IMPRIMER SELECTION($1->;*)
Sinon
    IMPRIMER SELECTION(*)
Fin de si
```

Une fois que cette méthode projet est écrite, vous pouvez l'appeler ainsi :

```
` Recherche des factures courantes
CHERCHER([Factures];[Factures]Payé=Faux)
` Impression d'un état réduit à 90%
IMPRESSION ECHELLE AUTO(->[Factures];"Etat Résumé";90)
` Impression d'un état réduit à 50%
IMPRESSION ECHELLE AUTO(->[Factures];"Etat détaillé";50)
```

VALEURS OPTION IMPRESSION

VALEURS OPTION IMPRESSION (option ; tabNoms {; tabInfo1 {; tabInfo2}})

Paramètre	Type		Description
option	Entier long	→	Numéro d'option
tabNoms	Tableau texte	←	Noms des valeurs
tabInfo1	Tableau entier long	←	Valeurs 1 de l'option
tabInfo2	Tableau entier long	←	Valeurs 2 de l'option

Description

La commande **VALEURS OPTION IMPRESSION** retourne dans le tableau *tabNoms* la liste des noms de valeurs disponibles pour l'*option* d'impression définie. Facultativement, vous pouvez récupérer des informations sur chaque valeur dans les tableaux *tabInfo1* et *tabInfo2*.

Le paramètre *option* vous permet de désigner l'option à lire. Vous devez passer une des constantes du thème "" suivantes (options pouvant retourner des listes de noms de valeurs) :

Constante	Type	Valeur
Option alimentation	Entier long	5
Option papier	Entier long	1

Après exécution de la commande, le tableau *tabNoms* ainsi que, le cas échéant, les tableaux *tabInfo1* et *tabInfo2* seront remplis par la commande avec les noms et informations des valeurs disponibles.

Si vous passez la valeur 1 (Option papier) dans le paramètre *option*, la commande retournera les informations suivantes :

- dans le tableau *tabNoms*, les noms des formats de papiers disponibles ;
- dans le tableau *tabInfo1*, les hauteurs de chaque format de papier ;
- dans le tableau *tabInfo2*, les largeurs de chaque format de papier.

Note : Pour que vous puissiez obtenir ces informations, le pilote d'imprimante doit avoir accès à un fichier de description PostScript (PPD) valide de l'imprimante.

Pour utiliser un format de papier spécifique à l'aide de la commande **FIXER OPTION IMPRESSION**, vous pouvez passer soit une des valeurs du tableau *tabNoms*, soit les valeurs correspondantes des tableaux *tabInfo1* et *tabInfo2*.

Si vous passez la valeur 5 (Option alimentation) dans le paramètre *option*, la commande retourne dans le tableau *tabNoms* les noms des différents bacs disponibles et leur numéro Windows interne dans *tabInfo1* (*tabInfo2* reste vide).

L'ordre des valeurs dans les tableaux est défini par le pilote d'impression. Pour désigner un bac à l'aide de la commande **FIXER OPTION IMPRESSION**, vous devez passer l'indice de l'élément souhaité dans tableau *tabNoms* ou *tabInfo1*.

Note : Cette option est utilisable sous Windows uniquement.

Pour plus d'informations sur les différentes options d'impression, reportez-vous à la description des commandes **FIXER OPTION IMPRESSION** et **LIRE OPTION IMPRESSION**.

Toutes les informations retournées par ces commandes sont fournies par le système d'exploitation. Reportez-vous à la documentation de votre système pour plus de détails sur certaines options.

Note : La commande **VALEURS OPTION IMPRESSION** fonctionne avec les imprimantes PostScript uniquement.

Interface utilisateur

-  AFFICHER BARRE MENUS
-  AFFICHER BARRE OUTILS
-  APPELER SUR A PROPOS
-  BEEP
-  CACHER BARRE MENUS
-  CACHER BARRE OUTILS
-  CHANGER POINTEUR SOURIS
-  FIXER TITRES CHAMPS
-  FIXER TITRES TABLES
-  GENERER CLIC
-  GENERER EVENEMENT
-  GENERER FRAPPE CLAVIER
-  Hauteur barre outils
-  INVERSER FOND
-  JOUER SON
-  LIRE TITRES CHAMPS
-  LIRE TITRES TABLES
-  Macintosh commande enfoncee
-  Macintosh control enfoncee
-  Macintosh option enfoncee
-  Majuscule enfoncee
-  Objet focus
-  OBJET Lire nom Nouveauté 12.0
-  OBJET Lire pointeur Nouveauté 12.0
-  Pop up menu
-  POSITION SOURIS
-  REDESSINER
-  SELECTIONNER TEXTE Modifié 12.0
-  TEXTE SELECTIONNE Modifié 12.0
-  Verrouillage majuscule enfoncee
-  Windows Alt enfoncee
-  Windows Ctrl enfoncee
-  *FIXER INTERFACE*
-  *Lire interface*

AFFICHER BARRE MENUS

AFFICHER BARRE MENUS

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **AFFICHER BARRE MENUS** rend visible la barre de menus.

Si la barre de menus était déjà visible, cette commande ne fait rien.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **CACHER BARRE DE MENUS**.

AFFICHER BARRE OUTILS

AFFICHER BARRE OUTILS

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **AFFICHER BARRE OUTILS** rend visible la barre d'outils en mode Application. Si la barre d'outils était déjà visible, **AFFICHER BARRE OUTILS** ne fait rien.

APPELER SUR A PROPOS

APPELER SUR A PROPOS (libelléElément ; méthode)

Paramètre	Type		Description
libelléElément	Chaîne	→	Nouvelle ligne de menu A propos...
méthode	Chaîne	→	Nom de la méthode à exécuter lorsque la ligne est choisie

Description

La commande **APPELER SUR A PROPOS** remplace la ligne de menu **A propos de 4D...** du menu **Aide** (sous Windows) ou du menu **application** (Mac OS X) par *libelléLigne*.

Après l'appel de cette commande, lorsqu'un utilisateur sélectionne la ligne de menu en mode Développement ou Application, la méthode *méthode* est appelée. Typiquement, cette méthode affiche une boîte de dialogue qui fournit des informations sur les versions de votre base.

Cette commande est utilisable avec 4D (tous modes), 4D Desktop et 4D Server. Son exécution sur le poste serveur provoque la création d'un nouveau process.

Exemple 1

L'exemple suivant remplace la commande de menu **A propos** par la commande de menu **A propos du programmeur**. La méthode **A PROPOS** affiche une fenêtre d'A propos personnalisée :

```
APPELER SUR A PROPOS ("A propos du programmeur"; "A PROPOS")
```

Exemple 2

L'exemple suivant réinitialise la commande de menu d'A propos de 4D :

```
APPELER SUR A PROPOS ("A propos de 4D®"; "")
```

BEEP

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **BEEP** provoque l'émission d'un bip sonore. Votre PC ou votre Macintosh peut émettre un autre son qu'un bip en fonction du son sélectionné dans le tableau de bord de contrôle du son.

ATTENTION : N'appellez pas la commande **BEEP** à partir d'un process de connexion Web car le bip sonore se produira sur le poste serveur Web 4D et non sur le poste du navigateur Web.

Exemple

Dans l'exemple suivant, un bip est émis et une alerte affichée lorsqu'aucun enregistrement n'est trouvé par une recherche :

```
CHERCHER([Clients];[Clients]Nom=$vsNomAChercher)
Si(Enregistrements trouves([Clients])=0)
  BEEP
  ALERTE("Il n'y a aucun client de ce nom.")
Fin de si
```

CACHER BARRE MENUS

CACHER BARRE MENUS

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **CACHER BARRE MENUS** rend invisible la barre de menus.

Si la barre de menus était déjà cachée, la commande est sans effet.

Exemple

La méthode suivante passe un enregistrement en plein écran (sous Mac OS) jusqu'à ce que l'utilisateur clique sur le bouton de la souris :

```
CACHER BARRE OUTILS
CACHER BARRE DE MENUS
Creer fenetre(-1;-1;1+Largeur ecran;1+Hauteur ecran;Dialogue modal)
FORM FIXER ENTREE([Tableaux];"Plein écran 800")
AFFICHER ENREGISTREMENT([Tableaux])
Repeter
    POSITION SOURIS($v1X;$v1Y;$v1Bouton)
Jusque($v1Bouton#0)
FERMER FENETRE
AFFICHER BARRE MENUS
AFFICHER BARRE OUTILS
```

Note : Sous Windows, la taille de la fenêtre sera limitée par celle de la fenêtre de l'application.

CACHER BARRE OUTILS

CACHER BARRE OUTILS

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **CACHER BARRE OUTILS** rend invisible la barre d'outils en mode Application. Si la barre d'outils était déjà cachée, **CACHER BARRE OUTILS** ne fait rien.

CHANGER POINTEUR SOURIS

CHANGER POINTEUR SOURIS {{ curseur }}

Paramètre	Type		Description
curseur	Entier long	➡	Numéro de ressource Mac OS de curseur

Note de compatibilité

Cette commande a été conservée pour des raisons de compatibilité uniquement car elle s'appuie sur des mécanismes désormais obsolètes (ressources 'CURS' de Mac OS). Il est déconseillé de l'utiliser dans de nouveaux développements.

Description

La commande **CHANGER POINTEUR SOURIS** remplace le pointeur (graphique) de la souris par celui qui est stocké dans la ressource type Mac OS 'CURS' dont vous avez passé le numéro d'ID dans le paramètre *curseur*.

Si vous ne passez pas ce paramètre, le pointeur de la souris (re)devient la flèche standard.

Voici à titre d'exemple les numéros des curseurs basiques pouvant être passés dans le paramètre *curseur* :

- 1 
- 2 
- 3 
- 4 

FIXER TITRES CHAMPS

FIXER TITRES CHAMPS (laTable ; titresChamps ; numChamps {; *})

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table dont vous voulez redéfinir les titres des champs
titresChamps	Tableau chaîne	→ Nouveaux titres des champs
numChamps	Tableau entier long	→ Numéros des champs
*		→ Utiliser les noms personnalisés dans l'éditeur de formules

Description

FIXER TITRES CHAMPS vous permet de masquer, renommer et réordonner les champs d'une table de votre base lorsqu'ils apparaissent dans les éditeurs standard de 4D, tel que l'éditeur de recherches, en mode Application (plus précisément, lorsque les éditeurs sont appelés via des commandes du langage de 4D).

Cette commande vous permet également de modifier les libellés des champs apparaissant dans vos formulaires, si vous avez utilisé des libellés dynamiques. Pour plus d'informations sur l'insertion de libellés de tables et de champs dynamiques dans les formulaires, reportez-vous au manuel Mode Développement.

Les tableaux *titresChamps* et *numChamps* doivent être synchronisés. Dans le tableau *titresChamps*, vous passez les noms des champs tels que vous voulez qu'ils apparaissent. Les champs s'afficheront dans l'ordre défini par ces tableaux. Dans chaque élément du tableau *numChamps*, vous passez le numéro de la table qui correspond au nom, nouveau ou ancien, du champ, et ce dans le même numéro d'élément que dans le tableau *titresChamps*.

Si vous voulez masquer un champ, il suffit de ne pas le passer dans les tableaux. Vous avez, par exemple, une table comprenant les champs F, G et H, créés dans cet ordre. Vous voulez que ces champs apparaissent comme M, N et O. De plus, vous ne voulez pas faire apparaître le champ N. Enfin, vous voulez que les tables soient dans l'ordre O et M. Pour cela, vous passez dans le paramètre *titresChamps* un tableau contenant deux éléments, O et M, et vous passez dans le paramètre *numChamps* un tableau contenant deux éléments, 3 et 1.

Le paramètre facultatif * vous permet d'indiquer si les noms personnalisés définis à l'aide de cette commande peuvent être ou non utilisés dans les formules de 4D.

- Par défaut, lorsque ce paramètre est omis, les formules exécutées dans 4D ne peuvent pas utiliser ces noms personnalisés ; il est nécessaire d'utiliser les noms de champs véritables.
- Si le paramètre * est passé, les noms définis par cette commande peuvent être utilisés dans les formules exécutées par 4D. **Attention dans ce cas**, les noms personnalisés ne doivent pas contenir de caractères "interdits" par l'interpréteur du langage de 4D, tels que -?! (pour plus d'informations, reportez-vous à la section "**Nommer les objets du langage 4D**").

Note : Si votre application donne accès à l'éditeur de formules (par exemple via l'éditeur d'états rapides), il est nécessaire de passer le paramètre * afin d'assurer la cohérence de l'interface.

FIXER TITRES CHAMPS ne modifie pas la structure de votre base. Elle n'affecte que l'affichage ultérieur des éditeurs standard de 4D et des formulaires comportant des libellés dynamiques lorsqu'ils sont appelés via une commande de langage (la structure réelle de la base est affichée lorsque l'éditeur ou le formulaire est appelé depuis une commande de menu en mode Développement). L'aire de validité de la commande **FIXER TITRES CHAMPS** est la session. L'avantage, en Client/Serveur, est que plusieurs 4D distants peuvent "voir" simultanément votre structure d'une manière différente. Vous pouvez appeler **FIXER TITRES CHAMPS** autant de fois que vous voulez.

La commande **FIXER TITRES CHAMPS** est utile dans les cas suivants :

- Traduction dynamique de votre base.
- Affichage des champs dans l'ordre et avec les noms que vous voulez, indépendamment de leurs définitions.
- Affichage des champs suivant l'identité ou les privilèges d'un utilisateur.

ATTENTION :

- **FIXER TITRES CHAMPS** n'annule pas l'effet de la propriété Invisible d'un champ. Si vous avez défini un champ en tant qu'invisible au niveau de la structure, il n'apparaîtra pas en mode Application même s'il est spécifié dans **FIXER TITRES CHAMPS**.
- Les plug-ins accèdent toujours à la structure "virtuelle" telle que définie par cette commande.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **FIXER TITRES TABLES**.

FIXER TITRES TABLES

FIXER TITRES TABLES (titresTables ; numTables {; *})

Paramètre	Type		Description
titresTables	Tableau chaîne	➡	Noms des tables tels qu'ils doivent apparaître
numTables	Tableau entier long	➡	Numéros des tables
*		➡	Utiliser les noms personnalisés dans l'éditeur de formules

Description

FIXER TITRES TABLES vous permet de masquer, renommer et réordonner les tables de votre base lorsqu'elles apparaissent dans les éditeurs standard de 4D, comme l'éditeur de recherches, en mode Application (plus précisément, lorsque les éditeurs sont appelés via des commandes du langage de 4D).

Cette commande vous permet également de modifier les libellés des tables apparaissant dans vos formulaires, si vous avez utilisé des libellés dynamiques. Pour plus d'informations sur l'insertion de libellés de tables et de champs dynamiques dans les formulaires, reportez-vous à la section **Utiliser des références dans les textes statiques** dans le manuel *Mode Développement*.

Les tableaux *titresTables* et *numTables* doivent être synchronisés. Dans le tableau *titresTables*, vous passez les noms des tables tels que vous voulez qu'ils apparaissent. Les tables s'afficheront dans l'ordre défini par ces tableaux. Dans chaque élément du tableau *numTables*, passez le numéro de la table qui correspond au nom, nouveau ou ancien, de la table, et ce dans le même numéro d'élément que dans le tableau *titresTables*.

Si vous voulez masquer une table, ne la mettez pas dans les tableaux. Vous avez, par exemple, une base comprenant les tables A, B et C, créées dans cet ordre. Vous voulez que ces tables apparaissent sous les noms X, Y et Z. De plus, vous ne voulez pas faire apparaître la table B. Enfin, vous voulez que les tables soient dans l'ordre Z et X. Pour cela, vous passez dans le paramètre *titresTables* un tableau à deux éléments, Z et X, et vous passez dans le paramètre *numTables* un tableau à deux éléments, 3 et 1.

Le paramètre facultatif * vous permet d'indiquer si les noms personnalisés définis à l'aide de cette commande peuvent être ou non utilisés dans les formules de 4D.

- Par défaut, lorsque ce paramètre est omis, les formules exécutées dans 4D ne peuvent pas utiliser ces noms personnalisés ; il est nécessaire d'utiliser les noms de tables véritables.
- Si le paramètre * est passé, les noms définis par cette commande peuvent être utilisés dans les formules exécutées par 4D. **Attention dans ce cas**, les noms personnalisés ne doivent pas contenir de caractères "interdits" par l'interpréteur du langage de 4D, tels que -?!. (pour plus d'informations, reportez-vous à la section "**Nommer les objets du langage 4D**").

Note : Si votre application donne accès à l'éditeur de formules (par exemple via l'éditeur d'états rapides), il est nécessaire de passer le paramètre * afin d'assurer la cohérence de l'interface.

FIXER TITRES TABLES ne modifie pas la structure de votre base. Cette commande n'affecte que l'utilisation ultérieure des éditeurs standard de 4D et des formulaires comportant des libellés dynamiques lorsqu'ils sont appelés via une commande de langage (la structure réelle de la base est affichée lorsque l'éditeur ou le formulaire est appelé depuis une commande de menu en mode Développement). L'aire de validité de la commande **FIXER TITRES TABLES** est la session. L'avantage, en Client/Serveur, est que plusieurs postes 4D Client peuvent "voir" simultanément votre structure d'une manière différente. Vous pouvez appeler **FIXER TITRES TABLES** autant de fois que vous voulez.

La commande **FIXER TITRES TABLES** est utile dans les cas suivants :

- Traduction dynamique de votre base.
- Affichage des tables dans l'ordre et avec les noms que vous voulez, indépendamment de leur définition.
- Affichage des tables d'une façon qui dépend de l'identité ou des privilèges d'un utilisateur.

Notes :

- **FIXER TITRES TABLES** n'annule pas l'effet de la propriété Invisible d'une table. Si vous avez défini une table en tant qu'invisible au niveau de la structure, elle n'apparaîtra pas en mode Application, même si elle est spécifiée dans **FIXER TITRES TABLES**.
- Les plug-ins accèdent toujours à la structure "virtuelle" telle que définie par cette commande.

Exemple

- Vous développez une application 4D destinée au marché international. Vous avez donc besoin de prendre en compte les nécessités de traduction et de localisation. Pour les éditeurs standard de 4D qui apparaissent en mode Application et vos formulaires utilisant des libellés dynamiques, vous pouvez traiter cette question en utilisant une table *[Traductions]* et quelques méthodes pour créer et utiliser les traductions pour chaque langue que vous voulez.
- Dans votre base, vous créez la table suivante :

Traductions	
CodeLangage	A
TableID	2 ³²
ChampID	2 ³²
Traduction	A

- Ensuite, créez la méthode projet *traduire_TABLES_ET_CHAMPS* ci-dessous. Cette méthode analyse la structure de votre base dans la table *[Traductions]* et crée les enregistrements correspondant à la langue passée comme paramètre.

```

` méthode projet traduire_TABLES_ET_CHAMPS
` traduire_TABLES_ET_CHAMPS ( Texte)
` traduire_TABLES_ET_CHAMPS ( CodeLangue )

C_TEXTE($1) `code de la langue
C_ENTIER LONG($v1Table;$v1Champ)
C_TEXTE($Langue)
$Langue:=$1

Boucle($v1Table;1;Lire numero dernière table) ` Passer sur chaque table
  Si($v1Table#(Table(->[Traductions]))) `Ne pas traduire la table des traductions
  ` Vérifier s'il existe une traduction du nom de la table pour la langue spécifiée
    CHERCHER([Traductions];[Traductions]CodeLangage=$Langue;*) `langue souhaitée
    CHERCHER([Traductions]; & ;[Traductions]TableID=$v1Table;*) `numero de table
    CHERCHER([Traductions]; & ;[Traductions]ChampID=0) `numero de champ = 0 signifie que
c'est un nom de table
    Si(Est un numero de table valide($v1Table)) `vérifier que la table existe encore
      Si(Enregistrements trouves([Traductions])=0)
        ` Sinon, créer l'enregistrement
          CREER ENREGISTREMENT([Traductions])
          [Traductions]CodeLangage:=$Langue
          [Traductions]TableID:=$v1Table
          [Traductions]ChampID:=0
        ` Le nom de la table traduit aura besoin d'être saisi
          [Traductions]Traduction:=Nom de la table($v1Table)+" en "+$Langue
          STOCKER ENREGISTREMENT([Traductions])
        Fin de si

    Boucle($v1Champ;1;Lire numero dernier champ($v1Table))
    ` Vérifier s'il existe une traduction pour le nom du champ dans la langue spécifiée
      CHERCHER([Traductions];[Traductions]CodeLangage=$Langue;*) `langue souhaitée
      CHERCHER([Traductions]; & ;[Traductions]TableID=$v1Table;*) `numero de table
      CHERCHER([Traductions]; & ;[Traductions]ChampID=$v1Champ) `numero de champ
      Si(Est un numero de champ valide($v1Table;$v1Champ))
        Si(Enregistrements trouves([Traductions])=0)
          ` Sinon, créer l'enregistrement
            CREER ENREGISTREMENT([Traductions])
            [Traductions]CodeLangage:=$Langue
            [Traductions]TableID:=$v1Table
            [Traductions]ChampID:=$v1Champ
          ` Le nom du champ traduit aura besoin d'être saisi
            [Traductions]Traduction:=Nom du champ($v1Table;$v1Champ)+" en "+$Langue
            STOCKER ENREGISTREMENT([Traductions])
          Fin de si
        Sinon
          Si(Enregistrements trouves([Traductions])#0)
            ` si le champ n'existe plus, on supprime la traduction
            SUPPRIMER ENREGISTREMENT([Traductions])
          Fin de si
        Fin de si
      Fin de boucle
    Sinon
      Si(Enregistrements trouves([Traductions])#0)
        ` si la table n'existe plus, on supprime la traduction
        SUPPRIMER ENREGISTREMENT([Traductions])
      Fin de si
    Fin de si
  Fin de si

```


Fin de boucle

- Si maintenant vous exécutez la ligne suivante, vous pouvez créer autant d'enregistrements qu'il vous faut pour la traduction espagnole de vos tables et champs :

```
traduire_TABLES_ET_CHAMPS("Espagnol")
```

- Une fois que cette ligne de code est appelée, vous pouvez saisir une traduction dans le champ *[Traductions]NomTraduit* pour chacun des nouveaux enregistrements.
- Enfin, chaque fois que vous voulez afficher en espagnol les éditeurs standard de 4D ou les formulaires avec libellés dynamiques, vous exécutez la ligne suivante :

```
TABLES_ET_CHAMPS_LOCALISES("Espagnol")
```

La méthode projet **TABLES_ET_CHAMPS_LOCALISES** est la suivante :

```
` Méthode objet TABLES_ET_CHAMPS_LOCALISES
` TABLES_ET_CHAMPS_LOCALISES ( Texte)
` TABLES_ET_CHAMPS_LOCALISES ( CodeLangue )

C_TEXTE($1) `Code de la langue
C_ENTIER LONG($v1Table;$v1Champ)
C_TEXTE($Langue)
C_ENTIER LONG($v1NumTable;$v1NumChamp)
$Langue:=$1

`Mise à jour des noms de table
TABLEAU TEXTE($asNoms;0) &nbsp;&nbsp;  ` Initialiser les tableaux pour FIXER TITRES TABLES et
FIXER TITRES CHAMPS
TABLEAU ENTIER($aiNuméros;0)
CHERCHER([Traductions];[Traductions]CodeLangage=$Langue;*)
CHERCHER([Traductions]; & ;[Traductions]ChampID=0) `noms de table donc
SELECTION VERS TABLEAU([Traductions]Traduction;$asNoms;[Traductions]TableID;$aiNuméros)
FIXER TITRES TABLES($asNoms;$aiNuméros)

`Mise à jour des noms de champs
$v1NumTable:=Lire numero derniere table ` Obtenir le nombre de tables dans la base
Boucle($v1Table;1;$v1NumTable) ` Passer sur chaque table
  Si(Est un numero de table valide($v1Table))
    CHERCHER([Traductions];[Traductions]CodeLangage=$Langue;*)
    CHERCHER([Traductions]; & ;[Traductions]TableID=$v1Table;*)
    CHERCHER([Traductions]; & ;[Traductions]ChampID#0) `évite le zero qui sert au nom de la
table
    SELECTION VERS TABLEAU([Traductions]Traduction;$asNoms;[Traductions]ChampID;$aiNuméros)
    FIXER TITRES CHAMPS(Table($v1Table)->;$asNoms;$aiNuméros)
  Fin de si
Fin de boucle
```

- Notez que de nouvelles traductions peuvent être effectuées dans la base sans modification de code ni recompilation.

GENERER CLIC

GENERER CLIC (*sourisX* ; *sourisY* { ; *process* } { ; * })

Paramètre	Type	Description
<i>sourisX</i>	Entier long	⇒ Coordonnée horizontale
<i>sourisY</i>	Entier long	⇒ Coordonnée verticale
<i>process</i>	Entier long	⇒ Numéro de référence du process de destination ou File d'attente des événements de l'application si ce paramètre est omis ou si vous passez 0
*		⇒ Si spécifié, utiliser le système de coordonnées globales Si omis, utiliser le système de coordonnées locales

Description

La commande **GENERER CLIC** simule un clic souris. Elle produit les mêmes effets que lorsque l'utilisateur clique réellement avec le bouton de la souris.

Vous passez les coordonnées horizontale et verticale du clic dans *sourisX* et *sourisY*. Si vous passez le paramètre *, vous exprimez ces coordonnées par rapport à l'écran. Si vous omettez le paramètre *, vous exprimez ces coordonnées par rapport à la fenêtre de premier plan du process dont le numéro est passé dans *process*.

Si vous passez le paramètre *process*, le clic est envoyé au process dont vous avez passé le numéro. Si vous passez 0 (zéro) ou si vous omettez ce paramètre, le clic est envoyé au niveau de l'application et le gestionnaire de 4D l'affectera au process approprié.

GENERER EVENEMENT

GENERER EVENEMENT (quoi ; message ; quand ; sourisX ; sourisY ; modifiers {; process})

Paramètre	Type	Description
quoi	Entier long	⇒ Type d'événement
message	Entier long	⇒ Message de l'événement
quand	Entier long	⇒ Moment de l'événement exprimé en ticks
sourisX	Entier long	⇒ Coordonnée horizontale de la souris
sourisY	Entier long	⇒ Coordonnée verticale de la souris
modifiers	Entier long	⇒ Etat des touches Modifier
process	Entier long	⇒ Numéro de référence du process de destination ou File d'attente des événements de l'application si ce paramètre est omis ou si vous passez 0

Description

La commande **GENERER EVENEMENT** simule un événement (clavier ou souris). Elle produit les mêmes effets que lorsque l'utilisateur agit réellement par l'intermédiaire du clavier ou de la souris.

Vous devez passer une des constantes prédéfinies suivantes dans le paramètre *quoi* :

Constante	Type	Valeur
Bouton souris enfoncé	Entier long	1
Bouton souris relâché	Entier long	2
Répétition touche	Entier long	5
Touche enfoncée	Entier long	3
Touche relâchée	Entier long	4

Si l'événement est lié à la souris, passez 0 (zéro) dans le paramètre *message*. Si l'événement est lié au clavier, passez dans *message* le code du caractère simulé.

Généralement, vous passez la valeur retournée par la fonction **Nombre de ticks** dans *quand*.

Si l'événement est lié à la souris, passez les coordonnées horizontale et verticale du clic dans *sourisX* et *sourisY*.

Dans le paramètre *modifiers*, vous devez passer une constante ou une combinaison de constantes du thème :

Constante	Type	Valeur
Bit activation fenêtre	Entier long	0
Bit bouton souris	Entier long	7
Bit touche commande	Entier long	8
Bit touche contrôle	Entier long	12
Bit touche contrôle droite	Entier long	15
Bit touche majuscule	Entier long	9
Bit touche majuscule droite	Entier long	13
Bit touche option	Entier long	11
Bit touche option droite	Entier long	14
Bit touche verrouillage maj	Entier long	10
Masque activation fenêtre	Entier long	1
Masque bouton souris	Entier long	128
Masque touche commande	Entier long	256
Masque touche contrôle	Entier long	4096
Masque touche contrôle droite	Entier long	32768
Masque touche majuscule	Entier long	512
Masque touche majuscule droite	Entier long	8192
Masque touche option	Entier long	2048
Masque touche option droite	Entier long	16384
Masque touche verrouillage maj	Entier long	1024

Par exemple, pour simuler la touche Majuscule, passez la valeur **Bit touche majuscule**.

Si vous passez le paramètre *process*, l'événement est envoyé au process dont vous avez passé le numéro. Si vous passez 0 (zéro) ou si vous omettez ce paramètre, l'événement est envoyé au niveau de l'application et le gestionnaire de 4D l'affectera au process approprié.

GENERER FRAPPE CLAVIER

GENERER FRAPPE CLAVIER (code {; modifiers {; process}})

Paramètre	Type	Description
code	Entier long	→ Code d'un caractère ou code de touche de fonction
modifiers	Entier long	→ Etat des touches Modifier
process	Entier long	→ Numéro de référence du process de destination ou File d'attente des événements de l'application si paramètre omis ou égal à 0

Description

La commande **GENERER FRAPPE CLAVIER** simule la frappe d'une touche sur le clavier. Elle produit les mêmes effets que lorsque l'utilisateur tape réellement un caractère au clavier.

Vous passez le code du caractère dans le paramètre *code*.

Si vous n'utilisez pas le paramètre *modifiers*, aucun "modifier" (Majuscule, Option, etc...) n'est simulé. Si vous utilisez le paramètre *modifiers*, vous devez passer une constante ou une combinaison de constantes du thème :

Constante	Type	Valeur
Bit activation fenêtre	Entier long	0
Bit bouton souris	Entier long	7
Bit touche commande	Entier long	8
Bit touche contrôle	Entier long	12
Bit touche contrôle droite	Entier long	15
Bit touche majuscule	Entier long	9
Bit touche majuscule droite	Entier long	13
Bit touche option	Entier long	11
Bit touche option droite	Entier long	14
Bit touche verrouillage maj	Entier long	10
Masque activation fenêtre	Entier long	1
Masque bouton souris	Entier long	128
Masque touche commande	Entier long	256
Masque touche contrôle	Entier long	4096
Masque touche contrôle droite	Entier long	32768
Masque touche majuscule	Entier long	512
Masque touche majuscule droite	Entier long	8192
Masque touche option	Entier long	2048
Masque touche option droite	Entier long	16384
Masque touche verrouillage maj	Entier long	1024

Par exemple, pour simuler la touche Majuscule, passez la valeur Masque touche majuscule.

Si vous passez le paramètre *process*, la frappe clavier est envoyée au process dont le numéro de référence est spécifié. Si vous passez 0 (zéro) dans ce paramètre ou si vous l'omettez, la frappe clavier est envoyée au niveau de l'application et le gestionnaire de 4D l'affectera au process approprié.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la fonction [Chercher process](#).

Hauteur barre outils

Hauteur barre outils -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Entier long 	Hauteur (exprimée en pixels) de la barre d'outils ou 0 si la barre d'outils n'est pas affichée

Description

La commande **Hauteur barre outils** retourne la hauteur de la barre d'outils de 4D, exprimée en pixels. Si la barre d'outils n'est pas affichée, la commande retourne 0.

INVERSER FOND ({ * ; } objetTexte)

Paramètre	Type	Description
*		➡ Si spécifié, on passe le nom de l'objet (chaîne) Si omis, on passe un champ ou une variable
objetTexte	Variable, Champ	➡ Variable ou champ de type texte dont le fond doit être inversé

Description

INVERSER FOND permet d'inverser *objetTexte* dans un formulaire.

La portée de cette commande est le formulaire en cours d'utilisation.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le second paramètre désigne le nom d'un objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre *, vous indiquez que le paramètre désigne un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne de caractères mais la référence du champ ou de la variable (champs ou variables texte uniquement). Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section **Propriétés des objets**.

Vous pouvez utiliser **INVERSER FOND** lors d'un affichage à l'écran ou lors d'une impression sur une imprimante matricielle. Une imprimante postscript ne permet pas d'inverser le fond.

Vous ne pouvez pas non plus inverser de variable dans un formulaire sortie. Evitez d'utiliser **INVERSER FOND** avec une variable saisissable : la saisie de caractères effacera partiellement seulement l'inversion.

Exemple

L'exemple suivant est la méthode objet d'une variable dans un formulaire entrée. La méthode teste la valeur d'un champ. Si elle est positive, la méthode ne fait rien. Si elle est négative, la variable est inversée dans le formulaire :

```
vMontant:=[Comptes]Montant ` Assignment de la valeur du champ à la variable
Si(vMontant<0) ` Si le montant est négatif...
    INVERSER FOND(vMontant) ` Inverser le fond de la variable
Fin de si
```

Note : Cette commande, créée à l'origine pour les interfaces en noir et blanc, est désormais rarement utilisée. Pour signaler ou mettre en avant un champ ou une variable dont la valeur est par exemple incorrecte, un système de couleurs est généralement utilisé.

JOUER SON

JOUER SON (nomObjet {; canal})

Paramètre	Type	Description
nomObjet	Chaîne	→ Nom de fichier son ou ressource Mac OS 'snd ' ou son système Chaîne vide pour stopper un son asynchrone
canal	Entier long	→ Si passé : canal de sortie et exécution asynchrone, si omis : exécution synchrone

Description

La commande **JOUER SON** vous permet de jouer des fichiers de son ou multimedia. Sous Mac OS, la commande permet également de jouer une ressource son ou un son système.

- Pour jouer un fichier, passez son nom et son chemin d'accès dans *nomObjet*. Vous pouvez passer un chemin d'accès complet ou relatif au fichier de structure de la base.
Les principaux formats de fichiers son et multimedia sont pris en charge : .WAV, .MP3, .AVI, .AIFF (Mac OS)... Sous Mac OS, la commande prend notamment en charge les formats Core Audio.
Note : Vous ne pouvez pas jouer des fichiers ou des objets multimédia en mode asynchrone. Pour cela, utilisez les services OLE.
- (Mac OS uniquement) Pour jouer une ressource 'snd ' ou un son système, passez directement son nom dans le paramètre *nomObjet*.
Note : Par compatibilité, 4D recherche d'abord une ressource 'snd ' nommée *nomObjet*.

Le paramètre *canal* spécifie le canal de sortie de synthétiseur Macintosh. Si le canal n'est pas spécifié, le canal est utilisé pour des sons digitalisés simples et est synchrone. Synchrone signifie que tous les traitements s'arrêtent jusqu'à ce que le son soit entièrement joué. Si *canal* est égal à 0, le canal est utilisé pour des sons digitalisés simples et est asynchrone. Asynchrone signifie que le traitement ne s'arrête pas et que le son est joué en tâche de fond.

Pour stopper un son synchrone, il faut exécuter l'instruction suivante :

```
JOUER SON (""; 0)
```

Exemple 1

L'exemple suivant montre comment jouer un fichier vidéo de votre choix sous Windows :

```
$DocRéf :=Ouvrir document (""; "AVI")
Si (OK=1)
  FERMER DOCUMENT ($DocRéf)
  JOUER SON (Document)
Fin de si
```

Exemple 2

L'exemple suivant se trouve dans une méthode de démarrage. Ce son est joué lors de l'ouverture de la base sous Mac OS :

```
JOUER SON ("Bienvenue") ` Jouer le son de bienvenue
```

LIRE TITRES CHAMPS

LIRE TITRES CHAMPS (*laTable* ; *titresChamps* ; *numChamps*)

Paramètre	Type		Description
<i>laTable</i>	Table	➡	Table dont vous souhaitez connaître les noms des champs
<i>titresChamps</i>	Tableau texte	↔	Noms courants des champs
<i>numChamps</i>	Tableau entier long	↔	Numéros des champs

Description

La commande **LIRE TITRES CHAMPS** remplit les tableaux *titresChamps* et *numChamps* avec les noms et les numéros des champs de *laTable* désignée. Le contenu des deux tableaux est synchronisé.

Si la commande **FIXER TITRES CHAMPS** a été appelée au cours de la session, **LIRE TITRES CHAMPS** retourne uniquement les noms “modifiés” et les numéros des champs ayant été définis via cette commande.

Sinon, **LIRE TITRES CHAMPS** retourne le nom défini dans la fenêtre de Structure de tous les champs de la base.

Dans les deux cas, la commande ne retourne pas les champs déclarés invisibles.

LIRE TITRES TABLES

LIRE TITRES TABLES (titresTables ; numTables)

Paramètre	Type		Description
titresTables	Tableau texte	←	Noms courants des tables
numTables	Tableau entier long	←	Numéros des tables

Description

La commande **LIRE TITRES TABLES** remplit les tableaux *titresTables* et *numTables* avec les noms et les numéros des tables de la base définis dans la fenêtre de Structure ou via la commande **FIXER TITRES TABLES**. Le contenu des deux tableaux est synchronisé.

Si la commande **FIXER TITRES TABLES** a été appelée lors de la session, **LIRE TITRES TABLES** retourne uniquement les noms “modifiés” et les numéros des tables ayant été définies via cette commande.

Sinon, **LIRE TITRES TABLES** retourne le nom défini dans la fenêtre de Structure de toutes les tables de la base.

Dans les deux cas, la commande ne retourne pas les tables déclarées invisibles.

Macintosh commande enfoncee

Macintosh commande enfoncee -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Booléen	 Etat de la touche Commande Macintosh ou Etat de la touche Ctrl Windows

Description

Macintosh commande enfoncee retourne Vrai si la touche **Commande** Macintosh est enfoncée.

Note : Lorsqu'elle est appelée sous Windows, la fonction **Macintosh commande enfoncee** retourne **Vrai** si la touche **Ctrl** Windows est enfoncée.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **Majuscule enfoncee**.

Macintosh control enfoncée

Macintosh control enfoncée -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Booléen	Etat de la touche Control du Macintosh

Description

Macintosh control enfoncée retourne **Vrai** si la touche **Control** du Macintosh est enfoncée.

Note : Lorsqu'elle est appelée sous Windows, la fonction **Macintosh control enfoncée** retourne toujours **Faux**. Cette touche Macintosh n'a pas d'équivalent sous Windows.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **Majuscule enfoncée**.

Macintosh option enfoncée

Macintosh option enfoncée -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Booléen	 Etat de la touche Option Macintosh ou Etat de la touche Alt Windows

Description

Macintosh option enfoncée retourne Vrai si la touche **Option** Macintosh est enfoncée.

Note : Lorsqu'elle est appelée sous Windows, la fonction **Macintosh option enfoncée** retourne **Vrai** si la touche **Alt** Windows est enfoncée.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **Majuscule enfoncée**.

Majuscule enfoncee

Majuscule enfoncee -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Booléen	 Etat de la touche Majuscule

Description

Majuscule enfoncee retourne **Vrai** si la touche **Majuscule** est enfoncée.

Exemple

La méthode objet du bouton *bUnBouton* effectue des actions différentes en fonction de la ou des touche(s) de modification enfoncée(s) au moment du clic :

```
` Méthode objet bUnBouton
Au cas ou
` Diverses autres combinaisons de touches peuvent être testées ici
`
`
  : (Majuscule enfoncee&Windows Ctrl enfoncee)
` Les touches Majuscule et Ctrl Windows (ou Commande Mac OS) sont enfoncées
  FAIRE ACTION1
`
`
  : (Majuscule enfoncee)
` Seule Majuscule est enfoncée
  FAIRE ACTION2
`
`
  : (Windows Ctrl enfoncee)
` Seule Ctrl Windows (ou Commande Mac OS) est enfoncée
  FAIRE ACTION3
`
`
` D'autres touches peuvent être testées individuellement ici
`
`
Fin de cas
```

Objet focus

Objet focus -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Pointeur	 Pointeur vers l'objet ayant le focus

Note de compatibilité

Cette commande est conservée pour des raisons de compatibilité uniquement. A compter de la version 12 de 4D, il est conseillé d'utiliser la commande **OBJET Lire pointeur**.

Description

Objet focus retourne un pointeur vers l'objet ayant le focus dans le formulaire courant. Si aucun objet n'a le focus, la commande retourne **Nil**. Vous pouvez utiliser **Objet focus** pour effectuer une action dans un formulaire sans savoir quel objet est actuellement sélectionné. N'oubliez pas auparavant de tester si l'objet est du type voulu, à l'aide de la fonction **Type**.

Note : Lorsqu'elle est utilisée avec une list box, la fonction **Objet focus** retourne un pointeur vers la list box ou la colonne de la list box en fonction du contexte. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Gestion programmée des objets de type List box**.

Cette commande ne peut pas être utilisée sur les champs dans les sous-formulaires.

Note : Cette commande n'a de sens qu'en cours de saisie. Son utilisation hors de ce contexte génère des messages d'erreur.

Exemple

L'exemple suivant est une méthode objet pour un bouton. Cette méthode passe les données de l'objet courant en majuscules. L'objet doit être de type Texte ou Alpha (type 0 ou 24) :

```
$pointeur :=Objet focus ` Obtenir le pointeur vers le dernier objet
Au cas ou
: (Nil ($pointeur)) ` Aucun objet n'a le focus
...
: ((Type ($pointeur->)=Est_un_champ_alpha) | (Type ($pointeur->)=Est_une_variable_chaine))
` S'il s'agit d'un objet de type Texte ou Alpha
$pointeur->:=Majusc ($pointeur->) ` Mettre les données en majuscules
Fin de cas
```

OBJET Lire nom

OBJET Lire nom {(sélecteur)} -> Résultat

Paramètre	Type		Description
sélecteur	Entier long	→	Catégorie d'objet
Résultat	Texte	↩	Nom de l'objet

Description

La commande **Objet Lire nom** retourne le nom d'un objet de formulaire.

La commande permet de désigner deux types d'objets en fonction du paramètre *sélecteur*. Vous pouvez passer dans ce paramètre l'une des constantes suivantes (placées dans le thème) :

- Objet courant ou *sélecteur* omis : Si vous passez ce sélecteur ou omettez le paramètre *sélecteur*, la commande retourne le nom de l'objet à partir duquel elle a été appelée (méthode objet ou sous-méthode appelée par la méthode objet). Dans ce cas, la commande doit être appelée dans le contexte d'un objet de formulaire, sinon elle retourne une chaîne vide.
- Objet avec focus : Si vous passez ce sélecteur, la commande retourne le nom de l'objet ayant le focus dans le formulaire.

Exemple

Méthode objet du bouton "bValiderForm" :

```
$nomBtn:=OBJET Lire nom(Objet courant)
```

Après l'exécution de cette méthode objet, la variable *\$nomBtn* contient la valeur "bValiderForm".

OBJET Lire pointeur

OBJET Lire pointeur ({sélecteur }{;}{ nomObjet {; nomSousFormulaire}}) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
sélecteur	Entier long	➡	Catégorie d'objet
nomObjet	Texte	➡	Nom d'objet
nomSousFormulaire	Texte	➡	Nom d'objet sous-formulaire
Résultat	Pointeur	➡	Pointeur sur la variable de l'objet

Description

La commande **OBJET Lire pointeur** retourne un pointeur vers la variable d'un objet de formulaire.

Cette commande permet de désigner différents types d'objets en fonction du paramètre *sélecteur*. Vous pouvez passer dans ce paramètre l'une des constantes suivantes (placées dans le thème) :

- Objet courant ou *sélecteur* omis : Si vous omettez le paramètre *sélecteur* ou passez ce sélecteur, la commande retourne un pointeur vers la variable associée à l'objet courant (objet dont la méthode formulaire est en cours d'exécution).
Note : Ce fonctionnement équivaut strictement à celui de la commande historique **Self**. La commande **Self** est conservée pour des raisons de compatibilité uniquement.
- Objet avec focus : Si vous passez ce sélecteur, la commande retourne un pointeur vers la variable associée à l'objet ayant le focus dans le formulaire. Les deux derniers paramètres optionnels sont ignorés s'ils sont passés.
Note : Ce fonctionnement équivaut strictement à celui de la commande **Objet focus**. La commande **Objet focus** est obsolète à compter de 4D v12.
- Objet conteneur sous formulaire : Si vous passez ce sélecteur, la commande retourne un pointeur vers la variable liée au conteneur du sous-formulaire. Les deux derniers paramètres optionnels sont ignorés s'ils sont passés. Ce sélecteur ne peut donc être utilisé que dans le contexte d'un formulaire utilisé comme sous-formulaire, afin d'accéder à la variable liée à l'objet conteneur.
- Objet nommé : Si vous passez ce sélecteur, vous devez également passer le deuxième paramètre, *nomObjet*. Dans ce cas, la commande retourne un pointeur vers la variable associée à l'objet dont vous avez passé le nom dans ce paramètre.
Note : Si *nomObjet* correspond à un sous-formulaire et que l'option "Sous-formulaire liste" est cochée, la commande retourne un pointeur vers la table du sous-formulaire si une table source est définie et Nil dans le cas contraire.

Le paramètre optionnel *nomSousFormulaire* vous permet de récupérer un pointeur vers un objet *nomObjet* n'appartenant pas au contexte courant, c'est-à-dire au formulaire parent. Pour pouvoir utiliser ce paramètre, vous devez avoir passé le sélecteur Objet nommé.

Lorsque le paramètre *nomSousFormulaire* est passé, la commande **OBJET Lire pointeur** recherche dans un premier temps l'objet sous-formulaire nommé *nomSousFormulaire* dans le formulaire courant, puis recherche à l'intérieur de ce sous-formulaire un objet nommé *nomObjet*. Si cet objet est trouvé, elle retourne un pointeur vers la variable de cet objet.

Exemple

Soit un formulaire "SF" utilisé deux fois comme sous-formulaire dans le même formulaire parent. Les objets sous-formulaires sont nommés "SF1" et "SF2". Le formulaire "SF" contient un objet nommé *ValeurCourante*. Dans l'événement "Sur chargement" de la méthode formulaire du formulaire parent, nous souhaitons initialiser l'objet *ValeurCourante* de SF1 à "Janvier" et celui de SF2 "Février" :

```
C_POINTEUR($Ptr)
$Ptr:=OBJET Lire pointeur(Objet nommé;"ValeurCourante";"SF1")
$Ptr->:="Janvier"
$Ptr:=OBJET Lire pointeur(Objet nommé;"ValeurCourante";"SF2")
$Ptr->:="Février"
```


Pop up menu

Pop up menu (contenu {; parDéfaut {; coordX ; coordY}}) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
contenu	Texte	→	Définition du texte du menu
parDéfaut	Entier long	→	Numéro de l'élément sélectionné par défaut
coordX	Entier long	→	Coordonnée X du coin supérieur gauche
coordY	Entier long	→	Coordonnée Y du coin supérieur gauche
Résultat	Entier long	↻	Numéro de l'élément de menu sélectionné

Description

La commande **Pop up menu** fait apparaître un pop up à l'emplacement courant du curseur de la souris ou à l'emplacement défini par les paramètres facultatifs *coordX* et *coordY*.

Selon les règles standard d'interface utilisateur, cette commande doit généralement être appelée en réponse à un clic souris, et lorsque le bouton reste enfoncé un certain laps de temps.

Vous définissez les éléments du pop up menu à l'aide du paramètre *contenu*, de la manière suivante :

- Chaque élément est séparé des autres par un point-virgule (;), "*Elément1;Elément2;Elément3*".
- Pour inactiver un élément, placez une parenthèse ouvrante "(" dans son libellé.
- Pour définir une ligne de séparation, passez la valeur "-" ou "(-" en tant que libellé.
- Pour définir le style de caractères d'un élément, placez dans son libellé le symbole inférieur à "<" suivi d'une lettre. Voici les différents codes :

<B	Gras
<I	Italique
<U	Souligné
<O	Contours (Mac OS seulement)
<S	Relief (Mac OS seulement)

- Pour associer une coche à un élément, insérez dans son libellé un point d'exclamation "!" suivi du caractère que vous voulez utiliser comme coche.
 - Sous Mac OS, le caractère passé est directement affiché. Pour afficher la coche standard quelle que soit la version ou la langue du système, utilisez l'instruction **Caractere(18)**.
 - Sous Windows, une coche standard est affichée (quel que soit le caractère passé).
- Pour associer une icône à un élément, insérez dans son libellé un accent circonflexe "^" suivi d'un caractère dont le code moins 48 plus 256 (ou plus 208) représente un numéro de ressource d'icône Mac OS.
- Pour ajouter un raccourci clavier à un élément, insérez dans son libellé une barre oblique "/" suivie du caractère de raccourci. Notez que cette dernière option est uniquement informative (aucun raccourci clavier n'active le pop up menu), cependant vous pouvez indiquer un raccourci clavier si l'élément du pop up menu dispose d'une commande équivalente dans la barre de menus principale de votre application.

Astuce : Il est possible de désactiver le mécanisme d'interprétation des caractères spéciaux (!, /, etc.) dans le pop up menu afin, par exemple, de faire figurer ces caractères dans les libellés. Pour cela, il suffit de faire débiter le paramètre *contenu* par l'instruction **Caractere(1)** puis d'utiliser cette instruction comme séparateur :

```
contenu:=Caractere(1)+"1/4"+Caractere(1)+"1/2"+Caractere(1)+"3/4"
```

A noter qu'une fois cette instruction exécutée, il n'est plus possible d'affecter de style ou de raccourcis au pop up menu.

Le paramètre optionnel *parDéfaut* vous permet de définir l'élément du pop up menu sélectionné par défaut lorsque celui-ci apparaît. Passez une valeur située entre 1 et le nombre d'éléments du menu. Si vous ne passez pas ce paramètre, le premier élément du menu sera sélectionné par défaut. Si vous passez également les paramètres *coordX* et *coordY* (cf. ci-dessous), ce paramètre est ignoré.

Les paramètres facultatifs *coordX* et *coordY* permettent de désigner l'emplacement du pop up menu à afficher. Passez respectivement dans *coordX* et *coordY* les coordonnées horizontale et verticale du coin supérieur gauche du menu. Ces coordonnées doivent être exprimées en pixels dans le système de coordonnées local au formulaire courant. Ces deux paramètres doivent être passés ensemble ; si un seul est passé, il est ignoré.

Si vous utilisez les paramètres *coordX* et *coordY*, le paramètre *parDéfaut* est ignoré. Dans ce cas en effet, la souris ne se trouve pas nécessairement au niveau du pop up menu.

Ces paramètres sont utiles notamment pour la gestion des boutons 3D avec pop up menu associé.

Lorsqu'un élément du pop up menu est sélectionné, la commande retourne son numéro, autrement elle retourne zéro.

Note : Utilisez les pop up menus avec un nombre "raisonnable" d'éléments. Si, par exemple, vous voulez afficher plus de 50 éléments, envisagez plutôt d'employer une zone de défilement dans un formulaire.

Exemple

La méthode projet **MON RACCOURCI** fait apparaître un pop up menu de navigation :

```

` Méthode projet MON RACCOURCI
POSITION SOURIS($v1MouseX;$v1MouseY;$v1Bouton)
Si(Macintosh control enfoncee | ($v1Bouton=2))
  $vtItems:="A propos de cette base...<I;(-;!--Autres options;(-"
  Boucle($v1Table;1;Lire numero derniere table)
    Si(Est un numero de table valide($v1Table))
      $vtItems:=$vtItems+";"+Nom de la table($v1Table)
    Fin de si
  Fin de boucle
  $v1ChoixUtilisateur:=Pop up menu($vtItems)
  Au cas ou
    :($v1ChoixUtilisateur=1)
  ` Afficher les informations
    :($v1ChoixUtilisateur=2)
  ` Afficher les options
    Sinon
      Si($v1ChoixUtilisateur>0)
    ` Aller à la table dont le numéro est $v1ChoixUtilisateur-4
      Fin de si
    Fin de cas
  Fin de si

```


Cette méthode projet peut être appelée d'une des manières suivantes :

- depuis la méthode d'un objet réagissant à un clic souris, et n'attendant pas que le bouton soit relâché (par exemple un bouton invisible),
- depuis un process qui "épie" les événements et communique avec les autres process,
- depuis une méthode de gestion d'événements installée par la commande **APPELER SUR EVENEMENT**.

Dans les deux derniers cas, il n'est pas nécessaire que le clic se produise dans un objet de formulaire. C'est l'un des avantages de la commande **Pop up menu**. Généralement, les pop up menus sont affichés par l'intermédiaire d'objets de formulaire. Avec **Pop up menu**, vous pouvez faire apparaître un pop up menu n'importe où.

Le pop up menu s'affiche sous Windows lorsque l'utilisateur appuie sur le **bouton droit** de la souris, et sous Mac OS lorsqu'il utilise la combinaison **Control+clic**. Notez cependant que la méthode ci-dessus ne teste pas le clic souris, c'est la méthode appelante qui en est chargée.

Voici le pop up menu tel qu'il s'affiche sous Windows (à gauche) et sous Mac OS (à droite). Notez la coche standard de la version Windows :



POSITION SOURIS

POSITION SOURIS (*sourisX* ; *sourisY* ; boutonSouris { ; * })

Paramètre	Type	Description
sourisX	Entier long	← Coordonnée horizontale de la souris
sourisY	Entier long	← Coordonnée verticale de la souris
boutonSouris	Entier long	← Etat du bouton de la souris : 0 = Bouton relâché 1 = Bouton enfoncé 2 = Bouton droit enfoncé 3 = Les deux boutons enfoncés
*	Opérateur	→ Si spécifié, utiliser le système de coordonnées globales Si omis, utiliser le système de coordonnées locales

Description

La commande **POSITION SOURIS** retourne l'état courant de la souris.

Les coordonnées horizontale et verticale sont retournées dans les paramètres *sourisX* et *sourisY*. Si vous passez le paramètre *, ces coordonnées sont exprimées par rapport à l'écran. Si vous ne passez pas le paramètre *, vous exprimez ces coordonnées par rapport à la fenêtre de premier plan du process courant.

Le paramètre *boutonSouris* retourne l'état du ou des bouton(s) de la souris, comme décrit ci-dessus dans le tableau des paramètres.

Note : Les valeurs 2 et 3 peuvent être retournées sous Mac OS X à compter de la version 10.2.5 uniquement.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande [Pop up menu](#).

REDESSINER (objet)

Paramètre	Type	Description
objet	Objet de formulaire	→ Table de laquelle redessiner le sous-formulaire ou Champ duquel redessiner la zone ou Variable de laquelle redessiner la zone ou List box à mettre à jour ou Table du formulaire à actualiser sur les navigateurs

Description

Lorsque vous modifiez par programmation le contenu d'un champ affiché dans un sous-formulaire, vous devez exécuter la commande **REDESSINER** pour vous assurer que le formulaire est correctement mis à jour.

Dans le contexte des list box en mode sélection, l'instruction **REDESSINER** appliquée à un objet de type list box provoque la mise à jour des données affichées dans l'objet. Cette instruction doit être appelée typiquement après une modification des données dans les enregistrements de la sélection.

Note Serveur Web : Lorsqu'elle est associée à l'événement formulaire [Sur minuteur](#), la commande **REDESSINER** permet de provoquer la mise à jour d'un formulaire 4D affiché par un navigateur Web. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la description de la commande [FIXER MINUTEUR](#).

SELECTIONNER TEXTE

SELECTIONNER TEXTE ({ * ; } objet ; débutSél ; finSél)

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est un champ ou une variable
objet	Champ, Variable, Objet de formulaire	➡ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Champ ou variable saisissable (si * est omis)
débutSél	Entier long	➡ Nouvelle position de début de sélection de texte
finSél	Entier long	➡ Nouvelle position de fin de sélection de texte

Description

La commande **SELECTIONNER TEXTE** sélectionne une partie du texte dans *objet*.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* désigne le nom d'un objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre *, vous indiquez que le paramètre *objet* désigne un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne de caractères mais la référence du champ ou de la variable (champs ou variables de formulaire uniquement).

Si *objet* n'est pas l'objet en cours de modification, il récupère le focus.

Note : Cette commande ne peut pas être utilisée avec des champs situés dans le formulaire en mode liste d'un sous-formulaire.

Le paramètre *débutSél* représente la position du premier caractère à sélectionner, et le paramètre *finSél* représente la position du dernier caractère à sélectionner plus un. Si *débutSél* et *finSél* sont identiques, le point d'insertion est placé devant le caractère spécifié par *débutSél* et aucun caractère n'est sélectionné.

Si *finSél* est supérieur au nombre de caractères présents dans l'objet, tous les caractères compris entre *débutSél* et la fin du texte sont sélectionnés.

Exemple 1

L'exemple suivant sélectionne tous les caractères dans le champ saisissable *[Produits]Notes* :

```
SELECTIONNER TEXTE ([Produits]Notes;1;Longueur ([Produits]Notes)+1)
```

Exemple 2

L'exemple suivant place le point d'insertion au début du champ *[Produits]Notes* :

```
SELECTIONNER TEXTE ([Produits]Notes;1;1)
```

Exemple 3

L'exemple suivant place le point d'insertion à la fin du champ *[Produits]Notes* :

```
$vLen:=Longueur ([Produits]Notes)+1  
SELECTIONNER TEXTE ([Produits]Notes;$vLen;$vLen)
```

Exemple 4

Reportez-vous à l'exemple de la commande **FILTRE FRAPPE CLAVIER**.

TEXTE SELECTIONNE

TEXTE SELECTIONNE ({ * ; } objet ; débutSél ; finSél)

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est un champ ou une variable
objet	Champ, Variable, Objet de formulaire	➡ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Champ ou variable (si * est omis)
débutSél	Entier long	➡ Position du début de la sélection de texte
finSél	Entier long	➡ Position de la fin de la sélection de texte

Description

La commande **TEXTE SELECTIONNE** vous permet de déterminer précisément le texte actuellement sélectionné dans *objet*.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* désigne le nom d'un objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre *, vous indiquez que le paramètre *objet* désigne un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne de caractères mais la référence du champ ou de la variable (champs ou variables de formulaire uniquement).

Attention : Bien que vous deviez passer à **TEXTE SELECTIONNE** une variable ou un champ saisissable, cette commande ne retourne une position de sélection significative que lorsqu'elle est appliquée à la zone en cours de modification.

Note : Cette commande ne peut pas être utilisée avec des champs situés dans le formulaire en mode liste d'un sous-formulaire.

Le texte peut être sélectionné par l'utilisateur ou par la commande **SELECTIONNER TEXTE**.

Le paramètre *débutSél* retourne la position du premier caractère sélectionné.

Le paramètre *finSél* retourne la position du dernier caractère sélectionné plus un.

Si les valeurs *débutSél* et *finSél* retournées sont identiques, l'utilisateur n'a pas sélectionné de texte et le point d'insertion est placé devant le caractère spécifié par *débutSél*.

Exemple 1

L'exemple suivant récupère le texte sélectionné dans le champ *[Produits]Notes* :

```
TEXTE SELECTIONNE ([Produits]Notes;vPremier;vDernier)
Si (vPremier<vDernier)
    ALERTE("Le texte sélectionné est : "+Sous chaîne([Produits]Notes;vPremier;vDernier-
vPremier))
Fin de si
```

Exemple 2

Reportez-vous à l'exemple de la commande **FILTRE FRAPPE CLAVIER**.

Exemple 3

Modification du style du texte sélectionné :

```
TEXTE SELECTIONNE (*;"monTexte";$debutsel,$finsel)
OBJET FIXER ATTRIBUT STYLE TEXTE(*;"monTexte";$debutsel,$finsel;Attribut style
souligné;1;Attribut style gras;1)
```

Verrouillage majuscule enfoncee

Verrouillage majuscule enfoncee -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	Booléen		Etat de la touche Verrouillage Majuscule

Description

Verrouillage majuscule enfoncee retourne Vrai si la touche **Verrouillage Majuscule** est enfoncée.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande [Majuscule enfoncee](#).

Windows Alt enfoncée

Windows Alt enfoncée -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Booléen	 Etat de la touche Windows Alt ou Etat de la touche Macintosh Option

Description

Windows Alt enfoncée retourne **Vrai** si la touche **Alt** Windows est enfoncée.

Note : Lorsqu'elle est appelée sous Mac OS, **Windows Alt enfoncée** retourne **Vrai** si la touche Macintosh **Option** est enfoncée.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **Majuscule enfoncée**.

Windows Ctrl enfoncée

Windows Ctrl enfoncée -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Booléen	 Etat de la touche Ctrl Windows ou Etat de la touche Commande Macintosh

Description

Windows Ctrl enfoncée retourne **Vrai** si la touche **Ctrl** Windows est enfoncée.

Note : Lorsqu'elle est appelée sous Mac OS, **Windows Ctrl enfoncée** retourne **Vrai** si la touche Macintosh **Commande** est enfoncée.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **Majuscule enfoncée**.

FIXER INTERFACE

FIXER INTERFACE (interface)

Paramètre	Type	Description
interface	Entier long	→ Nouvelle interface de plate-forme : -1 Plate-forme automatique 0 Mac OS 7 1 Windows 3.11, NT 3.51 2 Windows 9x 3 Mac OS 9 4 Thème Mac

Note de compatibilité

Cette commande est conservée pour des raisons de compatibilité uniquement. Dans les bases de données créées à partir de la version 2004 de 4D, l'interface de plate-forme est gérée automatiquement par le programme et cette commande est ignorée. Dans les bases de données converties, cette commande peut être appelée dans la [Méthode base Sur ouverture](#) pour appliquer globalement le mode d'interface automatique.

Attention, les interfaces de plate-forme nommées ne seront plus prises en charge dans la prochaine version majeure de 4D.

Exemple

Dans une ancienne base convertie contenant encore des propriétés d'interface non-automatiques, vous souhaitez appliquer l'interface de plate-forme automatique. Vous appelez la commande **FIXER INTERFACE** dans la [Méthode base Sur ouverture](#) :

```
FIXER INTERFACE (Plate forme automatique)
```

Lire interface

Lire interface -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	Entier long		Interface de plate-forme en cours d'utilisation

Note de compatibilité

Cette commande est conservée pour des raisons de compatibilité uniquement. Dans les bases de données créées à partir de la version 2004 de 4D, l'interface de plate-forme est gérée automatiquement par le programme et cette commande est ignorée. Attention, les interfaces de plate-forme nommées ne seront plus prises en charge dans la prochaine version majeure de 4D.

Interruptions

-  APPELER SUR ERREUR Modifié 12.0
-  APPELER SUR EVENEMENT
-  ASSERT Nouveauté 12.0
-  Asserted Nouveauté 12.0
-  FILTRER EVENEMENT
-  FIXER ACTIVATION ASSERTIONS Nouveauté 12.0
-  Lire activation assertions Nouveauté 12.0
-  LIRE PILE DERNIERE ERREUR
-  Methode appelee sur erreur
-  Methode appelee sur evenement
-  STOP

APPELER SUR ERREUR

APPELER SUR ERREUR (*méthodErreur*)

Paramètre	Type	Description
<i>méthodErreur</i>	Chaîne →	Méthode de gestion d'erreur à appeler ou Chaîne vide pour désinstaller la méthode

Description

APPELER SUR ERREUR installe la méthode projet dont le nom est passé dans *méthodErreur* comme méthode d'interception des erreurs — aussi appelée méthode de gestion des erreurs.

La portée de cette commande est le process courant. Il ne peut y avoir qu'une seule méthode de gestion des erreurs par process, mais il peut exister différentes méthodes de gestions d'erreurs pour plusieurs process.

Pour désinstaller une méthode de gestion des erreurs, appelez de nouveau **APPELER SUR ERREUR** et passez une chaîne vide dans *méthodErreur*.

Après l'installation, 4D appelle cette méthode lorsqu'une erreur se produit.

Vous pouvez identifier les erreurs en lisant la variable système **Error**, qui contient le code de l'erreur. Les codes d'erreurs retournés par 4D sont traités dans les sections **Codes d'erreurs**. Reportez-vous par exemple à la section **Erreurs de syntaxe (1 -> 81) ou 4004)** *class="rte4d_ilk">Erreurs de la base de données (-10600 -> 4004)*. La variable **Error** n'est définie qu'à l'intérieur de la méthode de gestion des erreurs ; si vous souhaitez que le code soit accessible dans la méthode ayant provoqué l'erreur, copiez la variable **Error** dans votre propre variable process. Vous pouvez également accéder aux variables système **Error method** et **Error line** contenant respectivement le nom de la méthode et le numéro de ligne à l'origine de l'erreur (cf. paragraphe **Error, Error method, Error line**).

La méthode de gestion des erreurs doit généralement traiter les erreurs de manière appropriée ou afficher un message d'erreur à l'utilisateur. Les erreurs peuvent être générées par :

- Le moteur de base de données de 4D ; par exemple, lorsque la sauvegarde d'un enregistrement provoquerait la duplication d'une clé d'index unique.
- L'environnement de 4D ; par exemple, lorsque vous n'avez pas assez de mémoire pour remplir un tableau.
- Le système d'exploitation sur lequel la base est lancée ; par exemple, disque plein ou erreurs d'entrée/sortie.

La commande **STOP** peut être utilisée pour stopper le traitement. Si vous n'appellez pas **STOP** dans la méthode installée, 4D retourne à la méthode interrompue et reprend son exécution. Utilisez la commande **STOP** lorsque l'exécution ne peut se poursuivre.

Si une erreur se produit dans la méthode de gestion d'erreurs elle-même, 4D reprend le contrôle de la gestion des erreurs. En conséquence, assurez-vous que la méthode de gestion des erreurs installée ne puisse pas elle-même générer d'erreur. Aussi, vous ne pouvez pas utiliser la commande **APPELER SUR ERREUR** dans une méthode de gestion des erreurs.

APPELER SUR ERREUR est généralement placée dans la méthode base d'ouverture d'une application, afin de gérer les erreurs pour cette application. **APPELER SUR ERREUR** peut également être placée au début d'une méthode pour gérer les erreurs spécifiques à cette méthode.

Exemple 1

La méthode projet suivante tente de créer un document dont le nom est reçu en paramètre et retourne 0 (zéro) ou un code d'erreur si le document n'a pas pu être créé :

```
` Méthode projet Créer doc
` Créer doc ( Chaîne ; Pointeur ) -> Entier long
` Créer doc ( NomDoc ; ->DocRef ) -> Code d'erreur résultant

gError:=0
APPELER SUR ERREUR("IO TRAITEMENT ERREURS")
$2->:=Creer document($1)
APPELER SUR ERREUR("")
$0:=gError
```

La méthode projet **IO TRAITEMENT ERREURS** est la suivante :

```
` Méthode projet IO TRAITEMENT ERREURS

gError:=Error ` Simple copie du code d'erreur dans la variable process gError
```

Notez l'utilisation de la variable process *gError* pour récupérer le code d'erreur dans la méthode en train de s'exécuter. Une fois que ces méthodes sont présentes dans votre base, vous pouvez écrire par exemple :

```
` ...
C_HEURE(vhDocRef)
```

```

$vlErrCode:=Créer doc($vsDocumentNom;->vhDocRef)
Si ($vlErrCode=0)
`
...
FERMER DOCUMENT ($vlErrCode)
Sinon
ALERTE("Le document n'a pas pu être créé, erreur d'E/S "+Chaine($vlErrCode))
Fin de si

```

Exemple 2

Reportez-vous à l'exemple de la section **Tableaux et mémoire**.

Exemple 3

Alors que vous implémentez un ensemble complexe d'opérations, vous pouvez terminer avec de multiples sous-routines qui nécessitent différentes méthodes de gestion des erreurs. Comme ne pouvez avoir qu'une seule méthode à la fois de gestion des erreurs par process, vous devez soit repérer la méthode courante à chaque fois que vous appelez **APPELER SUR ERREUR**, soit utiliser une variable tableau process (ici *tabErrorMethod*) pour "empiler" les méthodes de gestion d'erreur ainsi qu'une méthode projet (ici **APPEL SUR ERR**) pour les installer et les désinstaller. Le tableau doit être initialisé au tout début de l'exécution du process :

```

` N'oubliez pas d'initialiser le tableau au début
` de la méthode de gestion du process
TABLEAU ALPHA (63;tabErrorMethod;0)

```

Voici la méthode personnalisée **APPEL SUR ERR** :

```

` Méthode projet APPEL SUR ERR
` APPEL SUR ERR { ( Chaîne ) }
` APPEL SUR ERR { ( Nom de la méthode ) }

C_ALPHA (63;$1;$ErrorMethod)
C_ENTIER LONG ($vlElem)

Si (Nombre de parametres>0)
    $ErrorMethod:=$1
Sinon
    $ErrorMethod:=""
Fin de si

Si ($ErrorMethod#"")
    C_ENTIER LONG (gError)
    gError:=0
    $vlElem:=1+Taille tableau (tabErrorMethod)
    INSERER DANS TABLEAU (tabErrorMethod;$vlElem)
    tabErrorMethod{$vlElem}:=$1
    APPELER SUR ERREUR ($1)
Sinon
    APPELER SUR ERREUR ("")
    $vlElem:=Taille tableau (tabErrorMethod)
    Si ($vlElem>0)
        SUPPRIMER DANS TABLEAU (tabErrorMethod;$vlElem)
        Si ($vlElem>1)
            APPELER SUR ERREUR (tabErrorMethod{$vlElem-1})
        Fin de si
    Fin de si
Fin de si

```

Vous pouvez alors l'appeler de la manière suivante :

```

gError:=0
APPEL SUR ERR ("ERREURS ES") ` Installe la méthode de gestion d'erreurs ERREURS ES
` ...
APPEL SUR ERR ("TOUTES ERREURS") ` Installe la méthode de gestion d'erreurs TOUTES ERREURS
` ...
APPEL SUR ERR ` Désinstalle la méthode de gestion d'erreurs TOUTES ERREURS et réinstalle
ERREURS ES
` ...

```

```
APPEL SUR ERR ` Désinstalle la méthode de gestion d'erreurs ERREURS ES  
` ...
```

Exemple 4

La méthode de gestion d'erreurs suivante ignore les interruptions de l'utilisateur :

```
` Méthode projet MONTRER ERREURS SEULEMENT  
Si(Error#1006)  
    ALERTE("L'erreur "+Chaine(Error)+" s'est produite.")  
Fin de si
```

APPELER SUR EVENEMENT

APPELER SUR EVENEMENT (*méthode*Évén {; nomProcess})

Paramètre	Type	Description
méthodeÉvén	Chaîne →	Méthode d'événement à appeler ou Chaîne vide pour arrêter l'interception des événements
nomProcess	Chaîne →	Nom de process

Description

APPELER SUR EVENEMENT installe la méthode dont le nom est passé dans *méthodeÉvén* comme méthode de gestion des événements.

Conseil : Cette commande nécessite un niveau de connaissances avancé en programmation. Généralement, vous n'avez pas besoin d'appeler **APPELER SUR EVENEMENT** pour traiter les événements. Lorsque vous utilisez des formulaires, 4D gère pour vous les événements et les retourne aux formulaires et objets appropriés.

Astuce : Les commandes telles que **POSITION SOURIS**, **Majuscule enfoncée**, etc., permettent de récupérer des informations sur les événements. Ces commandes, dans une certaine mesure, peuvent être appelées depuis les méthodes objet pour traiter les informations dont vous avez besoin. Elles peuvent ainsi vous épargner l'écriture d'un algorithme basé sur une structure du type **APPELER SUR EVENEMENT**.

La portée de cette commande est la session de travail. Par défaut, la méthode est exécutée dans un process local séparé. Vous ne pouvez avoir qu'une méthode de gestion d'événement à la fois. Pour désinstaller une méthode de gestion d'événement, appelez de nouveau **APPELER SUR EVENEMENT** et passez une chaîne vide dans *méthodeÉvén*.

Comme la méthode de gestion d'événement tourne dans process séparé, *méthodeÉvén* est toujours active, même si aucune méthode 4D n'est en cours d'exécution. Après l'installation, 4D appelle la méthode *méthodeÉvén* dès qu'un événement survient. Un événement peut être un clic souris ou la frappe d'une touche.

Le paramètre optionnel *nomProcess* permet de donner un nom au process créé par **APPELER SUR EVENEMENT**. Si *nomProcess* commence par le symbole dollar (\$), *nomProcess* est un process local, ce dont vous aurez généralement besoin. Si vous ne passez pas le paramètre *nomProcess*, 4D crée par défaut un process local nommé *\$Gestionnaire d'événement*.

ATTENTION : Soyez prudent lors de l'écriture d'une méthode de gestion d'événement. N'appellez pas de commande générant un événement, sinon vous risquez de ne plus pouvoir sortir de la méthode. La combinaison de touches **Ctrl+Maj+Retour Arrière** (sous Windows) ou **Commande+Option+Maj+Control+Retour Arrière** (sous Mac OS) convertit le process d'événement en un process normal, ce qui signifie que la méthode ne reçoit plus systématiquement tous les événements qui surviennent. Cette combinaison vous permet de sortir d'une méthode de gestion d'événement devenue incontrôlable.

Dans la méthode de gestion d'événement, vous pouvez lire les variables système suivantes : **MouseDown**, **KeyCode**, **Modifiers**, **MouseX**, **MouseY** et **MouseProc**. Notez que ces variables sont des variables process. Leur portée est donc le process de gestion d'événements. Copiez-les dans des variables interprocess si vous souhaitez que leurs valeurs soient disponibles dans un autre process.

- La variable système **MouseDown** contient 1 s'il y a eu un clic souris, 0 sinon.
- La variable système **KeyCode** contient le code du caractère tapé au clavier, ou le code d'une touche de fonction. Référez-vous aux sections **Codes Unicode** et **Codes ASCII** qui listent les codes de caractères utilisés par 4D, ainsi qu'à la section **Codes des touches de fonction**. 4D fournit des constantes prédéfinies pour les principaux codes ASCII et touches de fonctions. Vous pouvez les visualiser à l'aide la fenêtre de l'Explorateur, dans les thèmes correspondants.
- La variable système **Modifiers** permet de savoir si les touches suivantes étaient enfoncées lorsqu'un événement s'est produit :

Plate-forme	Modifiers
Windows	Maj, Verrouillage des majuscules, Alt, Ctrl, Bouton droit de la souris
Macintosh	Maj, Verrouillage des majuscules, Option, Contrôle, Commande

Notes :

- La touche Windows Alt est l'équivalent de la touche Macintosh Option.
- La touche Windows Ctrl est l'équivalent de la touche Macintosh Commande.
- La touche Macintosh Control n'a pas d'équivalent sous Windows. Cependant, un clic bouton droit de la souris sous Windows est l'équivalent de Control+clic sur Macintosh.

Isolément, les touches "modifiers" ne génèrent pas d'événement. Une autre touche ou le bouton de la souris doit également être enfoncé(e). La variable **Modifiers** est une variable de type Entier long (4 octets), qui doit être considérée comme un tableau de 32 bits. 4D fournit des constantes prédéfinies exprimant la position ou le masque des bits pour tester le bit correspondant à chaque touche de modification. Lorsque, par exemple, vous voulez détecter si la touche Majuscule a été enfoncée pour l'événement, vous pouvez écrire :

```
Si(Modifiers?? Bit touche majuscule) ` Si la touche Majuscule était enfoncée
```

ou :

```
Si( (Modifiers & Masque touche majuscule) #0) ` Si la touche Majuscule était enfoncée
```


Note : Sous Windows, la valeur 128 est ajoutée à la variable **Modifiers** si le bouton (gauche) de la souris est relâché au moment de l'événement.

- Les variables systèmes **MouseX** et **MouseY** contiennent les coordonnées horizontale et verticale du clic souris, exprimées dans le système de coordonnées locales de la fenêtre dans laquelle le clic s'est produit. L'angle supérieur gauche de la fenêtre a les coordonnées 0,0. Ces variables n'ont de signification que lorsqu'un clic souris a eu lieu.
- La variable système **MouseProc** contient le numéro de référence du process dans lequel le clic souris s'est produit.

Note : Les variables système **MouseDown**, **KeyCode**, **Modifiers**, **MouseX**, **MouseY** et **MouseProc** ne contiennent des valeurs significatives que dans une méthode de gestion d'événement installée par **APPELER SUR EVENEMENT**.

Exemple

L'exemple suivant annule l'impression si l'utilisateur appuie sur les touches **Ctrl+.** (**Commande+.** sous Mac OS). En premier lieu, la méthode de gestion des événements est installée. Ensuite, un message s'affiche, indiquant que l'impression a été annulée. Si la variable interprocess *vbOnStoppe* est égale à **Vrai** dans la méthode de gestion d'événement, une boîte de dialogue d'alerte s'affiche pour indiquer à l'utilisateur le nombre d'enregistrements qui viennent de s'imprimer. Enfin, la méthode de gestion d'événement est désinstallée :

```
UTILISER PARAMETRES IMPRESSION
Si (OK=1)
    vbOnStoppe:=Faux
    APPELER SUR EVENEMENT ("GESTION EVENEMENTS")
    TOUT SELECTIONNER ([Personnes])
    MESSAGE ("Pour interrompre l'impression, appuyez sur Ctrl+point.")
    $NbEnregistrements:=Enregistrements trouves ([Personnes])
    Boucle ($Enrg;1;$NbEnregistrements)
        Si (vbOnStoppe)
            ALERTE ("L'impression a été annulée à l'enregistrement "+Chaine ($Enrg)+" sur
"+Chaine ($NbEnregistrements))
            $Enrg:=$NbEnregistrements+1
        Sinon
            Imprimer ligne ([Personnes];"Etat")
        Fin de si
    Fin de boucle
    SAUT DE PAGE
    APPELER SUR EVENEMENT ("") ` Désinstallation de la méthode d'appel sur événement
Fin de si
```

La méthode de gestion d'événement teste si la combinaison de touches **Ctrl+.** (**Commande+.**) a été employée et met la variable interprocess *vbOnStoppe* à **Vrai** :

```
` Méthode projet GESTION EVENEMENTS
Si ((Modifiers?? Bit touche commande) & (KeyCode=Point))
    CONFIRMER ("Voulez-vous vraiment annuler l'impression ?")
    Si (OK=1)
        vbOnStoppe:=Vrai
        FILTRER EVENEMENT ` N'oubliez pas cet appel sinon 4D traitera aussi cet événement
    Fin de si
Fin de si
```

Notez que **APPELER SUR EVENEMENT** est utilisé dans cet exemple car un état spécial est imprimé à l'aide des commandes **PARAMETRES IMPRESSION**, **Imprimer ligne** et **SAUT DE PAGE** dans une structure de type **Boucle...Fin de boucle**.

Lorsque vous imprimez un état à l'aide la commande **IMPRIMER SELECTION**, vous n'avez pas besoin de gérer les événements permettant à l'utilisateur d'interrompre l'impression, **IMPRIMER SELECTION** le fait pour vous.

```
ASSERT ( expressionBool {; texteMessage} )
```

Paramètre	Type		Description
expressionBool	Booléen	⇒	Expression booléenne
texteMessage	Texte	⇒	Texte du message d'erreur

Description

La commande **ASSERT** permet de placer une assertion dans le code d'une méthode.

Une assertion est une instruction insérée dans le code et chargée de détecter des éventuelles anomalies au cours de son exécution. Le principe consiste à vérifier qu'une expression est vraie à un instant donné et, dans le cas contraire, produire une exception. Les assertions sont surtout utilisées pour détecter des cas qui ne devraient jamais arriver en temps normal. Elles servent donc essentiellement à détecter des bogues de programmation. Il est possible d'activer ou de désactiver globalement toutes les assertions d'une application (par exemple en fonction du type de version) via la commande **FIXER ACTIVATION ASSERTIONS**.

Pour plus d'informations sur les assertions en programmation, reportez-vous à l'article (en anglais) qui leur est consacré sur Wikipedia : [http://en.wikipedia.org/wiki/Assertion_\(computing\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Assertion_(computing))

La commande **ASSERT** évalue l'expression booléenne passée en paramètre. Si l'expression est vraie, il ne se passe rien. Si l'expression est fausse, la commande déclenche l'erreur -10518 et affiche le texte de l'assertion précédée du message "Fausse assertion :". Vous pouvez intercepter cette erreur via une méthode installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**, afin par exemple d'alimenter un fichier d'historique.

La commande accepte en deuxième paramètre optionnel un texte qui sera affiché dans le message d'erreur à la place du texte de l'expression booléenne si elle est fausse.

Exemple 1

Avant d'effectuer des opérations sur un enregistrement, le développeur souhaite s'assurer qu'il est bien chargé en lecture écriture :

```
LECTURE ECRITURE([Table 1])
CHARGER ENREGISTREMENT([Table 1])
ASSERT(Non(Enregistrement verrouille([Table 1]))) //déclenche l'erreur -10518 si
l'enregistrement est verrouillé
```

Exemple 2

Une assertion peut permettre de tester les paramètres passés à une méthode projet pour détecter des valeurs aberrantes. Dans cet exemple, un message d'alerte personnalisé est utilisé.

```
// Méthode qui retourne le numéro d'un client en fonction de son nom passé dans $1
C_TEXTE($1) // Nom du client
ASSERT($1#"";"Recherche d'un nom de client vide")
// Un nom vide dans ce cas est une valeur aberrante
// Si assertion fausse, affichera dans la boîte de dialogue d'erreur :
// "Fausse assertion : Recherche d'un nom de client vide"
```

Asserted

Asserted (expressionBool {; texteMessage}) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
expressionBool	Booléen	→	Expression booléenne
texteMessage	Texte	→	Texte du message d'erreur
Résultat	Booléen	↪	Résultat de l'évaluation d'expressionBool

Description

La commande **Asserted** a un fonctionnement semblable à celui de la commande **ASSERT**, à la différence près qu'elle retourne une valeur issue de l'évaluation du paramètre *expressionBool*. Elle permet donc d'utiliser une assertion lors de l'évaluation d'une condition (cf. exemple). Pour plus d'informations sur le fonctionnement des assertions et sur les paramètres de cette commande, reportez-vous à la description de la commande **ASSERT**.

Asserted accepte une expression booléenne en paramètre et retourne le résultat de l'évaluation de cette expression. Si l'expression est fausse et si les assertions sont activées (cf. commande **FIXER ACTIVATION ASSERTIONS**), l'erreur -10518 est générée, exactement comme pour la commande **ASSERT**. Si les assertions sont inactivées, **Asserted** retourne simplement le résultat de l'expression qui lui est passée sans déclencher d'erreur.

Exemple

Insertion d'une assertion dans l'évaluation d'une expression :

```
LECTURE ECRITURE ([Table 1])
CHARGER ENREGISTREMENT ([Table 1])
Si (Asserted (Non (Enregistrement verrouille ([Table 1]))))
    // Ce code déclenche l'erreur -10518 si l'enregistrement est verrouillé
...
Fin de si
```

FILTRER EVENEMENT

FILTRER EVENEMENT

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

FILTRER EVENEMENT doit être appelée à l'intérieur d'une méthode de gestion d'événements installée par **APPELER SUR EVENEMENT**.

Lorsqu'une méthode de gestion d'événements appelle la commande **FILTRER EVENEMENT**, l'événement courant n'est pas passé à 4D.

Cette commande vous permet d'effacer l'événement courant (i.e. clic, frappe clavier) de la séquence d'événements, de manière à ce que 4D n'effectue pas de traitement sur l'événement que vous provoquez dans la méthode de gestion d'événements.

ATTENTION : Evitez de créer une méthode de gestion d'événement appelant uniquement **FILTRER EVENEMENT** car TOUS les événements vont être ignorés par 4D. Si vous vous retrouvez dans un tel cas, vous pouvez sortir de la méthode en tapant **Ctrl+Maj+Retour Arrière** (sous Windows) ou **Commande+Option+Maj+Contrôle+Retour Arrière** (sous Mac OS). Dans ce cas, le process de gestion d'événement est converti en process normal n'interceptant plus aucun événement.

Cas particulier : La commande **FILTRER EVENEMENT** peut également être utilisée au sein d'une méthode de formulaire sortie standard, lorsque le formulaire est affiché par l'intermédiaire des commandes **VISUALISER SELECTION** ou **MODIFIER SELECTION**. Dans ce cas précis, la commande **FILTRER EVENEMENT** permet de filtrer les double-clics sur les enregistrements (et ainsi, exécuter d'autres actions que l'ouverture des enregistrements en mode page).

Pour cela, il vous suffit de placer dans la méthode du formulaire sortie les lignes suivantes :

```
Si(Evenement formulaire=Sur double clic souris)
  FILTRER EVENEMENT
  ... `Traiter le double-clic
Fin de si
```

Exemple

Référez-vous à l'exemple d'**APPELER SUR EVENEMENT**.

FIXER ACTIVATION ASSERTIONS

FIXER ACTIVATION ASSERTIONS (asserts {; *})

Paramètre	Type	Description
asserts	Booléen →	Vrai = activer les assertions, Faux = désactiver les assertions
*	Opérateur →	Si omis = la commande s'applique à l'ensemble des process, Si passé = la commande s'applique au process courant uniquement

Description

La commande **FIXER ACTIVATION ASSERTIONS** permet de désactiver ou de réactiver les assertions éventuellement insérées dans le code 4D de l'application. Pour plus d'informations sur les assertions, reportez-vous à la description de la commande **ASSERT**.

Par défaut, les assertions ajoutées dans le programme sont actives. Cette commande est utile pour les désactiver car leur évaluation peut parfois être coûteuse en temps d'exécution et vous pouvez aussi souhaiter les masquer pour l'utilisateur final de l'application. Typiquement, la commande **FIXER ACTIVATION ASSERTIONS** pourra être utilisée dans la méthode base Sur démarrage afin d'activer ou non les assertions suivant que l'application est en mode "Test" ou en mode "Production".

Par défaut, la commande **FIXER ACTIVATION ASSERTIONS** agit sur tous les process de l'application déjà créés ou créés par la suite. Pour restreindre l'effet de la commande au process courant uniquement, passez le paramètre `*`.

A noter que lorsque les assertions sont désactivées, les expressions passées aux commandes **ASSERT** ne sont plus évaluées. Les lignes de code appelant **ASSERT** n'ont alors plus aucun effet sur le fonctionnement de l'application, ni en termes de comportement ni en terme de performances.

Exemple

Désactivation globale des assertions :

```
FIXER ACTIVATION ASSERTIONS (Faux)
ASSERT (MéthodeTest) // MéthodeTest ne sera pas appelée car les asserts sont désactivés
```

Lire activation assertions

Lire activation assertions -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Booléen 	Vrai = les assertions sont activées, Faux = les assertions sont inactivées

Description

La commande **Lire activation assertions** retourne Vrai ou Faux suivant que les assertions sont actives ou non dans le process courant. Pour plus d'informations sur les assertions, reportez-vous à la description de la commande [ASSERT](#).

Par défaut, les assertions sont actives mais elles peuvent avoir été désactivées à l'aide de la commande [FIXER ACTIVATION ASSERTIONS](#).

LIRE PILE DERNIERE ERREUR

LIRE PILE DERNIERE ERREUR (*tabCodes* ; *tabCompInternes* ; *tabLibellés*)

Paramètre	Type		Description
<i>tabCodes</i>	Tableau entier long	←	Tableau de numéros d'erreurs
<i>tabCompInternes</i>	Tableau chaîne	←	Tableau de codes de composants internes
<i>tabLibellés</i>	Tableau chaîne	←	Tableau de libellés d'erreurs

Description

La commande **LIRE PILE DERNIERE ERREUR** retourne les informations relatives à la “pile” d'erreurs courante de l'application 4D. Lorsqu'une instruction 4D provoque une erreur, la pile d'erreurs courante contient la description de l'erreur ainsi que les éventuelles erreurs générées en cascade. Par exemple l'erreur du type "disque saturé" entraîne une erreur d'écriture dans le fichier puis une erreur dans la commande de sauvegarde d'enregistrements : la pile contient alors trois erreurs. Si la dernière instruction 4D n'a pas généré d'erreur, la pile d'erreurs courante est vide.

Cette commande générique permet de traiter tous les types d'erreurs pouvant se produire dans l'application 4D.

Note : Toutefois, pour obtenir des informations détaillées relatives aux erreurs générées par une source ODBC, il est nécessaire d'utiliser la commande **SQL LIRE DERNIERE ERREUR**.

La commande **LIRE PILE DERNIERE ERREUR** doit être appelée dans le cadre d'une méthode d'appel sur erreur installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

Les informations sont retournées sous la forme de trois tableaux synchronisés :

- *tabCodes* : ce tableau reçoit la liste des codes d'erreurs générés.
- *tabCompInternes* : ce tableau contient les codes des composants internes associés à chaque erreur.
- *tabLibellés* : ce tableau contient les libellés de chaque erreur.

La liste des codes d'erreurs et de leurs libellés est fournie dans les sections du thème "".

Methode appelee sur erreur

Methode appelee sur erreur -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Chaîne	Nom de la méthode d'appel sur erreur

Description

La commande **Methode appelee sur erreur** retourne le nom de la méthode installée par la commande **APPELER SUR ERREUR** pour le process courant.

Si aucune méthode d'appel sur erreur n'a été installée, une chaîne vide ("") est retournée.

Exemple

Cette commande est particulièrement utile dans le cadre des composants, car elle permet de changer temporairement puis de rétablir les méthodes d'interception d'erreurs :

```
$methCourante:=Methode appelee sur erreur
APPELER SUR ERREUR("NouvelleMéthode")
` Si le document ne peut être ouvert, une erreur est générée
$ref:=Ouvrir document("MonDocument")
` Réinstallation de la méthode précédente
APPELER SUR ERREUR($methCourante)
```


Methode appelee sur evenement

Methode appelee sur evenement -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	Chaîne		Nom de la méthode d'appel sur evenement

Description

La commande **Methode appelee sur evenement** retourne le nom de la méthode installée par la commande **APPELER SUR EVENEMENT**.

Si aucune méthode d'appel sur événement n'a été installée, une chaîne vide ("") est retournée.

STOP

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **STOP** est destinée à être utilisée dans une méthode projet de gestion d'erreurs installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

Si vous n'avez pas installé de méthode projet de gestion d'erreurs, lorsqu'une erreur se produit (par exemple une erreur de la base de données), 4D affiche sa boîte de dialogue d'erreur standard et interrompt l'exécution de votre code :

- Si le code en cours d'exécution est une méthode objet ou formulaire (ou une méthode projet appelée depuis une méthode formulaire ou objet), 4D "rend la main" au formulaire actuellement affiché.
- Si le code en cours d'exécution est une méthode appelée depuis un menu, 4D "rend la main" à la barre de menus ou au formulaire actuellement affiché.
- Si le code en cours d'exécution est la méthode de gestion d'un process, le process est tué.
- Si le code en cours d'exécution est une méthode appelée directement ou indirectement par une opération d'import ou d'export, cette dernière est stoppée. Il en va de même pour les recherches séquentielles et les tris.
- Etc...

Si vous décidez de traiter les erreurs à l'aide d'une méthode projet d'interception d'erreurs, 4D n'affiche plus sa boîte de dialogue d'erreur standard et n'interrompt plus l'exécution de votre code. Au lieu de cela, 4D appelle votre méthode projet d'interception d'erreurs puis poursuit l'exécution de la ligne de code suivant celle ayant provoqué l'erreur. Vous pouvez traiter certaines erreurs par programmation (par exemple pendant un import, si vous interceptez une erreur de la base de donnée signalant une valeur dupliquée, vous pouvez ignorer l'erreur et poursuivre l'opération). Il existe également des erreurs que vous ne pouvez pas traiter ou des erreurs que vous ne devez pas "ignorer". Dans ces cas, vous devez stopper l'exécution de la méthode comme le fait 4D ; pour cela, appelez la commande **STOP** depuis la méthode projet d'interception d'erreurs.

Note historique

Bien que la commande **STOP** soit destinée à une utilisation au sein d'une méthode projet d'interception d'erreurs, des membres de la communauté 4D ont commencé à l'utiliser dans d'autres méthodes projet pour interrompre leur exécution. Le fait que cela fonctionne n'est qu'un "effet secondaire". Nous vous recommandons de n'utiliser cette commande que dans des méthodes projet d'interception d'erreurs.

Langage

-  Est une variable
-  EXECUTER METHODE
-  EXECUTER METHODE DANS SOUS FORMULAIRE Nouveauté 12.0
-  Nil
-  Nom commande
-  Nom methode courante
-  Nombre de parametres
-  PAS DE TRACE
-  Pointeur vers
-  RESOUDRE POINTEUR
-  Self
-  TRACE
-  Type

Est une variable

Est une variable (pointeur) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
pointeur	Pointeur	➡	Pointeur à tester
Résultat	Booléen	↺	VRAI = Pointeur pointe vers une variable FAUX = Pointeur ne pointe pas vers une variable

Description

La fonction **Est une variable** retourne Vrai si le pointeur passé dans le paramètre *pointeur* référence une variable définie. Elle retourne Faux dans tous les autres cas (pointeur vers un champ ou table, pointeur Nil, etc.).

A partir de la version 6, vous pouvez utiliser la commande **RESOUDRE POINTEUR** qui vous indique la nature de l'objet référencé, quel qu'il soit (pointeurs Nil compris).

EXECUTER METHODE

```
EXECUTER METHODE ( nomMéthode {; résultat {; param}}{; param2 ; ... ; paramN} )
```

Paramètre	Type	Description
nomMéthode	Chaîne	→ Nom de méthode projet à exécuter
résultat	Variable, Opérateur	← Variable recevant le résultat de la méthode ou * pour une méthode ne retournant pas de résultat
param	Expression	→ Paramètre(s) de la méthode

Description

La commande **EXECUTER METHODE** provoque l'exécution de la méthode projet *nomMéthode* en lui passant éventuellement les paramètres *param1...paramN*. Vous pouvez passer tout nom de méthode appellable depuis la base ou le composant exécutant la commande.

Passez dans *résultat* une variable devant recevoir le résultat de l'exécution de *nomMéthode* (valeur placée dans \$0 à l'intérieur de *nomMéthode*). Si la méthode ne retourne pas de résultat, passez * comme deuxième paramètre. Si la méthode ne retourne pas de résultat et ne nécessite pas non plus le passage de paramètre(s), passez uniquement le paramètre *nomMéthode*.

Le contexte d'exécution est préservé dans la méthode appelée, ce qui signifie que le formulaire courant et l'éventuel événement formulaire courant restent définis.

Si vous appelez cette commande depuis un composant et passez dans *nomMéthode* un nom de méthode appartenant à la base hôte (ou inversement), la méthode doit avoir été partagée (option "Partager entre composants et base hôte" dans les propriétés de la méthode).

Variables et ensembles système

Si cette commande est exécutée correctement, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0.

EXECUTER METHODE DANS SOUS FORMULAIRE

EXECUTER METHODE DANS SOUS FORMULAIRE (objetSousForm ; nomMéthode {; retour {; param} {; param2 ; ... ; paramN}})

Paramètre	Type		Description
objetSousForm	Texte	⇒	Nom de l'objet sous-formulaire
nomMéthode	Texte	⇒	Nom de la méthode projet à exécuter
retour	Opérateur, Variable	⇒	* si la méthode ne retourne pas de valeur
		⇐	Valeur retournée par la méthode
param	Variable	⇒	Paramètre(s) à passer à la méthode

Description

La commande **EXECUTER METHODE DANS SOUS FORMULAIRE** permet d'exécuter la méthode projet *nomMéthode* dans le contexte de l'objet de sous-formulaire *objetSousForm*.

La méthode projet appelée peut recevoir de 1 à N paramètres dans *param* et retourner une valeur dans *retour*. Passez * dans le paramètre *retour* si la méthode ne retourne pas de paramètres.

Vous pouvez passer dans *nomMéthode* le nom de toute méthode projet accessible depuis la base ou le composant exécutant la commande. Le contexte d'exécution est préservé dans la méthode appelée, ce qui signifie que le formulaire courant et l'événement formulaire courant restent définis. Si le sous-formulaire provient d'un composant, la méthode doit appartenir au composant et disposer de la propriété "Partagée entre les composants et la base hôte".

Cette commande doit être appelée depuis la méthode formulaire du formulaire parent (contenant l'objet *objetSousForm*).

Exemple 1

Soit le formulaire "ContactDétail" utilisé comme sous-formulaire dans le formulaire parent "Société". L'objet sous-formulaire qui contient le formulaire ContactDétail est nommé "ContactSousForm". Imaginons que nous souhaitons modifier l'apparence de certains éléments du sous-formulaire en fonction de la valeur de champ(s) de la société (par exemple, "nomcontact" doit passer en rouge lorsque [Société]Ville="New York" et en bleu lorsque [Société]Ville="San Diego"). Ce mécanisme est mis en oeuvre via la méthode **SetToColor**. Pour pouvoir obtenir ce résultat, la méthode **SetToColor** ne peut pas être appelée directement depuis le process de l'événement formulaire "Sur chargement" du formulaire parent Société car l'objet "nomcontact" n'appartient pas au formulaire courant, mais au formulaire affiché dans l'objet sous-formulaire "ContactSousForm". La méthode doit donc être exécutée à l'aide de **EXECUTER METHODE DANS SOUS FORMULAIRE** pour pouvoir fonctionner correctement.

```
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur chargement)
  Au cas ou
    : ([Société]Ville ="New York")
      $Color:=$Red
    : ([Société]Ville ="San Diego")
      $Color:=$Blue
  Sinon
    $Color:=$Black
  Fin de cas
  EXECUTER METHODE DANS SOUS FORMULAIRE ("ContactSousForm"; "SetToColor"; *; $Color)
Fin de cas
```

Exemple 2

Vous développez une base de données qui sera utilisée comme composant. Elle comporte un formulaire projet partagé (nommé par exemple Calendrier) contenant des *variables dynamiques* ainsi qu'une méthode projet publique permettant de régler le calendrier : **SetCalendarDate(varDate)**.

Si cette méthode était utilisée directement dans la méthode du formulaire Calendrier, vous pourriez l'appeler directement dans l'événement "Sur chargement" :

```
SetCalendarDate(Date du jour)
```

Mais, dans le contexte de la base hôte, imaginons qu'un formulaire projet contienne deux sous-formulaires "Calendrier", dans des objets sous-formulaire appelés "Cal1" et "Cal2". Vous devez régler la date de Cal1 au 01/01/10 et celle de Cal2 au 05/05/10. Vous ne pouvez pas appeler directement **SetCalendarDate** car la méthode ne "saura" pas à quels formulaire et variables elle devra s'appliquer. Vous devez donc l'appeler via le code suivant :

```
EXECUTER METHODE DANS SOUS FORMULAIRE ("Cal1"; "SetCalendarDate"; *; !01/01/10!)
EXECUTER METHODE DANS SOUS FORMULAIRE ("Cal2"; "SetCalendarDate"; *; !05/05/10!)
```

Exemple 3

Exemple avancé : dans le même contexte que précédemment, cet exemple propose une méthode générique :

```
// Contenu de la méthode SetCalendarDate
C_DATE($1)
C_TEXTE($2)
Au cas ou
  : (Nombre de parametres=1)
  // Exécution standard de la méthode (comme si elle était exécutée depuis le formulaire lui-
  même) ou
  // spécifiquement pour un contexte (voir cas 2)

  : (Nombre de parametres=2)
  // Appel depuis l'extérieur, a besoin d'un contexte
  // Appel récursif avec un seul paramètre
    EXECUTER METHODE DANS SOUS FORMULAIRE($2;"SetCalendarDate";*;$1)
Fin de cas
```



Nil

Nil (pointeur) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
pointeur	Pointeur	→	Pointeur à tester
Résultat	Booléen	↩	VRAI = Pointeur Nil (->[]) FAUX = Pointeur valide vers un objet existant

Description

Nil retourne Vrai si le pointeur que vous passez dans *pointeur* est Nil (->[]). Elle retourne Faux dans tous les autres cas (pointeur vers un champ, une table ou une variable).

A compter de la version 6 de 4D, vous pouvez utiliser la commande **RESOUDRE POINTEUR** qui vous indique le type de l'objet référencé, quel qu'il soit (pointeurs Nil compris).

Nom commande

Nom commande (commande) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
commande	Entier long	→	Numéro de la commande
Résultat	Chaîne	↩	Nom (traduit) de la commande

Description

La fonction **Nom commande** retourne le nom (universel) de la commande dont le numéro a été passé dans *commande*.

4D comporte un système unique en son genre de traduction dynamique des mots-clés, constantes et noms de commandes que vous utilisez dans vos méthodes. Si, par exemple, vous écrivez dans la version anglaise de 4D :

```
DEFAULT TABLE ([MyTable])
ALL RECORDS ([MyTable])
```

Le même code, si vous l'ouvrez avec la version française de 4D, sera automatiquement traduit :

```
TABLE PAR DEFAUT ([MyTable])
TOUT SELECTIONNER ([MyTable])
```

Cependant, 4D comporte aussi une autre fonctionnalité unique, la commande **EXECUTER FORMULE**, qui vous permet de construire à la volée et d'exécuter des parties de code même lorsque la base de données est compilée.

Si nous réécrivons le code précédent avec des commandes **EXECUTE FORMULA**, en anglais, il prendra l'apparence suivante :

```
EXECUTE FORMULA ("DEFAULT TABLE ([MyTable]) ")
EXECUTE FORMULA ("ALL RECORDS ([MyTable]) ")
```

Le même code, ouvert avec la version française de 4D, sera automatiquement traduit :

```
EXECUTER FORMULE ("DEFAULT TABLE ([MyTable]) ")
EXECUTER FORMULE ("ALL RECORDS ([MyTable]) ")
```

4D traduit automatiquement la commande **EXECUTE FORMULA** (anglais) en **EXECUTER FORMULE** (français) mais ne peut pas traduire les instructions passées à la commande.

Si vous utilisez la commande **EXECUTER FORMULE** dans votre application et si vous souhaitez éliminer les problèmes de traduction liés à ce type d'instruction, utilisez **Nom commande** pour rendre vos instructions indépendantes des localisations. L'exemple précédent devient alors :

```
EXECUTE FORMULA (Command name(46)+" ([MyTable]) ")
EXECUTE FORMULA (Command name(47)+" ([MyTable]) ")
```

La version française se lira :

```
EXECUTER FORMULE (Nom commande (46)+" ([MyTable]) ")
EXECUTER FORMULE (Nom commande (47)+" ([MyTable]) ")
```

Note : Le numéro de chaque commande est fourni dans la zone Propriétés de cette documentation.

Exemple 1

Pour toutes les tables de votre base de données, vous avez créé un formulaire appelé "FORMULAIRE ENTREE" que vous utilisez pour la saisie dans chaque table. Vous voulez ajouter une méthode projet générique qui va désigner ce formulaire comme étant le formulaire entrée pour la table dont vous passez le nom ou le pointeur. Vous pouvez écrire :

```
` méthode projet FORMULAIRE ENTREE STANDARD
` FORMULAIRE ENTREE STANDARD ( Pointeur {; Chaîne })
` FORMULAIRE ENTREE STANDARD ( ->Table {; NomTable })

C_POINTEUR($1)
C_ALPHA(31;$2)

Si(Nombre de parametres>=2)
    EXECUTER FORMULE (Nom commande (55)+" ([ "+$2+" ] "+Caractere (Guillemets)+" FORMULAIRE
ENTREE"+Caractere (Guillemets)+" ")
Sinon
    Si(Nombre de parametres>=1)
```

```
FORM FIXER ENTREE ($1-> "FORMULAIRE ENTREE")
  Fin de si
Fin de si
```

Une fois que cette méthode a été ajoutée dans votre base, vous pouvez écrire :

```
FORMULAIRE ENTREE STANDARD(->[Employés])
FORMULAIRE ENTREE STANDARD("Employés")
```

Note : Généralement, il est préférable d'utiliser des pointeurs pour écrire des routines génériques. Tout d'abord, le code sera exécuté compilé si la base est compilée. Ensuite, comme dans l'exemple ci-dessus, votre code cessera de fonctionner si vous renommez la table. Cependant, dans certains cas, l'utilisation de la commande **EXECUTER FORMULE** peut être la réponse à vos besoins.

Exemple 2

Dans un formulaire, vous voulez afficher une liste déroulante contenant les commandes standard de génération d'états. Dans la méthode objet de cette liste déroulante, vous écrivez :

```
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur_chargement)
  TABLEAU TEXTE (asCommand; 4)
  asCommand{1}:=Nom commande (1) ` Somme
  asCommand{2}:=Nom commande (2) ` Moyenne
  asCommand{3}:=Nom commande (3) ` Min
  asCommand{4}:=Nom commande (4) ` Max
  `
  ...
Fin de cas
```

Dans une version anglaise de 4D, la liste déroulante contiendra : Sum, Average, Min et Max.

Dans une version française de 4D, la liste déroulante contiendra : Somme, Moyenne, Min et Max.

Nom methode courante

Nom methode courante -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Chaîne	Nom de la méthode d'appel



Description

La commande **Nom methode courante** retourne le nom de la méthode dans laquelle elle est appelée. Cette commande est utile dans le cadre du débogage de méthodes génériques.

En fonction du type de méthode d'appel, la chaîne retournée peut prendre l'une des formes suivantes :

Méthode d'appel	Chaîne retournée
Méthode base	NomMéthode
Trigger	Trigger sur [NomTable]
Méthode projet	NomMéthode
Méthode formulaire	[NomTable]NomFormulaire
Méthode objet	[NomTable]NomFormulaire.NomObjet

Cette commande ne doit pas être appelée depuis une formule 4D.

Note : Pour que cette commande fonctionne en mode compilé, il est nécessaire que la base ait été compilée avec l'option **Contrôle d'exécution** (située dans les Préférences de l'application) activée.

Pour désactiver localement le contrôle d'exécution dans une méthode (ou une partie de méthode), vous pouvez utiliser les commentaires spéciaux suivants :

```
`%R- pour désactiver le contrôle d'exécution
`%R+ pour activer le contrôle d'exécution
`%R* pour restituer l'état initial du contrôle d'exécution (défini dans les Préférences).
```

Nombre de paramètres

Nombre de paramètres -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Entier long	 Nombre de paramètres effectivement passés

Description

Nombre de paramètres retourne le nombre de paramètres passés à une méthode projet.

ATTENTION : Nombre de paramètres n'a d'intérêt que dans une méthode projet appelée par une autre méthode (projet ou non). Si la méthode projet qui appelle **Nombre de paramètres** est associée à une commande de menu, la fonction retourne 0.

Exemple 1

Les méthodes projet de 4D acceptent que des paramètres soient optionnels, à partir de la droite. Par exemple, la méthode *maMéthode(a;b;c;d)* peut accepter les syntaxes suivantes :

```
maMéthode(a;b;c;d) ` Tous les paramètres sont passés
maMéthode(a;b;c) ` Le dernier paramètre n'est pas passé
maMéthode(a;b) ` Les deux derniers paramètres ne sont pas passés
maMéthode(a) ` Seul le premier paramètre est passé
maMéthode ` Aucun paramètre n'est passé
```

Si vous utilisez **Nombre de paramètres** dans *maMéthode*, vous pouvez détecter le nombre de paramètres passés et effectuer des opérations différentes selon ce nombre. L'exemple suivant affiche un texte et peut soit l'insérer dans une zone de 4D Write, soit l'écrire dans un document sur disque :

```
` Méthode AJOUTER TEXTE
` AJOUTER TEXTE ( Texte { ; Entier long { ; Heure } } )
` AJOUTER TEXTE ( Texte { ; zone 4D Write { ; RéfDoc } } )

C_TEXTE($1)
C_HEURE($2)
C_ENTIER LONG($3)

MESSAGE($1)
Si(Nombre de paramètres>=3)
    ENVOYER PAQUET($3;$1)
Sinon
    Si(Nombre de paramètres>=2)
        wr_INSERER TEXTE($2;$1)
    Fin de si
Fin de si
```

Vous pouvez ensuite appeler cette méthode de ces trois façons différentes :

```
AJOUTER TEXTE(vtTexte) ` Afficher seulement le message texte
AJOUTER TEXTE(vtTexte;$wrZone) ` Afficher le message texte et ajouter le texte à $wrZone
AJOUTER TEXTE(vtTexte;0;$vhRéfDoc) ` Afficher le message texte et l'écrire dans $vhRéfDoc
```

Exemple 2

Les méthodes projet de 4D acceptent un nombre variable de paramètres du même type à partir de la droite. Pour déclarer ces paramètres, vous devez utiliser des directives de compilation auxquelles vous passez *\${N}* en tant que variable, où **N** spécifie le premier des paramètres. A l'aide de **Nombre de paramètres**, vous pouvez référencer ces paramètres dans une boucle avec la syntaxe d'indirection de paramètre. L'exemple suivant est une fonction qui retourne la valeur maximale reçue en tant que paramètre :

```
` Méthode projet Max de
` Max de ( Réel { ; Réel2... ; RéelN } ) -> Réel
` Max de ( Valeur { ; Valeur2... ; ValeurN } ) -> Valeur maximale

C_REEL($0;$1) ` Tous les paramètres sont de type REEL ainsi que le résultat de la fonction
$0:=$1
Boucle($vlParam;2;Nombre de paramètres)
    Si(${ $vlParam}>$0)
```

```
    $0:=${$vlParam}  
  Fin de si  
Fin de boucle
```

Vous pouvez alors appeler cette méthode d'une des deux manières suivantes :

```
vrRésultat:=Max de(Enregistrements dans ensemble("Opération A");Enregistrements dans ensemble("Opération B"))
```

ou :

```
vrRésultat:=Max de(r1;r2;r3;r4;r5;r6)
```

PAS DE TRACE

PAS DE TRACE

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **PAS DE TRACE** est utilisée en phase de développement d'une base de données, pour contrôler l'exécution des méthodes.

PAS DE TRACE désactive le débogueur appelé par la commande **TRACE**, par une erreur ou par l'utilisateur. Utiliser **PAS DE TRACE** équivaut à cliquer sur le bouton **Pas de trace** dans la fenêtre de débogage.

Dans les bases compilées, cette commande est ignorée.

Pointeur vers

Pointeur vers (nomVar) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
nomVar	Chaîne	→	Nom d'une variable process ou interprocess
Résultat	Pointeur	↩	Pointeur vers une variable process ou interprocess

Description

Pointeur vers retourne un pointeur vers la variable process ou interprocess dont le nom est passé dans *nomVar*.

Pour récupérer un pointeur vers un champ, utilisez la fonction **Champ**. Pour récupérer un pointeur vers une table, utilisez la fonction **Table**.

Note : Vous pouvez passer à **Pointeur vers** des expressions telles que, par exemple, *tTabNom+"{3}"*. En revanche, vous ne pouvez pas utiliser d'éléments de tableau 2D (*tTabNom+"{3}{5}"*) ni d'indices variables (*tTabNom+"{maVar}"*).

Exemple

Dans un formulaire, vous construisez une grille de 5 X 10 variables saisissables dont les noms sont v1, v2... v50. Pour initialiser toutes ces variables, vous pouvez écrire :

```
...
Boucle($v1Var;1;50)
    $vpVar:=Pointeur vers ("v"+Chaine($v1Var))
    $vpVar->:=""
Fin de boucle
```

RESOUDRE POINTEUR

RESOUDRE POINTEUR (*pointeur* ; *nomVar* ; *numTable* ; *numChamp*)

Paramètre	Type		Description
pointeur	Pointeur	➡	Pointeur duquel récupérer l'objet référencé
nomVar	Chaîne	↔	Nom de la variable référencée ou chaîne vide
numTable	Entier long	↔	Numéro de la table ou de l'élément de tableau référencé(e) ou 0 ou -1
numChamp	Entier long	↔	Numéro du champ référencé ou 0

Description

RESOUDRE POINTEUR récupère l'information de l'objet référencé par *pointeur* et la retourne dans les paramètres *nomVar*, *numTable* et *numChamp*.

Selon la nature de l'objet référencé par le pointeur, **RESOUDRE POINTEUR** retourne les valeurs suivantes :

Objet référencé	Paramètres		
	nomVar	numTable	numChamp
Aucun (pointeur NIL)	"" (chaîne vide)	0	0
Variable	Nom de la variable	-1	0
Tableau	Nom du tableau	-1	0
Élément de tableau	Nom du tableau	numéro de l'élément	0
Table	"" (chaîne vide)	numéro de la table	0
Champ	"" (chaîne vide)	numéro de la table	numéro du champ

Notes :

- Si la valeur que vous passez dans le paramètre *pointeur* n'est pas de type pointeur, une erreur de syntaxe est générée.
- La commande **RESOUDRE POINTEUR** ne fonctionne pas avec les pointeurs vers des variables locales. En effet, par définition plusieurs variables locales de même nom pouvant exister à différents emplacements, il n'est pas possible pour la commande de connaître la variable à dépointer.

Exemple 1

Dans un formulaire, vous créez un groupe de 100 variables saisissables qui s'appellent v1, v2... v100. Pour cela, vous procédez de la manière suivante :

- Vous créez une variable saisissable que vous appelez v.
- Vous définissez les propriétés de l'objet suivant vos besoins.
- Vous associez la méthode suivante à l'objet :

```
FaireQuelqueChose(Self) ` FaireQuelqueChose est une méthode projet de la base
```

- Vous pouvez alors soit dupliquer la variable autant de fois que nécessaire, soit utiliser la fonctionnalité Tableau sur la grille de l'éditeur de formulaires.
- Dans la méthode **FaireQuelqueChose**, si vous voulez connaître l'indice de la variable pour laquelle la méthode est appelée, vous écrivez le code suivant :

```
RESOUDRE POINTEUR($1;$vaNomVar;$v1NumTable;$v1NumChamp)  
$v1VarNum:=Num(Sous chaîne($vaNomVar;2))
```

- En suivant ces étapes, vous avez écrit une fois seulement les méthodes objet pour les 100 variables : vous n'avez pas eu besoin d'écrire **FaireQuelqueChose(1)**, **FaireQuelqueChose(2)**..., **FaireQuelqueChose(100)**.

Exemple 2

Pour des raisons de débogage, vous voulez vérifier si le deuxième paramètre (\$2) d'une méthode est un pointeur vers une table. Le début de votre méthode peut être écrit ainsi :

```
` ...  
Si (ØDébogage)  
  RESOUDRE POINTEUR($2;$vaNomVar;$v1NumTable;$v1NumChamp)  
  Si (Non (( $v1NumTable>0) & ($v1NumChamp=0) & ($v1NomVar="" ) ) )  
  ` ATTENTION : Le pointeur n'est pas une référence à une table  
  TRACE  
Fin de si
```



```
Fin de si  
` . . .
```

Exemple 3

Reportez-vous à l'exemple de la commande **PROPRIETES GLISSER DEPOSER**

Self -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Pointeur 	Pointeur vers l'objet du formulaire dont la méthode est en cours d'exécution (le cas échéant) Sinon Nil (->[]) si hors contexte

Note de compatibilité

Cette commande est conservée pour des raisons de compatibilité uniquement. A compter de la version 12 de 4D, il est conseillé d'utiliser la commande **OBJET Lire pointeur**.

Description

Self retourne un pointeur vers l'objet du formulaire dont la méthode objet est en cours d'exécution.

La fonction **Self** est utilisée pour référencer une variable dans sa propre méthode objet. Elle retourne un pointeur valide si elle est appelée dans une méthode objet ou dans une méthode projet appelée directement ou indirectement par une méthode objet.

Si **Self** est appelée en-dehors de ce contexte, elle retourne un pointeur Nil (->[]).

Conseil : **Self** est très utile lorsque plusieurs objets d'un formulaire doivent effectuer la même action, opérée sur eux-mêmes.

Note : Lorsqu'elle est utilisée avec une list box, la fonction **Self** retourne un pointeur vers la list box ou la colonne de la list box en fonction du contexte. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Gestion programmée des objets de type List box**.

Exemple

Référez-vous à l'exemple de la commande **RESOUDRE POINTEUR**.

TRACE

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **TRACE** est utilisée, lors du développement des bases, pour tracer des méthodes, c'est-à-dire contrôler leur exécution pas à pas.

La commande **TRACE** affiche le **Débogueur** de 4D dans le process courant. La fenêtre du débogueur apparaît dès que la commande est appelée, avant l'exécution de la ligne de code suivante, et reste affichée pour l'exécution de chaque ligne de code. Vous pouvez également appeler manuellement le débogueur en utilisant la combinaison **Alt+Maj+clik droit** sous Windows ou **Control+Option+Commande+clik** sous Mac OS pendant l'exécution du code.

Dans les bases compilées, cette commande est ignorée.

4D Server : Si vous appelez **TRACE** depuis une méthode projet exécutée en tant que Procédure stockée, la fenêtre du débogueur apparaîtra sur le poste serveur.

Conseil : N'appellez pas **TRACE** lorsque vous utilisez un formulaire pour lequel les événements Sur activation et Sur désactivation ont été sélectionnés. En effet, chaque fois que la fenêtre du débogueur apparaîtra, les événements formulaire seront activés et cela créera une boucle sans fin entre les événements et le débogueur. De même, si vous appelez la commande **TRACE** depuis une méthode formulaire ou objet exécutée pendant la mise à jour du formulaire à l'écran, vous devrez également faire face à un problème de répétition sans fin de la séquence mises à jour du formulaire/apparitions de la fenêtre du débogueur.

Si vous vous retrouvez dans une telle situation, pour en sortir, utilisez la combinaison **Maj+clik** sur le bouton **Reprendre exécution** du débogueur. Tous les appels ultérieurs à **TRACE** dans le process seront ignorés.

Exemple

Dans le code suivant, la variable process *CREER_LANG* doit être égale à "US" ou "FR". Si ce n'est pas le cas, la méthode projet **DEBUG** est appelée :

```
`
...
Au cas ou
  : (CREER_LANG="US")
    vsBHCmdNom:=[Commandes]CM US Nom
  : (CREER_LANG="FR")
    vsBHCmdNom:=[Commandes]CM FR Nom
Sinon
  DEBUG("Valeur de CREER_LANG incorrecte")
Fin de cas
```

La méthode projet **DEBUG** est listée ci-dessous :

```
` Méthode projet DEBUG
` DEBUG (Texte)
` DEBUG (Informations supplémentaires de débogage)

C_TEXTE($1)

Si(ØvbDebugOn) ` Variable interprocess définie dans la méthode base Sur ouverture
  Si(Mode compile)
    Si(Nombre de paramètres>=1)
      ALERTE($1+Caractere(13)+"Appelez le concepteur au 05 05 05 05")
    Fin de si
  Sinon
    TRACE
  Fin de si
Fin de si
```

Type

Type (champVar) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
champVar	Champ, Variable	Champ ou variable à tester
Résultat	Entier long	Numéro du type de données

Description

Type retourne une valeur numérique qui indique le type du champ ou de la variable que vous avez passé(e) dans le paramètre *champVar*.

4D fournit les constantes prédéfinies suivantes :

Constante	Type	Valeur
Est un BLOB	Entier long	30
Est un booléen	Entier long	6
Est un champ alpha	Entier long	0
Est un entier	Entier long	8
Est un entier 64 bits	Entier long	25
Est un entier long	Entier long	9
Est un Float	Entier long	35
Est un numérique	Entier long	1
Est un pointeur	Entier long	23
Est un tableau 2D	Entier long	13
Est un tableau booléen	Entier long	22
Est un tableau chaîne	Entier long	21
Est un tableau date	Entier long	17
Est un tableau entier	Entier long	15
Est un tableau entierlong	Entier long	16
Est un tableau image	Entier long	19
Est un tableau numérique	Entier long	14
Est un tableau pointeur	Entier long	20
Est un tableau texte	Entier long	18
Est un texte	Entier long	2
Est une date	Entier long	4
Est une heure	Entier long	11
Est une image	Entier long	3
Est une sous table	Entier long	7
Est une variable chaîne	Entier long	24
Est une variable indéfinie	Entier long	5

Notes :

- **Type** retourne 9 (Est un entier long) lorsqu'elle est appliquée à une variable de type Graphe.
- A compter de la version 11 de 4D, **Type** retourne le véritable type d'un tableau lorsqu'elle est appliquée à une "ligne" d'un tableau 2D, et non plus Est un tableau 2D (cf. exemple 4).
- A compter de la version 11 de 4D, **Type** retourne le type Est un texte ou Est un tableau texte lorsqu'elle est appliquée respectivement à une variable Alpha ou un tableau Alpha (à compter de cette version, il n'y a pas de différence entre une variable Alpha et Texte).

Vous pouvez appliquer la fonction **Type** aux champs, variables interprocess, variables process, variables locales et à des pointeurs dépointés qui référencent ces types d'objets. Vous pouvez appliquer **Type** aux paramètres (\$1,\$2..., \${...}) d'une méthode projet ou au résultat d'une fonction (\$0).

Exemple 1

Référez-vous à l'exemple de la commande **AJOUTER DONNEES AU CONTENEUR**.

Exemple 2

Référez-vous à l'exemple de la commande **PROPRIETES GLISSER DEPOSER**.

Exemple 3

La méthode projet suivante efface une partie ou la totalité des champs de l'enregistrement courant de la table vers laquelle pointe le pointeur passé en paramètre, et ce, sans supprimer l'enregistrement ou changer d'enregistrement courant :

```
` Méthode projet VIDER ENREGISTREMENT
` VIDER ENREGISTREMENT ( Pointeur {; Entier long } )
` VIDER ENREGISTREMENT ( -> [Table] { ; Type des valeurs } )

C_POINTEUR($1)
C_ENTIER LONG($2;$v1TypeVal)

Si(Nombre de parametres>=2)
    $v1TypeVal:=$2
Sinon
    $v1TypeVal:=0xFFFFFFFF
Fin de si
Boucle($v1Champ;1;Nombre de champs($1))
    $vpChamp:=Champ(Table($1);$v1Champ)
    $v1TypeChamp:=Type($vpChamp->)
    Si($v1TypeVal ?? $v1TypeChamp )
        Au cas ou
            : (($v1TypeChamp=Est un champ alpha) | ($v1TypeChamp=Est un texte))
                $vpChamp->:=""
            : (($v1TypeChamp=Est un numérique) | ($v1TypeChamp=Est un entier) | ($v1TypeChamp=Est un
entier long))
                $vpChamp->:=0
            : ($v1TypeChamp=Est une date)
                $vpChamp->:=!00/00/00!
            : ($v1TypeChamp=Est une heure)
                $vpChamp->:=?00:00:00?
            : ($v1TypeChamp=Est un booléen)
                $vpChamp->:=Faux
            : ($v1TypeChamp=Est une image)
                C_IMAGE($vgImageVide)
                $vpChamp->:=$vgImageVide
            : ($v1TypeChamp=Est une sous table)
                Repeter
                    TOUS LES SOUS ENREGISTREMENTS($vpChamp->)
                    SUPPRIMER SOUS ENREGISTREMENT($vpChamp->)
                Jusque(Sous enregistrements trouves($vpChamp->)=0)
            : ($v1TypeChamp=Est un BLOB)
                FIXER TAILLE BLOB($vpChamp->;0)
        Fin de cas
    Fin de si
Fin de boucle
```

Une fois cette méthode projet implémentée dans votre base, vous pouvez écrire :

```
` Effacer la totalité du contenu de l'enregistrement courant de la table [Choses à faire]
VIDER ENREGISTREMENT(->[Choses à faire])

` Effacer les champs de type Texte, BLOB et Image de l'enregistrement courant de la table
[Choses à faire]
VIDER ENREGISTREMENT(->[Choses à faire];0?+Est un texte?+Est un BLOB?+Est une image)

` Effacer la totalité de l'enregistrement courant de la table [Choses à faire] sauf les champs
Alpha
VIDER ENREGISTREMENT(->[Choses à faire];-1?-Est un champ alpha)
```

Exemple 4

Dans certains cas, par exemple pour écrire du code générique, il peut être nécessaire de savoir si un tableau est tableau standard indépendant ou une "ligne" d'un tableau 2D. Dans ce cas, il suffit d'utiliser le code suivant :

```
ptrmonTab:=->monTab{6} ` monTab{6} est-il une ligne d'un tableau 2D ?
RESOUDRE POINTEUR(ptrmonTab;nomVar;numTable;numChamp)
Si(nomVar#"")
    $ptr:=Pointeur vers(nomVar)
    $letype:=Type($ptr->)
```

```
` Si monTab{6} est une ligne de tableau 2D, $letype vaut 13  
Fin de si
```

Liens

-  Présentation des liens
-  ANCIEN LIEN RETOUR
-  CHARGER ANCIEN
-  CHARGER SUR LIEN
-  CREER SUR LIEN
-  FIXER LIEN CHAMP
-  FIXER LIENS AUTOMATIQUES
-  JOINTURE
-  LIEN RETOUR
-  LIRE LIEN CHAMP
-  LIRE LIENS AUTOMATIQUES
-  SELECTION RETOUR
-  STOCKER SUR LIEN

Présentation des liens

Les commandes de ce thème, en particulier **CHARGER SUR LIEN** et **LIEN RETOUR**, établissent et gèrent les relations entre les tables, à la fois pour les liens automatiques et les liens manuels. Consultez le manuel Mode Développement de 4D pour la création des liens entre les tables avant d'utiliser ces commandes.

Exploiter par programmation les liens automatiques entre les tables


Deux tables peuvent être reliées par un lien automatique. En général, quand un lien automatique est créé, les enregistrements liés sont chargés et sélectionnés dans la table liée. Un grand nombre d'opérations exploitent cette relation. En particulier, citons les opérations suivantes :

- Saisie de données,
- Liste des enregistrements à l'écran dans un formulaire de sortie,
- Etats,
- Opérations sur une sélection d'enregistrements comme les recherches, les tris et les formules.

Pour améliorer les performances, quand 4D active les liens automatiques, seul un enregistrement devient l'enregistrement courant pour la table. Pour chacune des opérations énumérées ci-dessus, l'enregistrement lié est chargé selon les principes suivants :

- Si un lien sélectionne un seul enregistrement de la table liée, cet enregistrement est chargé du disque.
- Si un lien sélectionne plusieurs enregistrements de la table liée, une nouvelle sélection d'enregistrements est créée pour cette table, et le premier enregistrement de cette sélection est chargé du disque.

Par exemple, dans la structure affichée ci-dessous, si un enregistrement pour la table [Personnes] est chargé et affiché pour une saisie de données, l'enregistrement lié dans la [Sociétés] est sélectionné et chargé. De la même façon, si un enregistrement pour la table [Sociétés] est chargé et affiché pour de la saisie de données, les enregistrements liés de la table [Personnes] sont sélectionnés.



Dans le type de schéma présenté ci-dessus, la table [Personnes] est appelée **Table N** et la table [Sociétés] est appelée **Table 1**. Pour vous souvenir de la différence, pensez à "plusieurs personnes travaillent dans une société" ou "une société emploie N personnes".

De même, le champ Société de la table [Personnes] est appelé **Champ N**, et le champ Nom de la table [Sociétés] est appelé **Champ 1**.

Il n'est pas toujours possible que le champ lié soit unique. Par exemple, le champ [Sociétés]Nom peut contenir des noms de sociétés identiques. Ce cas de non-unicité est facilement contournable : il suffit de créer un lien vers un autre champ de la table liée qui, lui, sera toujours unique. Ce champ pourrait être par exemple un numéro d'identification de la société.

Les commandes listées ci-dessous utilisent les liens automatiques pour charger les enregistrements liés lors de leur exécution. Toutes ces commandes activent les liens automatiques "de N vers 1" existants. En revanche, seules les commandes signalées explicitement par un Oui activent les liens automatiques "de 1 vers N".

Commande	Lien 1 vers N
AJOUTER ENREGISTREMENT	Oui
AJOUTER SOUS ENREGISTREMENT	Non
APPLIQUER A SELECTION	Non
VISUALISER SELECTION	Non
ECRITURE DIF	Non
ECRITURE SYLK	Non
EXPORTER TEXTE	Non
EXPORTER DONNEES	Non
MODIFIER ENREGISTREMENT	Oui
MODIFIER SOUS ENREGISTREMENT	Non
MODIFIER SELECTION	Oui (en saisie de données)
TRIER	Non
TRIER PAR FORMULE	Non
CHERCHER PAR FORMULE	Oui
CHERCHER DANS SELECTION	Oui
CHERCHER	Oui
IMPRIMER ETIQUETTES	Non
IMPRIMER SELECTION	Oui
QR ETAT	Non
SELECTION VERS TABLEAU	Non
SELECTION LIMITEE VERS TABLEAU	Non

Activer par programmation les liens entre les tables

Que les liens soient automatiques ne signifie pas que les enregistrements liés ou les enregistrements pour une table seront sélectionnés simplement parce qu'une commande charge un enregistrement. Après avoir exécuté une commande chargeant un enregistrement, dans certains cas vous devez explicitement appeler le ou les enregistrement(s) lié(s) avec **CHARGER SUR LIEN** ou **LIEN RETOUR** si vous avez besoin d'accéder aux données liées.

Certaines des commandes listées ci-dessus (par exemple les commandes de recherche) chargent l'enregistrement courant une fois leur tâche terminée. Dans ce cas, l'enregistrement chargé n'appelle pas automatiquement le ou les enregistrement(s) lié(s). Là aussi, vous devez explicitement sélectionner le ou les enregistrement(s) lié(s) avec **CHARGER SUR LIEN** ou **LIEN RETOUR** si vous avez besoin d'accéder aux données liées.

ANCIEN LIEN RETOUR

ANCIEN LIEN RETOUR (leChamp)

Paramètre	Type		Description
leChamp	Champ	→	Champ recevant un lien

Description

ANCIEN LIEN RETOUR fonctionne comme la commande **LIEN RETOUR**, à la différence près que **ANCIEN LIEN RETOUR** utilise l'ancienne valeur du champ pour activer le lien.

Note : **ANCIEN LIEN RETOUR** utilise l'ancienne valeur du champ N, telle qu'elle est retournée par la fonction **Ancien**. Reportez-vous à la description de cette fonction pour plus d'informations.

ANCIEN LIEN RETOUR modifie la sélection de la table liée. La commande sélectionne le premier enregistrement de la sélection courante et en fait l'enregistrement courant.

CHARGER ANCIEN

CHARGER ANCIEN (*leChamp*)

Paramètre

leChamp

Type

Champ



Description

Champ N

Description

CHARGER ANCIEN fonctionne de la même manière que **CHARGER SUR LIEN**, à la différence près que **CHARGER ANCIEN** utilise la valeur précédente de *leChamp* pour établir la relation.

Note : **CHARGER ANCIEN** utilise l'ancienne valeur du champ N telle qu'elle est retournée par la fonction **Ancien**. Reportez-vous à la description de cette fonction pour plus d'informations.

CHARGER ANCIEN charge l'enregistrement précédemment lié à l'enregistrement courant. Les champs de cet enregistrement sont alors saisissables. Si vous voulez modifier cet ancien enregistrement lié et le sauvegarder, vous devez appeler la commande **STOCKER SUR LIEN**. Notez que pour un enregistrement venant d'être créé, il n'y pas d'ancien enregistrement lié.

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée et si les enregistrements liés ont bien été chargés, la variable système OK prend la valeur 1. Si l'utilisateur a cliqué sur le bouton **Annuler** dans la boîte de dialogue de choix d'enregistrement (qui apparaît si l'enregistrement lié avait été modifié), la variable OK prend la valeur 0.

CHARGER SUR LIEN

CHARGER SUR LIEN (tableN | champN {; discriminant})

Paramètre	Type	Description
tableN champN	Table, Champ	→ Table pour laquelle définir tous les liens automatiques ou Champ avec lien manuel partant vers la table 1
discriminant	Champ	→ Champ discriminant de la table 1

Description

CHARGER SUR LIEN accepte deux syntaxes.

La première syntaxe de la commande, **CHARGER SUR LIEN(tableN)**, active tous les liens aller automatiques (de N vers 1) pour la table *tableN* dans le process courant. Cela signifie que pour chaque champ de la *tableN* d'où part un lien aller automatique, la commande sélectionnera l'enregistrement lié dans chaque table liée. Cela peut donc modifier l'enregistrement courant dans la (les) table(s) liée(s) du process courant.


La seconde syntaxe, **CHARGER SUR LIEN(champN{; discriminant})**, recherche l'enregistrement lié au champ *champN*. Il n'est pas nécessaire que le lien soit automatique. S'il existe, **CHARGER SUR LIEN** charge en mémoire l'enregistrement lié, et en fait l'enregistrement et la sélection courants de la table à laquelle il appartient.

Le paramètre optionnel *discriminant* ne peut être spécifié que si *champN* est de type Texte ou Alpha. Le champ *discriminant* doit être un champ de la table liée. Il peut être de type Alpha, Texte, numérique, Date, Heure ou Booléen. Autrement dit, il ne peut être du type Image ou BLOB.

Si *champN* est spécifié, et si plus d'un enregistrement est trouvé dans la table liée, **CHARGER SUR LIEN** affiche une liste des enregistrements qui correspondent à la valeur de *champN*, permettant à l'utilisateur de sélectionner un enregistrement. Dans cette liste, la colonne de gauche affiche les valeurs des champs liés, la colonne de droite affiche les valeurs de *discriminant*.

Généralement, plusieurs enregistrements sont trouvés lorsque *champN* se termine par le caractère Joker (@). S'il n'y en a qu'un seul, la liste de sélection n'apparaît pas.

Dans l'écran ci-dessous, un enregistrement est en train d'être saisi et une liste de sélection s'affiche au premier plan.



La commande suivante a fait apparaître la liste de sélection :

```
CHARGER SUR LIEN ([Personnes]Société; [Sociétés]Région)
```


L'utilisateur a saisi SARL@ pour visualiser la liste de toutes les sociétés dont le nom commence par SARL, ainsi que leur région.

Spécifier un champ dans *discriminant* est la même opération que celle qui consiste à définir un champ discriminant dans la boîte de dialogue de définition des propriétés d'un lien en mode Développement. Pour plus d'informations sur la définition d'un champ discriminant, reportez-vous au manuel Mode Développement de 4D.

CHARGER SUR LIEN fonctionne avec les liens vers des sous-tables, mais il doit y avoir un lien vers la table parente et vers le champ lié de la sous-table pour que la relation fonctionne correctement. Lorsque vous utilisez une relation vers un sous-enregistrement, vous devez dans un premier temps appeler **CHARGER SUR LIEN** pour charger en mémoire l'enregistrement lié, puis appeler une seconde fois **CHARGER SUR LIEN** pour la sous-table.

Exemple

Dans l'exemple suivant, la table [Factures] est reliée à la table [Clients] par deux liens manuels. Un lien part du champ [Factures]AuNomDe et va vers le champ [Clients]Numéro, l'autre lien va de [Factures]ExpédierA à [Clients]Numéro.



Voici le formulaire de la table [Factures] affichant les informations "AuNomDe" et "ExpédierA".

Comme les deux liens pointent vers la même table, [Clients], l'information qu'ils récupèrent doit être affichée dans des variables. Si le formulaire contenait les champs de [Clients], seules les valeurs issues du second lien seraient affichées.

Les deux méthodes suivantes sont les méthodes objet des champs [Factures]ExpédierA et [Factures]AuNomDe. Voici la méthode objet du champ [Factures]AuNomDe :

```
CHARGER SUR LIEN([Factures]AuNomDe;[Clients]Adresse)
vAdress1:=[Clients]Adresse
vVille1:=[Clients]Ville
vPays1:=[Clients]Pays
vCode1:=[Clients]CP
```

Voici la méthode objet du champ [Factures]ExpédierA :

```
CHARGER SUR LIEN([Factures]ExpédierA;[Clients]Adresse)
vAdress2:=[Clients]Adresse
vVille2:=[Clients]Ville
vPays2:=[Clients]Pays
vCode2:=[Clients]CP
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée et si les enregistrements liés ont bien été chargés, la variable système OK prend la valeur 1. Si l'utilisateur a cliqué sur le bouton **Annuler** dans la boîte de dialogue de choix d'enregistrement (qui apparaît si l'enregistrement lié avait été modifié), la variable OK prend la valeur 0.

CREER SUR LIEN

CREER SUR LIEN (*leChamp*)

Paramètre	Type		Description
<i>leChamp</i>	Champ	→	Champ N (champ d'où part le lien)

Description

CREER SUR LIEN a deux effets. S'il n'existe pas d'enregistrement lié à *leChamp* (c'est-à-dire si la valeur courante de *leChamp* n'est présente dans le champ correspondant d'aucun enregistrement de la table liée), **CREER SUR LIEN** crée un nouvel enregistrement lié. Si vous souhaitez conserver dans cet enregistrement la valeur de *leChamp* ayant provoqué sa création, assignez-la au champ correspondant. Utilisez ensuite la commande **STOCKER SUR LIEN** pour sauvegarder le nouvel enregistrement.

Si un enregistrement lié existe déjà, la commande **CREER SUR LIEN** a alors exactement le même effet que **CHARGER SUR LIEN** : elle charge en mémoire l'enregistrement lié.

FIXER LIEN CHAMP

FIXER LIEN CHAMP (*tableN* | *champN* ; aller ; retour)

Paramètre	Type	Description
<i>tableN</i> <i>champN</i>	Table, Champ	→ Table de départ des liens ou Champ de départ du lien
aller	Entier long	→ Statut du lien aller partant du champ ou des liens aller partant de la table
retour	Entier long	→ Statut du lien retour partant du champ ou des liens retour partant de la table

Description

La commande **FIXER LIEN CHAMP** permet de définir séparément le statut automatique/manuel de chaque lien de la base pour le process courant, quel que soit son statut initial défini en mode Développement dans la fenêtre de paramétrage des liens.

Passez dans le premier paramètre un nom de table ou de champ :

- si vous passez un nom de champ (*champN*), la commande s'appliquera uniquement au lien partant du champ N désigné.
- si vous passez un nom de table (*tableN*), la commande s'appliquera à tous les liens partant de la table N désignée.
- si aucun lien ne part du champ *champN* ou de la table *tableN*, l'erreur de syntaxe n°16 ("Ce champ ne possède pas de lien") est générée et la variable système OK prend la valeur 0.

Passez dans les paramètres *aller* et *retour* des valeurs indiquant la modification du statut automatique/manuel à appliquer respectivement au(x) lien(s) de type N vers 1 — c'est-à-dire au(x) lien(s) aller — et au(x) lien(s) de type 1 vers N — c'est-à-dire au(x) lien(s) retour — désigné(s). Vous pouvez utiliser les constantes du thème "" :

- Ne pas changer (0) = ne pas modifier le statut courant du ou des lien(s).
- Configuration Structure (1) = utiliser le paramétrage défini pour le(s) lien(s) dans la fenêtre de Structure de l'application.
- Manuel (2) = rendre manuel(s) le(s) lien(s) pour le process courant.
- Automatique (3) = rendre automatique(s) le(s) lien(s) pour le process courant.

Note : Les modifications effectuées à l'aide de cette commande s'appliquent au process courant uniquement. Le paramétrage des liens défini à l'aide des options de la fenêtre Inspecteur n'est pas modifié.

Exemple

Cette commande simplifie la gestion des liens avec l'éditeur d'états rapides. Dans les versions précédentes de 4D, pour utiliser les liens automatiques autres que ceux définis en mode Développement, il était nécessaire de passer tous les liens en automatique. Désormais, le code suivant permet de n'utiliser que les liens définis :

```
FIXER LIENS AUTOMATIQUES (Faux;Faux) `Initialisation des liens
`Seuls les liens suivants seront utilisés
FIXER LIEN CHAMP ([Facture]ID_Client;Automatique;Automatique)
FIXER LIEN CHAMP ([Ligne_Facture]ID_Facture;Automatique;Automatique)
QR ETAT ([Facture];Caractere(1);Vrai;Vrai;Vrai)
```

FIXER LIENS AUTOMATIQUES

FIXER LIENS AUTOMATIQUES (aller {; retour})

Paramètre	Type		Description
aller	Booléen	→	Statut de tous les liens de N vers 1
retour	Booléen	→	Statut de tous les liens de 1 vers N

Description

La commande **FIXER LIENS AUTOMATIQUES** transforme tous les liens manuels en liens automatiques pour toute la base dans le process courant. Cette modification est temporaire et peut à tout moment être remise en cause par un nouvel appel à **FIXER LIENS AUTOMATIQUES**.

- Si *aller* est **Vrai**, tous les liens N vers 1 deviennent automatiques. Si *aller* est **Faux**, tous les liens N vers 1 deviennent manuels.
- Si *retour* est **Vrai**, tous les liens 1 vers N deviennent automatiques. Si *retour* est **Faux**, tous les liens 1 vers N deviennent manuels.

Les liens définis comme automatiques en mode Développement ne sont pas affectés par cette commande. Si tous les liens sont définis comme manuels en mode Développement, cette commande vous permet de les rendre automatiques avant d'exécuter des opérations nécessitant qu'ils soient automatiques (par exemple, des recherches et tri relationnels). Après l'exécution de l'opération, le lien peut redevenir manuel.

Exemple

L'exemple suivant rend tous les liens N vers 1 automatiques et rétablit en manuel tous les liens 1 vers N qui étaient précédemment modifiés :

```
FIXER LIENS AUTOMATIQUES (Vrai;Faux)
```


JOINTURE (tableN ; table1)

Paramètre	Type		Description
tableN	Table	⇒	Nom de la table N (d'où part le lien)
table1	Table	⇒	Nom de la table 1 (où arrive le lien)

Description

La commande **JOINTURE** crée une nouvelle sélection d'enregistrements dans *table1* à partir de la sélection d'enregistrements de la *tableN* qui lui est liée et charge le premier enregistrement de la nouvelle sélection en tant qu'enregistrement courant.

Cette commande ne peut être utilisée que s'il existe un lien de **N** vers **1**. **JOINTURE** peut opérer au travers de plusieurs niveaux de liens. Il peut y avoir plusieurs tables liées entre la table **N** et la table **1**. Les liens peuvent être manuels ou automatiques.

Exemple

Nous souhaitons trouver tous les clients dont les factures arrivent à échéance aujourd'hui.

L'exemple suivant propose une méthode pour créer une sélection dans la table *[Clients]* à partir d'une sélection d'enregistrements de la table *[Factures]*:

```
ENSEMBLE VIDE([Clients];"Paie ment Du")
CHERCHER([Factures];[Factures]Paie ment Du=Date du jour)
Tant que(Non(Fin de selection([Factures])))
    CHARGER SUR LIEN([Factures]ClientID)
    ADJOINDRE ELEMENT([Clients];"Paie ment Du")
    ENREGISTREMENT SUIVANT([Factures])
Fin tant que
```

L'exemple suivant parvient au même résultat que le précédent :

```
CHERCHER([Factures];[Factures]Paie ment Du=Date du jour)
JOINTURE([Factures];[Clients])
```

LIEN RETOUR

LIEN RETOUR (table1 | champ1)

Paramètre	Type	Description
table1 champ1	Table, Champ	→ Table pour laquelle établir tous les liens de 1 vers N ou champ 1

Description

LIEN RETOUR a deux syntaxes.

La première syntaxe, **LIEN RETOUR (table1)**, active tous les liens 1 vers N pour *table1*. Elle modifie la sélection courante pour chaque table qui a un lien 1 vers N vers *table1*. Les sélections courantes dans les tables N dépendent de la valeur courante de chaque champ lié dans la table 1. Chaque fois que cette commande est exécutée, les sélections courantes des tables N sont modifiées et le premier enregistrement de la sélection est chargé en tant qu'enregistrement courant.


La seconde syntaxe, **LIEN RETOUR (champ1)**, active le lien 1 vers N pour *champ1*. Elle modifie la sélection courante et l'enregistrement courant pour chaque table qui a un lien avec *champ1*. En conséquence, les enregistrements liés deviennent la sélection courante de la table N.

Notes :

- Si la sélection courante de la table 1 est vide au moment de l'exécution de **LIEN RETOUR**, la commande ne fait rien.
- Pour que la commande fonctionne, les champs clé d'appel (champs N) doivent être indexés.

Exemple

Dans l'exemple suivant, trois tables sont liées avec des liens automatiques. Les deux tables [People] et [Parts] ont un lien N vers 1 vers la table [Companies].



Voici le formulaire pour la table [Companies] qui affiche les enregistrements liés venant des tables [People] et [Parts].

Formulaire Companies :

- RecNum (sélectionnable)
- Champs : Name, Address, State
- Listes liées : First Name, Last Name (Personnes) ; Part No, Cost, Description, In Warehouse (Pièces)

Lorsque les formulaires pour People et Parts s'affichent, les enregistrements liés pour les tables [People] et [Parts] sont chargés et deviennent les sélections courantes de ces tables.

En revanche, les enregistrements liés ne sont pas chargés si un enregistrement de la table [Companies] est sélectionné par programmation. Dans ce cas, il faut utiliser la commande **LIEN RETOUR**.

Par exemple, la méthode suivante effectue une boucle sur chaque enregistrement de la table [Companies]. Pour chaque société, une alerte apparaît. Cette alerte affiche le nombre de personnes dans la société (le nombre d'enregistrements liés dans la table [People]) ainsi que le nombre de Parts que la société distribue (le nombre d'enregistrements dans la table [Parts] qui sont liés). Notez que nous avons besoin d'appeler la commande **LIEN RETOUR** bien que les liens soient automatiques :

```
TOUT SELECTIONNER([Companies]) ` Sélectionner tous les enregistrements dans la table
TRIER([Companies];[Companies]Nom) ` Trier les enregistrements dans l'ordre alphabétique
Boucle($1;1;Enregistrements dans table([Companies])) ` Boucler une fois par enregistrement
```

```
LIEN RETOUR([Companies]Nom) ` Sélectionner les enregistrements liés
ALERTE("Société : "+[Companies]Nom+Caractere(13)+"personnes dans la société :
"+Chaine(Enregistrements trouves([People]))+Caractere(13)+"Nombre de Produits qu'ils distribuent
: "+Chaine(Enregistrements trouves([Parts])))
ENREGISTREMENT SUIVANT([Companies]) ` Aller à l'enregistrement suivant
Fin de boucle
```

LIRE LIEN CHAMP

LIRE LIEN CHAMP (champN ; aller ; retour { ; * })

Paramètre	Type	Description
champN	Champ	⇒ Champ de départ du lien
aller	Entier long	⇒ Statut du lien aller
retour	Entier long	⇒ Statut du lien retour
*	Opérateur	⇒ • Si passé : aller et retour retournent le statut courant effectif du lien (valeurs 2 ou 3 uniquement) • Si omis (défaut) : aller et retour peuvent retourner la valeur 1 si le lien n'a pas été modifié par programmation

Description

La commande **LIRE LIEN CHAMP** permet de connaître le statut automatique/manuel du lien partant du *champN* pour le process courant. Tous les liens peuvent être consultés, y compris les liens déclarés automatiques dans la fenêtre de Structure.

- Passez dans *champN* le nom du champ de la table N d'où part le lien dont vous souhaitez connaître le statut. Si aucun lien ne part du champ *champN*, les paramètres *aller* et *retour* retournent 0, une erreur est générée et la variable système OK prend la valeur 0 (cf. ci-dessous).
- Après l'exécution de la commande, la variable *aller* contient une valeur indiquant si le lien aller spécifié est défini comme automatique :
 - 0 = il n'y a pas de lien partant de *champN*. L'erreur de syntaxe n°16 ("Ce champ ne possède pas de lien") est générée et la variable système OK prend la valeur 0.
 - 1 = le statut automatique/manuel du lien aller spécifié est celui défini par l'option **Lien aller auto** dans les propriétés du lien en mode Développement (il n'a pas été modifié par programmation).
 - 2 = le lien N vers 1 est manuel pour le process.
 - 3 = le lien N vers 1 est automatique pour le process.
- Après l'exécution de la commande, la variable *retour* contient une valeur indiquant si le lien retour spécifié est défini comme automatique :
 - 0 = il n'y a pas de lien partant de *champN*. L'erreur de syntaxe n°16 ("Ce champ ne possède pas de lien") est générée et la variable système OK prend la valeur 0.
 - 1 = le statut automatique/manuel du lien retour spécifié est celui défini par l'option **Lien retour auto** dans les propriétés du lien en mode Développement (il n'a pas été modifié par programmation).
 - 2 = le lien 1 vers N est manuel pour le process.
 - 3 = le lien 1 vers N est automatique pour le process.


Vous pouvez comparer les valeurs reçues dans les paramètres *aller* et *retour* aux constantes du thème "" :

Constante	Type	Valeur
Automatique	Entier long	3
Configuration structure	Entier long	1
Manuel	Entier long	2
Pas de lien	Entier long	0

- Le paramètre facultatif * permet de "forcer" la lecture du statut courant du lien, même s'il n'a pas été modifié par programmation. Autrement dit, lorsque vous passez le paramètre *, seules les valeurs 2 ou 3 peuvent être retournées dans les paramètres *aller* et *retour*.

Exemple

Soit la structure suivante :



Les propriétés du lien reliant le champ [Employés]Société au champ [Sociétés]Nom sont les suivantes :

Le code ci-dessous illustre les différentes possibilités offertes par les commandes **LIRE LIEN CHAMP**, **LIRE LIENS AUTOMATIQUES**, **FIXER LIEN CHAMP** et **FIXER LIENS AUTOMATIQUES** ainsi que leurs effets :

```
LIRE LIENS AUTOMATIQUES(liens_Appel;liens_Retour) `retourne Faux, Faux
LIRE LIEN CHAMP([Employés]Société;aller;retour) `retourne 1,1
LIRE LIEN CHAMP([Employés]Société;aller;retour;*) `retourne 3,2

FIXER LIEN CHAMP([Employés]Société;2;0) `passe le lien N vers 1 en manuel

LIRE LIEN CHAMP([Employés]Société;aller;retour) `retourne 2,1
LIRE LIEN CHAMP([Employés]Société;aller;retour;*) `retourne 2, 2

FIXER LIEN CHAMP([Employés]Société;1;0) `rétablit les paramètres définis en
`structure pour le lien N vers 1

LIRE LIEN CHAMP([Employés]Société;aller;retour) `retourne 1,1
LIRE LIEN CHAMP([Employés]Société;aller;retour;*) `retourne 3,2

FIXER LIENS AUTOMATIQUES(Vrai;Vrai) `passe tous les liens de toutes les tables en automatique

LIRE LIENS AUTOMATIQUES(liens_Appel;liens_Retour) `retourne Vrai, Vrai
LIRE LIEN CHAMP([Employés]Société;aller;retour) `retourne 1,1
LIRE LIEN CHAMP([Employés]Société;aller;retour;*) `retourne 3,3
```

LIRE LIENS AUTOMATIQUES

LIRE LIENS AUTOMATIQUES (aller ; retour)

Paramètre	Type		Description
aller	Booléen	←	Statut de tous les liens de N vers 1
retour	Booléen	←	Statut de tous les liens de 1 vers N

Description

La commande **LIRE LIENS AUTOMATIQUES** permet de savoir si le statut automatique/manuel de tous les liens manuels N vers 1 et 1 vers N de la base a été modifié dans le process courant.

- *aller* : ce paramètre retourne **Vrai** si un appel antérieur de la commande **FIXER LIENS AUTOMATIQUES** a rendu automatiques tous les liens manuels N vers 1 — par exemple **FIXER LIENS AUTOMATIQUES(Vrai;Faux)**.
Ce paramètre retourne **Faux** si la commande **FIXER LIENS AUTOMATIQUES** n'a pas été appelée ou si sa précédente exécution n'a pas modifié les liens manuels N vers 1 — par exemple **FIXER LIENS AUTOMATIQUES(Faux;Faux)**.
- *retour* : ce paramètre retourne **Vrai** si l'appel précédent de la commande **FIXER LIENS AUTOMATIQUES** a rendu automatiques tous les liens manuels 1 vers N — par exemple **FIXER LIENS AUTOMATIQUES(Vrai;Vrai)**.
Ce paramètre retourne **Faux** si la commande **FIXER LIENS AUTOMATIQUES** n'a pas été appelée ou si sa précédente exécution n'a pas modifié les liens manuels 1 vers N — par exemple **FIXER LIENS AUTOMATIQUES(Vrai;Faux)**.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **LIRE LIEN CHAMP**.

SELECTION RETOUR

SELECTION RETOUR (leChamp)

Paramètre	Type		Description
leChamp	Champ	→	Champ de la table N (d'où part le lien)

Description

La commande **SELECTION RETOUR** crée une sélection d'enregistrements dans la table N basée sur la sélection courante de la table 1, et charge le premier enregistrement de la table N comme enregistrement courant.

Note : **SELECTION RETOUR** modifie l'enregistrement courant de la table 1.

Exemple

Prenons l'exemple d'une base de données comportant une table *[Factures]* dont le champ *[Factures]IDClient* est lié au champ *[Clients]NoID* de la table *[Clients]*. L'exemple suivant sélectionne toutes les factures adressées aux clients dont le crédit est supérieur ou égal à 5710 Euros :

```
` Sélectionner les clients
CHERCHER ([Clients]; [Clients]Credit>=5710)
`Trouver toutes les factures liées à chacun de ces clients
SELECTION RETOUR ([Factures]IDClient)
```

STOCKER SUR LIEN

STOCKER SUR LIEN (leChamp)

Paramètre

leChamp

Type

Champ



Description

Champ N

Description

STOCKER SUR LIEN sauvegarde l'enregistrement lié à *leChamp*. Vous pouvez exécuter une commande **STOCKER SUR LIEN** pour mettre à jour un enregistrement créé par **CREER SUR LIEN**, ou bien lorsque vous voulez sauvegarder des modifications apportées à un enregistrement chargé par **CHARGER SUR LIEN**.

STOCKER SUR LIEN ne s'applique pas aux sous-tables car la sauvegarde d'un enregistrement parent entraîne automatiquement la sauvegarde des sous-enregistrements.

STOCKER SUR LIEN ne sauvegardera pas un enregistrement verrouillé. Lorsque vous appelez cette commande, vous devez tout d'abord vous assurer que l'enregistrement n'est pas verrouillé. S'il est verrouillé, la commande est ignorée, l'enregistrement n'est pas sauvegardé et aucune erreur ne vous est retournée.


List Box

-  Gestion programmée des objets de type List box
-  Gestion des List box hiérarchiques
-  LISTBOX CONTRACTER Nouveauté 12.0
-  LISTBOX DEPLOYER Nouveauté 12.0
-  LISTBOX FIXER COULEUR GRILLE
-  LISTBOX FIXER HAUTEUR LIGNES
-  LISTBOX FIXER HIERARCHIE Nouveauté 12.0
-  LISTBOX FIXER LARGEUR COLONNE Modifié 12.0
-  LISTBOX FIXER TABLE SOURCE
-  LISTBOX INSERER COLONNE
-  LISTBOX INSERER COLONNE FORMULE
-  LISTBOX INSERER LIGNE
-  LISTBOX Lire hauteur lignes
-  LISTBOX LIRE HIERARCHIE Nouveauté 12.0
-  LISTBOX Lire information
-  LISTBOX LIRE INFORMATION IMPRESSION Nouveauté 12.0
-  LISTBOX Lire largeur colonne Modifié 12.0
-  LISTBOX Lire nombre colonnes
-  LISTBOX Lire nombre lignes
-  LISTBOX LIRE POSITION CELLULE
-  LISTBOX LIRE TABLE SOURCE
-  LISTBOX LIRE TABLEAUX
-  LISTBOX MONTRER GRILLE
-  LISTBOX NUMERO COLONNE DEPLACEE
-  LISTBOX NUMERO LIGNE DEPLACEE
-  LISTBOX SELECTIONNER LIGNE
-  LISTBOX SELECTIONNER RUPTURE Nouveauté 12.0
-  LISTBOX SUPPRIMER COLONNE
-  LISTBOX SUPPRIMER LIGNE
-  LISTBOX TRIER COLONNES

Gestion programmée des objets de type List box

Les commandes de ce thème sont dédiées à la gestion programmée des objets de formulaire de type List box.

Les list box peuvent être comparées aux **Zones de défilement groupées**. De fait, une list box propose toutes les fonctions d'un ensemble de zones de défilement groupées, notamment la possibilité de représenter des données sous forme de colonnes et de lignes sélectionnables. Les list box proposent en outre de nombreuses fonctions supplémentaires telles que la possibilité de saisir des valeurs, trier les colonnes, définir des couleurs alternées, etc.



Un objet de type List box est entièrement paramétrable dans l'éditeur de formulaires de 4D et peut également être contrôlé par programmation. Pour plus d'informations sur la création et le paramétrage des objets de type List box dans l'éditeur de formulaires ainsi que leur utilisation, reportez-vous au manuel Mode Développement de la documentation de 4D.

La programmation des objets de type List box s'effectue sur le même modèle que les autres objets de formulaire en liste de 4D. Elle doit cependant tenir compte de principes spécifiques, décrits dans cette section.

Sources de données et principes de gestion des valeurs

Un objet List box peut contenir une ou plusieurs colonnes et peut être associé soit à des tableaux 4D, soit à une sélection d'enregistrements. Dans le cas des list box de type sélection, les colonnes sont associées à des champs ou des expressions. Il n'est pas possible de combiner dans une même list box ces deux types de sources de données (tableaux et sélections). La définition de la source de données s'effectue au moment de la création de l'objet List box dans l'éditeur de formulaires, via la Liste des propriétés. Il n'est pas possible de la modifier ensuite par programmation.

Objets	
Type	List Box
Nom de l'objet	List Box1
Nom de la variable	List Box1
Source de données	Tableaux
List Box	
Nombre de colonnes	Sélection courante
Nombre de colonnes fixes	Sélection temporaire

List box de type tableau

Dans ce type de list box, chaque colonne est associée à un tableau 4D à une dimension ; tous les types de tableaux peuvent être utilisés, à l'exception des tableaux de pointeurs. Le format d'affichage de chaque colonne peut être défini dans l'éditeur de formulaires ou via la commande **OBJET FIXER FORMATAGE**.

En mode programmé, les valeurs des colonnes (saisie et affichage) sont gérées à l'aide des commandes de haut niveau du thème List box (telles que **LISTBOX INSERER LIGNE** ou **LISTBOX SUPPRIMER LIGNE**) ainsi que des commandes de manipulation des tableaux.

Par exemple, pour initialiser le contenu d'une colonne de List box, vous pouvez utiliser l'instruction suivante :

```
TABLEAU TEXTE (NomColonne;taille)
```

Vous pouvez également utiliser une énumération :

```
ENUMERATION VERS TABLEAU ("NomEnum";NomColonne)
```

Attention : Lorsqu'un objet List box contient plusieurs colonnes de tailles différentes, seul le nombre d'éléments correspondant au plus petit tableau est affiché. Il est donc conseillé de veiller à ce que chaque tableau ait le même nombre d'éléments que les autres. A noter également que si une colonne de la list box est "vide" (c'est le cas lorsque le tableau associé n'a pas été déclaré ou dimensionné via le langage), la list box n'affiche aucun contenu.

List box de type sélection

Dans ce type de list box, chaque colonne peut être associée à un champ ou à une expression. Le contenu de chaque ligne est alors évalué en fonction d'une sélection d'enregistrements : la sélection courante d'une table ou une sélection temporaire.

Dans le cas de la sélection courante, toute modification effectuée côté base de données est automatiquement reportée dans la list box et inversement. La sélection courante est donc toujours identique aux deux emplacements. A noter que les commandes **LISTBOX INSERER LIGNE** et **LISTBOX SUPPRIMER LIGNE** ne peuvent pas être utilisées avec les list box de type sélection.

Vous pouvez associer une colonne de list box à une expression. L'expression pourra être basée sur un ou plusieurs champs (par exemple `[Employés]Nom+" "+[Employés]Prénom`) ou être simplement une formule (par exemple `Chaine(Millisecondes)`).

L'expression peut également être une méthode projet, une variable ou un élément de tableau.


La commande **LISTBOX FIXER TABLE SOURCE** permet de modifier par programmation la table associée à la list box.

Objet, colonne et en-tête

Un objet List box est composé de trois types d'éléments distincts :

- l'**objet** dans son ensemble,
- les **colonnes**,
- les **en-têtes** des colonnes.

Dans l'éditeur de formulaires, ces éléments peuvent être sélectionnés séparément. Chacun d'eux dispose de son propre nom d'objet et nom de variable et peut donc être adressé séparément.



Par défaut, les colonnes sont nommées **Colonne1** à **n** et les en-têtes **Entête1** à **n** dans le formulaire, indépendamment des objets List box eux-mêmes. A noter que, par défaut, le même nom est utilisé pour les objets et leurs variables associées.

Chaque type d'élément dispose de caractéristiques propres et de caractéristiques partagées avec les autres éléments. Par exemple, la police de caractères peut être assignée globalement à l'objet List box ou séparément aux colonnes et aux en-têtes. A l'inverse, les propriétés de saisie ne sont définissables que pour les colonnes.

Ces principes s'appliquent aux commandes du thème "Propriétés des objets" pouvant être utilisées avec les list box : en fonction de sa nature, chaque commande sera utilisable avec la list box, les colonnes et/ou les en-têtes des colonnes. Pour désigner le type d'élément sur lequel vous souhaitez agir, il suffit de passer le nom ou la variable qui lui est associé(e).

Le tableau suivant précise la portée de chaque commande du thème "Propriétés des objets" utilisable avec les objets de type list box :

Commandes Propriétés des objets	Objet	Colonne	En-tête de colonne
OBJET DEPLACER	X		
OBJET LIRE COORDONNEES	X		
OBJET FIXER FILTRE SAISIE		X	
OBJET FIXER FORMATAGE		X	
OBJET FIXER SAISSISSABLE		X	
OBJET FIXER ENUMERATION		X	
OBJET FIXER TITRE			X
OBJET FIXER COULEUR	X	X	X
OBJET FIXER COULEURS RVB	X	X	X
OBJET FIXER POLICE	X	X	X
OBJET FIXER TAILLE POLICE	X	X	X
OBJET FIXER STYLE POLICE	X	X	X
OBJET FIXER ALIGNEMENT	X	X	X
OBJET Lire alignement	X	X	X
OBJET FIXER VISIBLE	X	X	X
OBJET FIXER BARRES DEFILEMENT	X		
OBJET LIRE TAILLE OPTIMALE	X	X	X

Notes :

- Toutes les commandes du thème "List Box" s'appliquent à l'objet List box seulement, à l'exception de **LISTBOX FIXER LARGEUR COLONNE** (objet, colonne et en-tête) et **LISTBOX Lire largeur colonne** (colonne ou en-tête uniquement).
- Avec les List box de type tableau, il est possible de définir séparément les propriétés de style, de couleur de police, de couleur de fond et de visibilité de chaque ligne. Cette gestion s'effectue via des tableaux associés à la list box dans la Liste des propriétés. Vous pouvez récupérer par programmation le nom de ces tableaux à l'aide de la commande **LISTBOX LIRE TABLEAUX**.

List box et Langage

Méthodes objet

Il est possible d'associer une méthode à l'objet List box dans son ensemble et/ou à chaque colonne de la list box. Les méthodes objet sont appelées dans l'ordre suivant :

1. Méthode objet de la colonne

2. Méthode objet de la list box

La méthode objet de la colonne reçoit les événements se produisant dans son en-tête.

OBJET FIXER VISIBLE et en-têtes

Lorsque la commande **OBJET FIXER VISIBLE** est utilisée avec un en-tête de list box, elle agit sur tous les en-têtes de l'objet List box, quel que soit l'en-tête spécifié par la commande. Par exemple, l'instruction **OBJET FIXER VISIBLE(*;"entête3";Faux)** masquera tous les en-têtes de l'objet List box auquel appartient l'en-tête 3 (et non uniquement cet en-tête).

Objet Lire pointeur

La fonction **Objet Lire pointeur** utilisée avec la constante **Objet avec focus** ou **Objet courant** (anciennement fonctions **Objet focus** et **Self**) peut être utilisée dans la méthode objet d'une list box ou d'une colonne de list box. Elle retourne un pointeur vers la list box, la colonne de list box (1) ou la variable d'en-tête en fonction du type d'événement formulaire. Le tableau suivant détaille ce fonctionnement :

Événement	Objet avec focus	Objet courant
Sur clic	list box	colonne
Sur double clic	list box	colonne
Sur avant frappe clavier	colonne	colonne
Sur après frappe clavier	colonne	colonne
Sur après modification	colonne	colonne
Sur gain focus	colonne ou list box (*)	colonne ou list box (*)
Sur perte focus	colonne ou list box (*)	colonne ou list box (*)
Sur déposer	list box source	list box (*)
Sur glisser	list box source	list box (*)
Sur début glisser	list box	list box (*)
Sur début survol	list box (**)	list box (**)
Sur survol	list box (**)	list box (**)
Sur fin survol	list box (**)	list box (**)
Sur données modifiées	colonne	colonne
Sur nouvelle sélection	list box (**)	list box (**)
Sur avant saisie	colonne	colonne
Sur déplacement colonne	list box	colonne
Sur déplacement ligne	list box	list box
Sur redimensionnement colonne	list box	colonne
Sur clic entête	list box	en-tête
Sur après tri	list box	en-tête

(*) Lorsque le focus est modifié à l'intérieur d'une list box, un pointeur vers la colonne est retourné. Lorsque le focus est modifié au niveau global du formulaire, un pointeur vers la list box est retourné. Dans le contexte d'une méthode objet de colonne, un pointeur vers la colonne est retourné.

(**) Non exécuté dans le contexte d'une méthode objet de colonne.

(1) Lorsqu'un pointeur vers la colonne est retourné, l'objet pointé dépend du type de la list box. Dans le cadre d'une list box de type tableau, **OBJET Lire pointeur** retourne un pointeur vers le tableau. Le mécanisme des pointeurs de 4D permet alors de connaître le numéro de l'élément de tableau modifié. Par exemple, en supposant que l'utilisateur a modifié la 5e ligne de la colonne col2 :

```
$Colonne:=OBJET Lire pointeur(Objet avec focus)
` $Colonne contient un pointeur vers col2
$Ligne:=$Colonne->`$Ligne vaut 5
```

Dans le cadre d'une list box de type sélection, **OBJET Lire pointeur** retourne :

- pour une colonne associée à un champ, un pointeur vers le champ associé,
- pour une colonne associée à une variable, un pointeur vers la variable,
- pour une colonne associée à une expression, un pointeur **Nil**.

OBJET FIXER DEFILEMENT

Il est possible d'utiliser la commande **OBJET FIXER DEFILEMENT** (thème "Propriétés des objets") avec un objet de type list box. Cette commande permet de faire défiler les lignes de la list box afin d'afficher la première ligne sélectionnée ou une ligne spécifique.

EDITER ELEMENT

La commande **EDITER ELEMENT** (thème "Gestion de la saisie") permet de passer en mode édition une cellule d'un objet list box.

REDESSINER

Lorsqu'elle est appliquée à une list box en mode sélection, la commande **REDESSINER** (thème "Interface utilisateur") provoque la mise à jour des données affichées dans la list box.

Numero de ligne affichee

La commande **Numero de ligne affichee** (thème "Sélections") fonctionne dans le contexte de l'événement [Sur affichage corps](#) pour un objet list box.

Événements formulaire

Des événements formulaire spécifiques sont destinés à la gestion programmée des list box, concernant notamment le glisser-déposer et le tri. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de la commande **Evenement formulaire**.

Glisser déposer

La gestion du glisser-déposer de données dans les list box est prise en charge par les commandes **Position déposer** et **PROPRIETES GLISSER DEPOSER**. Ces commandes ont été spécialement adaptées pour les list box.

Attention de ne pas confondre le glisser-déposer avec le déplacement de lignes et de colonnes, pris en charge par les commandes **LISTBOX NUMERO LIGNE DEPLACEE** et **LISTBOX NUMERO COLONNE DEPLACEE**.

Gestion des tris

Par défaut, la list box gère automatiquement les tris standard des colonnes en cas de clic sur l'en-tête. Un tri standard est un tri alphanumérique des valeurs de la colonne, alternativement croissant / décroissant lors de clics multiples. Toutes les colonnes sont toujours automatiquement synchronisées.

Il est possible d'interdire le tri utilisateur standard en désélectionnant la propriété "Triable" pour la list box.

Le développeur peut mettre en place une gestion personnalisée des tris à l'aide de la commande **LISTBOX TRIER COLONNES** et/ou en combinant les événements formulaire [Sur clic entête](#) et [Sur après tri](#) (cf. commande **Événement formulaire**) et les commandes 4D de gestion des tableaux.

Note : La propriété "Triable" concerne uniquement le tri utilisateur standard, la commande **LISTBOX TRIER COLONNES** ne tient pas compte de cette propriété.

En outre, la valeur de la variable associée à l'en-tête d'une colonne permet de gérer une information supplémentaire : le tri courant de la colonne (lecture) et l'affichage de la flèche de tri.

- si la variable vaut 0, la colonne n'est pas triée et la flèche de tri n'est pas affichée ;

colonne2

- si la variable vaut 1, la colonne est triée par ordre croissant et la flèche de tri croissant est affichée ;

colonne2 ▲

- si la variable vaut 2, la colonne est triée par ordre décroissant et la flèche de tri décroissant est affichée.

colonne2 ▼

Il est possible de fixer la valeur de la variable (par exemple **Header2:=2**) afin de "forcer" l'affichage de la flèche de tri. Le tri de la colonne lui-même n'est dans ce cas pas modifié, il appartient au développeur de le gérer.

Gestion des sélections

La gestion des sélections s'effectue différemment pour les list box de type tableau et de type sélection.

- List box de type sélection : les sélections sont gérées par l'intermédiaire d'un ensemble appelé "Ensemble surlignage". Cet ensemble est défini dans les propriétés de la list box. Il est maintenu automatiquement par 4D : si l'utilisateur sélectionne une ou plusieurs ligne(s) dans la list box, l'ensemble est immédiatement mis à jour. A l'inverse, il est possible d'utiliser les commandes du thème "Ensembles" afin de modifier par programmation la sélection dans la list box.
- List box de type tableau : la commande **LISTBOX SELECTIONNER LIGNE** permet de sélectionner par programmation une ou plusieurs lignes de list box.
En outre, la variable associée à l'objet List box peut être utilisée pour lire, fixer ou stocker les sélections de lignes dans l'objet. Cette variable correspond à un tableau de booléens automatiquement créé et maintenu par 4D. La taille de ce tableau est déterminée par celle de la list box : il contient le même nombre d'éléments que le plus petit tableau associé aux colonnes. Chaque élément de ce tableau contient **Vrai** si la ligne correspondante est sélectionnée et **Faux** sinon. 4D met à jour le contenu de ce tableau en fonction des actions utilisateur. A l'inverse, vous pouvez modifier la valeur des éléments de ce tableau afin de modifier la sélection dans la list box.
En revanche, vous ne pouvez ni insérer ni supprimer de ligne dans ce tableau ; il n'est pas possible non plus de le retyper.

Note : La commande **Compter dans tableau** est utile dans ce cas pour connaître le nombre de lignes sélectionnées.

Par exemple, cette méthode permet d'inverser la sélection de la première ligne de la list box (type tableau) :

```
TABLEAU BOOLEEN (tBListBox;10)
  ` tBListBox est le nom de la variable associée à la List box dans le formulaire
Si (tBListBox{1}=Vrai)
  tBListBox{1}:=Faux
Sinon
  tBListBox{1}:=Vrai
Fin de si
```

Note : Les spécificités de la gestion des sélections dans les list box en mode hiérarchique sont détaillées dans la section .

Gestion des impressions

Il est possible d'imprimer des list box à compter de 4D v12. Deux modes d'impression sont proposés : le mode prévisualisation, permettant d'imprimer une list box comme un objet de formulaire et le mode avancé, permettant de contrôler l'impression de l'objet list box lui-même au sein du formulaire. A noter que l'apparence "Impression" est proposée pour les list box dans l'éditeur de formulaires.

Mode prévisualisation

L'impression d'une list box en mode prévisualisation consiste à imprimer directement la list box avec le formulaire qui la contient via les commandes d'impression standard ou la commande de menu **Imprimer**. La list box est imprimée dans l'état où elle se trouve dans le formulaire. Ce mode ne permet pas de contrôler précisément l'impression de l'objet ; en particulier, il ne permet pas

d'imprimer toutes les lignes d'une list box contenant plus de lignes qu'elle ne peut en afficher.

Mode avancé

Dans ce mode, l'impression des list box s'effectue par programmation, via la commande **Imprimer objet**. Par conséquent, seules des list box présentes dans des formulaires projet peuvent être imprimées en mode avancé. La commande **LISTBOX LIRE INFORMATION IMPRESSION** permet de contrôler l'impression de l'objet.

Dans ce mode :

- la hauteur de l'objet list box est automatiquement réduite lorsque le nombre de lignes à imprimer est inférieur à la hauteur d'origine de l'objet (il n'y a pas de lignes "vides" imprimées). En revanche, la hauteur n'augmente pas automatiquement en fonction du contenu de l'objet. La taille de l'objet effectivement imprimé peut être obtenue via la commande **LISTBOX LIRE INFORMATION IMPRESSION**.
- l'objet list box est imprimé "tel quel", c'est-à-dire en tenant compte de ses paramètres d'affichage courants : visibilité des entêtes et des grilles, lignes affichées et masquées, etc. Ces paramètres incluent également la première ligne à imprimer : si vous appelez la commande **DEFILER LIGNES** avant de lancer l'impression, la première ligne imprimée dans la list box sera celle désignée par la commande.
- un mécanisme automatique facilite l'impression des list box contenant plus de lignes qu'il est possible d'en afficher : des appels successifs à **Imprimer objet** permettent d'imprimer à chaque fois un nouvel ensemble de lignes. La commande **LISTBOX LIRE INFORMATION IMPRESSION** permet de contrôler le statut de l'impression durant l'impression.

Gestion des List box hiérarchiques

4D v12 vous permet de définir et d'utiliser des list box hiérarchiques. Une list box hiérarchique est une list box dans laquelle le contenu de la première colonne apparaît sous forme hiérarchique. Ce type de représentation est adapté à la présentation d'informations comportant des valeurs répétées et/ou hiérarchiquement dépendantes (pays/région/ville...).

Seules les **list box de type tableau** peuvent être hiérarchiques.

Les list box hiérarchiques constituent un mode de représentation particulier des données, mais ne modifient pas la structure de ces données (les tableaux). Les list box hiérarchiques sont remplies et gérées exactement de la même manière que les list box non hiérarchiques (cf.).

Pour définir une list box hiérarchique, vous disposez des possibilités suivantes :

- configurer manuellement les éléments hiérarchiques via la Liste des propriétés ou à l'aide du pop up menu de gestion des list box, dans l'éditeur de formulaires. Ces points sont traités dans le manuel *Mode Développement* de 4D.
- utiliser les commandes **LISTBOX FIXER HIERARCHIE** et **LISTBOX LIRE HIERARCHIE**.

A la première ouverture d'un formulaire contenant une list box hiérarchique, par défaut toutes les lignes sont déployées.

Une ligne de rupture et un "noeud" hiérarchique sont automatiquement ajoutés dans la list box lorsque des valeurs sont répétées dans les tableaux. Par exemple, imaginons une list box contenant quatre tableaux définissant des villes, chaque ville étant caractérisée par un pays, une région, un nom et un nombre d'habitants :

Pays	Région	Ville	Population
France	Bretagne	Rennes	200000
France	Bretagne	Quimper	80000
France	Bretagne	Brest	120000
France	Normandie	Caen	75000
France	Normandie	Deauville	35000

Si cette list box est affichée sous forme hiérarchique (les trois premiers tableaux étant inclus dans la hiérarchie), vous obtenez :

Ville	Population
☒ France	
☒ Bretagne	
Rennes	200000
Quimper	80000
Brest	120000
☒ Normandie	
Caen	75000
Deauville	35000

Les tableaux ne sont pas triés avant la construction de la hiérarchie. Si par exemple un tableau contient les données AAABBAACC, la hiérarchie obtenue sera :

> A
> B
> A
> C

Pour déployer ou contracter un "noeud" hiérarchique, cliquez dessus. Si vous effectuez **Alt+clik** (Windows) ou **Option+clik** (Mac OS) sur le noeud, tous ses sous-éléments seront déployés ou contractés. Ces opérations peuvent également être effectuées par programmation à l'aide des commandes **LISTBOX DEPLOYER** et **LISTBOX CONTRACTER**.

Gestion des sélections et des positions

Une list box hiérarchique affiche un nombre variable de lignes à l'écran en fonction de l'état déployé/contracté des noeuds hiérarchiques. Cela ne signifie pas pour autant que le nombre de lignes des tableaux varie. Seul l'affichage est modifié, pas les données.

Il est important de comprendre ce principe car la gestion programmée des list box hiérarchiques se base toujours sur les données des tableaux, pas sur les données affichées. En particulier, les lignes de rupture ajoutées automatiquement ne sont pas prises en compte dans les tableaux d'options d'affichage (cf. ci-dessous le paragraphe "Gestion des lignes de rupture").

Examinons par exemple les tableaux suivants :

France	Bretagne	Brest
France	Bretagne	Quimper
France	Bretagne	Rennes

Si ces tableaux sont représentés hiérarchiquement, la ligne "Quimper" ne sera pas affichée sur la deuxième ligne mais sur la quatrième, à cause des deux lignes de rupture ajoutées :

France
Bretagne
Brest
Quimper
Rennes

Quelle que soit la manière dont les données sont affichées dans la list box (hiérarchique ou non-hiérarchique), si vous souhaitez passer la ligne contenant "Quimper" en gras, vous devrez utiliser l'instruction `TabStyle{2} = Gras`. Seule la position de la ligne dans les tableaux est prise en compte.

Ce principe est mis en oeuvre pour les tableaux internes permettant de gérer :

- les couleurs
- les couleurs de fond
- les styles
- les lignes masquées
- les sélections

Par exemple, si vous voulez sélectionner la ligne contenant Rennes, vous devez passer :

```
->MaListbox{3}:=Vrai
```

Représentation non hiérarchique :

France	Bretagne	Brest
France	Bretagne	Quimper
France	Bretagne	Rennes

Représentation hiérarchique :

France
Bretagne
Brest
Quimper
Rennes

Note : Si une ou plusieurs lignes sont masquées du fait que leurs parents ont été contractés, elles ne sont plus sélectionnées.

Seules les lignes visibles (directement ou suite à un défilement) sont sélectionnables. Autrement dit, les lignes ne peuvent pas être à la fois sélectionnées et cachées.

Tout comme pour les sélections, la commande **LISTBOX LIRE POSITION CELLULE** retournera les mêmes valeurs pour une list box hiérarchique et une list box non hiérarchique. Cela signifie que dans les deux exemples ci-dessous, **LISTBOX LIRE POSITION CELLULE** retournera la même position : (3;2)

Représentation non hiérarchique :

France	Bretagne	Brest	120000
France	Bretagne	Quimper	80000
France	Bretagne	Rennes	200000
France	Normandie	Caen	75000

Représentation hiérarchique :

France	
Bretagne	
Brest	120000
Quimper	80000
Rennes	200000
Normandie	
Caen	75000

Gestion des lignes de rupture

Si l'utilisateur sélectionne une ligne de rupture, **LISTBOX LIRE POSITION CELLULE** retourne la première occurrence de la ligne dans le tableau correspondant. Dans le cas suivant :

France	
Bretagne	
Brest	120000
Quimper	80000
Rennes	200000
Normandie	
Caen	75000

... **LISTBOX LIRE POSITION CELLULE** retourne (2;4). Pour sélectionner une ligne de rupture par programmation, vous devez utiliser la commande **LISTBOX SELECTIONNER RUPTURE**.

Les lignes de rupture ne sont pas prises en compte dans les tableaux internes permettant de gérer l'apparence graphique des list box (styles et couleurs). Il est toutefois possible de modifier ces caractéristiques pour les lignes de rupture via les commandes de gestion graphique des objets (thème). Il suffit pour cela d'exécuter ces commandes appropriées sur les tableaux constituant la hiérarchie.

Soit par exemple la list box suivante (les noms des tableaux associés sont précisés entre parenthèses) :

Représentation non hiérarchique :

(T1)	(T2)	(T3)	(T4)	(tStyle)	(tCouleur)
France	Bretagne	Brest	1 20000	Normal	0
France	Bretagne	Quimper	80000	Souligné	0
France	Bretagne	Rennes	200000	Normal	0xFF0000
France	Normandie	Caen	220000	Normal	0
France	Normandie	Deauville	4000	Normal	0

Représentation hiérarchique :

France	
Bretagne	
Brest	1 20000
Quimper	80000
Rennes	200000
Normandie	
Caen	75000
Deauville	4000

En mode hiérarchie, les niveaux de rupture ne sont pas pris en compte par les tableaux de modification de style nommés *tStyle* et *tCouleurs*. Pour modifier la couleur ou le style des niveaux de rupture, vous devez exécuter les instructions suivantes :

```
OBJET FIXER COULEURS RVB (T1; 0x0000FF; 0xB0B0B0)
OBJET FIXER STYLE POLICE (T2; Gras)
```

Note : Dans ce contexte, seule la syntaxe utilisant la variable tableau peut fonctionner avec les commandes de propriété d'objet car les tableaux n'ont alors pas d'objet associé.

Résultat :

France	
Bretagne	
Brest	120000
Quimper	80000
Rennes	200000
Normandie	
Caen	75000
Deauville	4000

Lignes masquées

Lorsque toutes les lignes d'une sous-hiérarchie sont masquées, la ligne de rupture est automatiquement masquée. Dans l'exemple ci-dessus, si les lignes 1 à 3 sont masquées, la ligne de rupture "Bretagne" n'apparaîtra pas.

LISTBOX CONTRACTER ({ * ; } objet { ; récursive { ; sélecteur { ; ligne | niveau { ; colonne } } } })

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	⇒ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	⇒ Nom d'objet (si * spécifié) ou Variable (si * omis)
récursive	Booléen	⇒ Vrai = contracter les sous-niveaux, Faux = ne pas contracter les sous-niveaux
sélecteur	Entier long	⇒ Partie de la list box à contracter
ligne niveau	Entier long	⇒ Numéro de ligne de la rupture à contracter ou Numéro de niveau de la list box à contracter
colonne	Entier long	⇒ Numéro de colonne de la rupture à contracter

Description

La commande **LISTBOX CONTRACTER** vous permet de provoquer la contraction des lignes de rupture de l'objet list box désigné par les paramètres *objet* et ***.

Si vous passez le paramètre optionnel ***, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable.

Si la list box n'est pas configurée en mode hiérarchique, la commande ne fait rien. Pour plus d'informations sur les list box hiérarchiques, reportez-vous à la section .

Le paramètre optionnel *récursive* vous permet de paramétrer la contraction des sous-niveaux hiérarchiques de la list box. Passez Vrai ou omettez ce paramètre pour que la commande provoque la contraction de tous les niveaux et tous les sous-niveaux. Si vous passez Faux, seul le premier niveau sera contracté.

Le paramètre optionnel *sélecteur* vous permet de définir la portée de la commande. Vous pouvez passer dans ce paramètre l'une des constantes suivantes, placées dans le thème :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Listbox Tous	Entier long	0	La commande agit sur tous les sous-niveaux (valeur par défaut, utilisée si le paramètre est omis).
Listbox Sélection	Entier long	1	La commande agit sur les sous-niveaux sélectionnés.
Listbox Ligne rupture	Entier long	2	La commande agit sur le sous-niveau auquel appartient la "cellule" désignée par les paramètres <i>ligne</i> et <i>colonne</i> . A noter que ces paramètres représentent les numéros de ligne et de colonne dans la listbox en mode standard et non dans sa représentation hiérarchique. Si les paramètres <i>ligne</i> et <i>colonne</i> sont omis, la commande ne fait rien.
Listbox Niveau	Entier long	3	La commande agit sur toutes les lignes de rupture correspondant à la colonne <i>niveau</i> . Ce paramètre désigne un numéro de colonne dans la listbox en mode standard et non dans sa représentation hiérarchique. Si le paramètre <i>niveau</i> est omis, la commande ne fait rien.

Si la sélection ou la list box ne contient pas de ligne de rupture, ou si toutes les lignes de rupture sont déjà contractées, la commande ne fait rien.

Exemple

Cet exemple contracte le premier niveau de lignes de rupture de la sélection de la list box :

```
LISTBOX CONTRACTER (*; "MaListbox"; Faux; Listbox Sélection)
```

LISTBOX DEPLOYER ({ * ; } objet { ; récursive { ; sélecteur { ; ligne | niveau { ; colonne } } } })

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	→ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
récursive	Booléen	→ Vrai = déployer les sous-niveaux, Faux = ne pas déployer les sous-niveaux
sélecteur	Entier long	→ Partie de la list box à déployer
ligne niveau	Entier long	→ Numéro de ligne de la rupture à déployer ou Numéro de niveau de la list box à déployer
colonne	Entier long	→ Numéro de colonne de la rupture à déployer

Description

La commande **LISTBOX DEPLOYER** vous permet de provoquer le déploiement des lignes de rupture de l'objet list box affiché en mode hiérarchique désigné par les paramètres *objet* et ***.

Si vous passez le paramètre optionnel ***, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable.

Si la list box n'est pas configurée en mode hiérarchique, la commande ne fait rien. Pour plus d'informations sur les list box hiérarchiques, reportez-vous à la section .

Le paramètre optionnel *récursive* vous permet de paramétrer le déploiement des sous-niveaux hiérarchiques de la list box. Passez Vrai ou omettez ce paramètre pour que la commande provoque le déploiement de tous les niveaux et tous les sous-niveaux. Si vous passez Faux, seul le premier niveau désigné sera déployé.

Le paramètre optionnel *sélecteur* vous permet de définir la portée de la commande. Vous pouvez passer dans ce paramètre l'une des constantes suivantes, placées dans le thème :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Listbox Tous	Entier long	0	La commande agit sur tous les sous-niveaux (valeur par défaut, utilisée si le paramètre est omis).
Listbox Sélection	Entier long	1	La commande agit sur les sous-niveaux sélectionnés.
Listbox Ligne rupture	Entier long	2	La commande agit sur le sous-niveau auquel appartient la "cellule" désignée par les paramètres <i>ligne</i> et <i>colonne</i> . A noter que ces paramètres représentent les numéros de ligne et de colonne dans la listbox en mode standard et non dans sa représentation hiérarchique. Si les paramètres <i>ligne</i> et <i>colonne</i> sont omis, la commande ne fait rien.
Listbox Niveau	Entier long	3	La commande agit sur toutes les lignes de rupture correspondant à la colonne <i>niveau</i> . Ce paramètre désigne un numéro de colonne dans la listbox en mode standard et non dans sa représentation hiérarchique. Si le paramètre <i>niveau</i> est omis, la commande ne fait rien.

La commande ne sélectionne pas les lignes de rupture.

Si la sélection ou la list box ne contient pas de ligne de rupture, ou si toutes les lignes de rupture sont déjà déployées, la commande ne fait rien.

Exemple

Cet exemple illustre différents modes d'utilisation de la commande. Soient les tableaux suivants représentés dans une list box :

France	Brittany	Brest	120000
France	Brittany	Quimper	80000
France	Brittany	Rennes	200000
France	Normandy	Caen	220000
France	Normandy	Deauville	4000
France	Normandy	Cherbourg	41000
Belgium	Wallonia	Namur	111000
Belgium	Wallonia	Liege	200000
Belgium	Flanders	Antwerp	472000
Belgium	Flanders	Louvain	95000

```
//Déployer toutes les lignes et sous-lignes de rupture de la list box
LISTBOX DEPLOYER (*; "MaListbox")
```

V	France	
V	Bretagne	
	Brest	120000
	Quimper	80000
	Rennes	200000
V	Normandie	
	Caen	220000
	Deauville	4000
	Cherbourg	41000
V	Belgique	
V	Wallonie	
	Namur	111000
	Liège	200000
V	Flandre	
	Anvers	472000
	Louvain	95000

```
//Déployer le premier niveau de lignes de rupture de la sélection
LISTBOX DEPLOYER(*;"MaListbox";Faux;Listbox Sélection)
//Si la ligne "Belgique" était sélectionnée
```

>	France
V	Belgique
>	Wallonie
>	Flandre

```
//Déployer la ligne de rupture Bretagne sans récursivité
LISTBOX DEPLOYER(*;"MaListbox";Faux;Listbox Ligne rupture;1;2)
```

V	France	
V	Bretagne	
	Brest	120000
	Quimper	80000
	Rennes	200000
>	Normandie	
>	Belgique	

```
//Déployer toutes les premières colonnes (pays) sans récursivité
LISTBOX DEPLOYER(*;"MaListbox";Faux;Listbox Niveau;1)
```

V	France
>	Bretagne
>	Normandie
V	Belgique
>	Wallonie
>	Flandre

LISTBOX FIXER COULEUR GRILLE

LISTBOX FIXER COULEUR GRILLE ({ * ; } objet ; couleur ; horizontal ; vertical)

Paramètre	Type	Description
*		→ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
couleur	Entier long	→ Valeur de couleur RVB
horizontal	Booléen	→ Utiliser la couleur pour les traits horizontaux
vertical	Booléen	→ Utiliser la couleur pour les traits verticaux

Description

La commande **LISTBOX FIXER COULEUR GRILLE** permet de modifier la couleur de la grille de l'objet list box désigné par les paramètres *objet* et ***.

Si vous passez le paramètre optionnel ***, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable. Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section **Propriétés des objets**.

Passez dans le paramètre *couleur* une valeur de couleur RVB. Pour plus d'informations sur les couleurs RVB, reportez-vous à la description de la commande **FIXER COULEURS RVB**.

Les paramètres *horizontal* et *vertical* vous permettent de spécifier les traits auxquels la couleur doit être appliquée :

- si vous passez **Vrai** dans *horizontal*, la couleur sera appliquée aux traits horizontaux de la grille. Si vous passez **Faux**, leur couleur ne sera pas modifiée.
- si vous passez **Vrai** dans *vertical*, la couleur sera appliquée aux traits verticaux de la grille. Si vous passez **Faux**, leur couleur ne sera pas modifiée.

LISTBOX FIXER HAUTEUR LIGNES

LISTBOX FIXER HAUTEUR LIGNES ({ * ; } objet ; hauteur)

Paramètre	Type	Description
*		➡ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	➡ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
hauteur	Entier	➡ Hauteur de ligne (en pixels)

Description

La commande **LISTBOX FIXER HAUTEUR LIGNES** permet de modifier par programmation la hauteur des lignes de l'objet list box désigné par les paramètres *objet* et ***.

Si vous passez le paramètre facultatif ***, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable. Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section **Propriétés des objets**.

LISTBOX FIXER HIERARCHIE

LISTBOX FIXER HIERARCHIE ({ * ; } objet ; hiérarchique { ; hiérarchie })

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	⇒ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	⇒ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
hiérarchique	Booléen	⇒ Vrai = list box hiérarchique, Faux = list box non hiérarchique
hiérarchie	Tableau pointeur	⇒ Tableau de pointeurs

Description

La commande **LISTBOX FIXER HIERARCHIE** vous permet de configurer l'objet list box désigné par les paramètres *objet* et * en mode hiérarchique ou non.

Note : Cette commande fonctionne uniquement avec les list box basées sur des tableaux. Si elle est utilisée avec une list box basée sur des sélections, elle ne fait rien.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable.

Le paramètre booléen *hiérarchique* vous permet de définir le mode de la list box :

- si vous passez Vrai, la list box est affichée en mode hiérarchique,
- si vous passez Faux, la list box est affichée en mode non hiérarchique (mode tableau standard).

Lorsque vous passez une list box en mode hiérarchique, certaines propriétés sont automatiquement restreintes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section .

Le paramètre *hiérarchie* vous permet de désigner les tableaux de la list box à utiliser pour construire la hiérarchie (cf. exemple). Si vous affichez la list box en mode hiérarchique et omettez ce paramètre :

- si la list box est déjà en mode hiérarchique, la commande ne fait rien.
- si la list box est en mode non hiérarchique et n'a jamais été déclarée hiérarchique, le premier tableau est utilisé comme hiérarchie par défaut.
- si la list box est en mode non hiérarchique mais avait été déclarée hiérarchique précédemment, la dernière hiérarchie est rétablie.

Exemple

Définition des tableaux tPays, tRegion et tVille comme hiérarchie d'une list box :

```
TABLEAU POINTEUR ($TabHierarch; 3)
$TabHierarch{1} :=> tPays `Premier niveau de rupture
$TabHierarch{2} :=> tRegion `Deuxième niveau de rupture
$TabHierarch{3} :=> tVille `Troisième niveau de rupture
LISTBOX FIXER HIERARCHIE (*; "mylistbox"; Vrai; $TabHierarch)
```


LISTBOX FIXER LARGEUR COLONNE

LISTBOX FIXER LARGEUR COLONNE ({ * ; } objet ; largeur { ; largeurMini { ; largeurMaxi } })

Paramètre	Type	Description
*		➡ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	➡ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
largeur	Entier long	➡ Largeur de colonne (en pixels)
largeurMini	Entier long	➡ Largeur minimale de colonne (en pixels)
largeurMaxi	Entier long	➡ Largeur maximale de colonne (en pixels)

Description

La commande **LISTBOX FIXER LARGEUR COLONNE** permet de modifier par programmation la largeur d'une ou de toutes les colonne(s) de l'objet (list box, colonne ou en-tête) désigné par les paramètres *objet* et ***.

Si vous passez le paramètre optionnel ***, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable. Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section **Propriétés des objets**.

Passez dans le paramètre *largeur* la nouvelle largeur (en pixels) de l'objet.

- Si *objet* désigne l'objet list box, toutes les colonnes de la list box sont redimensionnées.
- Si *objet* désigne une colonne ou un en-tête de colonne, seule la colonne désignée est redimensionnée.

Les paramètres optionnels *largeurMini* et *largeurMaxi* permettent de fixer des limites au redimensionnement manuel de la colonne. Vous pouvez passer dans *largeurMini* et *largeurMaxi* respectivement des valeurs de largeur minimale et maximale, exprimées en pixels. Si vous souhaitez que l'utilisateur ne puisse pas redimensionner la colonne, il suffit de passer la même valeur dans *largeur*, *largeurMini* et *largeurMaxi*.

LISTBOX FIXER TABLE SOURCE

LISTBOX FIXER TABLE SOURCE ({ * ; } objet ; numTable | tempo)

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	⇒ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	⇒ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
numTable tempo	Entier long, Chaîne	⇒ Numéro de la table de laquelle utiliser la sélection courante ou Nom de la sélection temporaire à utiliser

Description

La commande **LISTBOX FIXER TABLE SOURCE** vous permet de modifier la source des données affichées dans la list box désignée par les paramètres * et *objet*.

Note : Cette commande ne peut être utilisée que lorsque la propriété "Source de données" de la list box est **Sélection courante** ou **Sélection temporaire** (pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la section **Gestion programmée des objets de type List box**). Elle ne fait rien si vous l'utilisez avec une list box associée à des tableaux.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable. Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section **Propriétés des objets**.

Si vous passez un numéro de table comme paramètre *numTable*, la list box sera remplie avec les données des enregistrements de la sélection courante de la table.

Si vous passez un nom de sélection temporaire comme paramètre *tempo*, la list box sera remplie avec les données des enregistrements appartenant à la sélection temporaire.

Si la list box contenait déjà des colonnes, leur contenu est mis à jour à l'issue de l'exécution de la commande.

Note : Pour des raisons d'optimisation, cette commande est traitée de manière asynchrone, c'est-à-dire que le changement de source de la listbox n'est effectif qu'à l'issue de l'exécution complète de la méthode dans laquelle la commande est appelée.

LISTBOX INSERER COLONNE

LISTBOX INSERER COLONNE ({ * ; } objet ; positionCol ; nomCol ; variableCol ; nomEntête ; variableEntête)

Paramètre	Type	Description
*		➡ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	➡ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
positionCol	Entier long	➡ Emplacement de la colonne à insérer
nomCol	Chaîne	➡ Nom d'objet de la colonne
variableCol	Tableau, Champ, Variable	➡ Nom de la variable tableau de la colonne ou champ ou variable
nomEntête	Chaîne	➡ Nom d'objet de l'en-tête de la colonne
variableEntête	Variable entier	➡ Variable d'en-tête de la colonne

Description

La commande **LISTBOX INSERER COLONNE** insère une colonne dans la list box désignée par les paramètres *objet* et ***.

Note : Cette commande ne fait rien si elle est appliquée à la première colonne d'une list box affichée en mode hiérarchique.

Si vous passez le paramètre optionnel ***, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable. Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section **Propriétés des objets**.

La nouvelle colonne est insérée juste avant la colonne désignée par le paramètre *positionCol*. Si le paramètre *positionCol* est supérieur au nombre total de colonnes, la colonne est ajoutée après la dernière colonne.

Passez dans les paramètres *nomCol* et *variableCol* le nom d'objet et la variable de la colonne insérée.

- Dans le cadre d'une list box de type tableau, le nom de la variable correspond au nom du tableau dont le contenu sera affiché dans la colonne.
- Dans le cadre d'une list box de type sélection, vous pouvez passer un champ ou une variable dans le paramètre *variableCol*. Le contenu de la colonne sera alors la valeur du champ ou de la variable, évaluée pour chaque enregistrement de la sélection associée à la list box. Ce type de contenu ne peut être utilisé que lorsque la propriété "Source de données" de la list box est Sélection courante ou Sélection temporaire (cf. section **Gestion programmée des objets de type List box**). Vous pouvez utiliser des champs ou des variables de type chaîne, numérique, Date, Heure, Image et Booléen.

Dans le contexte de list box basées sur des sélections, **LISTBOX INSERER COLONNE** permet d'insérer des éléments simples (champs ou variables). Si vous souhaitez manipuler des expressions plus complexes (telles que des formules ou des méthodes), vous devez utiliser la commande **LISTBOX INSERER COLONNE FORMULE**.

Note : Il n'est pas possible de combiner dans une même list box des colonnes de type tableau (source de données tableaux) et des colonnes de type champ ou variable (source de données sélection).

Passez dans les paramètres *nomEntête* et *variableEntête* le nom d'objet et la variable de l'en-tête de la colonne insérée.

Note : Les noms d'objets doivent être uniques dans un formulaire. Vous devez veiller à ce que les noms passés dans les paramètres *nomCol* et *nomEntête* ne soient pas déjà utilisés. Sinon, la colonne n'est pas créée et une erreur est générée.

Exemple 1

Nous souhaitons ajouter une colonne à la fin de la list box :

```
C_ENTIER LONG(NomVarHeader,$Der;$NbEnr)
TOUT SELECTIONNER([Table 1])
$NbEnr:=Enregistrements dans table([Table 1])
TABLEAU IMAGE(tabImage;$NbEnr)

$Der:=LISTBOX Lire nombre colonnes(*;"ListBox1")+1
LISTBOX INSERER
COLONNE(*;"ListBox1";$Der;"ColumnPicture";tabImage;"HeaderPicture";NomVarHeader)
```

Exemple 2

Nous souhaitons ajouter une colonne à la droite de la list box et lui associer les valeurs du champ [Envois]Frais :

```
$der:=LISTBOX Lire nombre colonnes(*;"ListBox1")+1
LISTBOX INSERER COLONNE(*;"ListBox1";$der;"ColChamp";[Envois]Frais;"NomEntete";VarEntete)
```

LISTBOX INSERER COLONNE FORMULE

LISTBOX INSERER COLONNE FORMULE ({ * ; } objet ; positionCol ; nomCol ; formule ; typeDonnées ; nomEntête ; variableEntête)

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	⇒ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	⇒ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
positionCol	Entier long	⇒ Emplacement de la colonne à insérer
nomCol	Chaîne	⇒ Nom d'objet de la colonne
formule	Chaîne	⇒ Formule 4D associée à la colonne
typeDonnées	Entier long	⇒ Type de résultat de la formule
nomEntête	Chaîne	⇒ Nom d'objet de l'en-tête de la colonne
variableEntête	Variable entier	⇒ Variable d'en-tête de la colonne

Description

La commande **LISTBOX INSERER COLONNE FORMULE** insère une colonne dans la list box désignée par les paramètres *objet* et ***.

La commande **LISTBOX INSERER COLONNE FORMULE** est semblable à la commande **LISTBOX INSERER COLONNE**, à la différence près qu'elle permet la saisie d'une formule comme contenu de la colonne.

Ce type de contenu ne peut être utilisé que lorsque la propriété "Source de données" de la list box est **Sélection courante** ou **Sélection temporaire** (pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la section **Gestion programmée des objets de type List box**).

Note : Cette commande ne fait rien si elle est appliquée à la première colonne d'une list box affichée en mode hiérarchique.

Si vous passez le paramètre optionnel ***, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable. Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section **Propriétés des objets**.

La nouvelle colonne est insérée juste avant la colonne désignée par le paramètre *positionCol*. Si le paramètre *positionCol* est supérieur au nombre total de colonnes, la colonne est ajoutée après la dernière colonne.

Passez dans le paramètre *nomCol* le nom d'objet de la colonne insérée.

Le paramètre *formule* peut contenir toute expression valide, soit :

- une instruction,
- une formule générée à l'aide de l'éditeur de formules,
- un appel à une commande 4D,
- un appel à une méthode projet.

Au moment de l'appel de la commande, la *formule* est analysée puis exécutée.

Note : Utilisez la commande **Nom commande** afin de définir des formules indépendantes de la langue de l'application (lorsqu'elles font appel à des commandes 4D).

Le paramètre *typeDonnées* permet de désigner le type des données issues de l'exécution de la *formule*. Vous devez passer dans ce paramètre une des constantes du thème "**Types champs et variables**" suivantes :

Constante	Type	Valeur
Est un booléen	Entier long	6
Est un numérique	Entier long	1
Est un texte	Entier long	2
Est une date	Entier long	4
Est une heure	Entier long	11
Est une image	Entier long	3

Si le résultat de la *formule* ne correspond pas au type de données attendu, une erreur est générée.

Passez dans les paramètres *nomEntête* et *variableEntête* le nom d'objet et la variable de l'en-tête de la colonne insérée.

Note : Les noms d'objets doivent être uniques dans un formulaire. Vous devez veiller à ce que les noms passés dans les paramètres *nomCol* et *nomEntête* ne soient pas déjà utilisés. Sinon, la colonne n'est pas créée et une erreur est générée.

Exemple

Nous souhaitons ajouter une nouvelle colonne à la droite de la list box qui contiendra une formule calculant l'âge de l'employé :

```
vAge:="Date du jour-[Employés]DateNaissance)\365"  
$der:=LISTBOX Lire nombre colonnes(*;"ListBox1")+1  
LISTBOX INSERER COLONNE FORMULE(*;"ListBox1";$der;"ColFormule";vAge;Est_un  
numérique;"Age";VarEntete)
```

LISTBOX INSERER LIGNE

LISTBOX INSERER LIGNE ({ * ; } objet ; positionLigne)

Paramètre	Type	Description
*		→ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
positionLigne	Entier long	→ Emplacement de la ligne à insérer

Description

La commande **LISTBOX INSERER LIGNE** insère une nouvelle ligne dans l'objet list box désigné par les paramètres *objet* et ***.

Note : Cette commande fonctionne uniquement avec les list box basées sur des tableaux. Lorsque cette commande est utilisée avec une list box basée sur des sélections, elle ne fait rien et la variable système OK retourne 0.

Si vous passez le paramètre optionnel ***, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable. Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section **Propriétés des objets**.

La ligne est insérée à l'emplacement défini par le paramètre *positionLigne*. Une nouvelle ligne est automatiquement ajoutée à cet emplacement dans tous les tableaux composant la list box, quel que soit leur type, y compris dans les tableaux (colonnes) masqués.

Si le paramètre *positionLigne* est supérieur au nombre de lignes des tableaux de la list box, la ligne est ajoutée à la fin de chaque tableau. S'il est égal à 0, la ligne est ajoutée au début de chaque tableau. S'il contient une valeur négative, la commande ne fait rien.

LISTBOX Lire hauteur lignes

LISTBOX Lire hauteur lignes ({ * ; } objet) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*		 Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	 Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
Résultat	Entier	 Hauteur de ligne en pixels

Description

La commande **LISTBOX Lire hauteur lignes** retourne la hauteur courante (en pixels) des lignes de l'objet list box désigné par les paramètres *objet* et *. La valeur retournée correspond à la hauteur d'une seule ligne.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable. Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section **Propriétés des objets**.

LISTBOX LIRE HIERARCHIE

LISTBOX LIRE HIERARCHIE ({ * ; } objet ; hiérarchique { ; hiérarchie })

Paramètre	Type		Description
*	Opérateur	⇒	Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	⇒	Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
hiérarchique	Booléen	⇒	Vrai = list box hiérarchique, Faux = list box non hiérarchique
hiérarchie	Tableau pointeur	⇒	Tableau de pointeurs

Description

La commande **LISTBOX LIRE HIERARCHIE** vous permet de connaître les propriétés hiérarchiques de l'objet list box désigné par les paramètres *objet* et ***.

Si vous passez le paramètre optionnel ***, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable.

Le paramètre booléen *hiérarchique* indique si list box est en mode hiérarchique ou non :

- si le paramètre retourne Vrai, la list box est en mode hiérarchique,
- si le paramètre retourne Faux, la list box est affichée en mode non hiérarchique (mode tableau standard).

Si la list box est en mode hiérarchique, la commande remplit le tableau *hiérarchie* avec des pointeurs vers les tableaux de la list box utilisés pour définir la hiérarchie.

Note : Si la list box est en mode non hiérarchique, la commande retourne dans le premier élément du tableau *hiérarchie* un pointeur vers le tableau de la première colonne de la list box.

LISTBOX Lire information

LISTBOX Lire information ({ * ; } objet ; info) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*		→ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
info	Entier long	→ Type d'information à lire
Résultat	Entier long	↻ Valeur courante

Description

La commande **LISTBOX Lire information** permet de récupérer différentes informations concernant la taille et la visibilité des entêtes et des barres de défilement de l'objet list box désigné par les paramètres *objet* et ***.

Si vous passez le paramètre optionnel ***, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable. Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section **Propriétés des objets**.

Passez dans le paramètre *info* un code correspondant à l'information que vous souhaitez obtenir. Vous pouvez passer une valeur ou l'une des constantes suivantes, placées dans le thème :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Affichage barre déf hor listbox	Entier long	2	0=masquée, 1=affichée
Affichage barre déf ver listbox	Entier long	4	0=masquée, 1=affichée
Affichage entête listbox	Entier long	0	0=masqué, 1=affiché
Hauteur barre déf hor listbox	Entier long	3	Hauteur en pixels
Hauteur entête listbox	Entier long	1	Hauteur en pixels
Largeur barre déf ver listbox	Entier long	5	Largeur en pixels
Position barre déf hor listbox	Entier long	6	Position du curseur en pixels
Position barre déf ver listbox	Entier long	7	Position du curseur en pixels

- Les six premières constantes sont utiles pour calculer la taille de la zone de list box affichée dans le formulaire.
- Lorsque vous utilisez la constante Position barre déf hor listbox ou la constante Position barre déf ver listbox, la commande retourne la position relative du curseur de défilement par rapport à son origine, c'est-à-dire la taille de la partie masquée de la fenêtre, exprimée en pixels. Par défaut, cette position correspond à 0. Combinée par exemple aux informations relatives à la hauteur des lignes, cette valeur permet de connaître le contenu affiché dans la list box.

Exemple

Soit une list box contenant des lignes d'une hauteur de 20 pixels chacune. Vous exécutez l'instruction suivante :

```
$déf:=LISTBOX Lire information (*;"Listbox";Position barre déf ver listbox)
```

Si, par exemple, \$déf retourne 200, vous pouvez en déduire que la 11e ligne est actuellement la première affichée dans la list box (200/20=10, donc 10 lignes sont masquées).

LISTBOX LIRE INFORMATION IMPRESSION

LISTBOX LIRE INFORMATION IMPRESSION ({ * ; } objet ; sélecteur ; info)

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	⇒ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	⇒ Nom d'objet (si * spécifié) ou Variable (si * omis)
sélecteur	Entier long	⇒ Information à obtenir
info	Entier long, Booléen	⇐ Valeur courante

Description

La commande **LISTBOX LIRE INFORMATION IMPRESSION** retourne des informations courantes relatives à l'impression de l'objet list box désigné par les paramètres *objet* et ***. Cette commande permet de contrôler l'impression du contenu de la list box.

Si vous passez le paramètre optionnel ***, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable.

Cette commande doit être appelée dans le contexte de l'impression d'une list box via la commande **Imprimer objet**. Hors de ce contexte, elle ne retourne pas de valeurs significatives.

Passez dans *sélecteur* une valeur indiquant l'information à connaître et dans *info* une variable de type numérique ou BLOB. Vous pouvez passer dans *sélecteur* une des constantes suivantes, placées dans le thème :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Listbox Hauteur imprimée	Entier long	3	Retourne dans <i>info</i> la hauteur en pixels de l'objet effectivement imprimé (inclut les en-têtes, filets, etc.). Souvenez-vous que si le nombre de lignes à imprimer est inférieur à la "capacité" de la list box, sa hauteur est automatiquement réduite.
Listbox Impression terminée	Entier long	2	Retourne dans <i>info</i> un booléen indiquant si la dernière ligne (visible) de la list box a été effectivement imprimée. Vrai = la ligne a été imprimée, Faux sinon.
Listbox Nombre lignes imprimées	Entier long	1	Retourne dans <i>info</i> le nombre de lignes effectivement imprimées lors du dernier appel à la commande Imprimer objet . Ce nombre inclut les éventuelles lignes de ruptures ajoutées dans le cadre d'une list box hiérarchique. Par exemple, <i>info</i> vaut 10 si la list box contient 20 lignes et que les lignes impaires ont été masquées.
Listbox Num dernière ligne impr	Entier long	0	Retourne dans <i>info</i> le numéro de la dernière ligne imprimée. Permet de connaître le numéro de la prochaine ligne à imprimer. Le numéro retourné peut être supérieur au nombre de lignes effectivement imprimées si la list box contient des lignes invisibles ou si la commande OBJET FIXER DEFILEMENT a été appelée. Par exemple, si les lignes 1, 18 et 20 ont été imprimées, <i>info</i> vaut 20.

Pour plus d'informations sur les principes d'impression des list box, reportez-vous au manuel *Mode Développement*.

Exemple 1

Impression jusqu'à ce que toutes les lignes soient imprimées :

```
OUVRIR TACHE IMPRESSION
OUVRIR FORMULAIRE IMPRESSION("SalesForm")

$Over:=Faux
Repeter
  $Total:=Imprimer objet(*,"malistbox")
  LISTBOX LIRE INFORMATION IMPRESSION(*,"malistbox";Listbox Impression terminée;$Over)
Jusque($Over)

FERMER TACHE IMPRESSION
```

Exemple 2

Impression d'au moins 500 lignes de la list box, sachant que certaines lignes sont masquées :

```
$GlobalPrinted:=0
Repeter
  $Total:=Imprimer objet(*,"malistbox")
  LISTBOX LIRE INFORMATION IMPRESSION(*,"malistbox";Listbox Nombre lignes imprimées;$Printed)
  $GlobalPrinted:=$GlobalPrinted+$Printed
  SAUT DE PAGE
Jusque($GlobalPrinted>=500)
```


LISTBOX Lire largeur colonne

LISTBOX Lire largeur colonne ({ * ; } objet { ; largeurMini { ; largeurMaxi } }) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	➡ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
largeurMini	Entier long	↩ Largeur minimale de la colonne (en pixels)
largeurMaxi	Entier long	↩ Largeur maximale de la colonne (en pixels)
Résultat	Entier long	↻ Largeur de colonne en pixels

Description

La commande **LISTBOX Lire largeur colonne** retourne la largeur (en pixels) de la colonne de list box désignée par les paramètres *objet* et ***. Vous pouvez passer indifféremment une colonne ou un en-tête de colonne de list box dans le paramètre *objet*.

Si vous passez le paramètre optionnel ***, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable. Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section .

LISTBOX Lire largeur colonne peut retourner dans les paramètres *largeurMini* et *largeurMaxi* les limites de redimensionnement de la colonne. Ces limites peuvent être définies via la commande **LISTBOX FIXER LARGEUR COLONNE**. Si aucune valeur de largeur minimale et/ou maximale n'a été fixée pour la colonne, le paramètre correspondant retourne 0.

LISTBOX Lire nombre colonnes

LISTBOX Lire nombre colonnes ({ * ; } objet) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*		→ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
Résultat	Entier long	↻ Nombre de colonnes

Description

La commande **LISTBOX Lire nombre colonnes** retourne le nombre total de colonnes (visibles ou non) présentes dans la list box désignée par les paramètres *objet* et ***.

Si vous passez le paramètre optionnel ***, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable. Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section **Propriétés des objets**.

LISTBOX Lire nombre lignes

LISTBOX Lire nombre lignes ({ * ; } objet) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*		→ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
Résultat	Entier long	↻ Nombre de lignes

Description

La commande **LISTBOX Lire nombre lignes** retourne le nombre de lignes présentes dans la list box désignée par les paramètres *objet* et ***.

Note : **LISTBOX Lire nombre lignes** ne tient pas compte du statut masqué/affiché des lignes. Par exemple, dans une list box contenant 10 lignes et dont les 9 premières sont masquées, **LISTBOX Lire nombre lignes** retournera 10.

Si vous passez le paramètre optionnel ***, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable. Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section **Propriétés des objets**.

Note : Si les tableaux associés aux colonnes d'un objet List box n'ont pas tous la même taille, seul le nombre d'éléments correspondant au plus petit tableau apparaît dans la list box et est retourné par cette commande.

LISTBOX LIRE POSITION CELLULE

LISTBOX LIRE POSITION CELLULE ({ * ; } objet ; colonne ; ligne { ; varCol })

Paramètre	Type	Description
*		→ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
colonne	Entier long	← Numéro de colonne
ligne	Entier long	← Numéro de ligne
varCol	Pointeur	← Pointeur sur la variable de colonne

Description

La commande **LISTBOX LIRE POSITION CELLULE** retourne les numéros de la *colonne* et de la *ligne* correspondant à l'emplacement du dernier clic ou de la dernière action de sélection effectuée dans la list box désignée par * et objet.

La commande retourne les coordonnées du clic ou de l'action de sélection même lorsque la saisie n'est pas autorisée dans la list box.

Note : Le numéro retourné dans le paramètre *ligne* ne tient pas compte de l'éventuel statut masqué/affiché des lignes de la list box.

Si vous passez le paramètre facultatif *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable.

Le paramètre facultatif *varCol* retourne un pointeur sur la variable (c'est-à-dire le tableau) associée à la colonne.

Cette commande peut être appelée uniquement dans le cadre d'une list box générant l'un des événements formulaire suivants :

- [Sur clic et Sur double clic](#)
- [Sur avant frappe clavier et Sur après frappe clavier](#)
- [Sur après modification](#)
- [Sur gain focus et Sur perte focus](#)
- [Sur données modifiées](#)
- [Sur nouvelle sélection](#)
- [Sur avant saisie](#)

Lorsqu'elle est appelée en dehors de ce contexte, **LISTBOX LIRE POSITION CELLULE** retourne 0 dans *colonne* et *ligne*.

Cette commande tient compte des actions de sélection ou de désélection effectuées via la souris, les touches du clavier et la commande **EDITER ELEMENT** (qui génère l'événement [Sur gain focus](#)).

Si la sélection est modifiée via les touches fléchées du clavier, *colonne* retourne 0. Dans ce cas, s'il est passé, le paramètre *varCol* retourne **Nil**.

Les valeurs retournées par la commande ne sont pas mises à jour dans le cas d'un clic droit (ou Control+clic sous Mac OS) sur l'en-tête d'une colonne de la list box.

LISTBOX LIRE TABLE SOURCE

LISTBOX LIRE TABLE SOURCE ({ * ; } objet ; numTable { ; nom })

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	⇒ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	⇒ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
numTable	Entier long	⇐ Numéro de la table de la sélection
nom	Chaîne	⇐ Nom de la sélection temporaire ou "" pour la sélection courante

Description

La commande **LISTBOX LIRE TABLE SOURCE** permet de connaître la source courante des données affichées dans la list box désignée par les paramètres * et *objet*.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable. Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section [Propriétés des objets](#).

La commande retourne dans le paramètre *numTable* le numéro de la table principale associée à la list box et dans le paramètre facultatif *nom* le nom de la sélection temporaire éventuellement utilisée.

Si les lignes de la list box sont liées à la sélection courante de la table, le paramètre *tempo*, s'il est passé, retourne une chaîne vide. Si les lignes de la list box sont liées à une sélection temporaire, le paramètre *nom* retourne le nom de cette sélection temporaire.

Si la list box est associée à des tableaux, *numTable* retourne -1 et *nom*, s'il est passé, retourne une chaîne vide.

LISTBOX LIRE TABLEAUX

LISTBOX LIRE TABLEAUX ({ * ; } objet ; tabNomsCols ; tabNomsEntêtes ; tabVarCols ; tabVarEntêtes ; tabColsVisibles ; tabStyles)

Paramètre	Type	Description
*		➡ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	➡ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
tabNomsCols	Tableau chaîne	➡ Noms d'objet des colonnes
tabNomsEntêtes	Tableau chaîne	➡ Noms d'objet des en-têtes
tabVarCols	Tableau pointeur	➡ Pointeurs vers les variables des colonnes ou Pointeurs vers les champs des colonnes ou Nil
tabVarEntêtes	Tableau pointeur	➡ Pointeurs vers les variables des en-têtes
tabColsVisibles	Tableau booléen	➡ Visibilité de chaque colonne
tabStyles	Tableau pointeur	➡ Pointeurs vers les tableaux ou les variables de styles de couleurs et de visibilité des lignes ou Nil

Description

La commande **LISTBOX LIRE TABLEAUX** retourne un ensemble de tableaux synchronisés fournissant diverses informations sur chaque colonne (visible ou non) de la list box désignée par les paramètres *objet* et ***.

Si vous passez le paramètre optionnel ***, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable. Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section [Propriétés des objets](#).

A l'issue de l'exécution de la commande :

- Le tableau *tabNomsCols* contient la liste des noms d'objet de chaque colonne de la list box.
- Le tableau *tabNomsEntêtes* contient la liste des noms d'objet de chaque en-tête de colonne de la list box.
- Le tableau *tabVarCols* contient, pour une list box de type tableau, des pointeurs vers les variables (c'est-à-dire les tableaux) associées à chaque colonne de la list box. Pour une list box de type sélection, *tabVarCols* contient :
 - pour une colonne associée à un champ, un pointeur vers le champ associé,
 - pour une colonne associée à une variable, un pointeur vers la variable,
 - pour une colonne associée à une expression, un pointeur Nil.
- Le tableau *tabVarEntêtes* contient des pointeurs vers les variables associées à chaque en-tête de colonne de la list box.
- Le tableau *tabColsVisibles* contient une valeur booléenne pour chaque colonne, indiquant si la colonne est visible (valeur **Vrai**) ou masquée (valeur **Faux**) dans la list box.
- Le tableau *tabStyles* contient, pour une list box de type tableau, quatre pointeurs vers les quatre tableaux permettant d'appliquer individuellement un style, une couleur de police, une couleur de fond et un statut masqué personnalisés à chaque ligne de la list box. Ces tableaux sont associés à la list box dans la Liste des propriétés en mode Développement. Si un tableau n'est pas spécifié pour la list box, l'élément correspondant de *tabStyles* contient un pointeur **Nil**.
Pour une list box de type sélection, *tabStyles* contient :
 - pour chaque paramétrage défini via une variable, un pointeur vers la variable,
 - pour chaque paramétrage défini via une expression, un pointeur **Nil**.

LISTBOX MONTRER GRILLE

LISTBOX MONTRER GRILLE ({ * ; } objet ; horizontal ; vertical)

Paramètre	Type	Description
*		➡ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	➡ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
horizontal	Booléen	➡ Vrai=montrer, Faux=cacher
vertical	Booléen	➡ Vrai=montrer, Faux=cacher

Description

La commande **LISTBOX MONTRER GRILLE** permet d'afficher ou de masquer les traits horizontaux et/ou verticaux composant la grille de l'objet list box désigné par les paramètres *objet* et ***.

Si vous passez le paramètre optionnel ***, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable. Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section **Propriétés des objets**.

Passez dans les paramètres *horizontal* et *vertical* des valeurs booléennes indiquant si les traits correspondants doivent être affichés (**Vrai**) ou cachés (**Faux**). Par défaut, la grille est affichée.

LISTBOX NUMERO COLONNE DEPLACEE

LISTBOX NUMERO COLONNE DEPLACEE ({ * ; } objet ; ancPosition ; nouvPosition)

Paramètre	Type	Description
*		⇒ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	⇒ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
ancPosition	Entier long	⇐ Ancienne position de la colonne déplacée
nouvPosition	Entier long	⇐ Nouvelle position de la colonne déplacée

Description

La commande **LISTBOX NUMERO COLONNE DEPLACEE** retourne dans les paramètres *ancPosition* et *nouvPosition* des numéros indiquant respectivement la précédente position et la nouvelle position de la colonne déplacée dans la list box désignée par les paramètres *objet* et ***.

Si vous passez le paramètre optionnel ***, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable. Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section [Propriétés des objets](#).

Cette commande doit être utilisée en combinaison avec l'événement formulaire [Sur déplacement colonne](#) (cf. commande [Evenement formulaire](#)).

Note : Cette commande tient compte des colonnes invisibles.

LISTBOX NUMERO LIGNE DEPLACEE

LISTBOX NUMERO LIGNE DEPLACEE ({ * ; } objet ; ancPosition ; nouvPosition)

Paramètre	Type	Description
*		⇒ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	⇒ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
ancPosition	Entier long	⇒ Précédente position de la ligne déplacée
nouvPosition	Entier long	⇒ Nouvelle position de la ligne déplacée

Description

La commande **LISTBOX NUMERO LIGNE DEPLACEE** retourne dans les paramètres *ancPosition* et *nouvPosition* des numéros indiquant respectivement la précédente position et la nouvelle position de la ligne déplacée dans la list box désignée par les paramètres *objet* et ***.

Si vous passez le paramètre optionnel ***, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable. Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section [Propriétés des objets](#).

Cette commande doit être utilisée en combinaison avec l'événement formulaire [Sur déplacement ligne](#) (cf. commande [Evenement formulaire](#)).

Note : Cette commande ne tient pas compte de l'éventuel statut masqué/affiché des lignes de la list box.

LISTBOX SÉLECTIONNER LIGNE

LISTBOX SÉLECTIONNER LIGNE ({ * ; } objet ; positionLigne { ; action })

Paramètre	Type	Description
*		→ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
positionLigne	Entier long	→ Numéro de la ligne à sélectionner
action	Entier long	→ Action de sélection

Description

La commande **LISTBOX SÉLECTIONNER LIGNE** provoque la sélection de la ligne de numéro *positionLigne* dans l'objet list box désigné par les paramètres *objet* et ***.

Si vous passez le paramètre optionnel ***, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable. Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section **Propriétés des objets**.

Le paramètre *action*, s'il est passé, permet de définir l'action de sélection à effectuer lorsqu'une sélection de lignes existe déjà dans la list box. Vous pouvez passer une valeur ou l'une des constantes suivantes, placées dans le thème "**List box**" :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Ajouter à sélection listbox	Entier long	1	La ligne sélectionnée est ajoutée à la sélection existante. Si la ligne désignée appartient déjà à la sélection existante, la commande ne fait rien.
Remplacer sélection listbox	Entier long	0	La ligne sélectionnée devient la nouvelle sélection et remplace la sélection existante. La commande produit le même effet qu'un clic de l'utilisateur sur une ligne de la list box. Cette action est effectuée par défaut (lorsque le paramètre <i>action</i> n'est pas passé).
Supprimer de sélection listbox	Entier long	2	La ligne sélectionnée est supprimée de la sélection existante. Si la ligne désignée n'appartient pas à la sélection existante, la commande ne fait rien.

Lorsque le paramètre *positionLigne* ne correspond pas strictement à un numéro de ligne existante, la commande agit de la manière suivante :

- Si *positionLigne* est <0, la commande ne fait rien, quelle que soit la valeur du paramètre *action*.
- Si *positionLigne* vaut 0 et si le paramètre *action* contient Remplacer sélection listbox ou est omis, toutes les lignes de la listbox sont sélectionnées. Si le paramètre *action* contient Supprimer de sélection listbox, toutes les lignes de la listbox sont désélectionnées.
- Si la valeur de *positionLigne* est supérieure au nombre total de lignes contenues dans la listbox (dans le cas d'une listbox de type tableau uniquement), le tableau booléen associé à la listbox est automatiquement redimensionné et l'action de sélection est effectuée. Ce mécanisme permet d'utiliser **LISTBOX SÉLECTIONNER LIGNE** avec des commandes "standard" de gestion de tableaux (telles que **AJOUTER A TABLEAU**) n'entraînant pas de synchronisation immédiate de la listbox. A l'issue de l'exécution de la méthode, les tableaux sont synchronisés : si le tableau source de la listbox a effectivement été redimensionné, l'action de sélection est effectuée. Sinon, le tableau booléen associé à la listbox reprend sa taille initiale et la commande ne fait rien.

Notes :

- Si vous souhaitez que la list box défile de manière à afficher la ligne nouvellement sélectionnée, utilisez la commande **OBJET FIXER DEFILEMENT**.
- Pour passer une ligne en mode édition (saisie), utilisez la commande **EDITER ELEMENT**.
- Si le numéro passé dans *positionLigne* correspond à une ligne masquée dans la list box, la ligne est sélectionnée mais n'est pas affichée.

LISTBOX SELECTIONNER RUPTURE

LISTBOX SELECTIONNER RUPTURE ({ * ; } objet ; ligne ; colonne { ; action })

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	⇒ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	⇒ Nom d'objet (si * spécifié) ou Variable (si * omis)
ligne	Entier long	⇒ Numéro de ligne de la rupture
colonne	Entier long	⇒ Numéro de colonne de la rupture
action	Entier long	⇒ Action de sélection

Description

La commande **LISTBOX SELECTIONNER RUPTURE** permet de sélectionner des lignes de rupture dans l'objet list box désigné par les paramètres *objet* et ***. La list box doit être affichée en mode hiérarchique.

Si vous passez le paramètre optionnel ***, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable.

Les lignes de rupture sont ajoutées pour représenter la hiérarchie mais ne correspondent pas à des lignes de tableaux existantes. Pour désigner une ligne de rupture à sélectionner, vous devez passer dans les paramètres *ligne* et *colonne* des numéros de ligne et de colonne correspondant à la première occurrence dans le tableau correspondant. Ces valeurs sont retournées par la commande **LISTBOX LIRE POSITION CELLULE** lorsque l'utilisateur a sélectionné une ligne de rupture. Ce principe est détaillé dans le paragraphe "Gestion des lignes de rupture" de la section .

Le paramètre *action*, s'il est passé, permet de définir l'action de sélection à effectuer lorsqu'une sélection de lignes de rupture existe déjà dans la list box. Vous pouvez passer une valeur ou l'une des constantes suivantes, placées dans le thème "" :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Ajouter à sélection listbox	Entier long	1	La ligne sélectionnée est ajoutée à la sélection existante. Si la ligne désignée appartient déjà à la sélection existante, la commande ne fait rien.
Remplacer sélection listbox	Entier long	0	La ligne sélectionnée devient la nouvelle sélection et remplace la sélection existante. La commande produit le même effet qu'un clic de l'utilisateur sur une ligne de la list box. Cette action est effectuée par défaut (lorsque le paramètre <i>action</i> n'est pas passé).
Supprimer de sélection listbox	Entier long	2	La ligne sélectionnée est supprimée de la sélection existante. Si la ligne désignée n'appartient pas à la sélection existante, la commande ne fait rien.

Exemple

Soient les tableaux suivants représentés dans une list box :

(T1)	(T2)	(T3)	(T4)
France	Brittany	Brest	1 20000
France	Brittany	Quimper	80000
France	Brittany	Rennes	200000
France	Normandy	Caen	220000
France	Normandy	Deauville	4000
France	Normandy	Cherbourg	41000
Belgium	Wallonia	Namur	1 11 000
Belgium	Wallonia	Liège	200000
Belgium	Flanders	Antwerp	472000
Belgium	Flanders	Louvain	95000

Nous souhaitons sélectionner la ligne de rupture "Normandie" dans la représentation hiérarchique de ces tableaux :

```
$ligne:=Chercher dans tableau(T2;"Normandie")
$colonne:=2
LISTBOX CONTRACTER(*;"MaListbox") `contraction de tous les niveaux
LISTBOX SELECTIONNER RUPTURE(*;"MaListbox";$ligne;$colonne)
```

Voici le résultat :

V France
> Brittany
> Normandy
> Belgium

LISTBOX SUPPRIMER COLONNE

LISTBOX SUPPRIMER COLONNE ({ * ; } objet ; positionCol { ; nombre })

Paramètre	Type	Description
*		⇒ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	⇒ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
positionCol	Entier long	⇒ Numéro courant de la colonne à supprimer
nombre	Entier long	⇒ Nombre de colonnes à supprimer

Description

La commande **LISTBOX SUPPRIMER COLONNE** supprime une ou plusieurs colonne(s) (visibles ou non) dans la list box désignée par les paramètres *objet* et ***.

Note : Cette commande ne fait rien si elle est appliquée à la première colonne d'une list box affichée en mode hiérarchique.

Si vous passez le paramètre optionnel ***, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable. Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section [Propriétés des objets](#).

Si vous ne passez pas le paramètre facultatif *nombre*, la commande supprime simplement la colonne désignée par le paramètre *positionCol*.

Sinon, le paramètre *nombre* indique le nombre de colonnes à supprimer vers la droite à partir de la colonne *positionCol* (celle-ci incluse).

Si le paramètre *positionCol* est supérieur au nombre de colonnes de la list box, la commande ne fait rien.

LISTBOX SUPPRIMER LIGNE

LISTBOX SUPPRIMER LIGNE ({ * ; } objet ; positionLigne)

Paramètre	Type	Description
*		→ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
positionLigne	Entier long	→ Numéro de la ligne à supprimer

Description

La commande **LISTBOX SUPPRIMER LIGNE** supprime la ligne numéro *positionLigne* (visible ou non) de la list box désignée par les paramètres *objet* et ***.

Note : Cette commande fonctionne uniquement avec les list box basées sur des tableaux. Lorsque cette commande est utilisée avec une list box basée sur des sélections, elle ne fait rien et la variable système OK retourne 0.

Si vous passez le paramètre optionnel ***, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable. Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section **Propriétés des objets**.

La ligne *positionLigne* est supprimée automatiquement de tous les tableaux composant la list box.

Notez qu'après l'exécution de la commande, il n'y a plus d'élément sélectionné dans la list box.

Si le paramètre *positionLigne* est supérieur au nombre de lignes des tableaux de la list box, la commande ne fait rien.

Note : Cette commande ne tient pas compte de l'éventuel statut masqué/affiché des lignes de la list box.

LISTBOX TRIER COLONNES

LISTBOX TRIER COLONNES ({ * ; } objet ; numColonne ; sensDuTri { ; numColonne2 ; sensDuTri2 ; ... ; numColonneN ; sensDuTriN })

Paramètre	Type	Description
*		⇒ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	⇒ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
numColonne	Entier long	⇒ Numéro(s) de colonne(s) de tri
sensDuTri	Opérateur	⇒ > pour effectuer un tri croissant ou < pour effectuer un tri décroissant

Description

La commande **LISTBOX TRIER COLONNES** [#/descv] permet de trier (réordonner) toutes les lignes de la list box [#/descv] désignée par les paramètres *objet* et * sur la base des valeurs d'une ou plusieurs colonne(s).

La commande permet de trier (réordonner) toutes les lignes de la list box désignée par les paramètres *objet* et * sur la base des valeurs d'une ou plusieurs colonne(s).

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable. Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section **Propriétés des objets**.

Passez dans *numColonne* le numéro de la colonne dont les valeurs seront utilisées comme critère de tri. Vous pouvez utiliser tout type de données, à l'exception des colonnes contenant des images et des pointeurs.

Passez dans *sensDuTri* le symbole > ou < indiquant l'ordre du tri : croissant ou décroissant. Si *sensDuTri* est égal au symbole "supérieur à" (>), l'ordre du tri est croissant. Si *sensDuTri* est égal au symbole "inférieur à" (<), l'ordre du tri est décroissant.

Vous pouvez définir des tris multi-niveaux : pour cela, passez autant de paires *numColonne;sensDuTri* que nécessaire. Le niveau de tri est défini par la position du paramètre lors de l'appel.


Conformément au principe de fonctionnement des list box, les colonnes sont synchronisées, ce qui signifie que le tri d'une colonne est automatiquement répercuté sur toutes les colonnes de l'objet.

Listes hiérarchiques

-  Gestion des listes hiérarchiques
-  AJOUTER A LISTE
-  CHANGER ELEMENT
-  CHANGER PROPRIETES ELEMENT
-  CHANGER PROPRIETES LISTE
-  Charger liste
-  Chercher dans liste
-  Copier liste
-  Element parent
-  Elements selectionnes
-  FIXER ICONE ELEMENT
-  FIXER PARAMETRE ELEMENT
-  FIXER POLICE ELEMENT
-  INFORMATION ELEMENT
-  INSERER DANS LISTE
-  LIRE ICONE ELEMENT
-  LIRE PARAMETRE ELEMENT
-  Lire police element
-  LIRE PROPRIETES ELEMENT
-  LIRE PROPRIETES LISTE
-  LISTE ENUMERATIONS
-  Liste existante
-  Nombre elements
-  Nouvelle liste
-  Position element liste
-  SELECTIONNER ELEMENTS PAR POSITION
-  SELECTIONNER ELEMENTS PAR REFERENCE
-  STOCKER LISTE
-  SUPPRIMER DANS LISTE
-  SUPPRIMER LISTE
-  TRIER LISTE
-  *REDESSINER LISTE*

Gestion des listes hiérarchiques

Les listes hiérarchiques sont des objets de formulaire permettant d'afficher des données sous forme de listes comportant un ou plusieurs niveaux qu'il est possible de déployer ou de contracter.



Dans les formulaires, les listes hiérarchiques peuvent servir à l'affichage ou la saisie de données. Chaque élément de liste peut contenir jusqu'à 2 milliards de caractères (taille maximale d'un champ texte) et être associé à une icône. Les listes hiérarchiques prennent généralement en charge les clics, double-clics, navigation au clavier ou encore le glisser-déposer. Il est possible d'effectuer une recherche parmi le contenu d'une liste (commande [Chercher dans liste](#)).

Création et modification

Les listes hiérarchiques peuvent être créées entièrement par programmation (via les commandes [Nouvelle liste](#) ou [Copier liste](#)) ou à partir d'énumérations définies dans l'éditeur d'énumérations en mode Développement (commande [Charger liste](#)).

Le contenu et l'apparence des listes hiérarchiques sont gérés par programmation, à l'aide des commandes du thème "Liste hiérarchique". Certaines caractéristiques d'apparence spécifiques peuvent également être définies via les commandes génériques du thème "Propriétés des objets" (cf. ci-dessous).

RefListe et nom d'objet

Une liste hiérarchique est à la fois un **objet de langage** existant en mémoire et un **objet de formulaire**.

L'**objet de langage** est référencé de manière unique par un identifiant interne, de type Entier long, désigné par *RefListe* dans ce manuel. Cet identifiant est retourné par les commandes permettant de créer des listes [Nouvelle liste](#), [Copier liste](#), [Charger liste](#), [BLOB vers liste](#). Il n'existe qu'une seule instance en mémoire de l'objet de langage et toute modification effectuée sur cet objet est immédiatement répercutée dans tous les endroits où il est utilisé.

L'**objet de formulaire** n'est pas nécessairement unique : il peut exister plusieurs représentations d'une même liste hiérarchique dans un même formulaire ou dans des formulaires différents. Comme pour les autres objets de formulaire, vous désignez l'objet dans le langage via la syntaxe (*;"NomListe"...).

Vous connectez l'"objet de langage" liste hiérarchique avec l'"objet de formulaire" liste hiérarchique par l'intermédiaire de la variable contenant la valeur de l'identifiant unique *RefListe*. Par exemple, si vous écrivez :

```
maliste:=Nouvelle liste
```

... il suffit d'associer le nom de variable maliste à l'objet de formulaire Liste hiérarchique dans la liste des propriétés afin qu'il gère l'objet de langage dont la *RefListe* est stockée dans maListe.

Chaque représentation de liste dispose de caractéristiques propres et partage des caractéristiques communes avec l'ensemble des représentations. Les caractéristiques propres à chaque représentation de liste sont les suivantes :

- la sélection,
- l'état déployé/contracté des éléments,
- la position du curseur de défilement.

Les autres caractéristiques (police, style, filtre de saisie, couleur, contenu de la liste, icônes, etc.) sont communes à toutes les représentations et ne peuvent pas être modifiées séparément.

Par conséquent, lorsque vous utilisez des commandes se basant sur la configuration déployé/contracté ou l'élément courant, par exemple [Nombre éléments](#) (lorsque le paramètre * final n'est pas passé), il importe de pouvoir désigner sans ambiguïté la représentation à utiliser.

Vous devez utiliser l'identifiant de type *RefListe* avec les commandes du langage lorsque vous souhaitez désigner la liste hiérarchique résidant en mémoire.

Si vous souhaitez désigner la représentation au niveau du formulaire d'un objet Liste hiérarchique, vous devez utiliser le nom de l'objet (type chaîne) dans la commande, via la syntaxe (*;"NomListe"...). Cette syntaxe est identique à celle en vigueur dans les commandes du thème "Propriétés des objets". Elle est acceptée par la plupart des commandes du thème "Liste hiérarchique" agissant sur les propriétés des listes (reportez-vous à la description des commandes du thème).

Attention, dans le cas des commandes définissant des propriétés, la syntaxe basée sur le nom d'objet ne signifie pas que seul l'objet de formulaire désigné sera modifié par la commande, mais que l'action de la commande sera basée sur l'état de cet objet. Les caractéristiques communes des listes hiérarchiques sont toujours modifiées dans toutes les représentations.

Par exemple, si vous passez l'instruction [FIXER POLICE ELEMENT\(*;"maliste1";*;"lapolice"\)](#), vous indiquez que vous souhaitez modifier la police d'un élément de la liste hiérarchique associée à l'objet de formulaire maliste1. La commande tiendra compte de

l'élément courant de l'objet maliste¹ pour définir l'élément à modifier, mais cette modification sera reportée dans toutes les représentations de la liste dans tous les process.

Prise en compte du @

Comme pour les autres commandes de gestion des propriétés d'objets, il est possible d'utiliser le caractère "@" dans le paramètre **NomListe**. En principe, cette syntaxe permet de désigner un ensemble d'objets dans le formulaire. Toutefois, dans le contexte des commandes de liste hiérarchique, ce principe n'est pas applicable dans tous les cas. Cette syntaxe aura deux effets différents en fonction du type de commande :

- Pour les commandes fixant des propriétés, cette syntaxe désigne tous les objets dont le nom correspond (fonctionnement standard). Par exemple, le paramètre "LH@" désigne tous les objets de type liste hiérarchique dont le nom débute par "LH". Ces commandes sont :
CHANGER ELEMENT
CHANGER PROPRIETES ELEMENT
FIXER ICONE ELEMENT
FIXER PARAMETRE ELEMENT
FIXER POLICE ELEMENT
INSERER DANS LISTE
SELECTIONNER ELEMENTS PAR POSITION
SUPPRIMER DANS LISTE
- Pour les commandes récupérant des propriétés, cette syntaxe désigne le premier objet dont le nom correspond. Ces commandes sont :
Chercher dans liste
Element parent
Elements selectionnes
INFORMATION ELEMENT
LIRE ICONE ELEMENT
LIRE PARAMETRE ELEMENT
Lire police element
LIRE PROPRIETES ELEMENT
Nombre elements
Position element liste

Commandes génériques utilisables avec les listes hiérarchiques

Il est possible de modifier l'apparence d'une liste hiérarchique dans un formulaire à l'aide de plusieurs commandes 4D génériques. Vous devez passer à ces commandes soit le nom d'objet de la liste hiérarchique (en utilisant le paramètre *), soit son nom de variable (syntaxe standard).

Note : Dans le cas des listes hiérarchiques, la variable de formulaire contient la valeur de *RéfListe*. Si vous exécutez une commande de modification d'attribut en lui passant la variable associée à la liste hiérarchique, il ne sera pas possible de définir la liste cible en cas de multi-représentation. Seul le nom d'objet permet donc de différencier individuellement chaque représentation.

Voici la liste des commandes utilisables avec les listes hiérarchiques :

OBJET FIXER POLICE
OBJET FIXER STYLE POLICE
OBJET FIXER TAILLE POLICE
OBJET FIXER COULEUR
OBJET FIXER FILTRE SAISIE
OBJET FIXER SAISSISSABLE
OBJET FIXER BARRES DEFILEMENT
OBJET FIXER DEFILEMENT
OBJET FIXER COULEURS RVB

Rappel : A l'exception de la commande **OBJET FIXER DEFILEMENT**, ces commandes modifient toutes les représentations d'une même liste, même si vous désignez une liste via son nom d'objet.

Priorité des commandes de propriété

Certaines propriétés d'une liste hiérarchique (par exemple l'attribut saisissable ou la couleur) peuvent être définies de trois manières : via la Liste des propriétés en mode Développement, via une commande du thème "Propriétés des objets" ou via une commande du thème "Liste hiérarchique".

Lorsque ces trois moyens sont utilisés pour définir les propriétés d'une liste, l'ordre de priorité suivant est appliqué :

1. Commandes du thème "Liste hiérarchique"
2. Commandes générique de propriété d'objet
3. Paramètres de la Liste des propriétés

Ce principe est appliqué quel que soit l'ordre d'appel des commandes. Si une propriété d'élément est modifiée individuellement via une commande de liste hiérarchique, la commande de propriété d'objet équivalente sera sans effet sur cet élément même si elle est appelée ultérieurement. Par exemple, si vous modifiez la couleur d'un élément via la commande **CHANGER PROPRIETES ELEMENT**, la commande **OBJET FIXER COULEUR** n'aura aucun effet sur cet élément.

Gestion des éléments par position ou par référence

Vous pouvez généralement travailler de deux manières avec le contenu des listes hiérarchiques : par position ou par référence.

- Lorsque vous travaillez par position, 4D se base sur la position relative des éléments dans la liste affichée à l'écran pour les identifier. Le résultat sera différent selon que certains éléments hiérarchiques sont déployés ou non. A noter qu'en cas de multi-représentation, chaque objet de formulaire comporte sa propre configuration d'éléments contractés/déployés.
- Lorsque vous travaillez par référence, 4D se base sur le numéro unique *réfElément* des éléments de la liste. Chaque élément peut être ainsi désigné, quelle que soit sa position ou son affichage dans la liste hiérarchique.

Exploiter les numéros de référence des éléments (*réfElément*)

Chaque élément d'une liste hiérarchique dispose d'un numéro de référence (*réfElément*) de type Entier long. Cette valeur est destinée uniquement à votre propre usage : 4D ne fait que la maintenir.

Attention : Vous pouvez utiliser comme numéro de référence toute valeur de type entier long, sauf la valeur 0. En effet, pour la plupart des commandes de ce thème, la valeur 0 permet de désigner le dernier élément ajouté à la liste.

Voici quelques astuces quant à l'utilisation du numéro de référence unique :

(1) Vous n'avez pas besoin d'identifier chaque élément de façon unique (niveau débutant).

- Premier exemple : vous construisez par programmation un système d'onglets, par exemple, un carnet d'adresses. Comme le système vous retournera le numéro de l'onglet sélectionné, vous n'aurez probablement pas besoin de davantage d'informations. Dans ce cas, ne vous préoccupez pas des numéros de référence des éléments : passez n'importe quelle valeur (hormis 0) dans le paramètre *réfElément*. Notez que pour un système de carnet d'adresses, vous pouvez prédéfinir une liste A, B, ..., Z en mode Développement. Vous pouvez également la créer par programmation afin d'éliminer les lettres pour lesquelles il n'y a pas d'enregistrement.
- Deuxième exemple : en travaillant avec une base, vous construisez progressivement une liste de mots-clés. Vous pouvez sauvegarder la liste à la fin de chaque session, en utilisant les commandes **STOCKER LISTE** ou **LISTE VERS BLOB**, et la recharger au début de chaque session, à l'aide des commandes **Charger liste** ou **BLOB vers liste**. Vous pouvez afficher cette liste dans une palette flottante ; lorsque l'utilisateur clique sur un mot-clé de la liste, l'élément choisi est inséré dans la zone saisissable sélectionnée du process de premier plan. Vous pouvez également utiliser le glisser-déposer. En tout état de cause, l'important est que vous ne traitiez que l'élément sélectionné (par clic ou glisser-déposer), car les commandes **Elements selectionnes** (en cas de clic) et **PROPRIETES GLISSER DEPOSER** vous retournent la position de l'élément que vous devez traiter. En utilisant cette valeur de position, vous obtenez le libellé de l'élément grâce à la commande **INFORMATION ELEMENT**. Ici aussi, vous n'avez pas besoin d'identifier de façon unique chaque élément ; vous pouvez passer n'importe quelle valeur (hormis 0) dans le paramètre *réfElément*.

(2) Vous avez besoin d'identifier partiellement les éléments de la liste (niveau intermédiaire).

Vous utilisez le numéro de référence de l'élément pour stocker l'information nécessaire lorsque vous devez agir sur un élément ; ce point est détaillé dans l'exemple de la commande **AJOUTER A LISTE**. Dans cet exemple, nous utilisons les numéros de référence des éléments pour stocker des numéros d'enregistrements. Cependant, nous devons pouvoir établir une distinction entre les éléments qui correspondent aux enregistrements [Départements] et ceux qui correspondent aux enregistrements [Employés].

(3) Vous avez besoin d'identifier les éléments de la liste de façon unique (niveau avancé).

Vous programmez une gestion élaborée de listes hiérarchiques, dans laquelle vous devez absolument pouvoir identifier chaque élément de manière unique à tous les niveaux de la liste. Un moyen simple d'implémenter ce fonctionnement est de maintenir un compteur personnel. Supposons que vous créez une liste *hlList* à l'aide de la commande **Nouvelle liste**. A ce stade, vous initialisez un compteur *vlhCounter* à 1. A chaque fois que vous appelez **AJOUTER A LISTE** ou **INSERER DANS LISTE**, vous incrémentez ce compteur (*vlhCounter:=vlhCounter+1*), et vous passez le compteur comme numéro de référence de l'élément. L'astuce consiste à ne pas décrémenter le compteur lorsque vous détruisez des éléments — le compteur ne peut qu'augmenter. En procédant ainsi, vous garantisiez l'unicité des numéros de référence des éléments. Puisque ces numéros sont des valeurs de type Entier long, vous pouvez ajouter ou insérer plus de deux milliards d'éléments dans une liste qui a été réinitialisée... (si vous manipulez d'aussi grandes quantités d'éléments, cela signifie généralement que vous devriez utiliser une table plutôt qu'une liste.)

Note : Si vous exploitez les **Opérateurs sur les bits**, vous pouvez également utiliser les numéros de référence des éléments pour stocker des informations qui peuvent être logées dans un Entier long, c'est-à-dire 2 Entiers, des valeurs de 4 octets ou encore 32 Booléens.

Quand avez-vous besoin de numéros de référence uniques ?

Dans la plupart des cas, lorsque vous utilisez des listes hiérarchiques pour des besoins d'interface utilisateur, pour lesquels seul l'élément sélectionné (par un clic ou par glisser-déposer) est important, vous n'avez pas besoin d'utiliser les numéros de référence des éléments. Les commandes **Elements selectionnes** et **INFORMATION ELEMENT** vous fournissent toutes les informations nécessaires à la gestion de l'élément sélectionné. De plus, des commandes telles que **INSERER DANS LISTE** ou **SUPPRIMER DANS LISTE** vous permettent de manipuler la liste de manière "relative" à l'élément sélectionné.

En pratique, vous devez vous préoccuper des numéros de référence d'éléments lorsque vous voulez accéder directement par programmation à n'importe quel élément de la liste, et pas nécessairement à l'élément couramment sélectionné.

AJOUTER A LISTE

AJOUTER A LISTE (liste ; libelléElément ; réfElément {; sous_Liste ; déployée})

Paramètre	Type		Description
liste	RefListe	➡	Numéro de référence de liste
libelléElément	Chaîne	➡	Libellé du nouvel élément
réfElément	Entier long	➡	Numéro de référence unique du nouvel élément
sous_Liste	RefListe	➡	Sous-liste optionnelle à rattacher au nouvel élément
déployée	Booléen	➡	Indique si la sous-liste doit être déployée ou non

Description

La commande **AJOUTER A LISTE** ajoute un nouvel élément à la liste hiérarchique dont vous avez passé le numéro de référence dans le paramètre *liste*.

Vous passez le libellé de l'élément dans le paramètre *libelléElément*. Vous pouvez passer une expression de type Alpha ou Texte, pouvant contenir jusqu'à 2 milliards de caractères.

Vous passez le numéro de référence unique de l'élément (de type Entier long) dans le paramètre *réfElément*. Même si nous qualifions ce numéro de référence d'élément comme unique, vous pouvez en réalité passer la valeur que vous voulez. Reportez-vous à la section **Gestion des listes hiérarchiques** pour plus d'informations sur le paramètre *réfElément*.

Si vous souhaitez également que l'élément comporte des sous-éléments, passez un numéro de référence de liste valide dans le paramètre *sous_Liste*. Dans ce cas, vous devez également passer le paramètre *déployée*. Passez **Vrai** ou **Faux** dans ce paramètre pour que cette sous-liste s'affiche respectivement déployée ou contractée.


La référence de la liste que vous passez dans *sous_Liste* doit être une liste existante. Elle peut comporter un seul niveau ou contenir elle-même des sous-listes. Si vous ne voulez pas rattacher de sous-liste au nouvel élément, omettez le paramètre ou passez 0. Si vous passez le paramètre *sous_Liste* et ne passez pas le paramètre *déployée*, la sous-liste apparaît par défaut contractée.

Conseils :

- Pour insérer un nouvel élément dans une liste, utilisez **INSERER DANS LISTE**. Pour modifier le libellé d'un élément existant ou sa sous-liste, ainsi que son état déployé/contracté, utilisez **CHANGER ELEMENT**.
- Pour changer l'apparence de l'élément ajouté, utilisez **CHANGER PROPRIETES ELEMENT**.

Exemple

Voici une vue partielle de la structure d'une base :



Les tables [Départements] et [Employés] contiennent les enregistrements suivants :

Nom :	Localisation :	Responsable :
Biologie marine	Vivarium 11	Robert Ibéri
Comptabilité	2e étage	Louis Berouet
Ventes	RDC Ouest	Eliane Bergis

Département :	Prénom :	Nom :
Biologie marine	Daphné	Vaudelles
Comptabilité	Gérard	Périer
Ventes	Guy	Chartret
Comptabilité	Gilbert	Darieux
Biologie marine	Arnaud	Leterrier
Ventes	Frédérique	Dalhoum
Biologie marine	Pierre	Adamo

Vous voulez utiliser une liste hiérarchique, appelée *hlList*, qui affiche les départements, et pour chaque département, une sous-liste contenant les employés travaillant dans ce département. La méthode objet de *hlList* est la suivante:

```
` Méthode objet Liste hiérarchique hlList
```

Au cas ou

```

: (Evenement formulaire=Sur chargement)
  C_ENTIER LONG(hlList;$hSousListe;$vlDépartement;$vlEmployé;$vlDépartementID)
` Créer une nouvelle liste hiérarchique vide
  hlList:=Nouvelle liste
` Sélectionner tous les enregistrements de la table [Départements]
  TOUT SELECTIONNER([Départements])
` Pour chaque Département
  Boucle($vlDépartement;1;Enregistrements trouvés([Départements]))
` Sélectionner les employés de ce département
  LIEN RETOUR([Départements]Nom)
` Combien sont-ils?
  $vlNbEmployés:=Enregistrements trouvés([Employés])
` Y a-t-il au moins un employé dans ce département?
  Si($vlNbEmployés>0)
` Créer une sous-liste pour l'élément Département
  $hSousListe:=Nouvelle liste
` Pour chaque Employé
  Boucle($vlEmployé;1;Enregistrements trouvés([Employés]))
` Ajouter l'élément Employé à la sous-liste
` Noter que le champ ID de l'enregistrement [Employés] est passé comme numéro de référence de
l'élément
  AJOUTER A LISTE($hSousListe;[Employés]Nom+", "+[Employés]Prénom;[Employés]ID)
` Aller à l'enregistrement [Employés] suivant
  ENREGISTREMENT SUIVANT([Employés])
  Fin de boucle
Sinon
` Pas d'Employé, pas de sous-liste pour l'élément Département
  $hSousListe:=0
  Fin de si

` Ajouter l'élément Département à la liste principale
` Notez que le champ ID de l'enregistrement [Départements] est passé comme numéro de référence
de l'élément. Le bit #31 de cet ID est forcé à 1.
` Ainsi nous pourrons faire la distinction entre les éléments Département et Employés (cf.
note ci-dessous)
  AJOUTER A LISTE(hlList;[Départements]Nom;[Départements]ID?
+31;$hSousListe;$hSousListe#0)
` Passer l'élément Département en gras pour renforcer la hiérarchie de la liste
  CHANGER PROPRIETES ELEMENT(hlList;0;Faux;Gras;0)
` Aller au département suivant
  ENREGISTREMENT SUIVANT([Départements])
  Fin de boucle
` Trier toute la liste en ordre croissant
  TRIER LISTE(hlList;>)
` Afficher la liste en style Windows et forcer la hauteur de ligne minimale à 14 Pts
  CHANGER PROPRIETES LISTE(hlList;A la Windows;Réf icône Windows;14)

: (Evenement formulaire=Sur libération)
` La liste n'est plus utile. N'oubliez pas de l'effacer !
  SUPPRIMER LISTE(hlList;*)

: (Evenement formulaire=Sur double clic)
` Il y a eu un double-clic
` Obtenir la position de l'élément sélectionné
  $vlÉlémentPos:=Elements selectionnes(hlList)
` A toutes fins utiles, vérifier la position
  Si($vlÉlémentPos # 0)
` Obtenir l'information de l'élément de la liste
  INFORMATION
ELEMENT(hlList;$vlÉlémentPos;$vlÉlémentRef;$vsÉlémentText;$vlÉlémentSousListe;$vbÉlémentDéployé)
` Cet élément est-il l'élément d'un Département?
  Si($vlÉlémentRef ?? 31)
` Si oui, c'est un double-clic sur un élément Département
  ALERTE("Vous avez double-cliqué sur l'élément Département
"+Caractere(34)+$vsÉlémentText+Caractere(34)+".")
  Sinon
` Sinon, c'est un double-clic sur un élément Employé. Avec l'ID de l'élément parent, trouver
l'enregistrement [Départements]
  $vlDépartementID:=Element parent(hlList;$vlÉlémentRef)?-31

```

```

    CHERCHER([Départements];[Départements]ID=$vlDépartementID)
` Indiquer où l'Employé travaille et de qui il dépend
    ALERTE("Vous avez double-cliqué sur l'élément Employé
"+Caractere(34)+$vsÉlémentText+Caractere(34)+" qui travaille dans le Département
"+Caractere(34)+[Départements]Nom+Caractere(34)+" dont le responsable est
"+Caractere(34)+[Départements]Responsable+Caractere(34)+".")
    Fin de si
    Fin de si

Fin de cas

` Note : 4D peut stocker jusqu'à 1 milliard d'enregistrements par table. Dans notre exemple,
nous utilisons le bit #31 de l'octet supérieur inutilisé
` pour différencier les éléments des Employés des Départements.

```

Dans cet exemple, il y a une seule raison d'établir une distinction entre les éléments Départements et les éléments Employés :

1. Nous stockons des ID d'enregistrements dans les numéros de référence des éléments. En conséquence, nous avons toutes les chances de rencontrer des éléments Départements dont les numéros de référence sont les mêmes que ceux des éléments Employés.
2. Nous utilisons la commande **Element parent** pour récupérer le parent de l'élément sélectionné. Si nous cliquons sur un élément Employés dont le numéro d'ID associé est 10, et s'il existe aussi un élément Départements qui a le numéro 10, l'élément Départements sera trouvé en premier par **Element parent** quand cette fonction passera la liste en revue pour repérer l'élément avec le numéro de référence que nous passons. La commande retournera le parent de l'élément Départements et non celui de l'élément Employés.

C'est pourquoi nous avons choisi des numéros de référence d'éléments uniques, non pas pour des questions de principe, mais parce que nous devons différencier les éléments de Départements et d'Employés.

Dans le formulaire en exécution, la liste apparaîtra ainsi :



Note : Cet exemple est utile dans le cadre de la gestion de l'interface utilisateur, si vous manipulez un nombre limité d'enregistrements. Souvenez-vous que les listes sont conservées en mémoire ; donc, ne construisez pas d'interfaces utilisateur exploitant des listes hiérarchiques comportant des millions d'éléments.

CHANGER ELEMENT

CHANGER ELEMENT ({ * ; } liste ; refElément | * ; libelléElément ; nouvelRéf { ; sous_Liste ; déployée })

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	→ Si spécifié, liste est un nom d'objet (chaîne) Si omis, liste est une référence de liste
liste	RefListe, Chaîne	→ Numéro de référence de liste (si * omis) ou Nom d'objet de type liste (si * passé)
refElément *	Opérateur, Entier long	→ Numéro de référence d'élément ou 0 pour le dernier élément ajouté à la liste ou * pour l'élément courant de la liste
libelléElément	Chaîne	→ Nouveau libellé d'élément
nouvelRéf	Entier long	→ Nouveau numéro de référence d'élément
sous_Liste	RefListe	→ Nouvelle sous-liste rattachée à l'élément ou 0 = pas de sous-liste (détacher sous-liste courante) ou -1 = pas de changement
déployée	Booléen	→ Indique si la sous-liste doit être déployée/contractée

Description

La commande **CHANGER ELEMENT** modifie l'élément désigné par le paramètre *refElément* de la liste dont vous avez passé le numéro de référence ou le nom d'objet dans *liste*.

Si vous passez le premier paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *liste* est un nom d'objet (chaîne) correspondant à une représentation de liste dans le formulaire. Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *liste* est une référence de liste hiérarchique (*RefListe*). Si vous utilisez une seule représentation de liste ou travaillez avec les éléments structurels (le second * est omis), vous pouvez utiliser indifféremment l'une ou l'autre syntaxe. En revanche, si vous utilisez plusieurs représentations d'une même liste et travaillez avec l'élément courant (le second * est passé), la syntaxe basée sur le nom d'objet est requise car chaque représentation peut disposer de son propre élément courant.

Vous pouvez passer un numéro de référence dans *refElément*. Si ce numéro ne correspond à aucun élément de la liste, la commande ne fait rien.

Vous pouvez également passer 0 dans *refElément* afin de désigner le dernier élément ajouté à la liste (à l'aide de **AJOUTER A LISTE**).

Vous pouvez enfin passer * dans *refElément* : dans ce cas, la commande s'appliquera à l'élément courant de la liste. Si plusieurs éléments sont sélectionnés manuellement, l'élément courant est celui qui a été sélectionné en dernier. Si aucun élément n'est sélectionné, la commande ne fait rien.

Si vous travaillez avec les numéros de référence des éléments, assurez-vous d'utiliser des numéros uniques, sinon vous ne pourrez pas différencier les éléments. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la section **Gestion des listes hiérarchiques**.

Vous pouvez passer le nouveau libellé de l'élément dans le paramètre *libelléElément*. Si vous souhaitez changer le numéro de référence de l'élément, passez la nouvelle valeur dans le paramètre *nouvelRéf*, sinon passez la même valeur que dans *refElément*.

Si vous voulez associer une sous-liste à l'élément, passez le numéro de référence de la sous-liste dans le paramètre *sous_Liste*. Dans ce cas, vous devez également spécifier si la nouvelle sous-liste devra apparaître déployée ou contractée en passant respectivement **Vrai** ou **Faux** dans le paramètre *déployée*.

Si vous voulez dissocier de l'élément une sous-liste qui lui est actuellement rattachée, passez 0 (zéro) dans *sous_Liste*. Dans ce cas, il est conseillé d'avoir préalablement obtenu le numéro de référence de cette liste à l'aide de la commande **INFORMATION ELEMENT**, afin de pouvoir effacer la sous-liste avec la commande **SUPPRIMER LISTE** si vous n'en avez plus besoin.

Si vous ne souhaitez pas modifier les propriétés de sous-liste de l'élément, passez -1 dans le paramètre *sous_Liste*.

Exemple 1

Nous supposons que *hList* est une liste dont les éléments ont des numéros de référence uniques. La méthode objet suivante d'un bouton ajoute une sous-liste à l'élément actuellement sélectionné dans la liste *hList* :

```
$vlItemPos:=Elements selectionnes(hList)
Si ($vlItemPos>0)
    INFORMATION ELEMENT (hList;$vlItemPos;$vlItemRef;$vsItemText;$hSouslist;$vbExpanded)
    $vbNouvSousList:=Non (Liste existante ($hSouslist))
    Si ($vbNouvSousList)
        $hSouslist:=Nouvelle liste
    Fin de si
    vlUniqueRef:=vlUniqueRef+1
    AJOUTER A LISTE ($hSouslist;"Nouvel élément";vlUniqueRef)
    Si ($vbNouvSousList)
        CHANGER ELEMENT (hList;$vlItemRef;$vsItemText;$vlItemRef;$hSouslist;Vrai)
    Fin de si
    SELECTIONNER ELEMENTS PAR REFERENCE (hList;vlUniqueRef)
Fin de si
```

Exemple 2

Reportez-vous à l'exemple de la commande **INFORMATION ELEMENT**.

Exemple 3

Reportez-vous à l'exemple de la commande **AJOUTER A LISTE**.

CHANGER PROPRIETES ELEMENT

CHANGER PROPRIETES ELEMENT ({ * ; } liste ; refElément | * ; zoneSaisie ; style ; icône { ; couleur })

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si spécifié, liste est un nom d'objet (chaîne) Si omis, liste est une référence de liste
liste	RefListe, Chaîne	➡ Numéro de référence de liste (si * omis) ou Nom d'objet de type liste (si * passé)
refElément *	Opérateur, Entier long	➡ Numéro de référence d'élément ou 0 pour le dernier élément ajouté à la liste ou * pour l'élément courant de la liste
zoneSaisie	Booléen	➡ Vrai = Saisissable, Faux = Non-saisissable
style	Entier long	➡ Style de police pour l'élément
icône	Entier long	➡ Numéro de ressource Mac OS 'cicn' ou 65536 + numéro de ressource Mac OS 'PICT' ou 131072 + numéro de référence d'image
couleur	Entier long	➡ Valeur de couleur RVB ou -1 = rétablir couleur originale

Description

La commande **CHANGER PROPRIETES ELEMENT** modifie l'élément désigné par le paramètre *refElément* de la liste dont vous avez passé le numéro de référence ou le nom d'objet dans *liste*.

Si vous passez le premier paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *liste* est un nom d'objet (chaîne) correspondant à une représentation de liste dans le formulaire. Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *liste* est une référence de liste hiérarchique (*RefListe*). Si vous utilisez une seule représentation de liste ou travaillez avec les éléments structuraux (le second * est omis), vous pouvez utiliser indifféremment l'une ou l'autre syntaxe. En revanche, si vous utilisez plusieurs représentations d'une même liste et travaillez avec l'élément courant (le second * est passé), la syntaxe basée sur le nom d'objet est requise car chaque représentation peut disposer de son propre élément courant.

Vous pouvez passer un numéro de référence dans *refElément*. Si ce numéro ne correspond à aucun élément de la liste, la commande ne fait rien.

Vous pouvez également passer 0 dans *refElément* afin de demander la modification du dernier élément ajouté à la liste (à l'aide de **AJOUTER A LISTE**).

Vous pouvez enfin passer * dans *refElément* : dans ce cas, la commande s'appliquera à l'élément courant de la liste. Si plusieurs éléments sont sélectionnés manuellement, l'élément courant est celui qui a été sélectionné en dernier. Si aucun élément n'est sélectionné, la commande ne fait rien.

Si vous travaillez avec les numéros de référence des éléments, assurez-vous d'utiliser des numéros uniques, sinon vous ne pourrez pas différencier les éléments. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la section **Gestion des listes hiérarchiques**.

Note : Pour changer le libellé d'un élément ou de ses sous-listes, utilisez la commande **CHANGER ELEMENT**.

Si vous souhaitez que l'élément soit saisissable, passez **Vrai** dans le paramètre *saisissable*, sinon passez **Faux**.

Important : Pour qu'un élément soit saisissable, il doit appartenir à une liste elle-même saisissable. Pour déclarer une liste saisissable, utilisez la commande **OBJET FIXER SAISSISSABLE**. La commande **CHANGER PROPRIETES ELEMENT** vous permet de déclarer un élément individuel saisissable ou non. La modification de la propriété saisissable au niveau de la liste ne change pas la propriété saisissable individuelle de chaque élément. Un élément ne peut être saisissable que si la liste **et** l'élément le sont.

Vous pouvez définir le style de l'élément dans le paramètre *styles*. Vous passez une ou une combinaison des constantes prédéfinies suivantes (thème **Styles de caractères**) :

Constante	Type	Valeur
Gras	Entier long	1
Italique	Entier long	2
Normal	Entier long	0
Souligné	Entier long	4

Si vous souhaitez associer une icône à l'élément, passez une des valeurs numériques suivantes dans le paramètre *icône* :

- N, où N est le numéro d'une ressource Mac OS 'cicn'
- Utiliser ressource PICT+N, où N est le numéro d'une ressource Mac OS 'PICT'.
- Utiliser réf image+N, où N est le numéro de référence d'une image stockée dans la bibliothèque d'images de 4D, en mode Développement.
- Si vous ne souhaitez pas associer d'image à l'élément, passez 0 (zéro) dans *icône*.

Notes :

- Utiliser ressource PICT et Utiliser réf image sont des constantes prédéfinies placées dans le thème .
- Si vous souhaitez utiliser des expressions image 4D (champs, variables...) pour définir les icônes des éléments, utilisez la commande **FIXER ICONE ELEMENT**.

Le paramètre *couleur* (facultatif) permet de modifier la couleur du texte de l'élément. La couleur doit être définie sous forme de couleur RVB, c'est-à-dire un entier long de 4 octets au format 0x00RRVVB. Pour plus d'informations sur ce format, reportez-vous à la description de la commande **OBJET FIXER COULEURS RVB**. Passez -1 dans le paramètre *couleur* pour rétablir la couleur d'origine de l'élément.

Exemple 1

Reportez-vous à l'exemple de la commande **AJOUTER A LISTE**.

Exemple 2

L'exemple suivant passe le texte de l'élément courant de *liste* en gras et en rouge vif :

```
CHANGER PROPRIETES ELEMENT(liste;*;Vrai;Gras;0;0x00FF0000)
```

CHANGER PROPRIETES LISTE

CHANGER PROPRIETES LISTE (liste ; apparence {; icône {; hauteurLigne {; doubleClic {; multiSélection {; modifiable}}}})

Paramètre	Type	Description
liste	RefListe	→ Numéro de référence de la liste
apparence	Entier long	→ Style graphique de la liste 1 = Liste hiérarchique à la Macintosh 2 = Liste hiérarchique à la Windows 0 = Apparence auto en fonction de la plate-forme
icône	Entier long	→ Référence de ressource Mac OS 'cicn' ou 0 = icône par défaut de la plate-forme
hauteurLigne	Entier long	→ Hauteur minimale de la ligne (pixels)
doubleClic	Entier long	→ Déploiement/contraction sur double-clic 0 = autoriser, 1 = empêcher
multiSélection	Entier long	→ Sélections multiples 0 = interdire (défaut), 1 = autoriser
modifiable	Entier long	→ Énumération modifiable 0 = non, 1 = oui (défaut)


Description

La commande **CHANGER PROPRIETES LISTE** définit l'apparence et le fonctionnement de la liste hiérarchique dont la référence est passée dans le paramètre *liste*.


Vous pouvez passer dans le paramètre *apparence* une des constantes prédéfinies suivantes, fournies par 4D dans le thème :

Constante	Type	Valeur
A la Macintosh	Entier long	1
A la Windows	Entier long	2

Avec l'apparence Windows, une icône "+" signale un élément dont la sous-liste est contractée, une icône "-" signale un élément dont la sous-liste est déployée. Les éléments sans sous-éléments n'ont pas d'icône. Voici la liste hiérarchique par défaut à la Windows :



Avec l'apparence Macintosh, une icône en forme de triangle pointant vers la droite signale un élément dont la sous-liste est contractée, une icône en forme de triangle pointant vers le bas signale un élément dont la sous-liste est déployée. Les éléments sans sous-éléments n'ont pas d'icône. Voici la liste hiérarchique par défaut à la Macintosh :



Si vous affichez une liste hiérarchique sans appeler **CHANGER PROPRIETES LISTE** ou passez 0 dans le paramètre *apparence*, la liste s'affiche avec l'apparence par défaut, en fonction de la plate-forme sélectionnée en mode Développement dans l'éditeur de formulaires.

Le paramètre *icône* indique l'icône affichée pour chaque élément. La valeur passée dans *icône* définit l'icône pour les sous-listes contractées et la valeur *icône*+1 définit l'icône pour les sous-listes déployées.

Si, par exemple, vous passez 15000 dans *icône*, l'icône couleur 'cicn' ID=15000 sera affichée pour chaque sous-liste contractée et l'icône couleur 'cicn' ID=15001 sera affichée pour chaque sous-liste déployée.

Dans ce cas, il est important de disposer effectivement de ces deux ressources d'icône couleur 'cicn' dans le fichier de structure de votre base. Si aucune icône couleur n'est présente, les éléments correspondants sont affichés sans icône (à noter que c'est un moyen d'afficher une liste sans icônes).

Attention : Lorsque vous créez des ressources d'icône couleur 'cicn', utilisez des numéros de référence (ID) de ressource supérieurs ou égaux à 15000. Les numéros de référence de ressource inférieurs à 15000 sont réservés à 4D.

Les numéros de référence par défaut des ressources d'éléments de liste sous Mac OS et Windows sont exprimés par les constantes prédéfinies de 4D suivantes :

Constante	Type	Valeur
Réf icône Macintosh	Entier long	860
Réf icône Windows	Entier long	138

4D fournit les ressources '*cicn*' suivantes :

Numéro d'ID	Description
860	Sous-liste contractée à la Macintosh
861	Sous-liste déployée à la Macintosh
138	Sous-liste contractée à la Windows
139	Sous-liste déployée à la Windows

Si vous n'utilisez pas le paramètre *icône* ou passez 0, les éléments sont affichés avec les icônes par défaut pour l'apparence choisie.

Les ressources d'icône couleur peuvent avoir des tailles différentes. Vous pouvez créer, par exemple, des icônes couleur 16x16 ou 32x32.

Si vous ne passez pas le paramètre *hauteurLigne*, la hauteur de ligne d'une liste hiérarchique sera déterminée par la police et la taille de police utilisées pour l'objet. Si vous utilisez des icônes couleurs qui sont trop grandes ou trop larges, elles seront déformées et/ou tronquées par le texte des éléments environnants.

Ajustez en conséquence les tailles des icônes couleurs, les polices et les tailles de police. Vous pouvez également passer dans le paramètre *hauteurLigne* la hauteur minimale des lignes de la liste hiérarchique. Si la valeur que vous passez est supérieure à la hauteur des lignes définie par la police et la taille de police, elle sera utilisée pour fixer la hauteur des lignes.

Note : CHANGER PROPRIETES LISTE affecte l'apparence de la liste, c'est-à-dire les symboles de déploiement/contraction des éléments. Si vous voulez personnaliser l'icône de chaque élément d'une liste hiérarchique, utilisez la commande **CHANGER PROPRIETES ELEMENT**.

Le paramètre facultatif *doubleClic* permet d'empêcher que le double-clic sur un élément de la liste ne provoque le déploiement ou la contraction de sa sous-liste.

Par défaut, une sous-liste est déployée ou contractée en cas de double-clic sur l'élément parent. Certains types d'interfaces peuvent toutefois nécessiter une désactivation de ce mécanisme. Pour cela, passez 1 dans le paramètre *doubleClic*. A noter que seul le double-clic sera désactivé. Les sous-listes pourront toujours être déployées ou contractées par un clic sur l'icône de déploiement.

Si vous passez 0 ou omettez ce paramètre, le fonctionnement par défaut est appliqué.

Le paramètre facultatif *multiSélection* permet d'indiquer si la liste doit accepter les sélections multiples.

Par défaut, il n'est pas possible de sélectionner simultanément plusieurs éléments d'une liste hiérarchique. Si vous souhaitez que cette fonction soit disponible pour la liste, passez la valeur 1 dans le paramètre *multiSélection*. Dans ce cas, les sélections multiples peuvent être effectuées :

- manuellement, à l'aide des combinaisons de touches **Maj+clic** pour une sélection continue ou **Ctrl+clic** (Windows) /

Commande+clic (Mac OS) pour une sélection discontinue,

- par programmation, à l'aide des commandes **SELECTIONNER ELEMENTS PAR POSITION** et **SELECTIONNER ELEMENTS PAR REFERENCE**.


Si vous passez 0 ou omettez le paramètre *multiSélection*, le fonctionnement par défaut est appliqué.

Le paramètre facultatif *modifiable* permet d'indiquer si la liste sera modifiable par l'utilisateur lorsqu'elle sera affichée sous forme d'énumération associée à un champ ou une variable en saisie. Lorsque l'énumération est modifiable, un bouton **Modifier** est inséré dans la fenêtre d'énumération et l'utilisateur peut ajouter, supprimer et trier les valeurs via un éditeur spécifique.

Si vous passez 1 ou omettez le paramètre *modifiable*, l'énumération sera modifiable par l'utilisateur ; si vous passez 0, elle ne sera pas modifiable.

Exemple

La liste hiérarchique suivante a été définie dans l'éditeur d'énumérations en mode Développement :



Dans un formulaire, l'objet liste hiérarchique *hlVilles* réutilise cette liste avec cette méthode objet :

```
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur_chargement)
hlVilles:=Charger liste ("Villes")
```


```

CHANGER PROPRIETES LISTE (hlVilles;vlApparence;vlIcon)
: (Evenement formulaire=Sur libération)
SUPPRIMER LISTE (hlVilles;*)
Fin de cas

```

De plus, le fichier de structure de la base a été modifié afin de contenir les ressources d'icônes '*cicn*' suivantes :

4 'cicn' (Color Icon) Resources :




1) Avec la ligne suivante :

```

CHANGER PROPRIETES LISTE (hlVilles;A la Macintosh;Réf icône Macintosh)

```

La liste hiérarchique s'affiche ainsi :




2) Avec la ligne suivante :

```

CHANGER PROPRIETES LISTE (hlVilles;A la Windows;Réf icône Windows)

```

La liste hiérarchique s'affiche ainsi :




3) Avec la ligne suivante :

```

CHANGER PROPRIETES LISTE (hlVilles;A la Windows;20000)

```


La liste hiérarchique s'affiche ainsi :




4) Avec la ligne suivante :

CHANGER PROPRIETES LISTE(hlVilles;A la Macintosh;20010)

La liste hiérarchique s'affiche ainsi :




Les ressources d'icône couleur '*cicn*' présentées ci-dessous sont ensuite ajoutées au fichier de structure de la base :



5) Avec la ligne suivante :

CHANGER PROPRIETES LISTE(hlVilles;A la Windows;20020;32)

La liste hiérarchique s'affiche ainsi :



Charger liste

Charger liste (nomListe) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
nomListe	Chaîne	→	Nom de liste créée dans l'éditeur d'énumérations
Résultat	RefListe	↩	Numéro de référence de la liste nouvellement créée

Description

La commande **Charger liste** crée une liste hiérarchique dont le contenu est copié depuis la liste *nomListe* créée en mode Développement, dans l'éditeur d'énumérations. La fonction retourne le numéro de référence de la liste nouvellement créée.

Pour connaître les énumérations définies dans la base, utilisez la commande **LISTE ENUMERATIONS**. Pour savoir si la liste a correctement été chargée, utilisez la fonction **Liste existante** avec le numéro de référence retourné par **Charger liste**.

Notez que la nouvelle liste est une copie de la liste définie en mode Développement. Par conséquent, toute modification apportée à cette nouvelle liste n'affectera pas la liste définie en mode Développement. De même, toute modification ultérieure de l'énumération n'affecte pas la liste que vous venez de créer.

Si vous modifiez la liste nouvellement créée et voulez enregistrer ces modifications, utilisez la commande **STOCKER LISTE**.

Si vous n'avez plus besoin de la liste, n'oubliez pas d'appeler **SUPPRIMER LISTE** pour la supprimer. Sinon, elle reste en mémoire jusqu'à la fin de la session de travail ou jusqu'à ce que le process dans lequel la liste a été créée soit détruit.

Astuce : Si vous associez une liste à un objet de formulaire (liste hiérarchique, onglet ou menu hiérarchique) à l'aide du menu **Enumération** dans la Liste des propriétés, il est inutile d'appeler **Charger liste** ou **SUPPRIMER LISTE** dans la méthode de l'objet. 4D charge et efface la liste automatiquement pour vous.

Exemple

Imaginons que vous créez une base pour le marché international. Vous voulez pouvoir changer la langue utilisée. Dans un formulaire, vous présentez une liste hiérarchique *listeHL* qui propose les langues disponibles. En mode Développement, vous avez préparé des listes différentes, par exemple "Options US" pour la version anglaise, "Options FR" pour la version française, "Options ES" pour la version espagnole, etc. De plus, vous maintenez la variable interprocess *<>gaLangueCourante* dans laquelle vous stockez un code de langue sur 2 caractères, par exemple "US" pour la version anglaise, "FR" pour la version française, "ES" pour la version espagnole, etc. Pour vous assurer que la liste correcte sera chargée en utilisant la langue choisie, vous pouvez écrire :

```
` Méthode objet de la liste hiérarchique listeHL
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur chargement)
  C_ENTIER LONG (listeHL)
  listeHL:=Charger liste ("Options"+<>gaLangueCourante)
: (Evenement formulaire=Sur libération)
  SUPPRIMER LISTE (listeHL;*)
Fin de cas
```


Chercher dans liste

Chercher dans liste ({ * ; } liste ; valeur ; portée { ; tabEléments { ; * } }) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si spécifié, liste est un nom d'objet (chaîne) Si omis, liste est un numéro de référence de liste
liste	RefListe, Chaîne	➡ Numéro de référence de liste (si * omis) ou Nom d'objet de type liste (si * passé)
valeur	Chaîne	➡ Valeur à rechercher
portée	Entier	➡ 0=Liste principale, 1=Sous-listes
tabEléments	Tableau entier long	➡ - Si 2e * omis : tableau des positions des éléments trouvés - Si 2e * passé : tableau des numéros de référence des éléments trouvés
*	Opérateur	➡ - Si omis : utiliser la position des éléments - Si passé : utiliser le numéro de référence des éléments
Résultat	Entier long	➡ - Si 2e * omis : position de l'élément trouvé - Si 2e * passé : numéro de référence de l'élément trouvé

Description

La commande **Chercher dans liste** retourne la position ou la référence du premier élément de *liste* qui équivaut à la chaîne passée dans *valeur*. Si plusieurs éléments sont trouvés, la fonction peut également remplir le tableau *tabEléments* avec la position ou la référence de chaque élément.

Si vous passez le premier paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *liste* est un nom d'objet (chaîne) correspondant à une représentation de liste dans le formulaire. Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *liste* est une référence de liste hiérarchique (*RefListe*). Si vous utilisez une seule représentation de liste ou travaillez avec les numéros de référence des éléments (le second * est omis), vous pouvez utiliser indifféremment l'une ou l'autre syntaxe. En revanche, si vous utilisez plusieurs représentations d'une même liste et travaillez avec les positions des éléments (le second * est passé), la syntaxe basée sur le nom d'objet est requise car la position des éléments peut varier d'une représentation à l'autre.

Note : Si vous utilisez le caractère @ dans le nom d'objet de la liste et que le formulaire contient plusieurs listes répondant à ce nom, la commande **Chercher dans liste** s'appliquera au premier objet dont le nom correspond.

Le second paramètre * vous permet d'indiquer si vous souhaitez travailler avec des positions courantes d'éléments (dans ce cas, ce paramètre doit être omis) ou des références absolues d'éléments (dans ce cas, il doit être passé).

Passez dans *valeur* la chaîne de caractères à rechercher. La recherche sera du type "est exactement", c'est-à-dire que la recherche de "bois" ne trouvera pas "boissons". Toutefois, vous pouvez utiliser le caractère @ pour définir des recherches du type "commence par", "se termine par" ou "contient".

Le paramètre *portée* vous permet de définir si la recherche doit porter uniquement sur le premier niveau de la *liste* ou si elle doit inclure toutes ses sous-listes. Passez 0 pour concentrer la recherche sur le premier niveau de la liste et 1 pour l'étendre à toutes les sous-listes.


Si vous souhaitez connaître la position ou le numéro de tous les éléments correspondant à *valeur*, passez un tableau d'entiers longs dans le paramètre facultatif *tabEléments*. Si nécessaire, le tableau sera créé et redimensionné par la commande. La commande remplira le tableau avec les positions (si le second * est omis) ou les numéros de référence (si le second * est passé) des éléments trouvés.

Les positions sont exprimées relativement à l'élément supérieur de la liste principale, en tenant compte de l'état courant déployé/contracté de la liste et de ses sous-listes.

Si aucun élément ne correspond à la *valeur* recherchée, la fonction retourne 0 et le tableau *tabEléments* est retourné vide.

Exemple

Soit la liste hiérarchique suivante :



```
$vlItemPos:=Chercher dans liste(hList;"P@";1;$arrPos)
`$vlItemPos vaut 5
```

```
`$arrPos{1} vaut 5, $arrPos{2} vaut 17 et $arrPos{3} vaut 19
$vlItemRef:=Chercher dans liste(hList;"P@";1;$arrRefs;*)
`$vlItemRef vaut 7
`$arrRefs{1} vaut 7, $arrRefs{2} vaut 18 et $arrRefs{3} vaut 23
$vlItemPos:=Chercher dans liste(hList;"Date";1;$arrPos)
`$vlItemPos vaut 9
`$arrPos{1} vaut 9
$vlItemRef:=Chercher dans liste(hList;"Date";1;$arrRefs;*)
`$vlItemRef vaut 11
`$arrRefs{1} vaut 11
$vlItemPos:=Chercher dans liste(hList;"Date";0;*)
`$vlItemPos vaut 0`
```

Copier liste

Copier liste (liste) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
liste	RefListe	→	Numéro de référence de la liste à copier
Résultat	RefListe	↺	Numéro de référence de la nouvelle liste

Description

La commande **Copier liste** duplique la liste dont vous passez le numéro de référence dans le paramètre *liste* et retourne le numéro de référence de la nouvelle liste.

Le contenu de la liste copiée est entièrement dupliqué. Une fois que vous en avez terminé avec la copie de la liste, appelez la commande **SUPPRIMER LISTE** pour l'effacer.

🔧 Element parent

Element parent ({ * ; } liste ; refElément | *) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si spécifié, liste est un nom d'objet (chaîne) Si omis, liste est une référence de liste
liste	RefListe, Chaîne	➡ Numéro de référence de liste (si * omis) ou Nom d'objet de type liste (si * passé)
refElément *	Opérateur, Entier long	➡ Numéro de référence d'élément ou 0 pour le dernier élément ajouté à la liste ou * pour l'élément courant de la liste
Résultat	Entier long	➡ Numéro de référence de l'élément parent ou 0 s'il n'y en a pas

Description

La commande **Element parent** retourne le numéro de référence de l'élément parent.

Passez dans *liste* le numéro de référence ou le nom d'objet de la liste.

Si vous passez le premier paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *liste* est un nom d'objet (chaîne) correspondant à une représentation de liste dans le formulaire. Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *liste* est une référence de liste hiérarchique (*RéfListe*). Si vous utilisez une seule représentation de liste ou travaillez avec les éléments structuraux (le second * est omis), vous pouvez utiliser indifféremment l'une ou l'autre syntaxe. En revanche, si vous utilisez plusieurs représentations d'une même liste et travaillez avec l'élément courant (le second * est passé), la syntaxe basée sur le nom d'objet est requise car chaque représentation peut disposer de son propre élément courant.

Note : Si vous utilisez le caractère @ dans le nom d'objet de la liste et que le formulaire contient plusieurs listes répondant à ce nom, la commande **Element parent** s'appliquera au premier objet dont le nom correspond.

Passez dans *refElément* le numéro de référence d'un élément de la liste ou 0, ou encore *. Si vous passez 0, la commande s'applique au dernier élément ajouté à la liste. Si vous passez *, la commande s'applique à l'élément courant de la liste. Si plusieurs éléments sont sélectionnés, l'élément courant est celui qui a été sélectionné en dernier.


En retour, si un élément correspondant existe bien dans la liste et si cet élément se trouve bien dans une sous-liste (et a donc un élément parent), vous récupérez le numéro de référence de l'élément parent.

S'il n'existe pas d'élément numéro *refElément*, ou si vous avez passé * et qu'aucun élément n'est sélectionné, ou si cet élément n'a pas d'élément parent, **Element parent** retourne 0 (zéro).

Si vous travaillez avec les numéros de référence des éléments, assurez-vous d'utiliser des numéros uniques, sinon vous ne pourrez pas différencier les éléments. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la description de la commande **AJOUTER A LISTE**.

Exemple

Voici une liste *hList* affichée en mode Application :



Voici les numéros de référence des éléments de cette liste :

Elément	Numéro
a	100
a-1	101
a-2	102
b	200
b-1	201
b-2	202
b-3	203

- Avec le code ci-dessous, si l'élément "b-3" est sélectionné, la variable `$vlParentElémRef` prend la valeur 200, c'est-à-dire le numéro de référence de l'élément "b" :

```
$vlElémPos:=Elements selectionnes(hList)
INFORMATION ELEMENT(hList;$vlElémPos;$vlElémRef;$vsItemText)
$vlParentElémRef:=Element parent(hList;$vlElémRef) ` $vlParentElémRef vaut 200
```

- Si l'élément "a-1" était sélectionné, la variable `$vlParentElémRef` prendrait la valeur 100, c'est-à-dire le numéro de référence de l'élément "a".
- Si l'élément "a" ou "b" était sélectionné, la variable `$vlParentElémRef` prendrait la valeur 0 car ces éléments n'ont pas

d'élément parent.

Elements selectionnes

Elements selectionnes ({ * ; } liste { ; tabEléments { ; * } }) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si spécifié, liste est un nom d'objet (chaîne) Si omis, liste est une référence de liste
liste	RefListe, Chaîne	➡ Numéro de référence de liste (si * omis) ou Nom d'objet de type liste (si * passé)
tabEléments	Tableau entier long	➡ Si 2e * omis : Tableau des positions des éléments sélectionnés dans la ou les liste(s) Si 2e * passé : Tableau des références des éléments sélectionnés dans la ou les liste(s)
*	Opérateur	➡ Si omis : Position(s) d'élément(s) Si passé : Référence(s) d'élément(s)
Résultat	Entier long	➡ Si 2e * omis : Position de l'élément sélectionné parmi la ou les liste(s) déployée(s)/contractée(s) Si 2e * passé : Référence de l'élément sélectionné

Description

La fonction **Elements selectionnes** retourne la **position** ou la **référence** de l'élément sélectionné dans la liste dont vous avez passé le numéro de référence ou le nom d'objet dans *liste*.

Si vous passez le premier paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *liste* est un nom d'objet (chaîne) correspondant à une représentation de liste dans le formulaire. Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *liste* est une référence de liste hiérarchique (*RefListe*). Si vous utilisez une seule représentation de liste ou travaillez avec les références d'éléments (le second * est passé), vous pouvez utiliser indifféremment l'une ou l'autre syntaxe. En revanche, si vous utilisez plusieurs représentations d'une même liste et travaillez avec les positions des éléments (le second * est omis), la syntaxe basée sur le nom d'objet est requise car chaque représentation peut disposer de sa propre configuration d'éléments déployés/contractés.

Note : Si vous utilisez le caractère @ dans le nom d'objet de la liste et que le formulaire contient plusieurs listes répondant à ce nom, la commande **Elements selectionnes** s'appliquera au premier objet dont le nom correspond.

En cas de sélection multiple, la fonction peut également retourner dans le tableau *tabEléments* la position ou la référence de chaque élément sélectionné. Cette fonction doit être appliquée à une liste affichée dans un formulaire afin de détecter le ou les élément(s) sélectionné(s) par l'utilisateur.

Le second paramètre * permet d'indiquer si vous souhaitez travailler avec des positions courantes d'éléments (dans ce cas, ce paramètre doit être omis) ou des références absolues d'éléments (dans ce cas, il doit être passé).

Vous pouvez passer dans le paramètre *tabEléments* un tableau d'entiers longs. Si nécessaire, le tableau sera créé et redimensionné par la commande. A l'issue de l'exécution de la commande, *tabEléments* contiendra :

- la position de chaque élément sélectionné relativement à l'état déployé/contracté de la ou des liste(s) si le paramètre * est omis.
 - la référence absolue de chaque élément sélectionné si le paramètre * est passé.
- Le tableau est retourné vide si aucun élément n'est sélectionné.


Note : En cas de sélection multiple, la commande retourne la position ou la référence de l'élément courant de *liste*. L'élément courant est le dernier élément sur lequel l'utilisateur a cliqué (sélection manuelle) ou l'élément désigné par la commande **SELECTIONNER ELEMENTS PAR POSITION** ou **SELECTIONNER ELEMENTS PAR REFERENCE** (sélection par programmation).

Si la liste comporte des sous-listes, appliquez la fonction à la liste principale (celle qui est associée au formulaire), et non à une de ses sous-listes. Les positions sont exprimées relativement à l'élément supérieur de la liste principale, en tenant compte de l'état courant déployé/contracté de la liste et de ses sous-listes.


Dans tous les cas, si aucun élément n'est sélectionné, la fonction retourne 0.

Exemple


Voici la liste *hList* telle qu'elle apparaît en mode Application :




```
$vItemPos:=Elements selectionnes(hList) ` à ce stade, $vItemPos vaut 2
```




```
$vlItemPos:=Elements selectionnes(hList) ` à ce stade, $vlItemPos vaut 5  
$vlItemRef:=Elements selectionnes(hList;*) ` $vlItemRef vaut 200 (par exemple)
```



```
$vlItemPos:=Elements selectionnes(hList) ` à ce stade, $vlItemPos vaut 8  
$vlItemRef:=Elements selectionnes(hList;*) ` $vlItemRef vaut 203 (par exemple)
```



```
$vlItemPos:=Elements selectionnes(hList;$tabPos) ` à ce stade, $vlItemPos vaut 3  
` $tabPos{1} vaut 3, $tabPos{2} vaut 4 et $tabPos{3} vaut 5
```



```
$vlItemRef:=Elements selectionnes(hList;$tabRefs;*) ` $vlItemRef vaut 203 (par exemple)  
` $tabRefs{1} vaut 101, $tabRefs{2} vaut 203 (par exemple)
```

FIXER ICONE ELEMENT

FIXER ICONE ELEMENT ({ * ; } liste ; réfElément | * ; icône)

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si spécifié, liste est un nom d'objet (chaîne) Si omis, liste est un numéro de référence de liste
liste	RefListe, Chaîne	➡ Numéro de référence de liste (si * omis) ou Nom d'objet de type liste (si * passé)
réfElément *	Entier long, Opérateur	➡ Numéro de référence d'élément ou 0 pour le dernier élément ajouté à la liste ou * pour l'élément courant de la liste
icône	Image	➡ Icône à associer à l'élément

Description

La commande **FIXER ICONE ELEMENT** permet de modifier l'icône associée à l'élément désigné par le paramètre *réfElément* de la liste dont vous avez passé le numéro de référence ou le nom d'objet dans *liste*.

Note : Il est possible de modifier l'icône associée à un élément à l'aide de la commande **CHANGER PROPRIETES ELEMENT**. Toutefois, **CHANGER PROPRIETES ELEMENT** accepte uniquement des références d'images statiques (références de ressources ou images de la bibliothèque).

Si vous passez le premier paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *liste* est un nom d'objet (chaîne) correspondant à une représentation de liste dans le formulaire. Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *liste* est une référence de liste hiérarchique (*RéfListe*). Si vous utilisez une seule représentation de liste ou travaillez avec les éléments structuraux (le second * est omis), vous pouvez utiliser indifféremment l'une ou l'autre syntaxe. En revanche, si vous utilisez plusieurs représentations d'une même liste et travaillez avec l'élément courant (le second * est passé), la syntaxe basée sur le nom d'objet est requise car chaque représentation peut disposer de son propre élément courant.

Vous pouvez passer un numéro de référence dans *réfElément*. Si ce numéro ne correspond à aucun élément de la liste, la commande ne fait rien. Vous pouvez également passer 0 dans *réfElément* afin de demander la modification du dernier élément ajouté à la liste (à l'aide de **AJOUTER A LISTE**).

Vous pouvez enfin passer * dans *réfElément* : dans ce cas, la commande s'appliquera à l'élément courant de la liste. Si plusieurs éléments sont sélectionnés manuellement, l'élément courant est celui qui a été sélectionné en dernier. Si aucun élément n'est sélectionné, la commande ne fait rien.

Passez dans le paramètre *icône* une expression image 4D valide (champ, variable, pointeur, etc.). L'image sera placée à gauche de l'élément.

L'emploi de pointeurs est particulièrement recommandé car les listes hiérarchiques sont optimisées dans ce cas : une seule instance de l'image sera créée en mémoire si la même icône est utilisée pour plusieurs éléments de la liste.

Note : A l'inverse, l'emploi direct de variables générées par les commandes **LIRE RESSOURCE ICONE** ou **LIRE RESSOURCE IMAGE** est déconseillé car l'icône sera dupliquée en mémoire pour chaque élément de la liste.

Exemple

Ce code est optimisé grâce à l'emploi d'un pointeur :

```
vIcon:=->[Params]Icône
FIXER ICONE ELEMENT(maliste;ref1;vIcon->)
FIXER ICONE ELEMENT(maliste;ref2;vIcon->)
```


FIXER PARAMETRE ELEMENT

FIXER PARAMETRE ELEMENT ({ * ; } liste ; refElément | * ; sélecteur ; valeur)

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si spécifié, liste est un nom d'objet (chaîne) Si omis, liste est un numéro de référence de liste
liste	RefListe, Chaîne	➡ Numéro de référence de liste (si * omis) ou Nom d'objet de type liste (si * passé)
refElément *	Opérateur, Entier long	➡ Numéro de référence d'élément ou 0 pour le dernier élément ajouté à la liste ou * pour l'élément courant de la liste
sélecteur	Chaîne	➡ Constante de paramètre
valeur	Chaîne, Booléen, Entier long	➡ Valeur de paramètre

Description

La commande **FIXER PARAMETRE ELEMENT** permet de modifier le paramètre *sélecteur* pour l'élément *refElément* de la liste hiérarchique dont vous avez passé la référence ou le nom d'objet dans le paramètre *liste*.

Si vous passez le premier paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *liste* est un nom d'objet (chaîne) correspondant à une représentation de liste dans le formulaire. Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *liste* est une référence de liste hiérarchique (*RefListe*). Si vous utilisez une seule représentation de liste ou travaillez avec les éléments structuraux (le second * est omis), vous pouvez utiliser indifféremment l'une ou l'autre syntaxe. En revanche, si vous utilisez plusieurs représentations d'une même liste et travaillez avec l'élément courant (le second * est passé), la syntaxe basée sur le nom d'objet est requise car chaque représentation peut disposer de son propre élément courant.

Vous pouvez passer un numéro de référence dans *refElément*. Si ce numéro ne correspond à aucun élément de la liste, la commande ne fait rien. Vous pouvez également passer 0 dans *refElément* afin de demander la modification du dernier élément ajouté à la liste (à l'aide de **AJOUTER A LISTE**).

Vous pouvez enfin passer * dans *refElément* : dans ce cas, la commande s'appliquera à l'élément courant de la liste. Si plusieurs éléments sont sélectionnés manuellement, l'élément courant est celui qui a été sélectionné en dernier. Si aucun élément n'est sélectionné, la commande ne fait rien.

Vous pouvez passer dans *sélecteur* la constante Texte supplémentaire (placée dans le thème "") ou toute valeur personnalisée :

- Texte supplémentaire : cette constante permet d'ajouter un texte à droite de l'élément *refElément*. Ce libellé supplémentaire reste toujours affiché dans la partie droite de la liste, même si l'utilisateur déplace le curseur de défilement horizontal. Lorsque vous utilisez cette constante, passez dans *valeur* le texte à afficher.
- Sélecteur personnalisé : vous pouvez passer dans *sélecteur* tout texte personnalisé et lui associer une valeur de type texte, numérique ou booléen. Cette valeur sera stockée avec l'élément et pourra être récupérée via la commande **LIRE PARAMETRE ELEMENT**. Ce principe permet de mettre en place tout type d'interface associée aux listes hiérarchiques. Par exemple, dans une liste stockant des noms de personnes, vous pouvez stocker l'âge de chaque personne et ne l'afficher que lorsque l'élément correspondant est sélectionné.

FIXER POLICE ELEMENT

FIXER POLICE ELEMENT ({ * ; } liste ; refElément | * ; police)

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	→ Si spécifié, liste est un nom d'objet (chaîne) Si omis, liste est un numéro de référence de liste
liste	RefListe, Chaîne	→ Numéro de référence de liste (si * omis) ou Nom d'objet de type liste (si * passé)
refElément *	Entier long, Opérateur	→ Numéro de référence d'élément ou 0 pour le dernier élément ajouté à la liste ou * pour l'élément courant de la liste
police	Chaîne, Entier long	→ Nom ou numéro de police

Description

La commande **FIXER POLICE ELEMENT** modifie la police de caractères de l'élément désigné par le paramètre *refElément* de la liste dont vous avez passé le numéro de référence ou le nom d'objet dans *liste*.

Si vous passez le premier paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *liste* est un nom d'objet (chaîne) correspondant à une représentation de liste dans le formulaire. Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *liste* est une référence de liste hiérarchique (*RéfListe*). Si vous utilisez une seule représentation de liste ou travaillez avec les éléments structurels (le second * est omis), vous pouvez utiliser indifféremment l'une ou l'autre syntaxe. En revanche, si vous utilisez plusieurs représentations d'une même liste et travaillez avec l'élément courant (le second * est passé), la syntaxe basée sur le nom d'objet est requise car chaque représentation peut disposer de son propre élément courant.

Vous pouvez passer un numéro de référence dans *refElément*. Si ce numéro ne correspond à aucun élément de la liste, la commande ne fait rien. Vous pouvez également passer 0 dans *refElément* afin de demander la modification du dernier élément ajouté à la liste (à l'aide de **AJOUTER A LISTE**).

Vous pouvez enfin passer * dans *refElément* : dans ce cas, la commande s'appliquera à l'élément courant de la liste. Si plusieurs éléments sont sélectionnés manuellement, l'élément courant est celui qui a été sélectionné en dernier. Si aucun élément n'est sélectionné, la commande ne fait rien.

Passez dans le paramètre *police* le nom ou le numéro de la police à utiliser. Pour réappliquer la police par défaut de la liste hiérarchique, passez une chaîne vide dans *police*.

Exemple

Appliquer la police Times à l'élément courant de la liste :

```
FIXER POLICE ELEMENT (*;"Maliste";*;"Times")
```

INFORMATION ELEMENT ({ * ; } liste ; positionElém | * ; réfElément ; libelléElément { ; sous_Liste ; déployée })

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	⇒ Si spécifié, liste est un nom d'objet (chaîne) Si omis, liste est une référence de liste
liste	RefListe, Chaîne	⇒ Numéro de référence de liste (si * omis) ou Nom d'objet de type liste (si * passé)
positionElém *	Opérateur, Entier long	⇒ Position de l'élément dans la ou les liste(s) déployée(s)/contractée(s) ou * pour l'élément courant de la liste
réfElément	Entier long	⇒ Numéro de référence de l'élément
libelléElément	Chaîne	⇒ Libellé de l'élément
sous_Liste	RefListe	⇒ Numéro de référence de sous-liste (s'il y en a)
déployée	Booléen	⇒ Si une sous-liste est rattachée à l'élément : Vrai = la sous-liste est déployée Faux = la sous-liste est contractée

Description

La commande **INFORMATION ELEMENT** retourne des informations sur l'élément désigné par le paramètre *positionElém* de la liste dont vous avez passé le numéro de référence ou le nom d'objet dans *liste*.

Si vous passez le premier paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *liste* est un nom d'objet (chaîne) correspondant à une représentation de liste dans le formulaire. Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *liste* est une référence de liste hiérarchique (*RéfListe*). Si vous utilisez une seule représentation de liste, vous pouvez utiliser indifféremment l'une ou l'autre syntaxe. En revanche, si vous utilisez plusieurs représentations d'une même liste, la syntaxe basée sur le nom d'objet est requise car chaque représentation peut disposer de sa propre configuration déployée/contractée et de son propre élément courant.

Note : Si vous utilisez le caractère @ dans le nom d'objet de la liste et que le formulaire contient plusieurs listes répondant à ce nom, la commande **INFORMATION ELEMENT** s'appliquera au premier objet dont le nom correspond.

La position doit être exprimée relativement à l'état déployé/contracté de la liste et de ses sous-listes. Vous devez passer une valeur de position comprise entre 1 et la valeur retournée par **Nombre éléments**. Si vous passez une valeur située hors de cet intervalle, **INFORMATION ELEMENT** retourne des valeurs vides (0, "", etc.).

Si vous passez * dans *positionElém*, la commande s'applique à l'élément courant de la liste. Si plusieurs éléments sont sélectionnés manuellement, l'élément courant est celui qui a été sélectionné en dernier. Si aucun élément n'est sélectionné, la commande retourne des valeurs vides.

Après l'appel, vous récupérez :

- Le numéro de référence de l'élément dans *réfElément*.
- Le libellé de l'élément dans *libelléElém*.

Si vous passez les paramètres optionnels *sous_Liste* et *déployée* :

- *sous_Liste* contient le numéro de référence de la sous-liste rattachée à l'élément. Si l'élément n'a pas de sous-liste associée, *sous_Liste* retourne zéro.
- Si l'élément comporte une sous-liste, *déployée* retourne **Vrai** si la sous-liste est déployée, et **Faux** sinon.

Exemple 1

En partant de l'hypothèse que *hList* est une liste dont les éléments ont des numéros de référence uniques, le code suivant inverse automatiquement l'état déployé/contracté de la sous-liste, si elle existe, rattachée à l'élément sélectionné :

```
C_BOOLEAN($vbDéployé)
C_ENTIER LONG($hSousListe;$vlElemRef)
C_ALPHA(31;$vsElemText)
`La déclaration de ces variables est nécessaire si vous souhaitez compiler la méthode

$vlElemPos:=Elements selectionnes(hList)
Si ($vlElemPos>0)
    INFORMATION ELEMENT(hList;$vlElemPos;$vlElemRef;$vsElemText;$hSousListe;$vbDéployé)
    Si(Liste existante($hSousListe))
        CHANGER ELEMENT(hList;$vlElemRef;$vsElemText;$hSousListe;Non($vbDéployé))
    Fin de si
Fin de si
```

Exemple 2

Reportez-vous à l'exemple de la commande **AJOUTER A LISTE**.

INSERER DANS LISTE

INSERER DANS LISTE ({ * ; } liste ; avantElément | * ; libelléElément ; réfElément { ; déployée ; sous_Liste })

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si spécifié, liste est un nom d'objet (chaîne) Si omis, liste est une référence de liste
liste	RefListe, Chaîne	➡ Numéro de référence de liste (si * omis) ou Nom d'objet de type liste (si * passé)
avantElément	Entier long,	➡ Numéro de référence d'élément ou 0 pour le dernier élément ajouté à la liste ou * pour l'élément de la
*	Opérateur	liste actuellement sélectionné
libelléElément	Chaîne	➡ Libellé du nouvel élément
réfElément	Entier long	➡ Numéro de référence unique du nouvel élément
déployée	Booléen	➡ Sous-liste optionnelle rattachée au nouvel élément
sous_Liste	RefListe	➡ Indique si la sous-liste doit être déployée ou non

Description

La commande **INSERER DANS LISTE** insère l'élément désigné par le paramètre *réfElément* dans la liste dont le numéro de référence ou le nom d'objet est passé dans *liste*.

Si vous passez le premier paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *liste* est un nom d'objet (chaîne) correspondant à une représentation de liste dans le formulaire. Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *liste* est une référence de liste hiérarchique (*RéfListe*). Si vous utilisez une seule représentation de liste ou travaillez avec les éléments structuraux (le second * est omis), vous pouvez utiliser indifféremment l'une ou l'autre syntaxe. En revanche, si vous utilisez plusieurs représentations d'une même liste et travaillez avec l'élément courant (le second * est passé), la syntaxe basée sur le nom d'objet est requise car chaque représentation peut disposer de son propre élément courant.

Le paramètre *avantElément* permet de désigner l'élément avant lequel vous souhaitez insérer le nouvel élément :

- Vous pouvez passer la valeur 0 afin de désigner le dernier élément ajouté à la liste. Le nouvel élément devient l'élément sélectionné.
- Vous pouvez passer * afin que le nouvel élément soit inséré avant l'élément actuellement sélectionné dans la liste. Le nouvel élément devient l'élément sélectionné.
- Si vous souhaitez insérer le nouvel élément avant un élément spécifique, passez le numéro de référence de cet élément comme deuxième paramètre. Dans ce cas, le nouvel élément inséré n'est pas automatiquement sélectionné. Si le numéro que vous passez ne correspond à aucun élément de la *liste*, la commande ne fait rien.

Vous passez le texte et le numéro de référence du nouvel élément dans les paramètres *libelléElément* et *réfElément*.

Si vous souhaitez que l'élément comporte des sous-éléments, passez un numéro de référence de liste valide dans le paramètre *sous_Liste*. Dans ce cas, vous devez également passer le paramètre *déployée*. Passez **Vrai** ou **Faux** dans ce paramètre pour que cette sous-liste s'affiche respectivement déployée ou contractée.

Exemple

L'exemple suivant insère un élément (associé à aucune sous-liste) juste devant l'élément actuellement sélectionné dans la liste *hList*:

```
vlUniqueRef:=vlUniqueRef+1
INSERER DANS LISTE(hList;*;"Nouvel élément";vlUniqueRef)
```

LIRE ICONE ELEMENT

LIRE ICONE ELEMENT ({ * ; } liste ; refElément | * ; icône)

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	→ Si spécifié, liste est un nom d'objet (chaîne) Si omis, liste est un numéro de référence de liste
liste	RefListe, Chaîne	→ Numéro de référence de liste (si * omis) ou Nom d'objet de type liste (si * passé)
refElément *	Opérateur, Entier long	→ Numéro de référence d'élément ou 0 pour le dernier élément ajouté à la liste ou * pour l'élément courant de la liste
icône	Variable image	← Icône associée à l'élément

Description

La commande **LIRE ICONE ELEMENT** retourne dans *icône* l'icône associée à l'élément dont vous avez passé le numéro de référence dans *refElément* de la liste dont vous avez passé le numéro de référence ou le nom d'objet dans *liste*.

Si vous passez le premier paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *liste* est un nom d'objet (chaîne) correspondant à une représentation de liste dans le formulaire. Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *liste* est une référence de liste hiérarchique (*RéfListe*). Si vous utilisez une seule représentation de liste ou travaillez avec les éléments structuraux (le second * est omis), vous pouvez utiliser indifféremment l'une ou l'autre syntaxe. En revanche, si vous utilisez plusieurs représentations d'une même liste et travaillez avec l'élément courant (le second * est passé), la syntaxe basée sur le nom d'objet est requise car chaque représentation peut disposer de son propre élément courant.

Note : Si vous utilisez le caractère @ dans le nom d'objet de la liste et que le formulaire contient plusieurs listes répondant à ce nom, la commande **LIRE ICONE ELEMENT** s'appliquera au premier objet dont le nom correspond.

Vous pouvez passer un numéro de référence dans *refElément*. Si ce numéro ne correspond à aucun élément de la liste, la commande ne fait rien. Vous pouvez également passer 0 dans *refElément* afin de désigner le dernier élément ajouté à la liste (à l'aide de **AJOUTER A LISTE**).

Vous pouvez enfin passer * dans *refElément* : dans ce cas, la commande s'appliquera à l'élément courant de la liste. Si plusieurs éléments sont sélectionnés manuellement, l'élément courant est celui qui a été sélectionné en dernier. Si aucun élément n'est sélectionné, la commande ne fait rien.

Passez dans *icône* une variable image. A l'issue de l'exécution de la commande, elle contiendra l'icône associée à l'élément, quelle que soit la source de l'icône (image statique, ressource ou expression image).

Si aucune icône n'est associée à l'élément, la variable icône est retournée vide.

Note : Lorsque l'icône associée à un élément a été définie via une référence statique (références de ressources ou images de la bibliothèque), il est possible de connaître son numéro à l'aide de la commande **LIRE PROPRIETES ELEMENT**.

LIRE PARAMETRE ELEMENT

LIRE PARAMETRE ELEMENT ({ * ; } liste ; refElément | * ; sélecteur ; valeur)

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	⇒ Si spécifié, liste est un nom d'objet (chaîne) Si omis, liste est un numéro de référence de liste
liste	RefListe, Chaîne	⇒ Numéro de référence de liste (si * omis) ou Nom d'objet de type liste (si * passé)
refElément *	Opérateur, Entier long	⇒ Numéro de référence d'élément ou 0 pour le dernier élément ajouté à la liste ou * pour l'élément courant de la liste
sélecteur	Chaîne	⇒ Constante de paramètre
valeur	Chaîne, Booléen, Entier long	← Valeur courante du paramètre

Description

La commande **LIRE PARAMETRE ELEMENT** permet de connaître la *valeur* courante du paramètre *sélecteur* pour l'élément *refElément* de la liste hiérarchique dont vous avez passé la référence ou le nom d'objet dans le paramètre *liste*.

Si vous passez le premier paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *liste* est un nom d'objet (chaîne) correspondant à une représentation de liste dans le formulaire. Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *liste* est une référence de liste hiérarchique (*RéfListe*). Si vous utilisez une seule représentation de liste ou travaillez avec les éléments structurels (le second * est omis), vous pouvez utiliser indifféremment l'une ou l'autre syntaxe. En revanche, si vous utilisez plusieurs représentations d'une même liste et travaillez avec l'élément courant (le second * est passé), la syntaxe basée sur le nom d'objet est requise car chaque représentation peut disposer de son propre élément courant.

Note : Si vous utilisez le caractère @ dans le nom d'objet de la liste et que le formulaire contient plusieurs listes répondant à ce nom, la commande **LIRE PARAMETRE ELEMENT** s'appliquera au premier objet dont le nom correspond.

Vous pouvez passer un numéro de référence dans *refElément*. Si ce numéro ne correspond à aucun élément de la liste, la commande ne fait rien. Vous pouvez également passer 0 dans *refElément* afin de désigner le dernier élément ajouté à la liste (à l'aide de **AJOUTER A LISTE**).

Vous pouvez enfin passer * dans *refElément* : dans ce cas, la commande s'appliquera à l'élément courant de la liste. Si plusieurs éléments sont sélectionnés manuellement, l'élément courant est celui qui a été sélectionné en dernier. Si aucun élément n'est sélectionné, la commande ne fait rien.

Vous pouvez passer dans *sélecteur* la constante Texte supplémentaire (placée dans le thème "") ou toute valeur personnalisée. Pour plus d'informations sur les paramètres *sélecteur* et *valeur*, reportez-vous à la description de la commande **FIXER PARAMETRE ELEMENT**.

Lire police element

Lire police element ({ * ; } liste ; refElément | *) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si spécifié, liste est un nom d'objet (chaîne) Si omis, liste est un numéro de référence de liste
liste	RefListe, Chaîne	➡ Numéro de référence de liste (si * omis) ou Nom d'objet de type liste (si * passé)
refElément *	Entier long, Opérateur	➡ Numéro de référence d'élément ou 0 pour le dernier élément ajouté à la liste ou * pour l'élément courant de la liste
Résultat	Chaîne	➡ Nom de police

Description

La commande **Lire police element** retourne le nom de la police de caractères courante de l'élément désigné par le paramètre *refElément* de la liste dont vous avez passé le numéro de référence ou le nom d'objet dans *liste*.

Si vous passez le premier paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *liste* est un nom d'objet (chaîne) correspondant à une représentation de liste dans le formulaire. Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *liste* est une référence de liste hiérarchique (*RéfListe*). Si vous utilisez une seule représentation de liste ou travaillez avec les éléments structuraux (le second * est omis), vous pouvez utiliser indifféremment l'une ou l'autre syntaxe. En revanche, si vous utilisez plusieurs représentations d'une même liste et travaillez avec l'élément courant (le second * est passé), la syntaxe basée sur le nom d'objet est requise car chaque représentation peut disposer de son propre élément courant.

Note : Si vous utilisez le caractère @ dans le nom d'objet de la liste et que le formulaire contient plusieurs listes répondant à ce nom, la commande **Lire police element** s'appliquera au premier objet dont le nom correspond.

Vous pouvez passer un numéro de référence dans *refElément*. Si ce numéro ne correspond à aucun élément de la liste, la commande ne fait rien. Vous pouvez également passer 0 dans *refElément* afin de désigner le dernier élément ajouté à la liste (à l'aide de **AJOUTER A LISTE**).

Vous pouvez enfin passer * dans *refElément* : dans ce cas, la commande s'appliquera à l'élément courant de la liste. Si plusieurs éléments sont sélectionnés manuellement, l'élément courant est celui qui a été sélectionné en dernier. Si aucun élément n'est sélectionné, la commande ne fait rien.

LIRE PROPRIETES ELEMENT ({ * ; } liste ; refElément | * ; zoneSaisie { ; style { ; icône { ; couleur } } })

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si spécifié, liste est un nom d'objet (chaîne) Si omis, liste est une référence de liste
liste	RefListe, Chaîne	➡ Numéro de référence de liste (si * omis) ou Nom d'objet de type liste (si * passé)
refElément *	Opérateur, Entier long	➡ Numéro de référence d'élément ou 0 pour le dernier élément ajouté à la liste ou * pour l'élément courant de la liste
zoneSaisie	Booléen	➡ Vrai = Saisissable, Faux = Non-saisissable
style	Entier long	➡ Style de police de l'élément
icône	Entier long	➡ Numéro de ressource Mac OS 'cicn' ou 65536 + numéro de ressource Mac OS 'PICT' ou 131072 + numéro de référence d'image
couleur	Entier long	➡ Valeur de couleur RVB

Description

La commande **LIRE PROPRIETES ELEMENT** retourne les propriétés de l'élément désigné par le paramètre *refElément* de la liste dont vous avez passé le numéro de référence ou le nom d'objet dans *liste*.

Si vous passez le premier paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *liste* est un nom d'objet (chaîne) correspondant à une représentation de liste dans le formulaire. Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *liste* est une référence de liste hiérarchique (*RefListe*). Si vous utilisez une seule représentation de liste ou travaillez avec les éléments structuraux (le second * est omis), vous pouvez utiliser indifféremment l'une ou l'autre syntaxe. En revanche, si vous utilisez plusieurs représentations d'une même liste et travaillez avec l'élément courant (le second * est passé), la syntaxe basée sur le nom d'objet est requise car chaque représentation peut disposer de son propre élément courant.

Note : Si vous utilisez le caractère @ dans le nom d'objet de la liste et que le formulaire contient plusieurs listes répondant à ce nom, la commande **LIRE PROPRIETES ELEMENT** s'appliquera au premier objet dont le nom correspond.

Vous pouvez passer dans *refElément* un numéro de référence, la valeur 0 afin de désigner le dernier élément ajouté à la liste ou encore * afin de désigner l'élément courant de la liste. Si plusieurs éléments sont sélectionnés, l'élément courant est celui qui a été sélectionné en dernier.

Si vous passez * et qu'aucun élément n'est sélectionné ou si le numéro de référence d'élément ne correspond à aucun élément de la liste, la commande laisse les paramètres inchangés.

Si vous travaillez avec les numéros de référence des éléments, assurez-vous d'utiliser des numéros uniques, sinon vous ne pourrez pas différencier les éléments. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la description de la commande **AJOUTER A LISTE**.

Après l'appel :

- *saisissable* retourne Vrai si l'élément est saisissable.
- *style* retourne le style de caractères de l'élément.
- *icône* retourne l'icône ou l'image associée à l'élément, et 0 s'il n'y en a pas.
- *couleur* retourne la couleur du texte de l'élément désigné.

Note : Vous pouvez récupérer dans une variable image l'icône associée à un élément à l'aide de la commande **LIRE ICONE ELEMENT**.

Pour plus d'informations sur ces propriétés, reportez-vous à la description de la commande **CHANGER PROPRIETES ELEMENT**.

LIRE PROPRIETES LISTE

LIRE PROPRIETES LISTE (liste ; apparence {; icône {; hauteurLigne {; doubleClic {; multiSélection {; modifiable}}}})

Paramètre	Type	Description
liste	RefListe	➡ Numéro de référence de la liste
apparence	Entier long	➡ Style graphique de la liste 1 = Liste hiérarchique à la Macintosh 2 = Liste hiérarchique à la Windows
icône	Entier long	➡ Référence de ressource Mac OS 'cicn'
hauteurLigne	Entier long	➡ Hauteur minimale de la ligne (pixels)
doubleClic	Entier long	➡ Déploiement/contraction sur double-clic 0 = autorisé, 1 = empêché
multiSélection	Entier long	➡ Sélections multiples : 0 = interdites, 1 = autorisées
modifiable	Entier long	➡ Énumération modifiable : 0 = non, 1 = oui

Description

La commande **LIRE PROPRIETES LISTE** retourne des informations sur la liste hiérarchique dont vous avez passé le numéro de référence dans le paramètre *liste*.

Le paramètre *apparence* retourne le style graphique de la liste.

Le paramètre *icône* retourne les icônes utilisées pour symboliser l'état déployé/contracté d'une sous-liste.

Le paramètre *hauteurLigne* retourne la hauteur de ligne minimale.

Si le paramètre *doubleClic* vaut 1, le déploiement ou la contraction des sous-listes en cas de double-clic sur l'élément parent est désactivé(e). Si *doubleClic* vaut 0, ce fonctionnement est actif (valeur par défaut).

Si le paramètre *multiSélection* vaut 0, la sélection multiple d'éléments (manuelle ou par programmation) n'est pas possible dans la liste. S'il vaut 1, la sélection multiple est permise.


Si le paramètre *modifiable* vaut 1, la liste est modifiable lorsqu'elle est affichée sous forme d'énumération dans les enregistrements. S'il vaut 0, la liste n'est pas modifiable.

Ces propriétés peuvent être définies à l'aide de la commande **CHANGER PROPRIETES LISTE** et/ou dans l'éditeur d'énumérations en mode Développement, si la liste a été créée dans cet éditeur ou sauvegardée avec la commande **STOCKER LISTE**.

Pour une description complète de ces propriétés d'apparence et de comportement, reportez-vous à la commande **CHANGER PROPRIETES LISTE**.

Exemple


Voici une liste nommée *hList*, telle qu'elle apparaît en mode Application :



Voici la méthode objet d'un bouton :

```
` Méthode objet du bouton bMacOuWin
LIRE PROPRIETES LISTE(hList;$vlApparence;$vlIcon;$vlLH;$vlClic;$vlSelect;$vlModif)
Si($vlApparence=A la Macintosh)
    $vlApparence:=A la Windows
    $vlIcon:=Réf icône Windows
    $vlModif:=1
Sinon
    $vlApparence:=A la Macintosh
    $vlIcon:=Réf icône Macintosh
    $vlModif:=1
Fin de si
CHANGER PROPRIETES LISTE(hList;$vlApparence;$vlIcon;$vlLH;$vlClic;$vlSelect;$vlModif)
```

Cette méthode permet d'afficher la liste ainsi :



LISTE ENUMERATIONS

LISTE ENUMERATIONS (*tabNums* ; *tabNoms*)

Paramètre	Type		Description
<i>tabNums</i>	Tableau entier long		Numéros des énumérations
<i>tabNoms</i>	Tableau texte		Noms des énumérations

Description

La commande **LISTE ENUMERATIONS** retourne dans les tableaux synchronisés *tabNums* et *tabNoms* les numéros et les noms des énumérations définies dans l'éditeur d'énumérations en mode Développement.

Les numéros des énumérations correspondent à leur ordre de création. Dans l'éditeur d'énumérations, les énumérations sont affichées par ordre alphabétique.

Liste existante

Liste existante (liste) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
liste	RefListe	→	Référence de la liste à tester
Résultat	Booléen	↺	Vrai si liste est une liste hiérarchique Faux si liste n'est pas une liste hiérarchique

Description

La fonction **Liste existante** retourne **VRAI** si la valeur passée dans le paramètre *liste* est une référence valide à une liste hiérarchique. Dans les autres cas, elle retourne **FAUX**.

Exemple 1

Reportez-vous à l'exemple de la commande **SUPPRIMER LISTE**.

Exemple 2

Reportez-vous aux exemples de la commande **PROPRIETES GLISSER DEPOSER**.

🔧 Nombre elements

Nombre elements ({ * ; } liste { ; * }) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si spécifié, liste est un nom d'objet (chaîne) Si omis, liste est une référence de liste
liste	RefListe, Chaîne	➡ Numéro de référence de liste (si * omis) ou Nom d'objet de type liste (si * passé)
*	Opérateur	➡ Si omis (défaut) : Retourner les éléments visibles (déployés) dans la ou les liste(s) Si spécifié : Retourner tous les éléments
Résultat	Entier long	➡ Nombre d'éléments visibles (déployés) si 2e * omis ou Nombre total d'éléments si 2e * passé

Description

La fonction **Nombre elements** retourne soit le nombre d'éléments visibles soit le nombre total d'éléments dans la liste dont vous avez passé le numéro de référence ou le nom d'objet dans *liste*.

Si vous passez le premier paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *liste* est un nom d'objet (chaîne) correspondant à une représentation de liste dans le formulaire. Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *liste* est une référence de liste hiérarchique (*RéfListe*). Si vous utilisez une seule représentation de liste ou travaillez avec tous les éléments (le second * est passé), vous pouvez utiliser indifféremment l'une ou l'autre syntaxe. En revanche, si vous utilisez plusieurs représentations d'une même liste et travaillez avec les éléments visibles (le second * est omis), la syntaxe basée sur le nom d'objet est requise car chaque représentation peut disposer de sa propre configuration déployée/contractée.

Note : Si vous utilisez le caractère @ dans le nom d'objet de la liste et que le formulaire contient plusieurs listes répondant à ce nom, la commande **Nombre elements** s'appliquera au premier objet dont le nom correspond.


Le choix du type d'information à retourner est effectué à l'aide du second paramètre *. Lorsque ce paramètre est passé, la commande retourne le nombre total d'éléments présents dans la liste, quel que soit son état courant déployé/contracté.

Lorsque ce paramètre est omis, la commande retourne le nombre d'éléments qui sont visibles, en fonction de l'état déployé/contracté actuel de la liste et de ses sous-listes.


Cette fonction doit être appliquée à une liste affichée dans un formulaire.

Exemples


Voici la liste *hList* affichée en mode Application :



```
$v1NbItems:=Nombre elements(hList) ` à ce stade, $v1NbItems vaut 8  
$v1NbTItems:=Nombre elements(hList;*) ` $v1NbTItems vaut également 8
```



```
$v1NbItems:=Nombre elements(hList) ` à ce stade, $v1NbItems vaut 2  
$v1NbTItems:=Nombre elements(hList;*) ` $v1NbTItems vaut toujours 8
```



```
$v1NbItems:=Nombre elements(hList) ` $v1NbItems vaut 5  
$v1NbTItems:=Nombre elements(hList;*) ` $v1NbTItems vaut toujours 8
```


Nouvelle liste

Nouvelle liste -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	RefListe		Numéro de référence de liste

Description

La commande **Nouvelle liste** crée une nouvelle liste hiérarchique vide en mémoire et retourne son numéro de référence unique.

ATTENTION : Les listes hiérarchiques résident en mémoire. Une fois que vous en avez terminé avec une liste hiérarchique, il est important que vous l'effaciez à l'aide de la commande **SUPPRIMER LISTE**. Ainsi, vous libérez la mémoire occupée par la liste hiérarchique dont vous n'avez plus besoin.

D'autres commandes vous permettent de créer des listes hiérarchiques :

- **Copier liste** crée une nouvelle liste en dupliquant une liste existante.
- **Charger liste** crée une nouvelle liste en chargeant une énumération créée (manuellement ou par programmation) dans l'éditeur d'énumérations du mode Développement.
- **BLOB vers liste** crée une nouvelle liste à partir du contenu d'un BLOB dans lequel une liste avait été préalablement stockée.

Une fois que vous avez créé une liste hiérarchique à l'aide de la commande **Nouvelle liste**, vous pouvez :

- Ajouter des éléments à la liste à l'aide des commandes **AJOUTER A LISTE** et **INSERER DANS LISTE**.
- Supprimer des éléments de cette liste à l'aide de la commande **SUPPRIMER DANS LISTE**.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **AJOUTER A LISTE**.

Position element liste

Position element liste ({ * ; } liste ; réfElément) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	→ Si spécifié, liste est un nom d'objet (chaîne) Si omis, liste est une référence de liste
liste	RefListe, Chaîne	→ Numéro de référence de liste (si * omis) ou Nom d'objet de type liste (si * passé)
réfElément	Entier long	→ Numéro de référence d'élément
Résultat	Entier long	→ Position de l'élément parmi la ou les liste(s) déployée(s)/contractée(s)

Description

La commande **Position element liste** retourne la position de l'élément dont vous avez passé le numéro de référence dans *réfElément* parmi la liste dont vous avez passé le numéro de référence ou le nom d'objet dans *liste*.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *liste* est un nom d'objet (chaîne) correspondant à une représentation de liste dans le formulaire. Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *liste* est une référence de liste hiérarchique (*RefListe*). Si vous utilisez une seule représentation de liste, vous pouvez utiliser indifféremment l'une ou l'autre syntaxe. En revanche, si vous utilisez plusieurs représentations d'une même liste, la syntaxe basée sur le nom d'objet est requise car chaque représentation peut disposer de sa propre configuration déployée/contractée.

Note : Si vous utilisez le caractère @ dans le nom d'objet de la liste et que le formulaire contient plusieurs listes répondant à ce nom, la commande **Position element liste** s'appliquera au premier objet dont le nom correspond.

Note : A la différence des autres commandes de ce thème, cette commande ne permet pas de passer la valeur 0 dans *réfElément* pour désigner le dernier élément ajouté.

La position est exprimée relativement à l'élément supérieur de la liste, en tenant compte de l'état déployé/contracté de la liste et de ses sous-listes.

Le résultat est donc compris entre 1 et la valeur retournée par **Nombre elements**.

Si l'élément n'est pas visible car il est inclus dans une liste contractée, **Position element liste** déploie la liste correspondante de manière à ce que l'élément devienne visible.

Si l'élément n'existe pas, **Position element liste** retourne 0.

SELECTIONNER ELEMENTS PAR POSITION

SELECTIONNER ELEMENTS PAR POSITION ({ * ; } liste ; positionElém { ; tabPositions })

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	→ Si spécifié, liste est un nom d'objet (chaîne) Si omis, liste est une référence de liste
liste	RefListe, Chaîne	→ Numéro de référence de liste (si * omis) ou Nom d'objet de type liste (si * passé)
positionElém	Entier long	→ Position de l'élément dans la ou les liste(s) déployée(s)/contractée(s)
tabPositions	Tableau entier long	→ Tableau de positions dans la ou les liste(s) déployée(s)/contractée(s)

Description

La commande **SELECTIONNER ELEMENTS PAR POSITION** sélectionne le ou les élément(s) dont vous avez passé la position dans *positionElém* et, facultativement, dans *tabPositions*, à l'intérieur de la liste dont vous avez passé le numéro de référence ou le nom d'objet dans *liste*.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *liste* est un nom d'objet (chaîne) correspondant à une représentation de liste dans le formulaire. Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *liste* est une référence de liste hiérarchique (*RefListe*). Si vous utilisez une seule représentation de liste, vous pouvez utiliser indifféremment l'une ou l'autre syntaxe. En revanche, si vous utilisez plusieurs représentations d'une même liste, la syntaxe basée sur le nom d'objet est requise car chaque représentation peut disposer de sa propre configuration déployée/contractée.

Note : Si vous utilisez le caractère @ dans le nom d'objet de la liste et que le formulaire contient plusieurs listes répondant à ce nom, la commande **SELECTIONNER ELEMENTS PAR POSITION** s'appliquera au premier objet dont le nom correspond.

La position des éléments est toujours exprimée en tenant compte de l'état déployé/contracté de la liste et de ses sous-listes. Passez des positions comprises entre 1 et la valeur retournée par **Nombre éléments**. Si vous passez une valeur située en-dehors de cet intervalle, aucun élément n'est sélectionné.

Si vous ne passez pas le paramètre *tabPositions*, le paramètre *positionElém* représente la position de l'élément à sélectionner.


Le paramètre facultatif *tabPositions* permet de sélectionner simultanément plusieurs éléments au sein de la *liste*. Vous devez passer dans *tabPositions* un tableau dont chaque ligne indique la position d'un élément à sélectionner.

Lorsque vous passez ce paramètre, l'élément désigné par le paramètre *positionElém* désigne parmi la sélection résultante le nouvel élément courant de la liste. Il peut appartenir ou non à l'ensemble d'éléments définis par le tableau. L'élément courant est notamment celui qui passe en mode édition si la commande **EDITER ELEMENT** est utilisée.

Note : Pour que plusieurs éléments puissent être sélectionnés simultanément dans une liste hiérarchique (manuellement ou par programmation), la propriété *multiSélection* doit avoir été activée pour cette liste. Cette propriété est définie via la commande **CHANGER PROPRIETES LISTE**.

Exemple


Soit une liste hiérarchique nommée *hList* affichée en mode Application :



Après l'exécution des lignes de code suivantes :

```
SELECTIONNER ELEMENTS PAR POSITION(hList;Nombre éléments(hList))
```

... le dernier élément visible est sélectionné :




Après l'exécution des lignes de code suivantes :

```
CHANGER PROPRIETES LISTE(hList;0;0;18;0;1)
`Il est impératif de passer 1 en dernier paramètre pour autoriser les multi-sélections
TABLEAU ENTIER LONG($tab;3)
$tab{1}:=2
$tab{2}:=3
$tab{3}:=5
```



```
SELECTIONNER ELEMENTS PAR POSITION(hList;3;$tab)
`Le 3e élément est désigné comme élément courant
```

... les 2e, 3e et 5e éléments de la liste hiérarchique sont sélectionnés :



SELECTIONNER ELEMENTS PAR REFERENCE

SELECTIONNER ELEMENTS PAR REFERENCE (liste ; réfElément {; tabRéfs})

Paramètre	Type	Description
liste	RefListe	→ Numéro de référence de liste
réfElément	Entier long	→ Numéro de référence d'élément ou 0 pour le dernier élément ajouté à la liste
tabRéfs	Tableau entier long	→ Tableau de numéros de référence d'éléments

Description

La commande **SELECTIONNER ELEMENTS PAR REFERENCE** sélectionne le ou les élément(s) dont vous avez passé le numéro de référence dans *réfElément* et, facultativement, dans *tabRéfs*, parmi la liste dont vous avez passé la référence dans *liste*.

Si un élément n'est pas visible (car il est par exemple inclus dans une liste contractée), **SELECTIONNER ELEMENTS PAR REFERENCE** déploie la ou les sous-liste(s) correspondante(s) de manière à ce qu'il devienne visible.

Si vous ne passez pas le paramètre *tabRéfs*, le paramètre *réfElément* représente la référence de l'élément à sélectionner. Si le numéro d'élément ne correspond à aucun élément de la liste, la commande ne fait rien. Vous pouvez également passer la valeur 0 dans ce paramètre afin de désigner le dernier élément ajouté à la liste.

Le paramètre facultatif *tabRéfs* permet de sélectionner simultanément plusieurs éléments au sein de la liste. Vous devez passer dans *tabRéfs* un tableau dont chaque ligne indique la référence absolue d'un élément à sélectionner.

Dans ce cas, l'élément désigné par le paramètre *refElém* désigne parmi la sélection résultante le nouvel élément courant de la liste. Il peut appartenir ou non à l'ensemble d'éléments définis par le tableau. L'élément courant est notamment celui qui passe en mode édition si la commande **EDITER ELEMENT** est utilisée.

Note : Pour que plusieurs éléments puissent être sélectionnés simultanément dans une liste hiérarchique (manuellement ou par programmation), la propriété *multiSélection* doit avoir été activée pour cette liste. Cette propriété est définie via la commande **CHANGER PROPRIETES LISTE**.

Lorsque vous travaillez avec les numéros de référence des éléments, assurez-vous d'utiliser des numéros uniques, sinon vous ne pourrez pas différencier les éléments. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la description de la commande **AJOUTER A LISTE**.

Exemple

En supposant que *hList* est une liste dont les éléments ont des numéros de référence uniques, la méthode objet de bouton suivante sélectionne l'élément parent (s'il existe) de l'élément actuellement sélectionné :

```
$vlElémPos:=Elements selectionnes(hList) ` Récupérer la position de l'élément sélectionné
INFORMATION ELEMENT(hList;$vlElémPos;$vlElémRef;$vsElémText) ` Numéro de référence de cet
élément
$vlParentElémRef:=Element parent(hList;$vlElémRef) ` Numéro de l'élément parent (s'il existe)
Si($vlParentElémRef>0)
` Sélection de l'élément parent
SELECTIONNER ELEMENTS PAR REFERENCE(hList;Element parent(hList;$vlElémRef))
Fin de si
```

STOCKER LISTE

STOCKER LISTE (*liste* ; *nomListe*)

Paramètre	Type		Description
<i>liste</i>	RefListe	➡	Numéro de référence de liste
<i>nomListe</i>	Chaîne	➡	Nom de la liste tel qu'il doit apparaître dans l'éditeur d'énumérations en mode Développement

Description

La commande **STOCKER LISTE** sauvegarde la liste dont vous avez passé le numéro de référence dans *liste*, sous le nom que vous avez passé dans *nomListe*. La liste est stockée en tant qu'énumération dans l'éditeur d'énumérations du mode Développement.

Si une énumération de même nom existe déjà, son contenu est remplacé.

SUPPRIMER DANS LISTE

SUPPRIMER DANS LISTE ({ * ; } liste ; réfElément | * { ; * })

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	→ Si spécifié, liste est un nom d'objet (chaîne) Si omis, liste est une référence de liste
liste	RefListe, Chaîne	→ Numéro de référence de liste (si * omis) ou Nom d'objet de type liste (si * passé)
réfElément *	Entier long, Opérateur	→ Numéro de référence d'élément ou 0 pour le dernier élément ajouté à la liste ou * pour l'élément de la liste actuellement sélectionné
*		→ Si spécifié, effacer les sous-listes de la mémoire (le cas échéant) Si omis, ne pas effacer les sous-listes

Description

La commande **SUPPRIMER DANS LISTE** supprime l'élément désigné par le paramètre *réfElément* de la liste dont le numéro de référence ou le nom d'objet est passé dans *liste*.

Si vous passez le premier paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *liste* est un nom d'objet (chaîne) correspondant à une représentation de liste dans le formulaire. Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *liste* est une référence de liste hiérarchique (*RéfListe*). Si vous utilisez une seule représentation de liste ou travaillez avec les éléments structurels (le second * est omis), vous pouvez utiliser indifféremment l'une ou l'autre syntaxe. En revanche, si vous utilisez plusieurs représentations d'une même liste et travaillez avec l'élément courant (le second * est passé), la syntaxe basée sur le nom d'objet est requise car chaque représentation peut disposer de son propre élément courant.

Si vous passez * dans *réfElément*, vous supprimez l'élément actuellement sélectionné de la liste. Vous pouvez également passer 0 dans ce paramètre afin de demander la suppression du dernier élément ajouté à la liste.

Sinon, vous spécifiez le numéro de référence de l'élément à supprimer. Si le numéro ne correspond à aucun élément de la *liste*, la commande ne fait rien.

Si vous travaillez avec les numéros de référence des éléments, veillez à construire une liste dans laquelle les éléments ont des numéros de référence uniques, sinon vous ne pourrez les différencier. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la description de la commande **AJOUTER A LISTE**.

Quel que soit l'élément que vous supprimez, vous pouvez passer un troisième paramètre optionnel, *, pour indiquer à 4D de supprimer automatiquement de la mémoire la sous-liste rattachée à l'élément, s'il en existe. Si vous ne passez pas ce paramètre, il est préférable de récupérer au préalable le numéro de référence de la sous-liste (éventuelle) rattachée à l'élément, de manière à pouvoir si besoin est supprimer cette sous-liste à l'aide de la commande **SUPPRIMER LISTE**.

Exemple

L'exemple suivant supprime l'élément sélectionné de la liste *hList*. Si une sous-liste est rattachée à l'élément, elle est supprimée (ainsi que toute sous-sous-liste) :

```
SUPPRIMER DANS LISTE(hList;*;*)
```

SUPPRIMER LISTE

SUPPRIMER LISTE (liste {; *})

Paramètre	Type	Description
liste	RefListe	→ Numéro de référence de liste
*		→ Si spécifié, effacer les sous-listes de la mémoire (s'il existe des sous-listes) Si omis, ne pas effacer les sous-listes

Description

La commande **SUPPRIMER LISTE** efface de la mémoire la liste hiérarchique dont vous avez passé le numéro de référence dans le paramètre *liste*.

Généralement, vous devez passer le paramètre optionnel *, afin que les sous-listes et les sous-éléments (s'il y en a) rattachés à la liste soient également effacés.

Il n'est pas nécessaire de supprimer une liste associée à un objet de formulaire via la Liste des propriétés : 4D charge et efface la liste automatiquement. Sinon, à chaque fois que vous chargez, copiez, extrayez d'un BLOB ou créez une liste par programmation, appelez la commande **SUPPRIMER LISTE** lorsque vous n'en avez plus besoin.

Si vous voulez supprimer une sous-liste rattachée à un élément (à tout niveau) d'une autre liste affichée dans un formulaire, procédez de la manière suivante :

1. Appelez **INFORMATION ELEMENT** avec l'élément parent pour obtenir le numéro de référence de la sous-liste.
2. Appelez **CHANGER ELEMENT** avec l'élément parent pour dissocier la sous-liste de l'élément de liste avant de l'effacer.
3. Appelez **SUPPRIMER LISTE** pour effacer la sous-liste dont vous avez obtenu le numéro de référence à l'aide de **INFORMATION ELEMENT**.

Exemple 1

Vous disposez, dans votre application, d'une routine de "nettoyage" chargée d'effacer tous les objets et données dont vous n'avez plus besoin lorsque, par exemple, une fenêtre ou un formulaire est refermé(e). A un endroit de cette routine, vous supprimez une liste hiérarchique qui peut avoir déjà été supprimée, suivant les actions de l'utilisateur dans le formulaire. Vous utilisez la fonction **Liste existante** pour effacer la liste uniquement si c'est nécessaire :

```
` Extrait de la sous-routine de nettoyage
Si(Liste existante(hlList))
    SUPPRIMER LISTE(hlList;*)
Fin de si
```

Exemple 2

Reportez-vous à l'exemple de la fonction **Charger liste**.

Exemple 3

Reportez-vous à l'exemple de la fonction **BLOB vers liste**.

TRIER LISTE

TRIER LISTE (liste {; > ou <})

Paramètre	Type	Description
liste	RefListe	➡ Numéro de référence de liste
> ou <	Opérateur	➡ Ordre de tri : > pour trier la liste dans l'ordre croissant ou < pour trier la liste dans l'ordre décroissant

Description

La commande **TRIER LISTE** effectue un tri sur la liste dont vous avez passé le numéro de référence dans le paramètre *liste*.


Pour effectuer un tri dans l'ordre croissant, passez > comme deuxième paramètre. Pour effectuer un tri dans l'ordre décroissant, passez < comme deuxième paramètre. Si vous omettez ce paramètre, **TRIER LISTE** effectue par défaut un tri croissant.

TRIER LISTE trie tous les niveaux de la liste : les éléments de la liste, puis les sous-éléments de chaque sous-liste, puis des sous-listes suivantes, etc., sont triés. C'est pourquoi généralement vous utiliserez la commande **TRIER LISTE** avec une liste affichée dans un formulaire. Le tri d'une sous-liste a moins d'intérêt car son ordre sera modifié dès qu'un appel à une liste se produira à un niveau supérieur.

TRIER LISTE ne modifie pas l'état courant déployé/contracté de la liste et de ses éventuelles sous-listes, ni l'élément courant. Cependant, comme l'élément courant peut être déplacé à la suite du tri, **Elements selectionnes** peut retourner une position différente avant et après le tri.

Exemple


Voici la liste nommée *hList*, affichée ici en mode Application :



Après l'exécution du code suivant :

```
` Trier la liste et ses sous-listes dans l'ordre croissant
TRIER LISTE(hList;>)
```


... la liste apparaît ainsi :



Après l'exécution du code suivant :

```
` Trier la liste et ses sous-listes dans l'ordre décroissant
TRIER LISTE(hList;<)
```

... la liste apparaît ainsi :



REDESSINER LISTE

REDESSINER LISTE (liste)

Paramètre	Type		Description
liste	RefListe	→	Numéro de référence de liste

Description

Note de compatibilité : La commande **REDESSINER LISTE** est inutile à compter de la version 11 de 4D. Toutes les représentations des listes hiérarchiques sont désormais automatiquement redessinées. Lorsqu'elle est appelée, cette commande ne fait rien.

Menus

-  Gestion des menus
-  ACTIVER LIGNE MENU
-  AJOUTER LIGNE MENU
-  Creer menu
-  EFFACER MENU
-  FIXER BARRE MENUS
-  FIXER ICONE LIGNE MENU
-  FIXER MARQUE LIGNE MENU
-  FIXER METHODE LIGNE MENU
-  FIXER PARAMETRE LIGNE MENU
-  FIXER PROPRIETE LIGNE MENU
-  FIXER RACCOURCI LIGNE MENU
-  FIXER STYLE LIGNE MENU
-  FIXER TEXTE LIGNE MENU
-  INACTIVER LIGNE MENU
-  INSERER LIGNE MENU
-  LIRE ICONE LIGNE MENU
-  LIRE LIGNES MENU
-  Lire marque ligne menu
-  Lire methode ligne menu
-  Lire modificateurs ligne menu
-  Lire parametre ligne menu
-  Lire parametre ligne menu selectionnee
-  LIRE PROPRIETE LIGNE MENU
-  Lire reference barre menu
-  Lire style ligne menu
-  Lire texte ligne menu
-  Lire titre menu
-  Lire touche ligne menu
-  Menu choisi
-  Nombre de lignes de menu
-  Nombre de menus
-  Pop up menu dynamique
-  SUPPRIMER LIGNE MENU

Terminologie : La documentation sur les commandes de menus emploie indifféremment **commande de menu** et **ligne de menu** lorsqu'elle évoque une ligne d'un menu.

RefMenu et numéros de menus

Le langage de 4D propose deux modes de manipulation des menus et des barres de menus : par des références ou des numéros.

- La gestion de menus par référence (RefMenu) est le nouveau mode de gestion des menus, introduit depuis la version 11 de 4D. Ce mode donne accès à des fonctions avancées telles que la création d'interfaces entièrement dynamiques (menus créés "à la volée" sans devoir exister dans l'éditeur de menus) et la gestion de sous-menus hiérarchiques multi-niveaux.
- La gestion de menus et de barres de menus par numéro s'appuie sur les menus créés dans l'éditeur de menus en mode Développement. Chaque barre de menus et menu se voit attribuer un numéro fixe (correspondant à sa position dans l'éditeur). Ce numéro est utilisé par les commandes du langage pour désigner la barre ou le menu. La portée des commandes du langage appliquées aux menus gérés par numéro est la barre de menus courante.

Ce fonctionnement correspond aux versions précédentes de 4D et obéit à plusieurs règles (décrites ci-dessous dans le paragraphe "Manipulation des menus par numéros"). Il peut toujours être utilisé mais ne permet pas de tirer parti des nouvelles fonctions proposées à partir de la version 11, notamment la gestion dynamique des menus et l'utilisation de sous-menus hiérarchiques : il n'est pas possible d'accéder à un sous-menu hiérarchique par un numéro.

Les deux modes de gestion des menus sont compatibles et peuvent être utilisés simultanément dans vos interfaces. La plupart des commandes du thème "Menus" acceptent indifféremment des numéros ou des références de menus.

Toutefois, la gestion par référence est conseillée car elle offre davantage de possibilités. A noter que si votre interface de menus est définie partiellement ou en totalité via l'éditeur de menus, il est parfaitement possible de l'exploiter sous forme de références à l'aide des commandes [Lire référence barre menu](#) et [LIRE LIGNES MENU](#).

Manipulation des menus par référence

Lorsque les menus sont manipulés par l'intermédiaire de références RefMenu, il n'y a pas de différence de nature entre un menu et une barre de menus. Il s'agit dans les deux cas de listes de libellés. Seul leur usage diffère. Dans le cas d'une barre, chaque libellé correspond à un menu, composé de libellés. C'est également sur ce principe que repose la définition de menus hiérarchiques : chaque libellé peut à son tour être un menu, et ainsi de suite.

Lorsqu'un menu est géré par référence, toute modification effectuée sur ce menu durant la session est immédiatement répercutée à l'ensemble des instances de ce menu et ce, dans tous les process de la base.

RefMenu

A l'image des listes hiérarchiques, tous les menus disposent d'une référence unique, grâce à laquelle il pourront être identifiés durant toute la session. Cette référence, nommée par convention *RefMenu*, est un alphanumérique de 16 caractères. Toutes les commandes du thème "Menus" acceptent soit cette référence, soit un numéro de menu pour désigner un menu ou une barre. Les références des menus peuvent être obtenues par les commandes [Creer menu](#), [Lire référence barre menu](#) ou [LIRE LIGNES MENU](#).

Manipulation des menus par numéro

Barres de menus

Les barres de menus peuvent être définies dans l'éditeur de menus en mode Développement. En mode de gestion par numéro, chaque barre de menus est identifiée par un numéro et par un nom. La première barre de menus (automatiquement créée par 4D) porte le numéro 1 et est nommée par défaut "Barre n°1". Vous pouvez la renommer dans l'éditeur de menu. Le nom d'une barre de menus peut contenir jusqu'à 31 caractères et doit être unique.

La barre n°1 est aussi la barre de menus utilisée par défaut. Si vous souhaitez ouvrir une application avec une barre de menus autre que la barre n°1, vous devez appeler la commande [FIXER BARRE MENUS](#) dans la [Méthode base Sur ouverture](#). Il n'est pas possible de modifier par programmation le contenu même d'une barre de menus, en revanche les menus qui la composent peuvent être modifiés. La portée des commandes du langage appliquées aux menus statiques est la barre de menus courante. A chaque appel de la commande [FIXER BARRE MENUS](#) (sans le paramètre *), tous les menus et les commandes de menus retrouvent leur état originel tel que défini dans l'éditeur de menus.

Chaque barre de menus comporte par défaut trois menus — **Fichier**, **Edition** et **Mode**.

- Le menu **Fichier** ne contient qu'une commande de menu : **Quitter**. L'action standard Quitter lui est associée. Cette action affiche une boîte de dialogue de confirmation "Etes-vous certain ?" puis quitte l'application 4D en cas de validation. Dans le cas contraire, l'opération est annulée.

Note : Sous Mac OS, la commande de menu créé associée à l'action Quitter est automatiquement placée dans le menu de l'application, lorsque la base est exécutée sur ce système.

Vous pouvez renommer le menu Fichier, lui ajouter des commandes de menu ou le garder tel quel. Il est recommandé de toujours garder la commande de menu Quitter comme dernière commande du menu Fichier.

- Le menu **Edition** contient les commandes de menu d'édition standard. A chaque commande de ce menu est associée une action standard (Annuler, Couper, Copier, etc.). Vous pouvez ajouter des commandes à ce menu ou utiliser vos propres méthodes de gestion des actions d'édition.
- Le menu **Mode** contient par défaut la commande Retour au mode Développement. Cette commande permet de retourner au mode Développement (lorsqu'il est disponible) à partir du mode Application.

Note : 4D gère automatiquement les menus système **Aide** et **application** (Mac OS). Ces menus ne peuvent pas être modifiés, hormis pour la commande **A propos de 4D...**, qui peut être gérée à l'aide de la commande **APPELER SUR A PROPOS**.

Important : Les barres de menus sont "interprocess". Toute modification effectuée sur une barre en mode Développement sera répercutée dans tous les process où la barre est utilisée.

Numéros des menus et des commandes de menus

Comme les barres de menus, les menus sont numérotés. Le menu Fichier est généralement le menu 1. Les autres menus sont numérotés séquentiellement de gauche à droite (2, 3, 4, etc.). Le menu **Application** (Mac OS) est exclu de cette numérotation. Sur toutes les plates-formes, le menu **Aide** est également exclu. Il est à noter que la commande **Nombre de menus** ne tient pas compte de ces menus. Si, par exemple, votre barre de menus est constituée des menus Fichier, Edition, Clients, Factures et Aide, **Nombre de menus** retournera 4 (en ignorant les menus système maintenus par 4D).

La numérotation des menus est importante lorsque vous travaillez, par exemple, avec la fonction **Menu choisi**.

Lorsqu'un menu est associé à un formulaire, le principe de numérotation est différent. Le premier menu ajouté commence avec le numéro 2049. Pour référencer un menu associé à un formulaire, ajoutez 2048 au numéro initial du menu.

Les commandes de chacun des menus sont numérotées séquentiellement de haut en bas, y compris les séparateurs. La commande supérieure a le numéro 1.

Barres de menus associées

Vous pouvez associer une barre de menus à un formulaire dans les Propriétés du formulaire (page Général). Ce type de barre est appelé "barre de menus de formulaire" dans cette section.

Les menus d'une barre de menus de formulaire sont ajoutés à la barre de menus courante lorsque le formulaire est affiché comme formulaire de sortie dans le mode Application.

Les barres de menus de formulaires sont référencées par un numéro et un nom. Si le numéro ou le nom de la barre de menus affichée avec le formulaire courant est le même que celui de la barre de menus associée au formulaire, cette dernière ne s'affiche pas.

Par défaut, lorsqu'un formulaire est affiché avec une barre de menus personnalisée, les commandes de la barre de menus courante sont inactivées, c'est-à-dire que leur sélection est sans effet. Vous pouvez modifier ce fonctionnement en cochant l'option **Barre de menus active** dans les Propriétés du formulaire : dans ce cas, les commandes de la barre de menus courante restent utilisables.

Dans tous les cas, la sélection d'une commande de menu provoque l'envoi d'un événement Sur menu sélectionné à la méthode formulaire ; vous pouvez alors utiliser la commande **Menu choisi** pour tester le menu sélectionné.

Menus rattachés

Les menus peuvent être rattachés à des barres de menus. Si un menu rattaché est modifié à l'aide d'une de ces commandes, chacune des instances de ce menu reflètera ces modifications. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous au manuel Mode Développement de 4D.

Actions standard et méthodes associées aux commandes de menus

Chaque commande de menu peut être associée à une méthode projet ou une action standard. Si vous n'affectez pas de méthode ni d'action standard à une commande de menu, la sélection de cette commande de menu provoque la sortie du mode Application et le retour en mode Développement. Si seul le mode Application est disponible ou si l'utilisateur ne dispose pas des privilèges d'accès pour le mode Développement, cela provoquera la fermeture de l'application.

Les actions standard permettent d'effectuer diverses opérations courantes liées aux fonctions système (copier, quitter, etc.) ou de base de données 4D (ajouter enregistrement, tout sélectionner, etc.).

Vous pouvez associer à la fois une action standard et une méthode projet à une commande de menu. Dans ce cas, l'action standard n'est jamais exécutée ; toutefois, 4D utilise cette action pour activer/inactiver la commande de menu en fonction du contexte et lui associer éventuellement un comportement spécifique en fonction de la plate-forme (par exemple, l'action Préférences est passée dans le menu application sous Mac OS). Lorsqu'une commande de menu est inactivée, la méthode projet associée ne peut être exécutée.

ligneMenu=-1

Afin de faciliter la manipulation des lignes de menus, 4D propose un raccourci permettant de désigner la dernière ligne ajoutée au menu : il suffit pour cela de passer -1 dans le paramètre *ligneMenu*.

Ce principe est utilisable dans toutes les commandes du thème "Menus" manipulant des lignes de menus.

ACTIVER LIGNE MENU

ACTIVER LIGNE MENU (menu ; ligneMenu {; process})

Paramètre	Type		Description
menu	Entier long, RefMenu	➡	Numéro de menu ou Référence de menu
ligneMenu	Entier long	➡	Numéro de ligne de menu ou -1 pour la dernière ligne ajoutée
process	Entier long	➡	Numéro de référence du process

Description

ACTIVER LIGNE MENU active la commande de menu dont vous avez passé le numéro ou la référence de menu et le numéro de ligne dans *menu* et *ligneMenu*. Vous pouvez passer -1 dans *ligneMenu* afin de désigner la dernière ligne ajoutée au *menu*.

Si le paramètre *ligneMenu* désigne un sous-menu hiérarchique, toutes les lignes de ce menu et de ses éventuels sous-menus sont activées. Cette commande fonctionne également avec une barre de menus créée avec la commande **Creer menu** et installée avec la commande **FIXER BARRE MENUS**.

Si vous omettez le paramètre *process*, **ACTIVER LIGNE MENU** s'applique à la barre de menus du process courant. Sinon, **ACTIVER LIGNE MENU** s'applique à la barre de menus du process dont vous avez passé le numéro dans *process*.

Note : Si vous passez un paramètre *RefMenu* dans *menu*, le paramètre *process* est inutile et sera ignoré.

Astuce : Pour activer/inactiver toutes les lignes de menus en une fois, passez 0 (zéro) dans *ligneMenu*.

AJOUTER LIGNE MENU

AJOUTER LIGNE MENU (menu ; libelléLigne {; sousMenu {; process {; *}}})

Paramètre	Type	Description
menu	Entier long, RefMenu	➡ Numéro de menu ou Référence de menu
libelléLigne	Texte	➡ Libellé du ou des nouvelle(s) ligne(s) de menu
sousMenu	RefMenu	➡ Référence du sous-menu associé à la ligne
process	Entier long	➡ Numéro de référence du process
*	Opérateur	➡ Si passé : considérer les métacaractères comme des caractères standard

Description

La commande **AJOUTER LIGNE MENU** ajoute une ou plusieurs ligne(s) au menu dont vous avez passé le numéro ou la référence dans *menu*.

Si vous omettez le paramètre *process*, **AJOUTER LIGNE MENU** s'applique à la barre de menus du process courant. Sinon, **AJOUTER LIGNE MENU** s'applique à la barre de menus du process dont vous avez passé le numéro dans *process*.

Note : Si vous passez un paramètre *RefMenu* dans *menu*, le paramètre *process* est inutile et sera ignoré.

Si vous ne passez pas le paramètre *, **AJOUTER LIGNE MENU** vous permet d'ajouter une ou plusieurs lignes de menu en un seul appel. Vous définissez les lignes à ajouter à l'aide du paramètre *libelléLigne*, de la manière suivante :

- Chaque ligne est séparée des autres par un point-virgule ";", "*ligne1;ligne2;ligne3*".
- Pour inactiver une ligne, placez une parenthèse ouvrante "(" dans son libellé.
- Pour définir une ligne de séparation, passez la valeur "-" ou "- " en tant que libellé.
- Pour définir le style de caractères d'une ligne, placez dans son libellé le symbole inférieur à "<" suivi d'une lettre. Voici les différents codes :

```
<B  Gras
<I  Italique
<U  Souligné
```

- Pour associer une coche à une ligne, insérez dans son libellé un point d'exclamation "!" suivi du caractère que vous voulez utiliser comme coche. Sous Mac OS, le caractère est affiché ; sous Windows, une coche standard est affichée (quel que soit le caractère passé).
- Pour associer une icône à une ligne, insérez dans son libellé un accent circonflexe "^" suivi d'un caractère dont le code moins 48 plus 256 (ou plus 208) représente un numéro de ressource d'icône Mac OS.
- Pour ajouter un raccourci clavier à une ligne, insérez dans son libellé une barre oblique "/" suivie du caractère de raccourci.

Note : Utilisez les menus avec un nombre "raisonnable" de lignes. Si, par exemple, vous voulez afficher plus de 50 lignes, envisagez plutôt d'employer une zone de défilement dans un formulaire.

Si vous passez le paramètre *, les caractères "spéciaux" inclus dans les libellés des lignes (; (!...)) seront considérés comme des caractères standard et non comme des métacaractères. Ce principe vous permet de créer des lignes avec un libellé tel que **"Copier (spécial)..."** ou **"Chercher/Remplacer..."**. A noter que lorsque le paramètre * est passé, vous ne pouvez pas créer plusieurs lignes en un seul appel, le caractère ";" étant considéré comme un caractère standard.

Note : Les commandes **LIRE LIGNES MENU** et **Lire texte ligne menu** retourneront ou non les métacaractères d'un libellé en fonction de son mode de création : s'il a été créé avec l'option *, les métacaractères seront retournés en tant que caractères standard.

Le paramètre facultatif *sousMenu* vous permet de désigner un menu comme ligne ajoutée et donc de définir un sous-menu hiérarchique. Vous devez passer dans ce paramètre une référence de menu (chaîne de type *RefMenu*) désignant un menu créé par exemple à l'aide de la commande **Créer menu**. Si la commande ajoute plusieurs lignes de menus, le sous-menu est associé à la première ligne.

Important : Les nouvelles lignes n'ont pas de méthodes ou d'actions associées. Vous devez leur associer une action ou une méthode via les commandes **FIXER PROPRIETE LIGNE MENU** ou **FIXER METHODE LIGNE MENU** ou encore les gérer à partir d'une méthode formulaire qui utilise la fonction **Menu choisi**.

Exemple

L'exemple suivant ajoute les noms des polices de caractères disponibles dans un menu **Polices** qui, dans cet exemple, est le sixième menu de la barre de menus courante :

```
` Dans la méthode base Sur ouverture
` La liste des polices est chargée et les libellés construits
LISTE DES POLICES (<>asPolicesDispo)
<>atPoliceCmdMenus:=""
Boucle($v1Police;1;Taille tableau(<>asPolicesDispo))
    <>atPoliceCmdMenus:=<>atPoliceCmdMenus+";"<>asPolicesDispo{$v1Police}
Fin de boucle
```

Ensuite, dans toute méthode formulaire ou projet, vous pouvez écrire :

```
AJOUTER LIGNE MENU (6;<>atPoliceCmdMenus)
```

Creer menu

Creer menu {(menu)} -> Résultat

Paramètre	Type		Description
menu	RefMenu, Entier long, Chaîne	→	Référence de menu ou Numéro ou Nom de barre de menus
Résultat	RefMenu	↪	Référence du menu

Description

La commande **Creer menu** permet de créer un nouveau menu en mémoire. Ce menu n'existera qu'en mémoire et ne sera pas ajouté dans l'éditeur de menus en mode Développement. Toute modification effectuée sur ce menu durant la session sera immédiatement répercutée à l'ensemble des instances de ce menu et ce, dans tous les process de la base.

La commande retourne un identifiant unique de type *RefMenu* pour le nouveau menu.

- Si vous ne passez pas le paramètre facultatif *menu*, le menu sera créé vide. Vous devrez le construire et le gérer à l'aide des commandes **AJOUTER LIGNE MENU**, **FIXER TEXTE LIGNE MENU**, etc.
- Si vous passez le paramètre *menu*, le menu créé sera une copie exacte du menu source désigné par ce paramètre. Toutes les propriétés du menu source, y compris les éventuels sous-menus associés, seront appliquées au nouveau menu. A noter qu'une nouvelle référence *RefMenu* est créée pour le menu source et pour chaque sous-menu associé existant.

Vous pouvez passer dans *menu* soit une référence de menu valide, soit un numéro ou un nom de barre de menus défini en mode Développement. Dans ce dernier cas, le nouveau menu sera constitué des menus et sous-menus de la barre d'origine.

Un menu créé par cette commande peut être utilisé en tant que barre de menus à l'aide de la commande **FIXER BARRE MENUS**.

Lorsque vous n'avez plus besoin d'un menu créé par **Creer menu**, n'oubliez pas d'appeler la commande **EFFACER MENU** afin de libérer la mémoire qu'il occupe.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **FIXER BARRE MENUS**.

EFFACER MENU

EFFACER MENU (menu)

Paramètre
menu

Type
RefMenu



Description
Référence de menu

Description

La commande **EFFACER MENU** efface de la mémoire le menu dont vous avez passé l'identifiant dans *menu*. Ce menu doit avoir été créé par la commande **Creer menu**. La règle est la suivante : à chaque **Creer menu** doit correspondre un **EFFACER MENU**.

La commande efface toutes les instances du *menu* dans toutes les barres de menus et tous les process. Si le menu appartient à une barre de menus en cours d'utilisation, il continuera à fonctionner mais ne pourra plus être modifié. Il ne sera réellement effacé de la mémoire que lorsque la dernière barre de menus dans laquelle il figure ne sera plus utilisée.

Cette commande peut être appliquée aux menus utilisés comme barres de menus.

Les sous-menus éventuellement utilisés par *menu* ne sont pas effacés s'ils ont été créés directement via la commande **Creer menu**. Vous devez dans ce cas les effacer individuellement (cf. règle énoncée ci-dessus). En revanche, s'ils sont issus de la duplication d'un menu existant, n'appellez pas **EFFACER MENU** avec leurs instances car 4D les efface automatiquement.

Exemple

Cet exemple illustre les cas d'utilisation de cette commande :

```
nouvMenu:=Creer menu
AJOUTER LIGNE MENU(nouvMenu;"Test1")
sousMenu:=Creer menu
AJOUTER LIGNE MENU(sousMenu;"SousTest1")
AJOUTER LIGNE MENU(sousMenu;"SousTest2") // Création de lignes dans le sous-menu

AJOUTER LIGNE MENU(nouvMenu;"Test2";sousMenu) // Attacher le sous-menu au menu

//A ce moment, le sous-menu est attaché au menu et si on n'en a plus besoin par la suite,
c'est le bon emplacement pour l'effacer.
//L'effacement ne supprime pas tout de suite sousMenu car il est encore utilisé par nouvMenu.
sousMenu sera supprimé quand nouvMenu le sera.
//Effacer le sous-menu à cet instant permet d'économiser la mémoire
EFFACER MENU(sousMenu)

$result1:=Pop up menu dynamique(nouvMenu) //Utilisation du menu
copieMenu:=Creer menu(nouvMenu) // Création d'un menu par copie de nouvMenu (et donc
duplication de sousMenu)
EFFACER MENU(nouvMenu) // On n'a plus besoin de nouvMenu.

$result2:=Pop up menu dynamique(copieMenu)
EFFACER MENU(copieMenu)

//Il ne faut pas chercher à effacer le sous-menu de copieMenu puisqu'il n'a pas été créé
directement par Creer menu
//La règle est respectée : à chaque Creer menu correspond un EFFACER MENU
```

FIXER BARRE MENUS

FIXER BARRE MENUS (barre {; process}{; *})

Paramètre	Type		Description
barre	Entier long, Chaîne, RefMenu	→	Numéro ou nom de la barre de menus ou Référence de menu
process	Entier long	→	Numéro de référence du process
*	Opérateur	→	Conserver l'état de la barre de menus

Description

La commande **FIXER BARRE MENUS** remplace la barre de menus courante par la barre de menus *barre*, pour le process en cours uniquement. Vous pouvez passer dans le paramètre *barre* soit le numéro soit le nom de la nouvelle barre. Vous pouvez également passer une référence unique de menu (type *RefMenu*, chaîne de 16 caractères). Lorsque vous travaillez avec des références, les menus peuvent être utilisés comme barres de menus et inversement (cf. section [Gestion des menus](#)).

Note : Le nom d'une barre de menus peut contenir jusqu'à 31 caractères et doit être unique.

Si vous passez le paramètre optionnel *process*, c'est la barre de menus du process spécifié qui sera remplacée par la *barre*.

Note : Si vous passez un paramètre *RefMenu* dans *barre*, le paramètre *process* est inutile et sera ignoré.

Le paramètre optionnel * vous permet de conserver l'état de la barre de menus. Si ce paramètre est omis, **FIXER BARRE MENUS** réinitialise la barre de menus lors de l'exécution de la commande.

Imaginez, par exemple, que l'instruction **FIXER BARRE MENUS(1)** soit exécutée. Ensuite, plusieurs commandes de menu sont désactivées à l'aide de la commande **INACTIVER LIGNE MENU**.

Si **FIXER BARRE MENUS(1)** est exécutée une seconde fois, soit à partir du même process, soit à partir d'un autre process, toutes les commandes de menu retournent à leur état d'activation initial.

Si **FIXER BARRE MENUS(1;*)** est exécutée, la barre de menus conservera son état précédent, les commandes de menu qui étaient inactivées le resteront.

Note : Si vous passez un paramètre *RefMenu* dans *barre*, le paramètre * est inutile et sera ignoré.

Lorsqu'un utilisateur arrive en mode Application, la première barre de menus s'affiche (Barre n° 1). Vous pouvez changer cette barre de menus par défaut en spécifiant la barre que vous voulez dans la [Méthode base Sur ouverture](#), ou dans la méthode de démarrage associée à un utilisateur.

Exemple 1

L'exemple suivant remplace la barre de menus courante par la barre de menus n° 3 et initialise l'état des commandes des menus :

```
FIXER BARRE MENUS (3)
```

Exemple 2

L'exemple suivant remplace la barre de menus courante par la barre de menus nommée "BarreForm1" et conserve l'état des commandes des menus : celles qui étaient précédemment inactivées apparaîtront inactivées :

```
FIXER BARRE MENUS ("BarreForm1";*)
```


Exemple 3

L'exemple suivant remplace la barre de menus courante par la barre de menus n° 3 pendant que des enregistrements sont en cours de modification. Une fois les enregistrements modifiés, la barre de menus n° 2 est réaffichée. L'état des commandes de ce menu est conservé :

```
FIXER BARRE MENUS (3) ` Définir la barre de menus n° 3 pour le formulaire suivant
TOUT SELECTIONNER ([Clients])
MODIFIER SELECTION ([Clients]) ` Afficher la sélection
FIXER BARRE MENUS (2;*) ` Après modification, retour à la barre de menus n° 2
```

Exemple 4

Dans cet exemple complet, nous allons créer par programmation une barre comportant les menus Fichier et Edition suivants :



```

`Méthode de création menu Fichier
C_ALPHA(16;FileMenu) ` FileMenu contiendra la référence du menu Fichier
FileMenu:=Creer menu
INSERER LIGNE MENU(FileMenu;-1;Lire chaine dans liste(131;29)+" Ma Base de Données(")
FIXER MARQUE LIGNE MENU(FileMenu;1;Caractere(18))
INSERER LIGNE MENU(FileMenu;-1;"(-")
INSERER LIGNE MENU(FileMenu;-1;"Quitter le mode Test Application/Y")
FIXER PROPRIETE LIGNE MENU(FileMenu;3;Action standard associée;Retour au mode Développement)
INSERER LIGNE MENU(FileMenu;-1;"(-")
INSERER LIGNE MENU(FileMenu;-1;Lire chaine dans liste(131;26))
FIXER PROPRIETE LIGNE MENU(FileMenu;6;Action standard associée;Action préférences) `Preferences
INSERER LIGNE MENU(FileMenu;-1;"(-")
INSERER LIGNE MENU(FileMenu;-1;Lire chaine dans liste(131;30))
FIXER PROPRIETE LIGNE MENU(FileMenu;7;Action standard associée;Action quitter) `Quitter
FIXER RACCOURCI LIGNE MENU(FileMenu;7;Code de caractere("Q"))

`Méthode de création menu Chercher et Remplacer
C_ALPHA(16;FindAndReplaceMenu) `FindAndReplaceMenu contiendra la référence du menu Chercher
remplacer
FindAndReplaceMenu:=Creer menu
AJOUTER LIGNE MENU(FindAndReplaceMenu;"Chercher;Chercher Suivant;Chercher Précédent;(-
;Remplacer;Remplacer suivant;Remplacer précédent")
FIXER RACCOURCI LIGNE MENU(FindAndReplaceMenu;1;Code de caractere("F"))
FIXER RACCOURCI LIGNE MENU(FindAndReplaceMenu;5;Code de caractere("R"))
FIXER METHODE LIGNE MENU(FindAndReplaceMenu;1;"MaMethodechercher")

`Méthode de création menu Edition
C_ALPHA(16;EditMenu) `EditMenu contiendra la référence du menu Edition
EditMenu:=Creer menu
AJOUTER LIGNE MENU(EditMenu;"Couper;Copier;Coller")
FIXER RACCOURCI LIGNE MENU(EditMenu;1;Code de caractere("X"))
FIXER PROPRIETE LIGNE MENU(EditMenu;1;Action standard associée;Action couper)
FIXER RACCOURCI LIGNE MENU(EditMenu;2;Code de caractere("C"))
FIXER PROPRIETE LIGNE MENU(EditMenu;2;Action standard associée;Action copier)
FIXER RACCOURCI LIGNE MENU(EditMenu;3;Code de caractere("V"))
FIXER PROPRIETE LIGNE MENU(EditMenu;3;Action standard associée;Action coller)
INSERER LIGNE MENU(EditMenu;-1;"(-")
INSERER LIGNE MENU(EditMenu;-1;"Chercher et Remplacer";FindAndReplaceMenu) ` ligne qui aura le
sous menu

main_Bar:=Creer menu ` Cree la barre constituée des autres menus
INSERER LIGNE MENU(main_Bar;-1;Lire chaine dans liste(79;1);FileMenu)
AJOUTER LIGNE MENU(main_Bar;"Edition";EditMenu)

FIXER BARRE MENUS(main_Bar)

```

FIXER ICONE LIGNE MENU

FIXER ICONE LIGNE MENU (menu ; ligneMenu ; refIcône {; process})

Paramètre	Type		Description
menu	Entier long, RefMenu	➡	Référence de menu ou Numéro de menu
ligneMenu	Entier long	➡	Numéro de ligne de menu ou -1 pour la dernière ligne ajoutée au menu
refIcône	Texte, Entier long	➡	Nom ou numéro de l'image à associer à la ligne de menu
process	Entier long	➡	Numéro de process

Description

La commande **FIXER ICONE LIGNE MENU** permet de modifier l'icône associée à la ligne de menu désignée par les paramètres *menu* et *ligneMenu*.

Vous pouvez passer dans *menu* un identifiant unique de menu (*RefMenu*) ou un numéro de menu. Si vous passez un identifiant unique, la commande s'appliquera à toutes les instances du menu dans tous les process. Dans ce cas, le paramètre *process* est ignoré s'il est passé. Si vous passez un numéro de menu, la commande prendra en compte le menu correspondant dans la barre de menus principale du process courant. Si vous souhaitez désigner un autre process, passez son numéro dans le paramètre facultatif *process*.

Vous pouvez passer -1 dans *ligneMenu* afin de désigner la dernière ligne ajoutée au menu.

Passez dans le paramètre *refIcône* l'image devant être utilisée comme icône. Vous pouvez utiliser une image de la bibliothèque ou une référence d'image.

- Image de la bibliothèque : vous pouvez passer soit le nom soit le numéro de l' image. Il est généralement préférable d'utiliser le numéro plutôt que le nom, car les numéros d'images sont des identifiants uniques, ce qui n'est pas le cas des noms.
- Référence d'image : l'image doit se trouver dans le dossier **Resources** de la base et vous devez utiliser une syntaxe du type "file:{cheminaccès}nomFichier" dans *refIcône*. Pour plus d'informations sur le dossier **Resources**, reportez-vous à la section [Resources](#).

Exemple

Utilisation d'une image se trouvant dans le dossier Resources de la base :

```
FIXER ICONE LIGNE MENU ($RefMenu;2;"File:French.lproj/spot.png")
```

FIXER MARQUE LIGNE MENU

FIXER MARQUE LIGNE MENU (*menu* ; *ligneMenu* ; *marque* { ; *process* })

Paramètre	Type		Description
<i>menu</i>	Entier long, <i>RefMenu</i>	➡	Numéro de menu ou Référence de menu
<i>ligneMenu</i>	Entier long	➡	Numéro de ligne de menu ou -1 pour la dernière ligne ajoutée
<i>marque</i>	Chaîne	➡	Nouvelle marque de ligne de menu
<i>process</i>	Entier long	➡	Numéro de référence du process

Description

La commande **FIXER MARQUE LIGNE MENU** remplace la marque (ou "coche") de la ligne de menu dont vous avez passé le numéro ou la référence de menu et le numéro de ligne dans *menu* et *ligneMenu* par le premier caractère de la chaîne que vous avez passée dans *marque* (sous Mac OS) ou par la coche standard (sous Windows). Vous pouvez passer -1 dans *ligneMenu* afin de désigner la dernière ligne ajoutée au *menu*.

Si vous omettez le paramètre *process*, **FIXER MARQUE LIGNE MENU** s'applique à la barre de menus du process courant.

Sinon, **FIXER MARQUE LIGNE MENU** s'applique à la barre de menus du process dont vous avez passé le numéro dans *process*.

Note : Si vous passez un paramètre *RefMenu* dans *menu*, le paramètre *process* est inutile et sera ignoré.

Si vous passez une chaîne vide dans *marque*, vous supprimez toute marque de la ligne de menu.

Sinon :

- Sous Mac OS, le premier caractère de la chaîne devient la marque de la ligne de menu (généralement, le **Caractere (18)**, qui est la coche standard de Mac OS, est utilisé).
- Sous Windows, la marque standard de Windows est associée au menu.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande [Lire marque ligne menu](#).

FIXER METHODE LIGNE MENU

FIXER METHODE LIGNE MENU (menu ; ligneMenu ; nomMéthode {; process})

Paramètre	Type		Description
menu	Entier long, RefMenu	→	Référence de menu ou Numéro de menu
ligneMenu	Entier long	→	Numéro de ligne de menu ou -1 pour la dernière ligne ajoutée au menu
nomMéthode	Chaîne	→	Nom de la méthode
process	Entier long	→	Numéro de process

Description

La commande **FIXER METHODE LIGNE MENU** permet de modifier la méthode projet 4D associée à la ligne de menu désignée par les paramètres *menu* et *ligneMenu*.

Vous pouvez passer -1 dans *ligneMenu* afin de désigner la dernière ligne ajoutée au menu.

Vous pouvez passer dans *menu* un identifiant unique de menu (*RefMenu*) ou un numéro de menu. Si vous passez un identifiant unique, la commande s'appliquera à toutes les instances du menu dans tous les process. Dans ce cas, le paramètre *process* est ignoré s'il est passé. Si vous passez un numéro de menu, la commande s'appliquera au menu correspondant dans la barre de menus principale du process courant. Si vous souhaitez désigner un autre process, passez son numéro dans le paramètre facultatif *process*.

Passez dans *nomMéthode* le nom de la méthode 4D sous la forme d'une chaîne de caractères (expression).

Note : Si la ligne de menu correspond au libellé d'un sous-menu hiérarchique, la méthode ne sera pas appelée lorsque la ligne de menu sera sélectionnée.

Exemple

Reportez-vous aux exemple de la commande **FIXER BARRE MENUS**.

FIXER PARAMETRE LIGNE MENU

FIXER PARAMETRE LIGNE MENU (menu ; ligneMenu ; param)

Paramètre	Type		Description
menu	Entier long, RefMenu	→	Référence de menu ou Numéro de menu
ligneMenu	Entier long	→	Numéro de ligne de menu ou -1 pour la dernière ligne ajoutée au menu
param	Chaîne	→	Chaîne à associer en tant que paramètre

Description

La commande **FIXER PARAMETRE LIGNE MENU** vous permet d'associer une chaîne de caractères personnalisée à la ligne de menu désignée par les paramètres *menu* et *ligneMenu*.

Ce paramètre sera principalement utilisé par la commande **Pop up menu dynamique**.

FIXER PROPRIETE LIGNE MENU

FIXER PROPRIETE LIGNE MENU (menu ; ligneMenu ; propriété ; valeur {; process})

Paramètre	Type		Description
menu	Entier long, RefMenu	➡	Référence de menu ou Numéro de menu
ligneMenu	Entier long	➡	Numéro de ligne de menu ou -1 pour la dernière ligne ajoutée au menu
propriété	Chaîne	➡	Type de propriété
valeur	Expression	➡	Valeur de la propriété
process	Entier long	➡	Numéro de process

Description

La commande **FIXER PROPRIETE LIGNE MENU** permet de fixer la *valeur* de la *propriété* pour la ligne de menu désignée par les paramètres *menu* et *ligneMenu*.

Vous pouvez passer -1 dans *ligneMenu* afin de désigner la dernière ligne ajoutée au menu.

Vous pouvez passer dans *menu* un identifiant unique de menu (*RefMenu*) ou un numéro de menu. Si vous passez un identifiant unique, la commande s'appliquera à toutes les instances du menu dans tous les process. Dans ce cas, le paramètre *process* est ignoré s'il est passé. Si vous passez un numéro de menu, la commande s'appliquera au menu correspondant dans la barre de menus principale du process courant. Si vous souhaitez désigner un autre process, passez son numéro dans le paramètre facultatif *process*.

Passez dans le paramètre *propriété* la propriété dont vous souhaitez modifier la valeur et dans *valeur*, la nouvelle valeur. Pour le paramètre *propriété*, vous pouvez utiliser l'une des constantes du thème "**Propriétés des lignes de menu**" ou toute valeur personnalisée :

Propriété standard : les constantes du thème "**Propriétés des lignes de menu**" ainsi que leurs valeurs possibles sont décrites ci-dessous. A noter que dans le cas de la propriété **Action standard associée**, vous pouvez passer une des constantes du thème "**Valeurs pour Actions standard associée**" dans le paramètre *valeur*.

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Action standard associée	Chaîne	4D_standard_action	Associer une action standard à la ligne de menu Voir les constantes du thème "Valeurs pour Actions standard associée"
Autorisations d'accès	Chaîne	4D_access_group	Activer l'option "Démarrer un nouveau process" 0 = Non, 1 = Oui
Démarrer un process	Chaîne	4D_start_new_process	Affecter un groupe d'accès à la commande 0 = Sans restriction >0 = Numéro de groupe

Voici les constantes du thème "" :

Constante	Type	Valeur
Action afficher Presse papiers	Entier long	23
Action ajouter sous enreg	Entier long	14
Action annuler	Entier long	17
Action coller	Entier long	20
Action copier	Entier long	19
Action couper	Entier long	18
Action CSM	Entier long	36
Action dernier enregistrement	Entier long	6
Action dernière page	Entier long	11
Action effacer	Entier long	21
Action enregistrement précédent	Entier long	4
Action enregistrement suivant	Entier long	3
Action modifier sous enreg	Entier long	12
Action ne pas valider	Entier long	1
Action page précédente	Entier long	9
Action page suivante	Entier long	8
Action préférences	Entier long	32
Action premier enregistrement	Entier long	5
Action première page	Entier long	10
Action quitter	Entier long	27
Action répéter	Entier long	31
Action supprimer enregistrement	Entier long	7
Action supprimer sous enreg	Entier long	13
Action test application	Entier long	26
Action tout sélectionner	Entier long	22
Action valider	Entier long	2
Pas d'action	Entier long	0
Retour au mode Développement	Entier long	35

Pour plus d'informations sur les propriétés standard des lignes de menus, reportez-vous au chapitre "Créer des menus personnalisés" dans le manuel Mode Développement.

Propriété personnalisée : vous pouvez passer dans *propriété* tout texte personnalisé et lui associer une *valeur* de type texte, numérique ou booléen. Cette *valeur* sera stockée avec l'élément et pourra être récupérée via la commande **LIRE PROPRIETE LIGNE MENU**. Vous pouvez utiliser toute chaîne personnalisée dans le paramètre *propriété*, veuillez simplement à ne pas utiliser de libellé utilisé par 4D (par convention, les propriétés définies par 4D débutent par les caractères "4D_").

Note : Si la ligne de menu correspond au libellé d'un sous-menu hiérarchique, l'action standard ne sera pas appelée lorsque la ligne de menu sera sélectionnée.

FIXER RACCOURCI LIGNE MENU

FIXER RACCOURCI LIGNE MENU (menu ; ligneMenu ; touche {; modificateurs {; process}})

Paramètre	Type	Description
menu	Entier long, RefMenu	➡ Numéro du menu ou Référence de menu
ligneMenu	Entier long	➡ Numéro de ligne de menu ou -1 pour la dernière ligne ajoutée
touche	Entier long, Chaîne	➡ Code de caractère du raccourci clavier ou Lettre du raccourci clavier
modificateurs	Entier long	➡ Modificateur(s) à associer au raccourci (ignoré si un code de touche est passé)
process	Entier long	➡ Numéro de référence du process

Description

La commande **FIXER RACCOURCI LIGNE MENU** remplace la touche du raccourci clavier associé à la ligne de menu désignée par *menu* et *cmdeMenu*, par le caractère dont vous avez passé le code de caractère ou le texte dans *touche*. Vous pouvez passer -1 dans *ligneMenu* afin de désigner la dernière ligne ajoutée au *menu*.

La touche définie sera automatiquement combinée à la touche **Ctrl** (Windows) ou **Commande** (Macintosh) pour définir le nouveau raccourci clavier.

Vous pouvez passer directement un nom de touche sous forme de texte (une lettre) dans le paramètre *touche*, par exemple "U" pour définir le raccourci **Ctrl+U** (Windows) ou **Commande+U** (Mac OS). Lorsque vous utilisez cette syntaxe, vous pouvez également passer le paramètre facultatif *modificateurs* afin d'associer des modificateurs additionnels au raccourci standard. Vous pouvez ainsi définir des raccourcis du type **Ctrl+Alt+Maj+Z** (Windows) ou **Cmd+Option+Maj+Z** (Mac OS).

Pour cela, passez dans *modificateurs* les valeurs suivantes :

- 512 pour la touche **Majuscule**
- 2048 pour la touche **Option** (Mac OS) ou **Alt** (Windows)
- Pour associer les deux touches, cumulez leurs valeurs.

A noter que les touches **Ctrl** (Windows) et **Commande** (Mac OS) sont automatiquement ajoutées par 4D au raccourci clavier.

Note : Vous pouvez définir la valeur à passer à l'aide des constantes [Masque touche majuscule](#) et [Masque touche option](#) du thème "**Événements (Modifieurs)**".

Le paramètre *modificateurs* n'est pas pris en compte lorsque la touche de modification est définie via son code de caractère (ancienne syntaxe).

Si vous ne passez pas le paramètre *process*, **FIXER RACCOURCI LIGNE MENU** est appliquée à la barre de menus du process courant. Sinon, **FIXER RACCOURCI LIGNE MENU** est appliquée à la barre de menus du process dont la référence est passée dans *process*.

Note : Si vous passez un paramètre *RefMenu* dans *menu*, le paramètre *process* est inutile et sera ignoré.

Si vous passez 0 (zéro) dans *touche*, l'équivalent clavier de la commande de menu est supprimé.

Exemple

Définition du raccourci Ctrl+Maj+U (Windows) et Cmd+Maj+U (Mac OS) pour la ligne "Souligné" :

```
FIXER TEXTE LIGNE MENU (menuRef;1;"Souligné")
FIXER RACCOURCI LIGNE MENU (menuRef;1;"U";Masque touche majuscule)
```


FIXER STYLE LIGNE MENU

FIXER STYLE LIGNE MENU (menu ; ligneMenu ; styleLigne { ; process })

Paramètre	Type		Description
menu	Entier long, RefMenu	➡	Numéro de menu ou Référence de menu
ligneMenu	Entier long	➡	Numéro de ligne de menu ou -1 pour la dernière ligne ajoutée
styleLigne	Entier long	➡	Nouveau style de la ligne de menu
process	Entier long	➡	Numéro de référence du process

Description

La commande **FIXER STYLE LIGNE MENU** remplace le style de police de la ligne de menu, dont vous avez passé le numéro ou la référence de menu et le numéro de ligne dans *menu* et *ligneMenu*, par le style de police que vous avez passé dans *styleLigne*. Vous pouvez passer -1 dans *ligneMenu* afin de désigner la dernière ligne ajoutée au *menu*.

Si vous omettez le paramètre *process*, **FIXER STYLE LIGNE MENU** s'applique à la barre de menus du process courant. Sinon, **FIXER STYLE LIGNE MENU** s'applique à la barre de menus du process dont vous avez passé le numéro dans *process*.

Note : Si vous passez un paramètre *RefMenu* dans *menu*, le paramètre *process* est inutile et sera ignoré.

Vous pouvez définir le style de l'élément dans le paramètre *styleLigne*. Vous passez une ou une combinaison des constantes prédéfinies suivantes, placées dans le thème **Styles de caractères** :

Constante	Type	Valeur
Gras	Entier long	1
Italique	Entier long	2
Normal	Entier long	0
Souligné	Entier long	4

FIXER TEXTE LIGNE MENU

FIXER TEXTE LIGNE MENU (menu ; ligneMenu ; libelléElément {; process}{; *})

Paramètre	Type	Description
menu	Entier long, RefMenu	⇒ Numéro de menu ou Référence de menu
ligneMenu	Entier long	⇒ Numéro de ligne de menu ou -1 pour la dernière ligne ajoutée
libelléElément	Chaîne	⇒ Nouveau libellé de la ligne de menu
process	Entier long	⇒ Numéro de référence de process
*	Opérateur	⇒ Si passé : considérer les métacaractères comme des caractères standard

Description

La commande **FIXER TEXTE LIGNE MENU** remplace le libellé de la ligne de menu, dont vous avez passé le numéro ou la référence de menu et le numéro de ligne dans *menu* et *ligneMenu*, par le libellé que vous avez passé dans *texteLigne*. Vous pouvez passer -1 dans *ligneMenu* afin de désigner la dernière ligne ajoutée au *menu*.

Si vous ne passez pas le paramètre *, les caractères "spéciaux" inclus dans *texteLigne* (tels que (; ou !) seront considérés comme des caractères d'instruction (métacaractères). Par exemple, pour définir une ligne de menu comme ligne de séparation, insérez le caractère "-" dans *texteLigne*. Si vous passez le paramètre *, les caractères "spéciaux" seront considérés comme des caractères standard. Reportez-vous à la description de la commande **AJOUTER LIGNE MENU** pour plus de détails sur ces caractères.

Si vous omettez le paramètre *process*, **FIXER TEXTE LIGNE MENU** s'applique à la barre de menus du process courant. Sinon, **FIXER TEXTE LIGNE MENU** s'applique à la barre de menus du process dont vous avez passé le numéro dans *process*.

Note : Si vous passez un paramètre *RefMenu* dans *menu*, le paramètre *process* est inutile et sera ignoré.

INACTIVER LIGNE MENU

INACTIVER LIGNE MENU (menu ; ligneMenu {; process})

Paramètre	Type		Description
menu	Entier long, RefMenu	⇒	Numéro de menu ou Référence de menu
ligneMenu	Entier long	⇒	Numéro de ligne de menu ou -1 pour la dernière ligne ajoutée au menu.
process	Entier long	⇒	Numéro de référence du process

Description

INACTIVER LIGNE MENU désactive la commande de menu dont vous avez passé le numéro ou la référence de menu et le numéro de ligne dans *menu* et *ligneMenu*. Vous pouvez passer -1 dans *ligneMenu* afin de désigner la dernière ligne ajoutée au menu.

Si le paramètre *ligneMenu* désigne un sous-menu hiérarchique, toutes les lignes de ce menu et de ses éventuels sous-menus sont inactivées. Cette commande fonctionne également avec une barre de menus créée avec la commande **Creer menu** et installée avec la commande **FIXER BARRE MENUS**.

Si vous omettez le paramètre *process*, **INACTIVER LIGNE MENU** s'applique à la barre de menus du process courant. Sinon, **INACTIVER LIGNE MENU** s'applique à la barre de menus du process dont vous avez passé le numéro dans *process*.

Note : Si vous passez un paramètre *RefMenu* dans *menu*, le paramètre *process* est inutile et sera ignoré.

Astuce : Pour activer/inactiver toutes les lignes de menus en une fois, passez 0 (zéro) dans *ligneMenu*.

INSERER LIGNE MENU

INSERER LIGNE MENU (menu ; aprèsLigne ; libelléElément {; sousMenu {; process}}{; *})

Paramètre	Type	Description
menu	Entier long, RefMenu	⇒ Numéro de menu ou Référence de menu
aprèsLigne	Entier long	⇒ Numéro de commande de menu
libelléElément	Chaîne	⇒ Libellé de la ligne de menu à insérer
sousMenu	RefMenu	⇒ Référence du sous-menu associé à la ligne
process	Entier long	⇒ Numéro de référence de process
*	Opérateur	⇒ Si passé : considérer les métacaractères comme des caractères standard

Description

La commande **INSERER LIGNE MENU** insère de nouvelles lignes dans le menu dont vous avez passé le numéro ou la référence dans *menu* et les place après la ligne de menu dont le numéro est passé dans *aprèsLigne*.

Si vous ne passez pas le paramètre *process*, **INSERER LIGNE MENU** est appliquée à la barre de menus du process courant. Sinon, **INSERER LIGNE MENU** est appliquée à la barre de menus du process dont la référence est passée dans *process*.

Note : Si vous passez un paramètre *RefMenu* dans *menu*, le paramètre *process* est inutile et sera ignoré.

Si vous ne passez pas le paramètre ***, **INSERER LIGNE MENU** vous permet d'insérer une ou plusieurs lignes de menus en une seule fois.

INSERER LIGNE MENU fonctionne comme **AJOUTER LIGNE MENU**, hormis le fait qu'elle permet d'insérer des commandes de menu partout dans le menu alors que **AJOUTER LIGNE MENU** les ajoute toujours à la fin du menu.

Reportez-vous à la description de la commande **AJOUTER LIGNE MENU** pour plus de détails sur la définition des commandes de menus passée dans *libelléLigne* et sur l'action du paramètre ***.

Le paramètre facultatif *sousMenu* vous permet de désigner un menu comme ligne insérée et donc de définir un sous-menu hiérarchique. Vous devez passer dans ce paramètre une référence de menu (chaîne de type *RefMenu*) désignant un menu créé par exemple à l'aide de la commande **Créer menu**. Si la commande insère plusieurs lignes de menus, le sous-menu est associé à la première ligne.

Important : Les nouvelles lignes n'ont pas de méthodes ou d'actions associées. Vous devez leur associer une action ou une méthode via les commandes **FIXER PROPRIETE LIGNE MENU** ou **FIXER METHODE LIGNE MENU** ou encore les gérer à partir d'une méthode formulaire qui utilise la fonction **Menu choisi**.

Exemple

L'exemple suivant crée un menu constitué de deux commandes auxquelles il affecte une méthode :

```
refMenu:=Créer menu
AJOUTER LIGNE MENU(refMenu;"Caractères")
FIXER METHODE LIGNE MENU(refMenu;1;"GestCaracDial")
INSERER LIGNE MENU(refMenu;1;"Paragraphes")
FIXER METHODE LIGNE MENU(refMenu;2;"GestParDial")
```

LIRE ICONE LIGNE MENU

LIRE ICONE LIGNE MENU (*menu* ; *ligneMenu* ; *refIcône* { ; *process* })

Paramètre	Type	Description
<i>menu</i>	Entier long, <i>RefMenu</i>	➡ Référence de menu ou Numéro de menu
<i>ligneMenu</i>	Entier long	➡ Numéro de ligne de menu ou -1 pour la dernière ligne ajoutée au menu
<i>refIcône</i>	Variable texte, Variable entier long	➡ Nom ou numéro de l'image associée à la ligne de menu
<i>process</i>	Entier long	➡ Numéro de process

Description

La commande **LIRE ICONE LIGNE MENU** retourne dans la variable *refIcône* la référence de l'icône éventuellement associée à la ligne de menu désignée par les paramètres *menu* et *ligneMenu*. Cette référence est le nom ou le numéro de l'image.

Vous pouvez passer -1 dans *ligneMenu* afin de désigner la dernière ligne ajoutée au menu.

Vous pouvez passer dans *menu* un identifiant unique de menu (*RefMenu*) ou un numéro de menu. Si vous passez un identifiant unique, le paramètre *process* est inutile et sera ignoré s'il est passé. Si vous passez un numéro de menu, la commande prendra en compte le menu correspondant dans la barre de menus principale du process courant. Si vous souhaitez désigner un autre process, passez son numéro dans le paramètre facultatif *process*.

Si l'icône avait été définie à l'aide d'une image de la bibliothèque, la commande retourne dans *refIcône* le nom ou le numéro de l'image en fonction du type de la variable passée dans ce paramètre. Si l'icône avait été définie à l'aide d'une image stockée dans le dossier **Resources** de la base, la commande retourne dans *refIcône* le chemin d'accès de l'image.

Si vous n'attribuez pas de type spécifique à la variable *refIcône*, par défaut le nom de l'image est retourné (type texte).

Si aucune icône n'est associée à la ligne, la commande retourne une valeur vide.

LIRE LIGNES MENU

LIRE LIGNES MENU (*menu* ; *tabTitresMenus* ; *tabRefsMenus*)

Paramètre	Type		Description
<i>menu</i>	Entier long, <i>RefMenu</i>	➡	Référence de menu ou Numéro de menu
<i>tabTitresMenus</i>	Tableau chaîne	←	Tableau des libellés du menu
<i>tabRefsMenus</i>	Tableau chaîne	←	Tableau des références du menu

Description

La commande **LIRE LIGNES MENU** retourne dans les tableaux *tabTitresMenu* et *tabRefsMenu* les libellés et les identifiants de toutes les lignes du menu ou de la barre de menus désigné(e) par le paramètre *menu*.

Vous pouvez passer dans *menu* un identifiant unique de menu (*RefMenu*), un numéro de barre de menus ou une référence de barre de menus obtenue via la commande [Lire reference barre menu](#).

Lorsqu'aucune référence de menu n'est rattachée à une ligne, une chaîne vide est retournée dans l'élément de tableau correspondant.

Exemple

Vous souhaitez connaître le contenu de la barre de menus du process courant :

```
TABLEAU TEXTE (tabTitresMenu;0)
TABLEAU TEXTE (tabRefsMenu;0)
RefBarreMenu:=Lire reference barre menu(Process de premier plan)
LIRE LIGNES MENU (RefBarreMenu;tabTitresMenu;tabRefsMenu)
```

Lire marque ligne menu

Lire marque ligne menu (menu ; ligneMenu { ; process }) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
menu	Entier long, RefMenu	➡	Numéro de menu ou Référence de menu
ligneMenu	Entier long	➡	Numéro de ligne de menu ou -1 pour la dernière ligne ajoutée
process	Entier long	➡	Numéro de référence de process
Résultat	Chaîne	➡	Marque de ligne de menu courante

Description

La commande **Lire marque ligne menu** retourne la marque (ou "coche") de la ligne de menu dont vous avez passé le numéro ou la référence de menu et le numéro de ligne dans *menu* et *ligneMenu*. Vous pouvez passer -1 dans *ligneMenu* afin de désigner la dernière ligne ajoutée au *menu*.

Si vous omettez le paramètre *process*, **Lire marque ligne menu** s'applique à la barre de menus du process courant. Sinon, **Lire marque ligne menu** s'applique à la barre de menus du process dont vous avez passé le numéro dans *process*.

Note : Si vous passez un paramètre *RefMenu* dans *menu*, le paramètre *process* est inutile et sera ignoré.

Si la ligne de menu n'a pas de marque ou si le paramètre *ligneMenu* désigne un sous-menu hiérarchique, **Lire marque ligne menu** retourne une chaîne vide.

Note : Pour plus d'informations sur les marques des lignes de menus sous Mac OS et Windows, reportez-vous à la description de la commande **FIXER MARQUE LIGNE MENU**.

Exemple

L'exemple suivant inverse l'état marqué d'une ligne de menu :

```
FIXER MARQUE LIGNE MENU ($vlMenu; $vlItem; Caractere (18) *Num (Lire marque ligne  
menu ($vlMenu; $vlItem) = "" ) )
```

Lire methode ligne menu

Lire methode ligne menu (menu ; ligneMenu {; process}) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
menu	Entier long, RefMenu	→	Référence de menu ou Numéro de menu
ligneMenu	Entier long	→	Numéro de ligne de menu ou -1 pour la dernière ligne ajoutée au menu
process	Entier long	→	Numéro de process
Résultat	Chaîne	↪	Nom de la méthode

Description

La commande **Lire methode ligne menu** retourne le nom de la méthode projet 4D associée à la ligne de menu désignée par les paramètres *menu* et *ligneMenu*.

Vous pouvez passer -1 dans *ligneMenu* afin de désigner la dernière ligne ajoutée au menu.

Vous pouvez passer dans *menu* un identifiant unique de menu (*RefMenu*) ou un numéro de menu. Si vous passez un identifiant unique, le paramètre *process* est inutile et sera ignoré s'il est passé. Si vous passez un numéro de menu, la commande prendra en compte le menu correspondant dans la barre de menus principale du process courant. Si vous souhaitez désigner un autre process, passez son numéro dans le paramètre facultatif *process*.

La commande retourne le nom de la méthode 4D sous la forme d'une chaîne de caractères (expression). Si aucune méthode n'est associée à la ligne de menu, la commande retourne une chaîne vide.

Lire modificateurs ligne menu

Lire modificateurs ligne menu (menu ; ligneMenu { ; process }) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
menu	Entier long, RefMenu	→ Référence de menu ou Numéro de menu
ligneMenu	Entier long	→ Numéro de ligne de menu ou -1 pour la dernière ligne ajoutée au menu
process	Entier long	→ Numéro de process
Résultat	Entier long	↪ Touche(s) de modification associée(s) à la ligne de menu

Description

La commande **Lire modificateurs ligne menu** retourne le ou les modificateur(s) additionnel(s) associé(s) au raccourci standard de la ligne de menu désignée par les paramètres *menu* et *ligneMenu*.

Le raccourci standard est composé de la touche **Commande** (Mac OS) ou **Ctrl** (Windows) et d'une touche personnalisée. Le raccourci standard est géré via les commandes **FIXER RACCOURCI LIGNE MENU** et **Lire touche ligne menu**.

Les modificateurs additionnels sont la touche **Majuscule** et la touche **Option** (Mac OS) / **Alt** (Windows). Ces modificateurs ne sont utilisables que si un raccourci standard a été défini au préalable.

La valeur numérique retournée par la commande correspond au code de la ou des touche(s) de modification additionnelles. Les codes des touches sont les suivants :

- **Majuscule** = 512
 - **Option** (Mac OS) ou **Alt** (Windows) = 2048
- Si les deux touches sont utilisées, leur valeur est cumulée.

Note : Vous pouvez évaluer la valeur retournée à l'aide des constantes [Masque touche majuscule](#) et [Masque touche option](#) du thème "**Événements (Modifiers)**".

Si la ligne de menu n'a pas de touche de modification associée, la commande retourne 0.

Vous pouvez passer -1 dans *ligneMenu* afin de désigner la dernière ligne ajoutée au menu.

Vous pouvez passer dans *menu* un identifiant unique de menu (*RefMenu*) ou un numéro de menu.

Si vous passez un identifiant unique, le paramètre *process* est inutile et sera ignoré s'il est passé.

Si vous passez un numéro de menu, la commande prendra en compte le menu correspondant dans la barre de menus principale du process courant. Si vous souhaitez désigner un autre process, passez son numéro dans le paramètre facultatif *process*.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **Lire touche ligne menu**.

Lire parametre ligne menu

Lire parametre ligne menu (menu ; ligneMenu) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
menu	Entier long, RefMenu	→	Référence de menu ou Numéro de menu
ligneMenu	Entier long	→	Numéro de ligne de menu ou -1 pour la dernière ligne ajoutée au menu
Résultat	Chaîne	↪	Paramètre personnalisé de la ligne de menu

Description

La commande **Lire parametre ligne menu** retourne la chaîne de caractères personnalisée associée à la ligne de menu désignée par les paramètres *menu* et *ligneMenu*. Cette chaîne doit avoir été préalablement définie à l'aide de la commande **FIXER PARAMETRE LIGNE MENU**.

Lire parametre ligne menu selectionnee

Lire parametre ligne menu selectionnee -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	Chaîne		Paramètre personnalisé de la ligne de menu

Description

La commande **Lire parametre ligne menu selectionnee** retourne la chaîne de caractères personnalisée associée à la ligne de menu sélectionnée. Ce paramètre doit avoir été préalablement défini à l'aide de la commande **FIXER PARAMETRE LIGNE MENU**.

Si aucune ligne de menu n'a été sélectionnée, la commande retourne une chaîne vide "".

LIRE PROPRIETE LIGNE MENU

LIRE PROPRIETE LIGNE MENU (menu ; ligneMenu ; propriété ; valeur { ; process})

Paramètre	Type		Description
menu	Entier long, RefMenu	➡	Référence de menu ou Numéro de menu
ligneMenu	Entier long	➡	Numéro de ligne de menu ou -1 pour la dernière ligne ajoutée au menu
propriété	Chaîne	➡	Type de propriété
valeur	Expression	➡	Valeur de la propriété
process	Entier long	➡	Numéro de process

Description

La commande **LIRE PROPRIETE LIGNE MENU** retourne dans le paramètre *valeur* la valeur courante de la propriété de la ligne de menu désignée par les paramètres *menu* et *ligneMenu*.

Vous pouvez passer -1 dans *ligneMenu* afin de désigner la dernière ligne ajoutée au menu.

Vous pouvez passer dans *menu* un identifiant unique de menu (*RefMenu*) ou un numéro de menu. Si vous passez un identifiant unique, le paramètre *process* est inutile et sera ignoré s'il est passé. Si vous passez un numéro de menu, la commande prendra en compte le menu correspondant dans la barre de menus principale du process courant. Si vous souhaitez désigner un autre process, passez son numéro dans le paramètre facultatif *process*.

Passez dans le paramètre *propriété* la propriété dont vous souhaitez obtenir la valeur. Vous pouvez utiliser l'une des constantes du thème "**Propriétés des lignes de menu**" ou une chaîne correspondant à une propriété personnalisée. Pour plus d'informations sur les propriétés des menus et leurs valeurs, reportez-vous à la description de la commande **FIXER PROPRIETE LIGNE MENU**.

Lire reference barre menu

Lire reference barre menu {(process)} -> Résultat

Paramètre	Type		Description
process	Entier long	→	Numéro de référence du process
Résultat	RefMenu	↩	Identifiant de la barre de menus

Description

La commande **Lire reference barre menu** renvoie l'identifiant unique de la barre de menus courante ou de la barre de menus d'un process spécifique.

Si la barre de menus a été créée par la commande **Creer menu**, cet identifiant correspond à la référence unique du menu créé. Sinon, la commande retourne un identifiant interne spécifique. Dans tous les cas, cet identifiant *RefMenu* pourra être utilisé pour référencer la barre de menus par toutes les autres commandes du thème.

Le paramètre *process* permet de désigner le process duquel vous souhaitez obtenir l'identifiant de la barre de menus courante. Si vous omettez ce paramètre, la commande retourne l'identifiant de la barre de menus du process courant.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **LIRE LIGNES MENU**.

Lire style ligne menu

Lire style ligne menu (menu ; ligneMenu { ; process }) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
menu	Entier long, RefMenu	➡	Numéro de menu ou Référence de menu
ligneMenu	Entier long	➡	Numéro de ligne de menu ou -1 pour la dernière ligne ajoutée
process	Entier long	➡	Numéro de référence de process
Résultat	Entier long	➡	Style courant de la ligne de menu

Description

La commande **Lire style ligne menu** retourne le style de police de la ligne de menu dont vous avez passé le numéro ou la référence de menu et le numéro de ligne dans *menu* et *ligneMenu*. Vous pouvez passer -1 dans *ligneMenu* afin de désigner la dernière ligne ajoutée au *menu*.

Si vous omettez le paramètre *process*, **Lire style ligne menu** s'applique à la barre de menus du process courant. Sinon, **Lire style ligne menu** s'applique à la barre de menus du process dont vous avez passé le numéro dans *process*.

Note : Si vous passez un paramètre *RefMenu* dans *menu*, le paramètre *process* est inutile et sera ignoré.

Lire style ligne menu retourne une combinaison (une ou une somme) des constantes prédéfinies suivantes, placées dans le thème **Styles de caractères** :

Constante	Type	Valeur
Gras	Entier long	1
Italique	Entier long	2
Normal	Entier long	0
Souligné	Entier long	4

Exemple

Si, par exemple, vous voulez tester si une ligne de menu est affichée en gras, vous écrivez :

```
Si ( (Lire style ligne menu ($vlMenu; $vlItem) &Gras) #0 )
...
Fin de si
```

Lire texte ligne menu

Lire texte ligne menu (menu ; ligneMenu { ; process }) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
menu	Entier long, RefMenu	➡	Numéro de menu ou Référence de menu
ligneMenu	Entier long	➡	Numéro de ligne de menu ou -1 pour la dernière ligne ajoutée
process	Entier long	➡	Numéro de référence de process
Résultat	Chaîne	➡	Libellé de la ligne de menu

Description

La commande **Lire texte ligne menu** retourne le libellé de la commande de menu dont le numéro ou la référence de menu et le numéro de commande ont été passés dans *menu* et *ligneMenu*. Vous pouvez passer -1 dans *ligneMenu* afin de désigner la dernière ligne ajoutée au *menu*.

Si vous ne passez pas le paramètre *process*, **Lire texte ligne menu** est appliquée à la barre de menus du process courant. Sinon **Lire texte ligne menu** est appliquée à la barre de menus du process dont la référence est passée dans *process*.

Note : Si vous passez un paramètre *RefMenu* dans *menu*, le paramètre *process* est inutile et sera ignoré.

Lire titre menu

Lire titre menu (menu {; process}) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
menu	Entier long, RefMenu	→	Numéro de menu ou Référence de menu
process	Entier long	→	Numéro de référence de process
Résultat	Chaîne	↩	Titre du menu

Description

La commande **Lire titre menu** retourne le titre du menu dont vous avez passé le numéro ou la référence dans *menu*.

Si vous omettez le paramètre *process*, **Lire titre menu** s'applique à la barre de menus du process courant. Sinon, **Lire titre menu** s'applique à la barre de menus du process dont vous avez passé le numéro dans *process*.

Note : Si vous passez un paramètre *RefMenu* dans *menu*, le paramètre *process* est inutile et sera ignoré.

Lire touche ligne menu

Lire touche ligne menu (menu ; ligneMenu { ; process}) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
menu	Entier long, RefMenu	➡ Numéro de menu ou Référence de menu
ligneMenu	Entier long	➡ Numéro de la ligne de menu ou -1 pour la dernière ligne ajoutée
process	Entier long	➡ Numéro de référence de process
Résultat	Entier long	➡ Code de caractère de la touche de raccourci standard associée à la ligne de menu

Description

La commande **Lire touche ligne menu** retourne le code de la touche **Ctrl** (sous Windows) ou **Commande** (Mac OS) utilisée comme raccourci clavier pour la commande de menu dont le numéro ou la référence de menu et le numéro de ligne ont été passés dans *menu* et *ligneMenu*. Vous pouvez passer -1 dans *ligneMenu* afin de désigner la dernière ligne ajoutée au *menu*.

Si vous ne passez pas le paramètre *process*, **Lire touche ligne menu** est appliquée à la barre de menus du process courant. Sinon, **Lire touche ligne menu** est appliquée à la barre de menus du process dont la référence est passée dans *process*.

Note : Si vous passez un paramètre *RefMenu* dans *menu*, le paramètre *process* est inutile et sera ignoré.

Si la ligne de menu n'a pas de touche de raccourci associée ou si le paramètre *ligneMenu* désigne un sous-menu hiérarchique, **Lire touche ligne menu** retourne 0 (zéro).

Exemple

Pour obtenir le raccourci clavier associé à une ligne de menu, il est utile de mettre en place une structure de programmation du type suivant :

```
Si (Lire touche ligne menu (monmenu;1) #0)
  $modifiers:=Lire modificateurs ligne menu (monmenu;1)
  Au cas ou
    : ($modifiers=Masque touche option)
    ...
    : ($modifiers=Masque touche majuscule)
    ...
    : ($modifiers=Masque touche option+Masque touche majuscule)
    ...
  Fin de cas
Fin de si
```

Menu choisi

Menu choisi {(sousMenu)} -> Résultat

Paramètre	Type	Description
sousMenu	RefMenu	← Référence du menu contenant la ligne sélectionnée
Résultat	Entier long	↻ Commande de menu sélectionnée : Mot machine haut = n° de menu, Mot machine bas = n° de commande de menu

Description

Menu choisi ne s'utilise que lorsqu'un formulaire est affiché. Cette fonction détecte la commande de menu choisie dans un menu et, dans le cas d'un sous-menu hiérarchique, retourne la référence du sous-menu.

Astuce : A chaque fois que cela est possible, utilisez des méthodes associées à des commandes de menus dans une barre associée (avec un numéro de barre négatif) plutôt que d'appeler **Menu choisi**. Les barres de menus associées sont plus faciles à gérer, puisqu'il n'est pas nécessaire de tester leur sélection.

La commande **Menu choisi** permet de travailler avec des sous-menus hiérarchiques. En cas de sélection d'une ligne d'un menu hiérarchique au-delà du premier niveau, la commande retourne dans le paramètre facultatif *sousMenu* la référence (type RefMenu, chaîne de 16 caractères) du sous-menu auquel appartient la ligne sélectionnée. Si la commande du menu ne contient pas de sous-menu hiérarchique, ce paramètre reçoit une chaîne vide.

Menu choisi retourne le numéro système du menu sélectionné sous forme d'Entier long. Pour obtenir le numéro du menu, divisez **Menu choisi** par 65536 et convertissez le résultat en Entier. Pour obtenir le numéro de la commande de menu, calculez le modulo de **Menu choisi** avec le coefficient 65536. Utilisez les formules suivantes pour calculer le numéro du menu et de la commande de menu :

```
Menu:=Menu choisi\ 65536
Ligne de menu:=Menu choisi% 65536
```

Vous pouvez également extraire ces valeurs à l'aide des [Opérateurs sur les bits](#), comme dans l'exemple suivant :

```
Menu:=(Menu choisi & 0xFFFF0000)>>16
Ligne de menu:=Menu choisi & 0xFFFF
```

Menu choisi retourne 0 si aucune commande de menu n'est sélectionnée.

Exemple

La méthode formulaire suivante utilise la fonction **Menu choisi** pour fournir les arguments "menu" et "ligne de menu" à **FIXER MARQUE LIGNE MENU** :

```
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur menu sélectionné)
  C_ALPHA(16;$refMenuIncludingItem)
  C_ENTIER LONG($ref;$NumMenu;$NumMenuItem)
  $ref:=Menu choisi($refMenuIncludingItem)
  $NumMenu:=$ref\65536
  $NumMenuItem:=$ref%65536
  FIXER MARQUE LIGNE MENU($refMenuIncludingItem;$NumMenuItem;Caractere(18))
Fin de cas
```

Note : L'événement Sur menu sélectionné n'est pas activé si aucune ligne n'est sélectionnée, *\$refmenuincludingItem* est toujours renseigné et *\$NumMenu* vaut 0 si le menu n'est pas un des menus de la barre.

Nombre de lignes de menu

Nombre de lignes de menu (menu {; process}) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
menu	Entier long, RefMenu	→	Numéro de menu ou Référence de menu
process	Entier long	→	Numéro de référence de process
Résultat	Entier long	↩	Nombre de lignes du menu

Description

La commande **Nombre de lignes de menu** retourne le nombre de lignes (commandes) de menus présentes dans le menu dont vous avez passé le numéro ou la référence dans *menu*.

Si vous omettez le paramètre *process*, **Nombre de lignes de menu** s'applique à la barre de menus du process courant. Sinon, **Nombre de lignes de menu** s'applique à la barre de menus du process dont vous avez passé le numéro dans *process*.

Note : Si vous passez un paramètre *RefMenu* dans *menu*, le paramètre *process* est inutile et sera ignoré.

Nombre de menus

Nombre de menus {(process)} -> Résultat

Paramètre	Type		Description
process	Entier long	→	Numéro de référence de process
Résultat	Entier long	↩	Nombre de menus de la barre de menus courante

Description

La commande **Nombre de menus** retourne le nombre de menus présents dans la barre de menus.

Si vous omettez le paramètre *process*, **Nombre de menus** s'applique à la barre de menus du process courant. Sinon, **Nombre de menus** s'applique à la barre de menus du process dont vous avez passé le numéro dans *process*.

Pop up menu dynamique

Pop up menu dynamique (menu { ; parDéfaut { ; coordX ; coordY } }) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
menu	RefMenu	→	Référence de menu
parDéfaut	Chaîne	→	Paramètre de l'élément sélectionné par défaut
coordX	Entier long	→	Coordonnée X du coin supérieur gauche
coordY	Entier long	→	Coordonnée Y du coin supérieur gauche
Résultat	Chaîne	↻	Paramètre de l'élément de menu sélectionné

Description

La commande **Pop up menu dynamique** fait apparaître un pop up menu hiérarchique à l'emplacement courant de la souris ou à l'emplacement défini par les paramètres facultatifs *coordX* et *coordY*.

Le menu hiérarchique utilisé doit avoir été créé à l'aide de la commande **Creer menu**. La référence retournée par **Creer menu** doit être passée dans le paramètre *menu*.

Conformément aux règles standard d'interface, cette commande doit généralement être appelée en réponse à un clic droit, ou lorsque le bouton reste enfoncé un certain laps de temps (menu contextuel par exemple).

Le paramètre facultatif *parDéfaut* vous permet de définir un élément du pop up menu sélectionné par défaut lorsque celui-ci apparaît. Passez dans ce paramètre la chaîne personnalisée associée à l'élément de menu. Cette chaîne doit avoir été préalablement définie à l'aide de la commande **FIXER PARAMETRE LIGNE MENU**. Si vous ne passez pas ce paramètre, le premier élément du menu sera sélectionné par défaut.

Les paramètres facultatifs *coordX* et *coordY* permettent de désigner l'emplacement du pop up menu à afficher. Passez respectivement dans *coordX* et *coordY* les coordonnées horizontale et verticale du coin supérieur gauche du menu. Ces coordonnées doivent être exprimées en pixels dans le système de coordonnées local au formulaire courant. Ces deux paramètres doivent être passés ensemble ; si un seul est passé, il est ignoré.

Si vous souhaitez afficher un pop up associé à un bouton 3D, il suffit de ne pas passer les paramètres facultatifs *coordX* et *coordY*. Dans ce cas, 4D calcule automatiquement l'emplacement du menu par rapport au bouton en fonction des normes d'interface de la plate-forme courante.

Si une ligne de menu a été sélectionnée, la commande retourne sa chaîne de caractères personnalisée associée (telle que définie à l'aide de la commande **FIXER PARAMETRE LIGNE MENU**). Sinon, la commande retourne une chaîne vide.

Note : La commande **Pop up menu** (thème "Interface utilisateur") permet de créer des pop up menus basés sur du texte.

SUPPRIMER LIGNE MENU

SUPPRIMER LIGNE MENU (*menu* ; *ligneMenu* { ; *process* })

Paramètre	Type		Description
<i>menu</i>	Entier long, RefMenu	➡	Numéro de menu ou Référence de menu
<i>ligneMenu</i>	Entier long	➡	Numéro de ligne de menu ou -1 pour la dernière ligne ajoutée
<i>process</i>	Entier long	➡	Numéro de référence de process

Description

La commande **SUPPRIMER LIGNE MENU** supprime la ligne de menu dont vous avez passé le numéro ou la référence de menu et le numéro de ligne dans *menu* et *ligneMenu*. Vous pouvez passer -1 dans *ligneMenu* afin de désigner la dernière ligne ajoutée au *menu*.

Si la ligne de menu désignée par *menu* et *ligneMenu* est elle-même un menu géré par référence et créé par exemple à l'aide la commande **Creer menu**, **SUPPRIMER LIGNE MENU** supprimera uniquement l'instance de *ligneMenu* dans *menu*. Le sous-menu référencé par *ligneMenu* continuera d'exister en mémoire. Vous devez utiliser la commande **EFFACER MENU** afin de supprimer définitivement un menu géré par référence.

Cette commande fonctionne également avec une barre de menus créée avec la commande **Creer menu** et installée avec la commande **FIXER BARRE MENUS**.

Si vous omettez le paramètre *process*, **SUPPRIMER LIGNE MENU** s'applique à la barre de menus du process courant. Sinon, **SUPPRIMER LIGNE MENU** s'applique à la barre de menus du process dont vous avez passé le numéro dans *process*.

Note : Si vous passez un paramètre *RefMenu* dans *menu*, le paramètre *process* est inutile et sera ignoré.

Note : Pour soigner l'ergonomie de votre interface, ne laissez pas accessible un menu ne comportant aucune ligne.

Messages

-  AFFICHER NOTIFICATION
-  ALERTE
-  CONFIRMER
-  Demander
-  LAISSER MESSAGES
-  MESSAGE
-  POSITION MESSAGE
-  SUPPRIMER MESSAGES


AFFICHER NOTIFICATION

AFFICHER NOTIFICATION (titre ; contenu {; durée})

Paramètre	Type		Description
titre	Alpha	→	Titre de la notification
contenu	Alpha	→	Texte de la notification
durée	Entier long	→	Délai d'affichage en secondes

Description

La commande **AFFICHER NOTIFICATION** provoque l'affichage d'un message dans la zone de notification de la barre des tâches de Windows :



Ce type de message est généralement utilisé par le système ou les applications pour informer l'utilisateur d'un événement (déconnexion réseau, disponibilité de mises à jour, etc.)

Passez dans les paramètres *titre* et *contenu* le titre et le texte du message à afficher (dans l'exemple ci-dessus, le titre est "Exportation 4D"). Vous pouvez saisir jusqu'à 255 caractères.

Par défaut, la fenêtre du message reste affichée jusqu'à ce que l'utilisateur clique sur sa case de fermeture. Si vous passez le paramètre facultatif *durée*, la fenêtre sera automatiquement refermée à l'issue de la durée définie si l'utilisateur n'a pas cliqué sur la case de fermeture. A noter que l'icône de notification restera affichée jusqu'à la fin de la *durée*, même si l'utilisateur a refermé le message.

ALERTE

ALERTE (message {; libelléBoutonOK})

Paramètre	Type	Description
message	Chaîne	Message à afficher dans la boîte de dialogue d'alerte
libelléBoutonOK	Chaîne	Libellé du bouton OK

Description

La commande **ALERTE** affiche une boîte de dialogue d'alerte composée d'une icône, d'un message et d'un bouton OK.

Vous passez le message à afficher dans le paramètre *message*. Ce message peut contenir jusqu'à 255 caractères. Si la longueur ou la largeur des caractères est trop importante par rapport à la zone du message, il sera tronqué.

Par défaut, le libellé du bouton OK est "OK". Si vous voulez changer ce libellé, passez le nouveau libellé dans le paramètre optionnel *libelléBoutonOK*. Si nécessaire, la largeur du bouton OK est augmentée vers la gauche pour contenir ce nouveau libellé.


Note : N'appellez pas la commande **ALERTE** dans une méthode formulaire ou une méthode objet qui gère l'événement formulaire Sur activation ou Sur désactivation, car cela provoquerait une boucle sans fin.

Exemple 1

L'exemple suivant appelle une boîte de dialogue d'alerte qui affiche des informations sur une société. Notez que le message contient des retours chariot (**Caractere(13)**) qui forcent le texte à passer sur la ligne suivante :

```
ALERTE ("Société : "+[Sociétés]Nom+Caractere(13)+"Personnes dans la société : "+  
Chaine(Enregistrements trouves ([Personne]))+Caractere(13)+"Nombre  
d'éléments qu'ils fournissent"+Chaine (Enregistrements trouves([Eléments])))
```

Voici la boîte de dialogue d'alerte affichée (sous Windows) par notre exemple :




Exemple 2

Voici un autre exemple :

```
ALERTE ("Excuse-moi Pierre, je ne peux pas faire cela."; "Dommage !")
```

Cette instruction affichera (sous Windows) la boîte de dialogue d'alerte suivante :




Exemple 3

Voici un autre exemple :

```
ALERTE("Vous n'avez plus le droit de supprimer des enregistrements."; "Je ne le savais pas !")
```

Ce code affiche la boîte de dialogue d'alerte suivante :



CONFIRMER

CONFIRMER (message {; libelléBoutonOK {; libelléBoutonAnn}})

Paramètre	Type		Description
message	Chaîne	→	Message à afficher dans la boîte de dialogue de confirmation
libelléBoutonOK	Chaîne	→	Libellé du bouton OK
libelléBoutonAnn	Chaîne	→	Libellé du bouton Annuler

Description

La commande **CONFIRMER** affiche une boîte de dialogue de confirmation qui se compose d'une icône, d'un message, d'un bouton OK et d'un bouton Annuler.

Les boîtes de dialogue de confirmation ou d'alerte sont utilisées pour afficher des informations (comme des messages d'erreur) qui ne nécessitent pas d'informations en retour.

Vous passez le message à afficher dans le paramètre *message*. Ce message peut contenir jusqu'à 255 caractères. Si la longueur ou largeur des caractères est trop importante par rapport à la zone d'affichage, le message sera tronqué.

Par défaut, le libellé du bouton OK est "OK" et le libellé du bouton Annuler est "Annuler". Si vous voulez modifier le libellé de ces boutons, passez le nouveau libellé dans les paramètres optionnels *libelléBoutonOK* et *libelléBouton Ann*. Si nécessaire, les boutons sont agrandis vers la gauche en fonction de la taille des libellés que vous avez saisis.

Le bouton OK est le bouton par défaut. L'utilisateur peut cliquer sur le bouton OK ou appuyer sur la touche **Entrée** pour valider la boîte de dialogue, la variable système OK prend alors la valeur 1. L'utilisateur peut cliquer sur le bouton Annuler pour annuler la boîte de dialogue, la variable système OK prend alors la valeur 0.


Conseil : N'appellez pas la commande **CONFIRMER** dans une méthode formulaire ou objet qui gère l'événement Sur activation ou Sur désactivation, car cela provoquerait une boucle sans fin.

Exemple 1

L'exemple ci-dessous :

```
CONFIRMER("ATTENTION : Vous ne pourrez pas annuler cette opération.")
Si (OK=1)
    TOUT SELECTIONNER([Vieilles choses])
    SUPPRIMER SELECTION([Vieilles choses])
Sinon
    ALERTE("Opération annulée.")
Fin de si
```

... provoquera l'affichage de la boîte de dialogue de confirmation suivante (sous Windows) :




Exemple 2

La ligne :

```
CONFIRMER("Voulez-vous vraiment fermer ce compte ?";"Oui";"Non")
```

... provoquera l'affichage de la boîte de dialogue de confirmation suivante (sous Windows) :




Exemple 3

Vous développez une application 4D pour le marché international. Vous avez écrit une méthode projet qui retourne du texte traduit à partir d'une version française. Vous avez également rempli un tableau nommé *asLocalizedUIMessages* dans lequel vous stockez les mots les plus courants. Dans ce cas, la ligne :

```
CONFIRMER(INTL Text("Voulez-vous ajouter un nouveau mémo  
?");asLocalizedUIMessages{kLoc_OUI};asLocalizedUIMessages{kLoc_NON})
```

... pourrait afficher la boîte de dialogue de confirmation (sous Windows) suivante :




Exemple 4

La ligne :

```
CONFIRMER("ATTENTION : Si vous poursuivez cette opération, des enregistrements seront  
"+"modifiés irrémédiablement."+Caractere(13)+"Que voulez-vous faire ?";"Ne PAS  
continuer";"Continuer")
```

... provoque l'affichage de la boîte de dialogue de confirmation suivante (sous Mac OS) :



Demander

Demander (message {; réponseDéfaut {; titreBoutonOK {; titreBoutonAnn}} }) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
message	Chaîne	→	Message à afficher dans la boîte de dialogue
réponseDéfaut	Chaîne	→	Valeur par défaut dans la zone de saisie de texte
titreBoutonOK	Chaîne	→	Libellé du bouton OK
titreBoutonAnn	Chaîne	→	Libellé du bouton Annuler
Résultat	Chaîne	↻	Valeur saisie par l'utilisateur

Description

La fonction **Demander** affiche une boîte de dialogue de demande d'informations composée d'un message, d'une zone de saisie de texte, d'un bouton **OK** et d'un bouton **Annuler**.

Vous passez le message à afficher dans le paramètre *message*. Ce message peut contenir jusqu'à 255 caractères. Il peut cependant apparaître tronqué, en fonction de sa taille et de la largeur des caractères, s'il est supérieur à la capacité d'affichage de la zone de message.

Par défaut, le libellé du bouton OK est "OK" et celui du bouton Annuler est "Annuler". Si vous voulez modifier ces libellés, passez d'autres valeurs dans les paramètres optionnels *titreBoutonOK* et *titreBoutonAnn*. Si nécessaire, les boutons sont agrandis vers la gauche, en fonction de la taille des libellés que vous avez saisis.

Le bouton OK est le bouton par défaut. L'utilisateur peut cliquer sur le bouton OK ou appuyer sur la touche Entrée pour valider la boîte de dialogue, mettant ainsi la variable système OK à 1. Il peut également cliquer sur le bouton Annuler pour annuler la boîte de dialogue, mettant ainsi la variable système OK à 0.

L'utilisateur peut taper des caractères dans la zone de saisie de texte. Pour définir une valeur par défaut, passez le texte par défaut dans le paramètre *réponseDéfaut*. Si l'utilisateur clique sur le bouton OK, **Demander** retourne le texte. Si l'utilisateur clique sur le bouton Annuler, **Demander** retourne une chaîne vide (""). Si la réponse doit être une valeur numérique ou une date, convertissez la chaîne retournée par **Demander** dans le type souhaité à l'aide des fonctions **Num** et **Date**.

Note : N'appellez pas la fonction **Demander** dans une méthode formulaire ou objet qui gère l'événement Sur activation ou Sur désactivation car cela provoquerait une boucle sans fin.


Conseil : Si vous voulez récupérer plusieurs informations de l'utilisateur, construisez un formulaire approprié et appelez-le avec la commande **DIALOGUE**, plutôt que d'afficher une succession de boîtes de dialogue du type **Demander**.

Exemple 1

La ligne de code :

```
$vsAffiche :=Demander("Veuillez saisir votre nom :")
```

... provoquera l'affichage de la boîte de dialogue suivante :




Exemple 2

Le code suivant :

```
$vsAffiche:=Demander("Nom de l'employé :";"";"Créer un enregistrement";"Annuler")
Si (OK=1)
  AJOUTER ENREGISTREMENT ([Employés])
  ` Note : $vsAffiche est alors copiée dans le champ [Employés]Nom
  ` lors de l'événement formulaire Sur chargement de la méthode formulaire
Fin de si
```

... provoquera l'affichage de la boîte de dialogue suivante :




Exemple 3

La ligne de code :

```
$vdAffiche :=Date(Demander("Veuillez saisir la nouvelle date :";Chaine(Date du jour)))
```

... provoquera l'affichage de la boîte de dialogue suivante :



LAISSER MESSAGES

LAISSER MESSAGES

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

Reportez-vous à la description de la commande [SUPPRIMER MESSAGES](#).

MESSAGE

MESSAGE (message)

Paramètre	Type	Description
message	Chaîne	Message à afficher

Description

La commande **MESSAGE** affiche *message* à l'écran dans une fenêtre spéciale de message qui est ouverte et refermée à chaque fois que vous l'appellez (à moins que vous ne travailliez dans une fenêtre préalablement ouverte par la commande **Creer fenetre**, cf. ci-dessous). Le message est temporaire et est effacé dès qu'un formulaire est affiché ou dès que l'exécution de la méthode est stoppée. Si une autre commande **MESSAGE** est exécutée, le précédent message est effacé.

MESSAGE est généralement utilisée pour informer l'utilisateur du déroulement d'une action.

Si une fenêtre a été ouverte par la commande **Creer fenetre**, tous les appels ultérieurs à la commande **MESSAGE** affichent les messages dans cette fenêtre. Cette fenêtre se comporte en quelque sorte comme un terminal :

- Chaque message successif n'efface pas le précédent, les messages se placent les uns à la suite des autres.
- Si un message est plus large que la fenêtre, 4D insère automatiquement un retour à la ligne.
- Si le message contient plus de lignes que ne peut en afficher la fenêtre, 4D fait automatiquement défiler le message dans la fenêtre.
- Si vous souhaitez contrôler les retours à la ligne, insérez vos propres retours chariot dans votre texte, à l'aide de **Caractere(13)**.
- Vous pouvez appeler la commande **POSITION MESSAGE** pour afficher le texte à un emplacement particulier dans la fenêtre.
- Vous pouvez appeler la commande **EFFACER FENETRE** pour effacer le contenu de la fenêtre.
- La fenêtre est une fenêtre d'affichage statique : son contenu n'est pas redessiné lorsque d'autres fenêtres s'affichent par-dessus.

Exemple 1

L'exemple suivant traite une sélection d'enregistrements et appelle la commande **MESSAGE** pour informer l'utilisateur de la progression de l'opération :

```
Boucle($vlEnregistrement;1;Enregistrements trouves([touteTable]))
    MESSAGE("Traitement de l'enregistrement "+Chaine($vlEnregistrement))
    ` Faire quelque chose avec l'enregistrement
    ENREGISTREMENT SUIVANT([touteTable])
Fin de boucle
```

La fenêtre suivante s'affiche puis disparaît à chaque appel de **MESSAGE** :

Traitement de l'enregistrement 10

Exemple 2

Afin d'éliminer le "clignotement" de la fenêtre, il est préférable, comme dans ce deuxième exemple, d'afficher les messages dans une fenêtre ouverte par l'intermédiaire de la commande **Creer fenetre** :

```
Creer fenetre(50;50;500;250;5;"Opération en cours")
Boucle($vlEnregistrement;1;Enregistrements trouves([touteTable]))
    MESSAGE("Traitement de l'enregistrement "+Chaine($vlEnregistrement))
    ` Faire quelque chose avec l'enregistrement
    ENREGISTREMENT SUIVANT([touteTable])
Fin de boucle
FERMER FENETRE
```

Le résultat est le suivant (sous Windows) :

Opération en cours

gistrément 37Traitement de l'enregistrement 38Traitement de l'enregistrement 39
Traitement de l'enregistrement 40Traitement de l'enregistrement 41Traitement de
l'enregistrement 42Traitement de l'enregistrement 43Traitement de l'enregistre
nt 44Traitement de l'enregistrement 45Traitement de l'enregistrement 46Traiteme
nt de l'enregistrement 47Traitement de l'enregistrement 48Traitement de l'enregist
rement 49Traitement de l'enregistrement 50Traitement de l'enregistrement 51Trait
ement de l'enregistrement 52Traitement de l'enregistrement 53Traitement de l'enr
egistrement 54Traitement de l'enregistrement 55Traitement de l'enregistrement 5
6Traitement de l'enregistrement 57Traitement de l'enregistrement 58Traitement d
e l'enregistrement 59Traitement de l'enregistrement 60Traitement de l'enregistre
ment 61Traitement de l'enregistrement 62Traitement de l'enregistrement 63Traite
ment de l'enregistrement 64Traitement de l'enregistrement 65Traitement de l'enre
gistrément 66Traitement de l'enregistrement 67Traitement de l'enregistrement 68

Exemple 3

En ajoutant un retour chariot, vous améliorez la présentation :

```
Créer fenetre(50;50;500;250;5;"Opération en cours")
Boucle($vlEnregistrement;1;Enregistrements trouvés([touteTable]))
    MESSAGE("Traitement de l'enregistrement "+Chaine($vlEnregistrement)+Caractere(Retour
chariot))
    ` Faire quelque chose avec l'enregistrement
    ENREGISTREMENT SUIVANT([touteTable])
Fin de boucle
FERMER FENETRE
```

Voici le résultat (Sous Windows) :

Opération en cours

Traitement de l'enregistrement 32
Traitement de l'enregistrement 33
Traitement de l'enregistrement 34
Traitement de l'enregistrement 35
Traitement de l'enregistrement 36
Traitement de l'enregistrement 37
Traitement de l'enregistrement 38
Traitement de l'enregistrement 39
Traitement de l'enregistrement 40
Traitement de l'enregistrement 41
Traitement de l'enregistrement 42
Traitement de l'enregistrement 43

Exemple 4

A l'aide de la commande **POSITION MESSAGE** et de l'écriture de quelques lignes supplémentaires, la présentation s'améliore nettement :

```
Créer fenetre(50;50;500;250;5;"Opération en cours")
$vlNbEnregistrements:=Enregistrements trouvés([touteTable])
$vhHeureDébut:=Heure courante
Boucle($vlEnregistrement;1;$vlNbEnregistrements)
    POSITION MESSAGE(5;2)
    MESSAGE("Traitement de l'enregistrement "+Chaine($vlEnregistrement)+Caractere(Retour
chariot))
    ` Faire quelque chose avec les enregistrements
    ENREGISTREMENT SUIVANT([touteTable])
    POSITION MESSAGE(5;5)
    $vlReste:=((($vlNbEnregistrements/$vlEnregistrement)-1)*(Heure courante-$vhHeureDébut)
    MESSAGE("Estimation du temps restant : "+Chaine heure($vlReste))
Fin de boucle
FERMER FENETRE
```

Voici le résultat (sous Windows) :

Opération en cours

Traitement de l'enregistrement 91

Estimation du temps restant : 00:03:07

POSITION MESSAGE

POSITION MESSAGE (x ; y)

Paramètre	Type		Description
x	Entier long	→	Coordonnée x (horizontale) du curseur
y	Entier long	→	Coordonnée y (verticale) du curseur

Description

La commande **POSITION MESSAGE** est destinée à être utilisée conjointement avec la commande **MESSAGE** lorsque vous affichez des messages dans une fenêtre ouverte par la commande **Creer fenetre**.

La commande **POSITION MESSAGE** détermine l'emplacement du curseur d'insertion des caractères (ce curseur est invivable) : elle définit les coordonnées auxquelles le prochain message s'affichera à l'intérieur de la fenêtre.

L'angle supérieur gauche de la fenêtre représente les coordonnées 0,0. Le curseur est automatiquement positionné à 0,0 lorsqu'une fenêtre est créée ou après l'exécution de la commande **EFFACER FENETRE**.

Après que **POSITION MESSAGE** ait défini l'emplacement du curseur, la commande **MESSAGE** peut être appelée pour afficher des caractères dans la fenêtre.

Exemple 1

Reportez-vous à l'exemple de la commande **MESSAGE**.

Exemple 2


Reportez-vous à l'exemple de la fonction **Nombre de millisecondes**.

Exemple 3

L'exemple ci-dessous :

```
Creer fenetre (50;50;300;300;5;"Ce n'est qu'un test")
Boucle ($vlColonne;0;9)
  POSITION MESSAGE ($vlColonne;0)
  MESSAGE (Chaine ($vlColonne))
Fin de boucle
Boucle ($vlLigne;0;9)
  POSITION MESSAGE (0;$vlLigne)
  MESSAGE (Chaine ($vlLigne))
Fin de boucle
$vhHeureDébut:=Heure courante
Repeter
Jusque ((Heure courante-$vhHeureDébut)>?00:00:30?)
```

... affiche la fenêtre suivante (sous Mac OS) pendant 30 secondes :



SUPPRIMER MESSAGES

SUPPRIMER MESSAGES

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

Les commandes **SUPPRIMER MESSAGES** et **LAISSER MESSAGES** suppriment ou font apparaître les thermomètres de progression affichés par 4D lorsque le programme exécute des opérations de longue durée. Par défaut, les messages sont affichés.

Voici la liste des opérations qui peuvent provoquer l'affichage d'un thermomètre de progression : Application d'une formule, Génération d'un état rapide, Export de données, Import de données, Tri, Génération d'un graphe, Recherche, Recherche par formulaire, Recherche par formule.

Voici les commandes qui peuvent provoquer l'affichage d'un thermomètre de progression :

APPLIQUER A SELECTION
CHERCHER
CHERCHER DANS SELECTION
CHERCHER PAR EXEMPLE
CHERCHER PAR FORMULE
CHERCHER PAR FORMULE DANS SELECTION
ECRITURE DIF
ECRITURE SYLK
EXPORTER TEXTE
GRAPHE SUR SELECTION
IMPORTER TEXTE
JOINTURE
LECTURE DIF
LECTURE SYLK
Max
Min
Moyenne
QR ETAT
REDUIRE SELECTION
SCAN INDEX
SELECTION RETOUR
Somme
TRIER
TRIER PAR FORMULE
VALEURS DISTINCTES

Exemple

L'exemple suivant supprime les thermomètres de progression avant d'effectuer un tri, puis les rétablit après l'opération :

```
SUPPRIMER MESSAGES  
TRIER ([Adresses] ; [Adresses] CP ; > ; [Adresses] Nom2 ; > )  
LAISSER MESSAGES
```



Méthodes base



Présentation des méthodes base




Méthode base Sur fermeture



Méthode base Sur ouverture

Présentation des méthodes base

Les méthodes base sont des méthodes automatiquement exécutées par 4D lors d'un événement affectant la session dans sa généralité.



Pour créer, ouvrir ou éditer une méthode base :

1. Ouvrez la fenêtre de l'**Explorateur**.
2. Sélectionnez la page **Méthodes**.
3. Déployez le thème **Méthodes base**.

4. Double-cliquez sur la méthode.

ou bien :

4. Sélectionnez la méthode.
5. Appuyez sur la touche **Entrée** ou **Retour chariot**.

Vous éditez une méthode base de la même manière que n'importe quelle autre méthode.

Vous ne pouvez pas appeler une méthode base depuis une autre méthode. Les méthodes base sont automatiquement exécutées par 4D à certains moments de la session de travail. Le tableau suivant résume l'exécution des méthodes base :

Méthode base	4D local	4D Server	4D distant
Sur ouverture	Oui, une fois	Non	Oui, une fois
Sur fermeture	Oui, une fois	Non	Oui, une fois
Sur déposer	Oui, plusieurs fois	Non	Oui, plusieurs fois
Sur authentification Web	Oui, plusieurs fois	Oui, plusieurs fois	Oui, plusieurs fois
Sur connexion Web	Oui, plusieurs fois	Oui, plusieurs fois	Oui, plusieurs fois
Sur démarrage sauvegarde	Oui, plusieurs fois	Oui, plusieurs fois	Oui, plusieurs fois
Sur arrêt sauvegarde	Oui, plusieurs fois	Oui, plusieurs fois	Oui, plusieurs fois
Sur démarrage serveur	Non	Oui, une fois	Non
Sur arrêt serveur	Non	Oui, une fois	Non
Sur ouverture connexion serveur	Non	Oui, plusieurs fois	Non
Sur fermeture connexion serveur	Non	Oui, plusieurs fois	Non
Sur authentification SQL	Oui, plusieurs fois	Oui, plusieurs fois	Oui, plusieurs fois

Pour plus de détails sur chaque méthode base, reportez-vous aux sections suivantes :

- [Méthode base Sur ouverture](#)
- [Méthode base Sur fermeture](#)
- [Méthode base Sur déposer](#)
- [Méthode base Sur authentification Web](#)
- [Méthode base Sur connexion Web](#)
- [Méthode base Sur démarrage sauvegarde](#)

- **Méthode base Sur arrêt sauvegarde**
- **Méthode base Sur authentification SQL**
- **Méthode base Sur démarrage serveur** (Guide de référence de 4D Server)
- **Méthode base Sur arrêt serveur** (Guide de référence de 4D Server)
- **Méthode base Sur ouverture connexion serveur** (Guide de référence de 4D Server)
- **Méthode base Sur fermeture connexion serveur** (Guide de référence de 4D Server)

🌿 Méthode base Sur fermeture

La **Méthode base Sur fermeture** est appelée une fois lorsque vous quittez la base.

Les environnements 4D suivants sont concernés :

- 4D en mode local
- 4D en mode distant
- Application 4D compilée et fusionnée avec 4D VolumeDesktop

Note : La **Méthode base Sur fermeture** n'est PAS exécutée par 4D Server.

La **Méthode base Sur fermeture** est exécutée automatiquement par 4D ; à la différence des méthodes projet, vous ne pouvez pas appeler cette méthode base par programmation. Vous pouvez toutefois l'exécuter depuis l'éditeur de méthodes. Vous pouvez également utiliser des sous-routines.

On sort de la base lorsque l'un des événements suivants se produit :

- L'utilisateur sélectionne la commande **Quitter** dans le menu **Fichier** en mode Développement ou Application (action standard Quitter).
- Un appel à la commande **QUITTER 4D** a eu lieu.
- Un plug-in 4D a fait appel au point d'entrée **QUITTER 4D**.

Quel que soit le moyen par lequel la base a été quittée, 4D accomplit les actions qui suivent :

- S'il n'existe pas de méthode base **Sur fermeture**, 4D détruit chaque process un par un, sans distinction. Si un utilisateur est en train de saisir des données, les enregistrements ne seront pas sauvegardés.
- S'il existe une méthode base **Sur fermeture**, 4D démarre l'exécution de cette méthode dans un process local nouvellement créé. Vous pouvez ainsi utiliser cette méthode base pour informer d'autres process, via la communication interprocess, qu'ils doivent être fermés (en cas de saisie de données) ou stopper leur exécution. Notez que 4D quittera en tout état de cause — la méthode base **Sur fermeture** peut assurer le nettoyage et la fermeture de toutes les opérations que vous voulez, mais la fermeture de la base est inéluctable.

La **Méthode base Sur fermeture** est l'emplacement idéal pour :

- Stopper les process automatiquement démarrés à l'ouverture de la base.
- Sauvegarder (localement, sur disque) les préférences ou paramétrages devant être réutilisés lors de la prochaine session dans la méthode base **Sur ouverture**.
- Accomplir toute autre action que vous souhaitez exécuter automatiquement à chaque fermeture de la base.

Note: Rappelez-vous que le process créé pour la **Méthode base Sur fermeture** est un process client (local), qui n'existe donc pas sur le poste serveur. Par conséquent, si vous effectuez dans cette méthode base une recherche ou un tri, tout poste client qui tentera de quitter l'application restera "bloqué". Si vous avez besoin d'accéder aux données lorsque le client quitte, vous devez créer depuis cette méthode base un process global qui, lui, pourra accéder aux données. Dans ce cas toutefois, veillez à ce que ce process puisse terminer son exécution (par l'intermédiaire de variables interprocess, par exemple) avant d'être stoppé par la **Méthode base Sur fermeture**.

Exemple

L'exemple ci-dessous liste les méthodes utilisées dans une base qui note les événements significatifs se produisant lors d'une session de travail. Les étapes sont écrites dans un document texte appelé "Journal".

- La **Méthode base Sur ouverture** initialise la variable interprocess `¶vbQuit4D`, qui signale tous les process utilisés, qu'on sorte ou non de la base. Elle crée aussi le fichier journal, s'il n'existe pas déjà.

```
` Méthode base Sur ouverture
C_TEXTE (¶vtIPMessage)
C_BOOLEAN (¶vbQuit4D)
¶vbQuit4D:=Faux

Si(Tester chemin acces("Journal") # Est un document)
    ¶vhDocRef:=Créer document("Journal")
    Si (OK=1)
        FERMER DOCUMENT (¶vhDocRef)
    Fin de si
Fin de si
ECRIRE JOURNAL("Ouverture Session")
```

- La méthode projet **ECRIRE JOURNAL**, utilisée comme sous-routine par les autres méthodes, écrit l'information qu'elle

reçoit dans le fichier journal :

```
` Méthode Projet ECRIRE JOURNAL
` ECRIRE JOURNAL ( Texte )
` ECRIRE JOURNAL ( Description Evenement )
C_TEXTE($1)
C_HEURE($vhDocRef)

Tant que(Semaphore("$Journal"))
    ENDORMIR PROCESS(Numero du process courant;1)
Fin tant que
$vhDocRef:=Ajouter a document("Journal")
Si(OK=1)
    INFORMATIONS PROCESS(Numero du process
courant;$vsProcessNom;$vlEtat;$vlTempsEcoule;$vbVisible)
    ENVOYER PAQUET($vhDocRef;Chaine(Date du jour)+Caractere(9)+Chaine(Heure
courante)+Caractere(9)+Chaine(Numero du process
courant)+Caractere(9)+$vsProcessNom+Caractere(9)+$1+Caractere(13))
    FERMER DOCUMENT($vhDocRef)
Fin de si
EFFACER SEMAPHORE("$Journal")
```

Notez que le document est ouvert et refermé à chaque fois. Notez aussi l'emploi d'un sémaphore comme “protection d'accès” au document — nous ne voulons pas que deux process essaient d'accéder au fichier journal en même temps.

- La méthode projet **M_AJOUT_ENRG** est exécutée lorsque la commande de menu **Ajouter enregistrement** est sélectionnée en mode Application :

```
` Méthode Projet M_AJOUT_ENRG

CHANGER BARRE(1)
Repeter
    AJOUTER ENREGISTREMENT([Table1];*)
    Si(OK=1)
        ECRIRE JOURNAL("Ajout d'enregistrement #"+Chaine(Numero enregistrement([Table1]))+" dans
Table1")
    Fin de si
Jusque((OK=0) | ⋄vbQuit4D)
```

Cette méthode effectue une boucle jusqu'à ce que l'utilisateur annule la saisie de données ou que la base soit refermée.

- Le formulaire entrée de la *[Table1]* inclut le traitement des événements Sur appel extérieur. Ainsi, même si un process est en saisie de données, on en sort "en douceur", et l'utilisateur peut sauvegarder (ou non) la saisie en cours :

```
` Méthode formulaire [Table1];"Entrée"
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur appel extérieur)
    Si(⋄vtIPMessage="QUITTER")
        CONFIRMER("Voulez-vous sauvegarder les modifications dans cet enregistrement ?")
        Si(OK=1)
            VALIDER
        Sinon
            NE PAS VALIDER
        Fin de si
    Fin de si
Fin de cas
```

- La méthode projet **M_QUIT** est exécutée lorsque la commande **Quitter** du menu **Fichier** en mode Application est sélectionnée :

```
` Méthode Projet M_QUIT
$vlProcessID:=Nouveau process ("ON_QUIT";32*1024;"$ON_QUIT")
```

Cette méthode utilise une astuce. Lorsque la commande **QUITTER 4D** est appelée, elle a un effet immédiat. En conséquence, le process dans lequel elle est appelée est placé en “mode arrêt”, jusqu'à ce que la base ait été effectivement refermée. Comme ce process peut être un des process dans lequel est effectuée la saisie de données, l'appel à **QUITTER 4D** est réalisé dans un process local qui n'est démarré que pour ce but. Voici la méthode **ON_QUIT**:

```

` Méthode projet ON_QUIT
CONFIRMER("Etes-vous certain de vouloir quitter ?")
Si (OK=1)
    ECRIRE JOURNAL("Sortie de la base")
    QUITTER 4D
` QUITTER 4D a un effet immédiat. Aucune ligne de code n'est exécutée par la suite.
` ...
Fin de si

```

- Enfin, voici la **méthode base Sur fermeture**, qui signale à tous les process utilisateur qu'"il est temps de partir !". Elle met `vbQuit4D` à Vrai et envoie des messages interprocess aux process utilisateur qui gèrent la saisie de données :

```

` Méthode base Sur fermeture
vbQuit4D:=Vrai
Repeter
    $vbfini:=Vrai
    Boucle($vlProcess;1;Nombre de process)
        INFORMATIONS PROCESS($vlProcess;$vsProcessNom;$vlEtat;$vlTempsEcoule;$vbVisible)
        Si(((($vsProcessNom="ML_@") | ($vsProcessNom="M_@")) & ($vlEtat>=0))
            $vbfini:=Faux
            vtIPMessage:="QUITTER"
            PASSER AU PREMIER PLAN($vlProcess)
            APPELER PROCESS($vlProcess)
            $vhStart:=Heure courante
            Repeter
                ENDORMIR PROCESS(Numero du process courant;60)
            Jusque((Statut du process($vlProcess)<0) | ((Heure courante-$vhStart)>=?00:01:00?))
        Fin de si
    Fin de boucle
Jusque($vbfini)
ECRIRE JOURNAL("Fermeture de session")

```

Note : Les process dont les noms commencent par "**ML_...**" ou "**M_...**" sont démarrés par les commandes de menus pour lesquelles la propriété **Démarrer un process** a été sélectionnée. Dans cet exemple, ce sont les process démarrés suite à la sélection de la commande de menu **Ajouter enregistrement**.

Le test $(Heure\ courante - \$vhStart) >= ?00:01:00?$ permet à la méthode base de sortir de la boucle "en attente de l'autre process", si l'autre process ne réagit pas pendant une minute.

- Voici un exemple type de fichier Journal produit par la base :

2/6/03	15:47:25	1	Process principal	Ouverture de Session
2/6/03	15:55:43	5	ML_1	Ajout d'enregistrement #23 dans Table1
2/6/03	15:55:46	5	ML_1	Ajout d'enregistrement #24 dans Table1
2/6/03	15:55:54	6	\$On_QUIT	Sortie de la base
2/6/03	15:55:58	7	\$xx	Fermeture de session

Note : \$xx est le nom du process local démarré par 4D pour exécuter la méthode base **Sur fermeture**.

Méthode base Sur ouverture

La **Méthode base Sur ouverture** est exécutée une seule fois, au moment de l'ouverture de la base.

Les environnements 4D suivants sont concernés :

- 4D en mode local
- 4D en mode distant (sur le poste client une fois que la connexion a été acceptée par 4D Server)
- Application 4D compilée et fusionnée avec 4D VolumeDesktop

Note : La **Méthode base Sur ouverture** n'est PAS exécutée par 4D Server.

La méthode base **Sur ouverture** est exécutée automatiquement par 4D ; à la différence des méthodes projet, vous ne pouvez pas appeler cette méthode base par programmation. Vous pouvez toutefois l'exécuter depuis l'éditeur de méthodes. Vous pouvez également utiliser des sous-routines.

La méthode base **Sur ouverture** est l'emplacement idéal pour :

- Initialiser les variables interprocess que vous utiliserez pendant toute la session de travail.
- Démarrer automatiquement des process à l'ouverture de la base.
- Charger des préférences ou des paramétrages sauvegardés dans ce but lors de la session de travail précédente.
- Empêcher l'ouverture de la base si une condition n'est pas remplie (comme par exemple, une ressource système manquante) par l'appel explicite de la commande **QUITTER 4D**.
- Accomplir toute autre action que vous souhaitez exécuter automatiquement à chaque ouverture de la base.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la section **Méthode base Sur fermeture**.

Opérateurs

-  Opérateurs
-  Opérateurs sur les bits
-  Opérateurs de comparaison
-  Opérateurs sur les dates
-  Opérateurs logiques
-  Opérateurs numériques
-  Opérateurs sur les images
-  Opérateurs sur les chaînes
-  Opérateurs sur les heures

Opérateurs

Les opérateurs sont des symboles permettant d'effectuer des opérations sur des expressions. Les opérateurs peuvent effectuer des calculs sur des nombres, des dates et des heures. Ils effectuent aussi des opérations logiques sur les chaînes, les booléens et des expressions logiques ainsi que des opérations spéciales sur des images. Ils combinent des expressions simples pour générer de nouvelles expressions.

Priorité

L'ordre dans lequel une expression est évaluée s'appelle la priorité. 4D applique strictement une règle de priorité de gauche à droite. **L'ordre algébrique n'est pas appliqué.** Par exemple :

```
3+4*5
```

retourne 35 car l'expression est évaluée comme $3 + 4$, qui donne 7, multiplié par 5, ce qui donne 35.

Les parenthèses doivent être utilisées pour forcer l'ordre de calcul en fonction de vos besoins. Par exemple :

```
3+(4*5)
```

retourne 23 car l'expression $(4 * 5)$ est évaluée en premier lieu. Le résultat (20) est alors ajouté à 3, ce qui donne le résultat final 23.

Des parenthèses peuvent être incluses dans d'autres parenthèses. Assurez-vous qu'il y ait une parenthèse fermante pour chaque parenthèse ouverte. Une parenthèse manquante ou placée à un mauvais endroit peut soit donner un résultat erroné, soit renvoyer une expression invalide. De plus, si vous avez l'intention de compiler vos applications, vous devez vous assurer d'une bonne utilisation des parenthèses. Le compilateur interprétera toute parenthèse manquante ou superflue comme une erreur de syntaxe.

L'opérateur d'affectation (ou d'assignation)

L'opérateur d'affectation `:=` se distingue des autres opérateurs. Au lieu de combiner des expressions en une seule, l'opérateur d'affectation copie la valeur de l'expression située à sa droite dans la variable ou le champ qui se trouve à sa gauche. Par exemple, la ligne suivante place la valeur 4 (le nombre de caractères présents dans le mot Pont) dans la variable `maVar`, qui prend alors le type numérique.

```
maVar:=Longueur("Pont")
```

Important : Ne confondez pas l'opérateur d'affectation `:=` avec l'opérateur de comparaison d'égalité `=`.

Les autres opérateurs proposés par le langage de 4D sont décrits dans les sections suivantes :

Opérateurs sur les chaînes

Référez-vous à la section [Opérateurs sur les chaînes](#).

Opérateurs numériques

Référez-vous à la section [Opérateurs numériques](#).

Opérateurs sur les dates

Référez-vous à la section [Opérateurs sur les dates](#).

Opérateurs sur les heures

Référez-vous à la section [Opérateurs sur les heures](#).

Comparateurs

Référez-vous à la section [Opérateurs de comparaison](#).

Opérateurs logiques

Référez-vous à la section [Opérateurs logiques](#).

Opérateurs sur les images

Référez-vous à la section [Opérateurs sur les images](#).

Opérateurs sur les bits

Référez-vous à la section [Opérateurs sur les bits](#).

🔧 Opérateurs sur les bits

Les opérateurs sur les bits s'appliquent à des expressions ou valeurs de type *Entier long*.

Note : Si vous passez une valeur de type *Entier* ou *Réel* à un opérateur sur les bits, 4D la convertit en *Entier long* avant de calculer le résultat de l'expression.

Lorsque vous employez des opérateurs sur les bits, vous devez considérer une valeur de type *Entier long* comme un tableau de 32 bits. Les bits sont numérotés de 0 à 31, de droite à gauche.

Comme un bit peut valoir 0 (zéro) ou 1, vous pouvez également considérer une valeur de type *Entier long* comme une expression dans laquelle vous pouvez stocker 32 valeurs de type *Booléen*. Lorsque le bit vaut 1, la valeur est **Vrai** et lorsque le bit vaut 0, la valeur est **Faux**.

Une expression utilisant un opérateur sur les bits retourne une valeur de type *Entier long*, à l'exception de l'opérateur **Tester bit** avec lequel l'expression retournée est du type *Booléen*. Le tableau suivant fournit la liste des opérateurs sur les bits et leur syntaxe :

Opération	Opérateur	Syntaxe	Retourne
ET	&	E.long & E.long	E.long
OU (inclusif)		E.long E.long	E.long
OU (exclusif)	^	E.long ^ E.long	E.long
Décaler bits à gauche	<<	E.long << E.long	E.long (voir note 1)
Décaler bits à droite	>>	E.long >> E.long	E.long (voir note 1)
Mettre bit à 1	?+	E.long ?+ E.long	E.long (voir note 2)
Mettre bit à 0	?-	E.long ?- E.long	E.long (voir note 2)
Tester bit	??	E.long ?? E.long	Booléen (voir note 2)

Notes

1. Dans les opérations utilisant **Décaler bits à gauche** et **Décaler bits à droite**, le second opérande indique le nombre de décalages de bits du premier opérande à effectuer dans la valeur retournée. Par conséquent, ce second opérande doit être compris entre 0 et 31. Notez qu'un décalage de 0 retourne une valeur inchangée et qu'un décalage de plus de 31 bits retourne 0x00000000 car tous les bits sont perdus. Si vous passez une autre valeur en tant que second opérande, le résultat sera non significatif.

2. Dans les opérations utilisant **Mettre bit à 1**, **Mettre bit à 0** et **Tester bit**, le second opérande indique le numéro du bit sur lequel agir. Par conséquent, ce second opérande doit être compris entre 0 et 31. Sinon, l'expression retourne inchangée la valeur du premier opérande pour **Mettre bit à 1** et **Mettre bit à 0**, et retourne Faux pour **Tester bit**.

Le tableau suivant dresse la liste des opérateurs sur les bits et de leurs effets :

Opération sur les bits	Description
ET	Chaque bit retourné est le résultat de l'opération ET logique appliquée aux deux bits opérandes. Voici la table du ET logique : $1 \& 1 \rightarrow 1$ $0 \& 1 \rightarrow 0$ $1 \& 0 \rightarrow 0$ $0 \& 0 \rightarrow 0$ En résumé, le résultat vaut 1 si les deux bits opérandes valent 1, dans tous les autres cas le bit résultant vaut 0.
OU (inclusif)	Chaque bit retourné est le résultat de l'opération OU inclusif logique appliquée aux deux bits opérandes. Voici la table du OU inclusif logique : $1 1 \rightarrow 1$ $0 1 \rightarrow 1$ $1 0 \rightarrow 1$ $0 0 \rightarrow 0$ En résumé, le résultat vaut 1 si au moins un des deux bits opérandes vaut 1, sinon le bit résultant vaut 0.
OU (exclusif)	Chaque bit retourné est le résultat de l'opération OU exclusif logique appliquée aux deux bits opérandes. Voici la table du OU exclusif logique: $1 \wedge 1 \rightarrow 0$ $0 \wedge 1 \rightarrow 1$ $1 \wedge 0 \rightarrow 1$ $0 \wedge 0 \rightarrow 0$ Donc, le résultat vaut 1 si un seul des deux bits opérandes vaut 1 (et pas l'autre), dans tous les autres cas le bit résultant vaut 0.
Décaler bits à gauche	La valeur retournée correspond au premier opérande dont la valeur est décalée vers la gauche du nombre de bits spécifié par le second opérande. Les bits auparavant situés à gauche sont perdus et les nouveaux bits situés à droite ont la valeur 0. Note : En ne tenant compte que des valeurs positives, un décalage vers la gauche de N bits revient à multiplier la valeur par 2^N.
Décaler bits à droite	La valeur retournée correspond au premier opérande dont la valeur est décalée vers la droite du nombre de bits spécifié par le second opérande. Les bits auparavant situés à droite sont perdus et les nouveaux bits situés à gauche ont la valeur 0. Note : En ne tenant compte que des valeurs positives, un décalage vers la droite de N bits revient à diviser la valeur par 2^N.
Mettre bit à 1	La valeur retournée est la valeur du premier opérande dans lequel le bit dont le numéro est spécifié par le second opérande est positionné à 1. Les autres bits sont inchangés.
Mettre bit à 0	La valeur retournée est la valeur du premier opérande dans lequel le bit dont le numéro est spécifié par le second opérande est positionné à 0. Les autres bits sont inchangés.
Tester bit	Retourne Vrai si, dans le premier opérande, le bit dont le numéro est indiqué par le second opérande vaut 1. Retourne Faux si, dans le premier opérande, le bit dont le numéro est indiqué par le second opérande vaut 0.

Exemple

(1) Le tableau ci-dessous propose un exemple d'utilisation de chaque opérateur sur les bits :

Opération	Exemple	Résultat
ET	0x0000FFFF & 0xFF00FF00	0x0000FF00
OU (inclusif)	0x0000FFFF 0xFF00FF00	0xFF00FFFF
OU (exclusif)	0x0000FFFF ^ 0xFF00FF00	0xFF0000FF
Décaler bit gauche	0x0000FFFF << 8	0x00FFFF00
Décaler bit droit	0x0000FFFF >> 8	0x000000FF
Mettre bit à 1	0x00000000 ?+ 16	0x00010000
Mettre bit à 0	0x00010000 ?- 16	0x00000000
Tester bit	0x00010000 ?? 16	Vrai

(2) 4D exploite de nombreuses constantes prédéfinies. Le nom de certaines d'entre elles commence par "Bit" ou "Masque". C'est le cas des constantes incluses dans le thème [Propriétés des ressources](#) :

Constante	Type	Valeur
Bit ressource heap système	Entier long	6
Bit ressource modifiée	Entier long	1
Bit ressource préchargée	Entier long	2
Bit ressource protégée	Entier long	3
Bit ressource purgeable	Entier long	5
Bit ressource verrouillée	Entier long	4
Masque ressource heap système	Entier long	64
Masque ressource modifiée	Entier long	2
Masque ressource préchargée	Entier long	4
Masque ressource protégée	Entier long	8
Masque ressource purgeable	Entier long	32
Masque ressource verrouillée	Entier long	16

Ces constantes vous permettent de tester la valeur retournée par la fonction **Lire proprietes ressource** ou de définir la valeur à passer à **ECRIRE PROPRIETES RESSOURCE**. Les constantes dont le nom débute par “Bit” fournissent la position du bit que vous voulez tester, effacer ou fixer. Les constantes dont le nom débute par “Masque” sont des valeurs de type Entier long dans lesquelles seul le bit que vous voulez tester, effacer ou fixer est égal à 1.

Si, par exemple, vous devez tester si une ressource (dont les propriétés sont stockées dans la variable `$vlResAttr`) est purgeable ou non, vous pouvez écrire :

```
Si($vlResAttr ?? Bit ressource purgeable) ` Est-ce que la ressource est purgeable?
```

ou :

```
Si(( $vlResAttr & Masque ressource purgeable) #0) ` Est-ce que la ressource est purgeable?
```

A l'inverse, vous pouvez utiliser ces constantes pour définir le même bit. Vous pouvez écrire :

```
$vlResAttr:=$vlResAttr ?+Bit ressource purgeable
```

ou :

```
$vlResAttr:=$vlResAttr |Bit ressource purgeable
```

(3) Vous voulez stocker deux valeurs entières dans un *Entier long*. Vous pouvez écrire :

```
$vlLong:=( $viIntA<<16) | $viIntB ` Stocker deux Entiers dans un Entier long
$viIntA:=$vlLong>>16 ` Extraire l'Entier stocké dans le mot haut
$viIntB:=$vlLong & 0xFFFF ` Extraire l'entier stocké dans le mot bas
```

Note : Soyez prudent lorsque vous manipulez des **Entiers longs** ou des **Entiers** avec des expressions qui combinent des opérateurs sur les bits et des opérateurs numériques. Le bit supérieur (bit 31 pour un Entier long, bit 15 pour un Entier) détermine le signe de la valeur (positif s'il est à 0, négatif s'il est à 1). Les opérateurs numériques utilisent ce bit pour détecter le signe d'une valeur, mais les opérateurs sur les bits n'en tiennent pas compte.

Opérateurs de comparaison

Les tableaux suivants décrivent les opérateurs de comparaison. Ces opérateurs peuvent être appliqués aux expressions de type chaîne, numérique, date, heure et pointeur (il n'est donc pas possible de les utiliser avec des expressions de type tableau, image ou BLOB).

Une expression qui utilise un opérateur de comparaison retourne une valeur booléenne, soit **VRAI** soit **FAUX**.

Comparaisons de chaînes

Opération	Syntaxe	Retourne	Expression	Valeur
Égalité	Chaîne = Chaîne	Booléen	"abc" = "abc"	Vrai
			"abc" = "abd"	Faux
Inégalité	Chaîne # Chaîne	Booléen	"abc" # "abd"	Vrai
			"abc" # "abc"	Faux
Supérieur à	Chaîne > Chaîne	Booléen	"abd" > "abc"	Vrai
			"abc" > "abc"	Faux
Inférieur à	Chaîne < Chaîne	Booléen	"abc" < "abd"	Vrai
			"abc" < "abc"	Faux
Supérieur ou égal à	Chaîne >= Chaîne	Booléen	"abd" >= "abc"	Vrai
			"abc" >= "abd"	Faux
Inférieur ou égal à	Chaîne <= Chaîne	Booléen	"abc" <= "abd"	Vrai
			"abd" <= "abc"	Faux
Contient mot-clé	Chaîne % Chaîne	Booléen	"Alpha Bravo" % "Bravo"	Vrai
			"Alpha Bravo" % "ravo"	Faux

Important : Des informations supplémentaires sur les comparaisons de chaînes sont fournies à la fin de cette section.

Comparaisons de numériques

Opération	Syntaxe	Retourne	Expression	Valeur
Égalité	Nombre = Nombre	Booléen	10 = 10	Vrai
			10 = 11	Faux
Inégalité	Nombre # Nombre	Booléen	10 # 11	Vrai
			10 # 10	Faux
Supérieur à	Nombre > Nombre	Booléen	11 > 10	Vrai
			10 > 11	Faux
Inférieur à	Nombre < Nombre	Booléen	10 < 11	Vrai
			11 < 10	Faux
Supérieur ou égal à	Nombre >= Nombre	Booléen	11 >= 10	Vrai
			10 >= 11	Faux
Inférieur ou égal à	Nombre <= Nombre	Booléen	10 <= 11	Vrai
			11 <= 10	Faux

Comparaisons de dates

Opération	Syntaxe	Retourne	Expression	Valeur
Égalité	Date = Date	Booléen	!1/1/97! =!1/1/97!	Vrai
			!20/1/97! =!1/1/97!	Faux
Inégalité	Date # Date	Booléen	!20/1/97! # !1/1/97!	Vrai
			!1/1/97! # !1/1/97!	Faux
Supérieur à	Date > Date	Booléen	!20/1/97! > !1/1/97!	Vrai
			!1/1/97! > !1/1/97!	Faux
Inférieur à	Date < Date	Booléen	!1/1/97! < !20/1/97!	Vrai
			!1/1/97! < !1/1/97!	Faux
Supérieur ou égal à	Date >= Date	Booléen	!20/1/97! >= !1/1/97!	Vrai
			!1/1/97! >= !20/1/97!	Faux
Inférieur ou égal à	Date <= Date	Booléen	!1/1/97! <= !20/1/97!	Vrai
			!20/1/97! <= !1/1/97!	Faux

Comparaisons d'heures

Opération	Syntaxe	Retourne	Expression	Valeur
Égalité	Heure = Heure	Booléen	?01:02:03? = ?01:02:03?	Vrai
			?01:02:03? = ?01:02:04?	Faux
Inégalité	Heure # Heure	Booléen	?01:02:03? # ?01:02:04?	Vrai
			?01:02:03? # ?01:02:03?	Faux
Supérieur à	Heure > Heure	Booléen	?01:02:04? > ?01:02:03?	Vrai
			?01:02:03? > ?01:02:03?	Faux
Inférieur à	Heure < Heure	Booléen	?01:02:03? < ?01:02:04?	Vrai
			?01:02:03? < ?01:02:03?	Faux
Supérieur ou égal à	Heure >= Heure	Booléen	?01:02:03? >= ?01:02:03?	Vrai
			?01:02:03? >= ?01:02:04?	Faux
Inférieur ou égal à	Heure <= Heure	Booléen	?01:02:03? <= ?01:02:03?	Vrai
			?01:02:04? <= ?01:02:03?	Faux

Comparaisons de pointeurs

Avec :

```
` vPtrA et vPtrB pointent sur le même objet
vPtrA:==>unObjet
vPtrB:==>unObjet
` vPtrC pointe sur un autre objet
vPtrC:==>autreObjet
```

Opération	Syntaxe	Retourne	Expression	Valeur
Égalité	Pointeur = Pointeur	Booléen	vPtrA = vPtrB	Vrai
			vPtrA = vPtrC	Faux
Inégalité	Pointeur # Pointeur	Booléen	vPtrA # vPtrC	Vrai
			vPtrA # vPtrB	Faux

Remarques sur les comparaisons de chaînes

Voici quelques informations supplémentaires sur les comparaisons d'alphanumériques :

- Les chaînes sont toujours comparées caractère par caractère (hormis en cas de recherche par mot-clé, cf. ci-dessous).
- Lors d'une comparaison de chaînes, 4D ne tient pas compte de la casse des caractères ; par exemple, "a"="A" retourne VRAI. Pour savoir si des caractères sont en majuscules ou en minuscules, vous devez comparer leurs codes de caractères. Par exemple, l'expression suivante retourne FAUX :

```
Code de caractere ("A")=Code de caractere ("a") ` 65 n'est pas égal à 97
```

- Lors d'une comparaison de chaînes, les caractères diacritiques sont comparés à l'aide de la table de comparaison des caractères de votre machine. Par exemple, les expressions suivantes retournent VRAI :

```
"n"="ñ"
"n"="Ñ"
"A"="â"
` etc
```

- A la différence des autres comparaisons de chaîne, les recherches par mots-clés recherchent des “mots” dans des “textes” : les mots sont évalués individuellement et dans leur globalité. L'opérateur % retournera toujours Faux si la recherche porte sur plusieurs mots ou une partie de mot (par exemple une syllabe). Les “mots” sont des chaînes de caractères encadrées par des “séparateurs”, qui sont les espaces, les caractères de ponctuation et les tirets. Une apostrophe, comme dans “aujourd'hui” est considérée comme partie du mot. Les nombres peuvent être recherchés car ils sont évalués dans leur ensemble (incluant les symboles décimaux). Les autres symboles (monnaie, température, etc.) seront ignorés.

```
"Alpha Bravo Charlie"% "Bravo" ` Retourne Vrai
"Alpha Bravo Charlie"% "vo" ` Retourne Faux
"Alpha Bravo Charlie"% "Alpha Bravo" ` Retourne Faux
"Alpha,Bravo,Charlie"% "Alpha" ` Retourne Vrai
```

```
"Software and Computers"%comput@" ` Retourne Vrai
```

Note : Pour plus d'informations sur les règles de prise en compte des mots-clés, reportez-vous à l'adresse http://www.unicode.org/unicode/reports/tr29/#Word_Boundaries.

- Le joker (@) peut être utilisé dans toute comparaison de chaînes. Il remplace un ou plusieurs caractères. Ainsi, par exemple, l'expression suivante est évaluée à VRAI :

```
"abcdefghij"="abc@"
```

Le joker doit être utilisé dans le second opérande (la chaîne qui se trouve à droite de l'opérateur). L'expression suivante est évaluée à FAUX car le joker est alors considéré en tant que caractère :

```
"abc@"="abcdefghij"
```

Le joker signifie "un ou plusieurs caractères sinon rien". Les expressions suivantes sont évaluées à VRAI :

```
"abcdefghij"="abcdefghij@"  
"abcdefghij"="@abcdefghij"  
"abcdefghij"="abcd@efghij"  
"abcdefghij"="@abcdefghij@"  
"abcdefghij"="@abcde@fghij@"
```

En revanche, dans tous les cas, lorsque deux jokers consécutifs sont placés dans une comparaison de chaînes, celle-ci sera évaluée à FAUX. L'expression suivante est à FAUX :

```
"abcdefghij"="abc@@fg"
```

Lorsque l'opérateur de comparaison est ou contient un symbole < ou >, seule la comparaison avec un seul joker situé en fin d'opérande est prise en charge :

```
"abcd"<="abc@" ` Comparaison valide  
"abcd"<="abc@ef" ` Comparaison non valide
```

Note : Si vous souhaitez effectuer des comparaisons ou des recherches utilisant @ en tant que caractère (et non en tant que joker), vous disposez de deux possibilités :

- Utiliser l'instruction **Code de caractère**(Arobase).
Imaginons par exemple que vous souhaitez savoir si une chaîne se termine par le caractère @.
- l'expression suivante (si \$vaValeur n'est pas vide) retourne toujours VRAI :

```
($vaValeur≤Longueur($vaValeur) ≥"@")
```

- l'expression suivante sera correctement évaluée :

```
(Code de caractère($vaValeur≤Longueur($vaValeur) ≥) #64)
```

- Utiliser l'option "Considérer @ comme joker uniquement au début et à la fin des chaînes de caractères", accessible via la boîte de dialogue des Préférences.
Cette option permet de paramétrer le mode d'interprétation du caractère @ lorsque celui-ci est inclus dans une chaîne de caractères. Elle peut donc influencer sur le fonctionnement des opérateurs de comparaison utilisés dans le cadre de recherches ou de tris. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel Mode Développement de 4D.

Opérateurs sur les dates

Une expression qui utilise un opérateur sur les dates retourne une date ou une valeur numérique, suivant l'opération effectuée. Toutes les opérations sur les dates retournent des valeurs exactes, tenant compte en particulier des années bissextiles. Le tableau suivant décrit les opérateurs sur les dates :

Opération	Syntaxe	Retourne	Expression	Valeur
Différence	Date - Date	Nombre	!20/1/97! - !1/1/97!	19
Addition	Date + Nombre	Date	!20/1/97! + 9	!29/1/97!
Soustraction	Date - Nombre	Date	!20/1/97! - 9	!11/1/97!

Opérateurs logiques

4D supporte deux opérateurs logiques : l'opérateur d'intersection (ET) et l'opérateur de réunion inclusive (OU). Ces deux opérateurs ne s'appliquent qu'aux expressions booléennes. Le ET logique retourne VRAI si les deux expressions sont VRAIES. Le OU logique retourne VRAI si au moins une des expressions est VRAIE.

4D vous permet également d'exploiter les fonctions booléennes **Vrai**, **Faux** et **Non**. Pour plus d'informations, reportez-vous aux descriptions de ces commandes.

Le tableau suivant décrit les opérateurs logiques :

Opération	Syntaxe	Retourne	Expression	Valeur
ET	Booléen & Booléen	Booléen	("A" = "A") & (15 # 3)	Vrai
			("A" = "B") & (15 # 3)	Faux
			("A" = "B") & (15 = 3)	Faux
OU	Booléen Booléen	Booléen	("A" = "A") (15 # 3)	Vrai
			("A" = "B") (15 # 3)	Vrai
			("A" = "B") (15 = 3)	Faux

Voici la "table de vérité" pour l'opérateur logique "ET" :

Expr1	Expr2	Expr1 & Expr2
Vrai	Vrai	Vrai
Vrai	Faux	Faux
Faux	Vrai	Faux
Faux	Faux	Faux

Voici la "table de vérité" pour l'opérateur logique "OU" :

Expr1	Expr2	Expr1 Expr2
Vrai	Vrai	Vrai
Vrai	Faux	Vrai
Faux	Vrai	Vrai
Faux	Faux	Faux

Astuce : Si vous devez calculer une réunion exclusive (le "OU" exclusif) entre Expr1 et Expr2, écrivez :

```
(Expr1|Expr2) & Non(Expr1 & Expr2)
```

Opérateurs numériques

Une expression qui utilise un opérateur numérique retourne une valeur numérique. Le tableau suivant décrit les opérateurs numériques :

Opération	Syntaxe	Retourne	Expression	Valeur
Addition	Nombre + Nombre	Nombre	2 + 3	5
Soustraction	Nombre – Nombre	Nombre	3 – 2	1
Multiplication	Nombre * Nombre	Nombre	5 * 2	10
Division	Nombre /Nombre	Nombre	5 / 2	2.5
Division entière	Nombre \ Nombre	Nombre	5 \ 2	2
Modulo	Nombre % Nombre	Nombre	5 % 2	1
Exponentiation	Nombre ^ Nombre	Nombre	2 ^ 3	8

L'opérateur modulo % divise le premier nombre par le second et retourne le reste de la division entière. Voici quelques exemples :

- 10 % 2 retourne 0 car la division de 10 par 2 ne donne pas de reste.
- 10 % 3 retourne 1 car le reste est 1.
- 10,5 % 2 retourne 0 car le reste n'est pas un nombre entier.

ATTENTION

- L'opérateur modulo % retourne des valeurs significatives avec des nombres appartenant à la catégorie des entiers longs (de -2^{31} à $+2^{31}$ moins 1). Pour calculer le modulo de nombres qui ne sont pas dans cet intervalle, utilisez la fonction **Modulo**.
- L'opérateur division entière \ retourne des valeurs significatives avec des nombres entiers uniquement.

🔧 Opérateurs sur les images

Le tableau suivant décrit les opérateurs que vous pouvez utiliser avec 4D sur les images. Une expression qui utilise un opérateur sur les images retourne toujours une image.

Opération	Syntaxe	Action
Concaténation horizontale	Image1 + Image2	Place Image2 à la droite d'Image1
Concaténation verticale	Image1 / Image2	Place Image2 au-dessous d'Image1
Superposition exclusive	Image1 & Image2	Effectue un OU exclusif entre Image1 et Image2
Superposition inclusive	Image1 Image2	Effectue un OU inclusif entre Image1 et Image2
Déplacement horizontal	Image + Nombre	Déplace Image horizontalement d'un nombre de pixels égal à Nombre
Déplacement vertical	Image / Nombre	Déplace Image verticalement d'un nombre de pixels égal à Nombre
Redimensionnement	Image * Nombre	Redimensionne Image au pourcentage Nombre
Extension horizontale	Image *+ Nombre	Redimensionne Image horizontalement au pourcentage Nombre
Extension verticale	Image */ Nombre	Redimensionne Image verticalement au pourcentage Nombre

Les deux opérateurs & et | retournent toujours une image de type bitmap, quel que soit le type des deux images source. La raison en est que 4D dessine d'abord les images en mémoire en tant que bitmaps et calcule l'image résultante appliquant l'opérateur OU sur chaque pixel du bitmap.

Note : La commande **COMBINER IMAGES** permet d'effectuer des superpositions en conservant les caractéristiques de chaque image source dans l'image résultante.

Les autres opérateurs sur les images retournent des images vectorielles si les deux images source sont elles aussi vectorielles (rappelez-vous qu'une image imprimée avec le format d'affichage Sur fond est imprimée en tant que bitmap).


Exemples

Toutes les images qui sont affichées utilisent le format d'affichage **Image sur fond**.

Voici l'image *cercle* :




Voici l'image *rectangle* :




Dans les exemples ci-dessous, chaque expression est suivie de sa représentation graphique.

- Concaténation horizontale

```
cercle+rectangle ` Placer le rectangle à droite du cercle
```





`rectangle+cercle` ` Placer le cercle à droite du rectangle




- Concaténation verticale

`cercle/rectangle` ` Placer le rectangle sous cercle




`rectangle/cercle` ` Placer le cercle sous le rectangle




- Superposition exclusive (OU exclusif)

`cercle&rectangle` Exclusif OU des deux images`




- Superposition inclusive (OU inclusif)

`cercle|rectangle` Inclusif OU des deux images`




- Déplacement horizontal

`rectangle+50` Déplacer le rectangle 50 pixels vers la droite`




`rectangle-50` Déplacer le rectangle 50 pixels vers la gauche`




- Déplacement vertical

`rectangle/50` ` Déplacer le rectangle 50 pixels vers le bas



`rectangle/-20` ` Déplacer le rectangle 20 pixels vers le haut




- Redimensionnement

`rectangle*1.5` ` Augmenter la taille du rectangle de 50%




`rectangle*0.5` `Réduire la taille du rectangle de 50%



- Extension horizontale

`cercle*+3` `Multiplier par 3 la largeur du cercle




`cercle*+0,25` `La largeur du cercle est réduite à un quart de sa taille originale




- Extension verticale

`cercle*/2` `Doublér la hauteur du cercle



`cercle*/0.25` ` La hauteur du cercle est réduite à un quart de sa taille originale



Opérateurs sur les chaînes

Une expression qui utilise un opérateur sur les chaînes alphanumériques retourne une chaîne. Le tableau suivant décrit les opérateurs sur les chaînes :

Opération	Syntaxe	Retourne	Expression	Valeur
Concaténation	Chaîne + Chaîne	Chaîne	"abc" + "def"	"abcdef"
Répétition	Chaîne * Nombre	Chaîne	"ab" * 3	"ababab"

✚ Opérateurs sur les heures

Une expression qui utilise un opérateur sur les heures retourne une heure ou une valeur numérique, suivant l'opération effectuée. Le tableau suivant décrit les opérateurs sur les heures :

Opération	Syntaxe	Retourne	Expression	Valeur
Addition	Heure + Heure	Heure	?02:03:04? + ?01:02:03?	?03:05:07?
Soustraction	Heure - Heure	Heure	?02:03:04? - ?01:02:03?	?01:01:01?
Addition	Heure + Nombre	Nombre	?02:03:04? + 65	7449
Soustraction	Heure - Nombre	Nombre	?02:03:04? - 65	7319
Multiplication	Heure * Nombre	Nombre	?02:03:04? * 2	14768
Division	Heure / Nombre	Nombre	?02:03:04? / 2	3692
Division entière	Heure \ Nombre	Nombre	?02:03:04? \ 2	3692
Modulo	Heure % Nombre	Nombre	?02:03:04? % 2	0

Exemple 1

Pour obtenir une expression de type heure à partir d'une expression qui combine une heure avec un chiffre, utilisez les fonctions **Heure** et **Chaine heure**. Par exemple :

```
` La ligne suivante assigne à la variable $vlSecondes le nombre de secondes qui, dans une
heure à partir de
` maintenant, se seront écoulées depuis minuit
$vlSecondes:=Heure courante+3600

` La ligne suivante assigne à la variable $vhBientôt l'heure qu'il sera dans une heure
$vhBientôt:=Heure(Chaine heure(Heure courante+3600))
```

La seconde ligne peut également être écrite de la façon suivante :

```
` La ligne suivante affecte dans la variable $vhBientôt l'heure qu'il sera dans une heure
$vhBientôt:=Heure courante+?01:00:00?
```

Vous pouvez utiliser cette astuce si, lors du développement de votre application, vous vous retrouvez dans la situation où un délai exprimé en secondes doit être ajouté à une valeur de type heure disponible en tant que valeur numérique.

Exemple 2

Il faut parfois convertir une expression heure en expression numérique. Par exemple, vous ouvrez un document sur disque à l'aide de la fonction **Ouvrir document**, qui retourne un numéro de référence de document (**DocRef**) qui est une expression de type heure. Vous pouvez passer **DocRef** à une routine de plug-in 4D qui attend une valeur numérique comme numéro de référence de document. Dans ce cas, ajoutez 0 (zéro) à l'heure pour obtenir une valeur numérique, sans la modifier. Par exemple :

```
` Sélectionner et ouvrir un document
$vhDocRef:=Ouvrir document("")
Si (OK=1)
` Passez l'expression heure DocRef en tant qu'expression numérique à une routine d'extension
4D
faire quelque chose(0+$vhDocRef)
Fin de si
```

Outils

-  CHANGER DICTIONNAIRE
-  Choisir
-  CORRECTION ORTHOGRAPHIQUE
-  DECODER BASE64 Modifié 12.0
-  ENCODER BASE64 Modifié 12.0
-  FIXER PARAMETRE MACRO
-  FIXER VARIABLE ENVIRONNEMENT
-  Generer UUID Nouveauté 12.0
-  LANCER PROCESS EXTERNE
-  LIRE PARAMETRE MACRO
-  OUVRIR URL WEB

CHANGER DICTIONNAIRE

CHANGER DICTIONNAIRE (dictionnaire)

Paramètre	Type	Description
dictionnaire	Entier long 	Dictionnaire à utiliser pour la correction orthographique

Description

La commande **CHANGER DICTIONNAIRE** provoque le remplacement du dictionnaire courant par celui spécifié par le paramètre *dictionnaire*. Le dictionnaire courant est utilisé pour la correction orthographique intégrée de 4D (pour plus d'informations, reportez-vous au manuel Mode Développement). La modification du dictionnaire courant est répercutée dans tous les process de la base pour la session.

Par défaut, 4D utilise le dictionnaire correspondant à la langue de l'application. Cinq dictionnaires principaux sont disponibles : français, anglais, allemand, espagnol et norvégien.

Passez dans le paramètre *dictionnaire* le numéro du dictionnaire à utiliser. Vous pouvez utiliser une des constantes prédéfinies suivantes, placées dans le thème "**Dictionnaires**" :

Constante	Type	Valeur
Dictionnaire allemand	Entier long	131584
Dictionnaire anglais	Entier long	69632
Dictionnaire espagnol	Entier long	196608
Dictionnaire français	Entier long	262144
Dictionnaire norvégien	Entier long	589824

En outre, de nombreuses variantes sont disponibles pour chaque langue principale. Voici la liste complète des langues et variantes prises en charge par la commande. Pour utiliser une variante, passez directement sa valeur dans le paramètre *dictionnaire* :

Dictionnaire	Valeur
Anglais (Royaume Uni)	65536
Anglais Irlandais (Irlande)	65600
Anglais Australien (Australie)	65664
Anglais de Nouvelle-Zélande	65680
Anglais Américain (USA)	65792
Anglais Canadien (Canada)	65920
Anglais Afrique du Sud	66048
Anglais West Indian (Caraïbes)	66176
Anglais Jamaïcain (Jamaïque)	66192
Anglais (Royaume Uni + USA)	69632 (*)
Allemand standard (Allemagne, ancienne orthographe)	131072
Allemand de Luxembourg	131073
Allemand d'Autriche	131088
Allemand du Liechtenstein	131089
Allemand de Suisse (ancienne orthographe)	131104
Allemand du Sud Tyrol	131120
Allemand nouvelle orthographe	131328
Allemand de Suisse nouvelle orthographe	131360
Allemand ancienne et nouvelle orthographe	131584 (*)
Allemand de Suisse ancienne et nouvelle orthographe	131616
Espagnol standard (Espagne)	196608 (*)
Espagnol Amérique latine standard	196864
Espagnol Argentine	196865
Espagnol Bolivie	196866
Espagnol Chili	196867
Espagnol Colombie	196868
Espagnol Cuba	196869
Espagnol Costa Rica	196870
Espagnol Rep. dominicaine	196871
Espagnol Equateur	196872
Espagnol Guatemala	196873
Espagnol Honduras	196874
Espagnol Mexique	196875
Espagnol Nicaragua	196876
Espagnol Panama	196877
Espagnol Paraguay	196878
Espagnol Pérou	196879
Espagnol Puerto Rico	196880
Espagnol Salvador	196881
Espagnol Uruguay	196882
Espagnol Venezuela	196883
Espagnol Guinée Equatoriale	197121
France, Monaco, Vallée d'Aoste	262144 (*)
Français Canada	262160
Français Louisiane	262161
Français Belgique	262176
Français Luxembourg	262177
Français Suisse	262192
Français Martinique, Guadeloupe, Haïti, Guyane	262208
Français Réunion, Seychelles, Comores, Maurice	262224
Français Tahiti, Nouvelle Calédonie, Vanuatu, etc	262240
Français Maroc, Algérie, Tunisie	262256
Français Africain standard	262272
Français Bénin	262273
Français Burkina Faso	262274
Français Burundi	262275
Français Cameroun	262276
Français République Centrafricaine	262277
Français Congo (Brazzaville)	262278
Français République Démocratique du Congo (ex-Zaïre)	262279

Français Côte d'Ivoire	262280
Français Djibouti	262281
Français Gabon	262282
Français Guinée	262283
Français Mauritanie	262284
Français Niger	262285
Français Rwanda	262286
Français Sénégal	262287
Français Tchad	262288
Français Togo	262289
Norvégien Bokmal	589824 (*)
Norvégien Nynorsk	590080
Norvégien Samnorsk	59033

(*) Dictionnaire principal utilisé par la constante correspondante.

Note : Le dictionnaire norvégien n'est pas présent par défaut dans les applications 4D. Veuillez contacter 4D SAS pour l'obtenir gratuitement. Vous devez ensuite l'installer dans le dossier 4D Extensions/Spellcheck.

Variables et ensembles système

Si le *dictionnaire* est correctement chargé, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0 et une erreur est retournée.

Choisir

Choisir (critère ; valeur { ; valeur2 ; ... ; valeurN }) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
critère	Booléen, Entier	→	Valeur à tester
valeur	Expression	→	Valeurs possibles
Résultat	Expression	↪	Valeur de critère

Description

La commande **Choisir** retourne l'une des valeurs passées dans les paramètres *valeur*, *valeur2*, etc. en fonction de la valeur du paramètre *critère*.

Vous pouvez passer un paramètre *critère* de type booléen ou numérique :

- Si *critère* est un booléen, **Choisir** retourne *valeur* si le booléen vaut Vrai et *valeur2* si le booléen vaut Faux. Dans ce cas, la commande attend exactement trois paramètres : *critère*, *valeur* et *valeur2*.
- Si *critère* est un entier, **Choisir** retourne la valeur dont la position correspond à *critère*. Attention, la numérotation des valeurs débute à 0 (la position de *valeur* est 0). Dans ce cas, la commande attend au minimum deux paramètres : *critère* et *valeur*.

La commande accepte tous les types de données pour le(s) paramètre(s) *valeur*, hormis les images, pointeurs, BLOBS et tableaux. Veillez cependant à ce que toutes les valeurs passées soient du même type, 4D n'effectue pas de vérification sur ce point.

Si aucune *valeur* ne correspond à *critère*, **Choisir** retourne une valeur "nulle" en rapport avec le type du paramètre *valeur* (par exemple 0 pour le type numérique, "" pour le type chaîne, etc.).

Cette commande permet de générer du code concis en remplacement des tests du type "Au cas ou" sur plusieurs lignes (cf. exemple 2). Elle est également très utile dans les emplacements où des formules peuvent être exécutées : éditeur de recherches, appliquer une formule, éditeur d'états rapides, colonne calculée de list box, etc.

Exemple 1

Voici une utilisation type de la commande avec un critère booléen :

```
vTitre:=Choisir ([Personne]Masculin;"Mr";"Madame")
```

Ce code est strictement équivalent à :

```
Si ([Personne]Masculin)
  vTitre:="Mr"
Sinon
  vTitre:="Madame"
Fin de si
```

Exemple 2

Voici une utilisation type de la commande avec un critère numérique :

```
vStatut:=Choisir ([Personne]Statut;"Célibataire";"Marié";"Veuf";"Divorcé")
```

Ce code est strictement équivalent à :

```
Au cas ou
: ([Personne]Statut=0)
  vStatut:="Célibataire"
: ([Personne]Statut=1)
  vStatut:="Marié"
: ([Personne]Statut=2)
  vStatut:="Veuf"
: ([Personne]Statut=3)
  vStatut:="Divorcé"
Fin de cas
```

CORRECTION ORTHOGRAPHIQUE

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **CORRECTION ORTHOGRAPHIQUE** déclenche la vérification de l'orthographe du champ ou de la variable ayant le focus dans le formulaire affiché à l'écran. L'objet vérifié doit être de type Alpha ou Texte.

Note : Si vous souhaitez déclencher la correction orthographique à partir d'un bouton dans le formulaire, assurez-vous qu'il ne dispose pas de la propriété "Focusable".

La vérification débute par le premier mot du champ ou de la variable. Si un mot inconnu est détecté, la boîte de dialogue de correction apparaît (pour plus d'informations, reportez-vous au manuel Mode Développement de 4D). 4D utilise le dictionnaire courant (correspondant à la langue de l'application) sauf si vous avez utilisé la commande **CHANGER DICTIONNAIRE**.

⚙️ DECODER BASE64

DECODER BASE64 ({texteEncodé ;} blob)

Paramètre	Type		Description
texteEncodé	Texte	➡	Texte contenant un BLOB encodé en base64
blob	BLOB	➡	BLOB encodé en base64 (si texteEncodé omis)
		⬅	BLOB décodé

Description

La commande **DECODER BASE64** permet de décoder le BLOB encodé en base64 passé dans le paramètre *texteEncodé* ou *blob*.

Si vous passez le paramètre *texteEncodé*, la commande décode son contenu et le retourne dans le paramètre *blob*. Il doit contenir un BLOB encodé en base64. Dans ce cas, le contenu initial du paramètre *blob* est ignoré par la commande.

Si vous omettez le paramètre *texteEncodé*, la commande modifie directement le BLOB passé dans le paramètre *blob*.

La commande n'effectue pas de contrôle sur le contenu du paramètre *texteEncodé* ou *blob*. Vous devez veiller à ce que les données passées soient effectivement encodées en base64, sinon le résultat obtenu ne sera pas correct.

Exemple

Cet exemple permet de transférer une image via un BLOB :

```
C_BLOB($blobSource)
C_IMAGE($monimage)
$monimage:=[personnes]photo
IMAGE VERS BLOB($monimage;$blobSource;".JPG")
C_TEXTE($texteBASE64)
ENCODER BASE64($blobSource;$texteBASE64) //Encodage du texte
// le binaire est maintenant disponible sous forme de chaîne de caractères dans $texteBASE64

C_TEXTE($texteBASE64)
C_BLOB($blobCible)
DECODER BASE64($texteBASE64;$blobCible) //Décodage du texte
// le binaire encodé en base 64 est maintenant disponible sous forme de BLOB dans $blobCible
```

ENCODER BASE64

ENCODER BASE64 (blob {; texteEncodé})

Paramètre	Type		Description
blob	BLOB	→	BLOB à encoder en base64
		←	BLOB encodé en base64 (si texteEncodé omis)
texteEncodé	Texte	←	Résultat de blob encodé en base64

Description

La commande **ENCODER BASE64** encode le BLOB passé dans le paramètre *blob* en base64.

Si vous passez le paramètre *texteEncodé*, il reçoit sous forme de texte le contenu encodé de *blob* à l'issue de l'exécution de la commande. Dans ce cas, le paramètre *blob* lui-même n'est pas modifié par la commande.

Si vous omettez le paramètre *texteEncodé*, la commande modifie directement le BLOB passé en paramètre.

L'encodage base64 modifie des données codées sur 8 bits afin qu'elles ne conservent plus que 7 bits utiles. Cet encodage est par exemple requis pour la manipulation des BLOBs via le XML.

FIXER PARAMETRE MACRO

FIXER PARAMETRE MACRO (sélecteur ; paramTexte)

Paramètre	Type		Description
sélecteur	Entier long	→	Sélection à utiliser
paramTexte	Texte	→	Texte envoyé

Description

La commande **FIXER PARAMETRE MACRO** insère le texte *paramTexte* dans la méthode depuis laquelle elle a été appelée.

Si du texte était sélectionné dans la méthode, le paramètre *sélecteur* permet de définir si le texte *paramTexte* doit remplacer la totalité de la méthode ou uniquement le texte sélectionné. Vous pouvez passer dans *sélecteur* l'une des constantes suivantes, placées dans le thème "**Environnement 4D**" :

Constante	Type	Valeur
Texte méthode	Entier long	1
Texte méthode surligné	Entier long	2

Si aucun texte n'était sélectionné, *paramTexte* est inséré dans la méthode.

Note de compatibilité

Pour que les commandes **LIRE PARAMETRE MACRO** et **FIXER PARAMETRE MACRO** fonctionnent correctement, l'attribut "version" doit être déclaré dans la macro elle-même, de la façon suivante :

```
<macro name="MaMacro" version="2">
--- Texte de la macro ---
</macro>
```

Exemple

Cette macro construit un nouveau texte qui sera retourné à la méthode appelante

```
C_TEXTE($texte_entrée)
C_TEXTE($texte_sortie)
LIRE PARAMETRE MACRO(Texte méthode surligné;$texte_entrée)
`Supposons que le texte sélectionné est une table, i.e. "[Clients]"
$texte_sortie:=""
$texte_sortie:=$texte_sortie+Nom commande(47)+" ("+$texte_entrée+") " ` Tout sélectionner
([Clients])
$texte_sortie:=$texte_sortie+"$i:="+Nom commande(76)+" ("+$texte_entrée+") " `
$i:=Enregistrements trouves([Clients])
FIXER PARAMETRE MACRO(Texte méthode surligné;$texte_sortie)
`On remplace le texte sélectionné par le nouveau code
```


FIXER VARIABLE ENVIRONNEMENT

FIXER VARIABLE ENVIRONNEMENT (*nomVar* ; *valeurVar*)

Paramètre	Type		Description
<i>nomVar</i>	Chaîne	→	Nom de la variable à fixer
<i>valeurVar</i>	Chaîne	→	Valeur de la variable ou "" pour rétablir la valeur par défaut

Description

La commande **FIXER VARIABLE ENVIRONNEMENT** vous permet de fixer la valeur d'une variable d'environnement sous Mac OS X et Windows. Elle est destinée à une utilisation conjointe avec les commandes **FIXER EXECUTABLE CGI** ou **LANCER PROCESS EXTERNE**. Elle fonctionne également avec la commande **PHP Executer**.

Passez dans le paramètre *nomVar* le nom de la variable à définir et dans le paramètre *valeurVar* sa valeur.

- Pour obtenir la liste générale des variables d'environnement et leurs valeurs possibles, reportez-vous à la documentation technique de votre système d'exploitation.
- Pour connaître la liste des variables d'environnement utilisables avec la commande **FIXER EXECUTABLE CGI**, reportez-vous à la section **Support des CGI** dans le chapitre "Serveur Web".
- Pour connaître la liste des variables d'environnement utilisables avec la commande **LANCER PROCESS EXTERNE**, reportez-vous à la documentation de cette commande. A noter que trois variables d'environnement spécifiques sont disponibles dans le cadre de l'utilisation dans ce contexte :
 - _4D_OPTION_CURRENT_DIRECTORY** : permet de définir le répertoire courant du process externe à lancer. Vous devez passer dans *valeurVar* le chemin d'accès du répertoire (syntaxe type HFS sous Mac OS et DOS sous Windows).
 - _4D_OPTION_HIDE_CONSOLE** (Windows uniquement) : permet de masquer la fenêtre de la console DOS. Vous devez passer "true" dans *valeurVar* pour masquer la console ou "false" pour l'afficher.
 - _4D_OPTION_BLOCKING_EXTERNAL_PROCESS** : permet d'exécuter le process externe en mode asynchrone, c'est-à-dire non bloquant pour les autres applications. Vous devez passer "false" dans *valeurVar* pour définir une exécution asynchrone.Ces variables sont valides dans le process courant pour le prochain appel à **LANCER PROCESS EXTERNE**.

Exemple

Reportez-vous aux exemples de la commande **LANCER PROCESS EXTERNE**.

Generer UUID

Generer UUID -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Chaîne	 Nouvel UUID sous forme de texte non-canonique (32 caractères)

Description

La commande **Generer UUID** retourne un nouvel identifiant UUID de 32 caractères sous forme non-canonique.

Un UUID est un nombre d'une taille de 16 octets (128 bits). Il contient 32 caractères hexadécimaux. Il peut être exprimé sous forme non canonique (suite de 32 lettres [A-F, a-f] et/ou chiffres [0-9], par exemple 550e8400e29b41d4a716446655440000) ou sous forme canonique (groupes de 8,4,4,4,12, par exemple 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000).

Dans 4D, les numéros UUID peuvent être stockés dans des champs. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel *Mode Développement*.

Exemple

Génération d'un UUID dans une variable :

```
C_TEXTE (MonUUID)
MonUUID:=Generer UUID
```

🔧 LANCER PROCESS EXTERNE

LANCER PROCESS EXTERNE (nomFichier {; fluxEntrée {; fluxSortie {; fluxErreur}}})

Paramètre	Type		Description
nomFichier	Chaîne	➡	Chemin d'accès et arguments du fichier à lancer
fluxEntrée	Chaîne, BLOB	➡	Flux d'entrée (stdin)
fluxSortie	Chaîne, BLOB	➡	Flux de sortie (stdout)
fluxErreur	Chaîne, BLOB	➡	Flux d'erreur (stderr)

Description

La commande **LANCER PROCESS EXTERNE** permet de lancer un process externe depuis 4D, sous Mac OS X et Windows. Sous Mac OS X, cette commande donne accès à toutes les applications exécutables pouvant être lancées depuis le Terminal.

Note : Pour les utilisateurs de 4D Pack, cette commande reprend et étend les possibilités offertes par la commande **AP Sublaunch**.

Passez dans le paramètre *nomFichier* le chemin d'accès absolu de l'application à exécuter ainsi que les arguments nécessaires, le cas échéant.

Sous Mac OS X, vous pouvez également passer uniquement le nom de l'application à exécuter, 4D utilisera alors la variable d'environnement **PATH** pour localiser l'exécutable.

Attention : Cette commande permet uniquement de lancer des applications exécutables, elle ne peut pas exécuter d'instructions dépendantes du shell (l'interpréteur de commandes). Par exemple, sous Mac OS il n'est pas possible d'utiliser cette commande pour exécuter l'instruction *echo* ou des indirections.

Le paramètre *fluxEntrée* (facultatif) contient le *stdin* du process externe. Après l'exécution de la commande, les paramètres *fluxSortie* et *fluxErreur* (s'ils sont passés) retournent respectivement le *stdout* et le *stderr* du process externe. Vous pouvez utiliser des paramètres de type BLOBs au lieu de chaînes de caractères si vous traitez des données texte de taille supérieure à 32 Ko ou des données binaires (telles que des images).

Note : Si vous utilisez la variable d'environnement **4D_OPTION_BLOCKING_EXTERNAL_PROCESS** via la commande **FIXER VARIABLE ENVIRONNEMENT** (exécution asynchrone), les paramètres *fluxSortie* et *fluxErreur* ne sont pas retournés.

Exemples sous Mac OS X

Tous les exemples suivants utilisent le Terminal de Mac OS X, accessible dans le dossier Applications/Utilitaires.

(1) Pour modifier les accès à un fichier (*chmod* est la commande Mac OS X permettant de modifier les accès des fichiers) :

```
LANCER PROCESS EXTERNE("chmod +x /dossier/monfichier.txt")
```

(2) Pour éditer un fichier texte (*cat* est la commande Mac OS X permettant d'éditer les fichiers). Dans cet exemple, le chemin d'accès absolu de la commande est passé :

```
C_TEXTE(vtentrée;vtsortie)
vtentrée:=""
LANCER PROCESS EXTERNE("/bin/cat /dossier/monfichier.txt";vtentrée;vtsortie)
```

(3) Pour récupérer la liste du contenu du dossier "Users" (*ls -l* est semblable à la commande *dir* du DOS) :

```
C_TEXTE($In;$Out)
LANCER PROCESS EXTERNE("/bin/ls -l /Users";$In;$Out)
```

(4) Pour lancer une application "graphique" indépendante, il est préférable d'utiliser la commande système *open* (dans ce cas l'instruction **LANCER PROCESS EXTERNE** a le même effet qu'un double-clic sur l'application) :

```
LANCER PROCESS EXTERNE("open /Applications/Calculator.app")
```

Exemples sous Windows

(5) Pour lancer l'application NotePad :

```
LANCER PROCESS EXTERNE("C:\\WINDOWS\\notepad.exe")
```

(6) Pour lancer l'application NotePad et ouvrir un document spécifique :

```
LANCER PROCESS EXTERNE("C:\\WINDOWS\\notepad.exe C:\\Docs\\nouveau dossier\\res.txt")
```

(7) Pour lancer l'application Microsoft® Word® et ouvrir un document spécifique (à noter l'emploi de deux "") :

```
$mondoc:="C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office10\\WINWORD.EXE \"C:\\Documents and Settings\\JeanMarc\\Bureau\\MesDocs\\Nouveau dossier\\essai.xml\""  
LANCER PROCESS EXTERNE ($mondoc;$tIn;$tOut)
```

(8) Pour exécuter un script Perl (requiert l'installation préalable d'ActivePerl) :

```
C_TEXTE($entrée;$sortie)  
FIXER VARIABLE ENVIRONNEMENT ("mavariabale";"valeur")  
LANCER PROCESS EXTERNE ("D:\\Perl\\bin\\perl.exe D:\\Perl\\eg\\cgi\\env.pl";$entrée;$sortie)
```

(9) Pour lancer une commande avec un répertoire courant défini et sans afficher la console :

```
FIXER VARIABLE ENVIRONNEMENT ("_4D_OPTION_CURRENT_DIRECTORY";"C:\\4D_VCS")  
FIXER VARIABLE ENVIRONNEMENT ("_4D_OPTION_HIDE_CONSOLE";"true")  
LANCER PROCESS EXTERNE ("C:\\MesApplis\\macommande.exe")
```

(10) Pour permettre à l'utilisateur d'ouvrir un document externe sous Windows :

```
$nomdoc:=Selectionner document ("","*. *","Choisissez le fichier à ouvrir";0)  
Si (OK=1)  
    FIXER VARIABLE ENVIRONNEMENT ("_4D_OPTION_HIDE_CONSOLE";"true")  
    LANCER PROCESS EXTERNE ("cmd.exe /C start \"%\" \"%"+document+"\"")  
Fin de si
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été exécutée correctement, la variable système OK prend la valeur 1. Sinon (fichier non trouvé, mémoire insuffisante, etc.), elle prend la valeur 0.

LIRE PARAMETRE MACRO

LIRE PARAMETRE MACRO (sélecteur ; paramTexte)

Paramètre	Type		Description
sélecteur	Entier long	➡	Sélection à utiliser
paramTexte	Texte	⬅	Texte récupéré

Description

La commande **LIRE PARAMETRE MACRO** retourne dans *paramTexte* une partie ou la totalité du texte de la méthode depuis laquelle elle a été appelée.

Le paramètre *sélecteur* permet de définir le type d'information à récupérer. Vous pouvez passer l'une des constantes suivantes, placées dans le thème "" :

Constante	Type	Valeur
Texte méthode	Entier long	1
Texte méthode surligné	Entier long	2

Si vous passez Texte méthode dans *sélecteur*, la totalité du texte de la méthode sera retourné dans *paramTexte*. Si vous passez Texte méthode surligné dans *sélecteur*, seul le texte sélectionné dans la méthode sera retourné dans *paramTexte*.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de **FIXER PARAMETRE MACRO**.

OUVRIR URL WEB

OUVRIR URL WEB (url {; *})

Paramètre	Type		Description
url	Chaîne	→	URL de démarrage
*	Opérateur	→	Si spécifié = l'URL n'est pas traduit, Si omis = l'URL est traduit

Description

La commande **OUVRIR URL WEB** ouvre le fichier ou l'URL passé dans le paramètre *url* avec l'application la plus adaptée.

Le paramètre *url* peut contenir aussi bien un URL standard qu'un chemin d'accès de fichier.

4D tente d'abord d'interpréter le paramètre comme un chemin d'accès de fichier. La commande accepte des ':' sous Mac OS, des '\' sous Windows ou un URL posix commençant par file://. Si c'est le cas, 4D demande au système d'ouvrir le fichier avec l'application la plus adaptée (par exemple un navigateur pour les .html, Word pour les .doc, etc.). Le paramètre *, s'il est passé, est ignoré dans ce cas.

Si le paramètre *url* contient un URL standard (protocoles mailto:, news:, http:, etc), 4D lance le navigateur Web par défaut et accède à l'URL. S'il n'y a pas de navigateur sur les volumes connectés à l'ordinateur, la commande ne fait rien.

4D encode automatiquement les caractères spéciaux de l'URL. Si vous passez le caractère *, 4D ne traduira pas les caractères spéciaux de l'URL. Cette option permet d'accéder à ou de renvoyer des URL du type "*http://www.server.net/page.htm?q=quelquechose*".

Note : Cette commande ne fonctionne pas dans le cadre d'un process Web.

Exemple 1

Les exemples suivants illustrent les différents types de chaînes acceptées comme URLs par la commande :

```
OUVRIR URL WEB ("http://www.4d.com")
OUVRIR URL WEB ("file:///C:/Users/Laurent/Documents/pending.htm")
OUVRIR URL WEB ("C:\\Users\\Laurent\\Documents\\pending.htm")
OUVRIR URL WEB ("mailto:jean_martin@4d.fr")
```

Exemple 2

Cet exemple permet de lancer une application :

```
$fichier:=Selectionner document ("";"";0)
Si (OK=1)
    OUVRIR URL WEB (Document)
Fin de si
```

PHP

-  Exécuter des scripts PHP dans 4D
-  PHP Executer Modifié 12.1
-  PHP FIXER OPTION Nouveauté 12.0
-  PHP LIRE OPTION Nouveauté 12.0
-  PHP LIRE REPONSE COMPLETE Modifié 12.1
-  Prise en charge des modules PHP

✚ Exécuter des scripts PHP dans 4D

4D permet d'exécuter directement des scripts PHP, donnant ainsi accès à toute la richesse des librairies utilitaires disponibles via PHP. Ces librairies fournissent en particulier des fonctions de :

- chiffage (MD5) et hachage,
- manipulation des fichiers ZIP,
- manipulation d'images,
- accès LDAP,
- accès COM (pilotage des documents MS Office), etc.

Cette liste n'est pas exhaustive. Pour une liste complète des modules PHP disponibles par défaut avec 4D, reportez-vous à la section . A noter également qu'il est possible d'installer des modules personnalisés supplémentaires.

Pour exécuter un script ou une fonction PHP, vous devez utiliser la commande **PHP Executer**. Par défaut, 4D v12 inclut la version 5.3.2 de PHP. Les scripts exécutés doivent être compatibles avec cette version et les modules installés.

Pour une description complète des commandes et de la syntaxe PHP, veuillez vous référer à l'abondante documentation PHP disponible sur Internet. A titre d'exemple, voici des adresses de sites de référence :

<http://fr.php.net/manual/fr/>
<http://php.developpez.com/>
<http://www.php.fr/>
<http://www.phpfrance.com/>


Architecture

4D fournit un interpréteur PHP compilé en FastCGI, protocole de communication de type client-serveur entre une application et un interpréteur PHP.

L'interpréteur PHP pilote un ensemble de process d'exécution système appelés "process enfants". Ces process sont dédiés au traitement des requêtes adressées par 4D. L'exécution des requêtes est synchrone. Pour des raisons d'optimisation, par défaut jusqu'à cinq process enfants peuvent être exécutés simultanément (ce nombre est modifiable via les Propriétés de la base ou la commande **FIXER PARAMETRE BASE**). Sous Mac OS, ces process sont lancés à la première requête et sont conservés en permanence par l'interpréteur PHP. Sous Windows, 4D crée les process en fonction des besoins et les recycle si nécessaire. 4D prend automatiquement en charge la gestion des process de l'interpréteur PHP fourni par défaut (lancement et fermeture).

Note : Si le programme 4D quitte inopinément alors que des process PHP enfants sont encore en activité, vous devrez les supprimer manuellement via la fenêtre de gestion des process du système.

Le schéma suivant illustre l'architecture 4D/PHP de 4D :



Cette architecture fonctionne avec un système de requêtes internes envoyées par 4D à une adresse TCP prédéfinie (adresse IP et numéro de port). Si nécessaire, par exemple si plusieurs interpréteurs PHP sont exécutés sur la même machine, cette adresse peut être modifiée via les Propriétés de la base ou la commande **FIXER PARAMETRE BASE**.

Attention : Si vous lancez deux applications 4D sur la même machine et exécutez sur chacune d'elles des instructions PHP (via la commande **PHP Executer**, cf. ci-dessous), vous devez impérativement modifier les ports d'écoute de l'interpréteur FastCGI PHP afin qu'ils soient différents pour chaque application. Sinon, l'exécution des instructions PHP pourra échouer de façon aléatoire, voire bloquer l'application 4D.

Utiliser un autre interpréteur PHP et un autre fichier php.ini

Vous pouvez choisir d'utiliser un autre interpréteur PHP que celui fourni par 4D. Un interpréteur PHP personnalisé doit respecter deux conditions :

- il doit être compilé en fastCGI,
- il doit être présent sur la même machine que 4D.

Pour utiliser un interpréteur PHP personnalisé, il vous suffit de le configurer de manière à ce qu'il écoute à une adresse et un port TCP spécifiques et d'indiquer à 4D de ne pas activer l'interpréteur interne. Ces paramètres peuvent être définis soit via les Propriétés de la base, soit pour la session via la commande **FIXER PARAMETRE BASE**. Bien entendu, dans ce cas vous devez gérer vous-même le démarrage et le fonctionnement de l'interpréteur.

Vous pouvez également utiliser un fichier de configuration *php.ini* personnalisé afin, par exemple, de bénéficier de modules

additionnels. Le fichier `php.ini` permet notamment de déclarer l'emplacement des extensions PHP.

Le fichier d'initialisation *php.ini* est placé dans le dossier **Resources** de la base. Si ce fichier n'est pas présent lors du premier appel, 4D le crée avec les options de configuration adaptées.

Note : Il n'est pas possible d'utiliser un fichier *php.ini* personnalisé avec l'interpréteur inclus de 4D. Si vous souhaitez utiliser des options de configurations de php autres que celles fournies par défaut, vous devez gérer un interpréteur fastcgi-php externe.

Le fichier `php.ini` de l'interpréteur externe doit contenir les entrées suivantes :

- **auto_prepend_file** qui fournit le chemin d'accès complet au script utilitaire *4D_Execute_PHP.php*. Ce script se trouve dans [application 4D]Resources/php/Windows ou /Mac. En l'absence de cette entrée, seuls les scripts entiers peuvent être exécutés : l'appel d'une routine à l'intérieur d'un script ne fonctionnera pas.
- **display_errors** fixé à "stderr" afin que 4D puisse être informé en cas d'erreur lors de l'exécution de code PHP. Exemple :

```
; stderr - Afficher les erreurs vers STDERR (affecte uniquement les CGI/CLI)
; Pour diriger les erreurs vers STDERR pour les CGI/CLI:
display_errors = "stderr"
```

Pour plus d'informations sur la configuration des fichiers `php.ini` personnalisés, veuillez consulter les commentaires placés dans le fichier `php.ini` fourni par 4D.

```
PHP Executer ( cheminScript {; nomFonction {; resultatPHP {; param} {; param2 ; ... ; paramN}} } ) -> Résultat
```

Paramètre	Type	Description
cheminScript	Texte	→ Chemin d'accès au script PHP ou "" pour exécuter une fonction PHP
nomFonction	Texte	→ Fonction PHP à exécuter
resultatPHP	Opérateur, Variable, Champ	← Résultat d'exécution de la fonction PHP ou * pour ne pas recevoir de résultat
param	Texte, Booléen, Réel, Entier long, Date, Heure	→ Paramètre(s) de la fonction PHP
Résultat	Booléen	→ Vrai = exécution correcte, Faux = erreur d'exécution

Description

La commande **PHP Executer** permet d'exécuter un script ou une fonction PHP.

Passez dans le paramètre *cheminScript* le chemin d'accès du fichier de script PHP à exécuter. Il peut s'agir d'un chemin d'accès relatif si le fichier est situé à côté de la structure de la base ou d'un chemin absolu. Le chemin d'accès peut être exprimé en syntaxe système ou Posix.

Si vous souhaitez exécuter directement une fonction PHP standard, passez une chaîne vide ("") dans *cheminScript*. Le nom de la fonction doit être passé en deuxième paramètre.

Passez dans le paramètre *nomFonction* un nom de fonction PHP si vous souhaitez exécuter une fonction spécifique dans le script *cheminScript*. Si vous passez une chaîne vide ou omettez le paramètre *nomFonction*, le script est exécuté entièrement.

Note : PHP tient compte de la casse des caractères dans le nom de la fonction. N'utilisez pas de parenthèses, saisissez uniquement le nom de la fonction.

Le paramètre *resultatPHP* reçoit le résultat de l'exécution de la fonction PHP. Vous pouvez passer soit :

- une variable, un tableau ou un champ afin de recevoir le résultat,
- le caractère * si la fonction ne retourne pas de résultat ou si vous ne souhaitez pas le récupérer.

resultatPHP peut être de type texte, entier long, réel, booléen, date ainsi que (hormis pour les tableaux) BLOB et heure. 4D effectuera la conversion des données et les ajustements nécessaires suivant les principes décrits dans le paragraphe **Conversion des données retournées** ci-dessous.

- Si vous avez passé un nom de fonction dans *nomFonction*, *resultatPHP* recevra ce que le développeur PHP a retourné avec la commande **return** depuis le corps de la fonction.
- Si vous utilisez la commande sans passer de nom de fonction dans *nomFonction*, *resultatPHP* recevra ce que le développeur PHP a retourné avec la commande **echo** (ou une commande similaire).

Si vous appelez une fonction PHP qui attend des arguments, utilisez le(s) paramètre(s) *param1...N* pour passer une ou plusieurs valeur(s). Les valeurs doivent être séparées par des points-virgules. Vous pouvez passer des valeurs de type alpha, texte, booléen, réel, entier, entier long, date ou heure. Les images et les BLOBs ne sont pas admis. Vous pouvez envoyer un tableau, il est nécessaire dans ce cas de passer un pointeur sur le tableau à la commande **PHP Executer**, sinon c'est l'index courant du tableau qui est envoyé sous forme d'entier (cf. exemple). La commande accepte tous les types de tableaux sauf les tableaux pointeur, les tableaux image et les tableaux 2D.

Les paramètres *param1...N* sont envoyés au PHP au format JSON en utf-8. Ils sont automatiquement décodés avec la commande PHP **json_decode** avant d'être passés à la fonction PHP *nomFonction*.

Note : Pour des raisons techniques, la taille des paramètres passés via le protocole fast cgi ne doit pas dépasser 64 Ko. Vous devez tenir compte de cette limitation si vous utilisez des paramètres de type Texte.

La commande retourne Vrai si l'exécution s'est déroulée correctement côté 4D, c'est-à-dire si le lancement de l'environnement d'exécution, l'ouverture du script et l'établissement de la communication avec l'interpréteur PHP ont été réussis. Dans le cas contraire, une erreur est générée, que vous pouvez intercepter avec la commande **APPELER SUR ERREUR** et analyser avec **LIRE PILE DERNIERE ERREUR**.

En outre, le script lui-même peut générer des erreurs PHP. Dans ce cas, vous devez utiliser la commande **PHP LIRE REPONSE COMPLETE** afin d'analyser la source de l'erreur (voir exemple 4).

Note : PHP permet de configurer la gestion d'erreurs. Pour plus d'informations, reportez-vous par exemple à la page <http://www.php.net/manual/en/errorfunc.configuration.php#ini.error-reporting>.

Conversion des données retournées

Le tableau suivant précise comment 4D interprète et convertit les données retournées en fonction du type du paramètre *resultatPHP*.

Type paramètre	Traitement 4D	Exemple
résultatPHP		
BLOB	4D récupère les données reçues sans aucune modification (*).	Exemple de script PHP :
Texte	4D attend des données encodées en utf-8 (*). Le développeur PHP peut avoir besoin d'utiliser la commande PHP utf8_encode .	<pre>echo utf8_encode(monTexte)</pre>
Date	4D attend une date envoyée sous forme de chaîne au format RFC 3339 (appelé parfois DATE_ATOM en PHP). Ce format est de type "AAAA-MM-JJTHH:MM:SS", par exemple : 2005-08-15T15:52:01+00:00. 4D ignorera la partie heure et retournera la date en UTC.	
Heure	4D attend une heure envoyée sous forme de chaîne au format RFC 3339 (cf. type Date). 4D ignorera la partie date et retournera le nombre de secondes écoulées depuis minuit en considérant la date dans la zone horaire locale.	Exemple de script PHP pour envoyer 2h30'45" : <pre>echo date(DATE_ATOM, mktime(2,30,45))</pre>
Entier ou Réel	4D interprète le numérique exprimé avec des chiffres, signe - ou +, exposant préfixé par 'e'. Tout caractère '.' ou ',' est interprété comme un séparateur décimal.	Exemple de script PHP : <pre>echo -1.4e-16;</pre>
Booléen	4D retournera Vrai s'il reçoit la chaîne "true" depuis PHP ou si l'évaluation sous forme de numérique donne une valeur non nulle.	Exemple de script PHP : <pre>echo (a==b);</pre>
Tableau	4D considère que le tableau PHP a été retourné au format JSON.	Exemple de script PHP pour retourner un tableau de deux textes : <pre>echo json_encode(array("hello", "world"));</pre>

(*) Par défaut, les en-têtes HTTP ne sont pas retournés :

- si vous utilisez **PHP Exécuter** en passant une fonction dans le paramètre *nomFonction*, les entêtes HTTP ne sont jamais retournés dans **résultatPHP**. Ils ne sont accessibles que via **PHP LIRE REPONSE COMPLETE**.

- si vous utilisez **PHP Exécuter** sans nom de fonction (*nomFonction* omis ou contenant une chaîne vide), vous pouvez retourner les en-têtes HTTP en fixant l'option **PHP Résultat brut** à Vrai à l'aide de la commande **PHP FIXER OPTION**.

Note : Si vous devez récupérer de gros volumes de données via PHP, il est généralement plus efficace de passer par le canal du buffer *stdOut* (commande **echo** ou similaire) que par le retour de fonction. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de la commande **PHP LIRE REPONSE COMPLETE**.

Utiliser les variables d'environnement

Vous pouvez utiliser la commande **FIXER VARIABLE ENVIRONNEMENT** pour définir des variables d'environnement utilisées par le script. Attention : après un appel à **LANCER PROCESS EXTERNE** ou **PHP Exécuter**, l'ensemble des variables d'environnement est effacé.

Fonctions spéciales

4D propose les fonctions spéciales suivantes :

- **quit_4d_php** : permet de quitter l'interpréteur PHP et tous ses process enfants. Si un process enfant au moins est en train d'exécuter un script, l'interpréteur ne quitte pas et la commande **PHP Exécuter** retourne Faux.
- **relaunch_4d_php** permet de relancer l'interpréteur PHP.

A noter que l'interpréteur est relancé automatiquement à la première requête envoyée par **PHP Exécuter**.

Exemple 1

Appel du script "myPhpFile.php" sans fonction. Voici le contenu du script :

```
<<?php
echo 'Version php courante : ' . phpversion();
?>
```

Le code 4D suivant :

```

C_TEXTE($result)
C_BOOLEAN($isOK)
$isOK:=PHP Executer ("C:\\php\\myPhpFile.php";"";$result)
ALERTE($Result)

```

... affichera "Version php courante : 5.3"

Exemple 2

Appel de la fonction *myPhpFunction* dans le script "myNewScript.php" avec des paramètres. Voici le contenu du script :

```

<?php
//...code php...
function myPhpFunction($p1, $p2) {
    return $p1 . ' ' . $p2;
}
// ...code php...
?>

```

Appel avec fonction :

```

C_TEXTE($result)
C_TEXTE($param1)
C_TEXTE($param2)
C_BOOLEAN($isOk)
$param1:="Hello"
$param2 := "4D world !"
$isOk:=PHP Executer ("C:\\MonDossier\\myNewScript.php";"myPhpFunction";$result;$param1;$param2 )
ALERTE($result) // Affiche "Hello 4D world!"

```

Exemple 3

Faire quitter l'interpréteur PHP :

```

$isOk:=PHP Executer ("";"quit_4d_php")

```

Exemple 4

Gestion des erreurs :

```

// Installation de la méthode de gestion d'erreurs
phpCommError:="" // Modifiée par PHPErrHandler
$T_saveErrorHandler :=Methode appelee sur erreur
APPELER SUR ERREUR("PHPErrHandler")

// Exécution du script
C_TEXTE($T_result)
Si(PHP Executer ("C:\\MyScripts\\MiscInfos.php";"";$T_result))
    // Pas d'erreur, $T_Result contient le résultat
Sinon
    // Une erreur a été détectée, gérée par PHPErrHandler
    Si(phpCommError="")
        ... // erreur PHP, utilisez PHP LIRE REPONSE COMPLETE
    Sinon
        ALERTE(phpCommError)
    Fin de si
Fin de si

// Désinstallation de la méthode
APPELER SUR ERREUR($T_saveErrorHandler)

```

La méthode **PHP_errHandler** est la suivante :

```

phpCommError:=""
LIRE PILE DERNIERE ERREUR(tabCodes;tabComps;tabLibellés)

```

```

Boucle($i;1;Taille tableau(tabCodes))
    phpCommError:=phpCommError+tabCodes{$i}+" "+tabComps{$i}+"
"+tabLibellés{$i}+Caractere(Retour chariot)
Fin de boucle

```

Exemple 5

Création dynamique par 4D d'un script avant son exécution :

```

DOCUMENT VERS BLOB("C:\\Scripts\\MonScript.php";$blobDoc)
Si(OK=1)
    $strDoc:=BLOB vers texte($blobDoc;UTF8 Texte sans longueur)

    $strPosition:=Position("function2Rename";$strDoc)

    $strDoc:=Insérer chaîne($strDoc;"_v2";Longueur("function2Rename")+$strPosition)

    TEXT VERS BLOB($strDoc;$blobDoc;UTF8 Texte sans longueur)
    BLOB VERS DOCUMENT("C:\\Scripts\\MonScript.php";$blobDoc)
    Si(OK#1)
        ALERTE("Erreur à la création du script")
    Fin de si
Fin de si

```

Le script est ensuite exécuté :

```

$err:=PHP Executer("C:\\Scripts\\MonScript.php";"function2Rename_v2";*)

```

Exemple 6

Récupération directe d'une valeur de type date et heure. Voici le contenu du script :

```

<?php
// ...code php...
echo date(DATE_ATOM, mktime(1, 2, 3, 4, 5, 2009));
// ...code php...
?>

```

Réception de la date côté 4D :

```

C_DATE($phpResult_date)
$result :=PHP Executer("C:\php_scripts\ReturnDate.php";"";$phpResult_date)
// $phpResult_date vaut !05/04/2009 !

C_HEURE($phpResult_time)
$result :=PHP Executer("C:\php_scripts\ReturnDate.php";"";$phpResult_time)

// $phpResult_time vaut ?01 :02 :03 ?

```

Exemple 7

Répartition de données dans des tableaux :

```

TABLEAU TEXTE($arText ;0)
TABLEAU ENTIER LONG($arLong ;0)
$p1 :=", "
$p2 := "11,22,33,44,55"
$phpok :=PHP Executer("";"explode";$arText;$p1;$p2)
$phpok :=PHP Executer("";"explode";$arLong;$p1;$p2)

// $arText contient les valeurs alpha "11", "22", "33", etc.
// $arLong contient les numériques, 11, 22, 33, etc.

```

Exemple 8

Initialisation d'un tableau :

```
TABLEAU TEXTE($arText ;0)
$phpok :=PHP Executer("","array_pad";$arText;->$arText;50;"indéfini")
// Exécute en php : $arrTest = array_pad($arrTest, 50, 'indéfini');
// Remplit le tableau $arText avec 50 éléments "indéfini"
```

Exemple 9

Passage de paramètres via un tableau :

```
TABLEAU ENTIER($arInt;0)
$phpok :=PHP Executer("","json_decode";$arInt;"[13,51,69,42,7]")
// Exécute en php : $arInt = json_decode('[13,51,69,42,7]');
// Remplit le tableau avec des valeurs initiales
```

PHP FIXER OPTION

PHP FIXER OPTION (option ; valeur {; *})

Paramètre	Type		Description
option	Entier long	➡	Numéro d'option à définir
valeur	Texte, Booléen	➡	Nouvelle valeur de l'option
*	Opérateur	➡	Si passé : la modification ne s'applique qu'à l'appel suivant

Description

La commande **PHP FIXER OPTION** permet de définir des options spécifiques avant un appel à la commande **PHP Executer**. La portée de cette commande est le process courant.

Passez dans le paramètre *option* une constante du thème désignant l'option à modifier et dans le paramètre *valeur*, la nouvelle valeur de l'option. Voici la description des options :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
PHP Privilèges	Entier long	1	Définition des privilèges utilisateur spécifiques relatifs à l'exécution du script. Valeur(s) possible(s) : Chaîne de la forme "Utilisateur:Mot de passe". Par exemple : "root:jd51254d"
PHP Résultat brut	Entier long	2	Définition du mode de traitement des en-têtes HTTP renvoyés par PHP dans le résultat de l'exécution lorsque ce résultat est de type texte (lorsque le résultat est de type BLOB, les en-têtes sont toujours conservés). Valeur(s) possible(s) : Booléen. Faux (valeur par défaut) = supprimer les en-têtes HTTP du résultat. Vrai = conserver les en-têtes HTTP.

Par défaut, **PHP FIXER OPTION** définit l'option pour tous les appels à **PHP Executer** ultérieurs du process. Si vous souhaitez la définir pour le prochain appel uniquement, passez le paramètre étoile (*).

Exemple

Exécuter le script "myAdminScript.php" avec des droits d'accès Admin :

```
PHP FIXER OPTION(PHP_Privilèges;"admin:mypwd";*)
`Nous passons le *, les privilèges admin seront utilisés une seule fois
C_TEXTE($result)
C_BOOLEAN($isOK)
$isOK:=PHP Executer("myAdminScript.php";$result)
Si($isOK)
    ALERTE($result)
Fin de si
```

PHP LIRE OPTION

PHP LIRE OPTION (option ; valeur)

Paramètre	Type		Description
option	Entier long	➡	Option à lire
valeur	Texte, Booléen	⬅	Valeur courante de l'option

Description

La commande **PHP LIRE OPTION** permet de connaître la valeur courante d'une option relative à l'exécution de scripts PHP.

Passez dans le paramètre *option* une constante du thème désignant l'option à lire. La commande retourne dans le paramètre *valeur* la valeur courante de l'option. Vous pouvez passer une des constantes suivantes :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
PHP Privilèges	Entier long	1	Définition des privilèges utilisateur spécifiques relatifs à l'exécution du script. Valeur(s) possible(s) : Chaîne de la forme "Utilisateur:Mot de passe". Par exemple : "root:jd51254d"
PHP Résultat brut	Entier long	2	Définition du mode de traitement des en-têtes HTTP renvoyés par PHP dans le résultat de l'exécution lorsque ce résultat est de type texte (lorsque le résultat est de type BLOB, les en-têtes sont toujours conservés). Valeur(s) possible(s) : Booléen. Faux (valeur par défaut) = supprimer les en-têtes HTTP du résultat. Vrai = conserver les en-têtes HTTP.

Note : Seul le compte utilisateur est retourné lorsque vous utilisez l'option PHP Privilèges avec la commande **PHP LIRE OPTION** (le mot de passe n'est pas retourné).

Exemple

Nous souhaitons connaître le compte d'utilisateur courant :

```
C_TEXTE($userAccount)
PHP LIRE OPTION(PHP_Privilèges,$userAccount)
ALERTE($userAccount)
```


PHP LIRE REPONSE COMPLETE

```
PHP LIRE REPONSE COMPLETE ( stdout {; libellésErr ; valeursErr} {; chpsEnteteHttp {; valeursEnteteHttp}} )
```

Paramètre	Type		Description
stdout	Variable texte, Variable BLOB	←	Contenu du buffer stdout
libellésErr	Tableau texte	←	Libellés des erreurs
valeursErr	Tableau texte	←	Valeurs des erreurs
chpsEnteteHttp	Tableau texte	←	Noms des en-têtes HTTP
valeursEnteteHttp	Tableau texte	←	Valeurs des en-têtes HTTP

Description

La commande **PHP LIRE REPONSE COMPLETE** vous permet d'obtenir des informations supplémentaires sur la réponse retournée par l'interpréteur PHP. Cette commande est particulièrement utile en cas d'erreur survenant au cours de l'exécution du script.

Le script PHP peut écrire des données dans le buffer stdout (echo, print...). La commande retourne directement ces données dans la variable *stdout* et applique les mêmes principes de conversion que ceux décrits dans la commande **PHP Executer**.

Les tableaux texte synchronisés *libellésErr* et *valeursErr* sont remplis lorsque l'exécution des scripts PHP provoque des erreurs. Ces tableaux fournissent des informations notamment sur l'origine, le script et la ligne de l'erreur. Ces deux tableaux sont indissociables : si *libellésErr* est passé, *valeursErr* doit être passé également.

Comme les échanges entre 4D et l'interpréteur PHP s'effectuent via FastCGI, l'interpréteur PHP fonctionne comme s'il était appelé par un serveur HTTP et envoie donc des en-têtes HTTP. Vous pouvez récupérer ces en-têtes et leurs valeurs dans les tableaux *champsEnteteHttp* et *valeursEnteteHttp*.

☰ Prise en charge des modules PHP

Cette annexe détaille l'implémentation des modules PHP dans 4D v12. Les sujets suivants sont abordés :

- liste des modules standard PHP fournis par défaut avec l'interpréteur PHP de 4D
- liste des modules standard PHP non retenus par 4D,
- instructions d'installation de modules supplémentaires.

Modules fournis par défaut

Le tableau suivant détaille les modules PHP fournis par défaut avec 4D v12.

Modules génériques

Nom	Site Web	Description
BCMath	http://php.net/bc	Calculateur binaire qui prend en charge des nombres de n'importe quelle taille et précision représentés sous forme de chaînes. Exemple : <pre> C_ENTIER LONG(\$valeur;\$resultat) \$valeur:=4 \$ok:=PHP Executer("";"bcpow";\$resultat;\$valeur;3) </pre>
Calendar	http://php.net/calendar	Ensemble de fonctions simplifiant la conversion entre les différents formats de calendriers. Se base sur le Jour Julien. Exemple : <pre> C_ENTIER LONG(\$NumberOfDays) \$ok:=PHP Executer("";"cal_days_in_month";\$NumberOfDays;1;2;2010) </pre>
Ctype	http://php.net/ctype	Fonctions vérifiant si un caractère ou une chaîne appartient à une certaine classe de caractères, suivant la configuration locale courante Exemple : <pre> // Vérifier que tous les caractères d'une chaîne sont des signes de ponctuation C_TEXTE (\$maChaine) \$maChaine:=",./" \$ok:=PHP Executer("";"ctype_punct";\$isPunct;\$maChaine) </pre>
Date and Time	http://php.net/datetime	Récupération de la date et de l'heure depuis le serveur où le script PHP s'exécute Exemple : <pre> //calcul de l'heure du lever du soleil à Lisbonne, Portugal //Latitude: 38.4 Nord //Longitude: 9 Ouest //Zénith ~= 90 //Décalage: +1 GMT C_HEURE (\$SunriseTime) \$ok:=PHP Executer("";"date_sunrise";\$SunriseTime;0;1;38,41;- 9;90;1) </pre>
DOM (Document Object Model)	http://php.net/dom	Utilisation de documents XML via l'API DOM de PHP 5
Exif	http://php.net/exif	Travail avec les méta-données des images.
Fileinfo(*)	http://php.net/fileinfo	Détection du type de contenu et de l'encodage d'un fichier.
Filter	http://php.net/filter	Valider et filtrer les données issues de source non sécurisée, comme les entrées des utilisateurs. Exemple : <pre> C_ENTIER LONG(\$filterId) C_TEXTE (\$result) \$ok:=PHP Executer("";"filter_id";\$filterId;"validate_email") \$ok:=PHP Executer("";"filter_var";\$result;"hop@123.com";\$filterId) </pre>
FTP (File Transfert Protocol)	http://php.net/ftp	Accès détaillé à un serveur FTP
Hash	http://php.net/hash	Moteur d'empreinte numérique. Permet le traitement direct ou incrémental de message de grandeur arbitraire en utilisant une variété d'algorithmes Exemple : <pre> C_TEXTE (\$md5Result) \$ok:=PHP Executer("";"md5";\$md5Result;"ceci est ma chaîne a hacher") </pre>
GD (Graphics Draw) Library	http://php.net/gd	Manipulation d'images

Iconv	http://php.net/iconv	Conversion de fichiers entre divers jeux de caractères
JSON (JavaScript Object Notation)	http://php.net/json	Implémentation du format d'échange de données JSON
LDAP	http://php.net/ldap	LDAP est un protocole d'accès aux "serveurs de dossiers" stockant les informations sous forme d'arborescence
LibXML	http://php.net/libxml	Librairie de fonctions et constantes XML
Multibyte String	http://php.net/mbstring	Ensemble de fonctions de manipulation de chaînes qui vous permet de travailler avec les encodages multi-octets ou de traduire des jeux de caractères.
OpenSSL	http://php.net/openssl	Utilisation des fonctions de OpenSSL pour générer et vérifier les signatures, sceller (chiffrer) et ouvrir (déchiffrer) les données.
PCRE (Perl Compatible Regular Expressions)	http://php.net/pcre	Ensemble de fonctions qui implémentent les expressions rationnelles en utilisant la même syntaxe et sémantique que Perl 5
Exemple :		
<pre>//Cet exemple supprime les espaces superflus d'une chaîne. C_TEXTE (\$maChaine) \$maChaine:="foo o bar" PHP Executer ("";"preg_replace";\$maChaine;"/\\s\\s+"/;" ";\$maChaine) ALERTE (\$maChaine) //La chaîne contient maintenant 'foo o bar' sans espaces dupliqués</pre>		
PDO (PHP Data Objects)	http://php.net/pdo	Interface d'accès à une base de données. Nécessite un driver PDO spécifique à la base de données.
PDO_SQLITE	http://php.net/pdo_sqlite	Pilote qui implémente l'interface de PHP Data Objects (PDO) pour autoriser l'accès de PHP aux bases de données SQLite 3.
Reflection	http://php.net/reflection	API de réflexion complète qui permet de faire du reverse-engineering sur les classes, les interfaces, les fonctions, les méthodes, les extensions
Phar (PHP Archive)	http://php.net/phar	Permet d'inclure une application PHP complète dans un fichier unique appelé "phar" (PHP Archive) pour faciliter son installation et sa configuration
Session	http://php.net/session	Prise en charge de sessions PHP
Exemple :		
Les sessions sont utilisées dans les applications Web pour conserver le contexte entre chaque requête. Lorsque vous appelez PHP Executer dans 4D, le script PHP peut démarrer une session et stocker tout ce qui est utile à conserver comme contexte dans le tableau associé \$_SESSION. Si un script PHP utilise des sessions vous devez obtenir l'ID de session retourné par PHP à l'aide de la commande PHP LIRE REPONSE COMPLETE et le définir avant chaque appel à PHP Executer à l'aide de la commande FIXER VARIABLE ENVIRONNEMENT		
<pre>// Méthode "PHP Exécuter avec contexte" Si (<>PHP_Session#"") FIXER VARIABLE ENVIRONNEMENT ("HTTP_COOKIE";<>PHP_Session) Fin de si Si (PHP Executer (\$1)) PHP LIRE REPONSE COMPLETE (\$0;\$errorInfos;\$errorValues;\$headerFields;\$headerValues) \$idx:=Chercher dans tableau (\$headerFields;"Set-Cookie") Si (\$idx>0) <>PHP_Session:=\$headerValues{\$idx} Fin de si Fin de si</pre>		
SimpleXML	http://php.net/simpleXML	Outils très simples et faciles à utiliser pour convertir du XML en un objet qui peut être manipulé avec ses propriétés et les itérateurs de tableaux
Sockets	http://php.net/sockets	Implémentation d'une interface bas niveau avec les fonctions de communication par socket basées sur les sockets BSD et fournit la possibilité de fonctionner aussi bien sous forme de client que de serveur.
SPL (Standard PHP Library)	http://php.net/spl	Collection d'interfaces et de classes utilitaires créés pour résoudre les problèmes usuels.
SQLite	http://php.net/sqlite	Extension pour le moteur de base de données SQLite. Ce moteur peut être embarqué.
SQLite3	http://php.net/sqlite3	Support pour les bases de données SQLite version 3

Tokenizer	http://php.net/tokenizer	Fonctions vous permettant d'écrire vos propres outils PHP d'analyse ou de modifications sans avoir à vous soucier de la spécification du langage au niveau lexical
XML (eXtensible Markup Language)	http://php.net/xml	Analyse des documents XML
XMLreader	http://php.net/xmlreader	Analyseur XML Pull
XMLwriter	http://php.net/xmlwriter	Génération de flux et de fichiers au format XML
Zlib	http://php.net/zlib	Lecture et écriture de fichiers compressés gzip (.gz) Exemple :

```

LIRE ENTETE HTTP($names;$values)
$pos:=Chercher dans tableau($names;"Accept-Encoding")
Si ($pos>0)
    Au cas ou
        : (Position($values{$pos};"gzip")>0)
            FIXER ENTETE HTTP("Content-Encoding: gzip")
            PHP Executer (""; "gzencode"; $html; $html)
        : (Position($values{$pos};"deflate")>0)
            FIXER ENTETE HTTP("Content-Encoding: deflate")
            PHP Executer (""; "gzdeflate"; $html; $html)
    Fin de cas
Fin de si
ENVOYER TEXTE HTML($html)

```

Zip	http://php.net/zip	Lecture et écriture des archives compressées ZIP et des fichiers s'y trouvant

(*) Dans la version actuelle de 4D v12, ces modules ne sont pas disponibles sous Windows.

Modules disponibles sous Windows uniquement

Pour des raisons structurelles, les modules PHP suivants ne sont disponibles que sur la plate-forme Windows.

Nom	Site Web	Description
COM & .NET	http://php.net/com	COM (Component Object Model) est l'une des méthodes les plus utilisées pour faire communiquer des applications et des composants sur les plates-formes Windows. En outre, 4D prend en charge l'instanciation et la création d'assemblages .Net via la couche COM.
ODBC (Open DataBase Connectivity)	http://php.net/odbc	En plus du support de l'ODBC standard, l'ODBC unifié de PHP vous donne accès à diverses bases de données qui ont emprunté la sémantique des API ODBC pour implémenter leur propres API.
WDDX (Web Distributed Data eXchange)	http://php.net/wddx	Facilite les échanges de données inter-applications Web via le Web, quelle que soit la plate-forme

Modules désactivés

Les modules PHP suivants n'ont pas été implémentés dans 4D v12. La colonne de droite fournit la raison de cette non-implémentation :

Nom	Site Web	Cause - Solution alternative
Mimetype	http://php.net/mime-magic	Obsolète (Deprecated) - Utiliser Fileinfo
POSIX (Portable Operating System Interface)	http://php.net/posix	Obsolète (Deprecated)
Regular Expression (POSIX Extended)	http://php.net/regex	Obsolète (Deprecated) - Utiliser PCRE
Crack	http://php.net/crack	Licence restrictive
ffmpeg	http://ffmpeg-php.sourceforge.net/	Licence restrictive - Utiliser ffmpeg en ligne de commande avec LANCER PROCESS EXTERNE
Image Magick	http://php.net/manual/book.imagick.php	Licence restrictive - Utiliser GD 2
IMAP (Internet Message Access Protocol)	http://php.net/imap	Licence restrictive - Utiliser le plug-in intégré 4D Internet Commands
PDF (Portable Document Format)	http://php.net/pdf	Licence restrictive - Utiliser Haru PDF
Mysqli (MySQL Native Driver)	http://dev.mysql.com/downloads/connector/php-mysqli/	Non pertinent dans l'environnement 4D
Phar (PHP Archive)	http://php.net/phar	Non pertinent dans l'environnement 4D

Installation de modules supplémentaires

L'interpréteur PHP vous laisse la possibilité d'installer des modules supplémentaires. Ce principe vous permet d'accéder à des fonctionnalités spécifiques non présentes par défaut. Vous pouvez installer plusieurs types d'extensions :

- extensions PECL (PHP Extension Community Library)
- extensions du framework PEAR (PHP Extension and Application Repository)
- extensions du framework Zend
- extensions du framework Symfony
- extensions du framework JELIX
- composants eZ

Les informations d'installation pour chaque type d'extension sont fournies ci-dessous.

Note : Les caractéristiques de la version de PHP fournie avec 4D v12 sont les suivantes :

- Version 5.3.2
- Sous Windows et Mac OS, compilation 32 bits et en mode "thread-safe"

Fichier "php.ini" : Le fichier "php.ini" à modifier (cf. ci-dessous) peut être situé soit dans le dossier Resources de l'application 4D (fichier par défaut) ou dans le dossier de préférences de la base (fichier personnalisé). A ce sujet, reportez-vous à la section

Exécuter des scripts PHP dans 4D.

Extensions PECL

Site Web : <http://pecl.php.net>

Pour ajouter des extensions PECL :

1. Téléchargez et construisez l'extension PECL souhaitée.
OU
Prenez l'extension déjà construite depuis un package binaire Windows PHP 5.3 VC9 Non Thread Safe (<http://windows.php.net/download/#php-5.3-nts-VC9-x86>)
2. Ajoutez l'extension dans le dossier des extensions.
3. Activez l'extension dans le fichier "php.ini".

Attention : si les extensions disponibles sur le site Web PECL sont sous licence PHP qui n'est pas restrictive, certaines peuvent nécessiter des librairies qui, elles, ont une licence plus contraignante.

Des extensions PHP sont disponibles sur d'autres sites Web, mais elles ne bénéficient pas dans ce cas de la garantie de sécurité apportée par la validation du PHP Group.

Extensions PEAR

Site Web : <http://pear.php.net>

PEAR est un framework entièrement orienté objet.

Pour ajouter des extensions PEAR :

1. Téléchargez (<http://pear.php.net/package/PEAR/download>) et décompactez le package PEAR dans un dossier nommé "pear".
2. Ajoutez ce dossier "pear" dans le "include_path" défini dans le fichier "php.ini".
3. Téléchargez et décompactez tout package PEAR dans ce dossier.

Extensions Zend

1. Téléchargez (<http://framework.zend.com/download/latest>) et décompactez le framework Zend dans un dossier nommé "zend".
2. Ajoutez ce dossier "zend" dans le "include_path" défini dans le fichier "php.ini".
3. Lisez la documentation des composants du framework Zend : <http://framework.zend.com/manual/en>

Extensions Symfony

Site Web : <http://www.symfony-project.org>

Le framework Symfony est structuré de manière à être utilisé en tant qu'application Web accompagnée de son contrôleur Web.

1. Téléchargez et décompactez le framework source ainsi que le bac à sable depuis l'adresse http://www.symfony-project.org/installation/1_2.

Extensions JELIX

1. Téléchargez (<http://jelix.org/articles/en/download/stable>) et décompactez le framework JELIX.
2. Ajoutez le dossier "jelix" résultant dans le "include_path" défini dans le fichier "php.ini".
3. Lisez la documentation des composants du framework JELIX : <http://jelix.org/articles/en/manual-1.1/components>

Composants eZ

1. Téléchargez (<http://www.ezcomponents.org/download>) et décompactez les composants eZ dans un dossier "ez".
2. Ajoutez le dossier "ez" dans le "include_path" défini dans le fichier "php.ini".
3. Lisez la documentation des composants eZ : <http://www.ezcomponents.org/docs/api/latest>

Process

-  Introduction aux process
-  Chercher process
-  DESINSCRIRE CLIENT
-  ENDORMIR PROCESS
-  EXECUTER SUR CLIENT
-  Executer sur serveur
-  INFORMATIONS PROCESS
-  INSCRIRE CLIENT
-  LIRE CLIENTS INSCRITS
-  Nombre de process
-  Nombre de process utilisateurs
-  Nombre utilisateurs
-  Nouveau process
-  Numero du process courant
-  Process interrompu
-  REACTIVER PROCESS
-  Statut du process
-  SUSPENDRE PROCESS

Introduction aux process

Le multi-tâche dans 4D représente la possibilité d'exécuter simultanément plusieurs opérations de base de données distinctes. Ces opérations sont appelées des **process**.

Créer de multiples process équivaut à avoir plusieurs utilisateurs travaillant sur le même ordinateur, chacun effectuant sa tâche. Cela signifie principalement qu'une méthode peut être exécutée comme une tâche distincte de base de données.

Cette section traite les sujets suivants:

- Créer et effacer des process
- Eléments du process
- Process créés par 4D
- Process locaux et globaux
- Verrouillage d'enregistrements entre process.

Note : Cette section ne traite pas les procédures stockées. Pour cela, reportez-vous à la section **Procédures stockées** dans le manuel de référence de 4D Server.

Créer un process séparé

Il existe plusieurs manières de créer un nouveau process :

- Exécuter une méthode à partir du mode Développement en sélectionnant la case à cocher **Nouveau process** dans la boîte de dialogue d'exécution de méthode. La méthode choisie dans ce dialogue est la méthode process.
- Les process peuvent être démarrés par les commandes de menu. Dans l'éditeur de menus, sélectionnez la commande de menu et cochez l'option **Démarrer un process**. La méthode associée à la commande de menu est la méthode process.
- Utiliser la fonction **Nouveau process**. La méthode passée en paramètre à la fonction **Nouveau process** est la méthode process.
- Utiliser la fonction **Executer sur serveur** afin de créer une procédure stockée sur le serveur. La méthode passée en paramètre à la fonction est la méthode process.

Un process peut être supprimé dans les conditions suivantes. Les deux premières sont automatiques :

- Lorsque la méthode process a terminé son exécution,
- Lorsque l'utilisateur quitte la base,
- Si vous stoppez le process par le langage ou utilisez le bouton **Stop** dans le débogueur,
- Si vous choisissez **Tuer** dans l'Explorateur d'exécution.

Un process peut créer un autre process. Les process ne sont pas organisés hiérarchiquement. Tous les process sont égaux, et cela indépendamment du process à partir duquel ils ont été créés. Une fois créé, le process vit indépendamment de celui qui l'a créé.

Eléments d'un process

Chaque process contient certains éléments spécifiques. Il y a trois types d'éléments bien distincts dans un process :

- **Eléments d'interface** : Ce sont les éléments nécessaires à l'affichage du process.
- **Eléments de données** : Ce sont les informations liées aux données de la base.
- **Eléments de langage** : Ce sont les éléments utilisés par le langage ou importants pour le développement de l'application.

Eléments d'interface

Les éléments d'interface sont les suivants :

- **Barre de menus** : Chaque process a sa propre barre de menus courante. La barre de menus du process de premier plan est la barre de menu courante de la base.
- **Une ou plusieurs fenêtres** : Chaque process peut contrôler plusieurs fenêtres ouvertes simultanément. A l'inverse, des process peuvent n'avoir pas de fenêtre du tout.
- **Une fenêtre de premier plan** : Bien qu'un process puisse disposer de plusieurs fenêtres ouvertes simultanément, chaque process n'a qu'une fenêtre active. Pour avoir plusieurs fenêtres actives à la fois, vous devez démarrer plusieurs process.

Note : Les process exécutés sur le serveur (procédures stockées) ne doivent pas contenir d'éléments d'interface.

Eléments de données

Les éléments de données se réfèrent aux données de la base. Ce sont les suivants :

- **Sélection courante par table** : Chaque process a sa propre sélection courante. La même table peut avoir différentes sélections courantes dans différents process.
- **Enregistrement courant par table** : Chaque table peut avoir un enregistrement courant différent dans chaque process.

Note : Cette description des éléments de données est valide si les process sont des process globaux. Par défaut, tous les process sont globaux. Reportez-vous plus bas au paragraphe traitant de ce point.

Eléments de langage

Les éléments de langage d'un process sont tous les éléments liés à la programmation dans 4D.

- **Variables** : Chaque process a ses propres variables process. Reportez-vous à la section **Variables** pour plus d'informations. Les variables process ne sont reconnues que dans le cadre de leur process natif.

- **Table par défaut** : Chaque process a sa propre table par défaut. Cependant, notez que la commande **TABLE PAR DEFAULT** est seulement une convention de programmation.
- **Formulaires entrée et sortie** : Les formulaires entrée et sortie par défaut peuvent être choisis par programmation pour chaque table et chaque process.
- **LockedSet et ensembles process** : Chaque process a ses propres ensembles process. **LockedSet** est un ensemble process. Les ensembles process sont effacés dès que la méthode du process est terminée.
- **Appel sur erreur par process** : Chaque process a sa propre méthode de gestion d'erreurs.
- **Fenêtre de débogueur** : Chaque process peut avoir sa propre Fenêtre de débogueur.

Process utilisateur

Les process utilisateur sont des process que vous créez pour effectuer certaines tâches. Ils partagent le temps machine avec les process principaux. Les process de connexion Web sont des process utilisateur.

L'application 4D crée également des process pour ses propres besoins. Voici les principaux process créés et gérés par 4D :

- **Process principal** : Le process principal gère les fenêtres d'affichage de l'interface utilisateur.
- **Process développement** : Le process développement gère les fenêtres et éditeurs de l'environnement de Développement. Il n'y a pas de process développement dans une base compilée ne contenant pas de code interprété.
- **Process Server Web** : Le process Server Web est créé lorsque la base est publiée sur le Web. Reportez-vous à la section **Mise en route du serveur Web et gestion des connexions** pour plus d'informations.
- **Process Gestionnaire du cache** : Le process Gestionnaire du cache gère les entrées/sorties disque de la base. Ce process est créé dès que 4D ou 4D Server est lancé.
- **Process d'indexation** : Le process d'indexation gère les index des champs de la base dans un process séparé. Ce process est créé lorsqu'un index est créé ou détruit pour un champ.
- **Process de Gestion d'événements** : Ce process est créé quand une méthode de gestion d'événement est installée par la commande **APPELER SUR EVENEMENT**. Ce process exécute la méthode d'appel sur événement installée par la commande **APPELER SUR EVENEMENT** à chaque fois qu'un événement se produit. La méthode événement est la méthode process de ce process. Elle s'exécute continuellement, même s'il n'y a pas de méthode en exécution. La gestion d'événements fonctionne aussi en mode Développement.

Process globaux et locaux

La portée (l'aire d'action) des process peut être globale ou locale. Par défaut, tous les process sont globaux.

Dans la plupart des cas, vous utiliserez des process globaux. Les process globaux peuvent effectuer n'importe quelle opération, accéder aux données et les manipuler.

Les process locaux ne doivent être utilisés que pour des opérations qui n'accèdent pas aux données. Par exemple, vous pouvez utiliser un process local pour contrôler les éléments d'interface comme les palettes flottantes ou exécuter une méthode de gestion d'événements.

Attention : Si vous tentez d'accéder aux données à partir d'un process local, vous accédez aux données par l'intermédiaire du Process principal, et prenez donc le risque d'entrer en conflit avec les opérations effectuées dans ce process.

Vous spécifiez qu'un process est local par le biais de son nom. Le nom d'un process local doit commencer par le symbole dollar (\$).

4D Server : Avec 4D Server, l'utilisation de process locaux côté client, pour des opérations qui ne nécessitent pas d'accès aux données, permet d'allouer davantage de temps machine à des tâches qui sollicitent intensivement le serveur.

Verrouillage d'enregistrements entre process

Un enregistrement est verrouillé pour un process lorsqu'un autre process l'a déjà chargé pour modification. Un enregistrement verrouillé peut être chargé par un autre process mais ne peut pas être modifié. L'enregistrement est déverrouillé seulement dans le process dans lequel l'enregistrement est modifié. Une table doit être en mode lecture/écriture pour qu'un enregistrement puisse être chargé non verrouillé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Verrouillage d'enregistrements**.

Chercher process

Chercher process (nom {; *}) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
nom	Chaîne	→	Nom du process duquel récupérer le numéro
*		→	Retourner le numéro du process serveur
Résultat	Entier long	↩	Numéro du process

Description

La commande **Chercher process** retourne le numéro du process dont vous passez le nom dans *nomProcess*. Si aucun process n'est trouvé, **Chercher process** retourne 0.

Le paramètre optionnel * vous permet, à partir de 4D Client, de récupérer le numéro d'un process s'exécutant sur le serveur, c'est-à-dire une procédure stockée. Dans ce cas, la valeur retournée est négative. Cette option est particulièrement utile dans le cadre de l'utilisation des commandes **LIRE VARIABLE PROCESS** et **ECRIRE VARIABLE PROCESS**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de ces commandes.

Si la commande est exécutée avec le paramètre * à partir d'un process tournant sur le poste serveur, la valeur retournée est positive.

Exemple

Vous créez une palette flottante, fonctionnant dans un process séparé, dans lequel vous implémentez vos propres outils pour interagir avec l'environnement Développement. Par exemple, quand vous sélectionnez un élément dans une liste hiérarchique de mots-clés, vous voulez coller du texte dans la fenêtre de premier plan du mode Développement. Pour cela, vous pouvez utiliser le presse-papiers, mais l'événement de collage doit se passer dans le process Développement. La petite fonction qui suit retourne le numéro du process de Développement (s'il est actif) :

```
` Méthode projet Numéro process Développement
` Numéro process Développement -> Entier long
` Numéro process Développement -> Numéro du process de Développement

$0:=Chercher process("Process Développement")
` Note: ceci peut ne pas fonctionner si le nom du process est modifié dans l'avenir
```

Avec cette fonction, la méthode projet listée ci-dessous colle le texte reçu en paramètre dans la fenêtre de premier plan du mode Développement (si c'est possible) :

```
` Méthode projet COLLER TEXTE EN STRUCTURE
` COLLER TEXTE EN STRUCTURE ( Texte)
` COLLER TEXTE EN STRUCTURE ( Texte à coller dans la fenêtre de Structure de premier plan )

C_TEXTE($1)
C_ENTIER LONG($vlStructurePID;$vlCompte)

$vlStructurePID:=Numero process Développement
Si($vlStructurePID #0)
` Mettre le texte dans le presse-papiers
  FIXER TEXTE DANS CONTENEUR($1)
` Générer un événement Ctrl-V / Command-V
  GENERER FRAPPE CLAVIER(Code de caractere("v");Masque touche commande;$vlStructurePID)
` Appeler répétitivement ENDORMIR PROCESS pour que le minuteur puisse passer
` l'événement au process Développement
  Boucle($vlCompte;1;5)
    ENDORMIR PROCESS(Numero du process courant;1)
  Fin de boucle
Fin de si
```

DESINSCRIRE CLIENT

DESINSCRIRE CLIENT

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **DESINSCRIRE CLIENT** "désinscrit" le client 4D de 4D Server. Il doit avoir été préalablement inscrit à l'aide de la commande **INSCRIRE CLIENT**.

Si le poste client n'était pas inscrit ou si la commande est exécutée sur 4D en mode local, la commande ne fait rien.

Note : Un client 4D est automatiquement désinscrit lorsque l'application quitte.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **INSCRIRE CLIENT**.

Variables et ensembles système

Si le client est correctement désinscrit, la variable système OK prend la valeur 1. Si le client n'était pas inscrit, OK prend la valeur 0.

ENDORMIR PROCESS

ENDORMIR PROCESS (process ; durée)

Paramètre	Type		Description
process	Entier long	→	Numéro de process
durée	Entier long	→	Durée exprimée en ticks

Description

ENDORMIR PROCESS permet d'endormir un process pour un certain nombre de ticks (1 tick = 1/60ème de seconde). Pendant cette période, le process endormi n'utilise pas de temps machine. Il reste cependant toujours en mémoire.

Si le process est déjà endormi, cette commande l'endort à nouveau. Le paramètre *durée* n'est pas ajouté au temps restant mais le remplace. Vous pouvez passer zéro (0) dans *durée* si vous ne voulez plus endormir le process.

Si le process n'existe pas, la commande ne fait rien.

Note : Vous ne pouvez pas utiliser cette commande à partir d'un poste client pour affecter une procédure stockée sur le poste serveur (*process*<0).

Exemple 1

Reportez-vous aux exemples de la section [Verrouillage d'enregistrements](#).

Exemple 2

Reportez-vous à l'exemple de la fonction [Chercher process](#).

EXECUTER SUR CLIENT

EXECUTER SUR CLIENT (nomClient ; nomMéthode { ; param } { ; param2 ; ... ; paramN })

Paramètre	Type		Description
nomClient	Chaîne	→	Nom d'inscription du 4D Client
nomMéthode	Chaîne	→	Nom de la méthode à exécuter
param		→	Paramètre(s) de la méthode

Description

La commande **EXECUTER SUR CLIENT** provoque l'exécution de la méthode *nomMéthode*, avec, éventuellement, le(s) paramètre(s) *param1... paramN*, sur le ou les 4D Client inscrit(s) sous le nom *nomClient*. Le nom d'inscription du ou des 4D Client est défini par la commande **INSCRIRE CLIENT**.

Cette commande peut être appelée depuis un 4D Client ou une procédure stockée sur 4D Server.

Si la méthode admet des paramètres, passez-les après le nom de la méthode.

L'exécution de la méthode sur le 4D Client s'effectue dans un process créé automatiquement sur le poste client, et portant le nom d'inscription du 4D Client.

Si cette commande est appelée plusieurs fois de suite pour un même 4D Client, les ordres d'exécution seront empilés. Par conséquent, les méthodes seront traitées les unes à la suite des autres : les exécutions sont asynchrones. Plus l'empilement est grand, plus la "charge de travail" est grande pour le 4D Client. Vous pouvez connaître l'état de la charge de travail de chaque client à l'aide de la commande **LIRE CLIENTS INSCRITS**.

Note : L'empilement des ordres d'exécutions ne peut être modifié ou stoppé, sauf si le 4D Client est désinscrit à l'aide de la commande **DESINSCRIRE CLIENT**.

Il est possible d'exécuter simultanément la même méthode sur plusieurs ou sur la totalité des 4D Clients inscrits : pour cela, passez le caractère joker (@) dans le paramètre *nomClient*.

Exemple 1

Vous souhaitez exécuter sur le poste client "Client1" la méthode "GénèreNums", comportant trois paramètres :

```
EXECUTER SUR CLIENT("Client1";"GénèreNums";12;$a;"Text")
```

Exemple 2

Vous souhaitez que tous les clients inscrits exécutent la méthode "VideTemp" :

```
EXECUTER SUR CLIENT("@";"VideTemp")
```

Exemple 3

Reportez-vous à l'exemple de la commande **INSCRIRE CLIENT**.

Variables et ensembles système

La variable système OK prend la valeur 1 si 4D Server a correctement reçu la requête d'exécution d'une méthode — cela ne garantit pas toutefois la bonne exécution de la méthode sur le 4D Client.

Executer sur serveur

Executer sur serveur (procédure ; pile {; nom {; param {; param2 ; ... ; paramN}}}{; *}) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
procédure	Chaîne	→ Procédure à exécuter dans le process
pile	Entier long	→ Taille de la pile en octets
nom	Chaîne	→ Nom du process créé
param	Expression	→ Paramètre(s) de la procédure
*		→ Process unique
Résultat	Entier long	↻ Numéro du process pour un process nouvellement créé ou un process déjà en cours d'exécution

Description

La commande **Executer sur serveur** lance un nouveau process sur la machine serveur (lorsqu'elle est appelée en environnement client/serveur) et retourne le numéro de ce process.

Executer sur serveur vous permet de démarrer une procédure stockée. Pour plus d'informations sur les procédures stockées, reportez-vous à la section **Procédures stockées** dans le manuel de référence de 4D Server.

Si vous appelez **Executer sur serveur** sur un poste client, la commande retourne un numéro de process négatif. Si vous appelez **Executer sur serveur** sur le poste serveur, la commande retourne un numéro de process positif. A noter que l'appel de la fonction **Nouveau process** sur le poste serveur est équivalent à l'appel de **Executer sur serveur**.

Si le process n'a pas pu être créé (par exemple s'il n'y a pas assez de mémoire), **Executer sur serveur** retourne zéro et une erreur est générée. Vous pouvez intercepter cette erreur à l'aide d'une méthode de gestion d'erreurs installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

Méthode du process

Vous passez le nom de la méthode de gestion du nouveau process dans *procédure*. Une fois que 4D a défini le contexte pour le nouveau process, il démarre l'exécution de cette méthode qui devient alors la méthode du process.

Pile du process

Vous passez dans *pile* la quantité de mémoire allouée pour la pile du process. Cette valeur représente la place utilisée en mémoire pour "empiler" les appels de méthodes, les variables locales, les paramètres des sous-routines et les enregistrements empilés. Elle est exprimée en octets, il est conseillé de passer au moins 64K (environ 64000 octets) mais vous pouvez passer davantage si la chaîne d'appel dans le process (sous-routines appelant des sous-routines en cascade) est importante. Si nécessaire, vous pouvez passer par exemple 200K (environ 200000 octets).

Note : La pile n'est pas la mémoire totale réservée au process. Les process se partagent la mémoire pour les enregistrements, les variables interprocess, etc. Un process utilise également de la mémoire supplémentaire pour stocker ses variables process. La pile ne contient que les variables locales, les appels de méthodes, les paramètres des sous-routines et les enregistrements empilés.

Note 4D Server 64 bits : La pile d'un process exécuté sur 4D Server 64 bits requiert une quantité de mémoire plus importante que sur 4D Server 32 bits (environ le double). Pour reprendre les ordres de grandeur fournis ci-dessus, il est conseillé dans ce contexte de passer une valeur de 128000 octets au minimum et de 400000 octets en cas de chaîne d'appel importante. Veillez à contrôler ce paramètre lorsque votre code est destiné à être exécuté sur 4D Server 64 bits.

Nom du process :

Vous passez le nom du nouveau process dans *nom*. Avec 4D monoposte, ce nom s'affichera dans la liste des process de l'Explorateur d'exécution et sera retourné par la commande **INFORMATIONS PROCESS** appliquée à ce process. En client/serveur, ce nom apparaîtra en bleu dans la liste des **Procédures stockées** de la fenêtre principale de 4D Server.

Vous pouvez omettre ce paramètre ; dans ce cas, le nom du process sera une chaîne vide.

Attention : A la différence de la commande **Nouveau process**, vous ne devez pas avec **Executer sur serveur** créer un process local en préfixant son nom du symbole dollar (\$). Cela fonctionnerait correctement en version monoposte, car **Executer sur serveur** se comporte comme **Nouveau process** dans cet environnement, mais, en client/serveur, cela générerait une erreur.

Paramètres de la méthode process :

Depuis la version 6 de 4D, vous pouvez passer des paramètres à la méthode process. Vous pouvez le faire de la même manière que pour les sous-routines. Notez cependant qu'il y a une restriction : vous ne pouvez pas passer d'expression de type Pointeur. Rappelez-vous également que les tableaux ne peuvent pas être passés comme paramètres à une méthode. Une fois qu'elle a commencé à s'exécuter dans le contexte du nouveau process, la méthode process reçoit les valeurs des paramètres dans \$1, \$2, etc.

Note : Si vous passez des paramètres à la méthode process, vous devez passer le paramètre *nom*, il ne peut être omis dans ce cas.

Paramètre optionnel *

Si vous passez le dernier paramètre (optionnel) *, vous indiquez à 4D de vérifier en premier lieu si un process du même nom que celui que vous avez passé dans *nom* est déjà en cours d'exécution. Si c'est le cas, 4D ne démarre pas de nouveau process et retourne le numéro du process existant.

Exemple

L'exemple suivant démontre comment l'import de données peut être accéléré de manière spectaculaire en environnement client/serveur. La méthode **Import classique** listée ci-dessous vous permet de mesurer combien de temps prend un import d'enregistrements basé sur la commande **IMPORTER TEXTE** :

```
` Méthode projet Import classique
$vhDocRef:=Ouvrir document("")
Si (OK=1)
  FERMER DOCUMENT($vhDocRef)
  FORM FIXER ENTREE([Table1];"Import")
  $vhStartTime:=Heure courante
  IMPORTER TEXTE([Table1];Document)
  $vhEndTime:=Heure courante
  ALERTE("L'opération a duré "+Chaine(0+($vhEndTime-$vhStartTime))+ " secondes.")
Fin de si
```

Avec l'import de données classique, 4D Client analyse le fichier ASCII puis, pour chaque enregistrement, crée un nouvel enregistrement, remplit les champs avec les valeurs importées et envoie l'enregistrement au poste serveur afin qu'il soit ajouté à la base. Par conséquent, de nombreuses requêtes circulent sur le réseau. Afin d'optimiser l'opération, vous pouvez utiliser des procédures stockées pour effectuer l'import localement sur le poste serveur. Le poste client charge le document dans un BLOB et déclenche une procédure stockée en passant le BLOB comme paramètre. La procédure stockée place le BLOB dans un document sur le disque du poste serveur, puis importe le document en local. L'import des données est par conséquent effectué localement à une vitesse comparable à celle d'une version monoposte de 4D, car la plupart des requêtes transitant sur le réseau ont été éliminées. Voici la méthode projet **CLIENT IMPORT**. Lancée sur le poste client, elle déclenche l'exécution de la procédure stockée **SERVER IMPORT**, listée à la suite :

```
` Méthode projet CLIENT IMPORT
` CLIENT IMPORT ( Pointeur ; Alpha )
` CLIENT IMPORT ( -> [Table] ; Formulaire entrée )

C_POINTEUR($1)
C_ALPHA(31;$2)
C_HEURE($vhDocRef)
C_BLOB($vxData)
C_ENTIER LONG(spErrCode)

` Sélectionnez le document à importer
$vhDocRef:=Ouvrir document("")
Si (OK=1)
  ` Si un document était sélectionné, ne pas le garder ouvert
  FERMER DOCUMENT($vhDocRef)
  $vhStartTime:=Heure courante
  ` Essayons de le charger en mémoire
  DOCUMENT VERS BLOB(Document;$vxData)
  Si (OK=1)
    ` Si le document a pu être chargé dans le BLOB,
    ` Démarrer la procédure stockée qui va importer les données sur le poste serveur
    $spProcessID:=Executer sur serveur("SERVER IMPORT";32*1024;
    "Serveur Import Services";Table($1);$2;$vxData)
    ` Nous n'avons alors plus besoin du BLOB dans ce process
    EFFACER VARIABLE($vxData)
    ` Attendons l'achèvement de l'opération effectuée par la procédure stockée
    Repeter
      ENDORMIR PROCESS(Numero du process courant;300)
      LIRE VARIABLE PROCESS($spProcessID;spErrCode;spErrCode)
      Si(Indefinie(spErrCode))
    ` Note: si la procédure stockée n'a pas initialisé sa propre instance
    ` de la variable spErrCode, il se peut qu'une variable indéfinie soit retournée
      spErrCode:=1
      Fin de si
      Jusque(spErrCode<=0)
    ` Envoyons un accusé de réception à la procédure stockée
      spErrCode:=1
      ECRIRE VARIABLE PROCESS($spProcessID;spErrCode;spErrCode)
      $vhEndTime:=Heure courante
      ALERTE("L'opération a duré "+Chaine(0+($vhEndTime-$vhStartTime))+ " secondes.")
  Sinon
    ALERTE("Il n'y a pas assez de mémoire pour charger le document.")
Fin de si
```


Fin de si

Voici la méthode projet **SERVER IMPORT** exécutée en tant que procédure stockée :

```
` Méthode projet SERVER IMPORT
` SERVER IMPORT ( Entier long ; Alpha ; BLOB )
` SERVER IMPORT ( Numéro de table ; Formulaire entrée ; Données importées )

C_ENTIER LONG($1)
C_ALPHA(31;$2)
C_BLOB($3)
C_ENTIER LONG(spErrCode)

` L'opération n'est pas encore terminée, affectons 1 à spErrCode
spErrCode:=1
$vpTable:=Table($1)
FORM FIXER ENTREE($vpTable->;$2)
$vsDocName:="Fichier Import "+Chaine(1+Hasard)
SUPPRIMER DOCUMENT($vsDocName)
BLOB VERS DOCUMENT($vsDocName;$3)
IMPORTER TEXTE($vpTable->;$vsDocName)
SUPPRIMER DOCUMENT($vsDocName)
` L'opération est terminée, affectons 0 à spErrCode
spErrCode:=0
` Attendons que le poste client à l'origine de la requête ait reçu les résultats
Repeter
    ENDORMIR PROCESS(Nomero du process courant;1)
Jusque(spErrCode>0)
```

Une fois que ces deux méthodes projet ont été implémentées dans votre base, vous pouvez effectuer un import basé sur une procédure stockée, en écrivant par exemple :

```
CLIENT IMPORT(->[Table1];"Import")
```

Si vous réalisez quelques tests comparatifs, vous pourrez constater qu'avec ce type de méthode, l'import des enregistrements est jusqu'à 60 fois plus rapide qu'un import "classique".

INFORMATIONS PROCESS (process ; procNom ; procStatut ; procTemps {; procVisible {; uniqueID {; origine}} })

Paramètre	Type		Description
process	Entier long	→	Numéro du process
procNom	Chaîne	←	Nom du process
procStatut	Entier long	←	Statut du process
procTemps	Entier long	←	Temps d'exécution cumulé du process en ticks
procVisible	Booléen	←	Visible (Vrai) ou Caché (Faux)
uniqueID	Entier	←	Numéro unique du process
origine	Entier long	←	Origine du process

Description

La commande **INFORMATIONS PROCESS** retourne les informations sur le process dont vous passez le numéro dans *process*.

Après l'appel :

- *procNom* retourne le nom du process. Quelques points sont à noter à propos du nom du process :
 - Si le process a été démarré depuis la boîte de dialogue **Exécuter une méthode** (avec l'option **Nouveau process** sélectionnée), son nom est "P_" suivi d'un numéro.
 - Si le process a été démarré à partir d'une commande de menu personnalisé dont la propriété **Démarrer un process** est sélectionnée, le nom du process est "M_" ou "ML_" suivi d'un numéro.
 - Si un process a été stoppé (et son "espace" non encore réutilisé), son nom est encore retourné. Pour détecter si un process est stoppé, testez *procStatut*=-1 (voir ci-dessous).
- *procStatut* retourne le statut du process au moment de l'appel. Ce paramètre peut retourner l'une des valeurs fournies par les constantes prédéfinies suivantes (thème "Statut du process") :

Constante	Type	Valeur
Détruit	Entier long	-1
Dialogue caché	Entier long	6
En attente drapeau interne	Entier long	4
En attente entrée sortie	Entier long	3
En attente événement	Entier long	2
En exécution	Entier long	0
Endormi	Entier long	1
Inexistant	Entier long	-100
Suspendu	Entier long	5

- *procTemps* retourne le cumul du temps que le process a utilisé depuis qu'il a été démarré, en ticks (1/60e de seconde.)
- *procVisible*, s'il est spécifié, retourne VRAI si le process est visible, FAUX s'il est caché.
- *uniqueID*, s'il est spécifié, retourne le numéro unique du process. En effet, chaque process se voit attribuer un numéro de process ainsi qu'un numéro unique de process par session. Ce dernier permet de différencier strictement deux process ou sessions de process. Il correspond au nombre de process ayant été lancés au cours de la session de l'application 4D.
- *origine*, s'il est spécifié, retourne une valeur décrivant l'origine du process. Ce paramètre peut retourner l'une des valeurs fournies par les constantes prédéfinies suivantes (thème **Type du process**) :

Constante	Type	Valeur
Aucun	Entier long	0
Autre process 4D	Entier long	-10
Autre process utilisateur	Entier long	4
Créé par commande de menu	Entier long	2
Créé par dialogue d'exécution	Entier long	3
Gestionnaire Apple Event	Entier long	-7
Gestionnaire d'événement	Entier long	-8
Gestionnaire d'index	Entier long	-5
Gestionnaire du cache	Entier long	-4
Gestionnaire du port série	Entier long	-6
Process 4D Server interne	Entier long	-18
Process CSM	Entier long	-22
Process d'activité	Entier long	-26
Process de restitution	Entier long	-21
Process de sauvegarde	Entier long	-19
Process de structure	Entier long	-2
Process du fichier d'historique	Entier long	-20
Process du serveur Web	Entier long	-13
Process exécuté sur client	Entier long	-14
Process exécuté sur serveur	Entier long	1
Process exécution méthode SQL	Entier long	-24
Process gestionnaire de clients	Entier long	-31
Process interface serveur	Entier long	-15
Process macro éditeur de méthode	Entier long	-17
Process minuteur interne	Entier long	-25
Process principal	Entier long	-1
Process sur fermeture	Entier long	-16
Process Web 4D Client	Entier long	-12
Process Web avec contexte	Entier long	-11
Process Web sans contexte	Entier long	-3
Tâche externe	Entier long	-9

Note : Les process internes à 4D retournent une valeur négative et les process générés par l'utilisateur retournent une valeur positive.

Si le process n'existe pas, ce qui veut dire que vous n'avez pas passé un nombre inclus dans l'intervalle [1>**Nombre de process**], **INFORMATIONS PROCESS** laisse les valeurs des variables passées en paramètres inchangées.

Exemple 1

L'exemple suivant retourne le nom, le statut, et le temps écoulé dans les variables *vNom*, *vStatut*, et *vTempsPassé* pour le process courant :

```
C_ALPHA(80;vNom) ` Initialiser les variables
C_ENTIER(vStatut)
C_ENTIER(vTempsPassé)
INFORMATIONS PROCESS(Nom du process courant;vNom;vStatut;vTempsPassé)
```

Exemple 2

Voir l'exemple de la section **Méthode base Sur fermeture**.

INSCRIRE CLIENT

INSCRIRE CLIENT (nomClient {; période}{; *})

Paramètre	Type		Description
nomClient	Chaîne	→	Nom de la session cliente 4D
période	Entier long	→	*** Ignoré depuis la version 11.3 ***
*	Opérateur	→	Process local

Description

La commande **INSCRIRE CLIENT** "inscrit" un poste client 4D sous le nom *nomClient* auprès de 4D Server, afin de permettre que d'autres clients ou éventuellement 4D Server (par l'intermédiaire de procédures stockées) puissent y exécuter des méthodes à l'aide de la commande **EXECUTER SUR CLIENT**. Une fois inscrit, un client 4D peut donc exécuter une ou plusieurs méthodes pour le compte d'autres clients.

Notes :

- Vous pouvez également inscrire automatiquement chaque poste client qui se connecte à 4D Server via l'option "Inscrire les clients au démarrage pour Exécuter sur client" dans la boîte de dialogue des Préférences (cf. manuel Mode Développement).
- Lorsqu'elle est utilisée avec 4D en mode local, cette commande ne fait rien.
- Plusieurs postes clients 4D peuvent avoir le même nom d'inscription.

À l'issue de l'exécution de la commande, un process, nommé *nomClient*, est créé sur le poste client. Ce process ne peut être détruit que par la commande **DESINSCRIRE CLIENT**.

Si le paramètre optionnel * est passé, le process créé est local (4D ajoute automatiquement le signe \$ au nom du process). Sinon, il est global.

Note de compatibilité : Depuis la version 11.3 de 4D, les mécanismes de communication serveur/client ont été optimisés. Désormais, le serveur envoie directement aux clients inscrits les requêtes d'exécution lorsque c'est nécessaire (technologie "push"). Le principe précédent selon lequel les clients interrogeaient périodiquement le serveur n'est plus utilisé. Le paramètre *période* est ignoré lorsqu'il est passé.

Une fois la commande exécutée, il n'est pas possible de modifier "à la volée" le nom du client 4D. Pour cela, il est nécessaire d'appeler la commande **DESINSCRIRE CLIENT** puis d'exécuter à nouveau **INSCRIRE CLIENT**.

Exemple

Les méthodes suivantes permettent de réaliser une petite messagerie entre les postes clients inscrits.

1. La méthode INSCRIPTION permet d'inscrire un client 4D et de le tenir prêt à recevoir un message de la part d'un autre client 4D :

```
`Méthode INSCRIPTION
`Il faut se désinscrire avant de s'inscrire sous un autre nom
DESINSCRIRE CLIENT
Repetér
  vNomPseudo:=Demander("Entrez votre nom :";"Utilisateur";"OK";"Annuler")
Jusque ( (OK=0) | (vNomPseudo#"") )
Si (OK=0)
  ... ` Ne rien faire
Sinon
  INSCRIRE CLIENT (vNomPseudo;* )
Fin de si
```

2. L'instruction suivante permet de connaître les clients inscrits. Elle peut être placée dans la **Méthode base Sur ouverture** :

```
` Méthode base Sur ouverture
PrListeClient:=Nouveau process ("Liste_4DClients";32000;"Liste d'inscrits")
```

3. La méthode Liste_4DClients permet de récupérer tous les clients 4D inscrits et les personnes acceptant de recevoir des messages :

```
` Méthode Liste_4DClients
Si (Type application=4D mode distant)
  ` Le code ci-dessous n'est valable qu'en mode client-serveur
  $Ref:=Créer fenêtre (100;100;300;400;- (Fenêtre palette+Avec titre de fenêtre); "Liste d'inscrits")
  Repetér
    LIRE CLIENTS INSCRITS ($ListeClient;$ListeCharge)
  `Récupération des clients inscrits dans $ListeClient
  EFFACER FENETRE ($Ref)
```

```

    POSITION MESSAGE(0;0)
    Boucle($p;1;Taille tableau($ListeClient))
        MESSAGE($ListeClient{$p})+Caractere(Retour chariot))
    Fin de boucle
`Afficher chaque seconde
    ENDORMIR PROCESS(Numero du process courant;60)
    Jusqu(e Faux) ` Boucle infinie
Fin de si

```

4. La méthode Envoyer_Message permet d'envoyer un message à un autre client 4D inscrit.

```

` Méthode Envoyer_Message
$Destinataire:=Demander("Destinataire du message :";"")
` Saisir le nom d'une des personnes visibles dans la fenêtre générée par la méthode base Sur
ouverture
Si(OK#0)
    $Message:=Demander("Message :") ` Contenu du message
    Si(OK#0)
        EXECUTER SUR CLIENT($Destinataire;"Afficher_Message";$Message) ` Envoi du message
    Fin de si
Fin de si

```

5. La méthode Afficher_Message affiche le message sur le poste client :

```

` Méthode Afficher_Message
C_TEXTE($1)
ALERTE($1)

```

6. Enfin, cette méthode permet à un poste client de n'être plus visible par les autres clients 4D et ne plus recevoir de message :

```

` Méthode DÉSINSCRIPTION :
DESINSCRIRE CLIENT

```

Variables et ensembles système

Si le poste client est correctement inscrit, la variable système OK prend la valeur 1. Si le poste était déjà inscrit, la commande ne fait rien et OK prend la valeur 0.

LIRE CLIENTS INSCRITS

LIRE CLIENTS INSCRITS (listeClients ; nbMéthodes)

Paramètre	Type		Description
listeClients	Tableau texte	←	Liste des 4D Client enregistrés
nbMéthodes	Tableau entier long	←	Liste des méthodes restant à exécuter

Description

La commande **LIRE CLIENTS INSCRITS** remplit deux tableaux :

- *listeClients*, qui contient la liste des clients “inscrits” à l’aide de la commande **INSCRIRE CLIENT**.
- *nbMéthodes*, qui fournit liste des “charges de travail” de chaque client. La charge de travail est le nombre de méthodes qu’un 4D Client doit encore exécuter, à la demande de la commande **EXECUTER SUR CLIENT**.

Exemple 1

Vous souhaitez obtenir la liste des clients inscrits et des méthodes restant à exécuter :

```
TABLEAU TEXTE ($clients; 0)
TABLEAU ENTIER LONG ($nprocs; 0)
LIRE CLIENTS INSCRITS ($clients; $nprocs)
```

Exemple 2

Reportez-vous à l’exemple de la commande **INSCRIRE CLIENT**.

Variables et ensembles système

Si l’opération se déroule correctement, la variable système OK prend la valeur 1.

Nombre de process

Nombre de process -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Entier long	 Nombre total de process ouverts (y compris les process du moteur de 4D)

Description

Nombre de process retourne le nombre de process ouverts sur un poste 4D Client, 4D Server (procédures stockées) ou dans une version monoposte de 4D.

Ce nombre inclut tous les process, qu'ils soient créés par vos soins ou par 4D. Le Process principal, le Gestionnaire de cache, le Process développement, le Gestionnaire d'index ou le Process du serveur Web par exemple sont des process créés automatiquement par 4D.

La valeur retournée par **Nombre de process** comprend également les process qui ont été détruits.

Exemple

Référez-vous à l'exemple de [Statut du process](#) et [Méthode base Sur fermeture](#).

Nombre de process utilisateurs

Nombre de process utilisateurs -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Entier long	 Nombre de process vivants (à l'exception de process internes)

Description

Nombre de process utilisateurs retourne le nombre courant de process "vivants" dans l'application 4D et dont le type est différent de -25 ([Process minuteur interne](#)), -31 ([Process gestionnaire de clients](#)) et -15 ([Process interface serveur](#)). Pour plus d'informations sur les types de process, reportez-vous à la commande **INFORMATIONS PROCESS** et au thème de constantes **Type du process**.

Note : Les process "vivants" sont des process dont le statut n'est ni *détruit*, ni *inexistant* (cf. commande **Statut du process**).

Nombre utilisateurs

Nombre utilisateurs -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	Entier long		Nombre d'utilisateurs connectés au serveur

Description

Lorsqu'elle est appelée depuis une procédure stockée sur le serveur, la commande **Nombre utilisateurs** retourne le nombre d'utilisateurs connectés au poste serveur.

Si le serveur exécute au moins une procédure stockée et si **Nombre utilisateurs** est appelée depuis un autre contexte (poste client, méthode Web), la commande retourne le nombre d'utilisateurs +1.

Dans le cas d'une version monoposte de 4D, **Nombre utilisateurs** retourne 1.

Nouveau process

Nouveau process (méthode ; pile {; nom {; param {; param2 ; ... ; paramN}}}{; *}) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
méthode	Chaîne	➡ Méthode à exécuter dans le process
pile	Entier long	➡ Taille de la pile en octets
nom	Chaîne	➡ Nom du process créé
param	Expression	➡ Paramètre(s) de la méthode
*		➡ Process unique
Résultat	Entier long	➡ Numéro du process nouvellement créé ou du process déjà en cours d'exécution

Description

La commande **Nouveau process** lance un nouveau process (sur la même machine) et retourne le numéro de ce process.

Si le process n'a pas pu être créé, par exemple s'il n'y a pas assez de mémoire, **Nouveau process** retourne zéro et une erreur est générée. Vous pouvez intercepter cette erreur à l'aide d'une méthode de gestion d'erreurs installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

Méthode du process

Vous passez le nom de la méthode de gestion du nouveau process dans *méthode*. Une fois que 4D a défini le contexte pour le nouveau process, il démarre l'exécution de cette méthode qui devient alors la méthode du process.

Pile du process

Vous passez dans *pile* la quantité de mémoire allouée pour la pile du process. Cette valeur représente la place utilisée en mémoire pour "empiler" les appels de méthode, les variables locales, les paramètres des sous-routines et les enregistrements empilés. Elle est exprimée en octets, il est conseillé de passer au moins 64K (environ 64 000 octets) mais vous pouvez passer davantage si la chaîne d'appel dans le process (sous-routines appelant des sous-routines en cascade) est importante. Si nécessaire, vous pouvez passer par exemple 200K (environ 200 000 octets).

Note : La pile n'est pas la mémoire totale réservée au process. Les process se partagent la mémoire pour les enregistrements, les variables interprocess, etc. Un process utilise également de la mémoire supplémentaire pour stocker ses variables process. La pile contient diverses informations internes à 4D ; la taille de ces informations varie en fonction du nombre d'appels de méthodes imbriquées.

Note 4D Server 64 bits : La pile d'un process exécuté sur 4D Server 64 bits requiert une quantité de mémoire plus importante que sur 4D Server 32 bits (environ le double). Pour reprendre les ordres de grandeur fournis ci-dessus, il est conseillé dans ce contexte de passer une valeur de 128 000 octets au minimum et de 400 000 octets en cas de chaîne d'appel importante. Veillez à contrôler ce paramètre lorsque votre code est destiné à être exécuté sur 4D Server 64 bits.

Nom du process

Vous passez le nom du nouveau process dans *nomProcess*. Ce nom s'affichera dans la **liste des process** de l'Explorateur d'exécution et sera retourné par la commande **INFORMATIONS PROCESS**. Vous pouvez omettre ce paramètre ; dans ce cas, le nom du process sera une chaîne vide. Vous pouvez créer un process local en préfixant son nom d'un symbole dollar (\$).

Important : Rappelez-vous que, en client/serveur, les process locaux ne doivent pas accéder aux données.

Paramètres de la méthode process

Depuis la version 6 de 4D, vous pouvez passer des paramètres à la méthode process. Vous pouvez le faire de la même manière que pour les sous-routines. Notez cependant qu'il y a une restriction : vous ne pouvez pas passer d'expression de type Pointeur. Rappelez-vous également que les tableaux ne peuvent pas être passés comme paramètres à une méthode. Une fois qu'elle a commencé à s'exécuter dans le contexte du nouveau process, la méthode process reçoit les valeurs des paramètres dans \$1, \$2, etc.

Note : Si vous passez des paramètres à la méthode process, vous devez passer le paramètre *nom*, il ne peut être omis dans ce cas.

Paramètre optionnel *

Si vous passez le dernier paramètre (optionnel) *, vous indiquez à 4D de vérifier en premier lieu si un process du même nom que celui que vous avez passé dans *nom* est déjà en cours d'exécution. Si c'est le cas, 4D ne démarre pas de nouveau process et retourne le numéro du process existant.

Exemple

Examinons la méthode projet suivante :

```
` AJOUT CLIENTS
FIXER BARRE MENUS (1)
Repeter
  AJOUTER ENREGISTREMENT ([Clients];*)
Jusque (OK=0)
```

Si vous associez cette méthode projet à une commande de menu créé dans l'éditeur de barres de menus et que vous lui affectez la propriété **Démarrer un process**, 4D va automatiquement créer un nouveau process lors de l'exécution de la méthode.

L'instruction **FIXER BARRE MENUS(1)** associe cette barre de menus au nouveau process. En l'absence de toute fenêtre (que vous pourriez avoir ouverte avec **Créer fenêtre**), l'appel à **AJOUTER ENREGISTREMENT** en créera une automatiquement.

Si maintenant vous voulez pouvoir démarrer le process Ajout Clients lorsque vous cliquez sur un bouton situé dans un tableau de contrôle personnalisé, vous pouvez écrire :

```
` Méthode objet bouton bAjoutClients
$vlProcessID:=Nouveau process("Ajout Clients";32*1024;"Ajout de clients")
```

Ce bouton fait la même chose que la commande de menu personnalisée.

Si, maintenant, lorsque la commande de menu est sélectionnée ou lorsque le bouton reçoit un clic, vous voulez que le process soit lancé s'il n'existe pas ou qu'il soit passé au premier plan s'il existe déjà, vous pouvez créer la méthode **DEMARRER AJOUT CLIENTS** :

```
` DEMARRER AJOUT CLIENTS
$vlProcessID:=Nouveau process("Ajout Clients";64*1024;"Ajout de clients ";*)
Si($vlProcessID#0)
    PASSER AU PREMIER PLAN($vlProcessID)
Fin de si
```

La méthode objet de *bAjoutClient* devient :

```
` Méthode objet bouton bAjoutClients
DEMARRER AJOUT CLIENTS
```

Dans l'éditeur de barres de menus, vous remplacez **AJOUT CLIENTS** par la méthode **DEMARRER AJOUT CLIENTS**. Désélectionnez l'option **Démarrer un process** pour la commande de menu.

Numero du process courant

Numero du process courant -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	Entier long		Numéro du process en cours d'exécution

Description

Numero du process courant retourne le numéro du process à partir duquel la fonction a été appelée.

Exemples

Référez-vous aux exemples de [ENDORMIR PROCESS](#) et [INFORMATIONS PROCESS](#).

Process interrompu

Process interrompu -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Booléen 	Vrai = le process est sur le point d'être interrompu, Faux = le process n'est pas sur le point d'être interrompu

Description

La commande **Process interrompu** retourne **Vrai** si le process dans lequel elle est appelée est sur le point d'être interrompu de manière inopinée — c'est-à-dire sans être parvenu au terme "normal" de son exécution. Cela peut se produire, par exemple, à la suite d'un appel à **QUITTER 4D**.

Exemple

Cette commande peut être utilisée dans le cadre d'un type particulier de programmation du serveur Web, en mode compilé uniquement : lorsque vous utilisez une méthode envoyant des pages Web à l'aide d'une boucle du type **Tant que...Fin tant que**, le mécanisme du serveur Web ne permet pas de stopper la boucle en cas de timeout (fin de période d'inactivité autorisée) avec un browser. Le process Web n'étant pas refermé, des ressources sont ainsi gaspillées.

La commande **Process interrompu**, placée dans le test initial de la boucle, retournera **Vrai** en cas de timeout. La boucle pourra donc être interrompue et le process tué.

Voici une méthode parfois utilisée pour envoyer des pages HTML. En mode compilé, cette boucle ne pourra pas être interrompue en cas de timeout :

```
Tant que (Vrai)
    ENVOYER FICHIER HTML (FichierHTML)
Fin tant que
```

La commande **Process interrompu** permet d'utiliser le même type de méthode, tout en préservant la possibilité de sortir de la boucle en cas de timeout :

```
Tant que (Non (Process interrompu))
    ENVOYER FICHIER HTML (FichierHTML)
Fin tant que
```

REACTIVER PROCESS

REACTIVER PROCESS (process)

Paramètre	Type		Description
process	Entier long	→	Numéro de process

Description

REACTIVER PROCESS réactive un process suspendu ou endormi. Si *process* n'est pas endormi ou suspendu, **REACTIVER PROCESS** ne fait rien.

Si *process* a été suspendu, référez-vous aux commandes **SUSPENDRE PROCESS** ou **ENDORMIR PROCESS**. Si *process* n'existe pas, cette commande ne fait rien.

Note : Vous ne pouvez pas utiliser cette commande à partir d'un poste client pour affecter une procédure stockée sur le poste serveur (*process*<0).

Statut du process

Statut du process (process) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
process	Entier long	→	Numéro du process
Résultat	Entier long	↩	Statut du process

Description

La commande **Statut du process** retourne le statut du process dont le numéro est passé dans *process*.

Le résultat de la fonction peut être l'une des valeurs des constantes prédéfinies suivantes (thème) :

Constante	Type	Valeur
Détruit	Entier long	-1
Dialogue caché	Entier long	6
En attente drapeau interne	Entier long	4
En attente entrée sortie	Entier long	3
En attente événement	Entier long	2
En exécution	Entier long	0
Endormi	Entier long	1
Inexistant	Entier long	-100
Suspendu	Entier long	5

Si le process n'existe pas (ce qui signifie le numéro que vous avez passé est hors de l'intervalle de 1 à **Nombre de process**), **Statut du process** retourne Inexistant (-100).

Exemple

L'exemple suivant retourne le nom et le numéro de référence de chaque process dans les tableaux *asProcName* et *aiProcNum*. La méthode teste si le process a été détruit. Dans ce cas, le nom et le numéro du process ne sont pas ajoutés dans le tableau :

```
$v1NbTasks:=Nombre de process
TABLEAU ALPHA (31;asProcName;$v1NbTasks)
TABLEAU ENTIER (aiProcNum;$v1NbTasks)
$v1ActualCount:=0
Boucle ($v1Process;1;$v1NbTasks)
  Si (Statut du process ($v1Process)>=En exécution)
    $v1ActualCount:=$v1ActualCount+1
    INFORMATIONS PROCESS ($v1Process;asProcName{ $v1ActualCount }; $v1State; $v1Time)
    aiProcNum{ $v1ActualCount } := $v1Process
  Fin de si
Fin de boucle
` Eliminer les éléments superflus
TABLEAU ALPHA (31;asProcName;$v1ActualCount)
TABLEAU ENTIER (aiProcNum;$v1ActualCount)
```

SUSPENDRE PROCESS

SUSPENDRE PROCESS (*process*)

Paramètre	Type		Description
<i>process</i>	Entier long	→	Numéro de <i>process</i>

Description

SUSPENDRE PROCESS suspend l'exécution de *process* jusqu'à ce qu'il soit remis en action par la comande **REACTIVER PROCESS**. Pendant ce temps, *process* n'utilise pas de temps machine. Lorsqu'un *process* est suspendu, il existe toujours en mémoire.

Si *process* est déjà suspendu, **SUSPENDRE PROCESS** ne fait rien. Si le *process* est endormi à l'aide de **ENDORMIR PROCESS**, le *process* est suspendu. S'il reçoit l'ordre **REACTIVER PROCESS**, le *process* redevient actif immédiatement.

Lorsqu'un *process* est suspendu, les fenêtres qui lui appartiennent ne sont pas saisissables. Dans ce cas, si vous ne voulez pas dérouter l'utilisateur, il faut auparavant cacher le *process*. Si *process* n'existe pas, cette commande ne fait rien.

Attention : Utilisez **SUSPENDRE PROCESS** seulement avec les *process* que vous avez créés. **SUSPENDRE PROCESS** n'a aucun effet sur le *process* principal.

Note : Vous ne pouvez pas utiliser cette commande à partir d'un poste client pour affecter une procédure stockée sur le poste serveur (*process*<0).

Process (Communications)

-  APPELER PROCESS
-  ECRIRE VARIABLE PROCESS
-  EFFACER SEMAPHORE
-  LIRE VARIABLE PROCESS
-  Semaphore
-  Tester semaphore
-  VARIABLE VERS VARIABLE

APPELER PROCESS

APPELER PROCESS (process)

Paramètre	Type		Description
process	Entier long	→	Numéro du process

Description

APPELER PROCESS appelle le formulaire affiché dans la fenêtre au premier plan de *process*.

Important : APPELER PROCESS ne fonctionne qu'avec des process tournant sur la même machine.

Si vous appelez un process qui n'existe pas, la commande ne fait rien.

Si *process* (le process appelé) n'a aucune fenêtre ou si aucun formulaire n'est affiché, rien ne se passe. Le formulaire affiché dans le process appelé reçoit un événement [Sur appel extérieur](#). Cet événement doit avoir été sélectionné pour le formulaire dans la fenêtre des **propriétés de formulaire** en mode Développement, et vous devez le traiter dans la méthode formulaire. Si l'événement n'est pas sélectionné ou géré dans la méthode formulaire, la commande ne fait rien.

Note : La réception de l'événement [Sur appel extérieur](#) dans un formulaire entrée provoque le changement du contexte de saisie du formulaire. En particulier, si un champ était en cours de modification, l'événement formulaire [Sur données modifiées](#) est généré.

Le process appelant (dans lequel la commande **APPELER PROCESS** est exécutée) n'attend pas : **APPELER PROCESS** a un effet immédiat. Il est de votre ressort d'écrire, si nécessaire, une boucle d'attente pour traiter une éventuelle réponse du process appelé à l'aide des variables interprocess ou des variables process (réservées à cette utilisation) pouvant être lues et écrites entre les deux process avec les commandes [LIRE VARIABLE PROCESS](#) et [ECRIRE VARIABLE PROCESS](#).

Si vous voulez établir une communication entre des process qui n'affichent pas de formulaires, utilisez les commandes [LIRE VARIABLE PROCESS](#) et [ECRIRE VARIABLE PROCESS](#).

APPELER PROCESS accepte la syntaxe alternative [APPELER PROCESS \(-1\)](#). Pour ne pas ralentir l'exécution d'une méthode, 4D ne redessine pas les variables interprocess à chaque fois qu'elles sont modifiées. Si vous passez -1 au lieu du numéro du process dans le paramètre *process* de la commande **APPELER PROCESS**, toutes les variables interprocess affichées dans toutes les fenêtres de tous les process seront mises à jour et redessinées.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la section [Méthode base Sur fermeture](#).

ECRIRE VARIABLE PROCESS

```
ECRIRE VARIABLE PROCESS ( process ; varDestination ; exprSource { ; varDestination2 ; exprSource2 ; ... ; varDestinationN ;  
exprSourceN } )
```

Paramètre	Type		Description
process	Entier long	→	Numéro de process de destination
varDestination	Variable	→	Variable de destination
exprSource	Variable	→	Expression source (ou variable source)

Description

La commande **ECRIRE VARIABLE PROCESS** écrit la ou les valeur(s) de *exprSource* (*exprSource2*, etc.) dans la ou les variable(s) *process varDestination* (*varDestination2*, etc.) du process de destination dont le numéro est passé dans *process*.

Chaque variable de destination peut être une variable ou un élément de tableau. Tenez cependant compte des restrictions évoquées ci-dessous.

Pour chaque association *varDestination;exprSource*, le type de l'expression doit être compatible avec la variable de destination, sinon vous pourrez obtenir des variables avec des valeurs incorrectes. En mode interprété, si la variable de destination n'existe pas, elle est créée et reçoit l'expression. En mode compilé, si aucune variable n'est associée au process de destination, une erreur est retournée. Vous pouvez intercepter cette erreur à l'aide d'une méthode de gestion d'erreurs installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

Lorsque le process courant écrit les variables du process de destination, ce dernier n'est averti en aucune manière de l'écriture de l'instance de ses variables par un autre process.

4D Server : A partir d'un 4D Client, vous pouvez écrire des variables dans un process de destination exécuté sur le poste serveur (procédure stockée). Pour cela, passez dans *process* le numéro du process serveur en négatif, c'est-à-dire précédé du signe - (moins).

Attention, la communication process "intermachine" permise par les commandes **ECRIRE VARIABLE PROCESS**, **LIRE VARIABLE PROCESS** et **VARIABLE VERS VARIABLE** n'est possible que du client vers le serveur. C'est toujours un process client qui lit ou écrit les variables d'une procédure stockée.

Astuce : Si vous ne connaissez pas le numéro du process serveur de destination, vous pouvez tout de même écrire dans les variables interprocess du serveur. Pour cela, il vous suffit de passer toute valeur négative dans *process*. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire de connaître précisément le numéro d'un process exécuté sur le serveur pour utiliser **ECRIRE VARIABLE PROCESS** avec des variables interprocess du serveur.

Cette possibilité s'avère particulièrement utile dans le cas d'une procédure stockée lancée sur le serveur par l'intermédiaire de la **Méthode base Sur démarrage serveur**. Comme les postes clients ne connaissent pas automatiquement le numéro de ce process serveur, il vous suffit de passer une valeur négative (n'importe laquelle) dans le paramètre *process*.

Restrictions

ECRIRE VARIABLE PROCESS n'accepte pas de variables locales comme variables de destination.

ECRIRE VARIABLE PROCESS accepte tout type de variable process ou interprocess de destination, à l'exception :

- des variables de type Pointeur.
- des tableaux de tous types. Pour écrire un tableau entier d'un process vers un autre, utilisez la commande **VARIABLE VERS VARIABLE**. Notez cependant que **ECRIRE VARIABLE PROCESS** vous permet d'écrire des éléments de tableaux.
- des éléments de tableaux de pointeurs et des éléments de tableaux à deux dimensions.

Le process de destination doit être un process utilisateur, ce ne peut être un des process du moteur de 4D. Si le process de destination n'existe pas, la commande ne fait rien.

Exemple 1

La ligne de code suivante affecte une chaîne vide à la variable Texte *vtCurStatus* du process dont le numéro est *\$vlProcess* :

```
ECRIRE VARIABLE PROCESS ($vlProcess;vtCurStatus;"")
```

Exemple 2

La ligne de code suivante affecte la variable Texte *vtCurStatus* du process dont le numéro est *\$vlProcess* à la valeur de la variable *\$vtInfo* depuis la méthode en cours d'exécution du process courant :

```
ECRIRE VARIABLE PROCESS ($vlProcess;vtCurStatus;$vtInfo)
```

Exemple 3

La ligne de code suivante affecte la variable Texte *vtCurStatus* du process dont le numéro est *\$vlProcess* à la valeur de la même

variable dans le process courant :

```
ECRIRE VARIABLE PROCESS ($vlProcess;vtCurStatus;vtCurStatus)
```

Note : La première *vtCurStatus* désigne l'instance de la variable dans le process de destination, la seconde *vtCurStatus* désigne l'instance de la variable dans le process courant.

Exemple 4

L'exemple suivant place séquentiellement en majuscules les éléments d'un tableau process depuis le process désigné par *\$vlProcess*:

```
LIRE VARIABLE PROCESS ($vlProcess;vl_IPCom_Array;$vlSize)
Boucle ($vlElem;1;$vlSize)
    LIRE VARIABLE PROCESS ($vlProcess;at_IPCom_Array{$vlElem};$vtElem)
    ECRIRE VARIABLE PROCESS ($vlProcess;at_IPCom_Array{$vlElem};Majusc ($vtElem))
Fin de boucle
```

Note : Dans cet exemple, la variable process *vl_IPCom_Array* doit être gérée par les process source/destination et contient la taille du tableau *at_IPCom_Array*.

Exemple 5

L'exemple suivant écrit l'instance des variables *v1*, *v2*, *v3* dans le process de destination à partir de l'instance de ces mêmes variables dans le process courant :

```
ECRIRE VARIABLE PROCESS ($vlProcess;v1;v1;v2;v2;v3;v3)
```

EFFACER SEMAPHORE

EFFACER SEMAPHORE (*sémaphore*)

Paramètre
sémaphore

Type
Chaîne



Description
Sémaphore à effacer

Description

EFFACER SEMAPHORE permet d'effacer le *sémaphore* précédemment créé par la fonction [Semaphore](#).

La règle d'utilisation est que tous les sémaphores doivent être effacés lorsqu'ils ne sont plus nécessaires. Si les sémaphores ne sont pas effacés, ils restent en mémoire jusqu'à la fermeture du process dans lequel ils ont été créés.

Un process ne peut effacer que les sémaphores qu'il a créés. Si vous tentez d'effacer un sémaphore depuis un autre process que celui qui l'a créé, **EFFACER SEMAPHORE** ne fait rien.

Note : Attention, 4D tient compte de la casse des caractères en ce qui concerne les noms de sémaphores (le programme considère par exemple que "MonSémaphore" est différent de "monsémaphore").

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la fonction [Semaphore](#).

LIRE VARIABLE PROCESS

```
LIRE VARIABLE PROCESS ( process ; varSource ; varDestination {; varSource2 ; varDestination2 ; ... ; varSourceN ; varDestinationN} )
```

Paramètre	Type		Description
process	Entier long	→	Numéro de process source
varSource	Variable	→	Variable source
varDestination	Variable	←	Variable de destination

Description

La commande **LIRE VARIABLE PROCESS** lit la valeur de la ou des variable(s) process *varSource* (*varSource2*, etc.) depuis le process source dont le numéro est passé dans *process* et la retourne dans la ou les variables(s) *varDestination* (*varDestination2*, etc.) du process courant.

Chaque variable source peut être une variable, un tableau ou un élément de tableau. Tenez cependant compte des restrictions évoquées plus bas.

Pour chaque association *varSource*; *varDestination* les types des deux variables doivent être compatibles, sinon vous pourrez obtenir des valeurs non significatives.

Le process courant "pile" les variables du process de destination : ce dernier n'est averti en aucune manière de la lecture de l'instance de ses variables par un autre process.

4D Server : A partir d'un 4D Client, vous pouvez lire des variables dans un process de destination exécuté sur le poste serveur (procédure stockée). Pour cela, passez dans *process* le numéro du process serveur en négatif, c'est-à-dire précédé du signe - (moins).

Attention, la communication process "intermachine" permise par les commandes **LIRE VARIABLE PROCESS**, **ECRIRE VARIABLE PROCESS** et **VARIABLE VERS VARIABLE** n'est possible que du client vers le serveur. C'est toujours un process client qui lit ou écrit les variables d'une procédure stockée.

Astuce : Si vous ne connaissez pas le numéro du process serveur source, vous pouvez tout de même lire les variables interprocess du serveur. Pour cela, il vous suffit de passer toute valeur négative dans *process*. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire de connaître précisément le numéro d'un process exécuté sur le serveur pour utiliser **LIRE VARIABLE PROCESS** avec les variables interprocess du serveur.

Cette possibilité s'avère particulièrement utile dans le cas d'une procédure stockée lancée sur le serveur par l'intermédiaire de la **Méthode base Sur démarrage serveur**. Comme, par défaut, les postes clients ne connaissent pas le numéro de ce process serveur, il vous suffit de passer une valeur négative (n'importe laquelle) dans le paramètre *process*.

Restrictions

LIRE VARIABLE PROCESS n'accepte pas de variables locales comme variables sources.

En revanche, les variables de destination peuvent être interprocess, process ou locales. Vous pouvez "recevoir" les valeurs uniquement dans des variables, pas dans des champs.

LIRE VARIABLE PROCESS accepte tout type de variable source, process ou interprocess, à l'exception des variables de type :

- Pointeur
- Tableau de pointeurs
- Tableau à deux dimensions

Le process source doit être un process utilisateur, ce ne peut être un des process du moteur de 4D. Si le process source n'existe pas, la commande ne fait rien.

Note : En mode interprété, si une variable source n'existe pas, la valeur indéfinie est retournée. Vous pouvez le détecter en testant la variable de destination correspondante à l'aide de la fonction **Type**. En mode compilé, si aucune variable n'est associée au process source, une erreur est retournée. Vous pouvez intercepter cette erreur à l'aide d'une méthode de gestion d'erreurs installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

Exemple 1

La ligne de code suivante lit la valeur de la variable Texte *vtCurStatus* dans le process dont le numéro est *\$vlProcess* et retourne le résultat dans la variable process *vtInfo* du process courant :

```
LIRE VARIABLE PROCESS ($vlProcess;vtCurStatus;vtInfo)
```

Exemple 2

La ligne de code suivante fait la même chose mais retourne la valeur dans la variable locale *\$vtInfo* de la méthode s'exécutant dans le process courant :

```
LIRE VARIABLE PROCESS ($vlProcess;vtCurStatus;$vtInfo)
```

Exemple 3

La ligne de code suivante fait la même chose mais retourne la valeur dans la même variable *vtCurStatus* du process courant :

```
LIRE VARIABLE PROCESS($vlProcess;vtCurStatus;vtCurStatus)
```

Note : La première *vtCurStatus* désigne l'instance de la variable dans le process source, la seconde *vtCurStatus* désigne l'instance de la variable dans le process courant.

Exemple 4

L'exemple suivant lit séquentiellement les éléments d'un tableau process depuis le process indiqué par *\$vlProcess* :

```
LIRE VARIABLE PROCESS($vlProcess;vl_IPCom_Array;$vlSize)
Boucle($vlElem;1;$vlSize)
  LIRE VARIABLE PROCESS($vlProcess;at_IPCom_Array{$vlElem};$vtElem)
  ` Faire quelque chose avec $vtElem
Fin de boucle
```

Note : Dans cet exemple, la variable process *vl_IPCom_Array* doit être gérée par le process source et contient la taille du tableau *at_IPCom_Array*.

Exemple 5

L'exemple suivant fait la même chose que le précédent mais lit le tableau dans son intégralité au lieu de le faire élément par élément :

```
LIRE VARIABLE PROCESS($vlProcess;at_IPCom_Array;$anArray)
Boucle($vlElem;1;Taille tableau($anArray))
  ` Faire quelque chose avec $anArray{$vlElem}
Fin de boucle
```

Exemple 6

L'exemple suivant lit l'instance des variables *v1,v2,v3* dans le process source et retourne leurs valeurs dans l'instance des mêmes variables du process courant :

```
LIRE VARIABLE PROCESS($vlProcess;v1;v1;v2;v2;v3;v3)
```

Exemple 7

Reportez-vous à l'exemple de la commande **PROPRIETES GLISSER DEPOSER**.

Semaphore (*séaphore* { ; nbTicks }) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
séaphore	Chaîne	→ Séaphore à tester et à positionner
nbTicks	Entier long	→ Temps d'attente maximum
Résultat	Booléen	↻ séaphore a été correctement créé (Faux) ou séaphore était déjà créé (Vrai)

Description

Un séaphore est un drapeau visible par chaque poste client (l'ordinateur de chaque utilisateur) ou chaque process sur un même poste. Un séaphore a simplement pour rôle d'exister ou de ne pas exister. Chaque méthode exécutée par un utilisateur peut tester la présence d'un séaphore. En créant et en testant des séaphores, vous permettez aux méthodes de communiquer entre les postes clients et les process.

La fonction **Semaphore** retourne Vrai si *séaphore* existe. Si *séaphore* n'existe pas, **Semaphore** le crée et retourne Faux. Un seul utilisateur à la fois peut créer un séaphore. Si **Semaphore** retourne Faux, cela indique que *séaphore* n'existait pas, mais cela signifie également que *séaphore* a été créé et positionné dans le process d'où l'appel a été effectué.

Semaphore retourne Faux si le *séaphore* n'existait pas. La fonction retourne également Faux si le séaphore avait été déjà positionné par le process d'où l'appel a été effectué.

Un séaphore est limité à 255 caractères, métacaractères (\$, <>) inclus. Si vous passez une chaîne plus longue, elle est tronquée. Attention, 4D tient compte de la casse des caractères en ce qui concerne les noms de séaphores (le programme considère par exemple que "MonSéaphore" est différent de "monséaphore").

Le paramètre optionnel *nbTicks* vous permet de spécifier un délai d'attente en ticks (1 tick = 1/60ème de seconde) si *séaphore* est déjà positionné. Dans ce cas, avant de retourner Vrai, la fonction attend, dans la limite du temps fixé, que *séaphore* se libère (auquel cas elle retourne Faux). Si le délai expire sans que *séaphore* ait été libéré, **Semaphore** retourne Vrai.

Il y a deux types de séaphores dans 4D : les séaphores locaux et les séaphores globaux.

- Un séaphore local est visible par tous les process d'un même poste et seulement sur ce poste. Vous déclarez un séaphore local en préfixant son nom avec le signe dollar (\$). Les séaphores locaux permettent de contrôler des opérations entre les différents process exécutés sur le même poste. Par exemple, un séaphore local peut être utilisé pour gérer les accès à un tableau interprocess appelé par tous les process d'une base de données mono-utilisateur ou d'un poste client.
- Un séaphore global est visible par tous les utilisateurs et tous les process. Les séaphores globaux permettent de contrôler des opérations entre les postes clients d'une base multi-utilisateurs.

Le principe de fonctionnement des séaphores globaux et locaux est identique. Leur différence réside uniquement dans leur portée, c'est-à-dire leur visibilité. Dans 4D Server, les séaphores globaux sont visibles pour tous les process de tous les postes clients. Un séaphore local n'est visible que pour les process du poste client sur lequel il a été créé.

Avec 4D, les séaphores globaux et locaux ont la même portée car il n'y a qu'un seul utilisateur. Cependant, si votre base est utilisée dans les deux environnements, n'hésitez pas à employer des séaphores globaux et locaux, en fonction de vos besoins.

Note : Les séaphores locaux sont recommandés lorsque l'usage d'un séaphore est nécessaire pour gérer un aspect local à un client de l'application, comme par exemple l'interface ou un tableau de valeurs interprocess. L'utilisation d'un séaphore global provoquerait dans ce cas non seulement des échanges réseau inutiles, mais en plus pourrait affecter inutilement d'autres postes clients. Le séaphore local évitera ces effets indésirables.

Les séaphores ne servent pas à protéger l'accès aux enregistrements — cette gestion est effectuée automatiquement par 4D et 4D Server. Les séaphores ont pour but d'éviter que plusieurs utilisateurs effectuent la même opération en même temps.

Exemple 1

Dans l'exemple suivant, vous souhaitez empêcher que deux utilisateurs effectuent simultanément une mise à jour globale des prix dans une table [Produits]. Pour cela, des séaphores sont utilisés :

```
Si(Semaphore("MAJPrix")) ` Essai de création du séaphore
  ALERTE("Un autre utilisateur est déjà en train de mettre à jour les prix. Essayez plus
tard.")
Sinon
  MAJdesPrix ` Méthode de mise à jour des prix
  EFFACER SEMAPHORE("MAJPrix") ` Effacer le séaphore
Fin de si
```

Exemple 2

L'exemple suivant illustre l'utilisation d'un séaphore local. Dans une base comportant plusieurs process, vous souhaitez maintenir une liste de "Choses à faire". Vous envisagez de la maintenir à jour dans un tableau interprocess et non dans une table. Vous devez empêcher les accès simultanés à l'aide d'un séaphore. Dans ce cas, il vous suffit d'utiliser un séaphore local car la liste

"Choses à faire" est pour votre utilisation personnelle.

Le tableau interprocess est initialisé dans la méthode base [Sur ouverture](#) :

```
TABLEAU TEXTE(<>ListeAFaire;0) ` La liste de choses à faire est vide
```

Voici la méthode utilisée pour ajouter des éléments à la "liste des choses à faire" :

```
` Méthode projet AJOUTER LISTE A FAIRE
` AJOUTER LISTE A FAIRE (Texte)
` AJOUTER LISTE A FAIRE (Elément la liste à faire)

C_TEXTE($1) ` Paramètre passé à la commande
Si(Non(Semaphore("$AccèsListe";300))) ` Attendre 5 secondes si un sémaphore existe déjà
    $v1Elem:=Taille tableau(<>ListeAFaire)+1
    INSERER DANS TABLEAU(<>ListeAFaire;$v1Elem)
    <>ListeAFaire{$v1Elem}:=1
    EFFACER SEMAPHORE("$AccèsListe") ` Effacer le sémaphore
Fin de si
```

Vous pouvez appeler cette méthode depuis n'importe quel process.

Tester semaphore

Tester semaphore (semaphore) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
semaphore	Chaîne	→	Nom du semaphore à tester
Résultat	Booléen	↩	Vrai = le semaphore existe, Faux = le semaphore n'existe pas

Description

La commande **Tester semaphore** permet de tester l'existence d'un semaphore.

A la différence de la fonction **Semaphore**, **Tester semaphore** ne crée pas le semaphore s'il n'existe pas.

Si le semaphore existe, la fonction retourne **Vrai**, s'il n'existe pas elle retourne **Faux**.

Note : Attention, 4D tient compte de la casse des caractères en ce qui concerne les noms de semaphores (le programme considère par exemple que "MonSemaphore" est différent de "monsemaphore").

Exemple

Cet exemple permet de connaître l'état d'un traitement (en l'occurrence, la modification d'un code) sans modifier le semaphore :

```
Creer fenetre(x1;x2;y1;y2;-Fenêtre palette)
Repeter
  Si(Tester semaphore("Code d'encryptage"))
    POSITION MESSAGE($x3;$y3)
    MESSAGE("Code d'encryptage en cours de modification.")
  Sinon
    POSITION MESSAGE($x3;$y3)
    MESSAGE("Modification du code d'encryptage autorisée.")
  Fin de si
Jusque(StopInfo)
FERMER FENETRE
```

VARIABLE VERS VARIABLE

```
VARIABLE VERS VARIABLE ( process ; varDestination ; varSource {; varDestination2 ; varSource2 ; ... ; varDestinationN ; varSourceN} )
```

Paramètre	Type		Description
process	Entier long	➡	Numéro du process de destination
varDestination	Variable	➡	Variable de destination
varSource	Variable	➡	Variable source

Description

La commande **VARIABLE VERS VARIABLE** écrit la valeur de la ou des variable(s) *varSource1* (*varSource2*, etc.), dans la ou les variable(s) process *varDestination* (*varDestination2*, etc.) du process de destination dont vous avez passé le numéro dans *process*.

VARIABLE VERS VARIABLE a un fonctionnement semblable à celui de la commande **ECRIRE VARIABLE PROCESS**, avec cependant les différences suivantes :

- Alors que vous passez comme source à **ECRIRE VARIABLE PROCESS** des expressions (et donc vous ne pouvez pas passer un tableau en totalité), vous devez passer comme source à **VARIABLE VERS VARIABLE** uniquement des variables (et donc vous pouvez passer un tableau en totalité).
- Avec **ECRIRE VARIABLE PROCESS**, chaque variable de destination peut être une variable ou un élément de tableau, mais ne peut pas être un tableau. Avec **VARIABLE VERS VARIABLE**, chaque variable de destination peut être une variable, un tableau ou un élément de tableau.

4D Server : La communication process “intermachine” permise par les commandes **VARIABLE VERS VARIABLE**, **ECRIRE VARIABLE PROCESS** et **LIRE VARIABLE PROCESS** n’est possible que du client vers le serveur. C’est toujours un process client qui lit ou écrit les variables d’une procédure stockée.

Pour chaque association *varDestination;varSource*, le type de la variable source doit être compatible avec la variable de destination, sinon vous pourrez obtenir des variables avec des valeurs non significatives. En mode interprété, si la variable de destination n'existe pas, elle est créée puis le type et la valeur de la variable source lui sont affectés.

Lorsque le process courant écrit les variables du process de destination, ce dernier n'est averti en aucune manière de l'écriture de l'instance de ses variables par un autre process.

Restrictions

VARIABLE VERS VARIABLE n'accepte pas de variables locales comme variables de destination.

VARIABLE VERS VARIABLE accepte tout type de variable process ou interprocess de destination, à l'exception de variables de type :

- Pointeur
- Tableau de pointeurs
- Tableau à deux dimensions

Le process de destination doit être un process utilisateur, ce ne peut être un des process du moteur de 4D. Si le process de destination n'existe pas, une erreur est retournée. Vous pouvez intercepter cette erreur à l'aide d'une méthode de gestion d'erreurs installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

Exemple

L'exemple suivant récupère un tableau process depuis le process désigné par *\$vlProcess*, passe séquentiellement tous ses éléments en caractères majuscules puis réécrit entièrement le tableau :

```
LIRE VARIABLE PROCESS($vlProcess;at_IPCom_Tab;$anTab)
Boucle($vlElem;1;Taille tableau($anTab))
    $anTab{$vlElem}:=Majusc($anTab{$vlElem})
Fin de boucle
VARIABLE VERS VARIABLE($vlProcess;at_IPCom_Tab;$anTab)
```

Process (Interface utilisateur)

-  CACHER PROCESS
-  MONTRER PROCESS
-  PASSER AU PREMIER PLAN
-  Process de premier plan

CACHER PROCESS

CACHER PROCESS (process)

Paramètre	Type		Description
process	Entier long	→	Numéro du process à cacher

Description

CACHER PROCESS masque toutes les fenêtres appartenant au process dont le numéro est *process*. Tous les éléments d'interface de *process* sont cachés jusqu'au **MONTRE PROCESS** suivant. La barre de menus du process est aussi cachée. L'ouverture d'une fenêtre alors que le process est caché ne provoquera aucun redessinement d'écran. Si le process est déjà caché, cette commande ne fait rien.

La seule exception à cette règle est la fenêtre du débogueur. Si la fenêtre du débogueur est affichée lorsque *process* est caché, *process* est affiché et passe au premier plan.

Si vous ne voulez pas qu'un process soit affiché lorsqu'il est créé, **CACHER PROCESS** doit être la première commande à appeler dans la méthode du process. Les process Process principal et Gestionnaire du cache ne peuvent pas être cachés à l'aide de cette commande.

Lorsqu'un process est caché, il est toujours en cours d'exécution.

Si vous souhaitez ne cacher qu'une fenêtre du process, utilisez la commande **CACHER FENETRE**.

Exemple

L'exemple suivant cachera toutes les fenêtres appartenant au process courant :

```
CACHER PROCESS (Numero du process courant)
```

MONTRER PROCESS

MONTRER PROCESS (process)

Paramètre	Type		Description
process	Entier long	→	Numéro du process dont les fenêtres doivent être affichées

Description

MONTRER PROCESS fait apparaître l'ensemble des fenêtres appartenant à *process*. Cette commande ne passe pas les fenêtres de *process* au premier plan, utilisez pour cela la commande **PASSER AU PREMIER PLAN**.

Si les fenêtres de *process* sont déjà affichées, cette commande ne fait rien.

Exemple

L'exemple suivant affiche le process "Clients", s'il était caché auparavant. Le numéro de process est stocké dans la variable `interprocess` <>*Clients* :

```
MONTRER PROCESS (<>Clients)
```

PASSER AU PREMIER PLAN

PASSER AU PREMIER PLAN (process)

Paramètre	Type		Description
process	Entier long	→	Numéro du process à passer au premier plan

Description

PASSER AU PREMIER PLAN passe les fenêtres du process de numéro *process* au premier plan. Toutes les fenêtres appartenant à *process* passent au premier plan. L'ordre des fenêtres est conservé. Si le process est déjà au premier plan, la commande ne fait rien. Si le process est caché, il faut utiliser la commande **MONTRE PROCESS** pour faire d'abord apparaître le process, sinon **PASSER AU PREMIER PLAN** ne fait rien.

Le Process principal et le Process de structure peuvent être passés au premier plan à l'aide de cette commande.

Exemple

L'exemple suivant est une méthode qui peut être exécutée à partir d'une commande de menu. Elle vérifie si le process au premier plan est le process <>Clients. Sinon, ce process passe au premier plan :

```
Si (Process de premier plan#<>Clients) ` Si la liste des clients n'est pas affichée
  PASSER AU PREMIER PLAN(<>Clients) ` Passer cette liste au premier plan
Fin de si
```

Process de premier plan

Process de premier plan {(*)} -> Résultat

Paramètre	Type		Description
*	Opérateur	→	Numéro du process de la première fenêtre non-flottante
Résultat	Entier	↩	Numéro du process dont la ou les fenêtre(s) est (sont) au premier plan

Description

Process de premier plan retourne le numéro du process dont la ou les fenêtre(s) est (sont) au premier plan.

Lorsqu'une ou plusieurs fenêtres flottantes sont ouvertes, deux niveaux différents de fenêtres sont distingués :

- les fenêtres standard
- les fenêtres flottantes

Si la fonction **Process de premier plan** est utilisée dans la méthode formulaire ou dans une méthode objet d'une fenêtre flottante, la fonction retourne le numéro du process de la fenêtre flottante au premier plan parmi les fenêtres flottantes. Si vous passez le paramètre optionnel astérisque, la fonction retourne le numéro du process dont la fenêtre est au premier plan, **exception faite du niveau des fenêtres flottantes**.

Exemple

Référez-vous à l'exemple de [PASSER AU PREMIER PLAN](#).



Propriétés des objets



Propriétés des objets



OBJET DEPLACER



OBJET DUPLIQUER Nouveauté 12.0



OBJET FIXER ACTIVATION Nouveauté 12.0



OBJET FIXER ALIGNEMENT



OBJET FIXER ATTRIBUT TEXTE STYLE Modifié 12.1



OBJET FIXER BARRES DEFILEMENT



OBJET FIXER COULEUR



OBJET FIXER COULEURS RVB



OBJET FIXER DEFILEMENT Modifié 12.0



OBJET FIXER FILTRE SAISIE



OBJET FIXER FORMATAGE Modifié 12.0



OBJET FIXER NOM ENUMERATION



OBJET FIXER POLICE



OBJET FIXER SAISSISSABLE



OBJET FIXER STYLE POLICE



OBJET FIXER TAILLE POLICE



OBJET FIXER TEXTE BRUT Nouveauté 12.1



OBJET FIXER TEXTE STYLE Modifié 12.1



OBJET FIXER TITRE



OBJET FIXER VISIBLE



OBJET Lire activation Nouveauté 12.0



OBJET Lire alignement



OBJET LIRE ATTRIBUT TEXTE STYLE Modifié 12.1



OBJET LIRE BARRES DEFILEMENT Nouveauté 12.0



OBJET LIRE COORDONNEES



OBJET LIRE COULEURS RVB Nouveauté 12.0



OBJET LIRE DEFILEMENT Nouveauté 12.0



OBJET Lire filtre saisie Nouveauté 12.0



OBJET Lire formatage



OBJET Lire nom enumeration Nouveauté 12.0



OBJET Lire police Nouveauté 12.0



OBJET Lire saisissable Nouveauté 12.0



OBJET Lire style police Nouveauté 12.0



OBJET LIRE TAILLE OPTIMALE



OBJET Lire taille police Nouveauté 12.0



OBJET Lire texte brut Modifié 12.1



OBJET Lire texte style Modifié 12.1



OBJET Lire titre Nouveauté 12.0



OBJET Lire visible Nouveauté 12.0



ACTIVER BOUTON



INACTIVER BOUTON

Propriétés des objets

Les commandes de propriétés des objets agissent sur les propriétés des objets présents dans les formulaires. Elles vous permettent de modifier l'apparence et le comportement de ces objets lorsque vous utilisez les formulaires pour afficher les enregistrements et en mode Application.

Important : La portée (l'aire d'action) de ces commandes est le formulaire en cours d'utilisation ; les modifications ne sont pas conservées lorsque vous sortez du formulaire.

Accès aux objets par leur nom d'objet ou à partir du nom de la source de données

Les commandes de propriétés des objets partagent toutes la même syntaxe :

NOM DE LA COMMANDE ({*; } objet { ; paramètres spécifiques à la commande)

Si vous spécifiez le paramètre optionnel *, vous indiquez un nom d'objet (une chaîne) dans *objet*.

Vous pouvez utiliser le caractère @ dans ce nom si vous voulez adresser plusieurs objets du formulaire dans un seul appel. Le tableau qui suit montre des exemples de noms d'objets que vous pouvez spécifier pour cette commande.

Noms d'objets	Objets affectés par l'appel
zoneGroupe	Uniquement l'objet zoneGroupe.
zone@	Les objets dont le nom commence par "zone".
@zoneGroupe	Les objets dont le nom finit par "zoneGroupe".
@Groupe@	Les objets dont le nom contient "Groupe".
zone@Btn	Les objets dont le nom commence par "zone" et finit par "Btn".
@	Tous les objets présents dans le formulaire.

Note : Il est possible de paramétrer le mode d'interprétation du caractère @, lorsque celui-ci est inclus dans une chaîne de caractères. Cette option influe sur le fonctionnement des commandes du thème "Propriétés des objets". Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel Mode Développement de 4D.

Si vous omettez le paramètre optionnel *, vous indiquez un champ ou une variable dans *objet*. Dans ce cas, vous ne spécifiez pas une chaîne mais une référence de champ ou de variable (champ et variable objet uniquement).

OBJET DEPLACER

OBJET DEPLACER ({ * ; } objet ; dépH ; dépV { ; redimH { ; redimV { ; * } } })

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	⇒ Si spécifié = objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis = objet est une variable
objet	Objet de formulaire	⇒ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Champ ou variable (si * est omis)
dépH	Entier long	⇒ Valeur de déplacement horizontal de l'objet (>0 = vers la droite, <0 = vers la gauche)
dépV	Entier long	⇒ Valeur de déplacement vertical de l'objet (>0 = vers le bas, <0 = vers le haut)
redimH	Entier long	⇒ Valeur de redimensionnement horizontal de l'objet
redimV	Entier long	⇒ Valeur de redimensionnement vertical de l'objet
*	Opérateur	⇒ Si spécifié = coordonnées absolues Si omis = coordonnées relatives

Description

La commande **OBJET DEPLACER** permet de déplacer le ou les objet(s) du formulaire courant, défini(s) par les paramètres * et *objet*, de *dépH* pixels horizontalement et de *dépV* pixels verticalement. Il est également possible (optionnellement) de redimensionner le ou les objet(s) de *redimH* pixels horizontalement et de *redimV* pixels verticalement.

Le sens du déplacement ou du redimensionnement est défini par le signe des valeurs passées dans les paramètres *dépH* et *dépV* :

- Si la valeur est positive, le déplacement ou le redimensionnement s'effectue respectivement vers la droite ou vers le bas.
- Si la valeur est négative, le déplacement ou le redimensionnement s'effectue respectivement vers la gauche ou vers le haut.

Si vous passez le premier paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne de caractères). Si vous ne passez pas le paramètre *, vous indiquez que *objet* est un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de champ ou de variable (champ ou variable de type objet uniquement).

Si vous passez un nom d'objet dans le paramètre *objet* et utilisez le caractère joker @ afin de sélectionner plusieurs objets, tous les objets sélectionnés seront déplacés ou redimensionnés.

Par défaut, les valeurs de *dépH*, *dépV*, *redimH* et *redimV* modifient les coordonnées de l'objet relativement à sa position précédente. Si vous souhaitez que ces paramètres définissent des coordonnées absolues, passez le dernier paramètre optionnel *.

Cette commande fonctionne uniquement dans les contextes suivants :

- Formulaires entrée en mode saisie,
- Formulaires affichés via la commande **DIALOGUE**,
- En-têtes et pieds de page des formulaires sortie affichés par les commandes **MODIFIER SELECTION** ou **VISUALISER SELECTION**,
- Formulaires en cours d'impression.

Exemple 1

L'instruction suivante déplace le bouton "Bouton_1" de 10 pixels vers la droite et de 20 pixels vers le haut, et agrandit le bouton de 30 pixels en largeur et de 40 en hauteur :

```
OBJET DEPLACER (*;"Bouton_1";10;-20;30;40)
```

Exemple 2

L'instruction suivante place le bouton "Bouton_1" aux coordonnées (10;20) (30;40) :

```
OBJET DEPLACER (*;"Bouton_1";10;20;30;40;*)
```

OBJET DUPLIQUER

OBJET DUPLIQUER ({ * ; } objet { ; nouvNom { ; nouvVar { ; reliéA { ; dépH { ; dépV { ; redimH { ; redimV { } } } } } } { ; * })

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable ou un champ
objet	Objet de formulaire	➡ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable ou champ (si * est omis)
nouvNom	Texte	➡ Nom du nouvel objet
nouvVar	Pointeur	➡ Pointeur vers la variable du nouvel objet
reliéA	Texte	➡ Nom de l'objet saisissable (ou du bouton radio) précédent
dépH	Entier long	➡ Décalage horizontal du nouvel objet (>0 = vers la droite, <0 = vers la gauche)
dépV	Entier long	➡ Décalage vertical du nouvel objet (>0 = vers le bas, <0 = vers le haut)
redimH	Entier long	➡ Valeur de redimensionnement horizontal du nouvel objet
redimV	Entier long	➡ Valeur de redimensionnement vertical du nouvel objet
*	Opérateur	➡ Si spécifié = coordonnées absolues Si omis = coordonnées relatives

Description

La commande **OBJET DUPLIQUER** permet de créer une copie de l'objet désigné par le paramètre *objet* dans le contexte du formulaire en cours d'exécution (mode Application). Le formulaire d'origine, généré en mode Développement, n'est pas modifié.

Par défaut, toutes les options définies dans la Liste des propriétés pour l'objet source sont appliquées à la copie (taille, options de redimensionnement, couleur, etc.), y compris la méthode objet éventuellement associée. Les exceptions suivantes sont toutefois à noter :

- Bouton par défaut : il ne peut y avoir qu'un seul bouton par défaut dans un formulaire. Lorsque vous dupliquez un bouton ayant la propriété "Bouton par défaut", cette propriété est attribuée à la copie et est supprimée de l'objet d'origine.
- Equivalents clavier : le raccourci clavier associé à un objet source n'est pas dupliqué. Cette propriété est laissée vide dans la copie.
- Noms d'objet : il ne peut pas y avoir plusieurs objets de même nom dans un formulaire. Si vous ne passez pas le paramètre *nouvNom*, le nom de l'objet source est automatiquement incrémenté dans le nouvel objet (cf. ci-dessous).

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* désigne le nom d'un objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre *, vous indiquez que le paramètre *objet* désigne un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne de caractères mais la référence du champ ou de la variable (champs ou variables objets uniquement).

Si vous passez une référence de champ ou de variable et si le formulaire contient plusieurs objets utilisant la même référence, la première occurrence trouvée est utilisée. Dans ce cas, pour éviter toute ambiguïté, il est conseillé de travailler avec les noms d'objets, qui sont uniques.

Passez dans le paramètre *nouvNom* le nom attribué à la copie de l'objet. Ce nom doit être conforme aux règles de nommage des objets et être unique dans le formulaire. S'il est invalide ou est déjà utilisé par un autre objet, la commande ne fait rien et la variable *OK* retourne 0.

Si vous omettez ce paramètre ou passez une chaîne vide, le nouveau nom est automatiquement généré par incrémentation du nom de l'objet source (si ce nom n'est pas déjà utilisé). Par exemple :

Nom d'origine	Nom de la copie
Bouton	Bouton 1
Bouton20	Bouton21
Bouton21	Bouton23 si Bouton22 existe déjà

Passez dans *nouvVar* un pointeur vers la variable à associer au nouvel objet. Vous devez en principe pointer vers une variable du même type que celle de l'objet d'origine mais certains "retypages" sont possibles. La commande propose des automatismes facilitant l'écriture de code générique :

- De manière générale, toutes les variables "saisissables" peuvent être retypées ; par exemple, un objet affichant une Date ou un Entier long peut être dupliqué et utilisé avec une variable de type Texte. Les propriétés compatibles sont maintenues. La commande permet également les changements de type entre des objets Texte et des objets Image. A noter qu'un objet texte dupliqué et associé à une variable ou un champ booléen aura automatiquement l'apparence d'une case à cocher.
- Il est généralement possible de transformer dynamiquement une variable en champ et inversement. En revanche, les objets graphiques (boutons, cases à cocher...) ne peuvent pas être transformés en d'autres types de contrôles.

Si le type de la variable est incompatible avec l'objet, la commande ne fait rien et la variable *OK* prend la valeur 0. Si vous omettez ce paramètre, la variable est créée dynamiquement par 4D (cf. paragraphe "Variables dynamiques" dans la section). Si vous dupliquez un objet statique (ligne, rectangle, image statique...) ce paramètre est ignoré. Passez un pointeur Nil (->[]) si vous souhaitez pouvoir utiliser les autres paramètres.

Vous utilisez le paramètre *reliéA* dans deux cas :

- mise à jour de l'ordre de saisie : dans ce cas, passez dans *reliéA* le nom de l'objet saisissable situé juste avant l'objet dupliqué. Si vous souhaitez que le nouvel objet devienne le premier objet dans l'ordre de saisie de la page, passez la constante [Objet Premier ordre saisie](#) (cf. commande **OBJET Lire pointeur**).
- association à un groupe de boutons radio : les boutons radios fonctionnent de façon coordonnée lorsqu'ils sont groupés. Si l'objet dupliqué est un bouton radio, passez dans *reliéA* le nom d'un bouton radio du groupe auquel rattacher le nouvel objet.

Si vous omettez ce paramètre ou passez une chaîne vide, le nouvel objet devient le dernier objet saisissable de la page du formulaire. Dans le cas d'un bouton radio, l'objet est rattaché au groupe du bouton source.

Le nouvel objet peut être déplacé et redimensionné via les paramètres *dépH*, *dépV*, *redimH* et *redimV*. Comme pour la commande **OBJET DEPLACER**, le sens du déplacement ou du redimensionnement est défini par le signe des valeurs passées dans les paramètres *dépH* et *dépV* :

- Si la valeur est positive, le déplacement ou le redimensionnement s'effectue respectivement vers la droite ou vers le bas.
- Si la valeur est négative, le déplacement ou le redimensionnement s'effectue respectivement vers la gauche ou vers le haut.

Par défaut, les valeurs de *dépH*, *dépV*, *redimH* et *redimV* modifient les coordonnées de l'objet relativement à sa position précédente. Si vous souhaitez que ces paramètres définissent des coordonnées absolues, passez le dernier paramètre optionnel ***.

Si vous omettez ces paramètres, le nouvel objet se superpose à l'objet d'origine.

Cette commande doit être utilisée dans le contexte de l'affichage d'un formulaire. Elle sera généralement appelée dans l'événement Sur chargement du formulaire ou suite à une action utilisateur (événement Sur clic).

Note : Si l'événement Sur chargement est associé à l'objet d'origine, il est généré pour l'objet dupliqué au moment de l'exécution de la commande. Ce principe permet par exemple d'initialiser la valeur de l'objet.

Pour des raisons techniques et logiques, **OBJET DUPLIQUER** ne peut pas être appelée dans le cadre de certains événements formulaire, notamment :

- Événement Sur chargement généré dans une méthode objet
- Événement Sur libération.
- Événement lié à un contexte d'impression (Sur entête, Sur impression corps, etc.). Pour imprimer plusieurs fois un objet, vous devez utiliser la commande **Imprimer objet**.

Lorsque la commande est appelée dans un contexte non pris en charge, l'objet n'est pas dupliqué et la variable OK prend la valeur 0. Si elle est appelée dans un contexte d'impression, l'erreur -10601 est en outre générée.

Si la commande est exécutée correctement, la variable *OK* prend la valeur 1. Sinon, elle prend la valeur 0.

Exemple 1

Création d'un nouveau bouton nommé "BoutonAnnul" au-dessus de l'objet existant "BoutonOK" et association à la variable *vAnnul* :

```
OBJET DUPLIQUER(*;"BoutonOK";"BoutonAnnul";vAnnul)
```

Exemple 2

Création d'un nouveau bouton radio "bRadio6" basé sur le bouton radio existant "bRadio5". Ce bouton sera associé à la variable *<r6*, intégré au groupe du bouton "bRadio5" et placé 20 pixels au-dessous :

```
OBJET DUPLIQUER(*;"bRadio5";"bRadio6";<r6;"bRadio5";0;20)
```

OBJET FIXER ACTIVATION

OBJET FIXER ACTIVATION ({ * ; } objet ; actif)

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	⇒ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable ou un champ
objet	Objet de formulaire	⇒ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
actif	Booléen	⇒ Vrai = objet(s) activé(s), Faux sinon

Description

La commande **OBJET FIXER ACTIVATION** permet d'activer ou d'inactiver l'objet ou le groupe d'objets désigné par *objet* dans le formulaire courant.

Un objet activé réagit aux clics souris et aux raccourcis clavier.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable (variable objet uniquement).

Passez Vrai dans le paramètre *actif* pour activer les objets et Faux pour les inactiver.

Cette commande peut être appliquée aux types d'objets suivants :

- Bouton, Bouton par défaut, Bouton 3D, Bouton invisible, Bouton inversé
- Bouton radio, Bouton radio 3D, Bouton image
- Case à cocher, Case à cocher 3D
- Pop-up menu, Liste déroulante, Combo Box, Menu/Liste déroulante
- Thermomètre, Règle

Note : Cette commande est sans effet avec un objet auquel une action standard a été assignée (4D se charge de modifier l'état de cet objet lorsque c'est nécessaire), sauf dans le cas des actions **Valider** et **Annuler**.

OBJET FIXER ALIGNEMENT

OBJET FIXER ALIGNEMENT ({ * ; } objet ; alignement)

Paramètre	Type	Description
*		→ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est un champ ou une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * est passé) ou Champ ou variable (si * est omis)
alignement	Entier long	→ Code d'alignement

Description

La commande **OBJET FIXER ALIGNEMENT** vous permet de fixer le type d'alignement appliqué à l'objet ou aux objets désigné(s) par les paramètres *objet* et ***.

Si vous passez le paramètre optionnel ***, vous indiquez que le paramètre *objet* désigne le nom d'un objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre ***, vous indiquez que le paramètre *objet* désigne un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne de caractères mais la référence du champ ou de la variable (champs ou variables de formulaire uniquement).

Passez dans le paramètre *alignement* une des constantes du thème "**Alignement objet**" :

Constante	Type	Valeur
Aligné à droite	Entier long	4
Aligné à gauche	Entier long	2
Aligné par défaut	Entier long	1
Centré	Entier long	3

Les objets de formulaire auxquels vous pouvez appliquer cette commande sont les suivants :

- Zones de défilement
- Combo box
- Textes statiques
- Zones de groupes
- Pop up menus/Listes déroulantes
- Champs
- Variables

OBJET FIXER ATTRIBUT TEXTE STYLE

OBJET FIXER ATTRIBUT TEXTE STYLE ({ * ; } objet ; débutSel ; finSél ; nomAttribut ; valeurAttribut { ; nomAttribut2 ; valeurAttribut2 ; ... ; nomAttributN ; valeurAttributN })

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	⇒ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable ou un champ
objet	Objet de formulaire	⇒ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable ou champ Texte (si * est omis)
débutSel	Entier long	⇒ Début de la nouvelle sélection de texte
finSél	Entier long	⇒ Fin de la nouvelle sélection de texte
nomAttribut	Chaîne	⇒ Attribut à définir
valeurAttribut	Chaîne, Entier long	⇒ Nouvelle valeur d'attribut

Description

La commande **OBJET FIXER ATTRIBUT TEXTE STYLE** permet de modifier un ou plusieurs attribut(s) de style dans le ou les objet(s) de formulaire désigné(s) par *objet*.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de champ ou de variable.

Note : Vous pouvez utiliser les attributs de style avec des champs de type Texte uniquement. Les champs de type Alpha ayant une longueur prédéfinie, l'ajout d'éventuelles balises de style entraînerait des pertes de données.

La définition d'un attribut s'effectue via l'insertion ou la modification de balises HTML de style dans à l'intérieur du texte (pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous au manuel *Mode Développement*). A noter que **OBJET FIXER ATTRIBUT TEXTE STYLE** insère des balises de style dans tous les cas, même si *objet* désigne des objets texte de formulaire n'ayant pas la propriété Multistyle.

Les paramètres *débutSel* et *finSel* permettent de désigner la sélection de texte à laquelle appliquer la ou les modification(s) de style à l'intérieur de l'*objet*. Passez dans *débutSel* la position du premier caractère à modifier et dans *finSel* la position plus un du dernier caractère à modifier.

Si la valeur de *finSel* est supérieure au nombre de caractères de l'objet, tous les caractères entre *débutSel* et la fin du texte seront modifiés. Si *débutSel* est supérieur à *finSel*, la commande ne fait rien et la variable OK prend la valeur 0.

Les valeurs *débutSel* et *finSel* ne tiennent pas compte des balises de style éventuellement déjà présentes dans la zone. Elles sont évaluées sur la base du texte brut (texte duquel les balises de style ont été filtrées).

Passez dans les paramètres *nomAttribut* et *valeurAttribut* respectivement le nom et la valeur de l'attribut à modifier. Vous pouvez passer autant de paires attribut/valeur que vous souhaitez. Pour définir le paramètre *nomAttribut*, utilisez les constantes prédéfinies placées dans le thème **Attributs de texte multistyle**. La valeur à passer dans le paramètre *valeurAttribut* dépend du paramètre *nomAttribut* :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Attribut couleur fond	Entier long	8	<i>valeurAttribut</i> =Valeur hexadécimale ou nom de couleur HTML (Windows uniquement)
Attribut couleur texte	Entier long	7	<i>valeurAttribut</i> =Valeur hexadécimale ou nom de couleur HTML
Attribut nom de police	Entier long	5	<i>valeurAttribut</i> =Nom de la famille de police (chaîne)
Attribut style barré	Entier long	3	<i>valeurAttribut</i> =0 : pas d'attribut barré pour la sélection <i>valeurAttribut</i> =1 : attribut barré pour la sélection
Attribut style gras	Entier long	1	<i>valeurAttribut</i> =0 : pas d'attribut gras pour la sélection <i>valeurAttribut</i> =1 : attribut gras pour la sélection
Attribut style italique	Entier long	2	<i>valeurAttribut</i> =0 : pas d'attribut italique pour la sélection <i>valeurAttribut</i> =1 : attribut italique pour la sélection
Attribut style souligné	Entier long	4	<i>valeurAttribut</i> =0 : pas d'attribut souligné pour la sélection <i>valeurAttribut</i> =1 : attribut souligné pour la sélection
Attribut taille texte	Entier long	6	<i>valeurAttribut</i> =Nombre de points (numérique)

Couleurs

Si vous passez la constante Attribut couleur texte ou Attribut couleur fond dans *nomAttribut*, vous devez passer dans *valeurAttribut* une chaîne contenant soit un nom de couleur HTML soit une valeur de couleur hexadécimale :

Nom de couleur HTML	Valeur hexadécimale
Aqua	#00FFFF
Black	#000000
Blue	#0000FF
Fushia	#FF00FF
Gray	#808080
Green	#008000
Lime	#00FF00
Maroon	#800000
Navy	#000080
Olive	#808000
Purple	#800080
Red	#FF0000
Silver	#C0C0C0
Teal	#008080
White	#FFFFFF
Yellow	#FFFF00

Exemple

Dans cet exemple, nous modifions la taille, la couleur de texte ainsi que les attributs gras et souligné des caractères 2 à 5 du champ :

```
OBJET FIXER ATTRIBUT TEXTE STYLE([MaTable]MonChamp;2;5;Attribut nom de police;"Arial";Attribut
taille texte;10;Attribut style souligné;1;Attribut style gras;1;Attribut couleur texte;"Blue")
```

Variables et ensembles système

A l'issue de l'exécution de cette commande, la variable OK prend la valeur 1 si aucune erreur n'a été rencontrée et 0 dans le cas contraire. C'est le cas notamment lorsque l'évaluation des balises de style échoue (balise incorrecte ou manquante).

A noter qu'en cas d'erreur, la variable n'est pas modifiée. Lorsqu'une erreur se produit sur une variable lors de l'évaluation du texte, 4D transforme le texte en texte brut ; par conséquent, les caractères <, > et & seront convertis en entités HTML.

OBJET FIXER BARRES DEFILEMENT

OBJET FIXER BARRES DEFILEMENT ({ * ; } objet ; horizontal ; vertical)

Paramètre	Type	Description
*		➡ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	➡ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
horizontal	Booléen	➡ Vrai=montrer, Faux=cacher
vertical	Booléen	➡ Vrai=montrer, Faux=cacher

Description

La commande **OBJET FIXER BARRES DEFILEMENT** permet d'afficher ou de masquer les barres de défilement horizontale et/ou verticale dans l'objet désigné par les paramètres *objet* et ***.

Si vous passez le paramètre optionnel ***, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable. Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section **Propriétés des objets**.

Cette commande est utilisable avec les objets de formulaire suivants :

- list box,
- zones de défilement,
- listes hiérarchiques,
- sous-formulaires.

Passez dans les paramètres *horizontal* et *vertical* des valeurs booléennes indiquant si les barres de défilement correspondantes doivent être affichées (**Vrai**) ou cachées (**Faux**). Par défaut, les barres de défilement sont affichées.

Note : Les objets de type zone de défilement ne sont pas pourvus de barres de défilement horizontales. Le paramètre *horizontal* étant toutefois obligatoire, vous devez le passer dans ce cas, il sera simplement ignoré.

OBJET FIXER COULEUR

OBJET FIXER COULEUR ({ * ; } objet ; couleur { ; couleurAlt })

Paramètre	Type	Description
*		→ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est un champ ou une variable
objet	Champ, Variable	→ Nom d'objet (si * spécifié) ou Champ ou Variable (si * omis)
couleur	Entier long	→ Nouvelles couleurs pour l'objet
couleurAlt	Entier long	→ Couleurs alternées pour une list box

Description

La commande **OBJET FIXER COULEUR** définit les couleurs de premier plan et d'arrière-plan du ou des objet(s) de formulaire spécifié(s) par *objet*. Si *objet* est une list box, un paramètre supplémentaire permet de définir les couleurs de premier plan et d'arrière-plan des lignes paires (couleurs alternées).

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de champ ou de variable (champ ou variable objet uniquement). Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section [Propriétés des objets](#).

couleurAlt permet de désigner une couleur alternative pour les lignes paires d'une list box ou d'une colonne de list box. Lorsque ce paramètre est passé, le paramètre *couleur* s'applique aux lignes impaires uniquement. Utiliser des couleurs alternées améliore la lisibilité des tableaux.

Si *objet* désigne l'objet list box, les couleurs alternées sont utilisées dans la totalité de la list box. Si *objet* désigne une colonne, seule la colonne utilisera les couleurs définies.

Le paramètre *couleur* (ainsi que le paramètre *couleurAlt*) définit à la fois les couleurs de premier plan et d'arrière-plan. La couleur est calculée de la manière suivante : **Couleur:=(Premier_Plan+(256 * Arrière_Plan))**, où **Premier_Plan** et **Arrière_Plan** sont des numéros de couleur (de 0 à 255) parmi la palette de couleurs de 4D — que vous pouvez visualiser, par exemple, dans la Liste des propriétés de l'éditeur de formulaires. **Couleur** est toujours un nombre négatif.

Par exemple, si la couleur de premier plan est 20 et si la couleur d'arrière-plan est 10, alors *couleur* est égal à – (20 + (256 * 10)) soit –2580.

Les numéros les plus souvent utilisés sont fournis par 4D sous forme de constantes prédéfinies, placées dans le thème “**Couleurs**” :

Constante	Type	Valeur
Blanc	Entier long	0
Bleu	Entier long	6
Bleu clair	Entier long	7
Bleu foncé	Entier long	5
Gris	Entier long	14
Gris clair	Entier long	12
Gris foncé	Entier long	11
Jaune	Entier long	1
Marron	Entier long	13
Marron foncé	Entier long	10
Noir	Entier long	15
Orange	Entier long	2
Rouge	Entier long	3
Vert	Entier long	8
Vert foncé	Entier long	9
Violet	Entier long	4

Note : Tandis que **OBJET FIXER COULEUR** travaille avec des couleurs indexées dans la palette de couleurs de 4D, la commande **OBJET FIXER COULEURS RVB** vous permet de travailler avec toute couleur RVB. Pour rétablir les couleurs automatiques d'un objet, utilisez la commande **OBJET FIXER COULEURS RVB** avec les constantes Coul premier plan et Coul arrière plan.

Exemple

L'exemple suivant définit la couleur de la zone de texte représentée ci-dessous dans l'éditeur de formulaires :



Après l'exécution de cette instruction :

```
OBJET FIXER COULEUR (* ; "Montexte" ; - (Jaune+ (256*Rouge) ) )
```

... la zone prend l'apparence suivante :

OBJET FIXER COULEURS RVB

OBJET FIXER COULEURS RVB ({ * ; } objet ; couleurAvantPlan ; couleurArrièrePlan { ; couleurArrièrePlanAlt })

Paramètre	Type	Description
*		→ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est un champ ou une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Champ ou Variable (si * est omis)
couleurAvantPlan	Entier long	→ Valeur de la couleur RVB d'avant-plan
couleurArrièrePlan	Entier long	→ Valeur de la couleur RVB d'arrière-plan
couleurArrièrePlanAlt	Entier long	→ Valeur de la couleur RVB d'arrière-plan alternée

Description

La commande **OBJET FIXER COULEURS RVB** modifie les couleurs d'avant-plan et d'arrière-plan du ou des objet(s) défini(s) par le paramètre *objet* et le paramètre optionnel *. Lorsque la commande est appliquée à un objet de type List box, un paramètre supplémentaire permet de modifier la couleur alternée des lignes.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous spécifiez que le paramètre *objet* est le nom d'un objet (une chaîne de caractères). Si le paramètre * est omis, vous spécifiez que *objet* est un champ ou un objet. Dans ce cas, vous ne passez pas dans *objet* une chaîne de caractères mais la référence à un champ ou à une variable (champ ou variable objet uniquement). Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section **Propriétés des objets**.

Le paramètre facultatif *couleurArrièrePlanAlt* permet de désigner une couleur alternative pour l'arrière-plan (c'est-à-dire le fond) des lignes paires. Ce paramètre n'est utile que lorsque l'objet désigné est de type List box ou colonne de list box. Lorsque ce paramètre est utilisé, la *couleurArrièrePlan* est utilisée pour le fond des lignes impaires uniquement. Utiliser des couleurs alternées améliore la lisibilité des tableaux.

Si *objet* désigne l'objet List box, les couleurs alternées sont utilisées dans la totalité de la list box. Si *objet* désigne une colonne de list box, seule la colonne utilisera les couleurs définies.

Vous passez des valeurs de couleurs RVB dans les paramètres *couleurAvantPlan*, *couleurArrièrePlan* et *couleurArrièrePlanAlt*. Ces valeurs sont des entiers longs de 4 octets dont le format (0x00RRGGBB) est décrit ci-dessous (les octets sont numérotés de 0 à 3 de la droite vers la gauche) :

Octet	Description
3	Doit être zéro pour une couleur RVB absolue
2	Composante rouge de la couleur (0..255)
1	Composante verte de la couleur (0..255)
0	Composante bleue de la couleur (0..255)




Le tableau ci-dessous présente des exemples de valeurs de couleurs RVB :

Valeur	Description
0x00000000	Noir
0x00FF0000	Rouge vif
0x0000FF00	Vert vif
0x000000FF	Bleu vif
0x007F7F7F	Gris
0x00FFFF00	Jaune vif
0x00FF7F7F	Rouge pastel
0x00FFFFFF	Blanc

Vous pouvez aussi spécifier une des couleurs "système" utilisées par défaut par 4D pour dessiner des objets ayant la propriété de couleur "automatique". Les constantes prédéfinies suivantes sont proposées par 4D dans le thème "" :

Constante	Type	Valeur
Coul arrière plan	Entier long	-2
Coul claire	Entier long	-4
Coul de fond texte sélect	Entier long	-7
Coul fond élément sélect désact	Entier long	-11
Coul fond ligne menu sélect	Entier long	-9
Coul premier plan	Entier long	-1
Coul sombre	Entier long	-3
Coul texte ligne menu sélect	Entier long	-10
Coul texte sélect	Entier long	-8


Ces couleurs (sur un système standard) sont les suivantes :

Windows		Mac OS
	Coul premier plan	
	Coul arrière plan	
	Coul sombre	
	Coul claire	
	Coul de fond texte sélection	
	Coul texte sélection	
	Coul fond ligne menu sélection	
	Coul texte ligne menu sélection	
	Coul fond élément sélection désact	

ATTENTION : Notez que, sous Windows, ces couleurs automatiques dépendent du système. Si vous modifiez vos couleurs système dans le Panneau de configuration "Affichage", les couleurs automatiques de 4D seront modifiées en conséquence. Utilisez les valeurs de couleurs automatiques pour assigner à des objets les couleurs système, et non pour leur assigner les mêmes couleurs que celles définies dans l'exemple ci-dessus.

Exemple

Voici un formulaire contenant deux variables non saisissables, *vsColorValue* et *vsColor* ainsi que trois thermomètres, *thRouge*, *thVert* et *thBleu* :



Les méthodes associées à ces objets sont les suivantes :

```

` Méthode objet de la variable non saisissable vsColorValue
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur chargement)
  vsColorValue:="0x00000000"
Fin de cas

` Méthode objet de la variable non saisissable vsColor
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur chargement)
  vsColor:=""
  OBJET FIXER COULEURS RVB (vsColor;0x0FFFFFFF;0x0000)
Fin de cas

` Méthode objet du thermomètre thRouge
CLIC SUR THERMOMETRE COULEUR

` Méthode objet du thermomètre thVert
CLIC SUR THERMOMETRE COULEUR

` Méthode objet du thermomètre thBleu
CLIC SUR THERMOMETRE COULEUR

```

La méthode projet appelée par les trois thermomètres est la suivante :

```


` Méthode projet CLIC SUR THERMOMETRE COULEUR
OBJET FIXER COULEURS RVB (vsColor;0x0FFFFFFF; (thRouge << 16)+(thVert << 8)+thBleu)
vsColorValue:=Chaine((thRouge << 16)+(thVert << 8)+thBleu;"&x")
Si (thRouge=0)
  vsColorValue:=Sous chaine(vsColorValue;1;2)+"0000"+Sous chaine(vsColorValue;3)

```

Fin de si

Notez l'utilisation des **Opérateurs sur les bits** pour le calcul des valeurs des couleurs à partir de celles des thermomètres.

En exécution, le formulaire a l'aspect suivant :



OBJET FIXER DEFILEMENT

OBJET FIXER DEFILEMENT ({ * ; } objet { ; positionLigne { ; positionH } } { ; * })

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	→ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une table, un champ ou une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Table, champ ou variable (si * est omis)
positionLigne	Entier long	→ Numéro de ligne à afficher ou Défilement vertical en pixels (images)
positionH	Entier long	→ Numéro de colonne à afficher (list box) ou Défilement horizontal en pixels (images)
*	Opérateur	→ Afficher la ligne (et la colonne si le paramètre positionH est passé) en première position après défilement

Description

La commande **OBJET FIXER DEFILEMENT** permet de faire défiler le contenu de plusieurs types d'objets : lignes d'un sous-formulaire, d'un formulaire liste affiché via la commande **MODIFIER SELECTION** ou **VISUALISER SELECTION** ou d'une liste hiérarchique, lignes et colonnes d'une List box ou encore pixels d'une image.

Note : Le défilement par programmation d'un objet reste possible même si les barres de défilement ont été masquées dans le formulaire.

Si vous passez le premier paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est le nom d'un objet de type sous-formulaire, liste hiérarchique, List box ou champ/variable image (dans ce cas, passez une chaîne dans *objet*). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une table (table du formulaire liste ou du sous-formulaire), une variable (*RefListe* de liste hiérarchique, list box ou image) ou un champ.

Le paramètre *positionLigne* permet de spécifier le numéro de la ligne à afficher ou, dans le cas d'une image, le décalage à appliquer.

Si vous ne passez pas ce paramètre, la commande provoque le défilement vertical des lignes de la liste de manière à ce que la première ligne sélectionnée (surlignée) dans la liste soit visible. Dans ce cas, si aucune ligne n'est sélectionnée ou si au moins une ligne sélectionnée est déjà visible, aucun défilement vertical n'est effectué.

Si vous passez ce paramètre, la commande provoque le défilement vertical des lignes de la liste de manière à ce que la ligne désignée soit visible (qu'elle soit surlignée ou non). Si la ligne est déjà visible, la commande ne fait rien, sauf si le second paramètre * est passé (cf. ci-dessous).

- Pour les formulaires liste et les sous-formulaires, ce numéro correspond au numéro d'un enregistrement parmi la sélection courante, c'est-à-dire sa position.
- Dans le cas des listes hiérarchiques, la commande tient compte de l'état déployé/contracté des éléments.
- Pour les list box, ce numéro correspond au numéro de la ligne parmi toutes les lignes de l'objet (y compris les lignes éventuellement cachées). Si le numéro passé dans *positionLigne* correspond à une ligne masquée dans la list box, la commande affiche la première ligne visible suivante.

Note : Gardez à l'esprit que cette commande se base toujours sur la représentation "standard" (non hiérarchique) d'une list box, même si elle est affichée en mode hiérarchique. Par conséquent, le résultat pourra être différent suivant que la list box est affichée en mode standard ou en mode hiérarchique (cf. exemple).

- Dans le cas d'une image affichée dans le formulaire, *positionLigne* indique le décalage vertical à appliquer à l'image. Passez 0 dans *positionLigne* dans pour ne pas faire défiler l'image dans la dimension verticale. La valeur doit être exprimée en pixels relativement à l'origine de l'image dans son contexte local. L'image doit être affichée dans le format "Image tronquée (non centrée)".

Le paramètre *positionH* peut être utilisé dans le contexte d'une list box ou d'une image.

- Dans le cas d'une list box, vous pouvez passer dans *positionH* un numéro de colonne. L'exécution de la commande provoquera le défilement horizontal de la list box de manière à ce que la colonne soit visible. Si la colonne est déjà visible, la commande ne fait rien. Comme pour le défilement vertical, si vous passez le second paramètre optionnel *, la colonne rendue visible par la commande (si la list box a effectivement défilé) sera placée en première position (cf. ci-dessous).
- Dans le cas d'une image affichée dans le formulaire, *positionH* indique le décalage horizontal à appliquer à l'image. La valeur doit être exprimée en pixels relativement à l'origine de l'image dans son contexte local.

Si vous passez le second paramètre optionnel *, la ligne rendue visible par la commande (si la liste a effectivement défilé) sera placée en première position de la liste. Si la ligne est située en fin de liste, cette option n'a pas d'effet. Ce paramètre est sans effet pour les défilements d'images.

Note : La commande **MARQUER ENREGISTREMENTS** comporte un paramètre * facultatif permettant de déléguer la gestion du défilement dans les formulaires à la commande **OBJET FIXER DEFILEMENT**.

Exemple

Cet exemple illustre la différence de fonctionnement de la commande avec une list box affichée en mode standard et hiérarchique :

```
OBJET FIXER DEFILEMENT (*;"malistbox";4;2;*) // afficher en tête la 4e ligne de la 2e colonne de la list box
```


Si cette instruction est appliquée à une list box affichée en mode standard :

France	Bretagne	Brest	1 20000	...
France	Bretagne	Quimper	80000	...
France	Bretagne	Rennes	200000	...
France	Normandie	Caen	220000	...
France	Normandie	Deauville	4000	...
France	Normandie	Cherbourg	41000	...
...	...	...	...	...

... les lignes et les colonnes de la list box défilent effectivement :

Normandie	Caen	220000	...	...
Normandie	Deauville	4000	...	...
Normandie	Cherbourg	41000	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

En revanche, si la même instruction est appliquée à la list box affichée en mode hiérarchique, les lignes défilent mais pas les colonnes car la 2e colonne appartient à la hiérarchie :

V Normandie
Caen 220000
Deauville 4000
Cherbourg 41000
...

OBJET FIXER FILTRE SAISIE

OBJET FIXER FILTRE SAISIE ({ * ; } objet ; filtreSaisie)

Paramètre	Type	Description
*		→ Si spécifié = objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis = objet est un champ ou une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * spécifié) ou Champ ou Variable (si * omis)
filtreSaisie	Chaîne	→ Nouveau filtre de saisie pour la zone saisissable

Description

OBJET FIXER FILTRE SAISIE remplace le filtre de saisie pour *objet* par *filtreSaisie* dans le formulaire courant affiché à l'écran.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de champ ou de variable (champ ou variable objet uniquement). Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section [Propriétés des objets](#).

La commande **OBJET FIXER FILTRE SAISIE** peut être utilisée dans des formulaires entrée et des dialogues et peut être appliquée aux champs et variables saisissables acceptant les filtres de saisie en mode Développement.

Pour enlever un filtre, passez une chaîne vide dans le paramètre *filtreSaisie*.

Note : Cette commande ne peut pas être utilisée avec des champs situés dans le formulaire "liste" d'un sous-formulaire.

Note : Pour pouvoir exploiter les filtres de saisie que vous avez créés dans la Boîte à outils, préfixez le nom du filtre, dans le paramètre *filtreSaisie*, d'une barre verticale (|).

Exemple 1

L'exemple suivant définit le filtre de saisie pour le champ code postal. Si l'adresse se trouve en France, le filtre est paramétré pour les codes postaux français. Sinon, le filtre peut accepter toute valeur saisie :

```
Si (Pays="France") ` Fixer le filtre au format du code postal français
  OBJET FIXER FILTRE SAISIE ([Sociétés]Code postal; &"#####")
Sinon ` Fixer le filtre pour qu'il accepte toute valeur alphanumérique
  OBJET FIXER FILTRE SAISIE ([Sociétés]Code postal; "~@")
Fin de si
```

Exemple 2

L'exemple suivant autorise uniquement la saisie des lettres "a", "b", "c" ou "g" dans un champ comportant deux lettres :

```
OBJET FIXER FILTRE
SAISIE ([Table]Champ; "&" + Caractere (Guillemets) + "a;b;c;g" + Caractere (Guillemets) + "##")
```

Note : Cet exemple définit le filtre de saisie &"a;b;c;g"##.

OBJET FIXER FORMATAGE

OBJET FIXER FORMATAGE ({ * ; } objet ; formatAffich)

Paramètre	Type	Description
*		→ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est un champ ou une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * spécifié) ou Champ ou Variable (si * omis)
formatAffich	Chaîne	→ Nouveau format d'affichage de l'objet

Description

OBJET FIXER FORMATAGE remplace le format d'affichage du ou des objet(s) spécifié(s) par *objet* avec le format que vous avez passé dans *formatAffich*. Le nouveau format est utilisé uniquement pour l'affichage courant, il n'est pas stocké avec le formulaire.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de champ ou de variable (saisissables ou non saisissables). Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section [Propriétés des objets](#).

La commande **OBJET FIXER FORMATAGE** peut être indifféremment utilisée dans des formulaires entrée ou sortie (affichés ou imprimés) et appliquée aux champs ou aux variables (saisissables ou non saisissables). Bien entendu, vous devez utiliser un format d'affichage compatible avec le type de données présentes dans l'objet ou avec l'objet lui-même.

Booléens

Pour formater des champs booléens, vous disposez de deux possibilités :

- vous pouvez passer une valeur simple dans *formatAffich*. Dans ce cas, le champ sera affiché sous forme de case à cocher, son libellé sera la valeur définie.
- vous pouvez passer deux valeurs séparées par un point-virgule (;) dans *formatAffich*. Dans ce cas, le champ sera affiché sous forme de deux boutons radio.

Dates

Pour formater des champs ou variables de type Date, passez **Caractere(n)** dans *formatAffich*, où *n* peut être une des constantes prédéfinies suivantes (thème [Formats d'affichage des dates](#)) :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Date RFC 1123	Entier long	10	Fri, 10 Sep 2010 13:07:20 GMT
Interne date abrégé	Entier long	6	6 déc 1996
Interne date court	Entier long	7	06/12/2006
Interne date court spécial	Entier long	4	06/12/06 (mais 06/12/1896 ou 06/12/2096)
Interne date long	Entier long	5	6 décembre 2006
ISO Date	Entier long	8	2006-06-12T00:00:00
ISO Date GMT	Entier long	9	2010-09-13T16:11:53Z
Système date abrégé	Entier long	2	mer. 25 déc. 2006
Système date court	Entier long	1	06/12/2006
Système date long	Entier long	3	mercredi 6 décembre 2006
Vide si date nulle	Entier long	100	"" au lieu de 0 en cas de valeur nulle. Cette constante doit être additionnée au format d'affichage.

Note : La constante Vide si date nulle doit être additionnée au format, elle indique qu'en cas de valeur nulle 4D doit afficher une zone vide au lieu de zéros.

Heures

Pour formater des champs ou variables de type Heure, passez **Caractere(n)** dans *formatAffich*, où *n* peut être une des constantes prédéfinies suivantes (thème [Formats d'affichage des heures](#)) :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
h mn	Entier long	2	01:02
h mn Matin Après Midi	Entier long	5	1:02 du matin
h mn s	Entier long	1	01:02:03
Heures Minutes	Entier long	4	1 heure 2 minutes
Heures Minutes Secondes	Entier long	3	1 heure 2 minutes 3 secondes
ISO Heure	Entier long	8	0000-00-00T01:02:03
Minutes secondes	Entier long	7	62 minutes 3 secondes
mn s	Entier long	6	62:03
Système heure court	Entier long	9	01:02:03
Système heure long	Entier long	11	1:02:03 AM HNEC (Mac uniquement)
Système heure long abrégé	Entier long	10	1•02•03 AM (Mac uniquement)
Vide si heure nulle	Entier long	100	"" au lieu de 0

Note : La constante Vide si heure nulle doit être additionnée au format, elle indique qu'en cas de valeur nulle 4D doit afficher une zone vide au lieu de zéros.

Images

Pour formater des champs ou variables de type Image, passez **Caractere(n)** dans *formatAffich*, où *n* peut être une des constantes prédéfinies suivantes (thème **Formats d'affichage des images**) :

Constante	Type	Valeur
Mosaïque	Entier long	7
Non tronquée	Entier long	2
Proportionnelle	Entier long	5
Proportionnelle centrée	Entier long	6
Sur fond	Entier long	3
Tronquée centrée	Entier long	1
Tronquée non centrée	Entier long	4

Alphas et numériques

Pour formater des champs ou variables de type alpha ou numérique, passez directement le libellé du format dans le paramètre *formatAffich*.

Pour plus d'informations sur les formats d'affichage, reportez-vous au manuel Mode Développement de 4D.

Note : Pour pouvoir exploiter les formats d'affichage personnalisés que vous avez créés dans la boîte à outils, préfixez le nom du format, dans le paramètre *formatAffich*, d'une barre verticale (|).

Boutons image

Pour formater des boutons image, passez dans le paramètre *formatAffich* une chaîne de caractères respectant la syntaxe suivante :

cols;lignes:image;mode{;ticks}

- *cols* = nombre de colonnes de l'image
- *lignes* = nombre de lignes de l'image
- *image* = image utilisée, provenant de la bibliothèque d'images, d'une variable image ou d'une ressource PICT :
 - si l'image provient de la bibliothèque d'images, saisissez son numéro, précédé d'un point d'interrogation (ex. : "?250").
 - si l'image provient d'une variable image, saisissez le nom de la variable
 - si l'image provient d'une ressource PICT, saisissez son numéro, précédé de deux points (ex. : ":62500")
- *mode* = mode d'affichage et de fonctionnement du bouton image. Ce paramètre peut prendre les valeurs 0, 1, 2, 16, 32, 64 et 128, chaque valeur représentant un mode d'affichage ou de fonctionnement. Ces valeurs sont cumulatives ; en d'autres termes, pour sélectionner les valeurs 64 et 1, passez 65 dans le paramètre *mode*. Voici le détail de chaque valeur :
 - *mode* = 0 (pas d'option)
Affiche l'image suivante de la série lorsque l'utilisateur clique sur le bouton. Affiche l'image précédente de la série lorsque l'utilisateur effectue Maj+clic sur le bouton. La séquence d'images s'arrête lorsqu'on atteint la dernière image de la série. En d'autres termes, le bouton ne retourne pas à la première image de la série.
 - *mode* = 1 (Défilement continu sur clic)
Similaire au précédent, à la différence près que lorsque l'utilisateur clique sur l'image et maintient le bouton de la souris enfoncé, l'enchaînement des images est continu (c'est-à-dire que la série défile comme une animation). La séquence d'images s'arrête lorsqu'on atteint la dernière image de la série.
 - *mode* = 2 (Recommencer la séquence)
Similaire au précédent, à la différence près que le défilement des images est "rebouclé" lorsqu'on atteint la dernière image de la séquence de défilement : une fois la dernière image atteinte, la première image est de nouveau affichée et la séquence recommence.
 - *mode* = 16 (Bascule sur passage du curseur)
Le contenu du bouton image est modifié lorsque le curseur de la souris passe au-dessus de lui, sans que l'utilisateur ne clique. L'image initiale est rétablie lorsque le curseur quitte la zone du bouton. Ce mode, aussi appelé "Roll over", est fréquemment utilisé dans les navigateurs Web et dans les applications multimedia. L'image affichée est la dernière du tableau d'images, sauf si le mode 128 (Dernière image si désactivé) est également sélectionné — dans ce cas,

c'est l'avant-dernière imagerie qui est utilisée comme "bascule".

- *mode* = 32 (Retour sur relâchement du clic)
Ce mode fonctionne avec deux images ; il indique que le bouton doit toujours afficher la première image, sauf quand l'utilisateur clique dessus. En d'autres termes, le bouton affiche l'image A par défaut, l'image B lorsqu'il reçoit un clic souris, et de nouveau l'image A dès que le bouton de la souris est relâché. Ce mode permet de réaliser un bouton d'action avec une image différente pour chaque état (normal et enfoncé). Vous pouvez ainsi créer un effet 3D personnalisé ou toute image symbolisant l'action effectuée par bouton.
- *mode* = 64 (Transparent)
Permet de rendre transparent le fond de l'image.
- *mode* = 128 (Dernière imagerie si désactivé)
Permet d'indiquer que la dernière image de la série doit être utilisée lorsque le bouton est inactif. Avec ce paramétrage, 4D affiche la dernière "partie" de l'image référencée lorsque le bouton image est inactif. L'image d'inactivation est traitée à part par 4D : lorsque vous combinez cette option avec les valeurs 0, 1 ou 2 dans le paramètre *mode*, la dernière image est exclue de la séquence associée au bouton et n'apparaîtra que lorsqu'il sera inactif.
- *ticks* = activation du mode "défilement automatique tous les N ticks" et intervalle de temps séparant l'affichage de chaque image. Ce paramètre optionnel, s'il est passé, provoque le défilement automatique et en boucle du contenu du bouton image à la vitesse spécifiée. Par exemple, si vous passez "2;3;?16807;0;10", la variation du bouton image s'effectuera tous les 10 ticks. Dans ce mode, toutes les autres options sont ignorées — à l'exception de l'option "Transparent" (mode 64).

Pop up menus image

Pour formater des pop up menus image, passez dans le paramètre *formatAffich* une chaîne de caractères respectant la syntaxe suivante :

cols;lignes;image;margeH;margeV;mode

- *cols* = nombre de colonnes de l'image
- *lignes* = nombre de lignes de l'image
- *image* = image utilisée, provenant de la bibliothèque d'images, d'une variable image ou d'une ressource PICT :
 - si l'image provient de la bibliothèque d'images, saisissez son numéro, précédé d'un point d'interrogation (ex. : "?250").
 - si l'image provient d'une variable image, saisissez le nom de la variable
 - si l'image provient d'une ressource PICT, saisissez son numéro, précédé de deux points (ex. : ":62500")
- *margeH* = marge en pixels entre les limites horizontales du menu et l'image.
- *margeV* = marge en pixels entre les limites verticales du menu et l'image.
- *mode* = mode de transparence du pop up menu image. Accepte les valeurs 0 et 64 :
 - *mode* = 0 : le pop-up menu image n'est pas transparent,
 - *mode* = 64 : le pop-up menu image est transparent.

Thermometers and rulers

Pour formater des objets de type thermomètre ou règle, passez dans le paramètre *formatAffich* une chaîne de caractères respectant la syntaxe suivante :

min;max;unité;pas;mode{;format{;affichage}}

- *min* = valeur de la graduation d'origine de la jauge
- *max* = valeur de la graduation de fin de la jauge
- *unité* = intervalle entre les graduations de la jauge
- *pas* = intervalle de déplacement du curseur dans la jauge
- *mode* = mode d'affichage et de fonctionnement de la jauge. Ce paramètre accepte les valeurs 0, 2, 3, 16, 32 et 128. Ces valeurs peuvent être cumulées afin de définir plusieurs options (hormis le mode 128). Voici le détail de chaque valeur :
 - *mode* = 0 : ne pas afficher les libellés
 - *mode* = 2 : afficher les libellés à droite ou au-dessous de la jauge
 - *mode* = 3 : afficher les libellés à gauche ou au-dessus de la jauge
 - *mode* = 16 : afficher les graduations en regard des libellés
 - *mode* = 32 : déclencher la méthode objet avec l'événement [Sur données modifiées](#) pendant que l'utilisateur change la valeur de la jauge. Par défaut, la méthode est exécutée après la modification.
 - *mode* = 128: activer le mode "Barber shop" (animation continue). Cette valeur ne peut pas être cumulée. Dans ce mode, les autres paramètres sont ignorés (hormis le paramètre *affichage* s'il est passé). Pour plus d'informations sur ce mode, reportez-vous au manuel Mode Développement.
- *format* = format d'affichage des graduations de la jauge.
A noter les libellés et les graduations sont automatiquement masqués si la taille de l'objet jauge ne permet pas de les afficher correctement.
- *affichage* = options d'affichage spécifiques. Dans le cas des thermomètres, ce paramètre n'est pris en compte que si le sous-paramètre *mode* vaut 128.
 - *affichage* = 0 (ou est omis) : afficher une règle standard / afficher un thermomètre en animation continue "barber shop".
 - *affichage* = 1 : activer le mode "Stepper" pour une règle / activer le mode "Progression asynchrone" pour un thermomètre. Pour plus d'informations sur ces options, reportez-vous au manuel *Mode Développement*.

Cadrans

Pour formater des objets de type cadran, passez dans le paramètre *formatAffich* une chaîne de caractères respectant la syntaxe suivante :

min;max;unité;pas{;mode}

- *min* = valeur de la graduation d'origine du cadran
- *max* = valeur de la graduation de fin du cadran
- *unité* = intervalle entre les graduations du cadran
- *pas* = intervalle de déplacement du curseur dans le cadran
- *mode* = mode de fonctionnement du cadran (facultatif). Ce paramètre accepte uniquement la valeur 32 : déclencher la méthode objet avec l'événement Sur données modifiées pendant que l'utilisateur change la valeur du cadran. Par défaut, la méthode est exécutée après la modification.

Grilles de boutons

Pour formater des grilles de boutons, passez dans le paramètre *formatAffich* une chaîne de caractères respectant la syntaxe suivante :

cols;lignes

- *cols* = nombre de colonnes de la grille
- *lignes* = nombre de lignes de la grille

Note : Pour plus d'informations sur les formats d'affichage des objets de formulaire, reportez-vous au manuel Mode Développement de 4D.

Boutons 3D

Pour formater des boutons 3D, passez dans le paramètre *formatAffich* une chaîne de caractères respectant la syntaxe suivante : *titre;image;imageFond;posTitre;titreVisible;icôneVisible;style;margeHor;margeVert;décalageIcône;popupMenu*

- *titre* = titre du bouton. Cette valeur peut être exprimée sous forme de texte ou de numéro de ressource (ex. : "16800,1")
- *image* = image associée au bouton, provenant de la bibliothèque d'images, d'une variable image ou d'une ressource PICT :
 - si l'image provient de la bibliothèque d'images, saisissez son numéro, précédé d'un point d'interrogation (ex. : "?250").
 - si l'image provient d'une variable image, saisissez le nom de la variable.
 - si l'image provient d'une ressource PICT, saisissez son numéro, précédé de deux points (ex. : "62500").
 - si l'image provient d'un fichier stocké dans le dossier Ressources de la base, saisissez un URL du type "`{dossier}/nomimage`" ou "`file:{dossier}/nomimage`".
- *imageFond* = image de fond associée au bouton (style Personnalisé), provenant de la bibliothèque d'images, d'une variable image, d'une ressource PICT ou d'un fichier stocké dans le dossier Ressources (cf. ci-dessus).
- *posTitre* = position du titre du bouton. Cinq valeurs sont possibles :
 - *posTitre* = 1 : Gauche
 - *posTitre* = 2 : Haut
 - *posTitre* = 3 : Droite
 - *posTitre* = 4 : Bas
 - *posTitre* = 5 : Centre
- *titreVisible* = Titre visible ou non. Deux valeurs sont possibles :
 - *titreVisible* = 0 : le titre est masqué
 - *titreVisible* = 1 : le titre est affiché
- *icôneVisible* = Icône visible ou non. Deux valeurs sont possibles :
 - *icôneVisible* = 0 : l'icône est masquée
 - *icôneVisible* = 1 : l'icône est affichée
- *style* = Style du bouton. La valeur de cette option détermine la prise en compte de certaines autres options (par exemple *imageFond*). Dix valeurs de style sont possibles :
 - *style* = 0 : Aucun
 - *style* = 1 : Décalage du fond
 - *style* = 2 : Bouton poussoir
 - *style* = 3 : Bouton barre outils
 - *style* = 4 : Personnalisé
 - *style* = 5 : Rond
 - *style* = 6 : Petit carré système
 - *style* = 7 : Office XP
 - *style* = 8 : Bevel
 - *style* = 9 : Bevel arrondi
- *margeHor* = Marge horizontale. Nombre de pixels délimitant les marges internes à droite et à gauche du bouton (zones dans lesquelles l'icône et le texte ne doivent pas empiéter).
- *margeVert* = Marge verticale. Nombre de pixels délimitant les marges internes en haut et en bas du bouton (zones dans lesquelles l'icône et le texte ne doivent pas empiéter).
- *décalageIcône* = Décalage de l'icône vers la droite et le bas. Cette valeur, exprimée en pixels, indique le décalage de l'icône du bouton vers la droite et le bas en cas de clic (la même valeur est utilisée pour les deux directions).
- *popupMenu* = Association d'un pop up menu au bouton. Trois valeurs sont possibles :
 - *popupMenu* = 0 : Sans pop up menu
 - *popupMenu* = 1 : Avec pop up menu lié
 - *popupMenu* = 2 : Avec pop up menu séparé

Certaines options ne sont pas prises en charge dans tous les styles de boutons 3D. De plus, dans certains cas vous pourrez souhaiter ne pas modifier toutes les options. Pour ne pas passer une option, il suffit d'omettre la valeur correspondante. Par exemple, pour ne pas passer les options *titreVisible* et *margeVert*, vous pouvez écrire :

```
OBJET FIXER FORMATAGE (maVar;"JoliBouton";256;;562;1;;1;4;5;;5;0")
```

Exemple 1

La ligne de code suivante formate le champ *[Employés]Date embauche* au cinquième format de date.

```
OBJET FIXER FORMATAGE ([Employés]Date embauche;Caractere (Interne_date_long))
```

Exemple 2

L'exemple suivant change le format d'un champ *[Sociétés]Code postal* selon la longueur du code postal :

```
Si (Longueur ([Sociétés]Code postal)=9)
    OBJET FIXER FORMATAGE ([Sociétés]Code postal;"#####-###")
Sinon
    OBJET FIXER FORMATAGE ([Sociétés]Code postal;"#####")
Fin de si
```

Exemple 3

L'exemple suivant définit le format d'un champ booléen pour afficher soit "Marié" soit "Célibataire" au lieu des valeurs par défaut "Oui" et "Non" :

```
OBJET FIXER FORMATAGE ([Employés]Situation;"Marié;Célibataire")
```

Exemple 4

L'exemple suivant définit le format d'un champ booléen pour afficher une case à cocher libellée "Classé" :

```
OBJET FIXER FORMATAGE ([Dossier]Classement;"Classé")
```

Exemple 5

Vous disposez d'un tableau d'imagettes contenant 1 ligne et 4 colonnes, destiné à afficher un bouton image ("actif par défaut", "bouton cliqué", "survol du curseur" et "inactif"). Vous souhaitez lui associer les options Bascule sur passage du curseur, Retour sur relâchement du clic et Dernière imagette si désactivé :

```
OBJET FIXER FORMATAGE (*;"BoutonImage";"4;1;?15000;176")
```

Exemple 6

Passage d'un thermomètre en mode "Barber shop" :

```
OBJET FIXER FORMATAGE ($Monthermo;";;;128")
$Monthermo:=1 `Déclencher l'animation
```

OBJET FIXER NOM ENUMERATION

OBJET FIXER NOM ENUMERATION ({ * ; } objet ; énumération)

Paramètre	Type	Description
*		→ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est un champ ou une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * spécifié) ou Champ ou Variable (si * omis)
énumération	Chaîne	→ Nom de l'énumération (définie en mode Structure)

Description

La commande **OBJET FIXER NOM ENUMERATION** définit ou remplace l'énumération associée à l'objet ou au groupe d'objets désigné(s) par *objet* avec l'énumération créée dans l'éditeur d'énumérations, en mode Développement, dont le nom est passé dans *énumération*.

Cette commande peut être appliquée, dans un formulaire entrée ou un formulaire de dialogue, aux champs et variables saisissables dont les valeurs peuvent être saisies sous forme de texte. L'énumération s'affiche pendant la saisie lorsque l'utilisateur sélectionne la zone de texte.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de champ ou de variable (champ ou variable objet uniquement). Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section [Propriétés des objets](#).

Note : Cette commande ne peut pas être utilisée avec des champs placés dans le formulaire "liste" d'un sous-formulaire.

Exemple

L'exemple suivant définit l'énumération liée à un champ Coursiers. Si l'envoi doit être effectué de nuit, alors l'énumération affiche les sociétés de courses qui fonctionnent la nuit. Sinon, l'énumération standard est proposée :

```
Si ([Courses]Nuit)
  OBJET FIXER NOM ENUMERATION ([Courses]Coursier;"Coursiers de nuit")
Sinon
  OBJET FIXER NOM ENUMERATION ([Courses]Coursier;"Coursiers standard")
Fin de si
```


OBJET FIXER POLICE

OBJET FIXER POLICE ({ * ; } objet ; police)

Paramètre	Type	Description
*		→ Si spécifié = objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis = objet est un champ ou une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * spécifié) ou Champ ou Variable (si * omis)
police	Chaîne, Entier long	→ Nom ou numéro de police de caractères

Description

OBJET FIXER POLICE passe la police dans laquelle *objet* est affiché en *police*. Le paramètre *police* peut être soit un nom soit un numéro de police.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de champ ou de variable (champ ou variable objet uniquement). Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section d'introduction, [Propriétés des objets](#).

Exemple 1

L'exemple suivant définit la police d'un bouton nommé *bOK*. La police est Arial, une police système sous Windows :

```
OBJET FIXER POLICE (bOK;"Arial") ` Modification de la police de MonBouton
```

Exemple 2

L'exemple suivant définit la police de tous les objets d'un formulaire dont le nom contient "info".

```
OBJET FIXER POLICE (*;"@info@";"Times")
```

Exemple 3

L'exemple suivant affecte la police de caractères spéciale *%password*, utilisable pour la saisie et l'affichage des champs de type "mots de passe" (les caractères sont masqués).

```
OBJET FIXER POLICE ([Utilisateurs]MotPasse;"%password")
```

Note de compatibilité : Bien que toujours prise en charge, l'utilisation de la police de caractères *%password* est désormais déconseillée. Il est plus approprié de gérer la saisie des mots de passe via la commande [FILTRE FRAPPE CLAVIER](#).

OBJET FIXER SAISSABLE

OBJET FIXER SAISSABLE ({ * ; } objet ; zoneSaisie)

Paramètre	Type	Description
*		➡ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une table, un champ ou une variable
objet	Objet de formulaire	➡ Nom d'objet (si * spécifié) ou Table ou Champ ou Variable (si * omis)
zoneSaisie	Booléen	➡ Vrai = saisissable ; Faux = non saisissable

Description

OBJET FIXER SAISSABLE rend saisissable ou non saisissable le ou les objet(s) de formulaire désigné(s) par *objet*.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une table, un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de table, de champ ou de variable (champ ou variable objet uniquement). Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section [Propriétés des objets](#).

L'utilisation de cette commande est équivalente à la sélection de l'option Saisissable pour un champ ou une variable dans la Liste des propriétés de l'éditeur de formulaires. **OBJET FIXER SAISSABLE** fonctionne avec un sous-formulaire uniquement si elle se trouve dans la méthode formulaire du sous-formulaire.

Lorsque *zoneSaisie* est saisissable (Vrai), l'utilisateur peut y placer le curseur pour saisir des données. Lorsque *zoneSaisie* est non saisissable (Faux), l'utilisateur ne peut pas placer le curseur dans la zone et ne peut donc pas saisir de valeurs.

La commande **OBJET FIXER SAISSABLE** permet également d'activer par programmation le mode "Saisie en liste" pour les sous-formulaires et les formulaires liste affichés par les commandes [MODIFIER SELECTION](#) et [VISUALISER SELECTION](#) :

- Pour les sous-formulaires, vous pouvez passer dans le paramètre *objet* soit le nom de la table du sous-formulaire, soit le nom de l'objet sous-formulaire lui-même, par exemple : **OBJET FIXER SAISSABLE(*,"Sousform";Vrai)**
- Pour les formulaires liste, vous devez passer le nom de la table du formulaire dans le paramètre *objet*, par exemple : **OBJET FIXER SAISSABLE([MaTable];Vrai)**.

Rendre un objet non saisissable n'empêche pas sa modification par programmation.

Exemple 1

L'exemple suivant définit un champ de type d'expédition suivant le poids d'un colis expédié. Si le colis pèse un kilo ou moins, l'expéditeur sera La Poste et le champ est rendu non saisissable. Sinon, le champ est rendu saisissable.

```
Si ([Expédition]Poids<=1)
  [Expédition]Type:="La Poste"
  OBJET FIXER SAISSABLE ([Expédition]Type;Faux)
Sinon
  OBJET FIXER SAISSABLE ([Expédition]Type;Vrai)
Fin de si
```

Exemple 2

Voici la méthode objet d'une case à cocher placée dans l'en-tête d'une liste pour contrôler le mode Saisie en liste :

```
C_BOOLEEN(bSaisissable)
OBJET FIXER SAISSABLE ([Table1];bSaisissable)
```

OBJET FIXER STYLE POLICE

OBJET FIXER STYLE POLICE ({ * ; } objet ; style)

Paramètre	Type	Description
*		→ Si spécifié = objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis = objet est un champ ou une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Champ ou variable (si * est omis)
style	Entier long	→ Style de police

Description

OBJET FIXER STYLE POLICE assigne le style de police *style* à ou aux objet(s) de formulaire désigné(s) par *objet*.

Le nombre *style* est un code de style du système d'exploitation. En additionnant des codes, vous combinez les styles.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de champ ou de variable (champ ou variable objet uniquement). Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section [Propriétés des objets](#).

Vous devez passer dans le paramètre *style* une des constantes prédéfinies suivantes ou la somme de plusieurs de ces constantes (thème "") :

Constante	Type	Valeur
Gras	Entier long	1
Italique	Entier long	2
Normal	Entier long	0
Souligné	Entier long	4

Exemple 1

L'exemple suivant définit le style de police du bouton *bAjoutNouveau*. Le style demandé est gras italique :

```
OBJET FIXER STYLE POLICE (bAjoutNouveau;Gras+Italique)
```

Exemple 2

L'exemple suivant définit le style de police Normal pour tous les objets de formulaire dont le nom débute par "vt" :

```
OBJET FIXER STYLE POLICE (*;"vt@";Normal)
```

OBJET FIXER TAILLE POLICE

OBJET FIXER TAILLE POLICE ({ * ; } objet ; taille)

Paramètre	Type	Description
*		→ Si spécifié = objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis = objet est un champ ou une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Champ ou variable (si * est omis)
taille	Entier long	→ Taille de police en points

Description

OBJET FIXER TAILLE POLICE définit la taille de la police du ou des objet(s) de formulaire spécifié(s) par *objet*.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de champ ou de variable (champ ou variable objet uniquement). Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section [Propriétés des objets](#).

La *taille* peut être tout Entier compris entre 1 et 255. Si la taille exacte n'existe pas, les caractères sont proportionnellement redimensionnés.

La zone de l'objet, telle qu'elle a été définie dans le formulaire, doit être suffisamment grande pour afficher les données dans la nouvelle taille. Autrement, le texte peut être tronqué ou pas du tout affiché.

Exemple 1

L'exemple suivant définit la taille de police de la variable appelée *vInfo* :

```
OBJET FIXER TAILLE POLICE (vInfo;14)
```

Exemple 2

L'exemple suivant définit la taille de police de tous les objets de formulaire dont le nom débute par "hl" :

```
OBJET FIXER TAILLE POLICE (*;"hl@";14)
```

OBJET FIXER TEXTE BRUT

OBJET FIXER TEXTE BRUT ({ * ; } objet ; nouvTexte { ; débutSel { ; finSel } })

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	→ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable ou un champ
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable ou champ (si * est omis)
nouvTexte	Texte	→ Texte brut à insérer
débutSel	Entier long	→ Début de la sélection
finSel	Entier long	→ Fin de la sélection

Description

La commande **OBJET FIXER TEXTE BRUT** insère le texte passé dans le paramètre *nouvTexte* dans le champ ou la variable de texte stylé désigné(e) par le paramètre *objet*. Cette commande s'applique uniquement au texte brut du paramètre *objet*, sans modifier les éventuelles balises de style qu'il contient.

A la différence de la commande **OBJET FIXER TEXTE STYLE**, **OBJET FIXER TEXTE BRUT** permet d'insérer uniquement du texte sans style. Le texte *nouvTexte* ne doit pas contenir de balises de style. S'il contient les caractères <, > ou &, ils seront considérés comme des caractères standard et seront convertis en entités HTML :

- '&' est converti en &
- '<' est converti en <
- '>' est converti en >

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de champ ou de variable.

Passez dans *nouvTexte* le texte brut à insérer.

Les paramètres optionnels *débutSel* et *finSel* vous permettent de désigner une sélection de texte dans *objet*. Les valeurs *débutSel* et *finSel* expriment une sélection de texte brut, sans tenir compte des balises de style éventuellement présentes dans le texte.

L'action de la commande diffère en fonction des paramètres facultatifs *débutSel* et *finSel* :

- si vous omettez *débutSel* et *finSel*, **OBJET FIXER TEXTE BRUT** remplace la totalité du texte de *objet* par *nouvTexte*,
- si vous passez uniquement *débutSel* ou si les valeurs de *débutSel* et *finSel* sont égales, **OBJET FIXER TEXTE BRUT** insère le texte *nouvTexte* dans *objet* à partir de *débutSel*,
- si vous passez *débutSel* et *finSel*, **OBJET FIXER TEXTE BRUT** remplace le texte brut défini par ces bornes avec le texte *nouvTexte*.

Le style du premier caractère remplacé sera utilisé pour la totalité du texte *nouvTexte*.

Si *débutSel* est supérieur à *finSel*, le texte n'est pas modifié et la variable OK prend la valeur 0.

Exemple

Soit la variable texte multistyle suivante :

□

Vous voulez insérer des noms de sociétés stockés dans un champ texte. Ces noms peuvent comporter par exemple le caractère "&". Dans ce cas, il est nécessaire d'utiliser la commande **OBJET FIXER TEXTE BRUT** :

```
OBJET FIXER TEXTE BRUT(monTexteStyl;[Société]Nom;33;34)
```

Le résultat est alors :

□

Voici le texte brut contenu dans la variable :

□

Vous pouvez constater que le texte inséré a été encapsulé au sein d'une paire de balises de style supplémentaires. Ces balises correspondent au style du caractère précédent l'insertion. Ce mécanisme permet de garantir un affichage correct des champs multistyles dans tous les cas de figure.

Note : Si vous aviez utilisé la commande **OBJET FIXER TEXTE STYLE** dans ce cas, 4D n'aurait rien inséré, car la présence du caractère "&" non encodé empêcherait l'interprétation des balises de style présentes dans la variable. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de cette commande.

Variables et ensembles système

A l'issue de l'exécution de cette commande, la variable OK prend la valeur 1 si aucune erreur n'a été rencontrée et 0 dans le cas contraire. C'est le cas notamment lorsque l'évaluation des balises de style échoue (balise incorrecte ou manquante).

A noter qu'en cas d'erreur, la variable n'est pas modifiée. Lorsqu'une erreur se produit sur une variable lors de l'évaluation du texte,

4D transforme le texte en texte brut ; par conséquent, les caractères <, > et & seront convertis en entités HTML.

OBJET FIXER TEXTE STYLE

OBJET FIXER TEXTE STYLE ({ * ; } objet ; nouvTexte { ; débutSel { ; finSel } })

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	→ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable ou un champ
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable ou champ Texte (si * est omis)
nouvTexte	Texte	→ Texte multistyle à insérer
débutSel	Entier long	→ Début de la sélection
finSel	Entier long	→ Fin de la sélection

Description

La commande **OBJET FIXER TEXTE STYLE** insère le texte passé dans le paramètre *nouvTexte* dans le champ ou la variable de texte stylé désigné(e) par le paramètre *objet*. Cette commande s'applique uniquement au texte brut du paramètre *objet*, sans modifier les éventuelles balises de style qu'il contient. Elle permet de modifier par programmation du texte stylé affiché à l'écran.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de champ ou de variable.

Passez dans *nouvTexte* le texte à insérer. La commande **OBJET FIXER TEXTE STYLE** est destinée aux manipulations de texte stylé (multistyle), contenant des balises de type . Dans tous les autres cas (notamment en cas de manipulation de texte non stylé mais contenant les caractères <, > ou &), vous devez utiliser la commande **OBJET FIXER TEXTE BRUT**. Si vous passez à la commande **OBJET FIXER TEXTE STYLE** un texte brut contenant des caractères <, > ou &, la commande ne fait rien. Ce principe de fonctionnement est nécessaire car l'insertion directe d'une chaîne telle que "a>b" au sein d'un texte stylé va fausser l'analyse interne des balises . Dans ce cas, le caractère "<" doit être préalablement encodé "<", ce qui est effectué par la commande **OBJET FIXER TEXTE BRUT** (voir également l'exemple de cette commande).

Les paramètres optionnels *débutSel* et *finSel* vous permettent de désigner une sélection de texte dans *objet*. Les valeurs *débutSel* et *finSel* expriment une sélection de texte brut, sans tenir compte des balises de style éventuellement présentes dans le texte.

L'action de la commande diffère en fonction des paramètres facultatifs *débutSel* et *finSel* :

- si vous omettez *débutSel* et *finSel*, **OBJET FIXER TEXTE STYLE** remplace la totalité du texte de *objet* par *nouvTexte*,
- si vous passez uniquement *débutSel* ou si les valeurs de *débutSel* et *finSel* sont égales, **OBJET FIXER TEXTE STYLE** insère le texte *nouvTexte* dans *objet* à partir de *débutSel*.
- si vous passez *débutSel* et *finSel*, **OBJET FIXER TEXTE STYLE** remplace le texte brut défini par ces bornes avec le texte *nouvTexte*.

Si *débutSel* est supérieur à *finSel*, une erreur est retournée.

Exemple 1

Vous souhaitez remplacer le texte stylé sélectionné par l'utilisateur avec le contenu d'une variable.

Voici le texte sélectionné :

□

Le contenu stocké dans le champ est le suivant :

□

Après exécution de ce code :

```
vtempo:="Démonstration"
TEXTE SELECTIONNE ([Produits]Notes;vDebut;vFin)
OBJET FIXER TEXTE STYLE ([Produits]Notes;vtempo;vDebut;vFin)
```

Le champ et son contenu sont les suivants :

□ □

Exemple 2

Reportez-vous à l'exemple de la commande **OBJET FIXER TEXTE BRUT**.

Variables et ensembles système

À l'issue de l'exécution de cette commande, la variable OK prend la valeur 1 si aucune erreur n'a été rencontrée et 0 dans le cas contraire. C'est le cas notamment lorsque l'évaluation des balises de style échoue (balise incorrecte ou manquante).

A noter qu'en cas d'erreur, la variable n'est pas modifiée. Lorsqu'une erreur se produit sur une variable lors de l'évaluation du texte, 4D transforme le texte en texte brut ; par conséquent, les caractères <, > et & seront convertis en entités HTML.

OBJET FIXER TITRE

OBJET FIXER TITRE ({ * ; } objet ; libellBouton)

Paramètre	Type	Description
*		➡ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	➡ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
libellBouton	Chaîne	➡ Nouveau nom du bouton

Description

La commande **OBJET FIXER TITRE** change le titre du ou des bouton(s) spécifié(s) dans le paramètre *objet* et le remplace par la valeur définie dans le paramètre *libellBouton*.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable (variable objet uniquement). Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section [Propriétés des objets](#).

OBJET FIXER TITRE n'affecte que les boutons affichant du texte : boutons, cases à cocher et boutons radio.

Généralement, cette commande s'applique à un bouton à la fois. La zone du bouton doit être assez grande pour pouvoir accueillir le texte ; sinon, le texte est tronqué. N'utilisez pas de retours chariot dans *libellBouton*.

Exemple

L'exemple suivant est la méthode objet d'un bouton de recherche situé dans la zone de pied de page d'un formulaire sortie affiché par la commande **MODIFIER SELECTION**. La méthode effectue une recherche dans une table et active ou inactive le bouton intitulé *bSuppr* et change son titre, en fonction des résultats de la recherche :

```
CHERCHER ([Personnes]; [Personnes]Nom=vNom)
Au cas ou
: (Enregistrements trouves ([Personnes])=0) ` Personne n'a été trouvé
    OBJET FIXER TITRE (bSuppr;" Supprimer")
    INACTIVER BOUTON (bSuppr)
: (Enregistrements trouves ([Personnes])=1) ` Une personne a été trouvée
    OBJET FIXER TITRE (bSuppr;"Supprimer la personne")
    ACTIVER BOUTON (bSuppr)
: (Enregistrements trouves ([Personnes])>1) ` Plusieurs personnes ont été trouvées
    OBJET FIXER TITRE (bSuppr;"Supprimer les personnes")
    ACTIVER BOUTON (bSuppr)
Fin de cas
```


OBJET FIXER VISIBLE

OBJET FIXER VISIBLE ({ * ; } objet ; visible)

Paramètre	Type	Description
*		→ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est un champ ou une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * est passé) ou Champ ou Variable (si * est omis)
visible	Booléen	→ Vrai = visible, Faux = invisible

Description


La commande **OBJET FIXER VISIBLE** affiche ou masque le ou les objet(s) défini(s) par les paramètres *objet* et ***.

Si vous passez le paramètre optionnel ***, vous indiquez que le paramètre *objet* désigne le nom d'un objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre ***, vous indiquez que le paramètre *objet* désigne un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne de caractères mais la référence du champ ou de la variable (champs ou variables objets uniquement). Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section [Propriétés des objets](#).

Si vous passez la valeur **VRAI** dans le paramètre *visible*, le ou les objet(s) sont affichés. Si vous passez **FAUX** dans *visible*, les objets sont masqués.

Exemple

Voici un formulaire tel qu'il apparaît en mode Développement :




Les objets dans la zone de groupe **Employer Information** ont tous un nom qui contient l'expression "employer" (y compris la zone de groupe). Lorsque l'option **Currently Employed** est cochée, les objets doivent être visibles, lorsqu'elle est désélectionnée les objets doivent être invisibles. Voici la méthode projet de la case à cocher :

```
` Méthode objet Case à cocher cbCurrentlyEmployed
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur chargement)
    cbCurrentlyEmployed:=1

: (Evenement formulaire=Sur clic)
` Cacher ou montrer tous les objets dont le nom contient "emp"
    OBJET FIXER VISIBLE (*;"@emp@";cbCurrentlyEmployed # 0)
` Mais toujours conserver la case à cocher visible
    OBJET FIXER VISIBLE (cbCurrentlyEmployed;Vrai)
Fin de cas
```

En exécution, le formulaire apparaîtra ainsi :



ou ainsi :

☐ **Currently Employed**

Cancel

OK

OBJET Lire activation

OBJET Lire activation ({ * ; } objet) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable ou un champ
objet	Objet de formulaire	➡ Nom d'objet (si * spécifié) ou Variable (si * omis)
Résultat	Booléen	➡ Vrai = objet(s) activé(s), Faux sinon

Description

La commande **OBJET Lire activation** retourne Vrai si l'objet ou le groupe d'objets désigné par *objet* est activé dans le formulaire et Faux s'il est inactivé.

Un objet activé réagit aux clics souris et aux raccourcis clavier.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable (variable objet uniquement).

Cette commande peut être appliquée aux types d'objets suivants :

- Bouton, Bouton par défaut, Bouton 3D, Bouton invisible, Bouton inversé
- Bouton radio, Bouton radio 3D, Bouton image
- Case à cocher, Case à cocher 3D
- Pop-up menu, Liste déroulante, Combo Box, Menu/Liste déroulante
- Thermomètre, Règle

OBJET Lire alignement

OBJET Lire alignement ({ * ; } objet) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*		→ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est un champ ou une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * est passé) ou Champ ou variable (si * est omis)
Résultat	Entier long	↻ Code d'alignement

Description

La commande **OBJET Lire alignement** retourne un code indiquant le type d'alignement appliqué à l'objet désigné par les paramètres *objet* et ***.

Si vous passez le paramètre optionnel ***, vous indiquez que le paramètre *objet* désigne le nom d'un objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre ***, vous indiquez que le paramètre *objet* désigne un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne de caractères mais la référence du champ ou de la variable (champs ou variables de formulaire uniquement).

Note : Si vous appliquez la commande à un ensemble d'objets, seule la valeur d'alignement du dernier objet est retournée.

Le code retourné correspond à l'une des constantes suivantes, placées dans le thème "**Alignement objet**" :

Constante	Type	Valeur
Aligné à droite	Entier long	4
Aligné à gauche	Entier long	2
Aligné par défaut	Entier long	1
Centré	Entier long	3

Les objets de formulaire auxquels un alignement peut être appliqué sont les suivants :

- Zones de défilement
- Combo box
- Textes statiques
- Zones de groupes
- Pop up menus/Listes déroulantes
- Champs
- Variables

OBJET LIRE ATTRIBUT TEXTE STYLE

OBJET LIRE ATTRIBUT TEXTE STYLE ({ * ; } objet ; débutSel ; finSél ; nomAttribut ; valeurAttribut { ; nomAttribut2 ; valeurAttribut2 ; ... ; nomAttributN ; valeurAttributN })

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	⇒ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable ou un champ
objet	Objet de formulaire	⇒ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable ou champ (si * est omis)
débutSel	Entier long	⇒ Début de la sélection de texte
finSél	Entier long	⇒ Fin de la sélection de texte
nomAttribut	Entier long	⇒ Attribut à lire
valeurAttribut	Variable	⇒ Valeur courante de l'attribut

Description

La commande **OBJET LIRE ATTRIBUT TEXTE STYLE** permet de récupérer la valeur courante d'un attribut de style dans une sélection de texte du ou des objet(s) de formulaire désigné(s) par *objet*.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de champ ou de variable.

Les paramètres *débutSel* et *finSel* permettent de désigner la sélection de texte de laquelle lire l'attribut de style. Passez dans *débutSel* la position du premier caractère et dans *finSel* la position plus un du dernier caractère de la sélection.

Si les valeurs de *débutSel* et *finSel* sont égales ou si *débutSel* est supérieur à *finSel*, une erreur est retournée.

Les valeurs *débutSel* et *finSel* ne tiennent pas compte des balises de style éventuellement déjà présentes dans la zone. Elles sont évaluées sur la base du texte brut (texte duquel les balises de style ont été filtrées).

Passez dans le paramètre *nomAttribut* le nom de l'attribut à lire et dans le paramètre *valeurAttribut* une variable devant récupérer la valeur courante de l'attribut. Pour définir le paramètre *nomAttribut*, vous devez utiliser l'une des constantes du thème .

[#table_kst them="196889"]

Vous pouvez passer autant de paires attribut/valeur que vous souhaitez.

Si la valeur de l'attribut *nomAttribut* est identique dans la totalité de la sélection, elle est retournée dans *valeurAttribut*. Si cette valeur est différente ou si *objet* ne contient pas de balises SPAN, les valeurs suivantes sont retournées :

nomAttribut	valeurAttribut si attribut hétérogène dans la sélection ou pas de balises SPAN
Attribut couleur fond	FFFFFFF
Attribut couleur texte	FFFFFFF
Attribut nom de police	"" (chaîne vide)
Attribut style barré	2
Attribut style gras	2
Attribut style italique	2
Attribut style souligné	2
Attribut taille texte	-1

Variables et ensembles système

A l'issue de l'exécution de cette commande, la variable OK prend la valeur 1 si aucune erreur n'a été rencontrée et 0 dans le cas contraire. C'est le cas notamment lorsque l'évaluation des balises de style échoue (balise incorrecte ou manquante).

A noter qu'en cas d'erreur, la variable n'est pas modifiée. Lorsqu'une erreur se produit sur une variable lors de l'évaluation du texte, 4D transforme le texte en texte brut ; par conséquent, les caractères <, > et & seront convertis en entités HTML.

OBJET LIRE BARRES DEFILEMENT

OBJET LIRE BARRES DEFILEMENT ({ * ; } objet ; horizontale ; verticale)

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	⇒ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable ou un champ
objet	Objet de formulaire	⇒ Nom d'objet (si * spécifié) ou Variable ou champ (si * omis)
horizontale	Booléen	⇐ Vrai=affichée, Faux=cachée
verticale	Booléen	⇐ Vrai=affichée, Faux=cachée

Description

La commande **OBJET LIRE BARRES DEFILEMENT** permet de connaître le statut affiché/masqué des barres de défilement horizontale et verticale de l'objet ou du groupe d'objets désigné par *objet*.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de champ ou de variable (champ ou variable objet uniquement).

Cette commande est utilisable avec les objets de formulaire suivants :

- list box,
- zones de défilement,
- listes hiérarchiques,
- sous-formulaires.

OBJET LIRE COORDONNEES

OBJET LIRE COORDONNEES ({ * ; } objet ; gauche ; haut ; droite ; bas)

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	⇒ Si spécifié = objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis = objet est une variable
objet	Objet de formulaire	⇒ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Champ ou variable (si * est omis)
gauche	Entier long	← Coordonnée gauche de l'objet
haut	Entier long	← Coordonnée supérieure de l'objet
droite	Entier long	← Coordonnée droite de l'objet
bas	Entier long	← Coordonnée inférieure de l'objet

Description

La commande **OBJET LIRE COORDONNEES** retourne dans les variables ou champs *gauche*, *haut*, *droite* et *bas* les coordonnées (en points) du ou des objet(s) du formulaire courant défini(s) par les paramètres *** et *objet*.

Si vous passez le paramètre optionnel ***, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne de caractères). Si vous ne passez pas le paramètre ***, vous indiquez que *objet* est un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de champ ou de variable (champ ou variable de type objet uniquement).

Si vous passez un nom d'objet dans le paramètre *objet* et utilisez le caractère joker *@* afin de sélectionner plusieurs objets, les coordonnées retournées seront celles du rectangle formé par l'ensemble des objets concernés.

Note : Il est possible de paramétrer le mode d'interprétation du caractère *@*, lorsque celui-ci est inclus dans une chaîne de caractères. Cette option influe sur le fonctionnement des commandes du thème "Propriétés des objets". Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel Mode Développement.

Si l'objet n'existe pas ou si la commande est appelée ailleurs que dans le contexte d'un formulaire, les coordonnées retournées sont (0;0;0;0).

Exemple

Vous souhaitez obtenir les coordonnées du rectangle formé par tous les objets dont le nom commence par "bouton" :

```
OBJET LIRE COORDONNEES ( * ; "bouton@" ; gauche ; haut ; droite ; bas )
```

OBJET LIRE COULEURS RVB

OBJET LIRE COULEURS RVB (* ; objet ; couleurAvantPlan ; couleurArrièrePlan ; couleurArrièrePlanAlt)

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	⇒ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable ou un champ
objet	Objet de formulaire	⇒ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable ou champ (si * est omis)
couleurAvantPlan	Entier long	⇒ Valeur de la couleur RVB d'avant-plan
couleurArrièrePlan	Entier long	⇒ Valeur de la couleur RVB d'arrière-plan
couleurArrièrePlanAlt	Entier long	⇒ Valeur de la couleur RVB d'arrière-plan alternée

Description

La commande **OBJET LIRE COULEURS RVB** retourne les couleurs d'avant-plan et d'arrière-plan de l'objet ou du groupe d'objets désigné(s) par *objet*.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de champ ou de variable (champ ou variable objet uniquement).

Lorsque la commande est appliquée à un objet de type List box, la couleur d'arrière plan alternée des lignes peut être retournée dans le paramètre *couleurArrièrePlanAlt*. Dans ce cas, la valeur de *couleurArrièrePlan* est utilisée pour le fond des lignes impaires uniquement.

Les valeurs de couleurs RVB retournées dans les paramètres *couleurAvantPlan*, *couleurArrièrePlan* et *couleurArrièrePlanAlt* sont des entiers longs de 4 octets dans format (0x00RRGGBB). Pour plus d'informations sur ce format, reportez-vous à la description de la commande **OBJET FIXER COULEURS RVB**.

OBJET LIRE DEFILEMENT

OBJET LIRE DEFILEMENT (* ; objet ; positionLigne ; positionH)

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	⇒ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable, un champ ou une table
objet	Objet de formulaire	⇒ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable ou champ ou table (si * est omis)
positionLigne	Entier long	⇒ Numéro de la première ligne affichée ou Défilement vertical en pixels (images)
positionH	Entier long	⇒ Numéro de la première colonne affichée (list box) ou Défilement horizontal en pixels (images)

Description

La commande **OBJET LIRE DEFILEMENT** retourne dans les paramètres *positionLigne* et *positionH* des informations relatives à la position des barres de défilement de l'objet de formulaire désigné par les paramètres * et *objet*.

Si vous passez le premier paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est le nom d'un objet de type sous-formulaire, liste hiérarchique, zone de défilement, list box ou image (dans ce cas, passez une chaîne dans objet). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une table (table du formulaire liste ou du sous-formulaire), une variable (*RefListe* de liste hiérarchique, image ou list box) ou un champ.

Si *objet* désigne un objet de type liste (sous-formulaire, formulaire liste, liste hiérarchique, zone de défilement ou list box), *positionLigne* retourne le numéro de la première ligne affichée dans l'objet. *positionH* (list box uniquement) retourne le numéro de la première colonne affichée dans la partie gauche de la list box. Avec les autres types d'objets, ce paramètre retourne 0.

Si *objet* désigne une image (variable ou champ), *positionLigne* retourne le décalage vertical et *positionH* le décalage horizontal de l'image. Ces valeurs sont exprimées en pixels par rapport à l'origine de l'image dans le système de coordonnées locales.

OBJET Lire filtre saisie

OBJET Lire filtre saisie ({ * ; } objet) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable ou un champ
objet	Objet de formulaire	➡ Nom d'objet (si * spécifié) ou Variable ou champ (si * omis)
Résultat	Texte	➡ Nom du filtre de saisie

Description

La commande **OBJET Lire filtre saisie** retourne le nom du filtre de saisie éventuellement associé à l'objet ou au groupe d'objets désigné par *objet*.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de champ ou de variable (champ ou variable objet uniquement).

OBJET Lire formatage

OBJET Lire formatage ({ * ; } objet) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est un champ ou une variable
objet	Objet de formulaire	➡ Nom d'objet (si * spécifié) ou Champ ou variable (si * omis)
Résultat	Chaîne	➡ Format d'affichage de l'objet

Description

La commande **OBJET Lire formatage** retourne le format d'affichage courant appliqué à l'objet spécifié par le paramètre *objet*.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (dans ce cas, passez une chaîne dans *objet*). Si vous ne passez pas le paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de champ ou de variable.

Cette commande retourne le format d'affichage courant de l'objet, c'est-à-dire le format défini en mode Développement ou à l'aide de la commande **OBJET FIXER FORMATAGE**. **OBJET Lire formatage** fonctionne avec tous les types d'objets de formulaire (champs ou variables) acceptant un format d'affichage : booléen, date, heure, image, chaîne, numérique, ainsi que les grilles de boutons, cadrans, thermomètres, règles, pop up menus image, boutons image et boutons 3D. Pour plus d'informations sur les formats d'affichage de ces objets, reportez-vous à la documentation de la commande **OBJET FIXER FORMATAGE**.

Note : Si vous appliquez la commande à un ensemble d'objets, seul le formatage du dernier objet pris en compte est retourné.

Lorsque la commande **OBJET Lire formatage** est appliquée à des objets de type date, heure ou image (formats définis sous forme de constantes), la chaîne retournée correspond au code de caractère de la constante. Pour obtenir la valeur de la constante, il suffit d'appliquer la fonction **Code de caractère** au résultat (cf. exemple ci-dessous).

Exemple 1

Cet exemple permet d'obtenir la valeur de la constante de formatage appliquée à la variable image dont le nom d'objet est "maphoto" :

```
C_ALPHA(2;$format)
OBJET FIXER FORMATAGE(*;"maphoto";Caractere(Sur_fond))
`Application du format sur fond (valeur = 3)
$format:=OBJET Lire formatage(*;"maphoto")
ALERTE("Format numéro :"+Chaine(Code de caractere($format)))
`Affichage de la valeur "3"
```

Exemple 2

Cet exemple permet d'obtenir le formatage appliqué au champ booléen [Adhérents]Etat_civil :

```
C_ALPHA(30;$format)
$format:=OBJET Lire formatage([Adhérents]Etat_civil)
ALERTE($format) `Affichage du format, par exemple "Marié;Célibataire"
```

OBJET Lire nom enumeration

OBJET Lire nom enumeration ({ * ; } objet) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable ou un champ
objet	Objet de formulaire	➡ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable ou champ (si * est omis)
Résultat	Texte	➡ Nom de l'énumération (définie en mode Développement)

Description

La commande **OBJET Lire nom enumeration** retourne le nom de l'énumération associée à l'objet ou au groupe d'objets désigné par *objet*. 4D vous permet d'associer une énumération (créée avec l'éditeur d'énumérations en mode Développement) aux objets de formulaire via l'éditeur de formulaires ou la commande **OBJET FIXER NOM ENUMERATION**.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de champ ou de variable (champ ou variable objet uniquement).

OBJET Lire police

OBJET Lire police ({ * ; } objet) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable ou un champ
objet	Objet de formulaire	➡ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable ou champ (si * est omis)
Résultat	Texte	➡ Nom de la police

Description

La commande **OBJET Lire police** retourne le nom de la police de caractères utilisée par le ou les objet(s) de formulaire désigné(s) par *objet*.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de champ ou de variable (champ ou variable objet uniquement).

OBJET Lire saisissable

OBJET Lire saisissable ({ * ; } objet) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable ou un champ
objet	Objet de formulaire	➡ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable ou champ (si * est omis)
Résultat	Booléen	➡ Vrai = objet(s) saisissable(s), Faux sinon

Description

La commande **OBJET Lire saisissable** retourne Vrai si l'objet ou le groupe d'objets désigné par *objet* dispose de l'attribut **saisissable** et Faux sinon.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de champ ou de variable (champ ou variable objet uniquement).

 OBJET Lire style police

OBJET Lire style police (* ; objet) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable ou un champ
objet	Objet de formulaire	➡ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable ou champ (si * est omis)
Résultat	Entier long	➡ Style de police

Description

La commande **OBJET Lire style police** retourne le style courant de la police de caractères utilisée par le ou les objet(s) de formulaire désigné(s) par *objet*.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de champ ou de variable (champ ou variable objet uniquement).

Vous pouvez comparer la valeur retournée par la commande à la valeur d'une ou plusieurs des constantes prédéfinies suivantes, placées dans le thème :

Constante	Type	Valeur
Normal	Entier long	0
Gras	Entier long	1
Italique	Entier long	2
Souligné	Entier long	4

OBJET LIRE TAILLE OPTIMALE

OBJET LIRE TAILLE OPTIMALE ({ * ; } objet ; largeurOpti ; hauteurOpti { ; largeurMaxi })

Paramètre	Type	Description
*		→ Si spécifié = objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis = objet est une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Champ ou variable (si * est omis)
largeurOpti	Entier long	← Largeur optimale de l'objet
hauteurOpti	Entier long	← Hauteur optimale de l'objet
largeurMaxi	Entier long	→ Largeur maximum de l'objet

Description

La commande **OBJET LIRE TAILLE OPTIMALE** retourne dans les paramètres *largeurOpti* et *hauteurOpti* la largeur et la hauteur "optimales" de l'objet de formulaire désigné par les paramètres * et *objet*. Ces valeurs sont exprimées en pixels. Cette commande est particulièrement utile dans le cadre de l'affichage ou de l'impression d'états complexes, associée à la commande **OBJET DEPLACER**.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne de caractères). Si vous ne passez pas le paramètre *, vous indiquez que *objet* est un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de champ ou de variable (de type objet uniquement).

Les valeurs optimales retournées indiquent la taille minimale de l'objet pour que son contenu courant soit entièrement inclus dans ses limites. En général, ces valeurs n'ont de sens qu'avec des objets contenant du texte. Ce calcul tient compte de la police, de sa taille, de son style et du contenu de l'objet. Il tient compte également des césures et des retours chariot. A noter que dans le cas des boutons 3D, la commande fonctionne même si le bouton contient uniquement une icône.

Si l'objet spécifié est vide, la *largeurOpti* retournée est 0.

La taille retournée ne tient pas compte du cadre graphique éventuellement appliqué autour de l'objet ni des barres de défilement. Pour obtenir la taille réelle d'un objet à l'écran, il sera nécessaire d'ajouter l'épaisseur de ces éléments.

Le paramètre optionnel *largeurMax* vous permet d'attribuer une largeur maximale à l'objet. Si la largeur optimale de l'objet est supérieure à cette valeur, **OBJET LIRE TAILLE OPTIMALE** retourne *largeurMax* dans le paramètre *largeurOpti* et augmente la hauteur optimale en conséquence.

Les objets pris en charge par cette commande sont les suivants :

- Zones de texte statiques
- Textes insérés sous forme de références
- Champs et variables de type Alpha, Texte, Réel, Entier, Entier long, Date, Heure, Booléens (cases à cocher et boutons radio)
- Boutons

Pour tous les autres types d'objets de formulaires (zones de groupes, onglets, rectangles, droites, cercles/ellipses, zones externes, etc.), la commande **OBJET LIRE TAILLE OPTIMALE** retourne la taille courante de l'objet (définie dans l'éditeur de formulaires et éventuellement à l'aide de la commande **OBJET DEPLACER**).

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la routine **FIXER TAQUET IMPRESSION**.

OBJET Lire taille police

OBJET Lire taille police ({ * ; } objet) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable ou un champ
objet	Objet de formulaire	➡ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable ou champ (si * est omis)
Résultat	Entier long	➡ Taille de la police en points

Description

La commande **OBJET Lire taille police** retourne la taille (en points) de la police de caractères utilisée par le ou les objet(s) de formulaire désigné(s) par *objet*.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de champ ou de variable (champ ou variable objet uniquement).

OBJET Lire texte brut

OBJET Lire texte brut ({ * ; } objet) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable ou un champ
objet	Objet de formulaire	➡ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable ou champ (si * est omis)
Résultat	Texte	➡ Texte sans balises

Description

La commande **OBJET Lire texte brut** supprime du champ ou de la variable texte désigné(e) par les paramètres *** et *objet* toute balise de style et retourne le texte brut.

Si vous passez le paramètre optionnel ***, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de champ ou de variable.

Exemple

Vous cherchez le texte "très beau" parmi les valeurs d'un champ texte multistyle. La valeur a été stockée sous la forme "Il fait très beau **aujourd'hui**".

```
CHERCHER PAR FORMULE ([Commentaires];OBJET Lire texte brut ([Commentaires]Meteo)="@très beau@")
```

Note : Dans ce contexte, l'instruction suivante ne donnera pas le résultat escompté car le texte est enregistré avec des balises de style :

```
CHERCHER ([Commentaires];[Commentaires]Meteo="@très beau@")
```

Variables et ensembles système

A l'issue de l'exécution de cette commande, la variable OK prend la valeur 1 si aucune erreur n'a été rencontrée et 0 dans le cas contraire. C'est le cas notamment lorsque l'évaluation des balises de style échoue (balise incorrecte ou manquante).

A noter qu'en cas d'erreur, la variable n'est pas modifiée. Lorsqu'une erreur se produit sur une variable lors de l'évaluation du texte, 4D transforme le texte en texte brut ; par conséquent, les caractères <, > et & seront convertis en entités HTML.

OBJET Lire texte style

OBJET Lire texte style ({ * ; } objet { ; débutSel { ; finSél } }) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	⇒ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable ou un champ
objet	Objet de formulaire	⇒ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable ou champ Texte (si * est omis)
débutSel	Entier long	⇒ Début de la sélection
finSél	Entier long	⇒ Fin de la sélection
Résultat	Texte	⇒ Texte incluant les balises de style

Description

La commande **OBJET Lire texte style** retourne le texte stylé présent dans le champ ou la variable de texte désigné(e) par le paramètre *objet*.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de champ ou de variable.

La commande retourne le texte avec les éventuelles balises de style qui lui sont associées, ce qui permet par exemple de copier et coller du texte en conservant les styles.

Les paramètres optionnels *débutSel* et *finSel* vous permettent de désigner une sélection de texte dans *objet*. Les valeurs *débutSel* et *finSel* expriment une sélection de texte brut, sans tenir compte des balises de style éventuellement présentes.

- si vous omettez *débutSel* et *finSel*, **OBJET Lire texte style** retourne la totalité du texte contenu dans *objet*,
- si vous passez *débutSel* et *finSel*, **OBJET Lire texte style** retourne la sélection de texte définie par ces bornes.

Si les valeurs de *débutSel* et *finSel* sont égales ou si *débutSel* est supérieur à *finSel*, une erreur est retournée.

Variables et ensembles système

A l'issue de l'exécution de cette commande, la variable OK prend la valeur 1 si aucune erreur n'a été rencontrée et 0 dans le cas contraire. C'est le cas notamment lorsque l'évaluation des balises de style échoue (balise incorrecte ou manquante).

A noter qu'en cas d'erreur, la variable n'est pas modifiée. Lorsqu'une erreur se produit sur une variable lors de l'évaluation du texte, 4D transforme le texte en texte brut ; par conséquent, les caractères <, > et & seront convertis en entités HTML.

OBJET Lire titre

OBJET Lire titre ({ * ; } objet) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable ou un champ
objet	Objet de formulaire	➡ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable ou champ (si * est omis)
Résultat	Texte	➡ Titre du bouton

Description

La commande **OBJET Lire titre** retourne le titre (libellé) du ou des objet(s) de formulaire désigné(s) par *objet*. Cette commande ne peut être utilisée qu'avec des objets de type 'bouton' affichant du texte : boutons, cases à cocher et boutons radio.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de champ ou de variable (champ ou variable objet uniquement).

OBJET Lire visible

OBJET Lire visible ({ * ; } objet) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable ou un champ
objet	Objet de formulaire	➡ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable ou champ (si * est omis)
Résultat	Booléen	➡ Vrai = objet(s) visible(s), Faux sinon

Description

La commande **OBJET Lire visible** retourne Vrai si l'objet ou le groupe d'objets désigné(s) par *objet* dispose de l'attribut visible et Faux sinon.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de champ ou de variable (champ ou variable objet uniquement).

ACTIVER BOUTON

ACTIVER BOUTON ({ * ; } objet)

Paramètre	Type	Description
*		→ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)

Note de compatibilité

La commande **ACTIVER BOUTON** est déclarée obsolète dans 4D à compter de la version 12 et est conservée pour des raisons de compatibilité uniquement. Sa portée globale, incluant toutes les instances de la variable désignée et non uniquement celles du formulaire courant, ne correspond pas à celle des commandes du thème Propriétés des objets".

ACTIVER BOUTON est avantageusement remplacée par la commande **OBJET FIXER ACTIVATION**.

Description

La commande **ACTIVER BOUTON** active le ou les objet(s) de formulaire désigné(s) par *objet*.

Un bouton ou un objet activé réagit aux clics souris et aux raccourcis clavier.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable (variable objet uniquement). Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section [Propriétés des objets](#).

Cette commande (malgré ce que son nom suggère) peut être appliquée aux types d'objets suivants :

- Bouton, Bouton par défaut, Bouton 3D, Bouton invisible, Bouton inversé
- Bouton radio, Bouton radio 3D, Bouton image
- Case à cocher, Case à cocher 3D
- Pop-up menu, Liste déroulante, Combo Box, Menu/Liste déroulante
- Thermomètre, Règle

Note : Cette commande est sans effet avec un objet auquel une action standard a été assignée (4D se charge de modifier l'état de cet objet lorsque c'est nécessaire), sauf dans le cas des actions Valider et Annuler.

Exemple 1

L'exemple suivant active le bouton *bValider* :

```
ACTIVER BOUTON (bValider)
```

Exemple 2

L'exemple suivant active tous les objets du formulaire dont le nom contient "btn" :

```
ACTIVER BOUTON ( * ; "@btn@" )
```

Exemple 3

Reportez-vous l'exemple de la commande **OBJET FIXER TITRE**.

INACTIVER BOUTON

INACTIVER BOUTON ({ * ; } objet)

Paramètre	Type	Description
*		→ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)

Note de compatibilité

La commande **INACTIVER BOUTON** est déclarée obsolète dans 4D à compter de la version 12 et est conservée pour des raisons de compatibilité uniquement. Sa portée globale, incluant toutes les instances de la variable désignée et non uniquement celles du formulaire courant, ne correspond pas à celle des commandes du thème "Propriétés des objets".

INACTIVER BOUTON est avantageusement remplacée par la commande **OBJET FIXER ACTIVATION**.

Description

La commande **INACTIVER BOUTON** inactive le ou les objet(s) de formulaire désigné(s) par *objet*.

Un bouton ou un objet inactivé ne réagit pas aux clics souris ni aux raccourcis clavier, et est affiché en grisé.

Note : Désactiver un bouton ou un objet ne vous empêche pas de modifier sa valeur par programmation.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objet* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas ce paramètre, vous indiquez que le paramètre *objet* est une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de variable (variable objet uniquement). Pour plus d'informations sur les noms d'objets, reportez-vous à la section

[Propriétés des objets](#).

Cette commande (malgré ce que son nom suggère) peut être appliquée aux types d'objets suivants :

- Bouton, Bouton par défaut, Bouton 3D, Bouton invisible, Bouton inversé
- Bouton radio, Bouton radio 3D, Bouton image
- Case à cocher, Case à cocher 3D
- Pop-up menu, Liste déroulante, Combo Box, Menu/Liste déroulante
- Thermomètre, Règle

Note : Cette commande est sans effet avec un objet auquel une action standard a été assignée (4D se charge de modifier l'état de cet objet lorsque c'est nécessaire), sauf dans le cas des actions Valider et Annuler.

Exemple 1

L'exemple suivant inactive le bouton *bValider* :

```
INACTIVER BOUTON (bValider)
```

Exemple 2

L'exemple suivant inactive tous les objets de formulaire dont le nom contient "btn" :

```
INACTIVER BOUTON (* ; "@btn@")
```

Exemple 3

Reportez-vous à l'exemple de la commande **OBJET FIXER TITRE**.

Protocole sécurisé

 GENERER CLES CRYPTAGE

 GENERER DEMANDE CERTIFICAT

GENERER CLES CRYPTAGE

GENERER CLES CRYPTAGE (cléPrivée ; cléPublique { ; longueur})

Paramètre	Type		Description
cléPrivée	BLOB	←	BLOB devant recevoir la clé privée
cléPublique	BLOB	←	BLOB devant recevoir la clé publique
longueur	Entier long	→	Longueur des clés en bits [386...2048] Par défaut = 512

Description

La commande **GENERER CLES CRYPTAGE** génère une nouvelle paire de clés RSA. Ces clés, destinées au cryptage/décryptage des données, sont à la base du système de sécurisation des données proposé par 4D. Elles pourront être utilisées, dans le cadre du protocole SSL, avec le serveur Web 4D (cryptage et sécurité des communications) mais également dans toute base de données (cryptage de données).

Après l'exécution de la commande, les BLOB passés dans les paramètres *cléPrivée* et *cléPublique* contiennent une nouvelle paire de clés de cryptage.

Le paramètre optionnel *longueur* vous permet de préciser la taille (en bits) des clés que vous souhaitez obtenir. Plus une clé est longue, plus son décryptage "frauduleux" sera difficile.

En contrepartie, plus les clés sont longues, plus les délais d'exécution ou de réponse seront importants, en particulier dans le cadre d'une connexion SSL.

Par défaut (si vous omettez le paramètre *longueur*), la taille des clés générée est de 512 bits. Vous pouvez générer des clés de 2048 bits, ce qui renforce la sécurité du cryptage, mais ralentira les connexions de votre application Web. Pour augmenter encore la sécurité, vous pouvez envisager de changer de paire de clés assez fréquemment, par exemple tous les six mois.

Les clés générées par cette commande sont au format standard PKCS, ce qui signifie que leur contenu peut être copié et collé dans un e-mail en toute sécurité et sans risque d'altération. Une fois que vous avez obtenu une paire de clés, vous pouvez générer un document texte (par exemple à l'aide de la commande **BLOB VERS DOCUMENT**) et stocker les clés dans un endroit sûr.

Important : La clé privée ne doit jamais être diffusée, sous quelque forme que ce soit.

RSA, clés privées et clés publiques

L'algorithme de cryptage RSA employé par la commande **GENERER CLES CRYPTAGE** est basé sur un système de cryptage à double clé : une clé privée et une clé publique. Comme son nom l'indique, la clé publique peut être diffusée auprès de tiers, et permet le décryptage des informations. Il lui correspond une clé privée unique, utilisée pour crypter les données. La clé privée sert au cryptage ; la clé publique, au décryptage (ou inversement). Ce qui est crypté avec une clé ne peut être décrypté qu'avec l'autre. Les fonctions de cryptage du protocole SSL sont basées sur ce principe, la clé publique étant incluse dans le certificat envoyé aux navigateurs (cf. section **Utiliser le protocole SSL**).

Ce mode de cryptage est également utilisé par la première syntaxe des commande **CRYPTER BLOB** et **DECRYPTER BLOB**. Ce principe requiert que la clé publique soit diffusée de manière confidentielle.

Il est possible de mêler les clés publiques et privées de deux intervenants pour crypter des données de telle manière que seul le récepteur peut décrypter les données, et seul l'émetteur peut les avoir cryptées. C'est le principe de la seconde syntaxe des commandes **CRYPTER BLOB** et **DECRYPTER BLOB**.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **CRYPTER BLOB**.

GÉNÉRER DEMANDE CERTIFICAT

GÉNÉRER DEMANDE CERTIFICAT (cléPrivée ; demCertif ; tabCodes ; tabLibellés)

Paramètre	Type		Description
cléPrivée	BLOB	→	BLOB contenant la clé privée
demCertif	BLOB	←	BLOB devant recevoir la demande de certificat
tabCodes	Tableau entier long	→	Liste des codes d'informations
tabLibellés	Tableau chaîne	→	Liste des libellés d'informations

Description

La commande **GÉNÉRER DEMANDE CERTIFICAT** permet de générer une demande de certificat au format PKCS, directement exploitable par des autorités de certification telles que Verisign® ou Thawthe®. Le certificat est une pièce essentielle du fonctionnement du protocole SSL dans le cadre d'un serveur Web. Il est envoyé à chaque browser se connectant en mode SSL. Il contient la "carte d'identité" du site Web (reprenant les informations que vous saisissez dans la commande), ainsi que sa clé publique — permettant aux browsers de décrypter les informations reçues. En outre, le certificat contient diverses informations ajoutées par l'autorité de certification.

Note : Pour plus d'informations sur le fonctionnement du protocole SSL avec le serveur Web 4D, reportez-vous à la section [Utiliser le protocole SSL](#).

La demande de certificat nécessite une paire de clés générée à l'aide de la commande [GÉNÉRER CLES CRYPTAGE](#) et contient diverses informations. C'est en combinant cette demande avec d'autres paramètres qui lui sont propres, que l'autorité de certification sera en mesure de générer un certificat.

Passez dans *cléPrivée* un BLOB contenant la clé privée générée avec la commande [GÉNÉRER CLES CRYPTAGE](#).

Passez dans *demCertif* un BLOB vide. Après l'exécution de la commande, il contiendra la demande de certificat au format PKCS. Vous pouvez placer cette demande dans un fichier texte, par exemple à l'aide de la commande [BLOB VERS DOCUMENT](#), pour la faire parvenir à l'autorité de certification.

Important : La clé privée est utilisée pour générer la demande de certificat mais ne doit pas être envoyée à l'autorité de certification.

Vous devez remplir les tableaux *tabCodes* (de type entier long) et *tabLibellés* (de type alpha) avec, respectivement, les numéros de code et les libellés des informations destinées à l'autorité de certification.

Les codes et les libellés attendus peuvent varier en fonction de l'autorité de certification et du mode d'utilisation du certificat. Toutefois, dans le cadre d'une utilisation standard du certificat (connexions d'un serveur Web via SSL), les tableaux doivent contenir les éléments suivants :

Informations à fournir	tabCodes	tabLibellés (Exemples)
CommonName : Nom du domaine	13	www.4D.fr
CountryName : Code du pays (deux lettres)	14	FR
LocalityName : Ville	15	Clichy
StateOrProvinceName : Département, Etat...	16	Hauts de Seine
OrganizationName : Raison sociale	17	4D
OrganizationUnit : Service/Personne en charge du serveur	18	Web Administrator

L'ordre dans lequel les codes et les informations sont insérés dans les tableaux n'a pas d'importance, en revanche les deux tableaux doivent être "synchronisés" : si l'élément {3} du tableau *tabCodes* contient la valeur 15 (nom de la ville), l'élément {3} du tableau *tabLibellés* doit contenir cette information, dans notre exemple Clichy.

Exemple

Un formulaire "Demande de certificat" comporte les six champs nécessaires à l'établissement d'une demande de certificat standard. Le bouton **Générer** crée un document sur disque contenant la demande de certificat. Le document "Cléprivée.txt" contient la clé privée (générée à l'aide la commande [GÉNÉRER CLES CRYPTAGE](#)) doit déjà être présent sur le disque.



```

` Méthode objet du bouton bGénérer
C_BLOB($vbcléPrivée;$vbDemandeCert)
C_ENTIER LONG($NumTable)
TABLEAU ENTIER LONG($tLCodes;6)
TABLEAU ALPHA(80;$tAInfos;6)

$NumTable:=Table(Table du formulaire courant)
Boucle($i;1;6)
    $tAInfos{$i}:=Champ($NumTable;$i)->
    $tLCodes{$i}:=$i+12
Fin de boucle
Si(Chercher dans tableau($tAInfos;"")#-1)
    ALERTE("Vous devez remplir tous les champs.")
Sinon
    ALERTE("Sélectionnez votre clé privée.")
    $vhRefDoc:=Ouvrir document("")
    Si(OK=1)
        FERMER DOCUMENT($vhRefDoc)
        DOCUMENT VERS BLOB(Document;$vbcléPrivée)
        GENERER DEMANDE CERTIFICAT($vbcléPrivée;$vbDemandeCert;$tLCodes;$tAInfos)
        BLOB VERS DOCUMENT("Demande.txt";$vbDemandeCert)
    Sinon
        ALERTE("Clé privée invalide.")
    Fin de si
Fin de si

```

Recherches et tris

-  CHERCHER
-  CHERCHER DANS SELECTION
-  CHERCHER PAR EXEMPLE
-  CHERCHER PAR FORMULE
-  CHERCHER PAR FORMULE DANS SELECTION
-  CHERCHER PAR TABLEAU
-  CHERCHER PAR TABLEAU DANS SELECTION
-  DECRIRE EXECUTION RECHERCHE
-  FIXER DESTINATION RECHERCHE
-  FIXER LIMITE RECHERCHE
-  FIXER RECHERCHE ET VERROUILLAGE
-  Lire dernier chemin recherche
-  Lire dernier plan recherche
-  TRIER
-  TRIER PAR FORMULE
-  Trouver dans champ

CHERCHER ({ laTable } ; { critère { ; * } })


Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table dans laquelle la sélection est créée ou Table par défaut si ce paramètre est omis
critère	Expression	→ Critère de recherche
*	Opérateur	→ Attente d'exécution de la recherche

Description

La commande **CHERCHER** recherche les enregistrements répondant au(x) critère(s) de recherche spécifié(s) dans *critère* et retourne une sélection d'enregistrements de *laTable*. **CHERCHER** modifie la sélection courante de *laTable* pour le process courant. Le premier enregistrement de la nouvelle sélection devient l'enregistrement courant.

Si vous omettez le paramètre *laTable*, la commande s'applique à la table par défaut. Si aucune table par défaut n'a été définie, une erreur est générée.

Si vous ne passez ni le paramètre *critère* ni le paramètre *, **CHERCHER** affiche la boîte de dialogue de l'Editeur de recherches de 4D pour *table* (sauf lorsqu'il s'agit de la dernière ligne d'une recherche complexe, cf. ci-dessous) :



Pour plus d'informations sur l'utilisation de cet éditeur, reportez-vous au manuel Mode Développement.

L'utilisateur construit la recherche puis clique sur le bouton **Rechercher** ou **Chercher dans sélection**. Si la recherche est correctement effectuée et n'est pas interrompue, la variable système OK prend la valeur 1. Si l'utilisateur clique sur **Annuler**, la commande **CHERCHER** est interrompue sans effectuer de recherche et la variable OK prend la valeur 0 (zéro).

Exemple 1

L'exemple suivant affiche l'Editeur de recherches pour la table [Produits] :

```
CHERCHER ([Produits])
```

Exemple 2

L'exemple suivant affiche l'Editeur de recherches pour la table par défaut (si elle a été définie) :

```
CHERCHER
```

Si vous spécifiez le paramètre *critère*, l'Editeur de recherches ne s'affiche pas et la recherche est entièrement définie par programmation. Pour des recherches simples (recherches sur un seul champ), vous appelez **CHERCHER** une seule fois avec le paramètre *critère* construit de la manière décrite plus bas. Pour des recherches complexes (recherches sur de multiples champs ou avec de multiples conditions), vous appelez **CHERCHER** autant de fois que nécessaire avec le paramètre *critère* et le paramètre optionnel * sauf pour la dernière ligne **CHERCHER** (qui déclenche la recherche).

Exemple 3

L'exemple suivant recherche les [Personnes] dont le nom commence par "a" :

```
CHERCHER ([Personnes]; [Personnes]Nom="a@")
```

Exemple 4

L'exemple suivant recherche les [Personnes] dont le nom commence par "a" ou "b" :

```
CHERCHER ([Personnes]; [Personnes]Nom="a@"; *) ` * indique qu'il y a un autre critère de recherche
CHERCHER ([Personnes]; |; [Personnes]Nom="b@")
` Pas de * : indique la fin de la définition des critères et lance l'exécution de la recherche
```

Note : Le mode d'interprétation du caractère @ dans les recherches peut être modifié via une option des préférences. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Opérateurs de comparaison](#).

Construction d'une ligne de recherche

Le paramètre *critère* utilise la syntaxe suivante :

{opérateur ; } champ compareur valeur

- L'opérateur est utilisé pour lier deux appels à **CHERCHER** lors d'une définition de recherche complexe. Les opérateurs disponibles sont les mêmes que ceux proposés dans l'Editeur de recherches :

Opérateur	Symbole
ET	&
OU	
Sauf	#

L'opérateur est optionnel et n'est pas nécessaire pour le premier appel à **CHERCHER** lors d'une recherche complexe. Il est également inutile si votre recherche s'écrit sur une seule ligne. Si vous l'omettez à l'intérieur d'une recherche complexe, le **ET** (&) est utilisé par défaut.

- Le *champ* est le champ sur lequel va porter la recherche. Il peut provenir d'une autre table si celle-ci est la table 1 d'une table liée à *table* par un lien automatique ou manuel.
- Le *compareur* est l'élément qui va permettre de confronter *champ* et *critèreRecherche*. Voici la liste des compareurs possibles :

Compareur	Symbole à utiliser avec CHERCHER
Egal à	=
Différent de	#
Inférieur à	<
Supérieur à	>
Inférieur ou égal à	<=
Supérieur ou égal à	>=
Contient mot-clé	%

Note : Il est possible de définir le compareur sous la forme d'une expression alphanumérique au lieu d'un symbole. Dans ce cas, il est obligatoire d'utiliser des points-virgules pour dissocier les éléments de la chaîne de recherche. Ce principe permet par exemple de créer des séquences de recherches paramétrables en faisant varier le compareur, ou de construire des interfaces de recherche utilisateur personnalisées. Reportez-vous à l'exemple 19.

- La *valeur* représente ce qui va être confronté au contenu de *champ*. La valeur peut être toute expression du même type que *champ*. Le type de la valeur n'est évalué qu'une seule fois, au démarrage de la recherche, et ne l'est donc pas pour chaque enregistrement. Si la recherche porte sur le contenu d'une chaîne de caractères, utilisez dans 'valeur' le symbole "@" pour isoler le contenu à rechercher, par exemple "@Dupon@". Il est à noter, dans ce cas, que la recherche ne tire que partiellement parti de l'index (compacité du stockage des données).
La recherche par mots-clés n'est disponible qu'avec des champs de type alpha ou texte. Pour plus d'informations sur ce type de recherche, reportez-vous à la section [Opérateurs de comparaison](#).

Voici les règles à observer pour la construction de séquences de recherche :

- La première ligne ne doit pas contenir d'opérateur.
- Les suivantes peuvent débuter par un opérateur de liaison. Si vous l'omettez, l'opérateur **ET** (&) est utilisé par défaut.
- Toutes les lignes, à l'exception de la dernière, doivent s'achever par le symbole *.
- Pour lancer la recherche, ne passez pas le paramètre * lors de la construction de votre dernière ligne. Autre solution : vous

pouvez exécuter la commande **CHERCHER** sans autre paramètre que la table (l'Editeur de recherches ne s'affiche pas ; au lieu de cela, les lignes de recherche complexes définies auparavant sont exécutées).

Note : Chaque table maintient sa propre construction de recherche courante. Cela signifie que vous pouvez créer de multiples recherches simultanément, une pour chaque table. Dans ce cas, vous devez passer le paramètre *table* ou spécifier une table par défaut.

Quelle que soit la manière dont la recherche a été définie :

- Si l'exécution d'une commande **CHERCHER** nécessite un certain temps, 4D affiche automatiquement un message contenant un thermomètre de progression. Ces thermomètres peuvent être cachés à l'aide des commandes **SUPPRIMER MESSAGES** et **LAISSER MESSAGES**. Si le thermomètre de progression est affiché, l'utilisateur peut cliquer sur le bouton **Stop** pour interrompre l'opération. Si la recherche s'est correctement déroulée, la variable système OK prend la valeur 1. Sinon, si la recherche est interrompue, OK prend la valeur 0 (zéro).
- Si des champs indexés sont spécifiés, la recherche est optimisée à chaque fois que c'est possible (la recherche commence par les champs indexés), réduisant au maximum la durée de l'opération. La commande tire parti des index composites pour les recherches utilisant le **ET** (&).

Exemple 5

Nous recherchons tous les enregistrements dont le nom correspond à "Dupont" :

```
CHERCHER ([Personnes]; [Personnes]Nom="Dupont")
```

Note : Si le champ Nom est indexé, nous bénéficions donc d'une recherche accélérée tirant parti de l'index.

Rappel : Cette recherche trouvera les enregistrements tels que "Dupont", "dupont", "DUPONT", etc. Si vous voulez que la recherche tienne compte des majuscules/minuscules, définissez des critères supplémentaires utilisant les codes de caractères.

Exemple 6

Nous recherchons les personnes se nommant "Dupont" et se prénommant "Jean". Le champ Nom est indexé. En revanche, le champ Prénom ne l'est pas :

```
CHERCHER ([Personnes]; [Personnes]Nom="Dupont"; *) ` Chercher toute personne qui s'appelle Dupont  
CHERCHER ([Personnes]; & [Personnes]Prénom="Jean") ` dont le prénom est Jean
```

Cet exemple effectue dans un premier temps une recherche rapide sur le champ indexé Nom, ce qui réduit la sélection d'enregistrements à ceux des personnes s'appelant Dupont. La recherche s'effectue ensuite séquentiellement sur le champ Prénom, mais nous serons peu pénalisés puisqu'elle s'exécute parmi une présélection d'enregistrements.

Note : Cette recherche est particulièrement optimisée si la base contient un index composite incluant les champs *[Personnes]Nom+[Personnes]Prénom*. Dans ce cas, la commande tire parti de l'index et la recherche est entièrement indexée.

Exemple 7

L'exemple suivant recherche les personnes se nommant Dupont ou Blanc. Le champ Nom est indexé :

```
` Chercher toute personne qui s'appelle Dupont...  
CHERCHER ([Personnes]; [Personnes]Nom="Dupont"; *)  
CHERCHER ([Personnes]; |; [Personnes]Nom="Blanc") ` ou Blanc
```

La commande utilise l'index du champ Nom pour les deux recherches. Les deux recherches sont effectuées, et leurs résultats sont placés dans des ensembles internes qui sont finalement combinés par l'intermédiaire d'une opération Union.

Exemple 8

L'exemple suivant recherche des personnes qui ne travaillent pas pour une société. La recherche est effectuée en testant si le nom de la société est une chaîne vide.

```
CHERCHER ([Personnes]; [Personnes]Société="") ` Chercher les personnes sans société
```

Exemple 9

L'exemple suivant recherche chaque personne se nommant "Dupont" et travaillant dans une société basée à Paris. La deuxième recherche utilise un champ venant d'une autre table. Cette recherche peut être effectuée parce que la table *[Personnes]* est liée à la table *[Société]* par un lien de N vers 1 :

```
CHERCHER ([Personnes]; [Personnes]Nom="Dupont"; *) ` Chercher toute personne qui s'appelle Dupont...
```

```
CHERCHER([Personnes];&;[Société]Ville ="Paris") ` ...qui travaille pour une société à Paris
```

Exemple 10

L'exemple suivant recherche l'enregistrement de chaque personne dont l'initiale du nom est située entre les lettres A (incluse) et M (incluse) :

```
CHERCHER([Personnes];[Personnes]Nom<"n") ` Trouver toute personne entre A et M
```

Exemple 11

L'exemple suivant recherche les enregistrements des personnes habitant soit Paris soit Lyon :

```
CHERCHER([Personnes];[Personnes]CodePostal="75@;*") ` Trouver ceux qui habitent Paris...  
CHERCHER([Personnes];|;[Personnes]CodePostal="6900@") ` ou Lyon
```

Exemple 12

Recherche par mot-clé : l'exemple suivant recherche dans toute la table [Produits] les enregistrements dont le champ Description contient le mot "facile" :

```
CHERCHER([Produits];[Produits]Description%"facile")  
` Trouver les produits dont la description contient le mot-clé facile
```

Exemple 13

Nous recherchons les enregistrements correspondant à la réponse fournie dans une boîte de dialogue :

```
vTrouvé:=Demander("Saisissez un code de facture :") `Demander un code de facture à  
l'utilisateur  
Si(OK=1) ` Si l'utilisateur clique sur OK...  
    CHERCHER([Factures];[Factures]Code =vTrouvé) `Trouver le code qui correspond à vTrouvé  
Fin de si
```

Exemple 14

Cet exemple recherche tous les enregistrements des factures saisies en 1996. Nous recherchons les dates entre le 31/12/95 et le 1/1/97 :

```
CHERCHER([Factures];[Factures]DateFacture >!31/12/95!;* ) ` Trouver des factures après le  
31/12/95...  
CHERCHER([Factures];&;[Factures]DateFacture <!1/1/97!) ` et avant 1/1/97
```

Exemple 15

L'exemple suivant trouve les employés qui ont un salaire entre 20 000 et 40 000 Euros. La recherche inclut les employés qui gagnent 20 000 Euros et exclut ceux qui gagnent 40 000 Euros :

```
CHERCHER([Employés];[Employés]Salaire >=20000;*) ` Trouver les employés qui ont un salaire  
entre...  
CHERCHER([Employés];&;[Employés]Salaire <40000) ` 20 000 et 40 000 Euros
```

Exemple 16

L'exemple suivant cherche les employés du service Marketing qui ont un salaire supérieur à 30 000 Euros. Le champ Salaire est utilisé dans un premier temps car il est indexé. Notez que la seconde recherche utilise un champ venant d'une autre table. Le champ [Service]Nom est lié à la table [Employés] par un lien automatique de N vers 1.

```
CHERCHER([Employés];[Employés]Salaire >30000;*)
```



```
` Trouver les employés qui ont un salaire supérieur à 30 000 Euros
CHERCHER ([Employés]; &; [Service]Nom="marketing") ` et qui travaillent dans le service marketing
```

Exemple 17

Soient trois tables reliées par des liens de N vers 1 : [Ville] -> [Département] -> [Région] . La recherche suivante trouve toutes les régions comportant des villes dont le nom débute par "Saint" :

```
CHERCHER ([Région]; [Ville]Nom="Saint@") ` Trouver toutes les régions contenant des villes
commençant par Saint
```

Exemple 18

La recherche suivante recherche les informations égales à la valeur de la variable *mavar*.

```
CHERCHER ([Lois]; [Lois]Texte =mavar) ` Trouver toutes les lois qui sont égales à la valeur de
mavar
```

La recherche peut avoir des résultats différents selon la valeur de *mavar*. Elle sera également exécutée différemment. Par exemple :

- Si *mavar* est égale à "Copyright@", la sélection contient toutes les lois qui commencent par Copyright.
- Si *mavar* est égale à "@Copyright@", la sélection contient toutes les lois qui contiennent au moins une occurrence de Copyright.

Exemple 19

L'exemple suivant ajoute ou non les lignes d'une recherche complexe en fonction de la valeur de variables. Ainsi, seuls les critères valides sont pris en compte pour la recherche :

```
CHERCHER ([Facture]; [Facture]Payee=Faux;*)
Si ($ville#") ` Si un nom de ville a été spécifié
    CHERCHER ([Facture]; [Facture]Ville_Livraison=$ville;*)
Fin de si
Si ($code_postal#") ` Si un code postal a été spécifié
    CHERCHER ([Facture]; [Facture]Code_Postal=$code_postal;*)
Fin de si
CHERCHER ([Facture]) ` Exécution de la recherche sur les critères
```

Exemple 20

Cet exemple illustre l'utilisation d'un comparateur sous forme d'expression alphanumérique. La valeur du comparateur est définie via un pop up menu placé dans une boîte dialogue de recherche personnalisée :

```
C_TEXTE ($ope)
$ope:=_pup_opérateur{_pup_opérateur} ` $ope vaut par exemple "#", ou "="
Si (OK=1)
    CHERCHER ([Facture]; [Facture]Montant;$ope;$montant)
Fin de si
```

Variables et ensembles système

Si la recherche est correctement effectuée, la variable système OK prend la valeur 1.
La variable OK prend la valeur 0 si :

- l'utilisateur clique sur **Annuler** dans la boîte de dialogue de recherche,
- en mode 'recherche et verrouillage' (cf. commande **FIXER RECHERCHE ET VERROUILLAGE**), la recherche a trouvé au moins un enregistrement verrouillé. Dans ce cas également, l'ensemble système LockedSet est mis à jour.

CHERCHER DANS SELECTION

CHERCHER DANS SELECTION ({laTable }{;}{ critère {; *} })

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table dans laquelle effectuer la recherche ou ou Table par défaut si ce paramètre est omis
critère	Expression	→ Lignes de recherche
*	Opérateur	→ Attente d'exécution de la recherche

Description

CHERCHER DANS SELECTION recherche des enregistrements dans *laTable*. **CHERCHER DANS SELECTION** modifie la sélection courante de *laTable* pour le process courant. Le premier enregistrement de la nouvelle sélection devient l'enregistrement courant.

CHERCHER DANS SELECTION a un fonctionnement et des effets proches de ceux de **CHERCHER**. La différence entre ces deux commandes est la portée de la recherche :

- **CHERCHER** recherche des enregistrements dans la table.
- **CHERCHER DANS SELECTION** recherche des enregistrements parmi la sélection courante de la table.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de la commande **CHERCHER**.

Exemple

Cet exemple illustre la différence entre **CHERCHER** et **CHERCHER DANS SELECTION**. Voici deux recherches :

```
` Trouver TOUTES les sociétés basées à Paris
CHERCHER ([Sociétés]; [Sociétés]Ville="Paris")
` Trouver TOUTES les sociétés s'occupant d'affaires boursières (quelle que soit leur ville)
CHERCHER ([Sociétés]; [Sociétés]Activité="Affaires boursières")
```

Notez que le second **CHERCHER** "ignore" complètement les résultats du premier. Comparez avec :

```
` Trouver TOUTES les sociétés basées à Paris
CHERCHER ([Sociétés]; [Sociétés]Ville="Paris")
` Trouver TOUTES les sociétés s'occupant d'affaires boursières basées à Paris
CHERCHER DANS SELECTION ([Sociétés]; [Sociétés]Activité="Affaires boursières")
```

CHERCHER DANS SELECTION n'effectue sa recherche que parmi les enregistrements sélectionnés, dans cet exemple les sociétés basées à Paris.

CHERCHER PAR EXEMPLE

CHERCHER PAR EXEMPLE ({laTable}{;}{*})

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table de laquelle une sélection d'enregistrements doit être retournée ou Table par défaut si ce paramètre est omis
*	Opérateur	→ Masquer les barres de défilement

Description

La commande **CHERCHER PAR EXEMPLE** effectue la même action que la commande de menu **Recherche par formulaire...** en mode Développement. Cette commande affiche le formulaire entrée courant comme fenêtre de recherche. **CHERCHER PAR EXEMPLE** cherche dans *laTable* les données que l'utilisateur a saisies dans cette fenêtre. Le formulaire doit contenir les champs sur lesquels vous voulez que l'utilisateur puisse effectuer la recherche. La recherche est optimisée : les champs indexés sont automatiquement utilisés.

Si vous passez le paramètre optionnel *, les barres de défilement du formulaire sont masquées.

Reportez-vous au manuel Mode Développement de 4D pour plus d'informations sur l'utilisation de la commande de menu **Recherche par formulaire...** du mode Développement.

Exemple

La méthode dans l'exemple suivant affiche le formulaire *maRecherche*. Si l'utilisateur valide le formulaire et exécute la recherche (c'est-à-dire si la variable système OK prend la valeur 1), les enregistrements trouvés sont affichés :

```
FORM FIXER ENTREE([Personnes]; "maRecherche") ` Ce formulaire devient le formulaire entrée
CHERCHER PAR EXEMPLE([Personnes]) ` Afficher le formulaire pour la recherche
Si (OK=1) ` Si l'utilisateur valide la recherche
    VISUALISER SELECTION([Personnes]) ` Visualiser les enregistrements trouvés
Fin de si
```

Variables et ensembles système

Si l'utilisateur clique sur le bouton Valider ou appuie sur la touche Entrée, la variable système OK prend la valeur 1 et la recherche est effectuée. Si l'utilisateur clique sur le bouton Annuler ou utilise la touche d'annulation, la variable système OK prend la valeur 0 et la recherche est annulée.

CHERCHER PAR FORMULE

CHERCHER PAR FORMULE (laTable {; formule})

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	Table dans laquelle effectuer la recherche
formule	Booléen	Formule de recherche

Description

CHERCHER PAR FORMULE effectue une recherche d'enregistrements dans *laTable*. **CHERCHER PAR FORMULE** modifie la sélection courante de *laTable* pour le process courant et fait du premier enregistrement le nouvel enregistrement courant.

CHERCHER PAR FORMULE et la commande **CHERCHER PAR FORMULE DANS SELECTION** fonctionnent exactement de la même manière, à la différence près que **CHERCHER PAR FORMULE** effectue sa recherche parmi la totalité des enregistrements de la table alors que **CHERCHER PAR FORMULE DANS SELECTION** se cantonne aux enregistrements de la sélection courante.

Les deux commandes appliquent *formule* à chaque enregistrement de la table ou de la sélection. *formule* est une expression booléenne qui doit retourner **VRAI** ou **FAUX**. Si *formule* retourne **Vrai**, l'enregistrement est inclus dans la nouvelle sélection.

formule peut être simple (par exemple la comparaison d'un champ à une valeur) ou complexe (réalisation d'un calcul ou même évaluation de valeurs dans une table liée). Ce peut être une fonction 4D, ou une fonction ou une expression que vous avez créée. Lorsque vous travaillez avec des champs de type Alpha ou Texte, vous pouvez utiliser dans *formule* des jokers (@) ainsi que l'opérateur "contient" (%) pour la recherche par mots-clés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de la commande **CHERCHER**.

Si vous omettez le paramètre *formule*, 4D affiche la boîte de dialogue standard de recherche.

Lorsque la recherche est terminée, le premier enregistrement de la nouvelle sélection est chargé depuis le disque et devient l'enregistrement courant.

Ces commandes sont optimisées et peuvent notamment tirer parti des index. Lorsque le type de requête le permet, ces commandes exécutent des requêtes équivalentes à un **CHERCHER**. Par exemple, l'instruction **CHERCHER PAR FORMULE([matable]; [matable]monchamp=valeur)** sera exécutée comme **CHERCHER([matable]; [matable]monchamp=valeur)**, ce qui permettra d'utiliser l'index. 4D pourra également optimiser les requêtes contenant des parties non optimisables, en exécutant d'abord les parties optimisables puis en combinant les résultats avec le reste de la requête. Par exemple, l'instruction **CHERCHER PAR FORMULE([matable]; Longueur(monchamp)=valeur)** ne sera pas optimisée. En revanche, **CHERCHER PAR FORMULE([matable]; Longueur(monchamp)=valeur1 | monchamp=valeur2)** sera partiellement optimisée.

Ces commandes effectuent par défaut des "jointures" à la manière du SQL. Avec ce principe, les recherches sont optimisées et il n'est pas nécessaire qu'un lien automatique structurel existe entre la table A et la table B pour pouvoir exécuter une instruction du type **CHERCHER PAR FORMULE([Table_A]; [Table_A]champ_X = [Table_B]champ_Y)** (cf. exemple 3).

S'ils existent, les liens définis dans l'éditeur de structure ne sont en principe pas utilisés. Toutefois, ces commandes utilisent les liens automatiques dans les cas suivants :

- si la formule ne peut se décomposer en éléments de la forme { champ ; compareteur ; valeur }
- si deux champs de la même table sont comparés.

Note : Pour des raisons de compatibilité, il est possible de désactiver le mécanisme de jointures, soit globalement via les Préférences de la base (bases de données converties uniquement) soit par process via la commande **FIXER PARAMETRE BASE**.

4D Server : A compter de la version 11 de 4D Server, ces commandes sont exécutées sur le serveur, ce qui optimise leur exécution. A noter qu'en cas d'appel direct de variables dans la *formule*, la requête est calculée avec la valeur de la variable sur le poste client. Par exemple, l'instruction **CHERCHER PAR FORMULE([matable]; [matable]monchamp=mavariable)** sera exécutée sur le serveur mais avec le contenu de la variable mavariable du client.

En revanche, ce serveur n'est pas appliqué pour les formules utilisant des méthodes qui, elles-mêmes, font appel à des variables (la valeur des variables est évaluée sur le serveur). Dans ce contexte, il peut être judicieux d'utiliser l'attribut de méthode "Exécuter sur serveur" permettant d'exécuter une méthode sur le serveur en lui passant des paramètres (variables) (cf. manuel Mode Développement).

Dans les versions précédentes de 4D Server, ces commandes étaient exécutées sur les postes clients. Par compatibilité, ce fonctionnement est maintenu dans les bases de données converties en version 11. Une préférence de compatibilité et un sélecteur de la commande **FIXER PARAMETRE BASE** permettent toutefois d'adopter le fonctionnement de la version 11 (exécution sur le serveur) dans les bases de données converties.

Exemple 1

L'exemple suivant recherche les enregistrements de toutes les factures qui ont été saisies au mois de décembre, sans tenir compte de l'année. Le principe est d'appliquer la fonction **Mois de** à chaque enregistrement. Cette recherche ne pourrait pas être effectuée d'une autre manière sans créer un champ séparé pour le mois :

```
CHERCHER PAR FORMULE([Factures]; Mois de([Factures]Saisie)=12)
` Chercher les factures saisies en décembre
```

Exemple 2

L'exemple suivant recherche les enregistrements de toutes les personnes dont le nom comporte plus de dix caractères :

```
CHERCHER PAR FORMULE([Personnes];Longueur([Personnes]Nom)>10)
` Chercher les personnes dont le nom fait plus de dix caractères
```

Exemple 3

Cet exemple active les jointures SQL pour une recherche par formule spécifique :

```
$valcourante:=Lire parametre base(Jointures CHERCHER PAR FORMULE)
FIXER PARAMETRE BASE(Jointures CHERCHER PAR FORMULE;2) `Activer les jointures SQL
`Chercher toutes les lignes de factures du client "ACME" alors que les tables ne sont pas
liées
CHERCHER PAR
FORMULE([ligne_factures];([ligne_factures]facture_id=[facture]id)&([facture]client="ACME"))
FIXER PARAMETRE BASE(Jointures CHERCHER PAR FORMULE;$valcourante) `on rétablit le paramétrage
courant
```

CHERCHER PAR FORMULE DANS SELECTION

CHERCHER PAR FORMULE DANS SELECTION (*laTable* {; formule})

Paramètre	Type		Description
<i>laTable</i>	Table	→	Table dans laquelle effectuer la recherche parmi la sélection courante
formule	Booléen	→	Formule de recherche

Description

La commande **CHERCHER PAR FORMULE DANS SELECTION** vous permet de rechercher des enregistrements dans *laTable*. **CHERCHER PAR FORMULE DANS SELECTION** modifie la sélection courante de *laTable* pour le process courant et fait du premier enregistrement le nouvel enregistrement courant.

CHERCHER PAR FORMULE DANS SELECTION fonctionne de la même manière que **CHERCHER PAR FORMULE**. La différence entre ces deux commandes se situe au niveau de la portée de la recherche :

- **CHERCHER PAR FORMULE** effectue sa recherche parmi la totalité des enregistrements de la table.
- **CHERCHER PAR FORMULE DANS SELECTION** effectue sa recherche uniquement parmi les enregistrements de la sélection courante.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de la commande **CHERCHER PAR FORMULE**.

CHERCHER PAR TABLEAU

CHERCHER PAR TABLEAU (*champCible* ; *tableau*)

Paramètre	Type		Description
<i>champCible</i>	Champ	⇒	Champ duquel comparer les valeurs
<i>tableau</i>	Tableau	⇒	Tableau des valeurs recherchées

Description

La commande **CHERCHER PAR TABLEAU** recherche dans la table du champ passé en premier paramètre tous les enregistrements pour lesquels la valeur de *champCible* est égale à au moins une des valeurs des éléments du tableau *tableau*. Les enregistrements trouvés constituent la nouvelle sélection courante.

Cette commande permet de construire rapidement et simplement une recherche sur plusieurs valeurs.

Notes :

- Cette commande ne peut pas être utilisée avec des champs de type image, sous-table et BLOB.
- *champCible* et *tableau* doivent impérativement être du même type. Exception : vous pouvez utiliser un tableau de type Entier long avec un champ de type Heure.

Exemple

Cet exemple permet de récupérer les enregistrements des clients français et américains :

```
TABLEAU ALPHA (2;TabRecherche;2)
TabRecherche{1} :="FR"
TabRecherche{2} :="US"
CHERCHER PAR TABLEAU ([Clients] Pays;TabRecherche)
```

CHERCHER PAR TABLEAU DANS SELECTION

CHERCHER PAR TABLEAU DANS SELECTION (*champCible* ; *tableau*)

Paramètre	Type		Description
<i>champCible</i>	Champ	→	Champ duquel comparer les valeurs
<i>tableau</i>	Tableau	→	Tableau des valeurs recherchées

Description

La commande **CHERCHER PAR TABLEAU DANS SELECTION** recherche dans la sélection courante de la table du champ passé en premier paramètre les enregistrements pour lesquels la valeur de *champCible* est égale à au moins une des valeurs des éléments du *tableau*. Les enregistrements trouvés constituent la nouvelle sélection courante.

CHERCHER PAR TABLEAU DANS SELECTION fonctionne de la même manière que **CHERCHER PAR TABLEAU**. La différence entre ces deux commandes se situe au niveau de la portée de la recherche :

- **CHERCHER PAR TABLEAU** effectue sa recherche parmi la totalité des enregistrements de la table de *champCible*.
- **CHERCHER PAR TABLEAU DANS SELECTION** effectue sa recherche uniquement parmi les enregistrements de la sélection courante de la table de *champCible*.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de la commande **CHERCHER PAR TABLEAU**.

DECRIRE EXECUTION RECHERCHE

DECRIRE EXECUTION RECHERCHE (statut)

Paramètre	Type	Description
statut	Booléen →	Vrai=Enregistrer la description des requêtes, Faux=Stopper l'enregistrement

Description

La commande **DECRIRE EXECUTION RECHERCHE** permet d'activer ou d'inactiver le mode d'analyse de l'exécution des recherches pour le process courant. La commande tient compte indifféremment des recherches effectuées via le langage 4D ou des requêtes SQL.

L'appel de la commande avec le paramètre *statut* à **Vrai** active le mode d'analyse des recherches. Dans ce mode, le moteur de 4D enregistrera en interne deux séries d'informations spécifiques lors de chaque requête effectuée par la suite sur les données :

- la description détaillée de la recherche juste avant son exécution, c'est-à-dire la recherche prévue (le plan de recherche),
- la description détaillée de la recherche telle qu'elle a réellement été exécutée (le chemin de recherche).

Les informations enregistrées incluent le type de recherche (indexée, séquentielle), le nombre d'enregistrements trouvés et le temps nécessaire à l'exécution de chaque critère de recherche. Vous pouvez ensuite lire ces informations à l'aide des commandes [Lire dernier plan recherche](#) et [Lire dernier chemin recherche](#).

En général, la description du plan d'une recherche et celle de son chemin sont identiques, mais elles peuvent toutefois différer car 4D peut mettre en oeuvre des optimisations dynamiques au cours de l'exécution de la recherche, dans le but d'améliorer les performances. Par exemple, une recherche indexée peut être convertie dynamiquement en recherche séquentielle si le moteur de 4D estime qu'elle sera plus rapide — c'est le cas notamment lorsque le nombre d'enregistrements parmi lesquels effectuer la recherche est faible.

Passez **Faux** dans le paramètre *statut* lorsque vous n'avez plus besoin d'analyser les recherches. Le mode d'analyse de l'exécution des recherches peut ralentir l'application.

Exemple

L'exemple suivant illustre le type d'information obtenue via ces commandes en cas de requête SQL :

```
C_TEXTE($vResultPlan;$vResultPath)
TABLEAU TEXTE(aTitles;0)
TABLEAU TEXTE(aDirectors;0)
DECRIRE EXECUTION RECHERCHE(Vrai) `mode analyse
Debut SQL
  SELECT ACTORS.FirstName, CITIES.City_Name
  FROM ACTORS, CITIES
  WHERE ACTORS.Birth_City_ID=CITIES.City_ID
  ORDER BY 1
  INTO :aTitles, :aDirectors;
Fin SQL
$vResultPlan:=Lire dernier plan recherche(Description format Texte)
$vResultPath:=Lire dernier chemin recherche(Description format Texte)
DECRIRE EXECUTION RECHERCHE(Faux) `Fin du mode analyse
```

À l'issue de l'exécution de ce code, *\$vResultPlan* et *\$vResultPath* contiennent les descriptions des recherches effectuées, par exemple :

```
$vResultPlan :
  [Join] : ACTORS.Birth_City_ID = CITIES.City_ID
$vResultPath :
  And
    [Merge] : ACTORS with CITIES
      [Join] : ACTORS.Birth_City_ID = CITIES.City_ID (1227 records found in 13 ms)
--> 1227 records found in 13 ms
--> 1227 records found in 14 ms
```

Si la constante [Description format XML](#) est passée à la commande [Lire dernier chemin recherche](#), *\$vResultPath* contient la description de la recherche exprimée en XML :

```
$vResultPath :      <QueryExecution>          <steps description="And" time="0"
recordsfound="1227">          <steps description="[Merge] : ACTORS with CITIES" time="13"
recordsfound="1227">          <steps description="[Join] : ACTORS.Birth_City_ID
=CITIES.City_ID" time="13" recordsfound="1227"/>          </steps>          </steps>
</QueryExecution>
```


FIXER DESTINATION RECHERCHE

FIXER DESTINATION RECHERCHE (destinationType {; destinationObjet})

Paramètre	Type	Description
destinationType	Entier long	→ 0=sélection courante, 1=ensemble, 2=sélection temporaire, 3=variable
destinationObjet	Chaîne, Variable	→ Nom de l'ensemble ou Nom de la sélection temporaire ou Variable

Description

La commande **FIXER DESTINATION RECHERCHE** vous permet d'indiquer à 4D où placer les résultats de toutes les recherches qui suivent l'appel de cette commande dans le process courant.

Vous spécifiez le type de la destination dans le paramètre *destinationType*. 4D fournit les constantes prédéfinies suivantes, placées dans le thème "**Recherches**" :

Constante	Type	Valeur
Vers ensemble	Entier long	1
Vers sélection courante	Entier long	0
Vers sélection temporaire	Entier long	2
Vers variable	Entier long	3

Vous spécifiez le nom de la destination de la recherche dans le paramètre optionnel *destinationObjet* en fonction du tableau suivant :

Paramètre destinationType	Paramètre destinationObjet
0 (sélection courante)	Vous ne passez pas de paramètre.
1 (ensemble)	Vous passez le nom de l'ensemble (existant ou à créer)
2 (sélection temporaire)	Vous passez le nom de la sélection temporaire (existante ou à créer)
3 (variable)	Vous passez une variable numérique (existante ou à créer)

Avec

```
FIXER DESTINATION RECHERCHE (Vers sélection courante)
```

Les enregistrements trouvés par la recherche seront placés dans la sélection courante de la table dans laquelle la recherche est effectuée.

Avec

```
FIXER DESTINATION RECHERCHE (Vers ensemble; "monEnsem")
```

Les enregistrements trouvés par la recherche seront placés dans l'ensemble *monEnsem*. La sélection courante et l'enregistrement courant de la table dans laquelle vous recherchez restent inchangés.

Note : En client-serveur, vous ne pouvez pas utiliser comme destination de recherche un ensemble local/client (dont le nom est précédé du symbole \$). En effet, ce type d'ensemble est stocké sur les postes clients alors que les recherches sont effectuées sur le serveur. Pour plus d'informations sur les types d'ensembles, reportez-vous à la section **Présentation des ensembles**.

Avec

```
FIXER DESTINATION RECHERCHE (Vers sélection temporaire; "maTemp")
```

Les enregistrements trouvés par la recherche seront placés dans la sélection temporaire *maTemp*. La sélection courante et l'enregistrement courant pour la table sur laquelle vous effectuez la recherche restent inchangés.

Note : Si la sélection temporaire n'existe pas avant l'appel, elle est automatiquement créée une fois la recherche effectuée.

Avec

```
FIXER DESTINATION RECHERCHE (Vers variable; $vlRésultatRech)
```

Le **nombre** d'enregistrements trouvés par la recherche sera placé dans la variable *\$vlRésultatRech*. La sélection courante et l'enregistrement courant de la table dans laquelle vous effectuez la recherche restent inchangés.

Attention : **FIXER DESTINATION RECHERCHE** affecte toutes les recherches suivantes dans le process courant. N'oubliez pas d'associer toujours un appel à **FIXER DESTINATION RECHERCHE** (lorsque *destinationType*#0) à un appel à **FIXER DESTINATION RECHERCHE(0)** ultérieur pour rétablir le mode standard de recherche.

FIXER DESTINATION RECHERCHE modifie uniquement le comportement des commandes de recherche, c'est-à-dire :

- **CHERCHER**
- **CHERCHER DANS SELECTION**
- **CHERCHER PAR EXEMPLE**
- **CHERCHER PAR FORMULE**
- **CHERCHER PAR FORMULE DANS SELECTION**
- **CHERCHER PAR SQL**

- **CHERCHER PAR TABLEAU**
- **CHERCHER PAR TABLEAU DANS SELECTION**

En revanche, **FIXER DESTINATION RECHERCHE** n'affecte pas les autres commandes qui modifient la sélection courante telles que **TOUT SELECTIONNER**, **LIEN RETOUR**, etc.

Exemple 1

Vous créez un formulaire qui affiche les enregistrements de la table *[Annuaire]*. Vous créez un objet de type onglet nommé *asRolodex* (avec un onglet pour chaque lettre de l'alphabet) et un sous-formulaire qui affiche les enregistrements de la table *[Annuaire]*. En choisissant un onglet, vous affichez les enregistrements qui correspondent à cette lettre. Puisque, dans cet exemple, la table *[Annuaire]* contient des données statiques, vous ne voulez pas effectuer une recherche chaque fois que vous cliquez sur un onglet et donc vous dépensez moins de temps précieux à exécuter ces recherches. Pour faire ceci, vous pouvez placer vos recherches dans les sélections temporaires pour les réutiliser quand il le faut. Vous écrivez la méthode objet de l'onglet *asRolodex* comme indiquée ci-dessous :

```
` Méthode objet de l'onglet asRolodex
Au cas ou

  : (Evenement formulaire=Sur chargement)
` Avant que le formulaire s'affiche à l'écran,
` initialiser l'onglet et le tableau de booléens qui nous indiquent
` si une recherche pour la lettre sur laquelle vous avez cliqué
` a été exécutée ou pas
  TABLEAU ALPHA(1;asRolodex;26)
  TABLEAU BOOLEEN(abRechFini;26)
  Boucle($vlElém;1;26)
    asRolodex{$vlElém}:=Caractere(64+$vlElém)
    abRechFini{$vlElém}:=Faux
  Fin de boucle

  : (Evenement formulaire=Sur clic)
` Lorsque l'utilisateur clique sur un onglet, vérifier si une recherche pour cette lettre
` a été exécutée ou pas
  Si(Non(abRechFini{asRolodex}))
` Sinon, fixer la destination de la recherche vers une sélection temporaire
  FIXER DESTINATION RECHERCHE(Vers sélection temporaire;"Rolodex"+asRolodex{asRolodex})
` Effectuer la recherche
  CHERCHER([Phone Book];[Phone Book]Last name=asRolodex{asRolodex}+"@")
` Restituer le mode standard de recherche
  FIXER DESTINATION RECHERCHE(Vers sélection courante)
` La prochaine fois que cette lettre est choisie, la recherche ne sera pas exécutée
  abRechFini{asRolodex}:=Vrai
  Fin de si
` Utiliser la sélection temporaire pour l'affichage des enregistrements qui correspondent à
cette lettre
  UTILISER SELECTION("Rolodex"+asRolodex{asRolodex})

  : (Evenement formulaire=Sur libération)
` Après que le formulaire disparaît de l 'écran
` Effacer les sélections temporaires de la mémoire
  Boucle($vlElem;1;26)
    Si(abRechFini{$vlElém})
      EFFACER SELECTION("Rolodex"+asRolodex{$vlElém})
    Fin de si
  Fin de boucle
` Effacer les deux tableaux dont nous n'avons pas besoin
  EFFACER VARIABLE(asRolodex)
  EFFACER VARIABLE(abRechFini)

Fin de cas
```

Exemple 2

La méthode **ValeursUniques** suivante vérifie si les valeurs sont uniques pour des champs dans une table de votre choix. L'enregistrement courant peut déjà exister ou vient d'être créé.

```
` Méthode projet ValeursUniques
```

```

` ValeursUniques ( Pointeur ; Pointeur { ; Pointeur... } ) -> Booléen
` ValeursUniques ( ->Table ; ->Champ { ; ->Champ2... } ) -> Oui ou non

C_BOOLEEN($0;$2)
C_POINTEUR($1)
C_ENTIER LONG($v1Champ;$v1NmbChamps;$v1Trouvé;$v1EnregCour)
$v1NmbChamps:=Nombre de parametres-1
$v1EnregCour:=Numero enregistrement($1->)
Si($v1NmbChamps>0)
  Si($v1EnregCour#-1)
    Si($v1EnregCour<0)
      ` Il s'agit d'un nouvel enregistrement qui n'a pas été sauvegardé (numéro d'enregistrement est
      ` égal à -3)
      ` donc nous pouvons arrêter la recherche dès que nous avons trouvé un enregistrement
      FIXER LIMITE RECHERCHE(1)
    Sinon
      ` Il s'agit d'un enregistrement existant, donc nous pouvons arrêter
      ` la recherche dès que nous avons trouvé au moins deux enregistrements
      FIXER LIMITE RECHERCHE(2)
    Fin de si
  ` La recherche retournera le résultat dans la variable $v1Trouvé
  ` sans changer l'enregistrement courant ni la sélection courante
  FIXER DESTINATION RECHERCHE(Vers variable;$v1Trouvé)
  ` Construire la recherche selon le nombre de champs spécifiés
  Au cas ou
    : ($v1NmbChamps=1)
      CHERCHER($1->,$2->=$2->)
    : ($v1NmbChamps=2)
      CHERCHER($1->,$2->=$2->,* )
      CHERCHER($1-> & ;$3->=$3->)
    Sinon
      CHERCHER($1->,$2->=$2->,* )
      Boucle($v1Champ;2;$v1NmbChamps-1)
        CHERCHER($1-> & ;${1+$v1Champ}->=${1+$v1Champ}->,* )
      Fin de boucle
      CHERCHER($1-> & ;${1+$v1NmbChamps}->=${1+$v1NmbChamps}->)
    Fin de cas
  FIXER DESTINATION RECHERCHE(0) ` Rétablir le mode standard de recherche
  FIXER LIMITE RECHERCHE(0) ` Enlever la limite sur la recherche
  ` Traiter le résultat de la recherche
  Au cas ou
    : ($v1Trouvé=0)
      $0:=Vrai ` Pas de valeurs dupliquées
    : ($v1Trouvé=1)
      Si($v1EnregCour<0)
        $0:=Faux ` Trouvé un enregistrement existant avec les mêmes valeurs que le
nouveau
      Sinon
        $0:=Vrai ` Pas de valeurs dupliquées, nous avons trouvé le même enregistrement
      Fin de si
    : ($v1Trouvé=2)
      $0:=Faux ` Quoi que ce soit, les valeurs sont dupliquées
  Fin de cas
Sinon
  Si(ØDébogage) ` Cela n'a aucun sens, signalez-le pendant le développement de la base
    TRACE ` ATTENTION ! Cette méthode a été appelée sans enregistrement courant
  Fin de si
  $0:=Faux ` Ne peut pas garantir le résultat
Fin de si
Sinon
  Si(ØDébogage) ` Cela n'a aucun sens, signalez-le pendant le développement de la base
    TRACE ` ATTENTION ! Cette méthode a été appelée sans conditions de recherche
  Fin de si
  $0:=Faux ` Ne peut pas garantir le résultat
Fin de si

```

Lorsque cette méthode est implémentée dans votre application, vous pouvez écrire le code suivant :

```

` ...
Si(ValeursUniques(->[Contacts];->[Contacts]Société;->[Contacts]Nom;->[Contacts]Prénom))

```

```
` Traitement de l'enregistrement qui a les valeurs uniques  
Si  
    ALERTE("Il existe déjà un contact avec ce nom pour cette société.")  
Fin de si  
`
```

FIXER LIMITE RECHERCHE

FIXER LIMITE RECHERCHE (limite)

Paramètre	Type	Description
limite	Entier long 	Nombre limite d'enregistrements ou 0 pour nombre illimité

Description

La commande **FIXER LIMITE RECHERCHE** vous permet d'indiquer à 4D d'arrêter toutes les recherches suivant l'appel de cette commande dans le process courant dès que le nombre d'enregistrements défini dans *limite* a été atteint.

Si, par exemple, *limite* est égal à 1, les recherches s'arrêteront dès qu'un enregistrement sera trouvé selon les conditions de la recherche.

Pour que les recherches soient de nouveau sans limite, appelez **FIXER LIMITE RECHERCHE** en fixant le paramètre *limite* à 0.

Attention : **FIXER LIMITE RECHERCHE** affecte toutes les recherches dans le process courant. N'oubliez pas d'associer toujours un appel à **FIXER LIMITE RECHERCHE(limite)** (lorsque *limite*>0) à un appel à **FIXER LIMITE RECHERCHE(0)** ultérieur pour rétablir les recherches sans limite.

FIXER LIMITE RECHERCHE modifie uniquement le comportement des commandes de recherche, c'est-à-dire :

- **CHERCHER**
- **CHERCHER DANS SELECTION**
- **CHERCHER PAR EXEMPLE**
- **CHERCHER PAR FORMULE**
- **CHERCHER PAR FORMULE DANS SELECTION**
- **CHERCHER PAR SQL**
- **CHERCHER PAR TABLEAU**

En revanche, **FIXER LIMITE RECHERCHE** n'affecte pas les autres commandes qui modifient la sélection courante d'une table telles que **TOUT SELECTIONNER**, **LIEN RETOUR**, etc.

Exemple 1

Pour effectuer une recherche qui correspond à la formule "...trouver dix clients avec lesquels les ventes sont supérieures à 1MF...", écrivez le code suivant :

```
FIXER LIMITE RECHERCHE (10)
CHERCHER ([Clients]; [Clients]Ventes>1000000)
FIXER LIMITE RECHERCHE (0)
```

Exemple 2

Référez-vous au deuxième exemple de la commande **FIXER DESTINATION RECHERCHE**.

FIXER RECHERCHE ET VERROUILLAGE

FIXER RECHERCHE ET VERROUILLAGE (verrou)

Paramètre	Type	Description
verrou	Booléen →	Vrai = verrouiller les enregistrements trouvés par les recherches, Faux = ne pas les verrouiller

Description

La commande **FIXER RECHERCHE ET VERROUILLAGE** vous permet de demander le verrouillage automatique des enregistrements trouvés par toutes les recherches qui suivent son appel dans la transaction courante. Ce mécanisme permet de s'assurer que les enregistrements ne puissent pas être modifiés par un process autre que le process courant entre une recherche et la manipulation des résultats.

Par défaut, les enregistrements trouvés par les recherches ne sont pas verrouillés. Passez **Vrai** dans le paramètre *verrou* pour activer le verrouillage.

Cette commande doit impérativement être utilisée à l'intérieur d'une transaction. Si elle est appelée hors du contexte d'une transaction, une erreur est générée. Ce principe permet un meilleur contrôle du verrouillage des enregistrements. Les enregistrements trouvés restent verrouillés tant que la transaction n'a pas été terminée (qu'elle ait été validée ou annulée). A l'issue de la transaction, tous les enregistrements sont déverrouillés.

Le verrouillage des enregistrements est effectif pour toutes les tables dans la transaction courante.

Lorsqu'une instruction **FIXER RECHERCHE ET VERROUILLAGE(Vrai)** a été exécutée, les commandes de recherche (par exemple **CHERCHER**) adoptent un fonctionnement spécifique si un enregistrement déjà verrouillé est trouvé :

- la recherche est stoppée et la variable système OK prend la valeur 0,
- la sélection courante est vidée,
- l'ensemble système LockedSet contient l'enregistrement verrouillé à l'origine de l'arrêt de la recherche.

Par conséquent, dans ce contexte il est nécessaire de tester l'ensemble LockedSet à l'issue d'une recherche infructueuse (sélection courante vide et/ou variable OK à 0) afin de déterminer la cause de l'échec.

Appelez **FIXER RECHERCHE ET VERROUILLAGE(Faux)** afin de désactiver le mécanisme après usage.

FIXER RECHERCHE ET VERROUILLAGE modifie uniquement le comportement des commandes de recherche, c'est-à-dire :

- **CHERCHER**
- **CHERCHER DANS SELECTION**
- **CHERCHER PAR EXEMPLE**
- **CHERCHER PAR FORMULE**
- **CHERCHER PAR FORMULE DANS SELECTION**
- **CHERCHER PAR SQL**
- **CHERCHER PAR TABLEAU**
- **CHERCHER PAR TABLEAU DANS SELECTION**

En revanche, **FIXER RECHERCHE ET VERROUILLAGE** n'affecte pas les autres commandes qui modifient la sélection courante telles que **TOUT SELECTIONNER**, **LIEN RETOUR**, etc.

Exemple

Dans cet exemple, il n'est pas possible de supprimer un client qui aurait été passé de la catégorie "C" à la catégorie "A" par un autre process entre le **CHERCHER** et le **SUPPRIMER SELECTION** :

```
DEBUT TRANSACTION
FIXER RECHERCHE ET VERROUILLAGE(Vrai)
CHERCHER([Clients];[Clients]Catégorie=C)
  `A cet instant, les enregistrements trouvés sont automatiquement verrouillés pour tous les
autres process
SUPPRIMER SELECTION([Clients])
FIXER RECHERCHE ET VERROUILLAGE(Faux)
VALIDER TRANSACTION
```

Gestion des erreurs

Si la commande est appelée hors du contexte d'une transaction, une erreur est générée.

 Lire dernier chemin recherche

Lire dernier chemin recherche (formatDesc) -> Résultat		
Paramètre	Type	Description
formatDesc	Entier long	Format de description (Texte ou XML)
Résultat	Chaîne	Description du chemin de la dernière recherche exécutée

Description

La commande **Lire dernier chemin recherche** retourne la description interne détaillée du chemin réel de la dernière recherche effectuée sur les données. Pour plus d'informations sur les descriptions de recherches, reportez-vous à la documentation de la commande **DECRIRE EXECUTION RECHERCHE**.

Cette description est retournée au format Texte ou XML en fonction de la valeur passée dans le paramètre *formatDesc*. Vous pouvez passer une des constantes suivantes, placées dans le thème "**Recherches**" :

Constante	Type	Valeur
Description format Texte	Entier long	0
Description format XML	Entier long	1

Cette commande retourne une valeur significative si la commande **DECRIRE EXECUTION RECHERCHE** a été exécutée au cours de la session.

La description du chemin de la dernière recherche peut être comparée à la description du plan prévu de la dernière recherche (obtenue à l'aide de la commande **Lire dernier plan recherche**) à des fins d'optimisations.

Lire dernier plan recherche

Lire dernier plan recherche (formatDesc) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
formatDesc	Entier long	→	Format de description (Texte ou XML)
Résultat	Chaîne	↩	Description du plan de la dernière recherche exécutée

Description

La commande **Lire dernier plan recherche** retourne la description interne du plan d'exécution prévu pour la dernière recherche effectuée sur les données. Pour plus d'informations sur les descriptions de recherches, reportez-vous à la commande **DECRIRE EXECUTION RECHERCHE**.

Cette description est retournée au format Texte ou XML en fonction de la valeur passée dans le paramètre *formatDesc*. Vous pouvez passer une des constantes suivantes, placées dans le thème "**Recherches**" :

Constante	Type	Valeur
Description format Texte	Entier long	0
Description format XML	Entier long	1

Cette commande retourne une valeur significative si la commande **DECRIRE EXECUTION RECHERCHE** a été exécutée au cours de la session.

La description du plan de la dernière recherche peut être comparée à la description du chemin réel de la dernière recherche (obtenue à l'aide de la commande **Lire dernier chemin recherche**) à des fins d'optimisations.

TRIER ({laTable ;}{ leChamp }{ ; > ou < }{ leChamp2 ; > ou <2 ; ... ; leChampN ; > ou <N }{ ; * })


Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table de laquelle réordonner la sélection courante ou Table par défaut si ce paramètre est omis
leChamp	Champ	→ Champ sur lequel effectuer le tri pour chaque niveau
> ou <	Opérateur	→ Sens du tri pour chaque niveau : > demander un tri croissant ou < demander un tri décroissant
*	Opérateur	→ Attente d'exécution du tri

Description

TRIER trie (réordonne) les enregistrements de la sélection courante de *laTable* pour le process courant. Une fois le tri effectué, le premier enregistrement de la sélection courante devient le nouvel enregistrement courant.

Si vous omettez le paramètre *laTable*, la commande s'applique à la table par défaut, si elle a été définie. Sinon, 4D utilise la table du premier champ passé en paramètre. Si vous ne passez pas de paramètre et si aucune table par défaut n'a été définie, une erreur est retournée.

Si vous ne passez ni le paramètre *leChamp*, ni les paramètres >, < ou *, **TRIER** affiche la boîte de dialogue de l'Editeur de tri de 4D pour *laTable*. Cet éditeur est présenté ci-dessous :



Pour plus d'informations sur l'utilisation de cet éditeur, reportez-vous au manuel Mode Développement de 4D.

L'utilisateur construit le tri puis clique sur le bouton **Trier**. Si le tri est correctement effectué, la variable système OK prend la valeur 1. Si l'utilisateur clique sur **Annuler**, aucun tri n'est effectué et la variable OK prend la valeur 0 (zéro).

Exemple 1

L'exemple suivant affiche la boîte de dialogue de Tri pour la table [Produits] :

```
TRIER ([Produits])
```

Exemple 2

L'exemple suivant affiche la boîte de dialogue de Tri pour la table par défaut (si elle a été définie) :

```
TRIER
```

Si vous spécifiez les paramètres *champ* et > ou <, la boîte de dialogue standard de Tri ne s'affiche pas et le tri est entièrement défini par programmation. Vous pouvez trier la sélection courante sur un plusieurs niveaux. Pour chaque niveau de tri, vous passez un champ dans le paramètre *champ* et un ordre de tri dans > ou <. Si vous passez le paramètre "supérieur à" (>), l'ordre est croissant. Si vous passez le paramètre "inférieur à" (<), l'ordre est décroissant.

Exemple 3

L'exemple suivant trie la sélection courante de [Produits] par nom dans un ordre croissant :

```
TRIER ([Produits] ; [Produits]Nom ; >)
```

Exemple 4

L'exemple suivant trie la sélection courante de [Produits] par nom dans un ordre décroissant :

```
TRIER ([Produits]; [Produits]Nom;<)
```

Exemple 5

L'exemple suivant trie la sélection courante de [Produits] par type et par prix dans un ordre croissant à chaque niveau :

```
TRIER ([Produits]; [Produits]Type;>; [Produits]Prix;>)
```

Exemple 6

L'exemple suivant trie la sélection courante de [Produits] par type et par prix dans un ordre décroissant à chaque niveau :

```
TRIER ([Produits]; [Produits]Type;<; [Produits]Prix;<)
```

Exemple 7

L'exemple suivant trie la sélection courante de [Produits] par type dans un ordre croissant et par prix dans un ordre décroissant :

```
TRIER ([Produits]; [Produits]Type;>; [Produits]Prix;<)
```

Exemple 8

L'exemple suivant trie la sélection courante de [Produits] par type dans un ordre décroissant et par prix dans un ordre croissant :

```
TRIER ([Produits]; [Produits]Type;<; [Produits]Prix;>)
```

Si vous omettez le paramètre d'ordre > ou <, le tri est croissant par défaut.

Exemple 9

L'exemple suivant trie la sélection courante de [Produits] par nom dans un ordre croissant :

```
TRIER ([Produits]; [Produits]Nom)
```

Si un seul champ est spécifié (tri sur un niveau) et s'il est indexé, le tri tire parti de l'index. Si le champ n'est pas indexé ou si plus d'un champ est utilisé, le tri est effectué de manière séquentielle (hors index composites). Le champ peut appartenir à la table de la sélection que vous triez ou à une table 1 liée à *table* par un lien automatique ou manuel. Dans ce cas, le tri est toujours séquentiel. Si les champs triés sont inclus dans un index composite, **TRIER** tire parti de l'index.

Exemple 10

L'exemple suivant effectue un tri indexé si le champ [Produits]Nom est indexé :

```
TRIER ([Produits]; [Produits]Nom;>)
```

Exemple 11

L'exemple suivant effectue un tri séquentiel, que les champs soient ou non indexés :

```
TRIER ([Produits]; [Produits]Type;>; [Produits]Prix;>)
```

Exemple 12

L'exemple suivant effectue un tri séquentiel à l'aide d'un champ lié :

```
TRIER([Factures];[Société]Nom;>) ` les factures sont triées par ordre alphabétique sur le champ  
Nom de la société
```

Exemple 13

L'exemple suivant effectue un tri indexé sur deux niveaux si un index composite [Contacts]Nom + [Contacts]Prénom a été défini dans la base :

```
TRIER([Contacts];[Contacts]Nom;>;[Contacts]Prénom;>)
```


Pour indiquer que le tri ne doit pas être immédiatement effectué, passez en dernier paramètre le symbole *. 4D attendra de rencontrer une nouvelle ligne de tri ne se terminant pas par * pour exécuter le tri. Cette possibilité est utile pour gérer les tris multicritères dans le cadre d'interfaces personnalisées.

Attention : lorsque vous utilisez cette syntaxe, vous ne pouvez passer qu'un seul niveau de tri (un seul champ) par ligne d'instruction.

Exemple 14

Dans un formulaire sortie affiché en mode Application, vous souhaitez permettre aux utilisateurs de trier une colonne par ordre croissant en cliquant simplement sur son en-tête.

Si l'utilisateur maintient la touche **Maj** enfoncée et clique ensuite sur plusieurs autres colonnes, le tri est multicritères, c'est-à-dire que les colonnes sont triées sur autant de niveaux qu'il y a de clics :



Titre	Genre	Interprète	Support
Johnny Mathis, 16 Most Requ	Ambiance	Johnny Mathis	CD
Carpenters - Their Greatest H	Ambiance	Carpenters, The	CD
Nat King Cole's Greatest Love	Ambiance	Nat King Cole	CD
Whitney Houston	Ambiance	Whitney Houston	CD
Best of B. B. King	Blues	B. B. King	Album
Virtuoso - Ludwig Van Beetho	Classique	Berliner Philharmoniker	CD
Brahms Piano Quintet - Clarin	Classique	Benda Musicians, The	CD
Season for Love	Classique	London Symphony Orchestra	CD
Lucille and Other Classics by	Country	Kenny Rogers	CD
Jazzis Magazine April 1995 C	Jazz	Various	CD
Machine Head	Rock	Deep Purple	Album
Fahrenheit	Rock	Toto	CD
Talk	Rock	Yes	CD
The Best of the Stylistics	Soul	Stylistics, The	Cassette
Temptations 25th Anniversar	Soul	Temptations, The	CD
Best of Gladys Knight & the Pi	Soul	Gladys Knight & the Pips	Cassette
Bad	Soul	Michael Jackson	Vidéo

Chaque en-tête de colonne contient un bouton inversé dont la méthode est du type suivant :

```
MULTITRIS(->[CDs]Titre) `Bouton de l'en-tête de la colonne Titre
```

Chaque bouton appelle la méthode projet **MULTITRIS** en passant un pointeur sur le champ de la colonne. Voici le contenu de la méthode projet **MULTITRIS** :

```
` Méthode projet MULTITRIS  
` MULTITRIS (Pointeur)  
` MULTITRIS (->[Table]Champ)  
  
C_POINTEUR($1)  
C_ENTIER LONG($nbCrit)  
  
`Construction des critères  
Si(Non(Majuscule enfoncée)) `Si le tri est simple  
    TABLEAU POINTEUR(tPtrTriChp;1) `Créons un tableau à 1 élément  
    tPtrTriChp{1}:=$1 `Champ sur lequel l'utilisateur a cliqué  
Sinon `Si la touche Maj était enfoncée (tri multicritère)  
    $nbCrit:=Chercher dans tableau(tPtrTriChp;$1) `Vérifions que le critère n'est pas déjà  
présent  
    Si($nbCrit<0) `Critère inexistant  
        INSERER DANS TABLEAU(tPtrTriChp;Taille tableau(tPtrTriChp)+1;1) `Remplissons le tableau  
        tPtrTriChp{Taille tableau(tPtrTriChp)}:=$1  
    Fin de si
```

```

Fin de si
  `Exécution du tri
$nbCrit:=Taille tableau(tPtrTriChp)
Si($nbCrit>0)  `S'il y a au moins un élément dans le tableau de pointeurs
  Boucle($i;1;$nbCrit) `Pour chaque critère défini
    TRIER([CDs];(tPtrTriChp{$i})->;>;*)  `On construit le tri
  Fin de boucle
  TRIER([CDs])  `Pas de * : on effectue le tri
Fin de si

```

Quelle que soit la manière dont le tri est défini, si l'opération risque de prendre un certain temps, 4D affiche automatiquement un message contenant un thermomètre de progression. Vous pouvez décider d'afficher ou de ne pas afficher ce message pour le process à l'aide des commandes **SUPPRIMER MESSAGES** et **LAISSER MESSAGES**. Si le thermomètre de progression est affiché, l'utilisateur peut cliquer sur le bouton **Stop** pour interrompre l'opération. Si le tri s'est correctement déroulé, la variable système OK prend la valeur 1. Sinon, si le tri est interrompu, OK prend la valeur 0 (zéro).

TRIER PAR FORMULE

TRIER PAR FORMULE (*laTable* { ; *expression* { ; > ou < } } ; *expression2* ; > ou < 2 ; ... ; *expressionN* ; > ou < N })

Paramètre	Type	Description
<i>laTable</i>	Table	→ Table de laquelle trier la sélection d'enregistrements
<i>expression</i>	Expression	→ Formule de tri des enregistrements (peut être de type Alphanumérique, Réel, Entier, Entier long, Date, Heure ou Booléen)
> ou <	Opérateur	→ Ordre de tri pour chaque niveau : > ordre croissant ou < ordre décroissant

Description

TRIER PAR FORMULE trie (réordonne) les enregistrements de la sélection courante de *laTable* pour le process courant sur le critère de tri défini par *expression*. Une fois le tri effectué, le premier enregistrement de la sélection courante devient le nouvel enregistrement courant.

Notez que vous devez spécifier *laTable*. Vous ne pouvez pas utiliser une table par défaut.

Vous pouvez trier la sélection sur un ou plusieurs niveaux. Pour chaque niveau, vous passez une expression dans *expression* et un ordre de tri dans > ou <. Si vous passez le symbole "supérieur à" (>), l'ordre est croissant. Si vous passez le symbole "inférieur à" (<), l'ordre est décroissant. Si vous ne passez pas ce paramètre, l'ordre est par défaut croissant.

Le paramètre *expression* peut être de type Alpha, Réel, Entier, Entier long, Date, Heure ou Booléen.

Quelle que soit la manière dont le tri est défini, si l'opération risque de prendre un certain temps, 4D affiche automatiquement un message contenant un thermomètre de progression. Vous pouvez décider d'afficher ou de ne pas afficher ce message pour le process à l'aide des commandes **SUPPRIMER MESSAGES** et **LAISSER MESSAGES**. Si le thermomètre de progression est affiché, l'utilisateur peut cliquer sur le bouton **Stop** pour interrompre l'opération. Si le tri s'est correctement déroulé, la variable système OK prend la valeur 1. Sinon, si le tri est interrompu, OK prend la valeur 0 (zéro).

4D Server : A compter de la version 11 de 4D Server, cette commande est exécutée sur le serveur, ce qui optimise son exécution. A noter qu'en cas d'appel direct de variables dans l'*expression*, le tri est calculé avec la valeur de la variable sur le poste client. En revanche, ce principe n'est pas appliqué pour les formules utilisant des méthodes qui, elles-mêmes, font appel à des variables (la valeur des variables est évaluée sur le serveur). Dans ce contexte, il peut être judicieux d'utiliser l'attribut de méthode "Exécuter sur serveur" permettant d'exécuter une méthode sur le serveur en lui passant des paramètres (variables) (cf. manuel Mode Développement).

Dans les versions précédentes de 4D Server, cette commande était exécutée sur les postes clients. Par compatibilité, ce fonctionnement est maintenu dans les bases de données converties en version 11. Une préférence de compatibilité et un sélecteur de la commande **FIXER PARAMETRE BASE** permettent toutefois d'adopter le fonctionnement de la version 11 (exécution sur le serveur) dans ces bases de données.

Exemple

L'exemple suivant trie les enregistrements de la table [Personnes] dans l'ordre décroissant par rapport à la longueur du nom de famille de chaque personne. L'enregistrement de la personne qui a le nom le plus long sera le premier enregistrement de la sélection courante :

```
TRIER PAR FORMULE ([Personnes]; Longueur([Personnes]Nom); <)
```

Trouver dans champ

Trouver dans champ (champCible ; valeur) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
champCible	Champ	→	Champ sur lequel effectuer la recherche
valeur	Champ, Variable	→	Valeur à rechercher
		←	Valeur trouvée
Résultat	Entier long	↻	Numéro de l'enregistrement trouvé ou -1 si pas d'enregistrement trouvé

Description

La commande **Trouver dans champ** retourne le numéro du premier enregistrement dont le champ *champCible* est égal à la valeur *valeur*.

Si aucun enregistrement ne correspond au critère, **Trouver dans champ** retourne -1.

Après l'appel, le paramètre *valeur* contient la valeur effectivement trouvée. Ce fonctionnement permet d'effectuer des recherches utilisant le caractère "@" sur des champs de type alpha, et pour lesquelles il est nécessaire de récupérer la valeur trouvée.

La commande ne modifie ni la sélection courante, ni l'enregistrement courant.

Cette fonction, très rapide, est particulièrement utile pour prévenir la création de doublons au moment de la saisie de données.

Exemple

Dans une base de données de CD audio, vous souhaitez vérifier, au moment de la saisie d'un nouveau nom de chanteur, si celui-ci n'existe pas déjà dans la base. Comme il peut exister des homonymes, vous ne souhaitez pas toutefois que le champ [Chanteur]Nom soit unique. Pour cela, dans le formulaire d'entrée, vous écrivez dans la méthode objet du champ [Chanteur]Nom :

```
Si (Evenement formulaire=Sur données modifiées)
  $EnrgNum:=Trouver dans champ ([Chanteur]Nom; [Chanteur]Nom)
  Si ($EnrgNum #-1) ` Si ce nom a déjà été saisi
    CONFIRMER ("Un chanteur de ce nom existe déjà. Voulez-vous visualiser sa fiche
?"; "Oui"; "Non")
    Si (OK=1)
      ALLER A ENREGISTREMENT ([Chanteur]; $EnrgNum)
    Fin de si
  Fin de si
Fin de si
```




Ressources



Ressources



Creer fichier ressources



ECRIRE NOM RESSOURCE



ECRIRE PROPRIETES RESSOURCE



ECRIRE RESSOURCE



ECRIRE RESSOURCE CHAINE



ECRIRE RESSOURCE IMAGE



ECRIRE RESSOURCE TEXTE



FERMER FICHER RESSOURCES



Lire chaine dans liste



Lire nom ressource



Lire proprietes ressource



LIRE RESSOURCE



Lire ressource chaine



LIRE RESSOURCE ICONE



LIRE RESSOURCE IMAGE



Lire ressource texte



LISTE DE CHAINES VERS TABLEAU



LISTE RESSOURCES



LISTE TYPES RESSOURCE



Ouvrir fichier ressources



SUPPRIMER RESSOURCE



TABLEAU VERS LISTE DE CHAINES



Lire ID ressource composant

Notes de compatibilité sur les mécanismes de gestion des ressources (4D v11)

La gestion des ressources a été modifiée dans 4D à compter de la v11. Conformément aux orientations définies par Apple et mises en oeuvre dans les versions de Mac OS les plus récentes, le concept de ressources au sens strict (cf. définition ci-dessous) est désormais obsolète et va être progressivement abandonné. De nouveaux mécanismes sont mis en place pour prendre en charge les besoins précédemment couverts par les ressources : fichiers XLIFF pour la traduction des chaînes de caractères, fichiers images .png... De fait, les fichiers de ressources disparaissent au profit de fichiers de type standard. 4D accompagne cette évolution et, à partir de la v11, propose de nouveaux outils pour la gestion des traductions des bases de données, tout en maintenant la compatibilité avec les systèmes existants.

Compatibilité

Pour le maintien de la compatibilité et afin de permettre l'adaptation progressive des applications existantes, les mécanismes de gestion des ressources continuent de fonctionner dans 4D v11, à quelques différences près :

- Lorsqu'ils sont présents, les fichiers de ressources sont toujours pris en charge par 4D et le principe de la "chaîne des fichiers de ressources" (ouverture successive de plusieurs fichiers de ressources) reste valide. La "chaîne des fichiers de ressources" comprend notamment les fichiers .rsr ou .4dr. des bases de données converties (ouverts automatiquement) et les fichiers de ressources personnalisés ouverts via les commandes de ce thème.
- Toutefois, pour cause d'évolution de l'architecture interne, il n'est plus possible d'accéder directement via ces commandes (ou via les références dynamiques) aux ressources de l'application 4D ni à celles du système. Certains développeurs ont pu tirer parti de ressources internes de 4D pour leurs interfaces (par exemple les ressources contenant les noms des mois ou ceux des commandes du langage). Cette pratique est désormais à proscrire. Dans la plupart des cas, il est possible d'utiliser d'autres moyens que les ressources internes de 4D (constantes, commandes du langage...). Afin de limiter l'impact de cette modification sur les bases existantes, un système de substitution a été mis en place, basé sur l'externalisation des ressources les plus utilisées. Il est cependant fortement conseillé de faire évoluer les bases de données converties et de supprimer les appels aux ressources internes de 4D.
- Les bases de données créées avec 4D à partir de la v11 ne comportent plus par défaut de fichiers .RSR (ressources de la structure) et .4DR (ressources des données).

Nouveaux principes de gestion des ressources

Dans 4D v11, la notion de "ressources" doit désormais être entendue au sens large comme "fichiers nécessaires à la traduction de l'interface des applications". La nouvelle architecture des ressources s'appuie sur un dossier, nommé **Ressources**, impérativement situé à côté du fichier de structure de la base (.4db ou .4dc). Il n'est pas créé par défaut, vous devez le créer si votre base utilise des ressources. Vous devez placer dans ce dossier tous les fichiers nécessaires à la traduction ou la personnalisation de l'interface de l'application (fichiers image, texte, XLIFF...).

Il peut également contenir les éventuels fichiers de ressources "ancienne génération" de la base (fichiers .rsr). Attention, ces fichiers ne sont pas automatiquement inclus dans la chaîne des ressources, ils devront être ouverts via les commandes standard de manipulation des ressources de 4D. 4D utilise des mécanismes automatiques pour l'exploitation du contenu de ce dossier, notamment pour la gestion des fichiers XLIFF (ce point est traité dans le manuel Mode Développement). Deux commandes du thème "Ressources" permettent de tirer parti de cette architecture (cf. commandes [Lire chaîne dans liste](#) et [LISTE DE CHAINES VERS TABLEAU](#)).

Gestion des ressources (principes traditionnels)

Note de compatibilité : les principes traditionnels de gestion des ressources sont progressivement abandonnés dans 4D (cf. paragraphe précédent). Dans le cadre de nouvelles bases de données, il est désormais conseillé de s'appuyer sur l'architecture XLIFF ou sur l'emploi de fichiers standard.

Qu'est-ce qu'une ressource ?

Une **ressource** regroupe des données de tout type, structurées dans un format défini, et stockées dans un fichier séparé ou dans la **resource fork** ("partie de ressources") d'un fichier Mac OS. Généralement, les ressources contiennent des chaînes de caractères, des images, des icônes, etc. En fait, vous pouvez créer et utiliser vos propres types de ressources et y stocker toutes les données que vous voulez.

Data fork, Resource fork et fichier de ressources

A l'origine, sur Macintosh, les données et les ressources étaient stockées dans le même fichier, constitué d'une **data fork** ("partie de données") et d'une **resource fork** ("partie de ressources"). La data fork d'un fichier Macintosh est l'équivalent d'un fichier Windows ou UNIX. La resource fork d'un fichier Macintosh contient les ressources spécifiques Mac OS du fichier et n'a pas d'équivalent direct sous Windows ou UNIX.

Bien que ce fonctionnement soit toujours pris en charge par 4D, désormais sous Mac OS comme sous Windows, les ressources sont stockées dans un fichier séparé (de type "data fork" sous Mac OS). Ce principe est géré de façon transparente par 4D et permet d'échanger les fichiers entre les différentes plates-formes sans qu'aucune conversion ne soit nécessaire.

Les commandes de gestion des fichiers de ressources ([Créer fichier ressources](#) et [Ouvrir fichier ressources](#)) permettent de travailler directement en data fork pour une meilleure compatibilité multi-plate-forme.

Fichiers de ressources

Dans les bases de données créées avec une version de 4D antérieure à la v11, 4D a créé automatiquement un fichier suffixé .rsr afin de stocker les ressources du fichier de structure et un fichier .4dr pour les ressources du fichier de données.

L'application 4D elle-même fait appel à des ressources, stockées dans un fichier suffixé ".RSR". Les plug-ins 4D, comme par exemple 4D Write, peuvent également utiliser des ressources.

Créer vos propres fichiers de ressources

En plus des fichiers de ressources fournis par 4D, vous pouvez créer et utiliser vos propres fichiers de ressources à l'aide des commandes 4D **Créer fichier ressources** et **Ouvrir fichier ressources**. Lorsque leur exécution s'est déroulée correctement, ces deux commandes retournent un **numéro de référence de fichier de ressources** identifiant de manière unique le fichier de ressources ouvert. Ce numéro équivaut au numéro de référence de document retourné, pour les fichiers standard, par les commandes du thème Documents système, telles que **Ouvrir document**. Toutes les commandes 4D de gestion des ressources acceptent un numéro de référence de fichier de ressources (facultatif). Une fois que vous en avez terminé avec un fichier de ressources, n'oubliez pas de le refermer en appelant la commande **FERMER FICHIER RESSOURCES**.

La chaîne des fichiers de ressources

Lorsque vous travaillez avec une base 4D, vous pouvez soit utiliser **tous les fichiers de ressources ouverts** soit **un fichier de ressources particulier**.

Plusieurs fichiers de ressources peuvent être ouverts simultanément. C'est d'ailleurs toujours le cas lorsqu'une base 4D est en cours d'utilisation :

- Sur Macintosh, le fichier de ressources du système est ouvert.
- Sous Windows, le fichier **ASIPOINT.RSR** est ouvert (il contient une partie des ressources système du Macintosh).
- Le fichier de ressources de l'application 4D est ouvert.
- Le fichier de ressources de la structure de la base est ouvert (s'il existe).
- Le fichier de ressources des données de la base est ouvert (s'il existe).
- Enfin, vous pouvez ouvrir votre propre fichier de ressources à l'aide de la fonction **Ouvrir fichier ressources**.

Cette liste de ressources ouvertes s'appelle la **chaîne des fichiers de ressources**. Lorsque vous recherchez une ressource particulière, celle-ci peut être désignée de deux manières :

- Si vous passez un numéro de référence de fichier de ressources à une commande 4D de gestion des ressources, la ressource est recherchée dans ce fichier uniquement.
- Si vous ne passez pas de numéro de référence de fichier de ressources à la commande 4D, la ressource est recherchée dans tous les fichiers de ressources ouverts, depuis le plus récemment ouvert jusqu'au premier ouvert. 4D remonte en sens inverse la chaîne des fichiers de ressources ouverts : le dernier fichier ouvert est examiné en premier.

Types de ressources

Le format interne d'un fichier de ressources est très structuré. En plus des données de chaque ressource, le fichier contient un en-tête et un descriptif qui fournissent des informations précises sur son contenu.

Les ressources sont classées en **types**. Le type d'une ressource est indiqué par une chaîne de 4 caractères. Par exemple :

- Une ressource de type "STR#" est une ressource contenant une liste de chaînes Pascal. Elle est appelée **ressource liste de chaînes**.
- Une ressource de type "STR " (notez que le quatrième caractère est un caractère d'espacement) est une ressource contenant une chaîne Pascal individuelle. Elle est appelée **ressource chaîne**.
- Une ressource de type "TEXT" est une ressource contenant du texte sans longueur déclarée. Elle est appelée **ressource texte**.
- Une ressource de type "PICT" est une ressource contenant une image QuickDraw Macintosh que vous pouvez utiliser et afficher sous Mac OS et Windows avec 4D. Elle est appelée **ressource image**.
- Une ressource de type "cicn" est une ressource contenant une icône couleur Macintosh que vous pouvez utiliser et afficher sous Mac OS et Windows avec 4D. Une ressource "cicn" peut, par exemple, être associée à un élément d'une liste hiérarchique à l'aide de la commande **CHANGER PROPRIETES ELEMENT**. Elle est appelée **ressource icône couleur**.

En plus des types de ressources standard (la liste ci-dessus n'est pas exhaustive), vous pouvez créer vos propres types. Par exemple, vous pouvez décider de travailler avec des ressources du type "MTYP" (pour "Mon Type").

Pour obtenir la liste des types de ressources présents parmi tous les fichiers ouverts ou dans un fichier particulier, utilisez la commande **LISTE TYPES RESSOURCE**. A l'inverse, pour obtenir la liste des ressources d'un certain type parmi tous les fichiers de ressources ouverts ou dans un fichier de ressources particulier, utilisez la commande **LISTE RESSOURCES**. Cette dernière retourne les numéros et les noms (cf. section suivante) de toutes les ressources d'un type particulier.

Un type de ressource est toujours indiqué par une chaîne de 4 caractères. Les caractères diacritiques et les majuscules/minuscules sont pris en compte. Par exemple, les types de ressources "Hi_!", "hi_!" et "HI_!" sont tous différents.

Important : Les types de ressources en caractères minuscules sont réservés pour le Système d'exploitation. Evitez de désigner vos propres types de ressources en utilisant des caractères minuscules.

ATTENTION : De nombreuses applications s'appuient sur le type des ressources pour traiter leur contenu. Par exemple, lorsqu'elles accèdent à une ressource "STR#", les applications s'attendent à trouver une liste de chaînes. Ne stockez pas de données atypiques dans des ressources de type standard, cela peut provoquer des erreurs système dans vos applications 4D ou dans d'autres applications.

ATTENTION : Comme un fichier de ressources est très structuré, vous ne devez pas y accéder par des commandes autres que celles de gestion des ressources. Notez que si vous passez un numéro de référence de fichier de ressources (sous forme d'une expression 4D de type heure, tout comme pour les numéros de référence de document) à une commande telle que **ENVOYER PAQUET**, rien ne vous en empêchera (aucune mise en garde ne vous est adressée). Mais il est très probable que le fichier de ressources soit endommagé par l'opération.

ATTENTION : Un fichier de ressources peut contenir jusqu'à 2 700 ressources individuelles. Prenez garde à ne pas dépasser cette limite (aucune mise en garde ne vous est adressée, mais le fichier de ressources devient endommagé et inutilisable).

Nom et numéro de ressource

Toute ressource a un **nom de ressource**. Un nom de ressource peut contenir jusqu'à 255 caractères, tient compte des caractères diacritiques mais n'établit pas de distinction entre les majuscules et les minuscules. Les noms des ressources peuvent être utiles pour leur identification visuelle, mais généralement vous accéderez à une ressource par l'intermédiaire de son numéro. Les noms des ressources ne sont pas uniques, plusieurs ressources peuvent avoir le même nom.

Toute ressource a un **numéro d'identification** (on dit aussi numéro d'ID ou ID). Ce numéro d'ID est unique à l'intérieur d'un type et d'un fichier de ressources. Par exemple :

- Un fichier de ressource peut contenir une ressource "ABCD" ID=1 et une ressource "EFGH" ID=1.
- Deux fichiers de ressources peuvent contenir une ressource de même type et de même numéro.

Lorsque vous accédez à une ressource par l'intermédiaire d'une commande 4D, vous indiquez son type et son numéro. Si vous ne spécifiez pas le fichier de ressources dans lequel vous souhaitez la rechercher, la commande retournera l'occurrence de la ressource trouvée dans le premier fichier de ressource examiné. Rappelez-vous que les fichiers de ressources sont examinés dans l'ordre inverse de celui dans lequel ils ont été ouverts.

Les numéros de ressources sont compris entre -32 768 et 32 767.

Important : N'utilisez pas de numéros de ressources négatifs, ils sont réservés au Système d'exploitation. N'utilisez pas non plus de numéros situés entre 0 et 14 999, cet intervalle est réservé à 4D. Pour vos propres ressources, utilisez les numéros situés entre 15 000 et 32 767.

Pour obtenir les numéros et les noms de ressources d'un type particulier, utilisez la commande **LISTE RESSOURCES**.

Pour obtenir le nom d'une ressource individuelle, utilisez la commande **Lire nom ressource**.

Pour changer le nom d'une ressource individuelle, utilisez la commande **ECRIRE NOM RESSOURCE**.

Comme chaque commande 4D accepte de manière optionnelle un numéro de référence de fichier de ressources, vous pouvez facilement manipuler des ressources ayant le même type et le même numéro mais situées dans deux fichiers de ressources différents. L'exemple suivant copie toutes les ressources "PICT" d'un fichier de ressources dans un autre :

```
` Ouverture d'un fichier de ressources existant
$vhResFileA:=Ouvrir fichier ressources("")
Si (OK=1)
` Création d'un nouveau fichier de ressources
$vhResFileB:=Creer fichier ressources("")
Si (OK=1)
` Récupérer la liste des numéros et des noms de toutes les ressources de type "PICT"
situées dans le fichier de ressources A
    LISTE RESSOURCES ("PICT"; $aiResID; $asResName; $vhResFileA)
` Pour chaque ressource :
    Boucle ($vlElem; 1; Taille tableau ($aiResID))
        $viResID:=$aiResID{$vlElem}
` Charger la ressource du fichier A
    LIRE RESSOURCE ("PICT"; $viResID; vxResData; $vhResFileA)
` Si la ressource peut être chargée
    Si (OK=1)
` Ecrire la ressource dans le fichier B
    ECRIRE RESSOURCE ("PICT"; $viResID; vxResData; $vhResFileB)
` Si la ressource peut être écrite
    Si (OK=1)
` Copie également du nom de la ressource...
    ECRIRE NOM RESSOURCE ("PICT"; $viResID; $asResName{$vlElem}; $vhResFileB)
` ...Ainsi que ses propriétés (cf. $ ci-dessous)
    $vlResAttr:=Lire proprietes ressource ("PICT"; $viResID; $vhResFileA)
    ECRIRE PROPRIETES RESSOURCE ("PICT"; $viResID; $vlResAttr; $vhResFileB)
Sinon
    ALERTE ("La ressource PICT ID="+Chaine ($viResID)+" ne peut être créée.")
Fin de si
Sinon
    ALERTE ("La ressource PICT ID="+Chaine ($viResID)+" ne peut pas être chargée.")
Fin de si
Fin de boucle
FERMER FICHIER RESSOURCES ($vhResFileB)
Fin de si
FERMER FICHIER RESSOURCES ($vhResFileA)
Fin de si
```

Propriétés des ressources

En plus de son type, de son nom et de son numéro, une ressource possède des **propriétés** supplémentaires (aussi appelées attributs). Par exemple, une ressource peut être purgeable ou non. Cet attribut indique au Système d'exploitation si, une fois la

ressource chargée en mémoire, il peut ou non la purger (c'est-à-dire l'effacer) en cas de besoin de mémoire supplémentaire. Comme le montre l'exemple précédent, il peut être important lors de la copie ou de la création d'une ressource de ne pas copier uniquement la ressource, mais également son nom et ses propriétés. Pour plus d'informations sur les propriétés des ressources, reportez-vous aux descriptions des commandes **LIRE PROPRIETES RESSOURCE** et **ECRIRE PROPRIETES RESSOURCE**.

Manipuler le contenu des ressources

Pour charger en mémoire tout type de ressource, utilisez la commande **LIRE RESSOURCE**, qui retourne le contenu de la ressource dans un BLOB. Pour créer ou réécrire une ressource sur disque, appelez la commande **ECRIRE RESSOURCE**, qui utilise le contenu du BLOB que vous passez en paramètre pour écrire le contenu de la ressource. Pour supprimer une ressource existante, utilisez la commande **SUPPRIMER RESSOURCE**.

Pour simplifier la manipulation des ressources, 4D dispose de commandes intégrées supplémentaires dédiées à la gestion des ressources de type standard. Ces commandes vous évitent de devoir analyser des BLOBs pour pouvoir en extraire le contenu des ressources qui vous intéressent :

- **LISTE DE CHAINES VERS TABLEAU** remplit un tableau Alpha ou Texte avec les chaînes de caractères contenues dans une ressource liste de chaînes.
- **TABLEAU VERS LISTE DE CHAINES** crée ou réécrit une ressource liste de chaînes avec les éléments d'un tableau Alpha ou Texte.
- **Lire chaîne dans liste** retourne une chaîne particulière d'une ressource liste de chaînes.
- **Lire ressource chaîne** retourne la chaîne d'une ressource chaîne.
- **ECRIRE RESSOURCE CHAINE** crée ou réécrit une ressource chaîne.
- **Lire ressource texte** retourne le texte d'une ressource texte.
- **ECRIRE RESSOURCE TEXTE** crée ou réécrit une ressource texte.
- **LIRE RESSOURCE IMAGE** retourne l'image d'une ressource image.
- **ECRIRE RESSOURCE IMAGE** crée ou réécrit une ressource image.
- **LIRE RESSOURCE ICONE** retourne une icône couleur en tant qu'image.

Notez que ces commandes sont fournies afin de simplifier l'emploi des ressources de type standard, mais vous pouvez parfaitement utiliser **LIRE RESSOURCE** et **ECRIRE RESSOURCE** avec des BLOBs. Par exemple, la ligne de code suivante :

```
ALERTE(Lire ressource texte(20000))
```

est équivalente (en plus court) à :

```
LIRE RESSOURCE("TEXT";20000;vxData)
Si(OK=1)
    $v1Offset:=0
    ALERTE(BLOB vers texte(vxData;UTF8 Texte sans longueur;$v1Offset;Taille BLOB(vxData)))
Fin de si
```

Les commandes 4D et les ressources

Outre les commandes de gestion des ressources décrites dans ce chapitre, plusieurs commandes 4D vous permettent de travailler avec des fichiers de ressources :

- Sur Macintosh, **DOCUMENT VERS BLOB** et **BLOB VERS DOCUMENT** peuvent charger et écrire la totalité de la ressource fork d'un fichier Macintosh.
- A l'aide des commandes **CHANGER PROPRIETES ELEMENT** et **CHANGER PROPRIETES LISTE**, vous pouvez associer des ressources images ou icônes couleur aux éléments d'une liste, ou encore utiliser des ressources icônes couleur en tant qu'icônes des éléments parents d'une liste hiérarchique (déployés/contractés).
- La commande **JOUER SON** joue des ressources "snd" (sous Mac OS et Windows).
- La commande **CHANGER POINTEUR SOURIS** peut utiliser des ressources "CURS" pour modifier l'apparence du pointeur de la souris.

Créer fichier ressources

Créer fichier ressources (resNomFichier {; typeFichier {; *} }) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
resNomFichier	Chaîne →	Nom ou chemin d'accès complet du fichier de ressources ou chaîne vide pour afficher la boîte de dialogue standard d'enregistrement de fichiers
typeFichier	Chaîne →	Type de fichier Mac OS (chaîne de 4 caractères), ou extension de fichier Windows (chaîne de 1 à 3 caractères), ou fichier de ressources ("res" / .RES) si omis
*	→	Si passé = utiliser la data fork
Résultat	RefDoc ↻	Numéro de référence du fichier de ressources

Description

La commande **Créer fichier ressources** crée et ouvre un nouveau fichier de ressources à partir du nom ou du chemin d'accès complet que vous avez passé dans *resNomFichier*.

Si vous passez un nom de fichier, celui-ci sera placé dans le même dossier que le fichier de structure de la base. Passez un chemin d'accès complet pour créer un fichier de ressources dans un autre dossier.

Si le fichier existe déjà et n'est pas ouvert, **Créer fichier ressources** le remplace par le nouveau fichier de ressources vide. Si le fichier existant est ouvert, une erreur d'E/S est retournée.

Si vous passez une chaîne vide dans *resNomFichier*, la boîte de dialogue standard d'enregistrement de fichiers apparaît, permettant à l'utilisateur de choisir le nom et l'emplacement du fichier de ressources à créer. Si l'utilisateur clique sur le bouton **Annuler** dans la boîte de dialogue, aucun fichier de ressources n'est créé, **Créer fichier ressources** retourne une valeur nulle dans DocRef et la variable système OK prend la valeur 0.

Si le fichier de ressources est correctement créé et ouvert, **Créer fichier ressources** retourne son numéro de référence de fichier de ressources et la variable OK prend la valeur 1. Si le fichier de ressources ne peut pas être créé, une erreur est générée.

Sous Mac OS, le type par défaut d'un fichier créé avec **Créer fichier ressources** est "res". Sous Windows, l'extension de fichier par défaut est ".res". Si vous voulez créer un fichier d'un autre type :

- Sous Mac OS, passez le type du fichier dans le paramètre optionnel *typeFichier*.
- Sous Windows, passez dans *typeFichier* une extension Windows de 1 à 3 caractères ou un type de fichier Macintosh associé à l'aide de la commande **ASSOCIER TYPES FICHIER**.

Par défaut, si le paramètre * n'est pas passé, la commande crée et ouvre la resource fork du fichier. Si le paramètre * est passé, la commande crée et ouvre la data fork du fichier (utilisable sous Windows et Mac OS). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Ressources**.

N'oubliez pas d'appeler finalement **FERMER FICHIER RESSOURCES** pour le fichier de ressources. Notez cependant que 4D ferme automatiquement tous les fichiers de ressources ouverts par l'intermédiaire de **Créer fichier ressources** ou **Ouvrir fichier ressources** lorsque vous quittez l'application ou ouvrez une autre base de données.

Exemple 1

L'exemple suivant crée et ouvre sous Windows le fichier de ressources "MesPrefs.res" dans le dossier de la base :

```
$vhResFile:=Créer fichier ressources ("MesPrefs";*)
```

Sous Mac OS, l'exemple crée et ouvre le fichier "MesPrefs".

Exemple 2

L'exemple suivant crée et ouvre sous Windows le fichier de ressources "MesPrefs.rsr" dans le dossier de la base :

```
$vhResFile:=Créer fichier ressources ("MesPrefs";"rsr")
```

Sous Mac OS, l'exemple crée et ouvre le fichier "MesPrefs".

Exemple 3

L'exemple suivant affiche la boîte de dialogue standard d'enregistrement de fichiers :

```
$vhResFile:=Créer fichier ressources ("")
Si (OK=1)
    ALERTE("Vous venez de créer '"+Document+"'")
    FERMER FICHIER RESSOURCES ($vhResFile)
Fin de si
```

Variables et ensembles système

Si le fichier de ressources est correctement créé et ouvert, la variable système OK prend la valeur 1. Si le fichier de ressources n'a pas pu être ouvert ou si l'utilisateur a cliqué sur le bouton **Annuler** dans la boîte de dialogue standard d'enregistrement de fichiers, la variable OK prend la valeur 0 (zéro).

Si le fichier de ressources est correctement créé et ouvert par l'intermédiaire de la boîte de dialogue standard d'enregistrement de fichiers, la variable système Document contient le chemin d'accès au fichier.

Gestion des erreurs

Si le fichier de ressources n'a pas pu être créé ou ouvert à la suite d'un problème de ressource ou d'E/S, une erreur est générée. Vous pouvez intercepter cette erreur à l'aide d'une méthode de gestion d'erreurs installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

ECRIRE NOM RESSOURCE

ECRIRE NOM RESSOURCE (*resType* ; *resNum* ; *resName* {; *resFichier*})

Paramètre	Type	Description
<i>resType</i>	Chaîne	→ Type de ressource (4 caractères)
<i>resNum</i>	Entier long	→ Numéro de référence de ressource (ID)
<i>resName</i>	Chaîne	→ Nouveau nom de la ressource
<i>resFichier</i>	RefDoc	→ Numéro de référence du fichier de ressource ou Tous les fichiers de ressources ouverts si omis

Description

ECRIRE NOM RESSOURCE modifie le nom de la ressource dont le type est passé dans *resType* et le numéro de référence dans *resNum*.

Si vous ne passez pas le paramètre *resFichier*, la ressource est recherchée dans les fichiers de ressources ouverts. Si vous passez un numéro de référence de fichier de ressource dans le paramètre *resFichier*, la ressource n'est recherchée que dans ce fichier.

Si la ressource n'existe pas, **ECRIRE NOM RESSOURCE** ne fait rien et la variable OK prend la valeur 0 (zéro).

ATTENTION : Il est déconseillé de modifier les noms des ressources appartenant à 4D ou aux fichiers système. Cette opération peut provoquer des erreurs système.

Note : Les noms des ressources peuvent comprendre jusqu'à 255 caractères. Ils n'établissent pas de distinction entre les majuscules et les minuscules, mais les caractères diacritiques (é, è, etc.) sont respectés.

Exemple

Référez-vous à l'exemple de la commande [Lire nom ressource](#).

Variables et ensembles système

La variable système OK prend la valeur 0 si la ressource n'existe pas, sinon elle prend la valeur 1.

ECRIRE PROPRIETES RESSOURCE (*resType* ; *resNum* ; *resAttr* { ; *resFichier* })

Paramètre	Type	Description
<i>resType</i>	Chaîne	→ Type de ressource (4 caractères)
<i>resNum</i>	Entier long	→ Numéro de référence de ressource (ID)
<i>resAttr</i>	Entier long	→ Nouveaux attributs de la ressource
<i>resFichier</i>	RefDoc	→ Numéro de référence du fichier de ressource ou Tous les fichiers de ressources ouverts si omis

Description

ECRIRE PROPRIETES RESSOURCE modifie les attributs de la ressource dont le type est passé dans le paramètre *resType* et le numéro de référence dans *resNum*.

Si vous ne passez pas le paramètre *resFichier*, la ressource est recherchée dans les fichiers de ressources ouverts. Si vous passez un numéro de référence de fichier de ressource dans le paramètre *resFichier*, la ressource n'est recherchée que dans ce fichier.

Si la ressource n'existe pas, **ECRIRE PROPRIETES RESSOURCE** ne fait rien et la variable OK prend la valeur 0 (zéro).

La valeur numérique passée dans *resAttr* doit être considérée comme une valeur binaire dont chaque bit a une signification particulière. Les constantes ci-dessous sont fournies par 4D :

Constante	Type	Valeur
Bit ressource heap système	Entier long	6
Bit ressource modifiée	Entier long	1
Bit ressource préchargée	Entier long	2
Bit ressource protégée	Entier long	3
Bit ressource purgeable	Entier long	5
Bit ressource verrouillée	Entier long	4
Masque ressource heap système	Entier long	64
Masque ressource modifiée	Entier long	2
Masque ressource préchargée	Entier long	4
Masque ressource protégée	Entier long	8
Masque ressource purgeable	Entier long	32
Masque ressource verrouillée	Entier long	16

A l'aide de ces constantes, vous pouvez définir la valeur d'attributs de ressources que vous voulez. Référez-vous aux exemples proposés à la fin de cette section.

Les attributs de ressources et leurs effets

Heap système

Si cet attribut est utilisé, la ressource sera chargée dans la mémoire système au lieu de la mémoire de 4D. Vous ne devez pas utiliser cet attribut, sauf si vous êtes absolument sûr de savoir très exactement ce que vous faites.

Purgeable

Lorsque cet attribut est utilisé, la ressource chargée peut à tout moment être purgée (c'est-à-dire supprimée) de la mémoire si de la place mémoire est nécessaire pour l'allocation d'autres données. Comme de toute manière vous chargez des ressources dans des BLOBs 4D, nous vous conseillons de rendre purgeables toutes vos propres ressources afin d'optimiser l'utilisation de la mémoire. Notez cependant que si une ressource est fréquemment appelée lors d'une session de travail, il peut être intéressant de la rendre non purgeable afin de réduire les accès disque dûs au rechargement de la ressource purgée.

Verrouillée

Si cet attribut est utilisé, la ressource ne peut pas être déplacée lorsqu'elle est chargée en mémoire. Une ressource verrouillée ne peut pas être purgée même si elle est purgeable. Le verrouillage d'une ressource a l'effet indésirable de fragmenter la mémoire. Vous ne devez pas utiliser cet attribut, sauf si vous êtes absolument sûr de savoir très exactement ce que vous faites.

Protégée

Si cet attribut est utilisé, vous ne pouvez plus modifier le nom, le numéro de référence (ID) ou le contenu de la ressource. Il n'est également plus possible de supprimer cette ressource. Vous pouvez toutefois appeler la commande **ECRIRE PROPRIETES RESSOURCE** pour supprimer cet attribut, puis modifier ou supprimer la ressource. La plupart du temps, vous n'aurez pas à utiliser cet attribut.

Note : Cet attribut est sans effet sous Windows.

Préchargée

Si cet attribut est utilisé, la ressource est automatiquement chargée en mémoire et le fichier dans lequel elle se trouve est ouvert. Cet attribut est utile pour optimiser le chargement des ressources lors de l'ouverture d'un fichier de ressources. Cependant, la plupart du temps, vous n'aurez pas besoin de cet attribut.

Modifiée

Si cet attribut est utilisé, la ressource reçoit une marque signifiant "doit être sauvegardée sur disque" lorsque le fichier de ressources dans lequel elle se trouve est refermé. Comme la commande de 4D **ECRIRE RESSOURCE** gère en interne l'écriture et la ré-écriture des ressources, vous ne devez pas utiliser cet attribut, sauf si vous êtes absolument sûr de savoir très exactement ce que vous faites.

En résumé, à moins d'être certain de savoir ce que vous faites, vous n'utiliserez généralement que l'attribut *purgeable*, et peut-être plus rarement les attributs *préchargée* et *protégée*.

ATTENTION : Il est déconseillé de modifier les noms des ressources appartenant à 4D ou aux fichiers système. Cette opération peut provoquer des erreurs systèmes.

Exemple 1

Référez-vous à l'exemple de la fonction [Lire nom ressource](#).

Exemple 2

L'exemple suivant rend la ressource 'STR#' ID=17000 purgeable et laisse les autres attributs inchangés :

```
$vlAttrRes:=Lire proprietes ressource ('STR#';17000;$vhFichierRes)
ECRIRE PROPRIETES RESSOURCE ('STR#';17000;$vlAttrRes ?+Bit ressource purgeable;$vhMonFichRes)
```

Exemple 3

L'exemple suivant rend la ressource 'STR#' ID=17000 préchargée et non-purgeable :

```
ECRIRE PROPRIETES RESSOURCE ('STR#';17000;Masque ressource préchargée;$vhFichierRes)
```

Exemple 4

L'exemple suivant rend la ressource 'STR#' ID=17000 préchargée, mais purgeable:

```
ECRIRE PROPRIETES RESSOURCE ('STR#';17000;Masque ressource préchargée+Masque ressource
purgeable;$vhFichierRes)
```

Variables et ensembles système

La variable système OK prend la valeur 0 si la ressource n'existe pas, sinon elle prend la valeur 1.

ECRIRE RESSOURCE (resType ; resNum ; resDonnées {; resFichier})

Paramètre	Type	Description
resType	Chaîne	→ Type de ressource (4 caractères)
resNum	Entier long	→ Numéro de ressource
resDonnées	BLOB	→ Nouveau contenu de la ressource
resFichier	RefDoc	→ Numéro de référence de fichier de ressources ou Fichier de ressources courant si omis

Description

La commande **ECRIRE RESSOURCE** crée ou réécrit la ressource dont vous avez passé le type et le numéro dans *resType* et *resNum* avec les données passées dans le BLOB *resDonnées*.

Important : Vous devez passer une chaîne de 4 caractères dans *resType*.

Si la ressource ne peut pas être écrite, la variable système OK prend la valeur 0 (zéro).

Si vous passez un numéro de référence de fichier de ressources valide dans *resFichier*, la ressource est ajoutée dans ce fichier.

Si vous ne passez pas le paramètre *resFichier*, la ressource est ajoutée au premier des fichiers de la chaîne des fichiers de ressources (c'est-à-dire le dernier fichier de ressources ouvert).

Note : La taille d'une ressource peut atteindre plusieurs mega-octets.

Indépendance de plate-forme

Rappelez-vous que vous travaillez avec des ressources issues de Mac OS. Quelle que soit la plate-forme utilisée, les valeurs internes des ressources comme des entiers longs sont stockées avec l'ordre d'octets ("byte ordering") Mac OS. Sous Windows, pour les données des ressources standard (telles que les ressources listes de chaînes et les ressources images) l'ordre des octets est automatiquement inversé ("byte swapping") si nécessaire. D'un autre côté, si vous créez et utilisez vos propres structures internes de données, c'est à vous d'effectuer l'inversion d'octets des données lorsque vous les écrivez dans un BLOB (par exemple en passant [Ordre octets Macintosh](#) à une commande telle que **ENTIER LONG VERS BLOB**).

Exemple

Pendant une session 4D, vous conservez des préférences utilisateur dans des variables interprocess. Pour sauvegarder ces préférences d'une session sur l'autre, vous pouvez :

- utiliser les commandes **ECRIRE VARIABLES** et **LIRE VARIABLES** pour stocker et récupérer les variables dans des documents de variables sur disque.
- utiliser les commandes **VARIABLE VERS BLOB**, **BLOB VERS DOCUMENT**, **DOCUMENT VERS BLOB** et **BLOB VERS VARIABLE** pour stocker et récupérer les variables dans des documents BLOB sur disque.
- utiliser les commandes **VARIABLE VERS BLOB**, **ECRIRE RESSOURCE**, **LIRE RESSOURCE** et **BLOB VERS VARIABLE** pour stocker et récupérer les variables dans des fichiers de ressources sur disque.

L'exemple suivant utilise la troisième possibilité.

Dans la **Méthode base Sur fermeture**, vous écrivez :

```

` Méthode base Sur fermeture
Si(Tester chemin acces ("DB_Prefs") #Est un document)
    $vhResFile:=Créer fichier ressources ("DB_Prefs")
Sinon
    $vhResFile:=Ouvrir fichier ressources ("DB_Prefs")
Fin de si
Si (OK=1)
    VARIABLE VERS BLOB(0vbAutoRepeat;$vxPrefData)
    VARIABLE VERS BLOB(0vlCurTable;$vxPrefData;*)
    VARIABLE VERS BLOB(0asDfltOption;$vxPrefData;*)
    et ainsi de suite...
    ECRIRE RESSOURCE("PREF";26500;$vxPrefData;$vhResFile)
    FERMER FICHIER RESSOURCES($vhResFile)
Fin de si

```

Dans la **Méthode base Sur ouverture**, vous écrivez :

```

` Méthode base Sur ouverture
C_BOOLEEN(0vbAutoRepeat)
C_ENTIER LONG(0vlCurTable)
$vbDone:=Faux
$vhResFile:=Ouvrir fichier ressources ("DB_Prefs")
Si (OK=1)

```

```

LIRE RESSOURCE ("PREF";26500;$vxPrefData;$vhResFile)
Si (OK=1)
    $vlOffset:=0
    BLOB VERS VARIABLE ($vxPrefData;$vbAutoRepeat;$vlOffset)
    BLOB VERS VARIABLE ($vxPrefData;$vlCurTable;$vlOffset)
    BLOB VERS VARIABLE ($vxPrefData;$asDfltOption;$vlOffset)
    et ainsi de suite...
    $vbDone:=Vrai
Fin de si
FERMER FICHIER RESSOURCES ($vhResFile)
Fin de si
Si (Non ($vbDone))
    $vbAutoRepeat:=Faux
    $vlCurTable:=0
    TABLEAU ALPHA (127;$asDfltOption;0)
Fin de si

```

Variables et ensembles système

Si la ressource est écrite, la variable système OK prend la valeur 1. Sinon, elle prend la valeur 0 (zéro).

ECRIRE RESSOURCE CHAINE

ECRIRE RESSOURCE CHAINE (*resNum* ; *resDonnées* {; *resFichier*})

Paramètre	Type	Description
<i>resNum</i>	Entier long	→ Numéro de ressource
<i>resDonnées</i>	Chaîne	→ Nouveau contenu de la ressource STR
<i>resFichier</i>	RefDoc	→ Numéro de référence de fichier de ressources ou fichier de ressources courant si ce paramètre est omis

Description

La commande **ECRIRE RESSOURCE CHAINE** crée ou réécrit la ressource chaîne ("STR ") dont vous avez passé le numéro dans *resNum* avec la chaîne de caractères que vous avez passée dans *resDonnées*.

Si la ressource ne peut être ajoutée, la variable système OK prend la valeur 0 (zéro).

Si vous passez un numéro de référence de fichier de ressources valide dans *resFichier*, la ressource est ajoutée dans ce fichier.

Si vous ne passez pas le paramètre *resFichier*, la ressource est ajoutée au premier des fichiers de la chaîne des fichiers de ressources (c'est-à-dire le dernier fichier de ressources ouvert).

Note : Une ressource chaîne peut contenir jusqu'à 255 caractères.

Variables et ensembles système

La variable système OK prend la valeur 1 si la ressource a été écrite, sinon elle prend la valeur 0 (zéro).

ECRIRE RESSOURCE IMAGE

ECRIRE RESSOURCE IMAGE (*resNum* ; *resDonnées* {; *resFichier*})

Paramètre	Type	Description
<i>resNum</i>	Entier long	⇒ Numéro de ressource
<i>resDonnées</i>	Image	⇒ Nouveau contenu de la ressource PICT
<i>resFichier</i>	RefDoc	⇒ Numéro de référence de fichier de ressources ou fichier de ressources courant si ce paramètre est omis

Description

La commande **ECRIRE RESSOURCE IMAGE** crée ou réécrit la ressource image ("PICT") dont vous avez passé le numéro dans *resNum* avec l'image que vous avez passée dans *resDonnées*.

Si la ressource ne peut être créée, la variable système OK prend la valeur 0 (zéro).

Note : Si vous passez dans *resDonnées* un champ ou une variable image vide (c'est-à-dire si sa taille est nulle), la commande ne fait rien et la variable OK prend la valeur 0 (zéro).

Si vous passez un numéro de référence de fichier de ressources valide dans *resFichier*, la ressource est ajoutée dans ce fichier.

Si vous ne passez pas le paramètre *resFichier*, la ressource est ajoutée au premier des fichiers de la chaîne des fichiers de ressources (c'est-à-dire le dernier fichier de ressources ouvert).

Note : La taille d'une ressource image peut atteindre plusieurs méga-octets, voire davantage.

Variables et ensembles système

La variable système OK prend la valeur 1 si la ressource a été écrite, sinon elle prend la valeur 0 (zéro).

ECRIRE RESSOURCE TEXTE

ECRIRE RESSOURCE TEXTE (*resNum* ; *resDonnées* {; *resFichier*})

Paramètre	Type	Description
<i>resNum</i>	Entier long	→ Numéro de ressource
<i>resDonnées</i>	Chaîne	→ Nouveau contenu de la ressource TEXT
<i>resFichier</i>	RefDoc	→ Numéro de référence de fichier de ressources ou fichier de ressources courant si ce paramètre est omis

Description

La commande **ECRIRE RESSOURCE TEXTE** crée ou réécrit la ressource texte ("TEXT") dont vous avez passé le numéro dans *resNum* avec le texte ou la chaîne de caractères que vous avez passée dans *resDonnées*.

Si la ressource ne peut être ajoutée, la variable système OK prend la valeur 0 (zéro).

Si vous passez un numéro de référence de fichier de ressources valide dans *resFichier*, la ressource est ajoutée dans ce fichier.

Si vous ne passez pas le paramètre *resFichier*, la ressource est ajoutée au premier des fichiers de la chaîne des fichiers de ressources (c'est-à-dire le dernier fichier de ressources ouvert).

Note : Une ressource texte peut contenir jusqu'à 32 000 caractères.

Variables et ensembles système

La variable système OK prend la valeur 1 si la ressource a été écrite, sinon elle prend la valeur 0 (zéro).

FERMER FICHIER RESSOURCES

FERMER FICHIER RESSOURCES (resFichier)

Paramètre	Type	Description
resFichier	RefDoc 	Numéro de référence de fichier de ressources

Description

La commande **FERMER FICHIER RESSOURCES** referme le fichier de ressources dont vous avez passé le numéro de référence dans *resFichier*.

Même si vous avez ouvert plusieurs fois un fichier de ressources, il vous suffit d'appeler **FERMER FICHIER RESSOURCES** une seule fois pour le refermer.

Si vous appliquez **FERMER FICHIER RESSOURCES** au fichier de ressources de l'application 4D ou de la base, la commande le détecte et ne fait rien.

Si vous passez un numéro de référence de fichier de ressources non valide, la commande ne fait rien.

N'oubliez pas d'appeler finalement **FERMER FICHIER RESSOURCES** pour un fichier de ressources que vous avez ouvert à l'aide des commandes **Ouvrir fichier ressources** ou **Créer fichier ressources**. Notez cependant que 4D referme automatiquement tous les fichiers de ressources ouverts lorsque vous quittez l'application ou ouvrez une autre base de données.

Exemple

L'exemple suivant crée un fichier de ressources, ajoute une ressource de type chaîne puis referme le fichier :

```
$vhDocRef:=Créer fichier ressources("Un simple fichier")
Si(OK=1)
    ECRIRE RESSOURCE CHAÎNE(20000;"Une simple chaîne";$vhDocRef)
    FERMER FICHIER RESSOURCES($vhDocRef)
Fin de si
```


Lire chaîne dans liste

Lire chaîne dans liste (*resNum* ; *strNum* {; *resFichier*}) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
<i>resNum</i>	Entier long	➡ Numéro de ressource ou Attribut 'id' de l'élément 'group' (XLIFF)
<i>strNum</i>	Entier long	➡ Numéro de chaîne ou Attribut 'id' de l'élément 'trans-unit' (XLIFF)
<i>resFichier</i>	RefDoc	➡ Numéro de référence de fichier de ressources Si omis : tous les fichiers XLIFF ou les fichiers de ressources ouverts
Résultat	Chaîne	➡ Valeur de la chaîne indexée

Description

La commande **Lire chaîne dans liste** retourne :

- soit une des chaînes stockées dans la ressource liste de chaînes ("STR#") dont vous avez passé le numéro d'ID dans *resNum*,
- soit une chaîne stockée dans un fichier XLIFF ouvert dont vous avez passé l'attribut 'id' de l'élément 'group' dans *resNum* (cf. ci-dessous "Compatibilité avec l'architecture XLIFF").

Vous passez le numéro de la chaîne dans *strNum*. Les chaînes d'une ressource liste de chaînes sont numérotées de 1 à N. Pour récupérer toutes les chaînes (et donc leur nombre) d'une ressource liste de chaînes, utilisez la commande [LISTE DE CHAINES VERS TABLEAU](#).

Si la ressource n'est pas trouvée, ou si la chaîne n'est pas trouvée à l'intérieur de la ressource, une chaîne vide est retournée et la variable système OK prend la valeur 0 (zéro).

Si vous passez un numéro de référence de fichier de ressources valide dans *resFichier*, la ressource est recherchée dans ce fichier uniquement. Si vous ne passez pas le paramètre *resFichier*, c'est la première occurrence de la ressource rencontrée dans la chaîne des fichiers de ressources qui sera retournée.

Note : Chaque chaîne d'une ressource liste de chaînes peut contenir jusqu'à 255 caractères.

Compatibilité avec l'architecture XLIFF

La commande **Lire chaîne dans liste** est compatible avec l'architecture XLIFF de 4D à compter de la v11 : la commande recherche dans un premier temps les valeurs correspondant à *resNum* et *strNum* dans tous les fichiers XLIFF ouverts (si le paramètre *resFichier* est omis). Dans ce cas, *resNum* désigne l'attribut **id** de l'élément **group** et *strNum* désigne l'attribut **id** de l'élément **trans-unit**. Si la valeur n'est pas trouvée, la commande poursuit la recherche dans les fichiers de ressources ouverts. Pour plus d'informations sur l'architecture XLIFF dans 4D, reportez-vous au manuel Mode Développement.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande [Mois de](#).

Variables et ensembles système

OK prend la valeur 1 si la ressource est trouvée, sinon elle prend la valeur 0 (zéro).

Lire nom ressource

Lire nom ressource (resType ; resNum {; resFichier}) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
resType	Chaîne	→ Type de ressource (4 caractères)
resNum	Entier long	→ Numéro de référence de ressource (ID)
resFichier	RefDoc	→ Numéro de référence du fichier de ressource ou Tous les fichiers de ressources ouverts si omis
Résultat	Chaîne	↻ Nom de la ressource

Description

Lire nom ressource retourne le nom de la ressource dont le type est passé dans *resType* et le numéro de référence (ID) dans *resNum*.

Si vous ne passez pas le paramètre *resFichier*, la ressource est recherchée dans tous les fichiers de ressources ouverts. Si vous passez un numéro de référence de fichier de ressource dans le paramètre *resFichier*, la ressource n'est recherchée que dans ce fichier.

Si la ressource n'existe pas, **Lire nom ressource** retourne une chaîne vide et fixe la variable OK à 0 (zéro).

Exemple

La méthode projet suivante copie une ressource ainsi que son nom et ses attributs d'un fichier de ressources vers un autre :

```
` Méthode projet COPIER RESSOURCE
` COPIER RESSOURCE ( Alpha ; Entier long ; Heure ; Heure )
` COPIER RESSOURCE ( typeRes ; IDRes ; fichierResSource ; fichierResDest )

C_ALPHA(4;$1)
C_ENTIER LONG($2)
C_HEURE($3;$4)
C_BLOB($vxResData)

LIRE RESSOURCE($1;$2;$vxData;$3)
Si (OK=1)
    ECRIRE RESSOURCE($1;$2;$vxData;$4)
    Si (OK=1)
        ECRIRE NOM RESSOURCE($1;$2;Lire nom ressource($1;$2;$3);$4)
        ECRIRE PROPRIETES RESSOURCE($1;$2;Lire proprietes ressource($1;$2;$3);$4)
    Fin de si
Fin de si
```

Lorsque cette méthode projet est présente dans votre application, vous pouvez écrire :

```
` Copier la ressource 'DATA' ID = 15000 de fichier A au fichier B
COPIER RESSOURCE("DATA";15000;$vhFichResA;$vhFichResB)
```

Variables et ensembles système

La variable OK prend la valeur 0 si la ressource n'existe pas, sinon elle prend la valeur 1.

Lire proprietes ressource

Lire proprietes ressource (resType ; resNum {; resFichier}) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
resType	Chaîne	→ Type de ressource (4 caractères)
resNum	Entier long	→ Numéro de référence de ressource (ID)
resFichier	RefDoc	→ Numéro de référence du fichier de ressource ou Tous les fichiers de ressources ouverts si omis
Résultat	Entier long	↻ Attributs de la ressource

Description

Lire proprietes ressource retourne les attributs de la ressource dont le type est passé dans le paramètre *resType* et le numéro de référence dans *resNum*.

Si vous ne passez pas le paramètre *resFichier*, la ressource est recherchée dans les fichiers de ressources ouverts. Si vous passez un numéro de référence de fichier de ressource dans le paramètre *resFichier*, la ressource n'est recherchée que dans ce fichier.

Si la ressource n'existe pas, **Lire proprietes ressource** retourne 0 (zéro) et la variable OK prend également la valeur 0 (zéro).

La valeur numérique retournée par **Lire proprietes ressource** doit être considérée comme une valeur binaire dont chaque bit a une signification particulière. Pour une description des attributs des ressources et leurs effets, référez-vous à la commande **ECRIRE PROPRIETES RESSOURCE**.

Exemple

Référez-vous à l'exemple de la commande **Lire nom ressource**.

Variables et ensembles système

La variable OK prend la valeur 0 si la ressource n'existe pas, sinon elle prend la valeur 1.

LIRE RESSOURCE

LIRE RESSOURCE (*resType* ; *resNum* ; *resDonnées* {; *resFichier*})

Paramètre	Type	Description
<i>resType</i>	Chaîne	⇒ Type de ressource (4 caractères)
<i>resNum</i>	Entier long	⇒ Numéro de ressource
<i>resDonnées</i>	BLOB	⇒ Champ ou variable BLOB devant recevoir les données ⇐ Contenu de la ressource
<i>resFichier</i>	RefDoc	⇒ Numéro de référence de fichier de ressources ou Tous les fichiers de ressources ouverts si omis

Description

La commande **LIRE RESSOURCE** retourne dans le champ ou la variable BLOB *resDonnées* le contenu de la ressource dont le type et le numéro sont passés dans *resType* et *resNum*.

Important : Vous devez passer une chaîne de 4 caractères dans *resType*.

Si la ressource n'est pas trouvée, le paramètre *resDonnées* est laissé inchangé et la variable OK prend la valeur 0 (zéro).

Si vous passez un numéro de référence de fichier de ressources valide dans *resFichier*, la ressource sera recherchée dans ce fichier seulement. Si ne passez pas le paramètre *resFichier*, la première occurrence de la ressource trouvée en remontant la chaîne des fichiers de ressources sera retournée.

Note : La taille d'une ressource peut atteindre plusieurs méga-octets.

Indépendance de plate-forme

Rappelez-vous que vous travaillez avec des ressources issues de Mac OS. Quelle que soit la plate-forme utilisée, les valeurs internes des ressources comme des entiers longs sont stockées avec l'ordre d'octets ("byte ordering") Mac OS. Sous Windows, pour les données des ressources standard (telles que les ressources listes de chaînes et les ressources images) l'ordre des octets est automatiquement inversé ("byte swapping") si nécessaire. D'un autre côté, si vous créez et utilisez vos propres structures internes de données, c'est à vous d'effectuer l'inversion d'octets des données lorsque vous les extrayez d'un BLOB (par exemple en passant Ordre octets Macintosh à une commande telle que **BLOB vers entier long**).

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **ECRIRE RESSOURCE**.

Variables et ensembles système

Si la ressource est trouvée, la variable système OK prend la valeur 1. Sinon, elle prend la valeur 0 (zéro).

Gestion des erreurs

S'il n'y a pas assez de mémoire disponible pour charger l'image, une erreur est générée. Vous pouvez intercepter cette erreur à l'aide d'une méthode de gestion d'erreurs installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

Lire ressource chaine

Lire ressource chaine (resNum {; resFichier}) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
resNum	Entier long →	Numéro de ressource
resFichier	RefDoc →	Numéro de référence de fichier de ressources ou tous les fichiers de ressources ouverts si ce paramètre est omis
Résultat	Chaîne →	Contenu de la ressource STR

Description

La commande **Lire ressource chaine** retourne la chaîne stockée dans la ressource chaîne ("STR ") dont vous avez passé le numéro d'ID dans *resNum*.

Si la ressource n'est pas trouvée, une chaîne vide est retournée et la variable système OK prend la valeur 0 (zéro).

Si vous passez un numéro de référence de fichier de ressources valide dans *resFichier*, la ressource est recherchée dans ce fichier uniquement. Si vous ne passez pas le paramètre *resFichier*, c'est la première occurrence de la ressource rencontrée dans la chaîne des fichiers de ressources qui sera retournée.

Note : Une ressource chaîne peut contenir jusqu'à 255 caractères.

Exemple

L'exemple suivant affiche le contenu de la ressource chaîne d'ID=20911 qui doit se trouver dans au moins un des fichiers de ressources ouverts :

```
ALERTE(Lire ressource chaine(20911))
```

Variables et ensembles système

La variable système OK prend la valeur 1 si la ressource est trouvée, sinon elle prend la valeur 0 (zéro).

LIRE RESSOURCE ICONE

LIRE RESSOURCE ICONE (resNum ; resDonnées {; resFichier})

Paramètre	Type	Description
resNum	Entier long	➡ Numéro de ressource icône
resDonnées	Image	➡ Champ ou variable image devant recevoir l'icône ➡ Image résultante
resFichier	RefDoc	➡ Numéro de référence de fichier de ressources ou tous les fichiers de ressources ouverts si ce paramètre est omis

Description

La commande **LIRE RESSOURCE ICONE** retourne dans le champ ou la variable image *resDonnées* l'icône stockée dans la ressource icône couleur ("cicn") dont vous avez passé le numéro d'ID dans *resNum*.

Si la ressource n'est pas trouvée, le paramètre *resDonnées* reste inchangé et la variable système OK prend la valeur 0 (zéro).

Si vous passez un numéro de référence de fichier de ressources valide dans *resFichier*, la ressource est recherchée dans ce fichier uniquement. Si vous ne passez pas le paramètre *resFichier*, c'est la première occurrence de la ressource rencontrée dans la chaîne des fichiers de ressources qui sera retournée.

Exemple

L'exemple suivant charge dans un tableau image les icônes couleur situées dans l'application 4D en cours d'utilisation :

```
Si (Sous Windows)
    $vh4DResFile:=Ouvrir fichier ressources (Remplacer chaine (Fichier application; ".EXE"; ".RSR") )
Sinon
    $vh4DResFile:=Ouvrir fichier ressources (Fichier application)
Fin de si
LISTE RESSOURCES ("cicn"; $alResID; $asResNom; $vh4DResFile)
$vlNbIcons:=Taille tableau ($alResID)
TABLEAU IMAGE (ag4DIcon; $vlNbIcons)
Boucle ($vlElem; 1; $vlNbIcons)
    LIRE RESSOURCE ICONE ($alResID{$vlElem}; ag4DIcon{$vlElem}; $vh4DResFile)
Fin de boucle
```

Une fois ce code exécuté, le tableau aura l'aspect suivant lorsqu'il sera affiché dans un formulaire :



Variables et ensembles système

La variable système OK prend la valeur 1 si la ressource est trouvée, sinon elle prend la valeur 0 (zéro).

LIRE RESSOURCE IMAGE

LIRE RESSOURCE IMAGE (*resNum* ; *resDonnées* {; *resFichier*})

Paramètre	Type	Description
<i>resNum</i>	Entier long	➡ Numéro de ressource
<i>resDonnées</i>	Champ, Variable	➡ Champ ou variable image devant recevoir l'image
		↩ Contenu de la ressource PICT
<i>resFichier</i>	RefDoc	➡ Numéro de référence de fichier de ressources ou tous les fichiers de ressources ouverts si ce paramètre est omis

Description

La commande **LIRE RESSOURCE IMAGE** retourne dans le champ ou la variable image désigné(e) par *resDonnées* l'image stockée dans la ressource image ("PICT") dont vous passé le numéro dans *resNum*.

Si la ressource n'est pas trouvée, *resDonnées* n'est pas modifié et la variable OK prend la valeur 0 (zéro).

Si vous passez un numéro de référence de fichier de ressources valide dans *resFichier*, la ressource est recherchée dans ce fichier uniquement. Si vous ne passez pas le paramètre *resFichier*, c'est la première occurrence de la ressource rencontrée dans la chaîne des fichiers de ressources qui sera retournée.

Note : La taille d'une ressource image peut atteindre plusieurs méga-octets, voire davantage.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande [LISTE RESSOURCES](#).

Variables et ensembles système

La variable système OK prend la valeur 1 si la ressource est trouvée, sinon elle prend la valeur 0 (zéro).

Gestion des erreurs

S'il n'y a pas assez de mémoire disponible pour charger l'image, une erreur est générée. Vous pouvez intercepter cette erreur à l'aide d'une méthode de gestion d'erreurs installée par la commande [APPELER SUR ERREUR](#).

Lire ressource texte

Lire ressource texte (resNum {; resFichier}) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
resNum	Entier long →	Numéro de ressource
resFichier	RefDoc →	Numéro de référence de fichier de ressources ou tous les fichiers de ressources ouverts si ce paramètre est omis
Résultat	Texte →	Contenu de la ressource TEXT

Description

La commande **Lire ressource texte** retourne le texte stocké dans la ressource texte ("TEXT") dont vous avez passé le numéro d'ID dans *resNum*.

Si la ressource n'est pas trouvée, un texte vide est retourné et la variable système OK prend la valeur 0 (zéro).

Si vous passez un numéro de référence de fichier de ressources valide dans *resFichier*, la ressource est recherchée dans ce fichier uniquement. Si vous ne passez pas le paramètre *resFichier*, c'est la première occurrence de la ressource rencontrée dans la chaîne des fichiers de ressources qui sera retournée.

Note : Une ressource texte peut contenir jusqu'à 32 000 caractères.

Exemple

L'exemple suivant affiche le contenu de la ressource texte d'ID=20800 qui doit se trouver dans au moins un des fichiers de ressources ouverts :

```
ALERTE(Lire ressource texte(20800))
```

Variables et ensembles système

OK prend la valeur 1 si la ressource est trouvée, sinon elle prend la valeur 0 (zéro).

LISTE DE CHAINES VERS TABLEAU

LISTE DE CHAINES VERS TABLEAU (*resNum* ; *tabChaines* { ; *resFichier* })

Paramètre	Type	Description
<i>resNum</i>	Entier long	➡ Numéro de ressource ou Attribut 'id' de l'élément 'group' (XLIFF)
<i>tabChaines</i>	Tableau chaîne	➡ Chaînes de la ressource STR# ou Chaînes de l'élément 'group' (XLIFF)
<i>resFichier</i>	RefDoc	➡ Numéro de référence de fichier de ressources Si omis : tous les fichiers XLIFF ou les fichiers de ressources ouverts

Description

La commande **LISTE DE CHAINES VERS TABLEAU** remplit le tableau *chaines* avec :

- soit les chaînes stockées dans la ressource de type liste de chaînes ("STR#") dont vous avez passé le numéro d'ID dans *resNum*.
- soit une chaîne stockée dans un fichier XLIFF ouvert dont vous avez passé l'attribut 'id' de l'élément 'group' dans *resNum* (cf. ci-dessous "Compatibilité avec l'architecture XLIFF").

Si la ressource n'est pas trouvée, le tableau *chaines* reste inchangé et la variable système OK prend la valeur 0 (zéro).

Si vous passez un numéro de référence de fichier de ressources valide dans *resFichier*, la ressource est recherchée dans ce fichier uniquement. Si vous ne passez pas le paramètre *resFichier*, c'est la première occurrence de la ressource rencontrée dans la chaîne des fichiers de ressources qui sera retournée.

Si vous ne pré-déclarez pas le tableau *chaines* avant d'appeler **LISTE DE CHAINES VERS TABLEAU**, la commande crée un tableau de type Texte. Si vous pré-déclarez le tableau, vous pouvez lui assigner le type Alpha ou Texte.

Note : Chaque chaîne d'une ressource liste de chaînes peut contenir jusqu'à 255 caractères.

Conseil : Lorsque vous utilisez des ressources listes de chaînes, limitez-vous à des ressources de 32 Ko maximum et quelques centaines de chaînes par ressource.

Compatibilité avec l'architecture XLIFF

La commande **LISTE DE CHAINES VERS TABLEAU** est compatible avec l'architecture XLIFF de 4D v11 : la commande recherche dans un premier temps la valeur correspondant à *resNum* dans tous les fichiers XLIFF ouverts (si le paramètre *resFichier* est omis) et remplit le tableau *chaines* avec les valeurs correspondantes. Dans ce cas, *resNum* désigne l'attribut **id** de l'élément **group** et le tableau *chaines* contient toutes les chaînes de l'élément. Si la valeur n'est pas trouvée, la commande poursuit la recherche dans les fichiers de ressources ouverts.

Pour plus d'informations sur l'architecture XLIFF dans 4D, reportez-vous au manuel Mode Développement.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **TABLEAU VERS LISTE DE CHAINES**.

Variables et ensembles système

La variable système OK prend la valeur 1 si la ressource est trouvée, sinon elle prend la valeur 0 (zéro).

LISTE RESSOURCES

LISTE RESSOURCES (*resType* ; *resNums* ; *resNoms* { ; *resFichier* })

Paramètre	Type	Description
<i>resType</i>	Chaîne	⇒ Type de ressource (4 caractères)
<i>resNums</i>	Tableau entier long	⇒ Numéros des ressources de ce type
<i>resNoms</i>	Tableau chaîne	⇒ Noms des ressources de ce type
<i>resFichier</i>	RefDoc	⇒ Numéro de référence de fichier de ressources ou tous les fichiers de ressources ouverts si ce paramètre est omis

Description

La commande **LISTE RESSOURCES** remplit les tableaux *resNums* et *resNoms* avec les numéros et les noms des ressources dont vous avez passé le type dans *resType*.

Important : Vous devez passer dans *resType* une chaîne de 4 caractères.

Si vous passez un numéro de référence de fichier de ressources valide dans le paramètre optionnel *resFichier*, seules les ressources présentes dans ce fichier seront listées. Si vous ne passez pas le paramètre *resFichier*, toutes les ressources de tous les fichiers de ressources ouverts seront listées.

Si vous ne pré-déclarez pas les tableaux *resNums* et *resNoms* avant d'appeler **LISTE RESSOURCES**, la commande créera par défaut le tableau *resNums* avec le type Entier long et *resNoms* avec le type Texte. Si vous pré-déclarez les tableaux, vous devez attribuer le type Entier long à *resNums*, mais pouvez attribuer le type Alpha ou Texte à *resNoms*.

Après l'appel, vous pouvez tester le nombre de ressources qui ont été trouvées en appliquant la commande **Taille tableau** au tableau *resNums* ou *resNoms*.

Exemple 1

L'exemple suivant remplit les tableaux *\$alResNum* et *\$atResNom* avec les numéros et les noms des ressources de type Listes de chaînes présentes dans le fichier de structure de la base :

```
Si (Sous Windows)
    $vhStructureResFile:=Ouvrir fichier ressources (Remplacer chaîne (Fichier
structure; ".4DB"; ".RSR"))
Sinon
    $vhStructureResFile:=Ouvrir fichier ressources (Fichier structure)
Fin de si
Si (OK=1)
    LISTE RESSOURCES ("STR#"; $alResNum; $atResNom; $vhStructureResFile)
Fin de si
```

Exemple 2

L'exemple suivant copie dans la bibliothèque d'images de la base les ressources image présentes dans tous les fichiers de ressources ouverts :

```
LISTE RESSOURCES ("PICT"; $alResNum; $atResNom)
Creer fenetre (50;50;550;120;5;"Copie des ressources PICT...")
Boucle ($vlElem; 1; Taille tableau ($alResNum))
    LIRE RESSOURCE IMAGE ($alResNum{$vlElem}; $vgImage)
    Si (OK=1)
        $vsNom:=$atResNom{$vlElem}
        Si ($vsNom="")
            $vsNom:="PICT resID="+Chaine ($alResNum{$vlElem})
        Fin de si
        EFFACER FENETRE
        POSITION MESSAGE (2;1)
        MESSAGE ("Ajout de l'image ""+$vsNom+"" à la bibliothèque d'images de la base.")
        ECRIRE IMAGE DANS BIBLIOTHEQUE ($vgImage; $alResNum{$vlElem}; $vsNom)
    Fin de si
Fin de boucle
FERMER FENETRE
```

LISTE TYPES RESSOURCE

LISTE TYPES RESSOURCE (resTypes {; resFichier})

Paramètre	Type	Description
resTypes	Tableau chaîne	← Liste des types de ressources disponibles
resFichier	RefDoc	→ Numéro de référence de fichier de ressources ou tous les fichiers de ressources ouverts (si ce paramètre est omis)

Description

La commande **LISTE TYPES RESSOURCE** remplit le tableau *resTypes* avec les types des ressources présentes dans le(s) fichier(s) de ressources ouvert(s).

Si vous passez un numéro de référence de fichier de ressources valide dans le paramètre optionnel *resFichier*, seules les ressources présentes dans ce fichier seront listées. Si vous ne passez pas le paramètre *resFichier*, toutes les ressources de tous les fichiers de ressources ouverts seront listées.

Si vous ne pré-déclarez pas le tableau *resTypes* avant d'appeler **LISTE TYPES RESSOURCE**, la commande créera par défaut un tableau de type Texte. Si vous pré-déclarez le tableau, vous pouvez lui attribuer le type Alpha ou Texte.

Après l'appel, vous pouvez tester le nombre de types de ressources différents qui ont été trouvés en appliquant la commande **Taille tableau** au tableau *resTypes*.

Exemple 1

L'exemple suivant remplit le tableau *atResType* avec les types de ressources présents dans tous les fichiers de ressource ouverts :

```
LISTE TYPES RESSOURCE (atResType)
```

Exemple 2

L'exemple suivant vous indique si le fichier de structure Mac OS que vous utilisez contient des plug-ins 4D "ancien modèle", qui devront être mis à jour si vous voulez exploiter la base sous Windows :

```
$vhResFile:=Ouvrir fichier ressources (Fichier structure)
LISTE TYPES RESSOURCE (atResType;$vhResFile)
Si (Chercher dans tableau (atResType;"4DEX")>0)
    ALERTE ("Cette base contient des plug-ins 4D basés sur l'ancien système."+(Caractere (13)*2)+
    "Vous devrez les mettre à jour pour pouvoir utiliser la base sous Windows.")
Fin de si
```

Note : Le fichier de structure n'est pas le seul fichier dans lequel des plug-ins "ancien modèle" ont pu être installés. La base peut également être associée à un fichier "Routines Externes" ou "Proc.Ext".

Exemple 3

La méthode projet suivante retourne le nombre de ressources présentes dans un fichier de ressources :

```
` Méthode projet Compter ressources
` Compter ressources ( Heure ) -> Entier long
` Compter ressources ( DocRef ) -> Nombre de ressources

C_ENTIER LONG ($0)
C_HEURE ($1)

$0:=0
LISTE TYPES RESSOURCE ($atResType;$1)
Boucle ($v1Elem;1;Taille tableau ($atResType))
    LISTE RESSOURCES ($atResType{$v1Elem};$a1ResID;$atResName;$1)
    $0:=$0+Taille tableau ($a1ResID)
Fin de boucle
```

Une fois que cette méthode est implémentée dans votre base, vous pouvez écrire par exemple :

```
$vhResFile:=Ouvrir fichier ressources ("" )
Si (OK=1)
    ALERTE ("Le fichier ""+Document+"" contient "+Chaine (Compter ressources ($vhResFile))+
```

```
" ressource(s).")  
FERMER FICHIER RESSOURCES ($vhResFile)  
Fin de si
```

Ouvrir fichier ressources

Ouvrir fichier ressources (*resNomFichier* { ; *typeFichier* }) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
<i>resNomFichier</i>	Chaîne →	Nom ou chemin d'accès complet du fichier de ressources ou chaîne vide pour afficher la boîte de dialogue standard d'ouverture de fichiers
<i>typeFichier</i>	Chaîne →	Type de fichier Mac OS (chaîne de 4 caractères), ou extension de fichier Windows (chaîne de 1 à 3 caractères), ou fichier de ressources ("res" / .RES) si omis
Résultat	RefDoc ↻	Numéro de référence du fichier de ressources

Description

La commande **Ouvrir fichier ressources** ouvre le fichier de ressources dont vous avez passé le nom ou le chemin d'accès complet dans le paramètre *resNomFichier*.

Si vous passez un nom de fichier, celui-ci doit se trouver dans le même dossier/répertoire que le fichier de structure de la base. Pour ouvrir un fichier de ressources se trouvant dans un autre dossier, passez un chemin d'accès complet dans *resNomFichier*.

Si vous passez une chaîne vide dans *resNomFichier*, la boîte de dialogue standard d'ouverture de fichiers apparaît, permettant à l'utilisateur de sélectionner le fichier à ouvrir. Si l'utilisateur clique sur **Annuler** dans cette boîte de dialogue, aucun fichier de ressources n'est ouvert, **Ouvrir fichier ressources** retourne une valeur nulle dans *RefDoc* et la variable OK prend la valeur 0.

Par défaut, la commande ouvre la ressource fork du fichier passé en paramètre. Si celle-ci est vide, la commande ouvre la data fork — si elle contient des ressources. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la section **Ressources**.

Si le fichier de ressources est correctement ouvert, **Ouvrir fichier ressources** retourne son numéro de référence de fichier et met la variable OK à 1. Si le fichier de ressources n'existe pas ou si le fichier de que vous tentez d'ouvrir n'est pas un fichier de ressources, une erreur est générée.

- Sous Mac OS, si vous utilisez la boîte de dialogue standard d'ouverture de fichiers, tous les fichiers sont présentés par défaut. Pour ne faire apparaître que les fichiers d'un type particulier, spécifiez-le dans le paramètre optionnel *typeFichier*.
- Sous Windows, si vous utilisez la boîte de dialogue standard d'ouverture de fichiers, tous les fichiers sont présentés par défaut. Pour ne faire apparaître que les fichiers d'un type particulier, passez dans *typeFichier* une extension de fichier Windows de 1 à 3 caractères ou un type de fichier Macintosh associé à une extension Windows à l'aide de la commande **ASSOCIER TYPES FICHIER**.

N'oubliez pas d'appeler finalement **FERMER FICHIER RESSOURCES** pour le fichier de ressources. Notez cependant que 4D referme automatiquement tous les fichiers de ressources ouverts par l'intermédiaire de **Ouvrir fichier ressources** ou **Creer fichier ressources** lorsque vous quittez l'application ou ouvrez une autre base de données.

A la différence de la commande **Ouvrir document** qui ouvre par défaut un document avec un accès exclusif en lecture-écriture, **Ouvrir fichier ressources** vous permet d'ouvrir un fichier de ressources déjà ouvert dans la session 4D. Par exemple, lorsque vous tentez d'ouvrir deux fois le même document avec **Ouvrir document**, une erreur d'E/S vous est retournée lors de la seconde opération. En revanche, vous pouvez accéder à un fichier de ressources déjà ouvert lors de la session 4D : **Ouvrir fichier ressources** retourne son numéro de référence. Même lorsque vous ouvrez plusieurs fois un fichier de ressources, il vous suffit d'appeler **FERMER FICHIER RESSOURCES** une seule fois pour refermer ce fichier. Notez que ce fonctionnement n'est valable que lorsque le fichier de ressources est ouvert à l'intérieur de la session 4D. Si vous tentez d'ouvrir un fichier de ressources déjà ouvert par une autre application, une erreur d'E/S vous sera retournée.

ATTENTION :

- Il est interdit d'accéder aux fichiers de ressources des applications 4D et des bases fusionnées avec 4D Desktop.
- Bien que techniquement possible, l'accès au fichier de ressources de la structure de la base est fortement déconseillé car ce fonctionnement devient caduc lorsque la base est compilée et fusionnée avec 4D Desktop.
Si toutefois vous accédez au fichier de ressources de la structure et souhaitez ajouter, supprimer ou modifier des ressources par programmation, pensez à tester l'environnement dans lequel la base s'exécute. Avec 4D Server, cela posera certainement d'épineux problèmes. Si, par exemple, vous modifiez une ressource sur le poste serveur (via une méthode base ou une procédure stockée), vous allez en définitive perturber le système d'administration de 4D Server chargé de distribuer de manière transparente les ressources aux postes clients. Notez qu'avec 4D Client vous n'accédez pas directement au fichier de structure : il est situé sur le poste serveur.
- Pour toutes ces raisons, si vous exploitez des ressources, vous devez les stocker dans vos propres fichiers.
- Lorsque vous travaillez avec vos propres ressources, n'utilisez pas de numéros de ressources négatifs, ils sont réservés au Système d'exploitation. N'utilisez pas non plus de numéros situés entre 0 et 14 999, cet intervalle est réservé à 4D. Pour vos propres ressources, utilisez les numéros situés entre 15 000 et 32 767. Rappelez-vous que dès qu'un fichier de ressources est ouvert, il devient le premier maillon de la chaîne des fichiers de ressources, et c'est dans ce fichier que les ressources seront recherchées en premier lieu. En conséquence, si vous stockez dans ce fichier des ressources dont les numéros appartiennent aux intervalles réservés au Système ou à 4D, ces ressources seront utilisées non seulement par les commandes telles que **LIRE RESSOURCE** mais également par les routines internes de l'application 4D elle-même. Si vous n'êtes pas absolument certain de ce que vous faites, n'utilisez pas les intervalles réservés, cela peut conduire à des erreurs système.
- Un fichier de ressources est très structuré et ne peut contenir plus de 2 700 ressources. Si vous travaillez avec des fichiers comportant un grand nombre de ressources, il est conseillé de tester ce nombre avant d'ajouter de nouvelles ressources à un fichier (reportez-vous à l'exemple **Nombre de ressources** dans la description de la commande **LISTE TYPES RESSOURCE**).

Une fois que vous avez ouvert un fichier de ressources, vous pouvez analyser son contenu à l'aide des commandes **LISTE TYPES**

Exemple 1

Dans l'exemple suivant, nous cherchons à ouvrir sous Windows le fichier de ressources "MesPrefs.res" situé dans le dossier de la base :

```
$vhResFile:=Ouvrir fichier ressources ("MesPrefs";"res ")
```

Sous Mac OS, l'exemple recherchera le fichier "MesPrefs".

Exemple 2

Cet exemple tente d'ouvrir sous Windows le fichier de ressources "MesPrefs.rsr" situé dans le dossier de la base :

```
$vhResFile:=Ouvrir fichier ressources ("MesPrefs";"rsr")
```

Sous Mac OS, l'exemple recherchera le fichier "MesPrefs".

Exemple 3

L'exemple suivant fait apparaître la boîte de dialogue standard d'ouverture de fichiers, dans laquelle tous les types de documents sont affichés :

```
$vhResFile:=Ouvrir fichier ressources ("")
```

Exemple 4

L'exemple suivant fait apparaître la boîte de dialogue standard d'ouverture de fichiers, dans laquelle seuls les documents créés à l'aide de la fonction **Créer fichier ressources** et utilisant le type par défaut sont affichés :

```
$vhResFile:=Ouvrir fichier ressources ("";"res ")
Si (OK=1)
  ALERTE ("Vous venez d'ouvrir "+Document+".")
  FERMER FICHIER RESSOURCES ($vhResFile)
Fin de si
```

Variables et ensembles système

Si le fichier de ressources est correctement ouvert, la variable système OK prend la valeur 1. Si le fichier de ressources n'a pas pu être ouvert ou si l'utilisateur a cliqué sur le bouton Annuler dans la boîte de dialogue standard d'ouverture de fichiers, la variable OK prend la valeur 0 (zéro).

Si le fichier de ressources est correctement ouvert par l'intermédiaire de la boîte de dialogue standard d'ouverture de fichiers, la variable système Document contient le chemin d'accès au fichier.

Gestion des erreurs

Si le fichier de ressources n'a pas pu être ouvert à la suite d'un problème de ressource ou d'E/S, une erreur est générée. Vous pouvez intercepter cette erreur à l'aide d'une méthode de gestion d'erreurs installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

SUPPRIMER RESSOURCE

SUPPRIMER RESSOURCE (resType ; resNum {; resFichier})

Paramètre	Type	Description
resType	Chaîne	→ Type de ressource (4 caractères)
resNum	Entier long	→ Numéro de ressource
resFichier	RefDoc	→ Numéro de référence de fichier de ressources ou fichier de ressources courant si ce paramètre est omis

Description

La commande **SUPPRIMER RESSOURCE** supprime la ressource dont vous passez le type dans le paramètre *resType* et le numéro dans *resNum*.

Si vous passez un numéro de référence de fichier de ressources dans le paramètre *resFichier*, 4D recherche la ressource dans ce fichier uniquement. Si vous ne passez pas le paramètre *resFichier*, 4D recherche la ressource dans tous les fichiers de ressources ouverts.

Si la ressource n'existe pas, **SUPPRIMER RESSOURCE** ne fait rien et la variable OK prend la valeur 0 (zéro). Si la ressource est correctement identifiée et effacée, la variable système OK prend la valeur 1.

ATTENTION : Ne supprimez pas de ressources appartenant à 4D ou à un fichier du système. Cette opération peut provoquer l'apparition d'erreurs système.

Exemple 1

L'exemple suivant supprime la ressource "STR#" d'ID=20000:

```
` Notez que cet exemple supprimera la première ressource "STR#" ID=20000 rencontrée
` parmi tous les fichiers de ressources actuellement ouverts :
SUPPRIMER RESSOURCE ("STR#";20000)
```

Exemple 2

L'exemple suivant supprime la ressource "STR#" d'ID=20000 si celle-ci est présente dans un fichier particulier :

```
` Notez que cet exemple supprimera la ressource "STR#" d'ID=20000
` seulement si elle est présente dans le fichier de ressources désigné par $vhResFile :
SUPPRIMER RESSOURCE ("STR#";20000;$vhResFile)
` Notez également que si une ressource identique existe dans un fichier de ressources ouvert
` autre que le fichier spécifié par $vhResFile, elle restera inchangée
```

Exemple 3

La méthode projet **SUPPRIMER RESSOURCES DE TYPE** supprime du fichier de ressources spécifié par le premier paramètre toutes les ressources du type spécifié par le second paramètre :

```
` Méthode projet SUPPRIMER RESSOURCES DE TYPE
` SUPPRIMER RESSOURCES DE TYPE ( Heure ; Alpha )
` SUPPRIMER RESSOURCES DE TYPE ( resFichier ; resType )

C_HEURE ($1)
C_ALPHA (4; $2)

LISTE RESSOURCES ($2; $aiResID; $asResNom; $1)
Si (OK=1)
    Boucle ($vlElem; 1; Taille tableau ($aiResID) )
        SUPPRIMER RESSOURCE ($2; $aiResID{ $vlElem} ; $1)
    Fin de boucle
Fin de si
```

Une fois que cette méthode projet existe dans votre base, vous pouvez écrire :

```
` Supprimer toutes les ressources de type "PREF" du fichier de ressources $vhResFile
SUPPRIMER RESSOURCES DE TYPE ($vhResFile; "PREF")
```

Exemple 4

La méthode projet **SUPPRIMER RESSOURCE PAR NOM** supprime une ressource (d'un type spécifique) dont vous connaissez le nom :

```
` Méthode projet SUPPRIMER RESSOURCE PAR NOM
` SUPPRIMER RESSOURCE PAR NOM ( Heure ; Alpha ; Alpha )
` SUPPRIMER RESSOURCE PAR NOM ( resFichier ; resType ; resNom )

C_HEURE ($1)
C_ALPHA (4; $2)
C_ALPHA (255; $3)

LISTE RESSOURCES ($2; $aiResID; $asResName; $1)
Si (OK=1)
    $v1Elem:=Chercher dans tableau($asResName; $3)
    Si ($v1Elem>0)
        SUPPRIMER RESSOURCE ($2; $aiResID{ $v1Elem}; $1)
    Fin de boucle
Fin de si
```

Une fois que cette méthode projet existe dans votre base, vous pouvez écrire :

```
` Supprimer du fichier de ressources $vhResFile la ressource "PREF" dont le nom
` est "Réglages standard" :
SUPPRIMER RESSOURCE PAR NOM($vhResFile; "PREF"; "Réglages standard")
```

Variables et ensembles système

La variable OK prend la valeur 0 si la ressource n'existe pas ; si la ressource a été supprimée, OK prend la valeur 1.

TABLEAU VERS LISTE DE CHAINES

TABLEAU VERS LISTE DE CHAINES (tabChaînes ; resNum {; resFichier})

Paramètre	Type	Description
tabChaînes	Tableau chaîne	→ Tableau alpha ou texte (nouveau contenu de la ressource STR#)
resNum	Entier long	→ Numéro de ressource
resFichier	RefDoc	→ Numéro de référence de fichier de ressources ou fichier de ressources courant si ce paramètre est omis

Description

La commande **TABLEAU VERS LISTE DE CHAINES** crée ou réécrit la ressource liste de chaînes ("STR#") dont vous avez passé le numéro dans *resNum*. Le contenu de la ressource est créé à partir des chaînes de caractères que vous avez passées dans le tableau *chaînes*. Le tableau peut être de type Alpha ou Texte.

Si la ressource ne peut être ajoutée, la variable système OK prend la valeur 0 (zéro).

Si vous passez un numéro de référence de fichier de ressources valide dans *resFichier*, la ressource est ajoutée dans ce fichier. Si vous ne passez pas le paramètre *resFichier*, la ressource est ajoutée au premier des fichiers de la chaîne des fichiers de ressources (c'est-à-dire le dernier fichier de ressources ouvert).

Note : Chaque chaîne d'une ressource liste de chaînes peut contenir jusqu'à 255 caractères.

Conseil : Lorsque vous utilisez des ressources listes de chaînes, limitez-vous à des ressources de 32 Ko maximum et quelques centaines de chaînes par ressource.

Exemple

Votre base s'appuie sur un même ensemble de polices. Dans la **Méthode base Sur fermeture**, vous pouvez écrire :

```
` Méthode base Sur fermeture
Si(ØvbPolicesOK)
  LISTE DES POLICES($atFont)
  $vhResFile:=Ouvrir fichier ressources("EnsemblePolices")
  Si(OK=1)
    TABLEAU VERS LISTE DE CHAINES($atFont;15000;$vhResFile)
    FERMER FICHIER RESSOURCES($vhResFile)
  Fin de si
Fin de si
```

Dans la **Méthode base Sur ouverture**, vous pouvez écrire :

```
` Méthode base Sur ouverture
ØvbPolicesOK:=Faux
LISTE DES POLICES($atNewFont)
Si(Tester chemin acces("EnsemblePolices")#Est_un_document)
  $vhResFile:=Creer fichier ressources("EnsemblePolices")
Sinon
  $vhResFile:=Ouvrir fichier ressources("EnsemblePolices")
Fin de si
Si(OK=1)
  LISTE DE CHAINES VERS TABLEAU(15000;$atOldFont;$vhResFile)
  Si(OK=1)
    ØvbFontsAreOK:=Vrai
    Boucle($vlElem;1;Taille tableau($atNewFont))
      Si($atNewFont{$vlElem}#$atOldFont{$vlElem})
        $vlElem:=MAXLONG
        ØvbPolicesOK:=Faux
      Fin de si
    Fin de boucle
  Sinon
    ØvbPolicesOK:=Vrai
  Fin de si
  FERMER FICHIER RESSOURCES($vhResFile)
Fin de si
Si(Non(ØvbPolicesOK))
  CONFIRMER("Vous n'utilisez pas le même ensemble de polices, OK?")
  Si(OK=1)
    ØvbPolicesOK:=Vrai
  Sinon
    QUITTER 4D
```

```
Fin de si  
Fin de si
```

Variables et ensembles système

La variable système OK prend la valeur 1 si la ressource a été écrite, sinon elle prend la valeur 0 (zéro).

Lire ID ressource composant

Lire ID ressource composant (nomComp ; resType ; resNumOriginal) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
nomComp	Chaîne	→	Nom du composant référençant la ressource
resType	Chaîne	→	Type de ressource (4 caractères), PICT ou STR#
resNumOriginal	Entier long	→	Numéro original de la ressource, avant installation du composant
Résultat	Entier long	↪	Numéro courant de la ressource

Description

Note de compatibilité : Cette commande fonctionnait avec les composants d'ancienne génération, incompatibles avec 4D version 11 et suivantes. Elle est désormais sans effet et ne doit plus être utilisée.

Saisie

 AJOUTER ENREGISTREMENT

 Ancien

 DIALOGUE

 MODIFIER ENREGISTREMENT

 *AJOUTER SOUS ENREGISTREMENT*

 *Modifie*

 *MODIFIER SOUS ENREGISTREMENT*

AJOUTER ENREGISTREMENT

AJOUTER ENREGISTREMENT ({laTable}{;}{*})

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table dans laquelle ajouter des données ou Table par défaut si ce paramètre est omis
*		→ Cacher les barres de défilement

Description

La commande **AJOUTER ENREGISTREMENT** permet à l'utilisateur de créer un nouvel enregistrement dans *laTable* ou dans la table par défaut si ce paramètre est omis.

AJOUTER ENREGISTREMENT crée un nouvel enregistrement pour *laTable*, en fait l'enregistrement courant pour le process courant et l'affiche dans le formulaire entrée courant. En mode Application, une fois que l'utilisateur a validé le nouvel enregistrement, la sélection courante est réduite à ce seul enregistrement.

L'écran suivant présente un formulaire typiquement utilisé pour la saisie de données :



Le formulaire est affiché dans la fenêtre se trouvant au premier plan du process. Elle comporte des barres de défilement et une case de contrôle de taille. Si vous passez le paramètre optionnel astérisque (*), ces éléments n'apparaîtront pas.

AJOUTER ENREGISTREMENT affiche le formulaire jusqu'à ce que l'utilisateur valide ou annule l'enregistrement. Si l'utilisateur ajoute plusieurs enregistrements, la commande doit être appelée pour chaque nouvel enregistrement.

L'enregistrement est sauvegardé si l'utilisateur clique sur un bouton du type Valider ou appuie sur la touche Entrée, ou encore si la commande **VALIDER** est exécutée.

L'enregistrement n'est pas sauvegardé si l'utilisateur clique sur un bouton du type **Annuler** ou appuie sur la touche d'annulation (**Echap** sous Windows, **Esc** sous Mac OS), ou encore si la commande **NE PAS VALIDER** est exécutée.

Après un appel à **AJOUTER ENREGISTREMENT**, la variable système OK prend la valeur 1 si l'enregistrement est validé et 0 s'il est annulé.

Note : Même lorsqu'il est annulé, l'enregistrement reste en mémoire et peut être sauvegardé avec la commande **STOCKER ENREGISTREMENT** si celle-ci est exécutée avant que le pointeur d'enregistrement courant ne soit modifié.

Exemple 1

L'exemple suivant est une boucle souvent utilisée pour créer des enregistrements dans une base :

```
FORM FIXER ENTREE([Clients];"SaisieClients") ` Désigner le formulaire entrée de la table
[Clients]
Repeter ` Boucle jusqu'à ce que l'utilisateur annule
    AJOUTER ENREGISTREMENT([Clients];*) ` Ajouter un enregistrement dans la table [Clients]
Jusque(OK=0) ` Jusqu'à ce que l'utilisateur annule
```

Exemple 2

L'exemple suivant permet de rechercher un client dans la base. Le déroulement de la méthode dépend du résultat de la recherche. Si aucun client n'a été trouvé, l'utilisateur est autorisé à créer un nouveau client à l'aide de la commande **AJOUTER ENREGISTREMENT**. Si au moins un client a été trouvé, le premier enregistrement est affiché pour modification, à l'aide de la commande **MODIFIER ENREGISTREMENT** :

```

LECTURE ECRITURE([Clients])
FORM FIXER ENTREE([Clients];"Entrée1") ` Désigner le formulaire entrée
vlClientNo:=Num(Demander("Saisissez un numéro de client :")) ` On récupère le numéro du client
Si (OK=1)
    CHERCHER([Clients];[Clients]ClientNo=vlClientNo) ` Recherche du client
    Si(Enregistrements trouves([Clients])=0) ` Si aucun client n'a été trouvé...
        AJOUTER ENREGISTREMENT([Clients]) `Ajout d'un nouveau client
    Sinon
        Si(Non(Enregistrement verrouille([Clients])))
            MODIFIER ENREGISTREMENT([Clients]) `Modifier l'enregistrement
            LIBERER ENREGISTREMENT([Clients])
        Sinon
            ALERTE("Cet enregistrement est en train d'être modifié.")
        Fin de si
    Fin de si
Fin de si

```

Variables et ensembles système

La variable système OK prend la valeur 1 si l'enregistrement est validé et 0 s'il est annulé.

Ancien (leChamp) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
leChamp	Champ	→	Champ dont vous voulez obtenir l'ancienne valeur
Résultat	Expression	↩	Valeur originale de champ

Description

La commande **Ancien** retourne la valeur qui était stockée dans *leChamp* avant qu'il n'ait été modifié par programmation ou pendant la saisie de données.

A chaque fois que vous changez d'enregistrement courant pour une table, 4D crée et maintient en mémoire un double de l'"image" du nouvel enregistrement courant au moment où il est chargé. Lorsque vous modifiez un enregistrement, vous travaillez avec l'image réelle de l'enregistrement, et non son double. Ce double est effacé lorsque que vous changez à nouveau d'enregistrement courant.

Ancien retourne la valeur de *leChamp* telle qu'elle est stockée dans le double de l'enregistrement. Autrement dit, pour un enregistrement existant, **Ancien** retourne la valeur du champ telle qu'elle avait été sauvegardée sur disque. Pour un enregistrement qui vient d'être créé, **Ancien** retourne la valeur vide par défaut correspondant au type de *leChamp*. Par exemple, si *leChamp* est de type Alpha, **Ancien** retourne une chaîne vide. Si champ est de type numérique, **Ancien** retourne zéro (0), etc.

Ancien fonctionne avec *leChamp* de la même manière, que le champ ait été modifié par programmation ou suite à des modifications effectuées par un utilisateur.

La fonction accepte tous les types de champs.

Pour restaurer la valeur originale d'un champ, assignez-lui la valeur retournée par **Ancien**.

Note : Pour des raisons techniques, dans le cas des champs de type Image et BLOB, l'expression retournée par **Ancien** ne peut pas être directement utilisée comme paramètre d'une autre commande. Il est nécessaire de faire transiter la valeur par une variable intermédiaire. Par exemple :

```
`Ne PAS écrire (provoque une erreur de syntaxe) :
$taille :=Taille BLOB(Ancien([LaTable]LeBlob)) `INCORRECT

`Ecrire :
$ancienBlob :=Ancien([LaTable]LeBlob)
$taille :=Taille BLOB($ancienBlob) `CORRECT
```

DIALOGUE ({laTable ;} formulaire {; *})


Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table à laquelle appartient le formulaire Si omis : Table par défaut ou utilisation d'un formulaire projet
formulaire	Chaîne	→ Nom du formulaire table ou projet à afficher comme dialogue
*	Opérateur	→ Utiliser le même process

Description

La commande **DIALOGUE** présente le *formulaire* à l'utilisateur. Cette commande est souvent utilisée pour récupérer dans des variables des données fournies par l'utilisateur, ou pour lui présenter différentes informations, comme un choix d'options pour effectuer une opération.

Il est courant d'afficher le *formulaire* dans une fenêtre modale créée à l'aide de la commande **Creer fenetre**.

Voici un exemple typique de boîte de dialogue pouvant être affichée avec la commande **DIALOGUE** :



Utilisez **DIALOGUE** plutôt que **CONFIRMER**, **ALERTE** ou **Demander** lorsque les informations à afficher ou à recueillir sont plus complexes que celles que peuvent gérer ces trois autres commandes.

Note : Dans les bases de données converties, il est possible d'interdire la saisie dans les champs dans les boîtes de dialogue (et donc de limiter la saisie aux seules variables) via une option des Préférences de 4D (page Compatibilité). Cette restriction correspond au fonctionnement des anciennes versions de 4D.

A la différence de **AJOUTER ENREGISTREMENT** et de **MODIFIER ENREGISTREMENT**, **DIALOGUE** n'utilise pas le formulaire entrée courant. Vous devez spécifier, dans le paramètre *formulaire*, le formulaire (formulaire projet ou formulaire table) à utiliser. De même, aucun ensemble de boutons n'est placé par défaut s'ils sont omis dans le formulaire. Dans ce cas, seule la touche **Echap** (Windows) ou **Esc** (Mac OS) permet de quitter le formulaire.

Le dialogue est validé si l'utilisateur clique sur le bouton de validation ou appuie sur la touche **Entrée**, ou si la commande **VALIDER** est exécutée.

A noter que la validation n'entraîne pas la sauvegarde : si le dialogue comporte des champs, vous devez appeler explicitement la commande **STOCKER ENREGISTREMENT** pour stocker les données éventuellement modifiées.

Le dialogue est annulé si l'utilisateur clique sur le bouton d'annulation, appuie sur la touche d'annulation (**Echap** sous Windows, **Esc** sous Mac OS), ou si la commande **NE PAS VALIDER** est exécutée.

Si vous passez le paramètre facultatif *, le formulaire est chargé et affiché dans la dernière fenêtre ouverte du process courant et la commande termine son exécution en laissant le formulaire actif à l'écran.

Ce formulaire réagit alors "normalement" aux actions de l'utilisateur et est fermé lorsque du code 4D lié au formulaire (méthode objet ou méthode formulaire) appelle la commande **NE PAS VALIDER** ou **VALIDER**. Si le process courant se termine, les formulaires créés de cette façon sont automatiquement fermés en simulant un **NE PAS VALIDER**. Ce mode d'ouverture est particulièrement utile pour afficher une palette flottante en rapport avec un document, sans pour autant nécessiter un autre process.

Note : Vous devez créer une fenêtre avant d'appeler l'instruction **DIALOGUE(form;*)**, il n'est pas possible d'utiliser la fenêtre du dialogue en cours dans le process ni la fenêtre créée par défaut pour chaque process. Dans le cas contraire, l'erreur -9909 est générée.

Après un appel à **DIALOGUE**, la variable système OK prend la valeur 1 si le dialogue est validé, et 0 sinon.

Exemple 1

L'exemple suivant illustre l'utilisation de la commande **DIALOGUE** pour spécifier des critères de recherche. Un formulaire personnalisé contenant les variables *vNom* et *vPays* permet à l'utilisateur de saisir ses critères :

```

Creer fenetre(10;40;370;220) ` Créer une fenêtre modale
DIALOGUE ("Form Recherche") ` Afficher le dialogue de recherche
FERMER FENETRE ` Nous n'avons plus besoin de la fenêtre
Si(OK=1) ` Si le dialogue est validé
    CHERCHER ([Société]; [Société]Nom=vNom;*)
    CHERCHER (&[Société]Payst =vPays)

```


Fin de si

Exemple 2

L'exemple suivant permet de créer une palette d'outils :

```
`Affichage palette d'outils
$window_palette:=Creer fenetre formulaire("tools";Form fenêtre palette)
DIALOGUE("tools";*) `Rend la main immédiatement
`Affichage fenêtre document principal
$window_document:=Creer fenetre formulaire("doc";Form fenêtre standard)
DIALOGUE("doc")
```

Variables et ensembles système

Si l'utilisateur valide le dialogue, la variable système OK prend la valeur 1, si le dialogue est annulé OK prend la valeur 0.

MODIFIER ENREGISTREMENT

MODIFIER ENREGISTREMENT ({laTable}{;}{*})

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table dans laquelle modifier des données ou Table par défaut si ce paramètre est omis
*		→ Cacher les barres de défilement

Description

La commande **MODIFIER ENREGISTREMENT** permet à l'utilisateur de modifier l'enregistrement courant de *laTable*, ou de la table par défaut si ce paramètre est omis. **MODIFIER ENREGISTREMENT** charge depuis le disque l'enregistrement courant pour le process en cours (s'il n'est pas déjà chargé par un autre utilisateur/process) et l'affiche dans le formulaire entrée courant. S'il n'y a pas d'enregistrement courant, **MODIFIER ENREGISTREMENT** ne fait rien. **MODIFIER ENREGISTREMENT** ne change pas la sélection courante.

Le formulaire est affiché dans la fenêtre se trouvant au premier plan du process. Elle comporte des barres de défilement et une case de contrôle de taille. Si vous passez le paramètre optionnel astérisque (*), ces éléments n'apparaîtront pas.

Pour que vous puissiez utiliser **MODIFIER ENREGISTREMENT**, l'enregistrement courant doit être en Lecture/écriture et ne doit pas être verrouillé.

Si le formulaire comporte des boutons de navigation parmi les enregistrements de la sélection, ils restent utilisables, ce qui permet à l'utilisateur de modifier des enregistrements puis de se déplacer pour en modifier d'autres.

L'enregistrement est sauvegardé si l'utilisateur clique sur un bouton du type Valider ou appuie sur la touche **Entrée**, ou encore si la commande **VALIDER** est exécutée.

L'enregistrement n'est pas sauvegardé si l'utilisateur clique sur un bouton du type **Annuler** ou appuie sur la touche d'annulation (**Echap** sous Windows, **Esc** sous Mac OS), ou encore si la commande **NE PAS VALIDER** est exécutée.

Après un appel à **MODIFIER ENREGISTREMENT**, la variable système OK prend la valeur 1 si l'enregistrement est validé, et 0 lorsqu'il est annulé.

Note : Même lorsqu'il est annulé, l'enregistrement reste en mémoire et peut être sauvegardé par la commande **STOCKER ENREGISTREMENT** si celle-ci est appelée avant que le pointeur d'enregistrement courant ne soit modifié.

Dans le cadre d'un **MODIFIER ENREGISTREMENT**, si l'utilisateur n'effectue aucune modification dans l'enregistrement et le valide, l'enregistrement ne sera pas considéré comme modifié et ne sera pas sauvegardé une nouvelle fois. Les actions telles que le changement de la valeur d'une variable, la sélection de cases à cocher ou de boutons radio ne sont pas qualifiées de modifications. Seule la modification de la valeur d'un champ, par le biais d'une saisie manuelle ou d'une méthode, provoque une nouvelle sauvegarde de l'enregistrement.

Exemple

Reportez-vous au second exemple de la commande **AJOUTER ENREGISTREMENT**.

Variables et ensembles système

La variable système OK prend la valeur 1 lorsque l'enregistrement est validé et 0 lorsqu'il est annulé. OK ne prend une valeur qu'après que l'enregistrement ait été effectivement validé ou annulé.

AJOUTER SOUS ENREGISTREMENT

AJOUTER SOUS ENREGISTREMENT (sousTable ; formulaire { ; * })

Paramètre	Type		Description
sousTable	Sous-table	→	Sous-table à utiliser pour la saisie des données
formulaire	Chaîne	→	Formulaire à utiliser
*		→	Masquer les barres de défilement

Note de compatibilité

Les sous-tables ne sont plus prises en charge à compter de la version 11 de 4D. Un mécanisme de compatibilité assure le fonctionnement de cette commande dans les bases de données converties, toutefois il est fortement conseillé de remplacer les sous-tables par des tables liées standard.

Description

AJOUTER SOUS ENREGISTREMENT permet d'ajouter un nouveau sous-enregistrement à *sousTable*, en utilisant *formulaire*.

AJOUTER SOUS ENREGISTREMENT crée un nouveau sous-enregistrement en mémoire, en fait le sous-enregistrement courant et affiche *formulaire*. Il doit exister un enregistrement courant pour la table parente. S'il n'existe pas d'enregistrement de la table parente dans le process, **AJOUTER SOUS ENREGISTREMENT** ne fait rien. Le formulaire doit appartenir à *sousTable*.

Le sous-enregistrement reste en mémoire et sera sauvegardé si l'utilisateur clique sur un bouton de validation, appuie sur la touche **Entrée** ou si la commande **VALIDER** est exécutée. Dès que le sous-enregistrement a été ajouté ou modifié, l'enregistrement parent doit être sauvegardé pour que le sous-enregistrement soit sauvegardé.

Le sous-enregistrement n'est pas sauvegardé si l'utilisateur clique sur un bouton d'annulation, appuie sur les touches d'annulation (**Echap** sous Windows, **Esc** sous Mac OS), ou si la commande **NE PAS VALIDER** est exécutée.

Après un appel à **AJOUTER SOUS ENREGISTREMENT**, la variable système OK prend la valeur 1 si le sous-enregistrement a été validé, sinon elle prend la valeur 0.

Le *formulaire* est affiché dans la fenêtre de premier plan du process, avec des barres de défilement et une case de redimensionnement. Si vous spécifiez le paramètre optionnel astérisque (*), la fenêtre sera dessinée sans les barres de défilement ni la case de redimensionnement.

Exemple

L'exemple suivant fait partie d'une méthode. Ces lignes de code ajoutent un sous-enregistrement pour un nouvel enfant dans l'enregistrement d'un employé. Les données pour l'enfant sont stockées dans la sous-table *[Employés]Enfants*. Notez que l'enregistrement de la table *[Employés]* doit être sauvegardé pour que le sous-enregistrement le soit également :

```
AJOUTER SOUS ENREGISTREMENT ([Employés]Enfants;"AjouterEnfant")
Si (OK=1) ` Si l'utilisateur a validé le sous-enregistrement
    STOCKER ENREGISTREMENT ([Employés]) ` Stocker l'enregistrement parent
Fin de si
```

Variables et ensembles système

Si le sous-enregistrement est validé, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0.

Modifie

Modifie (leChamp) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
leChamp	Champ	→ Champ dont vous voulez tester la modification
Résultat	Booléen	↺ Vrai si une nouvelle valeur a été assignée au champ, sinon Faux

Note de compatibilité

Cette fonction est conservée pour des raisons de compatibilité uniquement car elle s'appuie sur l'ancienne gestion des cycles d'exécution, elle-même obsolète depuis la version 6 (cf. commandes **Avant**, **Pendant**, etc.). Dans la plupart des cas, il est désormais fortement conseillé d'utiliser la fonction **Evenement formulaire** et de tester si elle retourne l'événement Sur données modifiées.

Description

Modifie retourne **Vrai** si une valeur a été assignée par programmation au champ *leChamp* ou s'il a été modifié lors de la saisie de données. La commande **Modifie** ne fonctionne que lorsqu'elle est appelée dans le cadre d'une méthode formulaire (ou d'une sous-méthode appelée par la méthode formulaire).

Attention, cette commande ne retourne une valeur significative qu'à l'intérieur d'un même cycle d'exécution. Elle est notamment remise à **Faux** pour tous les événements formulaires correspondant à l'ancien cycle d'exécution **Pendant**.

Dans le cas de la saisie de données, un champ est considéré comme modifié à partir du moment où un utilisateur l'édite (et change ou non sa valeur originale) puis le quitte pour un autre champ ou pour cliquer sur un objet de formulaire. Notez que le fait qu'un utilisateur active puis quitte un champ à l'aide de la touche Tabulation ne suffit pas en soi à ce que **Modifie** retourne **Vrai**. Le champ doit avoir été réellement modifié pour que **Modifie** retourne **Vrai**.

Dans le cas de l'exécution d'une méthode, un champ est considéré comme modifié si une valeur lui a été assignée (différente ou non de sa valeur précédente).

Note : La commande **Modifie** retourne toujours **Vrai** après l'exécution des commandes **EMPLER ENREGISTREMENT** et **DEPIER ENREGISTREMENT**.

Dans tous les cas, pour savoir si la valeur d'un champ a été effectivement modifiée, utilisez la commande **Ancien**.

Note : Bien que la fonction **Modifie** puisse être appliquée à tout type de champ, si vous l'utilisez conjointement avec la fonction **Ancien**, vous devez dans ce cas tenir compte des restrictions liées à cette fonction. Reportez-vous à la description de la commande **Ancien**.

Pendant la saisie de données, il est généralement plus pratique d'effectuer des opérations dans des méthodes objet que d'utiliser la fonction **Modifie** dans des méthodes formulaires. Comme une méthode objet reçoit l'événement Sur données modifiées à chaque fois qu'un champ est modifié, utiliser une telle méthode équivaut à appeler **Modifie** dans une méthode formulaire.

Exemple 1

L'exemple suivant teste si le champ *[Commandes]Quantité* ou le champ *[Commandes]Prix* a été modifié. Si c'est le cas, le champ *[Commandes]Total* est recalculé :

```
Si ( (Modifie ([Commandes]Quantité) | (Modifie ([Commandes]Prix))
    [Commandes]Total := [Commandes]Quantité * [Commandes]Prix
Fin de si
```

Notez que le même résultat aurait pu être obtenu en utilisant la seconde ligne de cette méthode en tant que méthode objet des champs *[Commandes]Quantité* et *[Commandes]Prix* dans le cadre de l'événement formulaire Sur données modifiées.

Exemple 2

Vous sélectionnez un enregistrement de la table *[uneTable]*, puis vous appelez plusieurs sous-routines qui sont susceptibles de modifier le champ *[uneTable]Champ important* mais sans provoquer de sauvegarde de l'enregistrement. A la fin de la méthode principale, vous pouvez utiliser la commande **Modifie** pour déterminer si vous devez stocker l'enregistrement :

```
` L'enregistrement a été sélectionné comme enregistrement courant
` Puis vous effectuez des actions à l'aide des sous-routines
FAIRE QUELQUE CHOSE
FAIRE AUTRE CHOSE
NE PAS OUBLIER DE FAIRE CA
` ...
` Enfin, vous testez le champ pour déterminer s'il faut stocker l'enregistrement
Si (Modifie ([uneTable]Champ important))
    STOCKER ENREGISTREMENT ([uneTable])
Fin de si
```


MODIFIER SOUS ENREGISTREMENT

MODIFIER SOUS ENREGISTREMENT (sousTable ; formulaire {; *})

Paramètre	Type		Description
sousTable	Sous-table	→	Sous-table à utiliser pour la saisie de données
formulaire	Chaîne	→	Formulaire à utiliser pour la saisie
*		→	Cacher les barres de défilement

Note de compatibilité

Les sous-tables ne sont plus prises en charge à compter de la version 11 de 4D. Un mécanisme de compatibilité assure le fonctionnement de cette commande dans les bases de données converties, toutefois il est fortement conseillé de remplacer les sous-tables par des tables liées standard.

Description

La commande **MODIFIER SOUS ENREGISTREMENT** affiche le sous-enregistrement courant de *sousTable* dans le *formulaire* en mode modification.

La table parente doit disposer d'un enregistrement courant. S'il n'y a pas d'enregistrement parent courant pour le process, **MODIFIER SOUS ENREGISTREMENT** ne fait rien. De plus, s'il n'y a pas de sous-enregistrement courant, **MODIFIER SOUS ENREGISTREMENT** ne fait rien non plus.

Les éventuelles modifications effectuées dans le sous-enregistrement ne seront effectivement sauvegardées que si l'enregistrement parent est lui-même sauvegardé.

Après un appel à **MODIFIER SOUS ENREGISTREMENT**, si le sous-enregistrement est validé, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0.

Le *formulaire* est affiché dans la fenêtre de premier plan du process avec des barres de défilement et une case de redimensionnement. Si vous spécifiez l'astérisque optionnel (*), la fenêtre sera dessinée sans les barres de défilement ni la case de redimensionnement.

Variables et ensembles système

Si le sous-enregistrement est validé, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0.



Sauvegarde



Méthode base Sur arrêt sauvegarde



Méthode base Sur démarrage sauvegarde



Fichier historique



FIXER FICHER HISTORIQUE



INTEGRER FICHER HISTORIQUE



LIRE INFORMATION RESTITUTION



LIRE INFORMATION SAUVEGARDE



Nouveau fichier historique



RESTITUER Modifié 12.0



SAUVEGARDER



VERIFIER FICHER HISTORIQUE

Méthode base Sur arrêt sauvegarde

La **Méthode base Sur arrêt sauvegarde** est appelée à chaque fois qu'une sauvegarde de la base vient de se terminer. Les causes de l'arrêt de la sauvegarde peuvent être la fin de la copie, l'interruption par l'utilisateur ou une erreur. Tous les environnements 4D sont concernés : 4D (tous modes), 4D Server ainsi que les applications 4D compilées et fusionnées avec 4D Volume Desktop.

La **Méthode base Sur arrêt sauvegarde** permet de vérifier que la sauvegarde s'est correctement déroulée. Elle reçoit dans le paramètre \$1 une valeur indiquant le statut de la sauvegarde à l'issue de son exécution :

- Si la sauvegarde s'est terminée normalement, \$1 vaut 0.
- Si la sauvegarde a été interrompue à la suite d'une erreur ou par l'utilisateur, \$1 est différent de 0. Si la sauvegarde a été stoppée par la **Méthode base Sur démarrage sauvegarde** (\$0 # 0), \$1 retourne le code effectivement retourné dans le paramètre \$0. Ce principe vous permet de mettre en place un système de gestion d'erreurs personnalisé. Dans tous les cas, vous pouvez obtenir des informations sur l'erreur à l'aide de la commande **LIRE INFORMATION SAUVEGARDE**.

Note : Vous devez impérativement déclarer le paramètre \$1 (entier long) dans la méthode base :

```
C_ENTIER LONG ($1)
```


Méthode base Sur démarrage sauvegarde

La **Méthode base Sur démarrage sauvegarde** est appelée à chaque fois qu'une sauvegarde de la base est sur le point d'avoir lieu (sauvegarde manuelle, sauvegarde automatique périodique ou via la commande **SAUVEGARDER**).

Tous les environnements 4D sont concernés : 4D (tous modes), 4D Server ainsi que les applications 4D compilées et fusionnées avec 4D Volume Desktop.

La **Méthode base Sur démarrage sauvegarde** permet de contrôler le déclenchement de la sauvegarde. Au sein de la méthode, vous devez retourner dans le paramètre \$0 une valeur autorisant ou refusant la sauvegarde :

- si \$0 = 0, vous autorisez la sauvegarde.
- si \$0 # 0, vous n'autorisez pas la sauvegarde. L'opération est annulée et une erreur est retournée. Vous pouvez récupérer l'erreur à l'aide de la commande **LIRE INFORMATION SAUVEGARDE**.

Vous pouvez utiliser cette méthode base pour contrôler les conditions d'exécution de la sauvegarde (utilisateur, date de la dernière sauvegarde, etc.).

Note : Vous devez impérativement déclarer le paramètre \$0 (entier long) dans la méthode base :

```
C_ENTIER LONG ($0) .
```

Fichier historique

Fichier historique -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Chaîne	Nom long du fichier d'historique de la base

Description

La commande **Fichier historique** retourne le nom long (c'est-à-dire le chemin d'accès complet au fichier, y compris son nom) du fichier d'historique courant de la base ouverte.

Si la base fonctionne sans fichier d'historique, la fonction retourne une chaîne vide et la variable système OK prend la valeur 0.

Si la base fonctionne avec un fichier d'historique, la variable système OK prend la valeur 1. Le chemin d'accès retourné par la commande est exprimé avec la syntaxe de la plate-forme courante.

ATTENTION : Si vous exécutez cette commande depuis un poste 4D Client, seul le nom du fichier d'historique est retourné, pas le nom long.

Variables et ensembles système

Si la base fonctionne sans fichier d'historique, la variable système OK prend la valeur 0. Sinon, elle prend la valeur 1.

FIXER FICHIER HISTORIQUE

FIXER FICHIER HISTORIQUE (historique)

Paramètre	Type	Description
historique	Opérateur, Chaîne	→ Nom du fichier d'historique ou * pour refermer l'historique courant

Description

La commande **FIXER FICHIER HISTORIQUE** crée ou ferme le fichier d'historique de la base de données, suivant la valeur que vous passez dans *historique*.

Note : Appeler la commande **FIXER FICHIER HISTORIQUE** équivaut à sélectionner/désélectionner l'option **Utiliser le fichier d'historique...** dans la page **Sauvegarde/Configuration** des Préférences de l'application.

Passez dans *historique* le nom ou le chemin d'accès complet du fichier d'historique à créer. Si vous passez uniquement un nom, le fichier sera créé dans le dossier "Logs" de la base, à côté du fichier de structure de la base. Si vous passez une chaîne vide, **FIXER FICHIER HISTORIQUE** présente une boîte de dialogue standard d'enregistrement de fichier, permettant à l'utilisateur de choisir le nom et l'emplacement du fichier d'historique à créer. Si le fichier est correctement créé, la variable **OK** prend la valeur 1. Autrement, si l'utilisateur clique sur le bouton **Annuler** ou si le fichier d'historique ne peut pas être créé, **OK** prend la valeur 0.

Note : Le nouveau fichier d'historique n'est pas généré immédiatement après l'exécution de la commande, mais après la prochaine sauvegarde (le paramètre est conservé dans le fichier de données, il sera pris en compte même si la base est refermée entre-temps. Vous pouvez appeler la commande **SAUVEGARDER** pour provoquer la création du fichier d'historique.

Si vous passez * dans *historique*, **FIXER FICHIER HISTORIQUE** referme le fichier d'historique courant de la base. La variable **OK** prend la valeur 1 lorsque le fichier d'historique est refermé.

Si vous utilisez **FIXER FICHIER HISTORIQUE** pour créer un fichier d'historique avant qu'une sauvegarde n'ait été réalisée et si le fichier de données contient déjà des enregistrements, 4D génère l'erreur -4447, que vous pouvez intercepter avec une méthode installée par **APPELER SUR ERREUR**.

Variables et ensembles système

OK prend la valeur 1 si le fichier d'historique est correctement créé ou fermé.

Gestion des erreurs

L'erreur -4447 est générée si l'opération ne peut pas être réalisée car la base de données doit être auparavant sauvegardée.

INTEGRER FICHER HISTORIQUE

INTEGRER FICHER HISTORIQUE (cheminAccès)

Paramètre	Type	Description
cheminAccès	Texte →	Nom ou chemin d'accès du fichier d'historique à intégrer

Description

Note préliminaire : Cette commande ne fonctionne qu'avec 4D Server. Elle ne peut être exécutée que via la commande **Executer sur serveur** ou dans une procédure stockée.

La commande **INTEGRER FICHER HISTORIQUE** provoque l'intégration dans la base courante du fichier d'historique dont le nom ou le chemin d'accès complet a été passé dans le paramètre *cheminAccès*. A l'issue de l'intégration, le fichier intégré devient le nouveau fichier d'historique courant de la base. Cette commande est destinée à la mise en place d'un système de sauvegarde par miroir logique (cf. section "**Mise en place d'un miroir logique**" dans le Manuel de référence de 4D Server).

Seuls les fichiers d'historique non archivés (extension .journal) peuvent être intégrés par cette commande. Aucune boîte de dialogue n'apparaît, toutefois une barre de progression est affichée à l'écran.

Vous pouvez passer dans *cheminAccès* un chemin d'accès absolu ou relatif au dossier de la base. Si vous passez une chaîne vide dans ce paramètre, une boîte de dialogue standard d'ouverture de fichier s'affiche, permettant de désigner le fichier à intégrer. Si la boîte de dialogue est annulée, aucun fichier n'est intégré et la variable système OK prend la valeur 0.

Lors de l'utilisation de cette commande, il est du ressort du développeur :

- d'installer la base miroir sur le poste miroir et de s'assurer que le fichier de données ne sera pas modifié autrement que par l'intégration d'un fichier d'historique via la commande **INTEGRER FICHER HISTORIQUE**. Pour détecter qu'il s'agit de la version miroir de la base, il est possible de placer un fichier dans le dossier 4D Extensions ou le dossier de la base et de tester sa présence par exemple au cours de la **Méthode base Sur ouverture**. Si le fichier est présent, le mode miroir est activé.
- de mettre en place un système de communication entre la base en exploitation et la base miroir afin d'organiser l'envoi et la réception des segments de fichier d'historique. Il est possible d'utiliser pour cela un Web service ou 4D Internet Commands.
- de gérer les éventuelles erreurs de transmission entre les deux bases.

Variables et ensembles système

Si l'intégration s'effectue correctement, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0.

Gestion des erreurs

En cas d'anomalie, la commande génère une erreur que vous pouvez intercepter à l'aide de la commande **APPELER SUR ERREUR**. Si au moins un enregistrement est verrouillé dans la base, la commande ne fait rien et l'erreur 1420 est générée.

LIRE INFORMATION RESTITUTION

LIRE INFORMATION RESTITUTION (sélecteur ; info1 ; info2)

Paramètre	Type		Description
sélecteur	Entier long	→	Type d'information à récupérer
info1	Entier long, Date	←	Valeur 1 du sélecteur
info2	Chaîne, Heure	←	Valeur 2 du sélecteur

Description

La commande **LIRE INFORMATION RESTITUTION** permet de récupérer des informations relatives à la dernière restitution automatique de la base.

Passez dans le paramètre *sélecteur* le type d'information à récupérer. Vous pouvez utiliser une des constantes suivantes, placées dans le thème "" :

Constante	Type	Valeur
Date dernière restitution	Entier long	0
Statut dernière restitution	Entier long	2

Le type et le contenu des paramètres *info1* et *info2* dépendent de la valeur de *sélecteur*.

- Si *sélecteur* = 0 (Date dernière restitution), *info1* retourne la date et *info2* l'heure de la dernière restitution automatique de la base.
- Si *sélecteur* = 2 (Statut dernière restitution), *info1* retourne le numéro et *info2* le texte du statut de la dernière restitution automatique de la base.

Note : Cette commande ne tient pas compte des restitutions manuelles de la base.

LIRE INFORMATION SAUVEGARDE

LIRE INFORMATION SAUVEGARDE (sélecteur ; info1 ; info2)

Paramètre	Type		Description
sélecteur	Entier long	→	Type d'information à récupérer
info1	Entier long, Date	←	Valeur 1 du sélecteur
info2	Heure, Chaîne	←	Valeur 2 du sélecteur

Description

La commande **LIRE INFORMATION SAUVEGARDE** permet de récupérer des informations relatives à la dernière sauvegarde effectuée sur les données de la base.

Passez dans le paramètre *sélecteur* le type d'information à récupérer. Vous pouvez utiliser une des constantes suivantes, placées dans le thème "" :

Constante	Type	Valeur
Date dernière sauvegarde	Entier long	0
Date prochaine sauvegarde	Entier long	4
Statut dernière sauvegarde	Entier long	2

Le type et le contenu des paramètres *info1* et *info2* dépendent de la valeur de *sélecteur*.

- Si *sélecteur* = 0 (Date dernière sauvegarde), *info1* retourne la date et *info2* l'heure de la dernière sauvegarde.
- Si *sélecteur* = 2 (Statut dernière sauvegarde), *info1* retourne le numéro et *info2* le texte du statut de la dernière sauvegarde.
- Si *sélecteur* = 4 (Prochaine sauvegarde), *info1* retourne la date et *info2* l'heure de la prochaine sauvegarde prévue.

Nouveau fichier historique

Nouveau fichier historique -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Texte 	Chemin d'accès complet du fichier d'historique refermé

Description

Note préliminaire : Cette commande ne fonctionne qu'avec 4D Server. Elle ne peut être exécutée que via la commande **Executer sur serveur** ou dans une procédure stockée.

La commande **Nouveau fichier historique** referme le fichier d'historique courant, le renomme et en crée un nouveau avec le même nom et au même emplacement que le précédent. Cette commande est destinée à la mise en place d'un système de sauvegarde par miroir logique (cf. section "**Mise en place d'un miroir logique**" dans le Manuel de référence de 4D Server).

La commande retourne le nom complet (chemin d'accès+nom) du fichier d'historique refermé (appelé "segment"). Ce fichier est stocké au même emplacement que le fichier d'historique courant (spécifié dans la page Configuration des préférences de l'application, thème Sauvegarde). La commande n'effectue aucun traitement (compression, segmentation) sur le fichier sauvegardé. Aucune boîte de dialogue n'apparaît.

Le fichier est renommé avec les numéros de sauvegarde courants de la base et du fichier d'historique, sur le modèle suivant : **NomBase[NumSvge-NumSvgeHisto].journal**. Par exemple :

- si la base MaBase.4DD a été sauvegardée 4 fois, le dernier fichier de sauvegarde se nomme **MaBase[0004].4BK**. Le nom du premier "segment" de fichier d'historique sera donc **MaBase[0004-0000].journal**.
- si la base MaBase.4DD a été sauvegardée 3 fois et que le fichier d'historique a été sauvegardé 5 fois depuis, le nom de la 6e sauvegarde du fichier d'historique sera **MaBase[0003-0005].journal**.

Gestion des erreurs

En cas d'anomalie, la commande génère une erreur que vous pouvez intercepter à l'aide de la commande **APPELER SUR ERREUR**.

RESTITUER

```
RESTITUER {{ cheminArchive {; cheminDossierDest} }}
```

Paramètre	Type		Description
cheminArchive	Texte	→	Chemin d'accès de l'archive à restituer
cheminDossierDest	Texte	→	Chemin d'accès du dossier de destination

Description

La commande **RESTITUER** permet restituer le ou les fichier(s) inclus dans une archive 4D. Cette commande est utile dans le cadre d'interfaces personnalisées pour la gestion des sauvegardes.

Si vous ne passez pas le paramètre *cheminArchive*, la commande affiche une boîte de dialogue d'ouverture permettant à l'utilisateur de sélectionner l'archive à restituer.

Le paramètre *cheminArchive* vous permet d'indiquer le chemin d'accès du fichier d'archive à restituer. Ce chemin doit être exprimé avec la syntaxe système. Vous pouvez passer un chemin d'accès absolu ou relatif au fichier de structure de la base. Dans ce cas (si le paramètre *cheminDossierDest* est omis), la boîte de dialogue de restitution standard apparaît avec l'archive pré-sélectionnée, permettant à l'utilisateur de désigner le dossier de destination. A l'issue de la procédure, une boîte de dialogue d'alerte apparaît et le dossier contenant les éléments restitués est affiché.

Vous pouvez également passer le paramètre *cheminDossierDest* avec le chemin d'accès du dossier de destination des éléments restitués. Ce chemin doit être exprimé avec la syntaxe système. Vous pouvez passer un chemin d'accès absolu ou relatif au fichier de structure de la base. Si vous passez ce paramètre, une boîte de dialogue de restitution préconfigurée apparaît, permettant uniquement à l'utilisateur de lancer ou d'annuler la restitution. A l'issue de la procédure, la fenêtre est simplement refermée sans affichage d'information supplémentaire.

La commande **RESTITUER** modifie la valeur des variables *OK* et *Document* : si la restitution s'est déroulée correctement, *OK* prend la valeur 1 et *Document* contient le chemin du dossier de restitution. Si l'utilisateur a annulé la boîte de dialogue de restitution, interrompu la restitution ou si une erreur s'est produite, *OK* prend la valeur 0 et *Document* contient une chaîne vide. Vous pouvez intercepter l'erreur à l'aide d'une méthode installée via la commande **APPELER SUR ERREUR**.

Note : Dans le cadre d'une application 4D compilée et fusionnée avec 4D Volume Desktop, la commande **RESTITUER** provoque l'affichage d'une boîte de dialogue système standard d'ouverture de fichiers, proposant par défaut les fichiers d'extension "4BK".

SAUVEGARDER

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **SAUVEGARDER** déclenche la sauvegarde de la base de données avec les paramètres de sauvegarde courants. Aucune boîte de dialogue de confirmation n'est affichée. Une fenêtre de progression apparaît à l'écran.

Les paramètres de sauvegarde sont définis dans les Préférences de l'application. Ils sont également stockés dans le fichier Backup.XML situé dans le sous-dossier Preferences/Backup de la base.

La commande **SAUVEGARDER** appelle la **Méthode base Sur démarrage sauvegarde** au début de son exécution et la **Méthode base Sur arrêt sauvegarde** à la fin de son exécution.

Attention, du fait de ce mécanisme, la commande ne doit PAS être appelée depuis l'une de ces méthodes base.

4D Server : Lorsqu'elle est appelée depuis un poste client, la commande **SAUVEGARDER** est considérée comme une procédure stockée, elle est toujours exécutée sur le serveur.

Variables et ensembles système

Si la sauvegarde se déroule correctement, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0.

Gestion des erreurs


En cas d'incident, une erreur est générée, que vous pouvez intercepter à l'aide d'une méthode de gestion d'erreurs installée à l'aide de la commande **APPELER SUR ERREUR**.

VERIFIER FICHIER HISTORIQUE

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **VERIFIER FICHIER HISTORIQUE** affiche la boîte de dialogue de visualisation du fichier d'historique courant de la base (également accessible via la fenêtre du Centre de sécurité et de maintenance) :



Cette boîte de dialogue comporte le bouton **Revenir en arrière**, permettant d'annuler des opérations effectuées sur les données de la base. Pour plus d'informations sur cette boîte de dialogue, reportez-vous au manuel Mode Développement de 4D.

Note : La fonction de retour en arrière étant relativement puissante, il est conseillé de restreindre l'accès à la commande **VERIFIER FICHIER HISTORIQUE** aux administrateurs de la base.

Cette commande est utilisable dans le contexte d'une application monoposte uniquement. Elle permet notamment d'accéder à la fonction de retour en arrière depuis les applications 4D Volume Desktop (applications sans mode Développement). Si elle est appelée dans une application client/serveur, elle ne fait rien et l'erreur 1421 est retournée.

Gestion des erreurs

- Si cette commande est exécutée dans une base de données fonctionnant sans fichier d'historique, elle ne fait rien et l'erreur 1403 est retournée.
- Si cette commande est exécutée sur une base client/serveur, elle ne fait rien et l'erreur 1421 est retournée. Vous pouvez intercepter ces erreurs à l'aide d'une méthode de gestion d'erreurs installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

Sélections

-  ALLER A DERNIER ENREGISTREMENT
-  ALLER DANS SELECTION
-  APPLIQUER A SELECTION
-  Avant selection
-  DEBUT SELECTION
-  ENREGISTREMENT PRECEDENT
-  ENREGISTREMENT SELECTION
-  ENREGISTREMENT SUIVANT
-  Enregistrements trouves
-  Fin de selection
-  LIRE ENREGISTREMENTS MARQUES
-  MARQUER ENREGISTREMENTS
-  MODIFIER SELECTION
-  Numero dans selection
-  Numero de ligne affichee
-  REDUIRE SELECTION
-  SCAN INDEX
-  SUPPRIMER SELECTION
-  TOUT SELECTIONNER
-  VIDER TABLE
-  VISUALISER SELECTION

ALLER A DERNIER ENREGISTREMENT

ALLER A DERNIER ENREGISTREMENT `{{ laTable }}`

Paramètre	Type	Description
laTable	Table →	Table de laquelle vous voulez aller au dernier enregistrement ou Table par défaut si ce paramètre est omis

Description

ALLER A DERNIER ENREGISTREMENT désigne le dernier enregistrement de la sélection de *laTable* comme enregistrement courant et le charge en mémoire. Si la sélection est vide, **ALLER A DERNIER ENREGISTREMENT** ne fait rien.

Exemple

L'exemple suivant désigne le dernier enregistrement de la table [Contacts] comme enregistrement courant :

```
ALLER A DERNIER ENREGISTREMENT ([Contacts])
```

ALLER DANS SELECTION

ALLER DANS SELECTION ({laTable ;} enregistrement)

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table dans laquelle aller à l'enregistrement spécifié ou Table par défaut si ce paramètre est omis
enregistrement	Entier long	→ Position de l'enregistrement dans la sélection

Description

La commande **ALLER DANS SELECTION** fait de l'enregistrement spécifié parmi la sélection courante de *laTable* l'enregistrement courant. La sélection courante n'est pas modifiée. Le paramètre *enregistrement* n'est pas équivalent au numéro retourné par **Numero enregistrement**. Ce paramètre représente la position de l'enregistrement au sein de la sélection courante. Cette position dépend de la manière dont la sélection a été créée et si elle a été triée.
Pour plus de précisions sur les numéros d'enregistrements, reportez-vous à la section **A propos des numéros d'enregistrements**.

S'il n'y a aucun enregistrement dans la sélection courante ou si *enregistrement* n'est pas dans la sélection, **ALLER DANS SELECTION** ne fait rien.

Si vous passez 0 dans *enregistrement*, il n'y a plus d'enregistrement courant dans *laTable*. Ce mécanisme permet de n'avoir plus aucun enregistrement sélectionné dans une liste, notamment dans les sous-formulaires inclus, lorsque le mode de sélection est "unique".

Exemple

L'exemple suivant charge les valeurs du champ [Personnes]Nom dans le tableau *taNoms*. Un tableau d'entiers longs, *numEnr*, est rempli avec des numéros qui représenteront ceux des enregistrements sélectionnés. Les deux tableaux sont alors triés :

```
` Créer ici la sélection de la table [Personnes]
` ...
` Récupérer les noms
SELECTION VERS TABLEAU ([Personnes]Nom;taNoms)
` Créer un tableau pour les numéros d'enregistrements sélectionnés
$VELNbEnrgs:=Taille tableau(taNoms)
TABLEAU ENTIER LONG(numEnr;$VELNbEnrgs)
Boucle($Enrg;1;$VELNbEnrgs) ` Remplir le tableau avec ces numéros
    numEnr{$Enrg}:=$Enrg
Fin de boucle
` Trier les deux tableaux par ordre alphabétique
TRIER TABLEAU(taNoms;numEnr;>)
```

Si le tableau *taNoms* est affiché dans une zone de défilement, l'utilisateur peut cliquer sur l'un des éléments. Comme les deux tableaux ont été triés de manière synchronisée, tout élément de *numEnr* fournit le numéro de l'enregistrement sélectionné pour lequel le nom a été stocké dans l'élément de *taNoms* correspondant.

La méthode objet de la zone de défilement *taNoms* suivante sélectionne le bon enregistrement dans la sélection de [Personnes] en fonction de ce que l'utilisateur a choisi dans la zone de défilement.

```
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur clic)
    Si (taNoms#0)
        ALLER DANS SELECTION (numEnr{taNoms})
    Fin de si
Fin de cas
```

APPLIQUER A SELECTION

APPLIQUER A SELECTION (laTable ; formule)

Paramètre	Type		Description
laTable	Table	→	Table dans laquelle appliquer la formule
formule	Instruction	→	Ligne de code ou méthode

Description

La commande **APPLIQUER A SELECTION** applique *formule* à chaque enregistrement de la sélection courante de *laTable*. La *formule* peut être une ligne d'instructions ou une méthode (dans ce cas, le nom de la méthode doit être saisi sans ""). Si *formule* entraîne la modification d'un enregistrement de *laTable*, l'enregistrement modifié est sauvegardé. Si *formule* ne modifie pas d'enregistrement, aucune sauvegarde n'est réalisée. Si la sélection courante est vide, **APPLIQUER A SELECTION** ne fait rien. La *formule* peut faire appel à un champ d'une table liée si le lien est automatique.

La commande **APPLIQUER A SELECTION** peut être utilisée pour récupérer et traiter des informations sur une sélection d'enregistrements (par exemple, calcul d'un total), ou pour modifier une sélection (par exemple, mettre en majuscule la première lettre d'un champ). Si cette commande est utilisée à l'intérieur d'une transaction, toutes les opérations réalisées pourront être annulées si la transaction n'est pas validée.

4D Server : Le serveur n'exécute aucune des commandes passées dans *formule*. Chaque enregistrement de la sélection est renvoyé sur le poste client pour traitement et modification.

Un thermomètre de progression s'affiche pendant l'exécution d'un **APPLIQUER A SELECTION**. Un appel préalable à la commande **SUPPRIMER MESSAGES** permet de supprimer ce thermomètre. Lorsque le thermomètre de progression est affiché, l'utilisateur peut annuler l'opération.

Exemple 1

L'exemple suivant met en majuscule tous les noms de la table :

```
APPLIQUER A SELECTION ( [Emp] ; [Emp] Nom : =Majusc ( [Emp] Nom ) )
```

Exemple 2

Lorsque **APPLIQUER A SELECTION** rencontre un enregistrement verrouillé et le modifie, celui-ci n'est pas sauvegardé. Tous les enregistrements verrouillés rencontrés par la commande sont placés dans un ensemble système appelé **LockedSet**. Après l'exécution d'un **APPLIQUER A SELECTION**, il est recommandé de tester l'ensemble **LockedSet** pour vérifier la présence d'enregistrements verrouillés. La boucle suivante s'exécute jusqu'à ce que tous les enregistrements aient été modifiés :

```
Repeter ` Pour chaque enregistrement verrouillé
  APPLIQUER A SELECTION ( [Emp] ; [Emp] Nom : =Majusc ( [Emp] Nom ) )
  UTILISER ENSEMBLE ( "LockedSet" ) ` Sélection des enregistrements verrouillés uniquement
` Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'enregistrement verrouillé
Jusque ( Enregistrements dans ensemble ( "LockedSet" ) = 0 )
```

Exemple 3

Cet exemple utilise une méthode :

```
TOUT SELECTIONNER ( [Emp] )
APPLIQUER A SELECTION ( [Emp] ; Capitales )
```

Variables et ensembles système

Si l'utilisateur clique sur le bouton Stop dans le thermomètre de progression, la variable système OK prend la valeur 0. Sinon, elle prend la valeur 1.

⚙ Avant selection

Avant selection {(laTable)} -> Résultat

Paramètre	Type		Description
laTable	Table	➡	Table pour laquelle vous testez si le pointeur se trouve avant la sélection
Résultat	Booléen	➡	Avant sélection (Vrai) sinon (Faux)

Description

La fonction **Avant selection** retourne **Vrai** lorsque le pointeur d'enregistrement courant se trouve avant le premier enregistrement de la sélection courante de *laTable*. **Avant selection** est généralement utilisée pour vérifier si la commande **ENREGISTREMENT PRECEDENT** a déplacé le pointeur d'enregistrement courant avant le premier enregistrement. Si la sélection courante est vide, **Avant selection** retourne **Vrai**.

Pour remplacer le pointeur d'enregistrement courant dans la sélection courante, utilisez les commandes **DEBUT SELECTION**, **ALLER A DERNIER ENREGISTREMENT** ou **ALLER DANS SELECTION**. **ENREGISTREMENT SUIVANT** ne remplace pas le pointeur d'enregistrement courant dans la sélection courante.

Avant selection retourne **Vrai** dans l'en-tête lorsqu'un état est en cours d'impression à l'aide de la commande **IMPRIMER SELECTION** ou à partir de la commande de menu Imprimer. Vous pouvez utiliser le code suivant pour tester le premier en-tête et imprimer un en-tête spécial pour la première page :

```
` Méthode d'un formulaire sortie utilisé pour un état
$vpFormTable:=Table du formulaire courant
Au cas ou
`
...
: (Evenement formulaire=Sur_entête)
` La zone en-tête va être imprimée
    Au cas ou
        : (Avant selection($vpFormTable->))
` Le code pour la première rupture d'en-tête doit être placé ici
...
    Fin de cas
Fin de cas
```

Exemple

La méthode formulaire suivante est utilisée pendant l'impression d'un état. Elle définit une variable *vTitre* à imprimer dans la zone d'en-tête sur la première page :

```
` Méthode formulaire [Finances];"Tableau"
Au cas ou
`
...
: (Evenement formulaire=Sur_entête)
` La zone en-tête va être imprimée
    Au cas ou
        : (Avant selection([Finances]))
            vTitre:="Etat des finances pour 1997" ` Définir le titre pour la première page
    Sinon
        vTitre:="" ` Effacer le titre pour les autres pages
    Fin de cas
Fin de cas
```

DEBUT SELECTION

```
DEBUT SELECTION {( laTable )}
```

Paramètre	Type	Description
laTable	Table →	Table de laquelle charger le premier enregistrement de la sélection courantes ou Table par défaut si ce paramètre est omis

Description

DEBUT SELECTION charge en mémoire le premier enregistrement de la sélection courante de *laTable* et en fait l'enregistrement courant. Toutes les commandes de recherche, de sélection et de tri font également du premier enregistrement l'enregistrement courant. Si la sélection courante est vide ou si l'enregistrement courant est déjà le premier enregistrement de la sélection, **DEBUT SELECTION** ne fait rien.

Cette commande est principalement utilisée après un appel à **UTILISER ENSEMBLE**, pour débiter une boucle dans la sélection d'enregistrements à partir du premier enregistrement. Cependant, il est tout à fait envisageable de l'appeler depuis une sous-routine lorsque vous souhaitez vous assurer que l'enregistrement est bien le premier.

Exemple

L'exemple suivant charge le premier enregistrement de la table [Clients] :

```
DEBUT SELECTION([Clients])
```


ENREGISTREMENT PRECEDENT

ENREGISTREMENT PRECEDENT {{ laTable }}

Paramètre	Type	Description
laTable	Table →	Table dans laquelle se placer sur l'enregistrement précédent de la sélection courante ou Table par défaut si ce paramètre est omis

Description

ENREGISTREMENT PRECEDENT place le pointeur d'enregistrement courant sur l'enregistrement précédent dans la sélection courante de *laTable* pour le process courant. Si la sélection courante est vide, ou si **Avant selection** ou **Fin de selection** renvoie **Vrai**, **ENREGISTREMENT PRECEDENT** ne fait rien.

Si **ENREGISTREMENT PRECEDENT** place le pointeur d'enregistrement courant avant la sélection courante, **Avant selection** retourne **Vrai**, et il n'y a plus d'enregistrement courant. Dans ce cas, utilisez les commandes **DEBUT SELECTION**, **ALLER A DERNIER ENREGISTREMENT** ou **ALLER DANS SELECTION** pour replacer le pointeur d'enregistrement courant dans la sélection courante.

ENREGISTREMENT SELECTION

ENREGISTREMENT SELECTION {(laTable)}

Paramètre	Type	Description
laTable	Table →	Table de laquelle réduire la sélection à un enregistrement

Description

La commande **ENREGISTREMENT SELECTION** réduit la sélection courante de *laTable* à l'enregistrement courant. S'il n'y a pas d'enregistrement courant ou si l'enregistrement courant n'est pas chargé en mémoire (cas particulier), **ENREGISTREMENT SELECTION** ne fait rien.

Note historique

A l'origine, cette commande était utile pour "replacer" dans la sélection courante un enregistrement qui avait été empilé puis dépilé de la pile d'enregistrements pendant que la sélection de la table était modifiée. Cependant, puisque depuis la version 6 de 4D, **FIXER DESTINATION RECHERCHE** vous permet d'effectuer une recherche sans changer la sélection ni l'enregistrement courants de la table, vous n'avez plus besoin d'empiler et de dépiler un enregistrement courant pour effectuer une recherche sur sa table. Par conséquent, **ENREGISTREMENT SELECTION** est moins utile, à moins que vous ne souhaitiez expressément, pour une autre raison, réduire la sélection d'une table à l'enregistrement courant.

ENREGISTREMENT SUIVANT

ENREGISTREMENT SUIVANT {{ laTable }}

Paramètre	Type	Description
laTable	Table →	Table dans laquelle se placer sur l'enregistrement suivant ou Table par défaut si ce paramètre est omis

Description

La commande **ENREGISTREMENT SUIVANT** place le pointeur d'enregistrement courant sur l'enregistrement suivant dans la sélection courante de *laTable* pour le process courant. Si la sélection courante est vide, ou si **Avant sélection** ou **Fin de sélection** retourne **Vrai**, **ENREGISTREMENT SUIVANT** ne fait rien.

Si **ENREGISTREMENT SUIVANT** place le pointeur d'enregistrement courant après la fin de la sélection courante, **Fin de sélection** retourne **Vrai**, et il n'y a alors plus d'enregistrement courant. Lorsque **Fin de sélection** retourne **Vrai**, utilisez les commandes **DEBUT SELECTION**, **ALLER A DERNIER ENREGISTREMENT** ou **ALLER DANS SELECTION** pour replacer le pointeur d'enregistrement courant dans la sélection courante.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **VISUALISER SELECTION**.

Enregistrements trouvés

Enregistrements trouvés {(laTable)} -> Résultat

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table dont vous souhaitez connaître le nombre d'enregistrements de la sélection courante ou Table par défaut si ce paramètre est omis
Résultat	Entier long	↻ Nombre d'enregistrements dans la sélection courante de table

Description

Enregistrements trouvés retourne le nombre d'enregistrements constituant la sélection courante de *laTable* (par opposition, **Enregistrements dans table** retourne le nombre total d'enregistrements d'une table).

Exemple

L'exemple suivant propose une technique de boucle couramment utilisée pour se déplacer parmi les enregistrements de la sélection courante. La même opération peut être réalisée à l'aide de la commande **APPLIQUER A SELECTION** :

```
DEBUT SELECTION([Personnes]) ` Départ sur le premier enregistrement de la sélection
Boucle($VELEnreg;1;Enregistrements trouvés([Personnes])) ` Boucle une fois par enregistrement
    Faire quelque chose ` Réaliser une opération avec l'enregistrement
    ENREGISTREMENT SUIVANT([Personnes]) ` Passage à l'enregistrement suivant
Fin de boucle
```

⚙️ Fin de selection

Fin de selection {(laTable)} -> Résultat

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table pour laquelle tester si le pointeur d'enregistrement courant est au-delà du dernier enregistrement de la sélection courante ou Table par défaut si ce paramètre est omis
Résultat	Booléen	→ Oui (Vrai), Non (Faux)

Description

La fonction **Fin de selection** retourne **Vrai** lorsque le pointeur de l'enregistrement courant se trouve après le dernier enregistrement de la sélection courante de *laTable*. **Fin de selection** est généralement utilisée pour tester si l'appel à la commande **ENREGISTREMENT SUIVANT** place ou non le pointeur d'enregistrement courant derrière le dernier enregistrement de la sélection. Si la sélection courante est vide, **Fin de selection** retourne **Vrai**.

Pour replacer le pointeur d'enregistrement courant dans la sélection, utilisez les commandes **ALLER A DERNIER ENREGISTREMENT**, **DEBUT SELECTION** ou **ALLER DANS SELECTION**. **ENREGISTREMENT PRECEDENT** ne remplace pas le pointeur dans la sélection.

Fin de selection retourne également **Vrai** lors de l'impression du dernier pied de page d'un état, déclenchée par la commande **IMPRIMER SELECTION** ou le menu **Imprimer**. Vous pouvez utiliser l'instruction suivante pour intercepter le dernier pied de page et insérer une mention particulière :

```
` Méthode d'un formulaire sortie utilisé pour imprimer un état
$vpFormTable:=Table du formulaire courant
Au cas ou
`
...
: (Evenement formulaire=Sur impression pied de page)
` Un pied
    Si (Fin de selection ($vpFormTable->))
` Le code pour le dernier pied de page doit être placé ici
    Sinon
` Le code pour le pied de page doit être placé ici
    Fin de si
Fin de cas
```

Exemple

La méthode formulaire de l'exemple suivant est utilisée lors de l'impression d'un état. Elle crée la variable **VPied**, à imprimer dans le pied de page de la dernière page :

```
` Méthode formulaire [Finances]; "Tableau"
Au cas ou
`
...
: (Evenement formulaire=Sur impression pied de page)
    Si (Fin de selection ([Finances]))
        VPied:="©1997 SARL Dupont" ` Définir le pied de page de la dernière page
    Sinon
        VPied:="" ` Effacer le pied de page pour toutes les autres pages
    Fin de si
Fin de cas
```

LIRE ENREGISTREMENTS MARQUES

LIRE ENREGISTREMENTS MARQUES ({laTable ;} nomEnsemble)

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table de laquelle lire les enregistrements marqués Si omis, table du formulaire courant
nomEnsemble	Chaîne	→ Ensemble dans lequel stocker les enregistrements marqués

Description

La commande **LIRE ENREGISTREMENTS MARQUES** stocke dans l'ensemble désigné par le paramètre *nomEnsemble* les enregistrements marqués (c'est-à-dire, les enregistrements "surlignés" par l'utilisateur dans le formulaire liste) de *laTable* passée en paramètre. Si le paramètre *laTable* est omis, la table du formulaire ou du sous-formulaire courant est utilisée.

En mode Développement ou dans le cadre de l'exécution des commandes **VISUALISER SELECTION / MODIFIER SELECTION**, cette commande peut être remplacée par l'appel de l'ensemble système UserSet, automatiquement maintenu par 4D. Toutefois, comme elle permet de désigner la table de laquelle récupérer les enregistrements marqués, la commande **LIRE ENREGISTREMENTS MARQUES** peut en outre gérer les sélections d'enregistrements dans les sous-formulaires inclus. En effet dans ce cas, les sélections des sous-formulaires pouvant provenir de tables différentes, l'ensemble système UserSet n'est pas géré par 4D. Pour plus d'informations sur l'ensemble UserSet, reportez-vous à la section **Présentation des ensembles**.

La commande **LIRE ENREGISTREMENTS MARQUES** peut être appelée hors du contexte d'un formulaire, cependant dans ce cas l'ensemble retourné est vide.

L'ensemble désigné par le paramètre *nomEnsemble* peut être local/client, process ou interprocess.

Note : Dans le cadre des sous-formulaires inclus, la commande **LIRE ENREGISTREMENTS MARQUES** retourne un ensemble vide si le sous-formulaire ne dispose pas de la propriété de sélection **Multilignes**. Dans ce contexte, pour connaître la ligne sélectionnée, vous devez utiliser la commande **Numero dans selection**.

Exemple

Cette méthode indique combien d'enregistrements sont sélectionnés dans le sous-formulaire affichant les enregistrements de la table [CDs] :

```
LIRE ENREGISTREMENTS MARQUES ([CDs]; "$highlight")
ALERTE(Chaine(Enregistrements dans ensemble("$highlight"))+"enregistrements sélectionnés.")
EFFACER ENSEMBLE("$highlight")
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été exécutée correctement, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0.

MARQUER ENREGISTREMENTS

MARQUER ENREGISTREMENTS ({ laTable } { ; } { nomEnsemble { ; * } })

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table de laquelle marquer les enregistrements Si omis, table du formulaire courant
nomEnsemble	Chaîne	→ Ensemble d'enregistrements à marquer ou Ensemble UserSet si ce paramètre est omis
*	Opérateur	→ Inactiver le défilement automatique de la liste

Description

La commande **MARQUER ENREGISTREMENTS** permet de “surligner” des enregistrements dans un formulaire en liste. Cette opération est identique à la sélection en mode liste, par l'utilisateur, d'enregistrement(s) à l'aide des combinaisons **Maj+clik** ou **Ctrl+clik** (Windows) ou **Commande+clik** (Mac OS). La sélection courante n'est pas modifiée.

Note : L'ensemble des enregistrements marqués est mis à jour après le redessinement des enregistrements, c'est-à-dire après la fin de l'exécution de toute la méthode d'appel — et non immédiatement après l'exécution de la commande **MARQUER ENREGISTREMENTS**.

Le paramètre *laTable* permet de désigner la table de laquelle les enregistrements doivent être “marqués”. Ce paramètre permet en particulier de marquer les enregistrements des sous-formulaires inclus — n'appartenant donc pas à la table courante (cf. ci-dessous).

- Si vous passez un nom d'ensemble valide dans le paramètre *nomEnsemble*, la commande s'appliquera aux enregistrements de cet ensemble pour la *table* définie.
- Si vous omettez le paramètre *nomEnsemble*, la commande marquera les enregistrements de l'ensemble système UserSet courant. Cet ensemble est géré uniquement en mode Développement et dans le cadre de l'appel des commandes **MODIFIER SELECTION** / **VISUALISER SELECTION**). Si vous souhaitez marquer les enregistrements d'un sous-formulaire, vous devez passer un nom de table et d'ensemble. Pour plus d'informations sur l'ensemble UserSet, reportez-vous à la section **Présentation des ensembles**.

Le paramètre ***, s'il est passé, provoque l'inactivation de la fonction de défilement automatique de la liste si les enregistrements marqués ne sont pas visibles. Ce mécanisme autorise la gestion personnalisée du défilement via la commande **OBJET FIXER DEFILEMENT**.

Note : Dans le cadre des sous-formulaires inclus, la commande **MARQUER ENREGISTREMENTS** ne fait rien si le sous-formulaire ne dispose pas de la propriété de sélection **Multilignes**. Dans ce contexte, pour marquer une ligne, vous devez utiliser la commande **ALLER DANS SELECTION**.

Exemple

Dans un formulaire en liste affiché par la commande **MODIFIER SELECTION**, vous souhaitez que l'utilisateur puisse effectuer des recherches, sans que la sélection courante soit modifiée. Pour cela, placez un bouton **Chercher** dans le formulaire et associez-lui la méthode suivante :

```
FIXER DESTINATION RECHERCHE (Vers_ensemble;"UserSet")
CHERCHER
FIXER DESTINATION RECHERCHE (Vers_sélection_courante)
MARQUER ENREGISTREMENTS
```

Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, la boîte de dialogue standard de recherche apparaît. Une fois la recherche validée, les enregistrements trouvés sont surlignés, sans que la sélection courante ne soit modifiée.

MODIFIER SELECTION

MODIFIER SELECTION ({laTable}{; modeSélection}{; saisieListe}{; *}{; *})

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table à afficher et modifier ou Table par défaut si ce paramètre est omis
modeSélection	Entier long	→ Mode de sélection
saisieListe	Booléen	→ Autoriser saisie en liste
*		→ Utiliser formulaire sortie pour un seul enregistrement et cacher les barres de défilement dans le formulaire entrée
*		→ Afficher les barres de défilement dans le formulaire entrée (= annuler le second effet du premier paramètre *)

Description

La commande **MODIFIER SELECTION** est quasiment identique à la commande **VISUALISER SELECTION**. Reportez-vous à la commande **VISUALISER SELECTION** pour une description détaillée.

Les seules différences entre ces deux commandes sont les suivantes :

1. **VISUALISER SELECTION** et **MODIFIER SELECTION** provoquent l'affichage des enregistrements de la sélection courante de *laTable* dans le formulaire sortie courant, ou dans le formulaire entrée lorsque vous double-cliquez sur un enregistrement. Avec **MODIFIER SELECTION**, vous pouvez en plus modifier les champs de l'enregistrement dans le formulaire entrée lorsque vous double-cliquez dessus (s'il n'est pas déjà chargé par un autre utilisateur/process) ou en mode "Saisie en liste" (s'il est autorisé).
2. **VISUALISER SELECTION** charge les enregistrements en mode Lecture seulement dans le process courant, ce qui signifie qu'ils ne sont pas verrouillés en écriture pour les autres process. **MODIFIER SELECTION** place tous les enregistrements de la sélection en mode Lecture-écriture, ce qui signifie qu'ils sont automatiquement verrouillés en écriture pour les autres process. **MODIFIER SELECTION** libère les enregistrements lorsque son exécution est terminée.

Numero dans selection

Numero dans selection {(laTable)} -> Résultat

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table de laquelle retourner le numéro de l'enregistrement courant dans la sélection
Résultat	Entier long	↺ Numéro dans la sélection

Description

Numero dans selection retourne la position de l'enregistrement courant dans la sélection courante de *laTable*.

Si la sélection est non vide et si l'enregistrement courant en fait partie, **Numero dans selection** retourne une valeur comprise entre 1 et **Enregistrements trouvés**. Si la sélection est vide ou s'il n'y a pas d'enregistrement courant, **Numero dans selection** retourne 0.

Le numéro de l'enregistrement dans la sélection est différent du numéro retourné par **Numero enregistrement** (**Numero enregistrement** retourne le numéro physique de l'enregistrement dans la table). Le numéro de l'enregistrement dans la sélection dépend de la sélection courante.

Pour plus de précisions sur les numéros d'enregistrements, reportez-vous à la section **A propos des numéros d'enregistrements**.

Exemple

L'exemple suivant stocke le numéro de l'enregistrement courant de la sélection dans une variable :

```
` Obtenir le numéro de l'enregistrement dans la sélection
NumEnrCourant:=Numero dans selection ([Personnes])
```

Numero de ligne affichee

Numero de ligne affichee -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Entier long	 Numéro de ligne en cours d'affichage

Description

La commande **Numero de ligne affichee** fonctionne uniquement dans le contexte de l'événement formulaire [Sur affichage corps](#). Elle retourne le numéro de la ligne en cours de traitement durant l'affichage à l'écran d'une liste d'enregistrements ou des lignes d'une list box. Si **Numero de ligne affichee** est appelée en-dehors de l'affichage d'une liste ou d'une listbox, elle retourne 0.

Dans le cas d'une liste d'enregistrements, lorsque la ligne affichée n'est pas vide (c'est-à-dire lorsqu'elle est associée à un enregistrement), la valeur retournée par **Numero de ligne affichee** est identique à celle retournée par **Numero dans selection**.

Comme **Numero dans selection**, **Numero de ligne affichee** débute à 1. Cette commande est utile lorsque vous souhaitez appliquer un traitement à chaque ligne d'un formulaire liste ou d'une list box affiché(e) à l'écran, y compris aux lignes vides.

Exemple

Cet exemple permet d'appliquer une couleur alternée à un formulaire liste affiché à l'écran, même pour les lignes sans enregistrement :

```
`Méthode du formulaire liste
Si (Evenement formulaire=Sur affichage corps)
  Si (Numero de ligne affichee% 2=0)
    `Noir sur blanc pour le texte des lignes paires
      OBJET FIXER COULEURS RVB ([Table 1]Champ1;-1;0x00FFFFFF)
  Sinon
    `Noir sur bleu pâle pour le texte des lignes impaires
      OBJET FIXER COULEURS RVB ([Table 1]Champ1;-1;0x00E0E0FF)
  Fin de si
Fin de si
```



REDUIRE SELECTION

REDUIRE SELECTION ({laTable ;} nombre)

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table de laquelle réduire la sélection ou Table par défaut si ce paramètre est omis
nombre	Entier long	→ Nombre d'enregistrements à conserver

Description

La commande **REDUIRE SELECTION** crée une nouvelle sélection d'enregistrements pour *laTable*. La commande réduit la sélection de *laTable* aux *nombre* premiers enregistrements. **REDUIRE SELECTION** s'applique à la sélection courante de *laTable* pour le process courant. Le premier enregistrement de la nouvelle sélection courante devient l'enregistrement courant.

Note : Si l'instruction **REDUIRE SELECTION(0)** est exécutée, il n'y a plus de sélection ni d'enregistrement courants dans la *table*.

Exemple

L'exemple suivant établit des statistiques pour une compétition mondiale parmi les revendeurs dans plus de 20 pays. Pour chaque pays, les trois meilleurs revendeurs qui ont vendu plus de 50 000 Euros de produits font partie des 100 meilleurs revendeurs dans le monde et sont récompensés. Avec peu de lignes de code, cette requête complexe peut être effectuée en utilisant des recherches indexées :

```
ENSEMBLE VIDE([Revendeurs];"Gagnants") ` Créer un ensemble vide
SCAN INDEX([Revendeurs]Montant;100;<) ` Chercher à la fin de l'index
NOMMER ENSEMBLE([Revendeurs];"100 Meilleurs Revendeurs")
` Placer les enregistrements sélectionnés dans un ensemble
Boucle($Pays;1;Enregistrements dans table([Pays])) ` pour chaque pays
` Chercher les revendeurs dans ce pays
CHERCHER([Revendeurs];[Revendeurs]Pays=NomPays;*) ` ...qui ont vendu plus de 50000
CHERCHER(&[Revendeurs];[Revendeurs]Montant vendu>=50000)
NOMMER ENSEMBLE([Revendeurs];"GagnantsRevendeurs") ` Les placer dans un ensemble
` Ils doivent être placés dans le groupe des 100 meilleurs revendeurs
INTERSECTION("GagnantsRevendeurs";"100 Meilleurs Revendeurs";"GagnantsRevendeurs")
UTILISER ENSEMBLE("GagnantsRevendeurs") ` Gagnants potentiels pour le pays
` Trier les résultats en ordre décroissant
TRIER([Revendeurs];[Revendeurs]Montant vendu;<)
REDUIRE SELECTION([Revendeurs];3) ` Garder les trois meilleurs
NOMMER ENSEMBLE([Revendeurs];"GagnantsRevendeurs") ` Les gagnants pour le pays
` Les placer dans un ensemble des gagnants mondiaux
REUNION("GagnantsRevendeurs";"LesGagnants";"LesGagnants")
Fin de boucle
EFFACER ENSEMBLE("100 Meilleurs Revendeurs") ` Nous n'avons plus besoin de cet ensemble
EFFACER ENSEMBLE("GagnantsRevendeurs") ` Nous n'avons plus besoin de cet ensemble
UTILISER ENSEMBLE("LesGagnants") ` Voici les gagnants
EFFACER ENSEMBLE("LesGagnants") ` Nous n'avons plus besoin de cet ensemble
FORMULAIRE SORTIE([Revendeurs];"Lettre des gagnants") ` Sélectionner la lettre
IMPRIMER SELECTION([Revendeurs]) ` Imprimer les lettres
```

SCAN INDEX

SCAN INDEX (leChamp ; nombre { ; > ou < })

Paramètre	Type		Description
leChamp	Champ	⇒	Champ indexé avec lequel "scanner" les enregistrements
nombre	Entier long	⇒	Nombre d'enregistrements à retourner
> ou <	Opérateur	⇒	> à partir du début de l'index < à partir de la fin de l'index

Description

La commande **SCAN INDEX** retourne une sélection de *nombre* enregistrements de la table du champ *leChamp*. Cette commande est extrêmement rapide car elle utilise l'index.

Si vous passez <, **SCAN INDEX** retourne *nombre* enregistrements à partir de la fin de l'index (valeurs supérieures). Si vous passez >, **SCAN INDEX** retourne *nombre* enregistrements à partir du début de l'index (valeurs inférieures). Si vous ne passez pas le dernier paramètre, la commande retourne *nombre* enregistrements à partir du début de l'index (équivalent à passer >).

Note : La sélection obtenue n'est pas triée.

SCAN INDEX fonctionne uniquement avec des champs indexés. Cette commande modifie la sélection courante de la table pour le process courant et charge le premier enregistrement de la sélection en tant qu'enregistrement courant.

Si vous spécifiez un nombre d'enregistrements supérieur au nombre d'enregistrements présents dans la table, **SCAN INDEX** retourne tous les enregistrements.

Exemple

L'exemple suivant envoie des lettres aux 50 plus mauvais clients puis aux 50 meilleurs clients :

```
SCAN INDEX([Clients]TotalDû;50;<) ` Obtenir la liste des 50 plus mauvais clients
TRIER([Clients]CodePostal;>) ` Trier par code postal
FORM FIXER SORTIE([Clients];"Menace")
IMPRIMER SELECTION([Clients]) ` Imprimer les lettres
SCAN INDEX([Clients]TotalDû;50;>) ` Obtenir la liste des 50 meilleurs clients
TRIER([Clients]CodePostal;>) ` Trier par code postal
FORM FIXER SORTIE([Clients];"Remerciement")
IMPRIMER SELECTION([Clients]) ` Imprimer les lettres
```

SUPPRIMER SELECTION

SUPPRIMER SELECTION {{ laTable }}

Paramètre	Type	Description
laTable	Table →	Table de laquelle supprimer la sélection courante ou Table par défaut si ce paramètre est omis

Description

La commande **SUPPRIMER SELECTION** supprime la sélection courante d'enregistrements de *laTable*. Si la sélection courante est vide, **SUPPRIMER SELECTION** ne fait rien. Après la suppression des enregistrements, la sélection courante est vide. Les enregistrements supprimés pendant une transaction sont verrouillés pour les autres utilisateurs et/ou process jusqu'à ce que la transaction soit validée ou annulée.

Attention : La suppression d'une sélection d'enregistrements est une opération définitive. Elle ne peut être annulée par la suite.

L'option **Enregistrement(s) définitivement supprimé(s)** de l'Inspecteur des tables vous permet d'augmenter la vitesse des suppressions lors de l'utilisation de **SUPPRIMER SELECTION**.

Exemple 1

L'exemple suivant affiche tous les enregistrements de la table [Personnes] et permet à l'utilisateur de sélectionner ceux qu'il souhaite effacer. L'exemple est en deux parties. La première est la méthode affichant les enregistrements. La seconde est la méthode objet d'un bouton 'Supprimer'. Voici la première méthode :

```
TOUT SELECTIONNER([Personnes]) ` Sélection de tous les enregistrements
FORM FIXER SORTIE([Personnes];"FormSortie") ` Définition du formulaire listant les
enregistrements
VISUALISER SELECTION([Personnes]) ` Affichage de tous les enregistrements
```

Voici la méthode objet du bouton Supprimer, apparaissant dans le pied de page du formulaire sortie. La méthode utilise les enregistrements sélectionnés par l'utilisateur (l'ensemble système **UserSet**) pour effacer la sélection (notez que si l'utilisateur ne sélectionne aucun enregistrement, **SUPPRIMER SELECTION** ne fait rien) :

```
` Demander confirmation que l'utilisateur veut réellement supprimer les enregistrements
CONFIRMER("Vous avez sélectionné "+Chaine(Enregistrements dans ensemble("UserSet"))+
" enregistrements à supprimer."+Caractere(13)+"Cliquez sur OK pour confirmer l'opération.")
Si(OK=1)
    UTILISER ENSEMBLE("UserSet") ` Utiliser l'ensemble défini par l'utilisateur
    SUPPRIMER SELECTION([Personnes]) ` Supprimer la sélection d'enregistrements
Fin de si
TOUT SELECTIONNER([Personnes]) ` Sélection de tous les enregistrements
```

Exemple 2

Lorsqu'un **SUPPRIMER SELECTION** rencontre un enregistrement verrouillé, celui-ci n'est pas supprimé. Tous les enregistrements verrouillés sont placés dans un ensemble système nommé **LockedSet**. Après l'exécution de **SUPPRIMER SELECTION**, vous pouvez tester cet ensemble afin de vérifier si des enregistrements étaient verrouillés. La boucle suivante s'exécutera jusqu'à ce que tous les enregistrements aient été supprimés.

```
Repeter ` Répéter pour chaque enregistrement verrouillé
    SUPPRIMER SELECTION([CetteTable])
    Si(Enregistrements dans ensemble("LockedSet")#0) ` Si des enregistrements sont verrouillés
        UTILISER ENSEMBLE("LockedSet") ` Sélectionner les enregistrements verrouillés
    Fin de si
Jusque(Enregistrements dans ensemble("LockedSet")=0) ` Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus
```

TOUT SÉLECTIONNER

TOUT SÉLECTIONNER {(laTable)}

Paramètre	Type	Description
laTable	Table ➡	Table de laquelle vous voulez sélectionner tous les enregistrements ou Table par défaut si ce paramètre est omis

Description

La commande **TOUT SÉLECTIONNER** sélectionne tous les enregistrements de *laTable* pour le process courant. **TOUT SÉLECTIONNER** fait du premier enregistrement de la sélection l'enregistrement courant et le charge en mémoire. **TOUT SÉLECTIONNER** retourne les enregistrements dans l'ordre par défaut, qui est l'ordre dans lequel ils ont été stockés sur le disque.

Exemple

L'exemple suivant affiche tous les enregistrements de la table [Personnes] :

```
TOUT SÉLECTIONNER([Personnes]) ` Sélection de tous les enregistrements de la table
VISUALISER SÉLECTION([Personnes]) `Affichage des enregistrements dans le formulaire sortie
```

VIDER TABLE {(laTable)}

Paramètre	Type	Description
laTable	Table →	Table de laquelle vous voulez supprimer tous les enregistrements ou Table par défaut si ce paramètre est omis

Description

La commande **VIDER TABLE** supprime tous les enregistrements de *laTable* de façon très rapide. Après l'appel de la commande, il n'y a plus de sélection courante ni d'enregistrement courant.

L'effet de cette commande est semblable à celui d'une séquence **TOUT SELECTIONNER / SUPPRIMER SELECTION**, toutefois son fonctionnement diffère sur les points suivants :

- Le trigger éventuel n'est pas appelé.
- L'intégrité référentielle des données n'est pas contrôlée.
- Aucune transaction ne doit être en cours dans le process exécutant **VIDER TABLE**. Si c'est le cas, la commande ne fait rien et la variable système OK prend la valeur 0.
- Si un enregistrement au moins est verrouillé par un autre process, la commande échoue : une erreur est générée et la variable OK prend la valeur 0. L'ensemble système LockedSet n'est pas créé.
- Si *laTable* est déjà vide, **VIDER TABLE** ne fait rien et fixe la variable OK à 1.
- Si *laTable* est en lecture seule, **VIDER TABLE** ne fait rien et fixe la variable OK à 0.
- L'opération est enregistrée dans le fichier d'historique s'il est présent.

La commande **VIDER TABLE** est donc à manier avec précaution mais est très efficace pour, par exemple, supprimer rapidement des données temporaires.

Note : Le concept et le fonctionnement de cette commande sont proches de ceux de la commande TRUNCATE (TABLE) du SQL.

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée, la variable système OK prend la valeur 1. Sinon, elle prend la valeur 0.

VISUALISER SELECTION

VISUALISER SELECTION ({laTable}{; modeSélection}{; saisieListe}{; *}{; *})

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table à laquelle appartient la sélection ou Table par défaut si ce paramètre est omis
modeSélection	Entier long	→ Mode de sélection
saisieListe	Booléen	→ Autoriser saisie en liste
*		→ Utiliser le formulaire sortie en cas de sélection d'un seul enregistrement et masquer les barres de défilement dans le formulaire entrée
*		→ Afficher les barres de défilement dans le formulaire entrée (= annuler le second effet du premier paramètre *)

Description

VISUALISER SELECTION affiche, pour le process en cours, la sélection courante de *laTable* dans le formulaire sortie courant. Les enregistrements sont affichés sous la forme d'une liste que l'on peut faire défiler, semblable à celle du mode Développement. Lorsque l'utilisateur double-clique sur un enregistrement, par défaut celui-ci s'affiche dans le formulaire entrée courant. La liste est placée dans la fenêtre de premier plan.

Si vous souhaitez afficher une sélection et pouvoir également modifier un enregistrement dans le formulaire entrée courant une fois que vous avez double-cliqué dessus (comme vous le faites dans la fenêtre du mode Développement) ou via le mode "Saisie en liste", utilisez **OBJET FIXER SAISSABLE** au lieu de **VISUALISER SELECTION**. Toutes les explications suivantes s'appliquent à ces deux commandes, hormis la possibilité de modifier des enregistrements.

Après qu'un **VISUALISER SELECTION** ait été exécuté, il n'y a plus d'enregistrement courant. Vous devez utiliser une commande telle que **DEBUT SELECTION** ou **ALLER A DERNIER ENREGISTREMENT** pour en récupérer un.

Le paramètre *modeSélection* vous permet de définir les possibilités de sélection d'enregistrements dans la liste à l'aide de la souris. Vous pouvez passer dans ce paramètre une des constantes suivantes du thème "**Paramètres de formulaire**" :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Pas de sélection	Entier long	0	Il n'est pas possible de sélectionner un enregistrement dans la liste
Sélection multiple	Entier long	2	L'utilisateur peut sélectionner plusieurs enregistrements. Pour sélectionner des enregistrements contigus, il suffit de cliquer sur le premier enregistrement à sélectionner puis d'appuyer sur la touche Majuscule avant de cliquer sur le dernier. Pour sélectionner des enregistrements non adjacents, il suffit de cliquer sur chaque enregistrement en maintenant enfoncée la touche Ctrl (sous Windows) ou Commande (sous Mac OS).
Sélection unique	Entier long	1	Seule la sélection d'un enregistrement à la fois est autorisée

Si vous ne passez pas le paramètre *modeSélection*, par défaut le mode "Sélection multiple" est utilisé.

Le paramètre *saisieListe* vous permet d'autoriser le mode "Saisie en liste" dans la liste affichée. Ce mode permet à l'utilisateur de sélectionner et de modifier directement les valeurs des enregistrements dans le formulaire sortie. Passez **Vrai** pour autoriser ce mode ou **Faux** pour ne pas l'autoriser. Par défaut, si vous ne passez pas le paramètre *saisieListe*, le mode "Saisie en liste" n'est pas autorisé.

A noter qu'avec la commande **VISUALISER SELECTION**, ce paramètre permet uniquement la sélection de valeurs dans la liste et non leur modification. En effet, la commande **VISUALISER SELECTION** charge les enregistrements de la sélection courante en Lecture seulement dans le process en cours. Seule la commande **MODIFIER SELECTION** permet effectivement la saisie de valeurs.

Note : La commande **OBJET FIXER SAISSABLE** permet d'activer ou de désactiver le mode Saisie en liste à la volée.

Lorsque la sélection ne contient qu'un enregistrement, et que le premier paramètre optionnel * n'est pas passé, l'enregistrement s'affichera directement dans le formulaire entrée. Si le premier paramètre optionnel * est spécifié, l'enregistrement unique sera affiché dans le formulaire sortie. Si le premier paramètre optionnel * est spécifié et que l'utilisateur affiche l'enregistrement dans le formulaire entrée en double-cliquant dessus, les barres de défilement du formulaire seront masquées. Pour annuler ce second effet du premier paramètre optionnel *, passez le second paramètre optionnel *.

Vous pouvez placer des boutons personnalisés dans la zone d'en-tête ou de pied de page du formulaire sortie pour terminer l'exécution de la commande **VISUALISER SELECTION**. Vous pouvez utiliser des boutons automatiques **Valider** ou **Annuler** permettant de sortir de la liste ou utiliser une méthode objet qui appelle les commandes **VALIDER** ou **NE PAS VALIDER**.

Lorsqu'un formulaire sortie appelé par la commande **VISUALISER SELECTION** est dépourvu de boutons, seule la touche **Echap** (Windows) ou **Esc** (Mac OS) permet de quitter la liste.

Note Mac OS : Les commandes **VISUALISER SELECTION** et **MODIFIER SELECTION** ne sont pas compatibles avec les fenêtres affichées en mode "compositing". Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Types de fenêtres**.

Pendant et après l'exécution d'un **VISUALISER SELECTION**, les enregistrements sélectionnés par l'utilisateur sont conservés dans un ensemble système nommé **UserSet**. Après l'exécution de la commande, l'ensemble **UserSet** est accessible pendant un **VISUALISER SELECTION** aux méthodes objet de boutons, aux méthodes appelées par des commandes de menu, ainsi que pour la méthode projet qui avait appelé **VISUALISER SELECTION**.

Exemple 1

L'exemple suivant sélectionne tous les enregistrements de la table [Personnes]. La commande **VISUALISER SELECTION** est alors utilisée pour afficher les enregistrements et permettre à l'utilisateur de désigner ceux qu'il souhaite imprimer. Enfin, les enregistrements sélectionnés sont récupérés à l'aide de la commande **UTILISER ENSEMBLE** et imprimés avec **IMPRIMER SELECTION** :

```
TOUT SELECTIONNER([Personnes]) ` Sélection de tous les enregistrements
VISUALISER SELECTION([Personnes];*) ` Affichage des enregistrements
UTILISER ENSEMBLE("UserSet") ` Utiliser uniquement les enregistrements sélectionnés par
l'utilisateur
IMPRIMER SELECTION([Personnes]) ` Imprimer les enregistrements sélectionnés
```

Exemple 2

Reportez-vous à l'exemple n°6 de la commande **Evenement formulaire** ; il indique tous les tests que vous pourrez avoir besoin d'effectuer pour surveiller la totalité des événements intervenant pendant l'exécution de la commande **VISUALISER SELECTION**.

Exemple 3

Pour reproduire, par exemple, les fonctionnalités apportées par le menu **Enregistrements** du mode Développement lorsque vous utilisez **MODIFIER SELECTION** ou **VISUALISER SELECTION** en mode Application, procédez de la manière suivante :

- I. Dans le mode Développement, créez une barre de menus comportant les menus qui vous intéressent (par exemple Tout montrer, Recherche et Trier).
- II. Associez cette barre de menus (à l'aide du menu "Barre de menus associée" dans la boîte de dialogue des propriétés du formulaire) au formulaire sortie utilisé avec les commandes **VISUALISER SELECTION** ou **MODIFIER SELECTION**.
- III. Associez les méthodes projet suivantes à vos commandes de menu :

```
` M_TOUT_MONTRER (associée à la commande de menu Tout montrer)
$vpCourTable:=Table du formulaire courant
TOUT SELECTIONNER($vpCourTable->)
```

```
` M_Recherche (associée à la commande de menu Recherche)
$vpCourTable:=Table du formulaire courant
CHERCHER($vpCourTable->)
```

```
` M_TRIER (associée à la commande de menu Trier)
$vpCourTable:=Table du formulaire courant
TRIER($vpCourTable->)
```

Vous pouvez aussi utiliser d'autres commandes telles que **IMPRIMER SELECTION**, **QR ETAT**, etc. , afin de reproduire les commandes de menu "standard" à chaque fois que vous affichez ou modifiez une sélection en mode Application. Grâce à la commande **Table du formulaire courant**, ces méthodes sont génériques et les barres de menus auxquelles elles sont associées peuvent être rattachées à tout formulaire de sortie ou à toute table.

Sélections Temporaires

-  Présentation des Sélections Temporaires
-  COPIER SELECTION
-  CREER SELECTION SUR TABLEAU
-  DEPLACER SELECTION
-  EFFACER SELECTION
-  UTILISER SELECTION

✚ Présentation des Sélections Temporaires

Les sélections temporaires vous permettent de manipuler plusieurs sélections à la fois. Une sélection temporaire est une liste ordonnée d'enregistrements pour une table dans un process. Cette liste ordonnée d'enregistrements peut avoir un nom et est conservée en mémoire. Les sélections temporaires vous fournissent un moyen facile de garder en mémoire l'ordre et l'enregistrement courant de la sélection.

Les commandes suivantes vous permettent de travailler avec les sélections temporaires :

- **COPIER SELECTION**
- **DEPLACER SELECTION**
- **UTILISER SELECTION**
- **EFFACER SELECTION**
- **CREER SELECTION SUR TABLEAU**

Les sélections temporaires sont créées par les commandes **COPIER SELECTION**, **DEPLACER SELECTION** et **CREER SELECTION SUR TABLEAU**. Les sélections temporaires sont généralement utilisées pour travailler avec une ou plusieurs sélections, effectuer une sauvegarde puis retrouver une sélection ordonnée. Il peut y avoir plusieurs sélections temporaires pour chaque table dans un process. Pour réutiliser une sélection temporaire en tant que sélection courante, appelez **UTILISER SELECTION**. Lorsque vous en avez terminé avec une sélection temporaire, utilisez **EFFACER SELECTION**.

Note : La combinaison de l'instruction **FIXER DESTINATION RECHERCHE**(**Vers sélection temporaire;selectiontemp**) et d'une commande de recherche (par exemple **CHERCHER**) permet également de créer une sélection temporaire. Reportez-vous à la description de la commande **FIXER DESTINATION RECHERCHE**.

Les sélections temporaires peuvent avoir une portée (une aire d'action) locale, process ou interprocess.

Une sélection temporaire est locale lorsque son nom est précédé du symbole \$. Elle est process lorsque son nom n'est précédé d'aucun symbole. Elle est interprocess lorsque son nom est précédé des symboles (<>) — le signe "inférieur à" suivi du symbole "supérieur à".

Note : Cette syntaxe peut être utilisée sous Windows et Mac OS. Sous Mac OS, vous pouvez aussi utiliser le symbole "diamant" (Option + v sur un clavier français).

La portée d'une sélection temporaire interprocess est identique à celle d'une variable interprocess. On peut accéder à une sélection temporaire interprocess à partir de n'importe quel process.

Avec 4D en mode distant et 4D Server, une sélection temporaire interprocess n'est accessible que pour les process du client qui l'a créée. Une sélection temporaire interprocess n'est pas accessible aux autres clients.

Une sélection temporaire process n'est disponible que dans le process où elle a été créée et sur le serveur.

Une sélection temporaire locale est définie pour le process qui l'a créée et n'est pas visible sur le serveur.

Attention : Créer une sélection temporaire nécessite l'accès à la sélection de la table. Comme les sélections sont conservées sur le serveur et qu'un process local n'a pas accès à 4D Server, ne cherchez pas à utiliser des sélections temporaires dans un process local.

Visibilité des sélections temporaires

Le tableau suivant indique les principes de visibilité des sélections temporaires en fonction de leur portée et de leur lieu de création :

	Process client	Autres process du client	Autres clients	Process serveur	Autres process du serveur
Création dans un process client					
\$test	x				
test	x			x (Trigger)	
<>test	x	x			
Création dans un process serveur					
\$test				x	
test				x	
<>test				x	x

Sélections temporaires et ensembles

Voici les différences majeures entre les ensembles et les sélections temporaires :

- Une sélection temporaire est une liste ordonnée d'enregistrements, ce que n'est pas un ensemble.
- Les ensembles sont économes en mémoire car il n'ont besoin que d'un bit par enregistrement de la table. Les sélections temporaires ont besoin de 4 octets pour chaque enregistrement dans la sélection.
- A la différence des ensembles, les sélections temporaires ne peuvent pas être sauvegardées sur disque.
- Alors que les opérations standard **Intersection**, **Reunion** et **Difference** sont possibles pour les ensembles, les sélections temporaires ne peuvent être combinées avec d'autres sélections temporaires.

Les similitudes entre les sélections temporaires et les ensembles sont les suivantes :

- Comme un ensemble, une sélection temporaire existe en mémoire.
- Une sélection temporaire et un ensemble stockent des références aux enregistrements. Si des enregistrements sont modifiés ou détruits, la sélection temporaire ou l'ensemble peuvent n'être plus valides.
- Comme un ensemble, une sélection temporaire repère l'enregistrement courant au moment où elle est créée.

COPIER SELECTION

COPIER SELECTION ({laTable ;} nom)

Paramètre	Type	Description
laTable	Table →	Table de laquelle il faut copier la sélection ou Table par défaut si ce paramètre est omis
nom	Chaîne →	Nom de la sélection temporaire à créer

Description

COPIER SELECTION copie la sélection courante de *laTable* dans une sélection temporaire *nom*. La table par défaut du process courant est utilisée si le paramètre optionnel *laTable* n'est pas spécifié. La sélection temporaire *nom* contient une copie de la sélection. La sélection courante et l'enregistrement courant de *laTable* pour le process courant ne sont pas modifiés.

Une sélection temporaire ne contient pas les enregistrements, mais une liste triée des références aux enregistrements. Chaque référence à un enregistrement prend 4 octets en mémoire. Ceci signifie que lorsqu'une sélection est copiée à l'aide de la commande **COPIER SELECTION**, la mémoire requise est 4 octets multipliés par le nombre d'enregistrements dans la sélection. Comme les sélections temporaires restent en mémoire, il vous faut assez de mémoire pour la sélection temporaire ainsi que la sélection courante de la table pour le process.

4D Server : La sélection temporaire *nom* ainsi que la sélection courante sont logées dans la mémoire du poste serveur. En conséquence, assurez-vous que le serveur dispose de suffisamment de mémoire.

Utilisez la commande **EFFACER SELECTION** pour libérer la mémoire utilisée par *nom*.

Exemple

L'exemple suivant permet de vérifier s'il y a des factures impayées dans la table [Personnes]. La sélection est triée puis sauvegardée. Nous cherchons toutes les factures qui n'ont pas été payées. Ensuite, nous réutilisons la sélection et effaçons la sélection temporaire en mémoire :

```
TOUT SELECTIONNER([Personnes])
  `Permettre à l'utilisateur de trier la sélection
TRIER([Personnes])
  ` Stocker la sélection dans une sélection temporaire
COPIER SELECTION([Personnes];"TriéeUtilisateur")
  ` Rechercher les factures impayées
CHERCHER([Personnes];[Personnes]FactureDue=Vrai)
  ` Si un enregistrement a été trouvé
Si(Enregistrements trouves([Personnes])>0)
  ` Informer l'utilisateur
  ALERTE("Oui, quelques factures n'ont pas été réglées.")
Fin de si
  ` Réutiliser la sélection temporaire triée
UTILISER SELECTION("TriéeUtilisateur")
  ` Effacer la sélection de la mémoire
EFFACER SELECTION("TriéeUtilisateur")
```

CREER SELECTION SUR TABLEAU

CREER SELECTION SUR TABLEAU (*laTable* ; *tabEnrg* {; *nom*})

Paramètre	Type	Description
<i>laTable</i>	Table	→ Table de la sélection
<i>tabEnrg</i>	Entier long, Tableau booléen	→ Tableau de n° d'enregistrements, ou Tableau de booléens (Vrai = l'enregistrement est dans la sélection, Faux = il n'est pas dans la sélection)
<i>nom</i>	Chaîne	→ Nom de la sélection temporaire à créer, ou Appliquer la commande à la sélection courante si ce paramètre est omis ou vide

Description

La commande **CREER SELECTION SUR TABLEAU** construit la sélection temporaire *nom* à partir :

- soit du tableau de numéros d'enregistrements absolus *tabEnrg* de *laTable*,
- soit du tableau de booléens *tabEnrg* ; dans ce cas, les valeurs du tableau indiquent l'appartenance (**Vrai**) ou non (**Faux**) de chaque enregistrement de *laTable* à la sélection *nom*.

Si vous ne passez pas le paramètre *nom* ou si vous passez une chaîne vide, la commande s'appliquera à la sélection courante de *laTable*, qui sera donc mise à jour.

Lorsque vous utilisez la commande avec un tableau d'entiers longs, tous les numéros du tableau représentent la liste des numéros d'enregistrements qui feront partie de la sélection *nom*. Si un numéro est invalide (enregistrement non créé), l'erreur -10503 est générée.

Note : Attention, vous devez veiller à ce que le tableau ne contienne pas d'éléments ayant la même valeur, sinon la sélection résultante sera incorrecte.

Lorsque vous utilisez la commande avec un tableau de booléens, le Nième élément du tableau représente l'intégration (Vrai) ou non (Faux) de l'enregistrement numéro N dans la sélection *nom*. En principe, le nombre d'éléments du tableau doit être égal au nombre d'enregistrements de *laTable*. Si le tableau est plus petit que le nombre d'enregistrements, seuls les enregistrements définis par le tableau pourront faire partie de la sélection.

Note : Avec un tableau de booléens, la commande utilise les éléments du numéro 0 au numéro N-1.

Gestion des erreurs

Si un numéro d'enregistrement est invalide (enregistrement non créé), l'erreur -10503 est générée. Vous pouvez intercepter cette erreur à l'aide d'une méthode installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

DEPLACER SELECTION

DEPLACER SELECTION ({laTable ;} nom)

Paramètre	Type		Description
laTable	Table	⇒	Table de la sélection ou Table par défaut si ce paramètre est omis
nom	Chaîne	⇒	Nom de la sélection temporaire à créer

Description

DEPLACER SELECTION crée la sélection temporaire *nom* et y place la sélection courante de *laTable*. A la différence de **COPIER SELECTION**, cette commande ne copie pas la sélection, mais la déplace.

Après l'exécution de cette commande, la sélection courante de *laTable* dans le process courant est vide. En conséquence, **DEPLACER SELECTION** ne doit pas être utilisée lorsqu'un enregistrement est en cours de modification.

En termes d'utilisation de la mémoire, **DEPLACER SELECTION** est plus économique que **COPIER SELECTION**. En effet, **COPIER SELECTION** utilise 4 octets de mémoire pour chaque enregistrement de la sélection. Avec **DEPLACER SELECTION**, seule la référence à la sélection est déplacée.

Exemple

La méthode suivante vide la sélection courante de la table *[Clients]* :

```
DEPLACER SELECTION ([Clients]; "AEffacer")  
EFFACER SELECTION ("AEffacer")
```

EFFACER SELECTION

EFFACER SELECTION (*nom*)

Paramètre	Type		Description
<i>nom</i>	Chaîne	→	Nom de la sélection temporaire à effacer

Description

EFFACER SELECTION efface *nom* de la mémoire et donc libère la mémoire qu'elle utilisait. **EFFACER SELECTION** n'affecte pas les tables, sélections courantes ou enregistrements. Comme les sélections temporaires utilisent de la mémoire, il est conseillé de les effacer si vous n'en avez plus besoin.

Si *nom* a été créée par la commande **DEPLACER SELECTION** puis traitée à l'aide de la commande **UTILISER SELECTION**, elle n'existe plus en mémoire. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'utiliser **EFFACER SELECTION**.

UTILISER SELECTION

UTILISER SELECTION (*nom*)

Paramètre	Type	Description
<i>nom</i>	Chaîne	Nom de la sélection temporaire à utiliser

Description

UTILISER SELECTION désigne la sélection temporaire *nom* comme sélection courante pour la table à laquelle elle appartient. Lorsque vous créez une sélection temporaire, l'enregistrement courant est aussi stocké par la sélection temporaire. **UTILISER SELECTION** récupère la position de cet enregistrement et en fait l'enregistrement courant. L'enregistrement courant est alors chargé. S'il a été modifié après la création de la sélection temporaire *nom*, il doit être sauvegardé avant que la commande **UTILISER SELECTION** soit appelée, afin de ne pas perdre les informations modifiées.

- Si *nom* a été créée par la commande **COPIER SELECTION**, la sélection temporaire est utilisée comme sélection courante de la table à laquelle elle appartient. La sélection temporaire *nom* existe en mémoire jusqu'à ce qu'elle soit effacée. Pour récupérer l'espace mémoire occupé par *nom*, appelez la commande **EFFACER SELECTION**.
- Si *nom* a été créée par la commande **DEPLACER SELECTION**, elle est utilisée comme sélection courante de la table à laquelle elle appartient et *nom* n'existe plus en mémoire.

N'oubliez pas qu'une sélection temporaire est la représentation d'une sélection courante à un instant donné. Si les enregistrements que la sélection temporaire représente sont modifiés, celle-ci devient obsolète. En conséquence, une sélection temporaire doit représenter une sélection d'enregistrements dont le contenu est relativement stable.

Différents événements peuvent rendre une sélection temporaire obsolète : la modification ou la suppression d'un enregistrement appartenant à la sélection temporaire ou la modification des critères de création de la sélection temporaire.

Serveur Web

-  Présentation du serveur Web
-  Mise en route du serveur Web et gestion des connexions
-  Sécurité des connexions
-  Méthode base Sur authentification Web
-  Méthode base Sur connexion Web
-  Associer des objets 4D à des objets HTML
-  URLs et actions de formulaires
-  Balises HTML 4D
-  Paramétrages du serveur Web
-  Informations sur le site Web
-  Utiliser le protocole SSL
-  Support de XML et de WML
-  Support des CGI
-  ARRETER SERVEUR WEB
-  Connexion Web securisee
-  ENVOYER BLOB HTML
-  ENVOYER DONNEES HTTP
-  ENVOYER FICHER HTML
-  ENVOYER REDIRECTION HTTP
-  ENVOYER TEXTE HTML
-  FIXER ENTETE HTTP
-  FIXER EXECUTABLE CGI
-  FIXER PAGE ACCUEIL
-  FIXER RACINE HTML
-  LANCER SERVEUR WEB
-  LIRE CORPS HTTP
-  LIRE ENTETE HTTP
-  LIRE VARIABLES FORMULAIRE WEB
-  STATISTIQUES DU CACHE WEB
-  TRAITER BALISES HTML [Modifié 12.0](#)
-  Valider mot de passe digest Web
-  *Contexte Web*
-  *FIXER LIMITES AFFICHAGE WEB*
-  *FIXER TEMPORISATION WEB*

4D en mode local, 4D en mode distant et 4D Server contiennent un serveur Web qui vous permet de publier des bases 4D ou tout type de page HTML sur le Web. Les principales caractéristiques du moteur du serveur Web de 4D sont les suivantes :

- **Simplicité de publication**

Vous pouvez à tout moment lancer ou stopper la publication de la base sur le Web. Pour cela, il suffit de choisir une commande de menu ou d'exécuter une commande du langage.

- **Méthodes base dédiées**

La **Méthode base Sur authentification Web** et la **Méthode base Sur connexion Web** constituent les points d'entrée des requêtes dans le serveur Web ; elles peuvent être utilisées pour évaluer et acheminer tout type de requête.

- **Utilisation de balises et d'URLs spéciaux**

Le serveur Web de 4D propose de nombreux mécanismes permettant d'interagir avec les actions des utilisateurs, notamment :

- des balises spéciales peuvent être incluses dans les pages Web afin de provoquer des traitements par le serveur Web au moment de leur envoi aux navigateurs.
- des URLs spéciaux permettent d'appeler 4D afin d'exécuter toute action.
- ces URLs peuvent également être utilisés comme actions de formulaire pour déclencher des traitements lorsque l'utilisateur poste des formulaires HTML.

- **Sécurité des accès**

Des options de configuration automatiques vous permettent d'accorder des autorisations d'accès spécifiques aux navigateurs Web ou d'utiliser le système de mots de passe intégré de 4D. Vous pouvez définir un "Utilisateur Web générique" pour simplifier la gestion des accès à l'intérieur de la base.

La **Méthode base Sur authentification Web** vous permet d'évaluer toute requête avant qu'elle ne soit traitée par le serveur Web. La définition d'un dossier racine HTML par défaut vous permet de verrouiller les accès aux fichiers sur le disque. Enfin, vous devez désigner individuellement les méthodes projet pouvant être exécutées via le Web.

- **Connexions SSL**

Le serveur Web 4D peut communiquer en mode sécurisé avec les navigateurs Web, à l'aide du protocole SSL (Secured Socket Layer). Ce protocole, compatible avec la majorité des navigateurs Web, permet d'authentifier les intervenants et garantit la confidentialité et l'intégrité de l'information échangée.

- **Support étendu des formats Internet**

Le serveur Web 4D est compatible HTTP/1.1, il peut gérer des documents XML et supporte la technologie WML (Wireless Markup Language).

- **Support des CGI**

Le serveur Web 4D peut très simplement utiliser des CGI, et peut également être interrogé par d'autres serveurs HTTP via des CGI.

- **Exploitation simultanée des bases de données**

- **4D en mode local et le Web**

Lorsqu'une base 4D est publiée sur le Web avec 4D en mode local, il est possible, simultanément :

- d'exploiter la base localement avec 4D
- de se connecter à la base avec un navigateur Web

- **4D Server et le Web**

Lorsqu'une base 4D est publiée sur le Web avec 4D Server, il est possible de se connecter à la base 4D et de l'utiliser simultanément :

- à partir de postes 4D distants
- à partir de navigateurs Web


- **4D en mode distant et le Web**

Lorsqu'une base 4D est publiée sur le Web avec un client 4D, il est possible de se connecter à la base 4D et de l'utiliser simultanément :

- à partir de postes 4D distants
- à partir de navigateurs Web. Dans ce cas, si la base est également publiée avec 4D Server, les navigateurs Web peuvent se connecter à la base publiée via un poste 4D client ou via 4D Server. Ce fonctionnement permet notamment de gérer des modes d'accès différents aux données (public, administration, etc.).

Les mécanismes élémentaires du serveur Web de 4D sont exploités de manière semblable par 4D en mode distant. Le fonctionnement des commandes de langage est généralement identique, que la commande soit exécutée sur 4D en mode local, 4D Server ou 4D en mode distant. Le principe est que les commandes sont appliquées au site Web du poste sur lequel elles sont exécutées. Vous devez gérer ce principe à l'aide des commandes Exécuter sur serveur / Exécuter sur Client.

- **Répartition de charge avec les clients 4D** : tout poste 4D en mode distant pouvant être utilisé comme serveur Web, vous pouvez mettre en place un système de serveur Web dynamique avec répartiteur de charge. Les possibilités offertes sont vastes, notamment :
 - la mise en place d'un système de répartition de charge (load balancing) afin d'optimiser les performances du serveur Web 4D : une réplique du site Web étant installée sur chaque serveur Web de 4D, un répartiteur de charge (matériel ou logiciel) adressera les requêtes aux postes clients en fonction de leur charge courante.



- la mise en place d'un serveur Web à "tolérance de panne" : le site Web 4D est répliqué sur deux ou plusieurs postes clients 4D. En cas de défaillance d'un serveur Web 4D, un autre prend le relais.
- la création de vues différentes des mêmes données, par exemple en fonction de la provenance des requêtes. Dans le cadre d'un réseau d'entreprise, un serveur Web de poste client 4D protégé peut servir les requêtes Intranet et un autre serveur Web de poste client 4D, situé au-delà du firewall, sert les requêtes Internet.
- la répartition des tâches entre les différents serveurs Web des clients 4D : un serveur Web de 4D peut être chargé des requêtes SOAP, un autre des requêtes standard, etc.

Mise en route du serveur Web et gestion des connexions

4D et 4D Server contiennent un serveur Web (aussi appelé serveur HTTP) vous permettant de publier de manière transparente et dynamique les données de vos bases sur le Web.

Cette section présente les étapes nécessaires au lancement du serveur Web et à la connexion de navigateurs, ainsi que les processus de gestion des connexions.

Conditions de publication d'une base 4D sur le Web

Pour pouvoir lancer le serveur HTTP de 4D ou de 4D Server, vous devez disposer des éléments décrits ci-dessous :

- une licence "4D Web Application". Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous au guide d'installation de 4D.
- les connexions Web sont effectuées par le biais du protocole réseau TCP/IP. Par conséquent :
 - le protocole TCP/IP doit être installé et correctement configuré sur votre machine. Reportez-vous à la documentation de votre ordinateur ou de votre système d'exploitation pour plus d'informations sur ce point.
 - Si vous voulez utiliser le protocole SSL pour vos connexions, assurez-vous que les composants nécessaires sont correctement installés (reportez-vous à la section [Utiliser le protocole SSL](#)).
- Une fois les points précédents contrôlés et réglés, vous devez démarrer le serveur Web depuis 4D. Ce point est traité plus loin dans cette section.


Autorisation de publication (4D en mode distant)

Par défaut, tout poste client 4D peut publier sur le Web la base à laquelle il est connecté. Vous pouvez toutefois contrôler la possibilité de publication Web de chaque poste 4D distant en utilisant le système de mots de passe de 4D.

En effet, les licences Web 4D sont considérées par 4D Server comme des licences de plug-ins. Ainsi, comme pour un plug-in, vous pouvez restreindre le droit d'utiliser les licences Web Server à un groupe d'utilisateurs spécifique.

Pour cela, affichez la page **Groupes** dans la Boîte à outils depuis 4D (vous devez disposer des autorisations d'accès adéquates pour modifier ces paramètres).

Sélectionnez un groupe dans la liste de gauche, puis cochez l'option **Accès** en regard de la ligne **Web Server** dans la zone de répartition des plug-ins :




Ci-dessus : seuls les utilisateurs appartenant au groupe "Web" sont autorisés à publier leur 4D en tant que serveur Web.

Configuration spécifique sous Mac OS X

Sous Mac OS X, l'utilisation des ports TCP/IP réservés à la publication Web requiert des privilèges d'accès spécifiques : seul l'utilisateur "root" de la machine peut lancer une application utilisant ces ports.

Il s'agit des ports 0 à 1023. Par défaut, une base 4D est publiée sur le port TCP 80 en mode standard et 443 en mode SSL.

Lorsque vous publiez une base 4D sur le port TCP par défaut sans vous être connecté en tant qu'utilisateur "root", une boîte de dialogue d'alerte vous le signale :



Pour pouvez utiliser le serveur Web sous Mac OS X, vous disposez de quatre possibilités :

- **Modifier les numéros des ports TCP utilisés par le serveur Web 4D.**


Vous devez utiliser des numéros de ports supérieurs à 1023, par exemple 8080 pour le mode standard et 8043 pour le mode SSL. Cette opération s'effectue dans la boîte de dialogue des Préférences de la base (cf. section **Paramétrages du serveur Web**) ou à l'aide de la commande **FIXER PARAMETRE BASE**. Dans ce cas, il sera nécessaire d'indiquer le numéro de port derrière chaque URL de connexion à la base (par exemple, <http://www.mabase.fr/pages/mapage.html:8080> et <https://www.mabase.fr/pages/paiement.html:8043>).

- **Se connecter en tant qu'utilisateur "root"**

Par défaut, l'utilisateur "root" n'est pas actif sur un poste sous Mac OS X. Vous devez d'abord l'activer, puis vous connecter sous ce nom d'utilisateur.

L'activation de l'utilisateur "root" s'effectue par l'intermédiaire de l'utilitaire **Gestionnaire NetInfo** (ou NetInfo Manager), fourni par Apple et installé dans le dossier Applications:Utilitaires.

Une fois l'utilitaire lancé, choisissez la commande **Sécurité** dans le menu **Domaine**, puis l'option **Activer l'utilisateur root**. Vous devez auparavant avoir identifié un administrateur de la machine via la commande **Authentifier...**, située dans le même menu (saisissez le nom abrégé et le mot de passe d'un administrateur de la machine).



Pour plus d'informations sur cette opération, veuillez vous reporter à la documentation de Mac OS X. Une fois l'utilisateur "root" créé, vous devez fermer la session (menu Pomme) puis vous connecter sous le nom d'utilisateur "root". Il vous est alors possible de lancer le serveur Web sur le numéro de port 80, ou un serveur Web 4D en mode sécurisé.

- **Transférer le port**

Cette troisième solution permet de publier une base Web 4D sous Mac OS X sans qu'il soit nécessaire de spécifier le numéro de port derrière chaque URL de connexion au serveur et sans être l'utilisateur "root". Elle est basée sur le transfert de port. Le principe consiste à transférer, au niveau du système, les requêtes reçues sur le numéro de port TCP standard (80) à celui défini dans la base 4D (devra être supérieur à 1023). Notez que cette astuce ne fonctionne pas avec les connexions sécurisées (le port TCP 443 n'est pas modifiable).

Pour effectuer l'opération, vous devrez vous connecter en tant qu'utilisateur "root", lancer le Terminal et utiliser des commandes Unix.

Pour mettre en place le transfert de port sous Mac OS X (en supposant que votre adresse IP est 192.168.93.45) :

1. Ouvrez une session en tant qu'utilisateur root (cf. paragraphe précédent).
2. Lancez le programme **Terminal**.
Ce programme se trouve dans le dossier Applications:Utilitaires.
3. Saisissez "su" (compte spécial "utilisateur substitut") puis le mot de passe de l'utilisateur root.
4. Saisissez la commande suivante :

```
ipfwadd 400 fwd 192.168.93.45,8080 tcp from any to 192.168.93.45 80
```

Bien entendu, vous devez remplacer "192.168.93.45" par votre propre adresse IP.

Le chiffre 400 est le numéro de référence de cette opération.

5. Quittez le programme **Terminal**.
6. Lancez votre application 4D en tant qu'utilisateur standard.
7. Dans les Préférences de la base, fixez le port TCP de publication Web à 8080.
Dès lors, Mac OSX est prêt à transférer instantanément les requêtes reçues sur le port 80 vers le port 8080, de manière transparente pour l'utilisateur.

Pour supprimer ce mode de fonctionnement :

1. Lancez le programme **Terminal** et saisissez :

```
ipfwdelete 400
```

Les requêtes reçues sur le port 80 ne sont alors plus transférées au port 8080.

- **Ouvrir le port via une application spécialisée**

Le principe de cette solution consiste à déléguer l'ouverture du port Web à une application spécialisée, nommée HelperTool, disposant des privilèges suffisants. Ce mécanisme fonctionne avec 4D (tous modes), 4D Server et les applications exécutables 4D Volume Desktop.

L'application HelperTool est incluse dans le progiciel 4D. Elle doit être située à un emplacement spécifique du système.

L'installation s'effectue automatiquement lors de la première ouverture d'un port de numéro <1024 sur le poste. L'utilisateur est informé qu'un outil va être installé et est invité à saisir un nom et un mot de passe d'administrateur de la machine. Cette opération n'a lieu qu'une seule fois.

L'application est renommée "com.4D.HelperTool" et est installée dans le dossier "/Library/PrivilegedHelperTools/". Après la séquence initiale, le serveur Web de 4D peut être démarré et arrêté de façon transparente.

Note : Ce mécanisme nécessite au minimum la version 10.4.6 de Mac OS X. Si vous disposez d'une version antérieure du système, vous devez utiliser une autre solution de publication.

Démarrer le serveur Web 4D

Le serveur Web 4D peut être démarré de trois manières différentes :

- par l'intermédiaire du menu **Exécution** de 4D ou de la page Serveur HTTP de 4D Server (bouton **Démarrer le serveur HTTP**). Ces commandes vous permettent de lancer et d'arrêter le serveur Web à tout moment :

4D :

Exécution	Exécution
Tester l'application Ctrl+I	Tester l'application Ctrl+I
Méthode... Ctrl+R	Méthode... Ctrl+R
Explorateur d'exécution...	Explorateur d'exécution...
Démarrer le serveur Web	Arrêter le serveur Web
Tester le serveur Web	Tester le serveur Web
Démarrer le serveur SQL	Démarrer le serveur SQL
Redémarrer en interprété Ctrl+Alt+I	Redémarrer en interprété Ctrl+Alt+I
Redémarrer en compilé Ctrl+Maj+I	Redémarrer en compilé Ctrl+Maj+I

4D Server :

MyMusic

Moniteur Utilisateurs Process Maintenance Serveur d'application Serveur SQL Serveur HTTP

État : Arrêté

Date de démarrage : 00/00/00 à 00:00

Durée de fonctionnement : --:--

Démarrer le serveur HTTP

Nombre de hits HTTP :

Informations Web

Requêtes Web : Refusées

Connexion maximum : Aucune

Informations SOAP

Requêtes SOAP : Refusées

Connexion maximum : Aucune

Accepter les requêtes SOAP

Configuration serveur HTTP

Lancement automatique au démarrage : Non

Process serveur HTTP (en cours/total) : -

Mémoire cache (utilisée/total) : -

Adresse IP d'écoute : 192.168.88.103

Port HTTP : 80

SSL activé : Oui

Port HTTPS : 443

Fichier journal : -

Format journal : -

Prochain backup du journal : 00/00/00 à 00:00

- par le démarrage automatique à chaque ouverture de l'application 4D. Pour cela, affichez la page **Configuration** du thème **Web** des Propriétés de la base :

The screenshot shows the 'new2 - Propriétés de la base' window with the 'Web' tab selected. The 'Information de publication' section contains the following settings:

- ☒ Lancer le serveur Web au démarrage
- Port TCP : 80
- Adresse IP : Toutes
- ☒ Activer SSL
- Numéro de port HTTPS : 443

The 'Chemins' section contains the following settings:

- Racine HTML par défaut : "WebFolder" dans le volume "C:"
- Page d'accueil par défaut : index.html

At the bottom, there are three buttons: 'Réglages d'usine', 'Annuler', and 'OK'.

Dans la zone "Information de publication", cochez la case **Lancer le serveur Web au démarrage** puis cliquez sur le bouton **OK**. La base sera désormais automatiquement publiée comme serveur Web chaque fois que vous l'ouvrirez avec 4D ou 4D Server.

- par programmation, en appelant la commande **LANCER SERVEUR WEB**.


Note : Il n'est pas nécessaire de rouvrir votre base de données pour lancer ou arrêter sa publication comme serveur Web. Vous pouvez interrompre et redémarrer le serveur Web autant de fois que vous voulez à l'aide du menu **Exécution**, du bouton **Démarrer le serveur HTTP** ou en appelant les commandes **LANCER SERVEUR WEB** et **ARRETER SERVEUR WEB**.

Tester le serveur Web

La commande **Tester le serveur Web** permet de contrôler le fonctionnement du serveur Web intégré (4D uniquement). Cette commande est accessible dans le menu **Exécution** lorsque le serveur Web est lancé :

Exécution	
Tester l'application	Ctrl+I
Méthode...	Ctrl+R
Explorateur d'exécution...	
Arrêter le serveur Web	
Tester le serveur Web	
Démarrer le serveur SQL	
Redémarrer en interprété	Ctrl+Alt+I
Redémarrer en compilé	Ctrl+Maj+I

Lorsque vous sélectionnez cette commande, la page d'accueil du site Web publié par l'application 4D s'affiche dans une fenêtre de votre navigateur par défaut :



Cette commande permet de vérifier le fonctionnement du serveur Web, l'affichage de la page d'accueil, etc. La page est appelée via l'URL Localhost, qui est le raccourci standard désignant l'adresse IP de la machine sur laquelle est exécuté le navigateur. La commande tient compte du numéro de port TCP de publication spécifié dans les Propriétés de l'application.

Connexion à une base 4D publiée sur le Web

Une fois que vous avez lancé la publication d'une base 4D sur le Web, vous pouvez vous y connecter avec un navigateur Web. Pour cela :

- Si votre site Web dispose d'un nom d'hôte enregistré (par exemple, "www.bellesfleurs.com"), il vous suffit d'indiquer ce nom dans la zone "Ouvrir", "Adresse" ou encore "Lieu" du navigateur puis d'appuyer sur la touche **Entrée** pour vous connecter.
- Si votre site Web ne dispose pas d'un nom enregistré, indiquez l'adresse IP de la machine de la base (par exemple 123.4.567.89) dans la zone "Ouvrir", "Adresse" ou encore "Lieu" du navigateur puis appuyez sur la touche **Entrée**.

A cet instant, votre navigateur doit afficher la page d'accueil de votre site Web. Si vous avez publié une base en conservant les paramètres standard, vous devez obtenir la page d'accueil par défaut du serveur Web de 4D. Cette page vous permet de tester la connexion et le fonctionnement du serveur.

Vous pouvez également rencontrer une des situations décrites ci-dessous.

Note : Si votre base est protégée par un système de contrôle d'accès, il se peut que vous ayez à saisir un nom et un mot de passe (pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Sécurité des connexions](#)).

(1) La connexion échoue, vous obtenez un message du type "...le serveur n'accepte pas de connexions ou est occupé...". Dans ce cas, effectuez les contrôles suivants :

- Vérifiez que le nom du serveur ou l'adresse IP que vous avez saisi(e) est correct(e).
- Vérifiez que 4D ou 4D Server est bien lancé et que le serveur Web a bien démarré.
- Vérifiez que la base de données est bien configurée pour être publiée sur le port TCP Web par défaut, c'est-à-dire 80 (voir aussi point 4).
- Vérifiez que le protocole réseau TCP/IP est correctement configuré sur la machine serveur et sur la machine du navigateur (les deux machines doivent se trouver sur le même réseau ou sous-réseau, ou les routeurs doivent être correctement configurés).
- Vérifiez les connexions physiques.
- Si vous ne testez pas localement votre propre site mais essayez de vous connecter à une base Web publiée sur Internet ou Intranet par quelqu'un d'autre, il se peut qu'en définitive le message décrive une situation réelle : le poste serveur peut être éteint ou occupé, dans ce cas vous pouvez tenter de vous connecter ultérieurement ou contacter l'administrateur du site Web.

(2) La connexion est établie, mais vous obtenez une erreur HTTP 404, "Fichier non trouvé". Ce cas signifie que la page d'accueil du site n'a pu être servie. Dans ce cas, vérifiez que la page d'accueil existe bien à l'emplacement défini dans les Propriétés de la base (cf. section [Paramétrages du serveur Web](#)) ou à l'aide de la commande **FIXER PAGE ACCUEIL**.

(3) La connexion est établie, mais vous n'obtenez pas la page Web que vous attendiez ! Cela peut se produire lorsque plusieurs serveurs Web sont exécutés simultanément sur la même machine. Par exemple :

- Vous avez lancé une seule base Web 4D, mais sur un système Windows qui exécute déjà son propre serveur Web.
- Vous avez lancé plusieurs bases Web 4D sur la même machine.

Dans les cas décrits ci-dessus, il vous suffit de changer les numéros des ports TCP sur lesquels vos bases 4D Web sont publiées. Pour cela, reportez-vous à la section [Paramétrages du serveur Web](#).


Gestion des process Web

Divers process 4D prennent en charge la publication Web des bases de données et la connexion des navigateurs. Ce paragraphe décrit ces process ainsi que leurs caractéristiques.

Process Serveur Web

Le process Serveur Web s'exécute lorsque la base est publiée en tant que serveur Web.

Dans la page **Process** de l'Explorateur d'exécution présentée ci-dessous, le process Serveur Web est le sixième process :



Ce process est un process du noyau de 4D, vous ne pouvez donc pas l'arrêter à l'aide de la commande **Tuer**. De même, vous ne pouvez pas effectuer de communication interprocess à l'aide des commandes comme **APPELER PROCESS**. Notez que le process Serveur Web n'a pas d'éléments d'interface (fenêtres, menus, etc.).

Vous pouvez démarrer le process Serveur Web :

- en cliquant sur le bouton **Démarrer le serveur HTTP** dans la page "Serveur HTTP" de 4D Server ou en choisissant **Démarrer le serveur Web** dans le menu **Exécution** de 4D.
- en appelant la commande **LANCER SERVEUR WEB**.
- en ouvrant une base pour laquelle la préférence **Lancer le serveur Web au démarrage** a été sélectionnée.

Vous pouvez arrêter le process Serveur Web :

- cliquant sur le bouton **Arrêter le serveur HTTP** dans la page "Serveur HTTP" de 4D Server ou en choisissant **Arrêter le serveur Web** dans le menu **Exécution** de 4D.
- en appelant la commande **ARRETER SERVEUR WEB**.
- en quittant une base publiée comme serveur Web.

Le rôle du process Serveur Web est de gérer les tentatives de connexion Web. Lorsque vous démarrez le process Serveur Web, vous n'ouvrez pas de connexion Web, vous permettez aux utilisateurs Web de se connecter à la base. Lorsque vous arrêtez le process Serveur Web, vous ne fermez pas les process de connexion Web ouverts (s'il y en a), simplement vous ne permettez plus à des utilisateurs Web de se connecter à la base.

Si des process de connexion Web étaient ouverts au moment où vous arrêtez le process Serveur Web, chacun de ces process continue à s'exécuter normalement.

Par conséquent, un délai d'attente peut être nécessaire avant l'arrêt complet du process Serveur Web.

Process Web

Chaque fois qu'un navigateur Web tente de se connecter à la base, la requête est gérée par le process Serveur Web, qui procède de la manière suivante :

- D'abord, il crée un ou plusieurs process 4D locaux appelés **Process Web** pour gérer et évaluer la connexion au navigateur Web. Ces process gèrent toutes les requêtes HTTP. Ils s'exécutent très rapidement puis sont "tués" ou endormis. En effet, à des fins d'optimisation du serveur Web, une fois qu'il a traité une requête, un process de connexion Web temporaire est gelé pendant quelques secondes pour être éventuellement réactivé lorsqu'une autre requête arrive. Ce mécanisme peut être ajusté (délai d'attente, nombre minimum et maximum de process à conserver dans la "réserve" de process) à l'aide de la commande **FIXER PARAMETRE BASE**.
- Le process Web prend alors en charge le traitement de la requête et l'envoi de la réponse éventuelle au navigateur. Le process temporaire est alors tué ou endormi (cf. ci-dessus).

Vous pouvez sécuriser les connexions à votre serveur Web 4D à l'aide des éléments suivants :

- Pour les accès Web, la combinaison du système de gestion des mots de passe (mode BASIC ou mode DIGEST) et de la **Méthode base Sur authentification Web**,
- La définition d'un "Utilisateur Web générique",
- La définition d'un dossier racine HTML par défaut,
- La définition de la propriété "Disponible via les balises HTML et les URLs 4D (4DACTION...)" pour chaque méthode projet de la base.

Note : La sécurité des informations transmises via la connexion est prise en charge par le protocole SSL. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Utiliser le protocole SSL**.

Gestion des mots de passe pour les accès Web

Mode BASIC et Mode DIGEST

Vous pouvez définir, dans les Propriétés de la base, le système de contrôle d'accès que vous souhaitez appliquer à votre serveur Web. Deux modes d'authentification sont proposés : le mode BASIC et le mode DIGEST. Le mode d'authentification concerne la manière dont sont collectées et traitées les informations relatives au nom d'utilisateur et au mot de passe.


- En mode BASIC, le nom et le mot de passe saisis par l'utilisateur sont envoyés en clair dans les requêtes HTTP. Ce principe n'assure pas une sécurité totale au système dans la mesure où ces informations peuvent être interceptées et utilisées par un tiers.
- Le mode DIGEST procure un niveau de sécurité plus élevé car les informations d'authentification sont traitées par un processus unidirectionnel appelé hachage qui rend leur contenu impossible à décrypter.

Côté utilisateur, l'emploi d'un mode d'authentification ou de l'autre est transparente.

Notes :

- Pour des raisons de compatibilité, le mode d'authentification BASIC est utilisé par défaut dans les bases 4D converties en version 11 (si l'option "Utiliser mots de passe" était cochée dans la version précédente). Vous devez activer explicitement le mode Digest.
- L'authentification Digest est une fonction de HTTP1.1 et n'est pas prise en charge par tous les navigateurs. Par exemple, seules les versions 5.0 et suivantes du navigateur Microsoft Internet Explorer acceptent ce mode. Si un navigateur ne prenant pas en charge cette fonctionnalité adresse une demande au serveur Web alors que l'authentification Digest est activée, le serveur rejette la demande et retourne un message d'erreur au navigateur.

Le choix du mode d'authentification s'effectue dans la page Web/Options (I) de la boîte de dialogue des Propriétés de la base :



Dans la zone “Mots de passe”, vous disposez de trois options :

- **Pas de mots de passe** : aucune authentification n'est effectuée pour la connexion au serveur Web. Dans ce cas :
 - Si la **Méthode base Sur authentification Web** existe, elle est exécutée et, outre \$1 et \$2, seules les adresses IP du navigateur et du serveur (\$3 et \$4) sont renseignées, le nom d'utilisateur et le mot de passe (\$5 et \$6) sont vides. Vous pouvez dans ce cas filtrer les connexions en fonction de l'adresse IP du navigateur et/ou de l'adresse IP demandée du serveur.
 - Si la **Méthode base Sur authentification Web** n'existe pas, les connexions sont automatiquement acceptées.
- **Mots de passe protocole BASIC** : authentification standard en mode BASIC. Lorsqu'un utilisateur se connecte, une boîte de dialogue lui permettant de saisir son nom et son mot de passe s'affiche sur son navigateur. Ces deux valeurs sont ensuite envoyées en clair à la **Méthode base Sur authentification Web** avec les autres paramètres de la connexion (adresse et port IP, URL...) pour que vous puissiez les traiter.
Ce mode donne accès à l'option **Inclure les mots de passe 4D**, permettant d'utiliser, au lieu ou en plus de votre propre système, le système 4D de mots de passe de la base (défini dans 4D).
- **Mots de passe protocole DIGEST** : authentification en mode DIGEST. Comme en mode BASIC, l'utilisateur doit saisir son nom et son mot de passe lorsqu'il se connecte. Ces deux valeurs sont alors envoyées cryptées à la **Méthode base Sur authentification Web** avec les autres paramètres de la connexion. Vous devez authentifier l'utilisateur à l'aide de la commande **Valider mot de passe digest Web**.

Notes :

- Vous devez redémarrer le serveur Web pour que les modifications effectuées sur ces paramètres soient prises en compte
- Avec le serveur Web de 4D Client, il est à noter que tous les sites publiés par les postes 4D Client partageront la même table d'utilisateurs. En effet, la validation des utilisateurs/mots de passe est effectuée par l'application 4D Server.

Mode BASIC : Combinaison des mots de passe et de la Méthode base Sur authentification Web

Si vous utilisez le mode BASIC, le système de filtrage des connexions au serveur Web de 4D dépend de la combinaison de deux paramètres :

- les options de mots de passe Web dans la boîte de dialogue des Propriétés de la base,
- l'existence ou non de la **Méthode base Sur authentification Web**.

Voici les différentes possibilités de contrôle des connexions :

L'option “Mots de passe protocole BASIC” est cochée et l'option “Inclure les mots de passe de 4D” n'est pas cochée

- Si la **Méthode base Sur authentification Web** existe, elle est exécutée et tous ses paramètres sont renseignés. Vous pouvez dans ce cas filtrer très précisément les connexions à partir du nom d'utilisateur, du mot de passe et/ou des adresses IP du navigateur et du serveur Web.
- Si la **Méthode base Sur authentification Web** n'existe pas, la connexion est automatiquement refusée et un message indiquant que la méthode d'authentification n'existe pas est envoyé au navigateur.

Note : Si le nom d'utilisateur envoyé est une chaîne vide et si la **Méthode base Sur authentification Web** n'existe pas, une boîte de dialogue de demande de mot de passe est envoyée au navigateur.


Les options "Mots de passe protocole BASIC" et "Inclure les mots de passe de 4D" sont cochées

- Si le nom d'utilisateur envoyé par le navigateur existe dans la table des utilisateurs 4D et que le mot de passe est valide, la connexion est acceptée (dans ce cas, pour des raisons de sécurité le paramètre \$6 n'est alors pas renseigné). Si le mot de passe est invalide, la connexion est refusée.
- Si le nom d'utilisateur envoyé par le navigateur n'existe pas dans 4D, deux cas sont alors possibles :
 - si la **Méthode base Sur authentification Web** existe, les paramètres \$1, \$2, \$3, \$4, \$5 et \$6 sont renseignés. Vous pouvez dans ce cas filtrer très précisément les connexions à partir du nom d'utilisateur, du mot de passe et/ou des adresses IP du navigateur et du serveur Web.
 - si la **Méthode base Sur authentification Web** n'existe pas, la connexion est refusée.

Mode DIGEST

A la différence du mode BASIC, le mode DIGEST n'est pas compatible avec les mots de passe 4D standard : il n'est pas possible d'utiliser les mots de passe 4D comme identifiants Web. L'option "Inclure les mots de passe 4D" est grisée lorsque ce mode est sélectionné. Les identifiants des utilisateurs Web doivent être gérés de façon personnalisée (par exemple via une table). Lorsque le mode DIGEST est activé, le paramètre \$6 (mot de passe) est toujours retourné vide dans la **Méthode base Sur authentification Web**. En effet dans ce mode, cette information ne transite pas en clair par le réseau. Vous devez impérativement dans ce cas évaluer la demande de connexion à l'aide de la commande **Valider mot de passe digest Web**.

Le fonctionnement du système d'accès au serveur Web 4D est résumé dans le schéma suivant :



A propos des robots (note de sécurité)

Certains robots (moteurs de recherche, spiders) parcourent les serveurs Web et les pages statiques. Si vous souhaitez que les robots ne puissent pas accéder à la totalité de votre site, il est possible de définir des URL qui leur seront interdits. Pour cela, placez un fichier nommé **ROBOTS.TXT** à la racine du serveur. Ce fichier doit être structuré de la manière suivante :

```
User-Agent: <nom>
Disallow: <URL> ou <début d'URL>
```

Par exemple :

```
User-Agent: *
Disallow: /4D
Disallow: /%23%23
Disallow: /GIFS/
```

“User-Agent: *” signifie qu’il s’agit de tous les robots.

“Disallow: /4D” signifie que les robots ne doivent pas accéder aux URL commençant par /4D.

“Disallow: /%23%23” signifie que les robots ne doivent pas accéder aux URL commençant par /%23%23.

“Disallow: /GIFS/” signifie que les robots ne doivent pas accéder au dossier /GIFS/ ni aux sous-dossiers.

Autre exemple :

```
User-Agent: *
Disallow: /
```

Dans ce cas, la totalité du site est interdite aux robots.


Utilisateur Web générique

Vous pouvez désigner un utilisateur — préalablement défini dans la table des mots de passe de 4D — comme “Utilisateur Web générique”. Dans ce cas, chaque navigateur se connectant à la base bénéficie des autorisations et restrictions d’accès associées à cet utilisateur. Vous pouvez ainsi contrôler simplement l’accès des navigateurs aux différentes parties de la base.

Note : Il ne faut pas confondre cette option, permettant de restreindre les accès des navigateurs aux différentes parties de l’application (méthodes, formulaires, etc.), avec le système de contrôle des connexions au serveur Web, géré par les mots de passe et la [Méthode base Sur authentification Web](#).

Pour définir un Utilisateur Web générique :

1. En mode Développement, créez au moins un utilisateur dans l’Editeur de mots de passe.
Vous pouvez lui associer ou non un mot de passe.
2. Dans les différents éditeurs de 4D, assignez à cet utilisateur les autorisations et restrictions d’accès souhaitées.
3. Dans la boîte de dialogue des Propriétés, choisissez le thème **Web**, page **Options (I)**.
La zone “Mots de passe Web” contient la liste déroulante **Utilisateur Web générique**. Par défaut, l’utilisateur Web générique est le Super_Utilisateur : les navigateurs disposent donc d’un accès libre à toutes les parties de la base.
4. Choisissez l’utilisateur dans la liste déroulante et validez la boîte de dialogue.



Tous les navigateurs Web autorisés à se connecter à la base bénéficieront des autorisations et restrictions d’accès associées à l’utilisateur Web générique (sauf lorsque le mode BASIC et l’option “Inclure les mots de passe 4D” sont cochés et que l’utilisateur qui se connecte existe dans la table des mots de passe 4D, cf. ci-dessous).

Interaction avec le protocole BASIC

L’option “Mots de passe protocole BASIC” n’influe pas sur le mécanisme de l’utilisateur Web générique : quel que soit l’état de cette option, les privilèges et restrictions d’accès associés à l’“Utilisateur Web générique” seront appliqués à tous les navigateurs Web autorisés à se connecter à la base.

En revanche, lorsque l’option “Inclure les mots de passe 4D” est cochée, deux cas peuvent se produire :

- Le nom et le mot de passe de l’utilisateur n’existent pas dans la table des mots de passe de 4D. Dans ce cas, si la connexion est acceptée par la [Méthode base Sur authentification Web](#), les droits d’accès de l’utilisateur Web générique seront appliqués au navigateur.
- Le nom et le mot de passe de l’utilisateur existent dans la table des mots de passe de 4D. Dans ce cas, le paramètre “Utilisateur Web générique” est ignoré : l’utilisateur se connecte avec ses propres droits d’accès.

Racine HTML par défaut

Cette option des Propriétés de la base vous permet de définir le dossier dans lequel 4D recherchera les pages HTML statiques et semi-dynamiques, les images, etc., à envoyer aux navigateurs.

De plus, le dossier racine HTML définit, sur le disque dur du serveur Web, le niveau hiérarchique au-dessus duquel les fichiers ne seront pas accessibles. Cette restriction d’accès s’applique aux URLs demandés par les navigateurs Web ainsi qu’aux

commandes du serveur Web 4D telles que **ENVOYER FICHIER HTML**. Si un URL demandé par un navigateur ou une commande 4D tente d'accéder à un fichier situé en amont du dossier racine HTML, une erreur est retournée, indiquant que le fichier n'a pas été trouvé.

Par défaut, 4D définit un dossier racine HTML intitulé **DossierWeb**. S'il n'existe pas déjà, le dossier racine HTML est créé sur le disque au premier lancement du serveur Web.

Si vous conservez l'emplacement par défaut, le dossier racine est créé :

- avec 4D en mode local et 4D Server, au même niveau que le fichier de structure de la base.
- avec 4D en mode distant, dans le dossier local de la base 4D (cf. commande **Dossier 4D**).

Vous pouvez modifier le nom et l'emplacement du dossier racine HTML par défaut dans la boîte de dialogue des Propriétés de la base (thème **Web**, page **Configuration**) :

The screenshot shows the 'new2 - Propriétés de la base' dialog box with the 'Configuration' tab selected. The 'Web' section is active, showing the 'Information de publication' and 'Chemins' sub-sections. In 'Information de publication', the checkbox 'Lancer le serveur Web au démarrage' is checked. The 'Port TCP' is set to 80, 'Adresse IP' is set to 'Toutes', 'Activer SSL' is checked, and 'Numéro de port HTTPS' is set to 443. In the 'Chemins' section, 'Racine HTML par défaut' is set to '"WebFolder" dans le volume "C:"' and 'Page d'accueil par défaut' is set to 'index.html'. At the bottom, there are buttons for 'Réglages d'usine', 'Annuler', and 'OK'.

Dans la zone "Racine HTML par défaut", saisissez le nouveau chemin d'accès du dossier que vous souhaitez utiliser. Le chemin d'accès saisi dans cette boîte de dialogue est relatif : il est établi à partir du dossier contenant la structure de la base (4D en mode local ou 4D Server) ou du dossier contenant l'application ou le progiciel 4D (4D en mode distant). Afin d'assurer la compatibilité multiplate-forme de vos bases, le serveur Web 4D utilise, pour décrire les chemins d'accès, des conventions d'écriture particulières. Les règles de syntaxe sont les suivantes :

- les dossiers sont séparés par le caractère /
- le chemin ne doit pas se terminer par /
- pour "remonter" d'un niveau dans la hiérarchie des dossiers, saisissez ".." (point point) devant le nom du dossier,
- le chemin ne doit pas commencer par / (sauf si vous souhaitez que le dossier racine HTML soit le dossier de la base ou du 4D distant, cf. ci-dessous).

Par exemple, si vous souhaitez que le dossier racine HTML soit le sous-dossier "Web", placé dans le dossier "Base4D", saisissez **Bases4D/Web**

Si vous souhaitez que le dossier racine HTML soit le dossier de la base ou du 4D distant, mais que l'accès aux dossiers des niveaux supérieurs soit interdit, saisissez / dans la zone. Pour que l'accès aux volumes soit totalement libre, laissez la zone "Racine HTML par défaut" vide.

ATTENTION : Si vous ne définissez aucun dossier racine HTML par défaut, le dossier contenant le fichier de structure de la base ou l'application 4D est utilisé. **Dans ce cas, il n'y a pas de restrictions d'accès** (tous les volumes sont accessibles).

Notes :

- Lorsque le dossier racine HTML est modifié dans les Propriétés de la base, le cache est effacé afin de ne pas conserver des fichiers dont l'accès serait devenu restreint.


- Il est possible de définir dynamiquement le dossier racine HTML par défaut à l'aide de la commande **FIXER RACINE HTML**. Dans ce cas, la modification s'applique à tous les process Web courants pour la session de travail. Le cache des pages HTML est alors effacé.

Disponible pour les balises HTML et les URLS 4D

L'URL spécial *4DACTION*, les balises *4DSCRIPT*, *4DTEXT*, *4DHTML* (ainsi que les anciennes balises *4DVAR* et *4DHTMLVAR*) permettent de déclencher l'exécution de toute méthode projet d'une base 4D publiée sur le Web. Par exemple, la requête *http://www.serveur.com/4DACTION/Effacer_Tout* provoque l'exécution de la méthode projet **Effacer_Tout**, si elle existe.

Ce mécanisme présente donc un risque pour la sécurité de la base, notamment si un internaute déclenche intentionnellement ou par erreur une méthode non destinée à une exécution via le Web. Vous pouvez prévenir ce risque de trois manières :

- restreindre les accès aux méthodes projet via le système de mots de passe 4D. Inconvénients : ce système nécessite l'utilisation des mots de passe 4D et interdit tout type d'exécution de la méthode (y compris via des balises HTML).
- filtrer les méthodes appelées via des URLS à l'aide de la **Méthode base Sur authentification Web**. Inconvénients : si la base comporte de nombreuses méthodes, ce système peut être difficile à gérer.
- utiliser l'option **Disponible via les balises HTML et les URLS 4D (4DACTION...)** affichée dans la boîte de dialogue des Propriétés des méthodes projet :



Cette option permet de désigner individuellement chaque méthode projet pouvant être appelée via l'URL spécial *4DACTION* et les balises *4DSCRIPT*, *4DTEXT* et *4DHTML* (ainsi que *4DVAR* et *4DHTMLVAR*). Lorsqu'elle est désélectionnée, la méthode projet concernée ne peut pas être exécutée via une requête HTTP contenant un URL ou une balise spécial(e). En revanche, elle peut être exécutée à l'aide d'autres types d'appels (formules, autres méthodes, etc.).

Cette option est désélectionnée par défaut à la création d'une base. Vous devez désigner expressément les méthodes pouvant être exécutées via l'URL *4DACTION* et les balises 4D.

Dans l'Explorateur, les méthodes projet ayant cette propriété bénéficient d'une icône spécifique :

✚ Méthode base Sur authentification Web

La **Méthode base Sur authentification Web** est chargée de gérer les accès au moteur de serveur Web. Elle est automatiquement appelée par 4D ou 4D Server lorsqu'une requête d'un navigateur Web requiert l'exécution d'une méthode 4D sur le serveur (appel d'une méthode via un URL *4DACTION*, une balise *4DSCRIPT*, etc.).

La méthode base **Sur authentification Web** reçoit six paramètres de type Texte, passés par 4D (\$1, \$2, \$3, \$4, \$5 et \$6), et retourne un booléen, \$0. Voici la description de ces paramètres :

Paramètres	Type	Description
\$1	Texte	URL
\$2	Texte	En-tête + Corps HTTP
\$3	Texte	Adresse IP du navigateur
\$4	Texte	Adresse IP appelée du serveur
\$5	Texte	Nom d'utilisateur
\$6	Texte	Mot de passe
\$0	Booléen	Vrai = requête acceptée, Faux = requête rejetée

Vous devez déclarer ces paramètres de la manière suivante :

```
` Méthode base Sur authentification Web  
  
C_TEXTE ($1; $2; $3; $4; $5; $6)  
C_BOOLEEN ($0)  
  
` Code pour la méthode
```

Note : Tous les paramètres de la **Méthode base Sur authentification Web** ne sont pas forcément remplis. Les informations reçues par la méthode base dépendent des options que vous avez sélectionnées dans la boîte de dialogue des Propriétés de la base. Référez-vous à la section **Sécurité des connexions**.

- **URL**

Le premier paramètre (\$1) est l'**URL** saisi par l'utilisateur dans la zone 'Adresse' de son navigateur Web, moins l'adresse hôte.

Prenons l'exemple d'une connexion Intranet. Supposons que l'adresse **IP** de votre machine serveur Web 4D est 123.4.567.89. Le tableau suivant liste les valeurs de \$1 selon l'**URL** saisi dans le navigateur Web :

URL saisi dans le navigateur Web	Valeur du paramètre \$1
123.4.567.89	/
http://123.4.567.89	/
123.4.567.89/Clients	/Clients
http://123.4.567.89/Clients	/Clients
http://123.4.567.89/Clients/Ajouter	/Clients/Ajouter
123.4.567.89/Faire_ceci/Si_OK/Faire_cela	/Faire_ceci/Si_OK/Faire_cela

- **En-tête et corps de la requête HTTP**

Le deuxième paramètre (\$2) est l'en-tête et le corps de la requête **HTTP** envoyée par le navigateur Web. Notez que ces informations sont passées telles quelles à la **Méthode base Sur authentification Web**. Le contenu varie en fonction du type de navigateur Web qui tente de se connecter. Si votre application exploite ces informations, il est de votre ressort d'analyser l'en-tête et le corps.

Note : Pour plus d'informations sur ce paramètre, reportez-vous à la description de la **Méthode base Sur connexion Web**.

- **Adresse IP du navigateur**

Le troisième paramètre (\$3) reçoit l'adresse IP de la machine du navigateur. Cette information peut vous permettre, en particulier, de distinguer les connexions Intranet des connexions Internet.

- **Adresse IP demandée du serveur**

Le quatrième paramètre (\$4) reçoit l'adresse IP demandée du serveur Web 4D. En effet, 4D autorise le multi-homing, permettant d'exploiter des machines disposant de plusieurs adresses IP. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la section **Paramétrages du serveur Web**.

- **Nom d'utilisateur et Mot de passe**

Les paramètres \$5 et \$6 reçoivent le nom d'utilisateur et le mot de passe saisis par l'utilisateur dans la boîte de dialogue standard d'identification affichée par le navigateur, le cas échéant.

Cette boîte de dialogue apparaît pour chaque connexion dès qu'une option de gestion des mots de passe est cochée dans les Propriétés de la base (cf. section **Sécurité des connexions**).

Note : Si le nom d'utilisateur envoyé par le navigateur existe dans 4D, pour des raisons de confidentialité le paramètre \$6 n'est

alors pas rempli (il reçoit une chaîne vide).

- **Paramètre \$0**

La **Méthode base Sur authentification Web** retourne un booléen dans \$0 :

- Si \$0 est **Vrai**, la connexion est acceptée.
- Si \$0 est **Faux**, la connexion est refusée.

La **Méthode base Sur connexion Web** n'est exécutée que si la connexion est acceptée par **Sur authentification Web**.

ATTENTION : Si aucune valeur n'est passée dans \$0, ou si \$0 n'est pas définie dans la **Méthode base Sur authentification Web**, la connexion sera considérée comme **acceptée**, et la **Méthode base Sur connexion Web** sera exécutée.

Notes :

- N'appellez aucun élément d'interface dans la **Méthode base Sur authentification Web** (**ALERTE**, **DIALOGUE**, etc.), sinon son exécution sera interrompue et la connexion refusée. Il en est de même si une erreur se produit durant son traitement.
- Il est possible d'interdire l'exécution par **4DACTION** ou **4DSCRIPT** de chaque méthode projet à l'aide de l'option "Disponible via les balises HTML et URLs 4D (4DACTION...)" dans la boîte de dialogue des Propriétés des méthodes. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la section **Sécurité des connexions**.

Appels de la Méthode base Sur authentification Web

La **Méthode base Sur authentification Web** est automatiquement appelée, quel que soit le mode, lorsqu'une requête ou un traitement nécessite l'exécution d'une méthode 4D. Elle est également appelée lorsque le serveur Web reçoit un URL statique invalide (par exemple, si la page statique demandée n'existe pas).

La **Méthode base Sur authentification Web** est donc appelée dans les cas suivants :

- lorsque 4D reçoit un URL débutant par **4DACTION/**
- lorsque 4D reçoit un URL débutant par **4DCGI/**
- lorsque 4D reçoit un URL débutant par **4DSYNC/**
- lorsque 4D reçoit un URL demandant une page statique inexistante
- lorsque 4D traite une balise **4DSCRIPT** dans une page semi-dynamique
- lorsque 4D traite une balise **4DLOOP** basée sur une méthode dans une page semi-dynamique

Note de compatibilité : La méthode base est également appelée lorsque 4D reçoit un URL débutant par **4DMETHOD/**. Cet URL obsolète est conservé par compatibilité uniquement.

A noter que la **Méthode base Sur authentification Web** n'est PAS appelée lorsque le serveur reçoit un URL demandant une page statique valide.

Exemple 1

Exemple de **Méthode base Sur authentification Web** en mode BASIC :

```
`Méthode base Sur authentification Web
C_TEXTE($5;$6;$3;$4)
C_TEXTE($utilisateur;$motPasse;$IPBrowser;$IPServer)
C_BOOLEAN($utilisateur4D)
TABLEAU TEXTE($utilisateurs;0)
TABLEAU ENTIER LONG($nums;0)
C_ENTIER LONG($upos)
C_BOOLEAN($0)

$0:=Faux

$utilisateur:=$5
$motPasse:=$6
$IPBrowser:=$3
$IPServer:=$4

`Pour des raisons de sécurité, refuser les noms qui contiennent @
Si(AvecJoker($utilisateur)|AvecJoker($motPasse))
    $0:=Faux
`La méthode AvecJoker est décrite ci-dessous
Sinon
    `Vérifier si c'est un utilisateur 4D
    LIRE LISTE UTILISATEURS($utilisateurs;$nums)
    $upos:=Chercher dans tableau($utilisateurs;$utilisateur)
    Si($upos >0)
        $utilisateur4D:=Non(Utilisateur supprime($nums{$upos}))
    Sinon
        $utilisateur4D:=Faux
```

```

    Fin de si

    Si (Non($utilisateur4D))
    `Ce n'est pas un utilisateur défini dans 4D, chercher dans la table des utilisateurs Web
        CHERCHER ([WebUsers]; [WebUsers]User=$utilisateur;* )
        CHERCHER ([WebUsers]; &[WebUsers]Password=$motPasse)
        $0:=(Enregistrements trouves([WebUsers])=1)
    Sinon
        $0:=Vrai
    Fin de si
Fin de si
`Est-ce une connexion intranet ?
Si (Sous chaine($IPBrowser;1;7) #"192.100.")
    $0:=Faux
Fin de si

```

Exemple 2

Exemple de méthode base Sur authentification Web en mode DIGEST :

```

` Méthode base Sur authentification Web
C_TEXTE ($1;$2;$5;$6;$3;$4)
C_TEXTE ($utilisateur)
C_BOOLEAN ($0)
$0:=Faux
$utilisateur:=$5
`Pour des raisons de sécurité, refuser les noms qui contiennent @
Si (AvecJoker($utilisateur))
    $0:=Faux
`La méthode AvecJoker est décrite ci-dessous
Sinon
    CHERCHER ([WebUsers]; [WebUsers]User=$utilisateur)
    Si (OK=1)
        $0:=Valider mot de passe digest Web ($utilisateur; [WebUsers]Mdp)
    Sinon
        $0:=Faux `Utilisateur inexistant
    Fin de si
Fin de si

```

La Méthode projet AvecJoker est décrite ci-dessous:

```

`Méthode projet AvecJoker
`AvecJoker ( Chaîne ) -> Booléen
`AvecJoker ( Nom ) -> Contient un joker

C_ENTIER ($i)
C_BOOLEAN ($0)
C_TEXTE ($1)
$0:=Faux
Boucle ($i;1;Longueur ($1))
    Si (Code de caractere (Sous chaine ($1;$i;1))=Code de caractere ("@"))
        $0:=Vrai
    Fin de si
Fin de boucle

```

✚ Méthode base Sur connexion Web

La **Méthode base Sur connexion Web** peut être appelée dans les cas suivants :

- le serveur Web reçoit une requête débutant par l'URL *4DCGI*.
- le serveur Web reçoit une requête invalide.

Pour plus d'informations, reportez-vous ci-dessous au paragraphe "Appels de la Méthode base Sur connexion Web".

Note de compatibilité : La méthode base est également appelée en cas de création d'un contexte en mode contextuel (mode obsolète pouvant être utilisé dans les bases 4D converties).

La requête doit auparavant avoir été "acceptée" par la **Méthode base Sur authentification Web** (si elle existe) et le serveur Web doit être lancé.

La **Méthode base Sur connexion Web** reçoit six paramètres de type Texte, passés par 4D (\$1, \$2, \$3, \$4, \$5 et \$6). Voici leur description :

Paramètres	Type	Description
\$1	Texte	URL
\$2	Texte	En-tête + corps HTTP
\$3	Texte	Adresse IP du navigateur
\$4	Texte	Adresse IP appelée du serveur
\$5	Texte	Nom d'utilisateur
\$6	Texte	Mot de passe

Vous devez déclarer ces six paramètres de la manière suivante :

```
` Méthode base Sur connexion Web
```

```
C_TEXTE ($1; $2; $3; $4; $5; $6)
```

```
` Code pour la méthode
```

• Données supplémentaires de l'URL

Le premier paramètre (\$1) est l'**URL** saisi par l'utilisateur dans la zone 'Adresse' de son navigateur Web, moins l'adresse hôte.

Prenons l'exemple d'une connexion Intranet. Supposons que l'adresse **IP** de votre machine serveur Web 4D est 123.4.567.89. Le tableau suivant liste les valeurs de \$1 selon l'**URL** saisi dans le navigateur Web :

URL saisi dans le navigateur	Valeur du paramètre \$1
123.4.567.89	/
http://123.4.567.89	/
123.4.567.89/Clients	/Clients
http://123.4.567.89/Clients	/Clients
http://123.4.567.89/Clients/Ajouter	/Clients/Ajouter
123.4.567.89/Faire_ceci/Si_OK/Faire_cela	/Faire_ceci/Si_OK/Faire_cela

Notez que vous êtes libre d'utiliser ce paramètre à votre convenance. 4D ignore simplement les valeurs passées au-delà de la partie hôte de l'URL. Par exemple, vous pouvez établir une convention dans laquelle la valeur *"/Clients/Ajouter"* signifie "aller directement à l'ajout d'un nouvel enregistrement dans la table *[Clients]*." En fournissant aux utilisateurs Web de votre base une liste des valeurs possibles et/ou des marqueurs par défaut, vous pouvez proposer des raccourcis vers différentes parties de votre application. Ainsi, les utilisateurs Web peuvent accéder rapidement aux ressources de votre site Web sans devoir naviguer dans toute la base à chaque connexion.

ATTENTION : Pour empêcher un utilisateur d'accéder directement à une base à l'aide d'un marqueur créé pendant une session précédente, 4D intercepte tout URL correspondant à un des URLs standard de 4D.

• En-tête et corps de la requête HTTP

Le deuxième paramètre (\$2) est l'en-tête suivi du corps de la requête **HTTP** envoyée par le navigateur Web. Notez que ces informations sont passées telles quelles à votre **Méthode base Sur connexion Web**. Le contenu varie en fonction du type de navigateur Web qui tente de se connecter.

Avec Safari sous Mac OS, vous recevrez un en-tête semblable à celui-ci :

```
GET /favicon.ico HTTP/1.1
Referer: http://123.45.67.89/4dcgi/test
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X; fr-fr) AppleWebKit/523.10.3
(KHTML, like Gecko) Version/3.0.4 Safari/523.10
Cache-Control: max-age=0
Accept: */*
```

```
Accept-Language: fr-fr
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: keep-alive
Host: 123.45.67.89
```

Avec Microsoft Internet Explorer 8 sous Windows, vous recevrez un en-tête semblable à celui-ci :

```
GET / HTTP/1.1
Accept: image/jpeg, application/x-ms-application, image/gif, application/xaml+xml,
image/pjpeg, application/x-ms-xbap, application/vnd.ms-powerpoint, application/vnd.ms-
excel, application/msword, */*
Accept-Language: fr-FR
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET
CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET4.0C)
Accept-Encoding: gzip, deflate
Host: 123.45.67.89
Connection: Keep-Alive
```

Si votre application exploite ces informations, il est de votre ressort d'analyser l'en-tête et le corps.

- **Adresse IP du navigateur**

Le troisième paramètre (\$3) reçoit l'adresse IP de la machine du navigateur. Cette information peut vous permettre, en particulier, de distinguer les connexions Intranet des connexions Internet.

- **Adresse IP demandée du serveur**

Le quatrième paramètre (\$4) reçoit l'adresse IP demandée du serveur Web 4D. En effet, 4D autorise le multi-homing, permettant d'exploiter des machines disposant de plusieurs adresses IP. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la section [Paramétrages du serveur Web](#).

- **Nom d'utilisateur et Mot de passe**

Les paramètres \$5 et \$6 reçoivent le nom d'utilisateur et le mot de passe saisis par l'utilisateur dans la boîte de dialogue standard d'identification affichée par le navigateur, le cas échéant.

Cette boîte de dialogue apparaît pour chaque connexion dès que l'option **Utiliser les mots de passe** est cochée dans les Propriétés de la base (cf. section [Sécurité des connexions](#)).

Note : Si le nom d'utilisateur envoyé par le navigateur existe dans 4D, pour des raisons de confidentialité le paramètre \$6 n'est alors pas rempli (il reçoit une chaîne vide).

Appels de la Méthode base Sur connexion Web

La [Méthode base Sur connexion Web](#) peut être utilisée comme point d'entrée dans le serveur Web 4D, soit à l'aide de l'URL spécial *4DCGI*, soit à l'aide d'URLs de commande personnalisés.

Attention : L'appel d'une commande 4D affichant un élément d'interface (**ALERTE**, **DIALOGUE**...) entraîne l'arrêt du traitement de la méthode.

La [Méthode base Sur connexion Web](#) est donc appelée dans les cas suivants :

- lorsque 4D reçoit l'URL */4DCGI*. La méthode base est appelée avec l'URL */4DCGI/<action>* dans \$1.
- lorsqu'une page Web appelée avec un URL du type *<chemin>/<fichier>* n'est pas trouvée. La méthode base est appelée avec l'URL (*).
- lorsqu'une page Web est appelée avec un URL du type *<chemin>/* et qu'aucune page d'accueil par défaut n'est définie. La méthode base est appelée avec l'URL (*).

(*) Dans ces cas particuliers, l'URL reçu dans \$1 ne débute pas par le caractère "/".

Associer des objets 4D à des objets HTML

Cette section décrit les moyens mis à votre disposition par le serveur Web de 4D pour échanger de l'information via le Web, c'est-à-dire pour envoyer et recevoir dynamiquement des valeurs. Les points suivants sont abordés :

- Envoyer des valeurs dynamiques stockées dans des variables 4D
- Recevoir des valeurs dynamiques via des formulaires Web
- Utiliser la méthode projet **COMPILER_WEB**
- Encapsuler du JavaScript

Envoyer des valeurs dynamiques

Vous pouvez insérer dans vos pages HTML des références à des variables 4D. Ces références peuvent être associées à tout type d'objet HTML. Au moment de l'envoi des pages Web aux navigateurs, 4D remplacera ces références par la valeur courante de la variable. Les pages reçues sont alors la combinaison d'éléments statiques et de valeurs issues de 4D. Ce type de page est appelé page semi-dynamique.

Notes :

- Vous devez utiliser des variables process.
- Comme le HTML est orienté Texte, vous travaillerez généralement avec des variables Texte. Toutefois, vous pouvez également utiliser des variables BLOB. Il vous suffit pour cela de générer des BLOBs en mode Texte sans longueur.

Tout d'abord, un objet HTML peut voir sa valeur initialisée par la valeur d'une variable 4D.

Ensuite, lorsqu'un formulaire Web est envoyé en retour, la valeur d'un objet HTML peut être retournée dans une variable 4D. Pour cela, dans le code du formulaire HTML, vous créez un objet HTML **dont le nom est le même que celui de la variable process 4D** que vous voulez associer. Ce point est étudié plus loin dans le paragraphe "Recevoir des valeurs dynamiques".

Note : Il n'est pas possible de faire référence à des variables images 4D.

Revenons au premier point. Vous pouvez donner par programmation des valeurs par défaut aux objets HTML en incluant `<!--#4DTEXT NomVar-->` dans, par exemple, le champ **valeur** de l'objet HTML ; **NomVar** est le nom de la variable process 4D telle qu'elle est définie dans le process Web courant — nom que vous mettez entre `<!--#-->`, c'est-à-dire la notation standard pour les commentaires HTML.

Note : Certains éditeurs HTML n'acceptent pas la saisie de la valeur `<!--#4DTEXT NomVar-->` dans le champ **valeur** des objets HTML. Dans ce cas, vous devrez la placer directement dans le code HTML.

La balise `<!--#4DTEXT -->` permet également d'insérer des **expressions 4D** dans les pages envoyées (champs, éléments de tableaux, etc.). Le principe de fonctionnement de la balise avec ce type de donnée est identique à celui des variables. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Balises HTML 4D**.

En fait, la syntaxe `<!--#4DTEXT NomVar-->` permet d'insérer des données 4D partout dans la page HTML. Si, par exemple, vous écrivez :

`<P>Bienvenue dans <!--#4DTEXT vtSiteName--> </P>`

La valeur de la variable 4D `vtSiteName` sera insérée dans la page HTML.

Examinons un exemple :

```
` Voici le code 4D assignant "4D4D" à la variable process vs4D
vs4D:="4D4D"
` Puis envoyer la page HTML "AnyPage.HTM"
ENVOYER FICHIER HTML ("AnyPage.HTM")
```

Le source de la page HTML **AnyPage.HTM** est le suivant :

```
<html> <head> <title>AnyPage</title> <script language="JavaScript"><!-- function Is4DWebServer(){ return
(document.frm.vs4D.value=="4D4D") } function HandleButton(){ if(Is4DWebServer()){ alert("You are connected to 4D
Web Server!") } else { alert("You are NOT connected to 4D Web Server!") } //--></script> </head> <body> <form
action="/4DACTION/WWW_STD_FORM_POST" method="post" name="frm"> <p><input type="hidden" name="vs4D" value="<!--
#4DTEXT vs4D-->"></p> <p><a href="JavaScript:HandleButton()"></a></p>
<p><input type="submit" name="bOK" value="OK"></p> </form> </body> </html>
```

Analyse des pages envoyées par le serveur

A des fins d'optimisation, l'analyse du source HTML n'est pas effectuée par le serveur Web de 4D lorsque les pages HTML sont appelées via des URLs simples et qu'elles sont suffixées ".HTML" ou ".HTM". 4D propose également des mécanismes permettant de "forcer" l'analyse des pages si nécessaire (reportez-vous à la section **Balises HTML 4D**).

Insérer du code HTML dans des variables 4D

Vous pouvez insérer du code HTML dans des variables 4D incluses dans des pages statiques. Lorsque la page est affichée sur le navigateur, la valeur de la variable est remplacée par le code HTML, qui est alors interprété par le navigateur.

Pour insérer du code HTML à l'aide de variables ou d'expressions 4D, il vous suffit d'utiliser la balise spéciale **4DHHTML**.

Soit par exemple la variable 4D suivante :

```
vtHTML:="<b>"+[Client]nom+"</b>"
```

Vous pouvez insérer le code HTML dans la page HTML via le commentaire suivant :

```
<!--#4DHTML vtHTML-->
```

Vous pouvez utiliser une variable de type Texte ou BLOB (généralisé en mode Texte sans longueur).

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Balises HTML 4D**.

Recevoir des valeurs dynamiques

Quand vous envoyez une page HTML avec **ENVOYER FICHIER HTML** ou **ENVOYER BLOB HTML**, vous pouvez aussi associer des variables 4D avec des objets HTML dans le sens "navigateur Web vers 4D". L'association fonctionne dans les deux sens : lorsqu'un formulaire HTML est retourné, 4D peut recopier les valeurs des objets HTML dans des variables process 4D. En vue de la compilation de la base, ces variables doivent être déclarées dans la méthode **COMPILER_WEB** (cf. paragraphe ci-dessous).

Il est également possible de récupérer les valeurs des formulaires Web envoyés à 4D sans connaître au préalable les champs qu'ils contiennent à l'aide de la commande **LIRE VARIABLES FORMULAIRE WEB**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de cette commande.

Considérons cette page de code HTML :

```
<html> <head> <title>Welcome</title> <script language="JavaScript"><!-- function
GetBrowserInformation(formObj){ formObj.vtNav_appName.value = navigator.appName formObj.vtNav_appVersion.value =
navigator.appVersion formObj.vtNav_appCodeName.value = navigator.appCodeName formObj.vtNav_userAgent.value =
navigator.userAgent return true } function LogOn(formObj){ if(formObj.vtUserName.value!=""){ return true } else
{ alert("Enter your name, then try again.") return false } } //--></script> </head> <body> <form
action="/4DACTION/WWW STD FORM POST" method="post" name="frmWelcome" onsubmit="return
GetBrowserInformation(frmWelcome)"> <h1>Welcome to Spiders United</h1> <p><b>Please enter your name:</b>
<input name="vtUserName" value="<!--#4DTEXT vtUserName-->" size="30" type="text"></p> <p> <input
name="vsbLogOn" value="Log On" onclick="return LogOn(frmWelcome)" type="submit"> <input name="vsbRegister"
value="Register" type="submit"> <input name="vsbInformation" value="Information" type="submit"></p> <p> <input
name="vtNav_appName" value="" type="hidden"> <input name="vtNav_appVersion" value="" type="hidden"> <input
name="vtNav_appCodeName" value="" type="hidden"> <input name="vtNav_userAgent" value="" type="hidden"></p>
</form> </body> </html>
```

Lorsque la page est envoyée au navigateur Web par 4D, elle se présente ainsi :



Voici les caractéristiques de cette page :

- Elle comporte trois boutons Submit : *vsbLogOn*, *vsbRegister* et *vsbInformation*.
- Le Submit du formulaire quand vous cliquez sur LogOn est d'abord traité par la fonction JavaScript **LogOn**. Si aucun nom n'a été saisi, le formulaire n'est pas envoyé à 4D et une alerte JavaScript est affichée.
- Le formulaire comporte une méthode 4D POST et un script Submit (**GetBrowserInformation**) qui copie les propriétés du navigateur dans quatre objets cachés dont les noms commencent par *vtNav_App*.
- Vous remarquez aussi l'objet *vtUserName* dont la valeur initiale est `<!--#4DTEXT vtUserName-->`.

Examinons maintenant la méthode 4D (nommée ici **WWW_STD_FORM_POST**) qui est appelée lorsque l'utilisateur clique sur l'un des boutons du formulaire HTML :

```
// Récupération de la valeur des variables
TABLEAU TEXTE($tabNoms;0)
TABLEAU TEXTE($tabValeurs;0)
LIRE VARIABLES FORMULAIRE WEB($tabNoms;$tabValeurs)

//Tester les valeurs des boutons Submit pour détecter si l'un d'entre eux a reçu un clic
souris
Au cas ou

// Le bouton Log On bouton a été cliqué
: (vsbLogOn#"")
  CHERCHER([WWW Users];[WWW Users]User Name=vtUserName)
  $0:=(Enregistrements trouvees([WWW Users])>0)
  Si($0)
    WWW POST EVENT("Log On";WWW Log information)
```



```

// La méthode WWW POST EVENT sauvegarde l'information dans une table de la base
Sinon

    $0:=WWW Register
    // La méthode WWW Register permet à un nouvel utilisateur Web de s'enregistrer
Fin de si

// Le bouton Register a reçu un clic souris
: (vsbRegister#")
    $0:=WWW Register

// Le bouton Information a reçu un clic souris
: (vsbInformation#")
    ENVOYER FICHIER HTML("userinfos.html")
Fin de cas

```

Voici les caractéristiques de cette méthode :

- Les valeurs des variables 4D *vtNav_appName*, *vtNav_appVersion*, *vtNav_appCodeName* et *vtNav_userAgent* (liées aux objets HTML de même nom) sont récupérées via la commande **LIRE VARIABLES FORMULAIRE WEB** à partir des objets HTML créés par le script JavaScript **GetBrowserInformation**.
- Les variables 4D *vsbLogOn*, *vsbRegister* et *vsbInformation* sont liées aux trois boutons Submit. Notez que ces variables sont remises à leur valeur vide chaque fois que la page est envoyée au navigateur. Quand le submit est effectué par l'un de ces trois boutons, le navigateur retourne à 4D la valeur du bouton sur lequel on a cliqué. Comme les variables 4D sont initialisées à chaque fois, la variable qui n'est plus égale à chaîne vide vous indique sur quel bouton on a cliqué. Les deux autres variables sont des chaînes vides, non pas parce que le navigateur a retourné des chaînes vides, mais parce qu'il "n'a rien dit" à leur sujet et, en conséquence, 4D les a laissées inchangées. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de réinitialiser ces variables toutes les fois que la page est envoyée au navigateur. C'est **de cette manière que vous pouvez savoir** quel bouton Submit a été activé quand plusieurs boutons Submit se trouvent sur la page Web. Notez que les boutons 4D (dans un formulaire 4D) sont des variables numériques. En revanche, en HTML, tous les objets sont des objets texte.

Si vous liez une variable 4D avec un objet SELECT, vous liez aussi une variable texte. Dans 4D, pour tester quel élément d'une liste déroulante a été sélectionné, vous testez la valeur numérique du tableau 4D. En HTML, c'est la valeur de l'élément sélectionné qui est retournée dans la variable 4D liée à l'objet HTML.

Quel que soit l'objet que vous associez à une variable 4D, la valeur retournée est de type Texte. Donc, vous devez associer des variables 4D process de type Alpha ou Texte.

Méthode projet COMPILER_WEB

Lorsque le serveur Web 4D reçoit un formulaire posté, il appelle automatiquement la méthode projet nommée **COMPILER_WEB** (si elle existe). Cette méthode doit contenir toutes les directives de typage et/ou d'initialisation des variables, en l'occurrence les variables dont les noms sont ceux des champs du formulaire Web. Elle sera utilisée par le compilateur en cas de compilation de la base.

La méthode **COMPILER_WEB** est commune à tous les formulaires Web. Par défaut, la méthode **COMPILER_WEB** n'existe pas. Vous devez la créer explicitement.

Note : Alternativement, vous pouvez utiliser la commande **LIRE VARIABLES FORMULAIRE WEB**, permettant de récupérer le nom et la valeur de tous les champs inclus dans une page HTML soumise au serveur.

Web Services : La méthode projet **COMPILER_WEB** est également appelée, si elle existe, à chaque requête SOAP acceptée. Vous devez utiliser cette méthode pour déclarer toutes les variables 4D associées à des arguments SOAP entrants et ce, pour toutes les méthodes publiées comme Web Services. En effet, l'utilisation de variables process dans les méthodes Web Services nécessite leur déclaration avant l'appel de la méthode. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la description de la commande **DECLARATION SOAP**.

Server-side Image Mapping — Gérer des images interactives

Si vous envoyez un document HTML avec **ENVOYER FICHIER HTML** ou **ENVOYER BLOB HTML**, vous pouvez lier une variable 4D avec des objets HTML Image interactive (INPUT TYPE="IMAGE"). Par exemple, vous créez un objet HTML Image interactive dont le nom est *blimageMap* (vous prenez le nom que vous voulez). Chaque fois que vous cliquez sur l'image côté navigateur, un submit avec la position du clic est renvoyé au Serveur Web 4D. Pour récupérer les coordonnées de ce clic (exprimé par rapport au coin supérieur gauche de l'image), il suffit de lire la valeur des variables process 4D *blimageMap_X* et *blimageMap_Y* (de type Entier long) qui contiennent les coordonnées horizontales et verticales du clic. Ces variables doivent impérativement être initialisées dans la méthode projet **COMPILER_WEB** (cf. paragraphe précédent).

Dans la page HTML, vous écrivez, par exemple :

```
<P><INPUT TYPE="image"SRC="MonImage.GIF"NAME="bImageMap"BORDER=0></P>
```

La méthode 4D qui envoie la page HTML contient simplement :

```
ENVOYER FICHIER HTML("CettePage.HTM")
```


Dans la méthode projet **COMPILER_WEB**, vous écrivez :

```
C_ENTIER LONG (bImageMap_X;bImageMap_Y)
bImageMap_X:=-1 `Initialisation de la variable
bImageMap_Y:=-1 `Initialisation de la variable
```

Ensuite, dans la méthode 4D appelée par l'action POST du formulaire — ou dans la méthode courante une fois que la méthode d'action POST a émis un **ENVOYER FICHIER HTML** ("") — vous récupérez les coordonnées du clic dans les variables *bImageMap_X* et *bImageMap_Y* :

```
Si ( ( $bImageMap_X#-1 ) & ( $bImageMap_Y#-1 ) )
` Faire quelque chose en fonction de ces coordonnées
Fin de si
```

Encapsuler du JavaScript

Le code source JavaScript encapsulé dans les documents HTML est supporté par le serveur Web 4D, ainsi que l'insertion de fichiers JavaScript *.js* dans des documents HTML (par exemple `<SCRIPT SRC="..."`).

Avec **ENVOYER FICHIER HTML** ou **ENVOYER BLOB HTML**, vous envoyez une page que vous avez préparée avec un éditeur HTML ou construite avec 4D et sauvegardée comme document sur disque. Dans les deux cas, vous avez tout contrôlé sur la page et, par exemple, vous pouvez insérer des scripts JavaScript dans la section HEAD du document et utiliser des scripts avec une balise FORM. Ainsi, dans l'exemple ci-dessus, le script renvoie le formulaire "frm" car vous avez donné un nom au formulaire. Vous pouvez également déclencher, accepter ou rejeter la soumission du formulaire au niveau de la balise FORM.

Note : 4D supporte le transport d'Applets Java.

🌿 URLs et actions de formulaires

Le serveur Web 4D propose plusieurs URLs et actions de formulaires HTML spéciaux vous permettant d'effectuer différentes actions dans votre base de données.

Ces URLs sont les suivants :

- `4DACTION/`, permettant de lier un objet HTML à une méthode projet de votre base,
- `4DCGI/`, permettant d'appeler la **Méthode base Sur connexion Web** depuis tout objet HTML,
- `4DSYNC/`, permettant de synchroniser les données des tables.

En outre, le serveur Web 4D accepte plusieurs URLs supplémentaires :

- `/4DSTATS`, `/4DHTMLSTATS`, `/4DCACHECLEAR` et `/4DWEBTEST`, vous permettent d'obtenir diverses informations sur le fonctionnement de votre site Web 4D. Ces URLs sont décrits dans la section **Informations sur le site Web**.
- `/4DWSDL`, permettant d'accéder au fichier de déclaration des Web Services publiés sur le serveur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Commandes du thème Web Services (Serveur)** et au manuel Mode Développement.

URL 4DACTION/

Syntaxe : `4DACTION/MaMéthode{/Param}`

Utilisation : URL ou Action de formulaire.

Cet URL vous permet de lier un objet HTML (texte, image, bouton...) à une méthode projet 4D. Le lien sera du type `/4DACTION/MAMETH/PARAMS` où **MAMETH** est le nom de la méthode projet 4D à exécuter lorsque l'utilisateur clique sur le lien et **PARAMS** un paramètre optionnel de type Texte passé à la méthode dans `$1` (reportez-vous ci-dessous au paragraphe "Les paramètres Texte passés aux méthodes via des URLs").

Lorsque 4D reçoit une requête `/4DACTION/MAMETH/PARAMS`, la **Méthode base Sur authentification Web** (si elle existe) est appelée. Si elle retourne **Vrai**, la méthode **MAMETH** est exécutée.

`4DACTION/` peut être associé à un URL dans une page Web statique. La syntaxe de l'URL sera de la forme suivante :

```
<A HREF="/4DACTION/MAMETH/PARAMS"> Faire Quelque Chose</A>
```

La méthode projet **MAMETH** doit généralement retourner une "réponse" (envoi de page HTML via **ENVOYER FICHIER HTML** ou **ENVOYER BLOB HTML**, etc.). Veillez à effectuer les traitements les plus courts possibles, afin de ne pas bloquer le navigateur.

Note : Une méthode appelée par `4DACTION` ne doit pas faire appel à des éléments d'interface (**DIALOGUE**, **ALERTE**...).

Attention : Pour qu'une méthode 4D puisse être exécutée via l'URL `4DACTION/`, elle doit disposer de l'attribut "Disponible via les balises HTML et les URLs 4D (`4DACTION/...`)" (désélectionné par défaut), défini dans les propriétés de la méthode. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la section **Sécurité des connexions**.

Exemple

Cet exemple décrit l'association de l'URL `4DACTION/` à un objet HTML image afin d'afficher dynamiquement une image dans la page. Vous insérez dans une page HTML statique les instructions suivantes :

```
<IMG SRC="/4DACTION/PICTFROMLIB/1000">
```

Le code de **PICTFROMLIB** est le suivant :

```
C_TEXTE($1) `Ce paramètre doit toujours être déclaré
C_IMAGE($VarImage)
C_BLOB($VarBlob)
C_ENTIER LONG($Numéro)
`On récupère le numéro d'image dans la chaîne $1
$Numéro:=Num(Sous chaîne($1;2;99))
LIRE IMAGE DANS BIBLIOTHEQUE($Numéro;$VarImage)
IMAGE VERS GIF($VarImage;$VarBlob)
ENVOYER BLOB HTML($VarBlob;"image/gif")
```

4DACTION pour poster des formulaires

Le serveur Web 4D permet une facilité supplémentaire lorsque vous souhaitez utiliser des formulaires "postés", c'est-à-dire des pages HTML statiques renvoyant des données au serveur Web. L'action du formulaire doit impérativement débiter par `/4DACTION/NomMéthode`.

Note : Un formulaire peut être soumis dans deux modes (4D accepte les deux) :

- POST, généralement utilisé pour envoyer des données vers le serveur Web - dans une base de données.
- GET, généralement utilisé pour interroger le serveur Web - données en provenance de la base.

Lorsque le serveur Web reçoit un formulaire posté, il appelle la méthode projet **COMPILER_WEB** (si elle existe), puis la **Méthode base Sur authentification Web** (si elle existe). Si elle retourne **Vrai**, la méthode **NomMéthode** est exécutée. 4D analyse les champs HTML présents dans le formulaire, récupère leurs valeurs et remplit automatiquement des variables 4D avec leur contenu. Il suffit pour cela que les champs du formulaire et les variables 4D portent le même nom.

Vous pouvez également utiliser la commande **LIRE VARIABLES FORMULAIRE WEB**, permettant de récupérer le nom et la valeur de tous les champs inclus dans une page HTML soumise au serveur.

Note : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Associer des objets 4D à des objets HTML**.

La syntaxe HTML à appliquer dans le formulaire est du type suivant :

- pour la définition de l'action du formulaire :

```
<FORM ACTION="/4DACTION/NomMéthode" METHOD=POST>
```

- pour la définition d'un champ du formulaire :

```
<INPUT TYPE=Type de champ NAME=nom du champ VALUE="Valeur par défaut">
```

Pour chaque champ du formulaire, 4D affecte la valeur du champ à la variable de même nom.

Pour les options de formulaires (par exemple les cases à cocher), 4D affecte la valeur 1 à la variable associée s'il est coché, sinon 0.

Pour les saisies de type numérique, 4D effectue une conversion Alpha→Numérique de la valeur du champ.

Note : Si un champ du formulaire est nommé OK (par exemple un bouton Submit), la variable système OK de 4D est mise à 1 si la valeur du champ est non vide, sinon 0.

Exemple

Dans une base Web 4D, nous souhaitons que les navigateurs puissent effectuer des recherches parmi les enregistrements par l'intermédiaire d'une page HTML statique. Cette page s'intitule "search.htm". La base contient d'autres pages statiques, permettant par exemple d'afficher le résultat de la recherche ("results.htm"). Le type POST a été associé à la page, ainsi que l'action /4DACTION/SEARCH. Voici le code HTML correspondant à cette page :

```
<FORM ACTION="/4DACTION/PROCESSFORM" METHOD=POST> <INPUT TYPE=TEXT NAME=VNAME VALUE=""><BR>
<!-- Habituellement on met le nom du bouton dans VALUE, pour des raisons d'interprétation il faut mettre un nombre dans VALUE--> <INPUT TYPE=CHECKBOX NAME=EXACT VALUE="1">Mot entier<BR>
<!-- OK est un cas particulier--> <INPUT TYPE=SUBMIT NAME=OK VALUE="Chercher"> </FORM>
```

En cours d'utilisation, vous tapez "ABCD" dans la zone de saisie, vous cochez l'option et validez en cliquant sur **Chercher**.

4D appelle alors la méthode projet **COMPILER_WEB**. Voici son contenu :

```
C_TEXTE (VNAME)
VNAME:=""
C_ENTIER LONG (vEXACT)
vEXACT:=0
OK:=0 `cas particulier
```

Dans l'exemple, VNAME contient la chaîne "ABCD", vEXACT a pour valeur 1, et OK a pour valeur 1 (car on a cliqué sur un bouton dont le nom est OK).

4D appelle la **Méthode base Sur authentification Web** (si elle existe), puis la méthode projet PROCESSFORM, dont voici le contenu :

```
Si (OK=1)
  Si (vEXACT=0) `Si l'option n'a pas été cochée
    vNAME:=VNAME+"@"
  Fin de si
  CHERCHER ([Jockeys]; [Jockeys]Nom=vNAME)
  vLIST:=Caractere (1) `Retourne la liste en HTML
  DEBUT SELECTION ([Jockeys])
  Tant que (Non (Fin de selection ([Jockeys])))
    vLIST:=vLIST+[Jockeys]Nom+" "+[Jockeys]Tél+"<BR>"
  ENREGISTREMENT SUIVANT ([Jockeys])
Fin tant que
ENVOYER FICHIER HTML (results.htm) `Envoi de la liste dans le
`formulaire results.htm, qui contient une référence à la variable vLIST,
`par exemple <!--4DVAR vLIST-->
```

...
Fin de si

URL 4DCGI/

Syntaxe : 4DCGI/<action>

Mode : Tous.

Utilisation : URL.

Lorsque le serveur Web 4D reçoit l'URL /4DCGI/<action>, la **Méthode base Sur authentification Web** (si elle existe) est appelée. Si elle retourne **Vrai**, le serveur Web appelle la **Méthode base Sur connexion Web** en passant l'URL "tel quel" dans \$1.

L'URL 4DCGI/ ne correspond à aucun fichier. Il a pour unique rôle d'appeler 4D via la **Méthode base Sur connexion Web**. Le paramètre "<action>" peut contenir n'importe quel type d'information.

Cet URL vous permet donc d'effectuer tout type de traitement. Il vous suffit de tester la valeur de \$1 dans la **Méthode base Sur connexion Web** ou dans une de ses sous-méthodes et d'effectuer dans 4D le traitement adéquat. Par exemple, vous pouvez construire des pages HTML statiques entièrement personnalisées d'ajout, de recherche ou de tri d'enregistrements, ou encore générer des images GIF à la volée. Des exemples d'utilisation de cet URL sont fournis dans les descriptions des commandes **IMAGE VERS GIF** et **ENVOYER REDIRECTION HTTP**.

A l'issue du traitement, une "réponse" doit être retournée, à l'aide d'une des commandes d'envoi de données (**ENVOYER FICHIER HTML**, **ENVOYER BLOB HTML**, etc.).

ATTENTION : Veillez à effectuer les traitements les plus courts possibles, afin de ne pas bloquer le navigateur.

Paramètres texte passés aux méthodes 4D appelées via des URLs

4D envoie des paramètres Texte aux méthodes 4D appelées par des URLs spéciaux (4DACTION/ et 4DCGI/). Voici quelques remarques sur ces paramètres :

- Même si vous n'utilisez pas ces paramètres, vous devez les déclarer explicitement avec la commande **C_TEXTE**, sinon des erreurs runtime se produiront lorsque vous accéderez par le Web à une base exécutée en mode compilé. Le message est du type "**Une erreur runtime s'est produite à la ligne numéro : 0 Lors de l'exécution de la méthode * SUR CONNEXION WEB. Paramètres invalides dans une commande Executer**".

Cette erreur runtime est provoquée par l'absence de déclaration du paramètre texte \$1 dans la méthode 4D appelée lorsque vous avez cliqué sur le lien HTML. Comme le contexte de l'exécution est la page HTML courante, l'erreur fait référence à la "ligne 0" de la méthode qui a envoyé la page au navigateur Web. Déclarer explicitement le paramètre texte \$1 permet de supprimer ces erreurs :

```
`Méthode projet M_ADD_RECORDS
C_TEXTE($1) ` Ce paramètre DOIT être explicitement déclaré
Repeter
    AJOUTER ENREGISTREMENT([Clients])
Jusque (OK=0)
```

- Le paramètre \$1 retourne des données supplémentaires placées à la fin de l'URL, et peut être utilisé pour passer des données de l'environnement HTML vers l'environnement 4D.

Paramètres à déclarer explicitement dans la méthode appelée

Vous devez déclarer différents paramètres en fonction de l'origine et de la nature de l'appel de la méthode 4D.

- Méthode base Sur authentification Web** (si elle existe) et **Méthode base Sur connexion Web**
Vous devez déclarer les six paramètres de la connexion :

```
` Méthode base Sur connexion Web
C_TEXTE($1;$2;$3;$4;$5;$6) ` Ces paramètres DOIVENT être explicitement déclarés
```

- Méthode appelée par l'URL 4DACTION/
Vous devez déclarer le paramètre \$1 :

```
` Méthode appelée par l'URL 4DACTION/
C_TEXTE($1) ` Ce paramètre DOIT être explicitement déclaré
```

- Méthode appelée par la balise 4DSCRIPT/
La méthode retourne une valeur dans \$0. Vous devez déclarer les paramètres \$0 et \$1 :

```
` Méthode appelée par 4DSCRIPT/ sous forme de commentaire HTML  
C_TEXTE ($0;$1) ` Ces paramètres DOIVENT être explicitement déclarés
```

URL 4DSYNC/

Syntaxe :

4DSYNC/\$catalog/{NomTable}

4DSYNC/NomTable/{NomTable}/{NomChamp1,...,NomChampN}{Params}

Utilisation : URL en méthode POST ou GET

Cet URL permet de synchroniser les données des tables de la base 4D locale avec une base distante via HTTP. Il peut par exemple être utilisé pour synchroniser une base 4D et une application cliente installée sur un Smartphone ou toute application HTTP tierce.

L'URL 4DSYNC/ peut être utilisé en méthode GET afin de récupérer les données de la base 4D ou en méthode POST afin de mettre à jour les données de la base 4D.

Pour des raisons de sécurité, nous vous conseillons de filtrer explicitement les URLs 4DSYNC/ et de les accepter ou de les rejeter selon que vous autorisez ou non la synchronisation avec une application ou un système distant (cf. paragraphe "Notes sur la synchronisation en HTTP" ci-dessous).

Voici les différentes requêtes HTTP utilisables :

- **GET /4DSYNC/\$catalog**
Retourne la liste des tables de la base et leur nombre d'enregistrements.
- **GET /4DSYNC/\$catalog/NomTable**
Retourne la description de la structure de *NomTable*.
- **GET /4DSYNC/NomTable/NomChamp1{,NomChamp2},...**
Retourne les données des champs *NomChamp* de la table *NomTable*.
- **POST /4DSYNC/NomTable/NomChamp1{,NomChamp2},...**
Intègre dans la base 4D les modifications effectuées sur le client.

Note : Le format utilisé pour l'échange des données est le JSON (*JavaScript Object Notation*). La grammaire complète est disponible auprès des services techniques de 4D SAS.

Notes sur la synchronisation en HTTP

Vous devez tenir compte des principes suivants lorsque vous utilisez l'URL 4DSYNC/ :

- 4D travaille avec la structure virtuelle de la base si elle existe. Dans ce cas, les paramètres *NomTable* et *NomChamp* correspondent aux noms de tables et champs tels qu'ils ont été définis via les commandes **FIXER TITRES CHAMPS** et **FIXER TITRES TABLES**. A noter que la portée de ces commandes est la session, dans le cadre de 4D Server vous devez les appeler en procédure stockée sur le serveur.
- Pour que la synchronisation puisse être effectuée :
 - Le serveur HTTP doit être lancé.
 - La propriété **Activer réplication** doit être cochée pour chaque table dont vous voulez synchroniser les données. Si une structure virtuelle a été définie, la table doit être incluse dans cette structure virtuelle. Attention, le fait de cocher cette option publie des informations supplémentaires, vous devez veiller à ce que les accès à votre base de données soient protégés (cf. description de l'option dans la section **Réplication via le SQL**).
- Lorsque 4D reçoit une requête /4DSYNC, la **Méthode base Sur authentification Web** est appelée (hormis en cas de mot de passe incorrect, voir le schéma de connexion dans la section **Sécurité des connexions**). Si elle retourne **Vrai**, la requête est exécutée, sinon elle est rejetée.

Le serveur Web de 4D fournit diverses balises HTML spécifiques à 4D, permettant d'insérer des références à des expressions ou variables 4D, ou différents types de traitements, à l'intérieur des pages HTML envoyées par le serveur Web 4D, par exemple à l'aide des commandes **ENVOYER FICHIER HTML** et **ENVOYER BLOB HTML**. Ces pages sont appelées **pages semi-dynamiques**.

Ces balises doivent être insérées sous forme de commentaires HTML (`<!--#LaBalise LeContenu-->` en code HTML). La plupart des éditeurs HTML proposent des fonctions facilitant l'insertion de commentaires dans les pages statiques.

Les balises HTML 4D disponibles sont les suivantes :

- 4DVAR, pour insérer des variables et expressions 4D
- 4DHTMLVAR, semblable à 4DVAR mais insérant du code HTML
- 4DSCRIPT, pour exécuter une méthode 4D
- 4DINCLUDE, pour insérer une page HTML dans une autre page
- 4DIF, 4DELSE et 4DENDIF, pour insérer des conditions dans le code HTML
- 4DLOOP et 4DENDLOOP, pour insérer des boucles dans le code HTML

Traitement des balises HTML 4D

L'analyse du contenu des pages semi-dynamiques envoyées par 4D s'effectue au moment de l'appel à **ENVOYER FICHIER HTML** (.htm, .html, .shtm, .shtml), **ENVOYER BLOB HTML** (blob de type text/html), **ENVOYER TEXTE HTML** et lors de l'envoi de pages appelées via des URLs. Dans ce dernier cas, à des fins d'optimisation, les pages suffixées ".htm" et ".html" ne sont PAS analysées. Pour "forcer" l'analyse des pages HTML dans ce cas, vous devez les suffixer ".shtm" ou ".shtml" (par exemple `http://www.server.com/dir/page.shtm`).

Un exemple d'utilisation de ce type de page est fourni dans la description de la routine **STATISTIQUES DU CACHE WEB**.

Voici un tableau récapitulatif des cas dans lesquels 4D analyse les balises contenues dans les pages HTML envoyées aux navigateurs Web :

Conditions d'envoi	Analyse du contenu des pages envoyées
Extensions des pages (cas général) :	
.htm, .html, .shtm, .shtml (pages HTML)	X
.xml, .xsl (pages XML)	X
.wml (pages WML)	X
Pages appelées par des URLs	X, sauf pages suffixées ".htm" ou ".html"
Commande ENVOYER FICHIER HTML	X
Commande ENVOYER TEXTE HTML	X
Commande ENVOYER BLOB HTML (si le BLOB est du type "text/html")	X
Inclusion par la balise <code><!--#4DINCLUDE--></code>	X

En vue d'une exploitation par 4D, un commentaire HTML doit toujours être de la forme `<!--#4D...-->`. Attention, certains éditeurs HTML ajoutent automatiquement d'autres informations au sein d'un commentaire, ce qui peut entraîner des erreurs d'analyse.

La présence d'autres commentaires HTML (par exemple `<!--Début de liste-->`) est toutefois possible.

Si un commentaire `<!--#4D...` ne se termine pas par `-->`, un texte de la forme `"<!--#4D... : --> attendu"` sera inséré et l'analyse sera interrompue à ce niveau (la page sera tout de même envoyée pour indiquer l'erreur).

Il est possible d'imbriquer les différents types de commentaires. Voici par exemple une structure HTML parfaitement envisageable :

```
<HTML> ... <BODY> <!--#4DSCRIPT/PRE_PROCESS--> (Appel de méthode) <!--#4DIF (mavar=1)->
(Si condition) <!--#4DINCLUDE banner1.html--> (Insertion d'une sous
page) <!--#4DENDIF--> (Fin de si) <!--#4DIF (mavar=2)--> <!--#4DINCLUDE
banner2.html--> <!--#4DENDIF--> <!--#4DLOOP [TABLE]--> (Boucle sur la sélection
courante) <!--#4DIF ([TABLE]ValNum>10)--> (Si [TABLE]ValNum>10) <!--#4DINCLUDE
subpage.html--> (Inclusion d'une sous page) <!--#4DELSE--> (Sinon)
<B>Valeur : <!--#4DVAR [TABLE]ValNum--></B><BR> (Affichage
d'un champ) <!--#4DENDIF--> <!--#4DENDLOOP--> (Fin de boucle) </BODY> </HTML>
```

Balise 4DVAR

Syntaxe : `<!--#4DVAR NomVar-->` ou `<!--#4DVAR Expression4D-->`

La balise `<!--#4DVAR NomVar-->` vous permet d'insérer une référence à une variable ou à une expression 4D à tout endroit d'une page HTML. Par exemple, si vous écrivez :

`<P>Bienvenue sur <!--#4DVAR vtNomSite-->!</P>`

La valeur de la variable 4D `vtNomSite` sera insérée dans la page HTML lors de son envoi.

Vous pouvez également insérer du code HTML dans une variable texte 4D. Pour cela, il vous suffit de faire débiter la variable par le code 1 (par exemple, `vtHTML:=Caractere(1)+"...code HTML..."`). Un autre moyen consiste à utiliser la balise `4DHTMLVAR`.

Il est aussi possible d'insérer des expressions 4D dans les commentaires HTML 4D à l'aide de la balise `4DVAR`. Vous pouvez par exemple insérer directement le contenu d'un champ (`<!--#4DVAR [nomTable]nomChamp-->`), un élément de tableau (`<!--#4DVAR tab{1}-->`) ou une méthode retournant une valeur (`<!--#4DVAR mamethode-->`).

La conversion de l'expression obéit aux mêmes règles que la conversion d'une variable. En outre, l'expression doit satisfaire aux règles de syntaxe de 4D.

Note : L'exécution d'une méthode 4D avec `4DVAR` est soumise à la valeur de l'attribut "Disponible via les balises HTML et URLs 4D (4DACTION...)" défini dans les propriétés de la méthode. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la section [Sécurité des connexions](#).

Bien qu'une expression puisse contenir directement des appels de fonctions 4D, il est déconseillé d'utiliser ce mode de fonctionnement, pour des raisons de localisation. Par exemple le commentaire `<!--#4DVAR Date du jour-->`, bien que correctement interprété avec un 4D français, ne sera pas traité avec un 4D anglais. Il en va de même pour le traitement des nombres réels (car le séparateur décimal peut varier d'un pays à l'autre). Dans ces deux cas, il est préférable d'affecter une variable par programmation.

En cas d'erreur d'évaluation, le texte inséré sera de la forme `<!--#4DVAR mavar--> : ## erreur # code d'erreur`.

Notes :

- Vous devez utiliser des variables process.
- Il est possible d'afficher le contenu d'un champ image. En revanche, il n'est pas possible d'afficher le contenu d'un élément de tableau image.
- Comme le HTML est orienté texte, vous travaillerez généralement avec des variables Texte. Toutefois, vous pouvez également utiliser des variables BLOB. Il vous suffit pour cela de générer des BLOBs en mode Texte sans longueur.

Balise 4DHTMLVAR

Syntaxe : `<!--#4DHTMLVAR NomVar-->` ou `<!--#4DHTMLVAR Expression4D-->`

Cette balise permet d'évaluer une variable ou une expression 4D et de l'insérer dans une page en tant qu'expression HTML. En fait, cette balise produit exactement les mêmes effets que la balise `<!--#4DVAR mavar-->`, lorsque mavar débute par le caractère de code 1.

Par exemple, voici les résultats de l'insertion de la variable Texte 4D mavar à l'aide des balises disponibles :

Valeur de mavar	Balises	Insertion dans la page Web
mavar:=""	<code><!--#4DVAR mavar--></code>	<code></code>
mavar:=Caractere(1)+""	<code><!--#4DVAR mavar--></code>	<code></code>
mavar:=""	<code><!--#4DHTMLVAR mavar--></code>	<code></code>

En cas d'erreur d'évaluation, le texte inséré sera de la forme `<!--#4DHTMLVAR mavar--> : ## erreur # code d'erreur`.

Note : L'exécution d'une méthode 4D avec `4DHTMLVAR` est soumise à la valeur de l'attribut "Disponible via les balises HTML et URLs 4D (4DACTION...)" défini dans les propriétés de la méthode. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la section [Sécurité des connexions](#).

Note : La variable doit être exprimée à l'aide de la table de caractères ISO Latin-1 (pour plus d'informations, reportez-vous à la description de la commande [Mac vers ISO](#)).

Balise 4DSCRIPT/

Syntaxe : `<!--#4DSCRIPT/NomMéthode/Param-->`

La balise `4DSCRIPT/` vous permet d'exécuter des méthodes 4D au moment de l'envoi de pages HTML statiques. La présence dans une page statique du commentaire HTML `<!--#4DSCRIPT/NomMéthode/Param-->` provoque l'exécution de la méthode **NomMéthode** avec le paramètre Param sous forme de chaîne dans \$1. Au chargement de la page, 4D appelle la **Méthode base Sur authentification Web** (si elle existe). Si elle retourne **Vrai**, 4D exécute la méthode.

La méthode retourne alors du texte dans \$0. Si la chaîne débute par le caractère de code 1, elle est considérée comme du HTML (même principe que pour les variables).

Note : L'exécution d'une méthode avec `4DSCRIPT` est soumise à la valeur de l'attribut "Disponible via les balises HTML et URLs 4D (4DACTION...)" défini dans les propriétés de la méthode. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la section [Sécurité des connexions](#).

Par exemple, vous insérez dans une page statique le commentaire `"Nous sommes le <!--#4DSCRIPT/MAMETH/MONPARAM-->"`. Au chargement de la page, 4D appelle la **Méthode base Sur authentification Web** (si elle existe) puis la méthode **MAMETH** en lui passant comme paramètre (dans \$1) la chaîne "MONPARAM".

La méthode retourne du texte dans \$0 (par exemple "28/10/10"), l'expression "Nous sommes le <!--#4DSCRIPT/MAMETH/MONPARAM-->" devient alors "Nous sommes le 28/10/10".

Le code de MAMETH est :

```
C_TEXTE($0;$1) `Ces paramètres doivent TOUJOURS être déclarés
$0:=Chaîne(Date du jour)
```

Note : Une méthode appelée par `4DSCRIPT` ne doit pas faire appel à des éléments d'interface (**DIALOGUE**, **ALERTE**...)

Comme 4D exécute les méthodes dans leur ordre d'apparition, il est tout à fait possible de faire appel à une méthode qui fixe la valeur de plusieurs variables elles-mêmes référencées plus loin dans le document, quel que soit le mode utilisé.

Note : Vous pouvez insérer autant de commentaires `<!--#4DSCRIPT...-->` que vous voulez dans une page statique.

Balise 4DINCLUDE

Syntaxe : `<!--#4DINCLUDE chemin-->`

Ce commentaire permet d'inclure, dans une page HTML, une autre page HTML (désignée par le paramètre *chemin*). Par défaut, seul le corps de la page HTML désignée, c'est-à-dire le contenu compris entre les balises `<body>` et `</body>`, est inclus (les balises elles-mêmes ne sont pas incluses). Ce principe permet d'éviter les conflits liés aux meta balises présentes dans les entêtes. Toutefois, si la page HTML désignée ne contient pas de balises `<body></body>`, la page entière est incluse. Il vous appartient alors de veiller à la cohérence des meta balises.

Le commentaire `<!--#4DINCLUDE -->` s'avère particulièrement utile en combinaison avec les tests (`<!--#4DIF-->`) ou les boucles (`<!--#4DLOOP-->`). Il est également pratique pour inclure des bannières en fonction d'un critère, ou de manière aléatoire.

Au moment de l'inclusion, quelle que soit l'extension du nom du fichier, 4D analyse la page appelée puis insère son contenu — éventuellement modifié — dans la page d'où provient l'appel `4DINCLUDE`.

Le placement dans le cache Web d'une page incluse à l'aide du commentaire `<!--#4DINCLUDE -->` répond aux mêmes règles que celles des pages demandées via un URL ou envoyées par la commande **ENVOYER FICHIER HTML**.

Passer dans *chemin* le chemin d'accès au document à inclure. **Attention :** Dans le cas de la balise `4DINCLUDE`, le chemin d'accès doit être défini relativement au document en cours d'analyse, c'est-à-dire au document "parent", et non à la racine du serveur. Utilisez la barre oblique (/) comme séparateur de dossiers et les deux-points (..) pour remonter d'un niveau hiérarchique (syntaxe HTML).

Note : Lorsque vous utilisez la balise `4DINCLUDE` avec la commande **TRAITER BALISES HTML**, le dossier par défaut est le dossier contenant le fichier de structure de la base.

Le nombre de `<!--#4DINCLUDE chemin-->` au sein d'une page n'est pas limité. Toutefois, les appels à `<!--#4DINCLUDE chemin-->` ne peuvent s'effectuer que sur 1 niveau. Cela signifie que par exemple vous ne pouvez pas insérer le commentaire `<!--#4DINCLUDE mondocr3.html-->` dans le corps de la page `mondocr2.html`, elle-même appelée par `<!--#4DINCLUDE mondocr2-->` inséré dans `mondocr1.html`.

En outre, 4D contrôle que les inclusions ne sont pas récursives.

En cas d'erreur, le texte inséré est de la forme `"<!--#4DINCLUDE chemin--> : Le document ne peut pas être ouvert"`.

Exemples :

```
<!--#4DINCLUDE souspage.html--> <!--#4DINCLUDE dossier/souspage.html--> <!--#4DINCLUDE
../dossier/souspage.html-->
```

Balises 4DIF, 4DELSE et 4DENDIF

Syntaxe : `<!--#4DIF expression--> <!--#4DELSE--> <!--#4DENDIF-->`

Utilisé en conjonction avec les commentaires `<!--#4DELSE-->` (optionnel) et `<!--#4DENDIF-->`, le commentaire `<!--#4DIF expression-->` offre la possibilité d'exécuter du code HTML de manière conditionnelle.

Le paramètre *expression* peut contenir toute expression 4D valide retournant une valeur booléenne. Elle doit figurer entre parenthèses et respecter les règles de syntaxe de 4D.

Les blocs `<!--#4DIF expression--> ... <!--#4DENDIF-->` peuvent être imbriqués sur plusieurs niveaux. Comme dans 4D, chaque `<!--#4DIF expression-->` doit avoir un `<!--#4DENDIF-->` correspondant.

En cas d'erreur d'évaluation, le texte `"<!--#4DIF expression--> : Une expression booléenne était attendue"` est inséré à la place du contenu situé entre `<!--#4DIF -->` et `<!--#4DENDIF-->`.

De même, s'il n'y a pas autant de `<!--#4DENDIF-->` que de `<!--#4DIF -->`, le texte `"<!--#4DIF expression--> : 4DENDIF attendu"` est inséré à la place du contenu situé entre `<!--#4DIF -->` et `<!--#4DENDIF-->`.

Exemple

Cet exemple de code inséré dans une page HTML statique affiche un libellé différent en fonction du résultat de l'expression `vnom#""` :

```
<BODY> ... <!--#4DIF (vnom#"")--> Noms commençant par <!--#4DVAR vnom-->. <!--#4DELSE--> Aucun
nom n'a été trouvé. <!--#4DENDIF--> ... </BODY>
```

Balises 4DLOOP et 4ENDLOOP

Syntaxe : `<!--#4DLOOP condition--> <!--#4DENDLOOP-->`

Ce commentaire permet de répéter une portion de code HTML tant que la condition est remplie. La portion est délimitée par `<!--#4DLOOP-->` et `<!--#4DENDLOOP-->`.

Les blocs `<!--#4DLOOP condition--> ... <!--#4DENDLOOP-->` peuvent être imbriqués. Comme dans 4D, chaque `<!--#4DLOOP`

condition--> doit avoir un <!--#4DENDLOOP--> correspondant.

Il existe trois types de conditions :

- <!--#4DLOOP [table]-->

Cette syntaxe effectue une boucle pour chaque enregistrement de la sélection courante de table dans le process en cours. La portion de code HTML située entre les deux commentaires est répétée pour chaque enregistrement de la sélection courante.

Note : Lors de l'utilisation de 4DLOOP avec une table, les enregistrements sont chargés en mode Lecture seule.

L'exemple de code HTML suivant :

```
<!--#4DLOOP [Personnes]--> <!--#4DVAR [Personnes]Nom--> <!--#4DVAR [Personnes]Prenom--><BR>
<!--#4DENDLOOP-->
```

... pourrait se traduire en langage 4D par :

```
DEBUT SELECTION([Personnes])
Tant que(Non(Fin de selection([Personnes])))
...
  ENREGISTREMENT SUIVANT([Personnes])
Fin tant que
```

- <!--#4DLOOP tableau-->

Cette syntaxe effectue une boucle pour chaque élément du tableau. L'indice courant du tableau est incrémenté à chaque répétition de la portion de code HTML.

Il n'est pas possible d'utiliser cette syntaxe avec des tableaux à deux dimensions. Dans ce cas, la solution consiste à combiner une méthode et des boucles imbriquées.

L'exemple de code HTML suivant :

```
<!--#4DLOOP tab_noms--> <!--#4DVAR tab_noms{tab_noms}--><BR> <!--#4DENDLOOP-->
```

... pourrait se traduire en langage 4D par :

```
Boucle($indice;1;Taille tableau(tab_noms))
  tab_noms:=$indice
  ...
Fin de boucle
```

- <!--#4DLOOP méthode-->

Cette syntaxe effectue une boucle tant que la méthode retourne Vrai. La méthode admet un paramètre de type Entier long.

Elle est appelée une première fois avec la valeur 0 pour permettre une éventuelle phase d'initialisation, puis elle est appelée successivement avec les valeurs 1, 2, 3... tant qu'elle renvoie Vrai.

Pour des raisons de sécurité, la **Méthode base Sur authentification Web** peut être appelée, une seule fois, avant la phase d'initialisation (exécution de la méthode avec 0 comme paramètre). Si l'authentification est confirmée, la phase d'initialisation a lieu.

En vue de la compilation de la base, il est impératif de déclarer **C_BOOLEAN(\$0)** et **C_ENTIER LONG(\$1)** au sein de la méthode.

L'exemple de code HTML suivant :

```
<!--#4DLOOP ma_methode--> <!--#4DVAR var--> <BR> <!--#4DENDLOOP-->
```

... pourrait se traduire en code 4D par :

```
Si(AuthentificationWebOK)
  Si(ma_methode(0))
    $compteur:=1
    Tant que(ma_methode($compteur))
      ...
      $compteur:=$compteur+1
    Fin tant que
```

```
Fin de si
Fin de si
```

La méthode `ma_methode` pourrait avoir la forme suivante :

```
C_ENTIER LONG($1)
C_BOOLEAN($0)
Si($1=0)
  `Initialisation
  $0:=Vrai
Sinon
  Si($1<50)
    ...
    var:=...
    $0:=Vrai
  Sinon
    $0:=Faux `Arrêt de la boucle
  Fin de si
Fin de si
```

En cas d'erreur d'évaluation, le texte "`<!--#4DLOOP expression--> : descriptif`" est inséré à la place du contenu situé entre `<!--#4DLOOP -->` et `<!--#4DENDLOOP-->`.

Le descriptif de l'erreur peut être l'un des suivants :

- Une expression de ce type n'était pas attendue (erreur générique).
- Nom de table invalide (erreur sur le nom de la table).
- Un tableau était attendu (la variable n'est pas un tableau ou est un tableau à deux dimensions).
- La méthode n'existe pas.
- Erreur de syntaxe (lors de l'exécution de la méthode).
- Erreur de privilège (pas de droits suffisants pour accéder à la table ou à la méthode).
- 4DENDLOOP attendu (le nombre de `<!--#4DENDLOOP-->` n'est pas égal à celui de `<!--#4DLOOP -->`).

Paramétrages du serveur Web

Vous pouvez paramétrer le fonctionnement du serveur Web 4D à l'aide de paramètres définis dans la page **Web** des Propriétés de la base. Cette section décrit les paramètres des onglets **Configuration**, **Options (I)** et **(II)** de cette page.

- Les paramètres des pages **Journal** sont traités dans la section .
- Les paramètres de la page **Web Services** sont traités dans le manuel "Mode Développement".

Note de compatibilité : Certains mécanismes Web présents dans les versions précédentes de 4D sont désormais considérés comme obsolètes (par exemple, le mode contextuel et les options qui lui sont liées). Par compatibilité, ces mécanismes restent utilisables dans les bases de données converties. Dans ce cas, vous pouvez les visualiser et éventuellement les désactiver dans la page **Compatibilité** des propriétés de la base.

Page Configuration

The screenshot shows the 'new2 - Propriétés de la base' window with the 'Web' tab selected. The 'Configuration' sub-tab is active. The 'Information de publication' section contains the following settings:

- ☐ Lancer le serveur Web au démarrage
- Port TCP : 80
- Adresse IP : Toutes
- ☒ Activer SSL
- Numéro de port HTTPS : 443

The 'Chemins' section contains the following settings:

- Racine HTML par défaut : "WebFolder" dans le volume "C:"
- Page d'accueil par défaut : index.html

At the bottom of the dialog are three buttons: 'Réglages d'usine', 'Annuler', and 'OK'.

Lancer le serveur Web au démarrage

Indique si le serveur Web doit être démarré dès le lancement de l'application 4D. Cette option est détaillée dans la section [Mise en route du serveur Web et gestion des connexions](#).

Port TCP

Par défaut, 4D publie une base Web sur le port TCP standard du Web, qui est le port 80. Si ce port est déjà utilisé par un autre service Web, vous devez changer le port TCP utilisé par 4D pour votre base. La modification du port TCP permet également de lancer le serveur Web 4D sous Mac OS X sans être l'utilisateur root de la machine (cf. section [Mise en route du serveur Web et gestion des connexions](#)).

Pour cela, dans la zone de saisie "Port TCP", indiquez le numéro de port TCP à utiliser pour cette base (c'est-à-dire un numéro de port TCP non utilisé par un autre service TCP/IP sur la machine).

Note : Si vous passez 0, 4D utilisera le numéro de port TCP par défaut, c'est-à-dire 80.

Au niveau du navigateur Web, vous devez inclure ce numéro de port TCP personnalisé dans la description de l'adresse utilisée pour vous connecter à la base Web. L'adresse doit être suivie du signe "deux-points" et du numéro de port. Si, par exemple, vous

utilisez le port TCP numéro 8080, vous devrez spécifier dans le browser "123.45.67.89:8080".

ATTENTION : Lorsque vous utilisez des numéros de port TCP autres que les numéros par défaut (80 pour le mode standard et 443 pour le mode SSL), prenez garde à ne pas spécifier de numéros de port qui se trouvent être les numéros par défaut d'autres services que vous employez simultanément. Si, par exemple, vous envisagez d'exploiter le protocole FTP sur la machine serveur Web, n'utilisez pas les numéros de ports TCP 20 et 21 qui sont les ports par défaut de ce protocole. Pour connaître les attributions standard des numéros de port TCP, vous pouvez vous reporter à la section [Annexe B, Numéros des ports TCP](#) dans la documentation de 4D Internet Commands. Les numéros de port inférieurs à 256 sont réservés pour les services standard et les numéros 256 à 1024 sont réservés pour les services spécifiques issus des plates-formes UNIX. Pour une sécurité maximum, il vous suffit de spécifier un numéro de port situé au-delà de ces intervalles, par exemple dans les 2000 ou 3000.

Adresse IP

Vous pouvez définir l'adresse IP sur laquelle le serveur Web doit recevoir les requêtes HTTP. Par défaut, le serveur répond sur toutes les adresses IP (option **Toutes**).

La liste déroulante "Adresse IP" liste automatiquement toutes les adresses IP présentes sur la machine. Lorsque vous sélectionnez une adresse particulière, le serveur ne répond qu'aux requêtes dirigées sur cette adresse.

Cette fonctionnalité est destinée aux serveurs Web 4D hébergés sur des machines ayant plusieurs adresses TCP/IP. C'est, par exemple, fréquemment le cas chez les fournisseurs d'hébergement Internet (MultiHoming). Vous pouvez donc placer plusieurs 4D ou 4D Server sur une même machine et réserver une adresse IP spécifique à chaque base publiée en Internet/Intranet.

La mise en place de cette fonctionnalité nécessite une configuration adéquate de la machine accueillant les différents serveurs Web :

• Configuration MultiHoming sous Mac OS

Pour mettre en place un système utilisant le MultiHoming sous Mac OS :

1. Ouvrez le tableau de bord TCP/IP.
2. Sélectionnez **manuel** dans le pop up menu **Configuration**.
3. Créez un fichier texte nommé "Secondary IP Addresses" et placez-le dans le sous-dossier "Préférences" de votre dossier Système.

Chaque ligne du fichier "Secondary IP Addresses" doit contenir une adresse IP secondaire ainsi que, si nécessaire, un masque de sous-réseau et une adresse de routeur.

Pour plus d'informations sur cette configuration, reportez-vous à la documentation fournie par Apple, Inc.

• Configuration MultiHoming sous Windows

Pour mettre en place un système utilisant le MultiHoming sous Windows :

1. Sélectionnez successivement les commandes suivantes (ou équivalentes en fonction de votre version de Windows) : Menu **Démarrer** > **Panneau de configuration** > **Connexions réseau et Internet** > **Connexions réseau** > **Connexion au réseau local** (Propriétés) > **Protocole Internet (TCP/IP)** > Bouton **Propriétés** > Bouton **Avancé...** La boîte de dialogue de configuration "Paramètres TCP/IP avancés" s'affiche.
2. Cliquez sur le bouton **Ajouter...** dans la zone "Adresses IP" et ajoutez les adresses IP supplémentaires.

Vous pouvez définir jusqu'à 5 adresses IP différentes. Pour cette opération, il se peut que vous ayez besoin de l'assistance d'un administrateur réseau.

Activer SSL

Indique si le serveur Web doit ou non accepter les connexions sécurisées. Cette option est décrite dans la section [Utiliser le protocole SSL](#).

Numéro de port HTTPS

Permet de modifier le numéro du port TCP/IP utilisé par le serveur Web pour les connexions HTTP sécurisées via SSL (protocole HTTPS). Par défaut, le numéro du port HTTPS est 443 (valeur standard).

Vous pouvez souhaiter modifier ce numéro pour deux raisons principales :

- par souci de sécurité — en effet, les attaques des pirates contre les serveurs Web se concentrent généralement sur les ports TCP standard, c'est-à-dire 80 et 443.
- sous Mac OS X, pour permettre aux utilisateurs "standard" de lancer le serveur Web en mode sécurisé — en effet, sous Mac OS X, l'utilisation des ports TCP/IP réservés à la publication Web (0 à 1023) requiert des privilèges d'accès spécifiques : seul l'utilisateur "root" peut lancer une application utilisant ces ports. Pour que les utilisateurs autres que "root" puissent lancer le serveur Web, une solution consiste à modifier le numéro du port TCP/IP du serveur Web (cf. section [Mise en route du serveur Web et gestion des connexions](#)).

Vous pouvez passer toute valeur valide (pour éviter les restrictions d'accès sous Mac OS X, il est nécessaire de passer une valeur supérieure à 1023). Pour plus d'informations sur les numéros de port TCP, reportez-vous ci-dessus au paragraphe "Port TCP".

Racine HTML par défaut


Permet de définir l'emplacement par défaut des fichiers du site Web et indique le niveau hiérarchique sur le disque au-dessus duquel aucune requête ne pourra accéder. Cette option est décrite dans la section [Sécurité des connexions](#).

Page d'accueil par défaut

Cette option permet de désigner la page d'accueil (page "Home") par défaut pour tous les navigateurs se connectant à la base.

Cette page peut être statique ou semi-dynamique.

Par défaut, lors du premier démarrage du serveur Web, 4D crée une page d'accueil nommée "index.html" et la place dans le dossier racine HTML. Si vous ne modifiez pas ce paramétrage, tout navigateur se connectant au serveur Web obtient la page suivante :



Pour modifier la page d'accueil par défaut, vous pouvez simplement la remplacer par votre propre page "index.html" dans le dossier racine de la base ou saisir dans la zone le chemin d'accès relatif de la page que vous souhaitez définir. Le chemin d'accès doit être établi relativement au dossier racine HTML par défaut. Afin d'assurer la compatibilité multi-plate-forme de vos bases, le serveur Web 4D utilise, pour décrire les chemins d'accès, des conventions d'écriture particulières. Les règles de syntaxe sont les suivantes ;

- les dossiers sont séparés par le caractère /
- le chemin ne doit pas se terminer par /
- pour "remonter" d'un niveau dans la hiérarchie des dossiers, saisissez ".." (point point) devant le nom du dossier
- le chemin ne doit pas commencer par /.

Par exemple, si vous souhaitez que la page d'accueil par défaut soit la page "MyHome.htm", placée dans le dossier "Web" (lui-même situé dans le dossier racine HTML par défaut de la base), saisissez **Web/MyHome.htm**

Note : Vous pouvez également définir une page d'accueil par défaut pour chaque process Web à l'aide de la routine **FIXER PAGE ACCUEIL**.

Si vous ne spécifiez pas de page d'accueil par défaut, la **Méthode base Sur connexion Web** est appelée. Il vous revient alors de traiter la requête par programmation.

Page Options (I)

Employés - Propriétés de la base

Général Interface Compilateur Base de données Déplacement Sauvegarde Client-Serveur **Web** SQL PHP Sécurité Compatibilité

Configuration Options (I) Options (II) Journal (format) Journal (périodicité) Web services

Mémoire cache

☐ Utiliser le cache Web de 4D

Taille du cache des pages : Ko

Process Web

Conservation des process inactifs : Aucune 5 min. 15 min. 30 min. 1 h Illimitée

Process Web simultanés maxi :

☒ Réutilisation des contextes temporaires

Mots de passe Web

☒ Pas de mots de passe

☐ Mots de passe protocole BASIC

☐ Inclure les mots de passe 4D

☐ Mots de passe protocole DIGEST

Utilisateur Web générique :

Mémoire cache

Le serveur Web 4D dispose d'un cache permettant de charger en mémoire les pages statiques, les images GIF, les images JPEG (<100 ko) et les feuilles de styles (fichiers .css), au fur et à mesure qu'elles sont demandées.

L'utilisation d'un cache permet d'augmenter de manière significative les performances du serveur Web en ce qui concerne l'envoi de pages statiques. Le cache est commun à tous les process Web.

Par défaut, le cache des pages statiques n'est pas activé. Pour l'activer, il suffit de cocher l'option **Utiliser le cache Web de 4D**.

Vous pouvez éventuellement modifier la taille du cache dans la zone **Taille du cache des pages**. La valeur à fixer dépend du nombre et de la taille des pages statiques de votre site Web, ainsi que des ressources dont dispose la machine hôte.

Note : Au cours de l'utilisation de votre base Web, vous pourrez contrôler les performances du cache à l'aide de la routine **STATISTIQUES DU CACHE WEB**. Si par exemple vous constatez que le taux d'utilisation du cache est proche de 100%, vous pouvez envisager d'augmenter la taille qui lui est allouée.

Les URL particuliers `/4DSTATS` et `/4DHTMLSTATS` vous permettent également d'obtenir des informations sur l'état du cache.

Reportez-vous à la section **Informations sur le site Web**.

Une fois le cache activé, lorsqu'une page est demandée par un navigateur, le serveur Web 4D la cherche d'abord dans le cache. Si elle s'y trouve, elle est immédiatement envoyée, sinon le programme charge la page depuis le disque et la place dans le cache. Lorsque le cache est plein et que de la place supplémentaire est requise, 4D "décharge" les pages les moins utilisées, par ordre d'ancienneté.

Vider le cache

Vous pouvez à tout moment vider le cache des pages et des images qu'il contient (par exemple si vous avez effectué des modifications sur une page statique et souhaitez qu'elle soit rechargée dans le cache). Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton **Vider le cache**. Le cache est alors immédiatement vidé.

Conservation des process inactifs

Permet de définir le délai maximum avant fermeture (timeout) des process Web inactifs sur le serveur.

Process Web simultanés maxi

Cette option indique la limite strictement supérieure du nombre de process Web de tout type (process Web standard ou appartenant à la "réserve" de process) pouvant être simultanément ouverts sur le serveur. Ce paramètre permet de prévenir la saturation du serveur Web 4D pouvant se produire lors d'un envoi massif de requêtes.

Par défaut, le nombre est de 32 000 (autrement dit, jusqu'à 31 999 process Web peuvent être créés simultanément). Vous pouvez passer toute valeur incluse entre 10 et 32 000.

Lorsque ce nombre maximum (moins un) de process Web concurrents est atteint, 4D ne crée plus de nouveau process et retourne

le message "Serveur non disponible" (statut HTTP 503 - Service Unavailable) à toute nouvelle requête.

Note : Le nombre maximum de process Web peut également être défini à l'aide de la commande **FIXER PARAMETRE BASE**.

A propos de la réserve de process

La "réserve" de process Web permet d'augmenter la réactivité du serveur Web. Cette réserve est dimensionnée par un minimum (0 par défaut) et un maximum (10 par défaut) de process à recycler. Ces valeurs peuvent être modifiées à l'aide de la commande **FIXER PARAMETRE BASE**. Lors du changement du nombre maximum de process Web, si celui-ci est inférieur à la limite supérieure de la "réserve", cette limite est alors abaissée au nombre maximum de process Web.

Comment déterminer la valeur à passer ?

En théorie, le nombre maximum de process Web est le résultat de la division Mémoire disponible / Taille de la pile d'un process Web. Une autre solution consiste à visualiser les informations sur les process Web affichées dans l'Explorateur d'exécution : le nombre courant de process Web et le nombre maximum atteint depuis le démarrage du serveur Web sont indiqués.

Réutilisation des contextes temporaires (4D en mode distant)

Permet d'optimiser le fonctionnement du serveur Web de 4D en mode distant en recyclant les process Web créés pour le traitement de requêtes Web précédentes.

En effet, le serveur Web d'un client 4D a besoin d'un process Web spécifique pour le traitement de chaque requête Web ; lorsque cela s'avère nécessaire, ce process se connecte au poste 4D Server afin d'accéder aux données et au moteur de base de données. Il génère alors un contexte temporaire utilisant ses propres variables, sélections, etc. Une fois la requête traitée, le process est tué. Lorsque l'option **Réutilisation des contextes temporaires** est cochée, 4D maintient les process Web spécifiques créés sur le poste client et les réutilise pour les requêtes suivantes. L'étape de création du process étant supprimée, les performances du serveur Web sont alors améliorées.

En contrepartie, vous devez veiller dans ce cas à initialiser systématiquement les variables utilisées dans les méthodes 4D afin de ne pas risquer d'obtenir des résultats faussés. De même, il est nécessaire d'effacer les sélections ou enregistrements courants éventuellement définis au cours de la requête précédente.

Zone "Mots de passe"

Paramétrage du système de protection des accès au site Web via des mots de passe. Cette option est décrite dans la section **Sécurité des connexions**.

Page Options (II)

The screenshot shows the 'Options (II)' tab of the 'Employés - Propriétés de la base' dialog box. The 'Web' icon in the top toolbar is highlighted. The 'Options (II)' tab is selected, showing two sections:

- Conversion texte:** Contains a checkbox 'Envoyer directement les caractères étendus' (unchecked) and a dropdown menu 'Jeu standard' set to 'UTF-8'.
- Connexions persistantes:** Contains a checkbox 'Utiliser les connexions persistantes' (checked), a text input 'Nombre de requêtes par connexion' set to '100', and a text input 'Délai avant déconnexion (secondes)' set to '15'.

At the bottom, there are buttons for 'Réglages d'usine', 'Annuler', and 'OK'.

Envoyer directement les caractères étendus

Par défaut, le serveur Web 4D convertit les caractères étendus présents dans les pages Web (dynamiques et statiques) au normes HTML avant de les envoyer. Ils sont ensuite interprétés par les navigateurs.

Vous pouvez paramétrer le serveur Web de manière à ce que les caractères étendus soient envoyés "tel quels", sans conversion en entités HTML. Cette option permet un gain de vitesse important sur des systèmes étrangers (principalement japonais).

Pour cela, il suffit de cocher l'option **Envoyer directement les caractères étendus**.

Jeux standard

La liste déroulante **Jeu standard** vous permet de définir le jeu de caractères utilisé par le serveur Web 4D. Par défaut, le jeu de caractères est UTF-8.

Connexions persistantes

Le serveur Web de 4D peut utiliser des connexions persistantes (keep-alive). L'option keep-alive permet de maintenir ouverte une seule connexion TCP pour l'ensemble des échanges effectués par un navigateur et le serveur afin d'économiser les ressources et d'optimiser les échanges.

L'option **Utiliser les connexions persistantes** permet d'activer ou d'inactiver les connexions TCP persistantes pour le serveur Web. Cette option est cochée par défaut. Dans la plupart des cas, il est conseillé de conserver cette option cochée car elle permet d'accélérer les échanges. Si le navigateur Web ne prend pas en charge les connexions keep-alive, le serveur Web 4D bascule automatiquement en HTTP/1.0.

La fonction keep-alive du serveur Web de 4D concerne toutes les connexions TCP/IP (HTTP, HTTPS). A noter toutefois que les connexions persistantes ne sont pas systématiquement utilisées pour tous les process Web 4D. Dans certains cas, d'autres mécanismes d'optimisation du serveur Web sont mis en oeuvre. Les connexions persistantes sont principalement efficaces lors de l'envoi de pages statiques.

Deux options permettent de régler le mécanisme des connexions persistantes :

- **Nombre de requêtes par connexion** : permet de définir le nombre maximum de requêtes pouvant transiter dans une même connexion persistante. Limiter le nombre de requêtes par connexion permet d'éviter les risques de saturation du serveur via l'envoi massif de requêtes (technique utilisée par les pirates).
La valeur par défaut (100) peut être réduite ou augmentée en fonction des ressources de la machine hébergeant le serveur Web 4D.
- **Délai avant déconnexion** (timeout) : cette valeur définit le délai maximal (en secondes) pendant lequel le serveur Web maintient ouverte une connexion TCP tant qu'aucune nouvelle requête n'est reçue de la part du navigateur. A l'issue de ce délai, le serveur referme la connexion.
Si le navigateur envoie une requête après la fermeture de la connexion, une nouvelle connexion TCP est automatiquement créée. Ce fonctionnement est transparent pour l'utilisateur.

Informations sur le site Web

Vous pouvez obtenir diverses informations sur le fonctionnement de votre site Web 4D :

- Vous pouvez contrôler le site par l'intermédiaire d'URL particuliers (*/4DSTATS*, */4DHTMLSTATS*, */4DCACHECLEAR* et */4DWEBTEST*).
- Vous pouvez générer un historique des requêtes.
- Vous pouvez visualiser la charge du serveur Web dans la page "Evaluation" de l'Explorateur d'exécution de 4D.

URLs de gestion du serveur Web

Le serveur Web 4D accepte quatre URLs particuliers : */4DSTATS*, */4DHTMLSTATS*, */4DCACHECLEAR* et */4DWEBTEST*.

- */4DSTATS*, */4DHTMLSTATS* et */4DCACHECLEAR* sont accessibles uniquement au Super_Utilisateur et à l'Administrateur de la base. Si la base ne comporte pas de système de mots de passe 4D, ces URLs sont accessibles à tout utilisateur.
- */4DWEBTEST* est toujours accessible.

/4DSTATS

L'URL */4DSTATS* renvoie sous forme texte pur :

- le nombre de "hits" (connexions bas niveau),
- le nombre de contextes créés (obsolète),
- le nombre de contextes n'ayant pas pu être créés (obsolète),
- le nombre d'erreurs de mots de passe,
- le nombre de pages stockées dans le cache,
- le pourcentage du cache utilisé,
- la liste des pages et des fichiers GIF ou JPEG stockés dans le cache des pages statiques (*).

(*) Pour plus d'informations sur le cache des pages statiques et des images, reportez-vous à la section [Paramétrages du serveur Web](#).

Ces informations peuvent vous permettre de contrôler le fonctionnement de votre serveur et éventuellement d'adapter les paramètres correspondants.

Note : La commande [STATISTIQUES DU CACHE WEB](#) vous permet également d'obtenir des informations sur l'utilisation du cache pour les pages statiques.

/4DHTMLSTATS

L'URL */4DHTMLSTATS* renvoie, sous forme de texte pur également, les mêmes informations que l'URL */4DSTATS*, à la différence près que, dans la dernière rubrique (contenu du cache), seule la liste des pages HTML — donc sans les fichiers .GIF et .JPEG — présentes dans le cache est fournie.

/4DCACHECLEAR

L'URL */4DCACHECLEAR* provoque l'effacement immédiat du cache des pages statiques et des images. Il permet donc de "forcer" la mise à jour de pages ayant été modifiées.

/4DWEBTEST

L'URL */4DWEBTEST* permet de contrôler le statut du serveur Web. Lorsque cet URL est appelé, 4D retourne un fichier texte contenant les champs HTTP suivants :

- **Date** : date du jour au format RFC 822
Exemple : "Date: Fri, 7 Feb 2003 13:12:50 GMT"
- **Server** : 4D WebStar_D/numéro de version interne
Exemple : "4D WebStar_D/7.0"
- **User-Agent** : nom et version @ adresse IP du client
Exemple : "Mozilla/4.08 (Macintosh; I; PPC, Nav) @ 192.193.00.00"

Historique des requêtes


4D vous permet de générer un historique des requêtes.

Ce fichier est nommé "logweb.txt" et est automatiquement placé :

- avec 4D en mode local et 4D Server, dans le dossier Logs situé à côté du fichier de structure de la base.
- avec 4D en mode distant, dans le sous-dossier Logs du dossier base 4D client (dossier de cache).

Activation et format

L'activation et la configuration du contenu du fichier d'historique s'effectue dans les Propriétés de la base, page **Web/Journal (Format)** :



Note : L'activation et la désactivation du fichier d'historique des requêtes peut également être effectuée par programmation, à l'aide de la commande **FIXER PARAMETRE BASE**.

Le menu de format du journal propose les options suivantes :

- **Pas de journal** : lorsque cette option est sélectionnée, 4D ne génère pas d'historique des requêtes.
- **CLF (Common Log Format)** : lorsque cette option est sélectionnée, l'historique des requêtes est généré au format CLF. Avec le format CLF, chaque ligne du fichier représente une requête sous la forme :
hôte rfc931 utilisateur [JJ/MMM/AAAA:HH:MM:SS] "requête" statut longueur
 Chaque champ est séparé par un espace, chaque ligne se termine par la séquence CR/LF (caractère 13, caractère 10).
 - *hôte* : adresse IP du client (ex. 192.100.100.10)
 - *rfc931* : information non gérée par 4D, c'est toujours - (signe moins)
 - *utilisateur* : nom de l'utilisateur tel qu'il s'est authentifié, sinon - (signe moins). Si le nom de l'utilisateur contient des espaces, ils sont remplacés par des _ (tiret bas).
 - *JJ* : jour, *MMM* : mois abrégé en 3 lettres et toujours en anglais (Jan, Feb, ...), *AAAA* : année, *HH* : heure, *MM* : minutes, *SS* : secondes
 La date et l'heure sont locales au serveur
 - *requête* : requête envoyée par le client (ex. GET /index.htm HTTP/1.0)
 - *statut* : réponse donnée par le serveur.
 - *longueur* : taille des données renvoyées (hors en-tête HTTP) ou 0.
 Les valeurs possibles de statut sont :
 - 200 : OK
 - 204 : Pas de contenu
 - 302 : Redirection
 - 400 : Mauvaise requête
 - 401 : Authentification requise
 - 404 : Non trouvé
 - 500 : Erreur interne
 Le format CLF ne peut pas être personnalisé.
- **DLF (Combined Log Format)** : lorsque cette option est sélectionnée, l'historique des requêtes est généré au format DLF. Le format DLF est semblable au format CLF dont il reprend exactement la structure. Il contient simplement deux champs HTTP supplémentaires à la fin de chaque requête : Referer et User-agent.
 - *Referer* : contient l'URL de la page pointant vers le document demandé.
 - *User-agent* : contient le nom et la version du navigateur ou du logiciel client à l'origine de la requête.
 Le format DLF ne peut pas être personnalisé.

- **ELF (Extended Log Format)** : lorsque cette option est sélectionnée, l'historique des requêtes est généré au format ELF. Le format ELF est largement répandu dans le monde des serveurs HTTP. Il permet de construire des historiques sophistiqués, répondant à des besoins spécifiques. Pour cette raison, le format ELF est personnalisable : il est possible de choisir les champs à enregistrer ainsi que leur ordre d'insertion dans le fichier.
- **WLF (WebStar Log Format)** : lorsque cette option est sélectionnée, l'historique des requêtes est généré au format WLF. Le format WLF a été développé spécifiquement pour le serveur 4D WebSTAR. Il est semblable au format ELF, il dispose simplement de champs supplémentaires. Comme le format ELF, il est personnalisable.

Configurer les champs

Lorsque vous choisissez le format ELF (Extended Log Format) ou WLF (WebStar Log Format), la zone "Formatage du journal" affiche les champs disponibles pour le format. Vous devez sélectionner chaque champ à inclure dans l'historique. Pour cela, utilisez les flèches de commande ou procédez par glisser-déposer.

Note : Il n'est pas possible de sélectionner deux fois le même champ.

Le tableau suivant liste les champs disponibles pour chaque format (par ordre alphabétique) et décrit son contenu :

Champ	ELF	WLF	Valeur
BYTES_RECEIVED		X	Nombre d'octets reçus par le serveur
BYTES_SENT	X	X	Nombre d'octets envoyés par le serveur au client
C_DNS	X	X	Adresse IP du DNS (ELF : champ identique au champ C_IP)
C_IP	X	X	Adresse IP du client (par exemple 192.100.100.10)
CONNECTION_ID		X	Numéro unique de la connexion
CS(COOKIE)	X	X	Informations sur les cookies contenus dans la requête HTTP
CS(HOST)	X	X	Champ Host de la requête HTTP
CS(REFERER)	X	X	URL de la page pointant vers le document demandé
CS(USER_AGENT)	X	X	Informations sur le logiciel et le système d'exploitation du client
CS_SIP	X	X	Adresse IP du serveur
CS_URI	X	X	URI sur lequel la requête est effectuée
CS_URI_QUERY	X	X	Paramètres d'interrogation de la requête
CS_URI_STEM	X	X	Partie de la requête sans les paramètres d'interrogation
DATE	X	X	DD: jour, MMM: abréviation de 3 lettres pour le mois (Jan, Feb,...), YYYY: année
METHOD	X	X	Méthode HTTP utilisée pour la requête adressée au serveur
PATH_ARGS		X	Paramètres de la CGI : chaîne située après le caractère "\$"
STATUS	X	X	Réponse fournie par le serveur
TIME	X	X	HH: heure, MM: minutes, SS: secondes
TRANSFER_TIME	X	X	Délai ayant été nécessaire au serveur pour générer la réponse
USER	X	X	Nom d'utilisateur s'il s'est authentifié, sinon - (signe moins). Si le nom d'utilisateur contient des espaces, ils sont remplacés par des _ (traits de soulignement)
URL		X	URL demandé par le client

Note : La date et l'heure sont indiquées en GMT.

Périodicité de sauvegarde

Le fichier d'historique des requêtes Web pouvant atteindre une taille importante, il est possible de mettre en place un mécanisme d'archivage automatique. Le déclenchement de l'archivage peut être basé sur un délai (exprimé en heures, jours, semaines ou mois) ou une taille de fichier ; à chaque échéance, 4D ferme et archive automatiquement le fichier d'historique courant et en crée un nouveau.

Lorsque l'archivage du fichier d'historique se déclenche, le fichier d'historique est archivé dans un dossier nommé "Logweb Archives", créé au même niveau que le fichier logweb.txt (c'est-à-dire à côté du fichier de structure de la base).

Le fichier archivé est renommé sur le modèle "DAAAA_MM_JJ_Thh_mm_ss.txt". Par exemple, pour un fichier archivé le 4 septembre 2006 à 15 heures 50 minutes et 7 secondes : "D2006_09_04_T15_50_07.txt"

Paramétrage des sauvegardes

Les paramètres d'archivage automatique de l'historique des requêtes sont définis dans la page **Web/Journal (Périodicité)** des Propriétés de la base :

Employés - Propriétés de la base

Général Interface Compilateur Base de données Déplacement Sauvegarde Client-Serveur Web SQL PHP Sécurité Compatibilité

Configuration Options (I) Options (II) Journal (format) Journal (périodicité) Web services

Fréquence de sauvegarde du fichier journal Web

☐ Pas de sauvegarde du journal
☐ Toutes les heure(s) à partir de
☒ Tous les jour(s) à
☐ Toutes les semaine(s)
☐ Lundi à
☐ Mardi à
☐ Mercredi à
☐ Jeudi à
☐ Vendredi à
☐ Samedi à
☐ Dimanche à
☐ Tous les mois
 Jour à
☐ Tous les

Réglages d'usine Annuler OK

Vous devez dans un premier temps choisir une échelle de fréquence (jours, semaines...) ou le critère de taille limite en cliquant sur le bouton radio correspondant. Vous devez ensuite éventuellement préciser le moment de la sauvegarde.

- **Pas de sauvegarde du journal** : la fonction de sauvegarde périodique est inactivée.
- **Toutes les N heure(s)** : cette option permet de programmer la sauvegarde sur une base horaire. Vous pouvez saisir une valeur comprise entre 1 et 24.
 - **à partir de** : permet de définir l'heure à laquelle débutera la première sauvegarde horaire.
- **Tous les N jour(s) à N** : cette option permet de programmer la sauvegarde sur une base journalière. Saisissez 1 si vous souhaitez une sauvegarde quotidienne. Lorsque vous cochez cette option, vous devez indiquer l'heure à laquelle la sauvegarde doit être déclenchée.
- **Toutes les N semaine(s), jour à N** : cette option permet de programmer la sauvegarde sur une base hebdomadaire. Saisissez 1 si vous souhaitez une sauvegarde hebdomadaire. Lorsque vous cochez cette option, vous devez indiquer le ou les jour(s) de la semaine et l'heure à laquelle chaque sauvegarde doit être déclenchée. Vous pouvez cocher un ou plusieurs jour(s) de la semaine. Par exemple, vous pouvez utiliser cette option pour définir deux sauvegardes hebdomadaires : une le mercredi et une le vendredi.
- **Tous les N mois, Ne jour à N** : cette option permet de programmer la sauvegarde sur une base mensuelle. Saisissez 1 si vous souhaitez une sauvegarde mensuelle. Lorsque vous cochez cette option, vous devez indiquer le jour de chaque mois auquel la sauvegarde doit être déclenchée, ainsi que l'heure de déclenchement.
- **Tous les N Mo** : cette option permet de programmer la sauvegarde sur la base de la taille du fichier d'historique des requêtes courant. La sauvegarde est automatiquement déclenchée lorsque le fichier atteint la taille définie. Vous pouvez fixer une taille limite de 1, 10, 100 ou 1000 Mo.

Note : En cas de sauvegarde périodique, si le serveur Web n'était pas lancé au moment théorique de la sauvegarde, 4D considère au lancement suivant que la sauvegarde a échoué et applique les paramétrages adéquats, définis dans les Propriétés.

Informations fournies par l'Explorateur d'exécution de 4D

La page Evaluation (rubrique "Informations") de l'Explorateur d'exécution affiche différentes informations concernant le fonctionnement du serveur Web 4D :

- **Occupation du cache Web** : indique le nombre de pages présentes dans le cache Web ainsi que son pourcentage d'utilisation. Cette information n'est disponible que si le serveur Web est actif et si la taille du cache est différente de 0.
- **Temps d'activité du serveur Web** : indique la durée de fonctionnement (au format heures:minutes:secondes) du serveur Web. Cette information n'est disponible que si le serveur Web est actif.

- **Nombre de requêtes http** : indique le nombre total de requêtes HTTP reçues depuis le démarrage du serveur Web, ainsi que le nombre instantané de requêtes par secondes (mesure prise entre deux mises à jour de l'Explorateur d'exécution). Cette information n'est disponible que si le serveur Web est actif.

Utiliser le protocole SSL


Le serveur Web 4D peut communiquer en mode sécurisé via le protocole SSL (Secured Socket Layer).

Qu'est-ce que le protocole SSL ?

Le protocole SSL a pour but de sécuriser les communications entre deux applications — généralement un serveur Web et un navigateur. Ce protocole est largement répandu et compatible avec la plupart des navigateurs Web.

Au niveau de l'architecture réseau, le protocole SSL s'insère entre la couche TCP/IP (bas niveau) et le protocole de haut niveau HTTP, pour lequel il est principalement destiné.

Architecture réseau utilisant SSL :



Note : Le protocole SSL peut également être utilisé pour sécuriser les connexions client/serveur "classiques" de 4D Server ainsi que les connexions du serveur SQL. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Crypter les connexions client/serveur](#) dans le manuel de référence de 4D Server ainsi qu'à la section [Configuration du serveur SQL de 4D](#) dans le manuel de référence SQL.

Le protocole SSL permet de garantir l'identité de l'émetteur et du récepteur, ainsi que la confidentialité et l'intégrité des informations échangées :

- **Identification des intervenants :** l'identité de l'émetteur et du récepteur sont confirmées.
- **Confidentialité des informations échangées :** les données envoyées sont cryptées afin de les rendre inintelligibles pour les tiers non autorisés.
- **Intégrité des informations échangées :** les données reçues n'ont pas été altérées, frauduleusement ou accidentellement.

Les principes de sécurisation utilisés par SSL sont basés sur l'emploi d'un algorithme de cryptage utilisant une paire de clés : une clé privée et une clé publique.


La clé privée est utilisée pour crypter les données. Elle est conservée par l'émetteur (le site Web). La clé publique est utilisée pour décrypter les données. Elle est diffusée auprès des récepteurs (les navigateurs Web), via le certificat. L'emploi du SSL dans le cadre d'Internet requiert en effet l'entremise d'un opérateur de certification tel que, par exemple, Verisign®. Moyennant une participation financière du site Web demandeur, cet organisme délivre un certificat, garantissant l'identité du serveur et contenant la clé publique permettant la communication en mode sécurisé.

Note : Pour plus d'informations sur les principes généraux de cryptage et d'emploi de clés publiques/clés privées, reportez-vous à la description de la commande [CRYPTER BLOB](#).

Obtenir un certificat SSL

La mise en place d'un serveur Web 4D fonctionnant en SSL nécessite un certificat numérique délivré par un opérateur de certification. Ce certificat renferme diverses informations dont la carte d'identité du site ainsi que la clé publique utilisée pour communiquer avec lui. Il est transmis aux navigateurs Web se connectant au site. Une fois qu'il est accepté, la communication en mode sécurisé s'établit.

Note : Pour qu'un navigateur accepte les certificats d'une autorité de certification, celle-ci doit être répertoriée dans ses Propriétés.



Le choix de l'autorité de certification dépend de plusieurs facteurs. Plus l'autorité est "connue", plus le nombre de navigateurs acceptant les certificats qu'elle délivre sera important, mais plus le prix à payer sera élevé. Verisign® est une des autorités de certifications les plus utilisées.

Pour obtenir un certificat SSL :

1. Générez une "clé privée" à l'aide de la commande [GENERER CLES CRYPTAGE](#).

Attention : Pour des raisons de sécurité, la clé privée ne doit JAMAIS être diffusée sur un réseau. En fait, elle ne doit pas quitter le poste serveur Web. Le fichier [Key.pem](#) doit être placé dans le dossier de la structure de la base.

2. Etablissez une demande de certificat à l'aide de la commande [GENERER DEMANDE CERTIFICAT](#).

3. Envoyez la demande de certificat à l'autorité de certification que vous avez choisie.

Pour remplir la demande de certificat, il vous sera peut-être nécessaire de contacter l'autorité de certification. Les autorités de certification vérifient la réalité des informations qui leur ont été transmises.

La demande de certificat est générée dans un BLOB encrypté au format PKCS. Ce format autorise le copier-coller des clés sous forme de texte et leur envoi par E-mail en toute sécurité, sans risque d'altération de leur contenu. Vous pouvez donc par exemple sauvegarder le BLOB contenant la demande de certificat dans un document texte (à l'aide de [BLOB VERS DOCUMENT](#)), puis l'ouvrir et copier-coller son contenu dans un E-mail ou un formulaire Web destiné à l'autorité de certification.

4. Une fois que vous avez reçu votre certificat, créez un fichier texte que vous nommerez "Cert.pem" et copiez dans ce fichier le contenu du certificat.

Vous pouvez recevoir votre certificat sous plusieurs formes (généralement via un E-mail ou un formulaire HTML). Le serveur Web 4D accepte la plupart des formats de texte (Mac OS, PC, Linux...) pour les certificats. En revanche, le certificat doit être au format PKCS.

5. Placez le fichier "cert.pem" dans le dossier contenant la structure de la base.

Le serveur Web peut dès lors fonctionner en mode SSL. La durée de validité d'un certificat varie généralement entre six mois et un an.

Installation et activation du SSL dans 4D

Pour que vous puissiez utiliser le protocole SSL avec le serveur Web de 4D, plusieurs éléments doivent être présents sur le serveur, à différents emplacements :

- *4DSLI.DLL* : interface de la couche sécurisée (Secured Layer Interface) dédiée à la gestion du SSL.
Ce fichier est installé par défaut, il est placé :
 - sous Windows, à côté du fichier exécutable de l'application 4D ou 4D Server
 - sous Mac OS, dans le sous-dossier [*4D Extensions*] du progiciel 4D ou 4D Server.
- *key.pem* (document contenant la clé de cryptage privée) et *cert.pem* (document contenant le certificat) :
 - avec 4D en mode local ou 4D Server, ces fichiers doivent se trouver à côté du fichier de structure de la base.
 - avec 4D en mode distant, ces fichiers doivent se trouver dans le dossier des ressources locales de la base sur le poste distant (pour plus d'informations sur l'emplacement de ce dossier, reportez-vous au paragraphe [Dossier base 4D Client](#) dans la description de la commande [Dossier 4D](#)). A noter que vous devez copier ces fichiers manuellement sur le poste distant.

Note : La présence du composant *4DSLI.DLL* est également nécessaire pour l'utilisation des commandes de cryptage des données [CRYPTER BLOB](#) et [DECRYPTER BLOB](#).

L'installation de ces éléments rend possible l'utilisation du SSL dans les connexions au serveur Web 4D. Toutefois, pour que les connexions SSL soient acceptées par le serveur Web 4D, vous devez "activer" SSL. Ce paramètre est accessible dans la page **Web**, onglet **Configuration** des Propriétés de la base :

new2 - Propriétés de la base

Général Interface Compilateur Base de données Déplacement Sauvegarde Client-Serveur Web SQL PHP Sécurité Compatibilité

Configuration Options (I) Options (II) Journal (format) Journal (périodicité) Web services

Information de publication

☐ Lancer le serveur Web au démarrage

Port TCP : 80

Adresse IP : Toutes

☒ Activer SSL

Numéro de port HTTPS : 443

Chemins

Racine HTML par défaut : "WebFolder" dans le volume "C:"

Page d'accueil par défaut : index.html

Réglages d'usine Annuler OK

Par défaut, les connexions SSL sont autorisées. Vous pouvez désélectionner cette option si vous ne souhaitez pas exploiter les fonctionnalités SSL avec votre serveur Web, ou si un autre serveur Web autorisant les connexions sécurisées fonctionne sur le même poste.

Le port TCP utilisé pour les connexions SSL est par défaut le 443. Ce numéro de port peut être modifié dans la zone **Numéro de port HTTPS** afin, par exemple, de renforcer la sécurité du serveur Web (pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la section **Paramétrages du serveur Web**). Le port TCP défini dans cette page de propriétés est utilisé pour les connexions du serveur Web en mode standard.

Note : Les autres propriétés de gestion du serveur Web 4D (mots de passe, délai avant déconnexion, taille du cache, etc.) restent appliquées, que le serveur fonctionne en mode SSL ou non.

Connexion des navigateurs en SSL

Pour qu'une connexion Web s'effectue en mode sécurisé, il suffit simplement que l'URL envoyé par le navigateur débute par "https" (au lieu de "http").

Dans ce cas, une boîte de dialogue d'alerte apparaît sur le navigateur. Une fois la boîte de dialogue validée, le certificat est envoyé au navigateur par le serveur Web.



Les deux parties "négocient" alors l'algorithme de cryptage qui va être utilisé pour la connexion.

Le serveur Web 4D dispose de plusieurs algorithmes de cryptage symétriques (RC2, RC4, DES...). L'algorithme commun le plus puissant est utilisé.

Attention : Le niveau de cryptage autorisé est soumis à la législation en vigueur dans le pays d'utilisation.

Contrôle du mode de connexion

L'utilisation de SSL dans le serveur Web 4D ne nécessite pas de configuration système particulière. Toutefois, vous devez tenir compte du fait qu'un serveur Web SSL peut également fonctionner en mode non sécurisé. Le changement de mode de connexion peut s'effectuer si le navigateur en fait la demande (il suffit à l'utilisateur, dans la zone d'URL du navigateur, de remplacer "HTTPS" par "HTTP"). Il revient au développeur d'interdire ou de rediriger les requêtes effectuées en mode non sécurisé — la routine **Connexion Web sécurisée** permet de connaître le mode de connexion courant.

WML

Le serveur Web 4D supporte la technologie WML (Wireless Markup Language). Cette fonctionnalité autorise la consultation et la saisie d'informations dans des bases 4D à l'aide d'un téléphone mobile ou d'un assistant électronique personnel (PDA).

Note : Le langage WML, associé au protocole WAP (Wireless Application Protocol), est développé conjointement par plusieurs sociétés. Le WAP propose un ensemble d'outils de communication réseau, destiné à permettre aux téléphones mobiles et aux PDA de visualiser du texte publié dans des pages Web. La technologie WML est ouverte et libre de droits. Pour plus d'informations sur les spécifications du WML, veuillez consulter le site Web de Phone.com : <http://www.phone.com/>

La visualisation et la saisie d'informations s'effectuent par l'intermédiaire de pages WML utilisant le mécanisme des balises type *4DTEXT* ou *4DSCRIPT*.

Voici la liste des documents WML acceptés par le serveur Web 4D :

Extension	Type MIME	Description
.wml	text/vnd.wap.wml	Pages WML (toujours analysées par 4D*)
.wmls	text/vnd.wap.wmlscript	Scripts WML (côté client)
.wmlc	application/vnd.wap.wmlc	Pages WML binaires
.wmlsc	application/vnd.wap.wmlscript	Scripts WML binaires
.wbmp	image/vnd.wap.wbmp	Images bitmap destinées aux mobiles (parfois non prises en charge)

* Permet l'insertion dynamique de données via les balises type *4DTEXT* et *4DSCRIPT*.

XML

Le serveur Web 4D accepte les documents .xml, .xsl et .dtd. Ces documents sont respectivement envoyés avec le type MIME "text/xml", "text/xsl" et "text/xml".

4D analyse leur contenu et traite les éventuelles balises de type *4DTEXT* ou *4DSCRIPT* qu'ils contiennent, afin de générer du XML dynamique.

Le serveur Web 4D permet de tirer parti des CGI (Common Gateway Interface). Les CGI sont aux pages Web ce que les plug-ins sont aux méthodes 4D. Appelé par le serveur Web, le CGI exécute une tâche et retourne une réponse — une page Web complète ou du code HTML venant s'insérer dans une page envoyée par le serveur. Des CGI sont fréquemment utilisés pour afficher les compteurs d'accès, gérer les livres d'or (guestbook), recevoir le résultat d'un formulaire (form to mail), etc. Une multitude de CGI sont aujourd'hui disponibles. La plupart d'entre eux sont dans le domaine public.

Note : Le terme CGI désigne, à l'origine, la norme définissant l'interfaçage des applications externes avec les serveurs HTTP. Par extension, "CGI" est aujourd'hui utilisé pour désigner ces applications externes elles-mêmes.

Exécuter des CGI depuis le serveur Web 4D

4D prend en charge tous les types de CGI, sous Mac OS X et sous Windows. Un CGI se présente sous la forme d'un programme exécutable, d'un script PERL ou d'une DLL s'interfaçant avec un serveur Web.

- des **exécutables** (.EXE) utilisant la "console" et les variables d'environnement. Le code source est généralement multi-plate-forme (Windows et Unix). Leurs noms sont de la forme *nnnn.exe* ou *nph-nnnn.exe*. Pour plus d'informations sur ce type de CGI, veuillez consulter le site <http://hoohoo.ncsa.uiuc.edu/cgi/>.
- des **scripts PERL** utilisant la "console" et les variables d'environnement. Ces CGI nécessitent la présence d'un interpréteur permettant de les exécuter. Ils présentent l'avantage d'être entièrement multi-plate-forme (Windows, Unix et Mac OS). Leurs noms sont de la forme *nnnn.pl*, *nph-nnnn.pl*, *nnnn.cgi* ou encore *nph-nnnn.cgi*. Pour plus d'informations sur ce type de CGI, veuillez consulter le site <http://www.perl.com/>.
- des **DLL ISAPI**, c'est-à-dire des extensions pour IIS (Internet Information Server). Leurs noms sont de la forme *nnnn.dll* ou *nph-nnnn.dll*. Pour des raisons de performances, les DLL appelées de la sorte ne sont déchargées qu'à l'arrêt du serveur Web. Pour plus d'informations sur ce type de CGI, veuillez consulter le site <http://www.microsoft.com/iis/>.


Exécuter des CGI en mode automatique

L'appel automatique d'un CGI s'effectue par l'intermédiaire d'un URL, d'une action de formulaire ou d'une balise HTML insérée(e) dans une page, en fonction de la tâche effectuée par le CGI. Dans tous les cas, la chaîne HTML doit contenir `/cgi-bin/` suivi du nom du CGI et éventuellement d'un chemin d'accès (utilisant la syntaxe HTML) ainsi que d'une chaîne d'interrogation.

Par exemple, l'URL "http://195.1.2.3/cgi-bin/search.exe" provoquera l'exécution du CGI *search.exe*. De même, si vous placez la balise `<IMG SRC="/special/cgi-bin/counter.exe">` au sein d'une page HTML, le CGI *counter.exe* sera exécuté lors de l'envoi de la page.

Pour pouvoir être appelés, les CGI doivent obligatoirement être placés à la racine d'un dossier nommé `cgi-bin`. Ce dossier doit lui-même être situé à la racine du serveur Web ou dans un sous-dossier. Il peut y avoir plusieurs dossiers `cgi-bin` par serveur. Ce dossier peut contenir d'autres fichiers que des exécutables, mais seuls ces derniers peuvent être appelés depuis un client Web.

Exemple d'installation avec un CGI appelé "Count.exe":



Voici des exemples d'emplacements et les URL pouvant être appelés :

Emplacement des éléments	URLs correspondants
(racine du serveur Web)	
Dossier [mabase]	
+ mabase.4db (structure)	(http://195.1.2.3/)
Dossier [cgi-bin]	
+ compteur.exe	(http://195.1.2.3/cgi-bin/compteur.exe)
Dossier [Divers]	
+ Dossier [cgi-bin]	
++ script.pl	(http://195.1.2.3/Divers/cgi-bin/script.pl)

Exécuter des CGI en mode manuel

L'appel de CGI en mode manuel requiert l'utilisation de la commande **FIXER EXECUTABLE CGI**. Cette commande permet notamment d'exécuter un CGI sans que celui-ci soit visible pour l'utilisateur Web dans l'URL.

Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la description de cette commande.

Interaction entre le serveur Web 4D et les CGI

L'appel d'un CGI ne modifie jamais l'environnement de 4D (sélections, variables...).

4D n'impose aucune limite de taille de la réponse. Cependant, la durée maximum de traitement allouée au CGI est fixée à 30 secondes. Au-delà de ce délai, le serveur Web retournera une erreur.

Erreurs renvoyées par 4D lors d'un appel CGI

Lorsque l'appel d'un CGI génère une erreur, 4D retourne une des réponses suivantes, sous forme de page HTML standard :

- Non trouvé : le CGI n'a pu être localisé par 4D, ou bien l'interpréteur PERL n'est pas installé
- Interdit : le client Web demande autre chose qu'un exécutable dans un dossier [cgi-bin]
- Timeout : le CGI n'a pu traiter la requête en 30 secondes
- Mauvaise réponse : la réponse du CGI n'a pu être traitée par 4D ou la DLL ISAPI a causé une exception
- Erreur interne : mémoire saturée, etc.

Note : Lorsqu'un CGI ne fonctionne pas, vérifiez que les privilèges d'exécution du CGI sont suffisants et que les retours à la ligne dans le script CGI sont corrects.

Informations à destination des développeurs de CGI

Ce paragraphe est principalement destiné aux programmeurs souhaitant développer des CGI pour leur bases 4D.

Variables d'environnement

4D définit les variables d'environnement en conformité avec les spécifications CGI/1.1, avec les précisions suivantes :

GATEWAY_INTERFACE : toujours "CGI/1.1"

SERVER_SOFTWARE : toujours de la forme "4D WebStar_D/version"

SERVER_PROTOCOL : toujours "HTTP/1.0"

SERVER_PORT_SECURE : contient "1" si la connexion HTTP est sécurisée, sinon "0".

PATH_TRANSLATED : contient le chemin d'accès complet de la racine HTML du serveur, auquel est ajouté la portion de chemin qui suit le nom du CGI. Par sécurité, la portion de chemin ne peut contenir les séquences // ou ..

Exemple : Racine du serveur C:/web

Pour un appel CGI du type `/cgi-bin/cgi.exe/path`, **PATH_TRANSLATED** vaut "C:/web/path". Pour un appel CGI du type `/cgi-bin/cgi.exe/./path`, 4D renvoie l'erreur Interdit.

REMOTE_IDENT : nom d'utilisateur, sinon non définie

HTTP_AUTHORIZATION, **HTTP_CONTENT_LENGTH** et **HTTP_CONTENT_TYPE** : non définies

ALL_HTTP et **URL** sont définies dans le cas d'appels de DLL ISAPI.

CERT_xxx et **HTTPS_xxx** sont définies si la connexion est sécurisée (pour les DLL uniquement).

Note : La commande **FIXER VARIABLE ENVIRONNEMENT** permet de définir ces variables.

En plus des variables d'environnement standard, 4D ajoute des variables texte du type **FORMVAR_nomvariable** :

- si la requête est envoyée avec la méthode "POST", ces variables correspondent aux zones de saisie du formulaire (par exemple **FORMVAR_NOM**, **FORMVAR_PRENOM**...) à l'exception des champs binaires (**INPUT TYPE="FILE"**). Ce système peut être utilisé avec les formulaires encodés "www/url-encoded" et "multipart/form-data".
- si la requête est envoyée avec la méthode "GET", ces variables correspondent aux valeurs passées par la chaîne d'interrogation (par exemple, dans le cas de l'URL `.../cgi.exe?nom=martin&code=75`, **FORMVAR_NOM** vaudra "martin" et **FORMVAR_CODE** vaudra "75").

Ce fonctionnement présente l'avantage de faciliter le traitement des formulaires (il n'est pas nécessaire d'analyser les chaînes `a=1&b=2&...`), mais rend le CGI spécifique à 4D.

Traitement des réponses retournées par les CGI

Si le nom du CGI (exécutable Windows ou script PERL) débute par `nph-` (No Parsing Header), 4D retourne la réponse "telle quelle" au client Web. Dans ce cas, il revient au CGI de respecter la norme HTTP. En ce qui concerne les DLL ISAPI, 4D n'analyse jamais la réponse, que le préfixe `nph-` soit présent ou non.

Si ce n'est pas le cas, 4D se charge de renvoyer l'en-tête HTTP :

- si "Content-Type" n'est pas spécifié par le CGI, 4D renvoie systématiquement "Content-Type: text/html",
- si "Location" est spécifié, 4D ignore les autres éléments de la réponse et effectue une redirection HTTP,
- si "Status" n'est pas spécifié, 4D renvoie "HTTP/1.0 200 OK".

4D accepte tout type de changement de ligne (Windows-CRLF, Mac OS-CR, Unix-LF) dans l'en-tête de la réponse HTTP et se charge de la reformater.

Dans le cas des DLL ISAPI, 4D accepte les traitements asynchrones (**HttpExtensionProc** retourne **HSE_STATUS_PENDING**).

L'appel à **ServerSupportFunction** (**HSE_REQ_DONE_WITH_SESSION**) doit avoir lieu dans les 30 secondes. Si la fonction **TerminateExtension** est définie, elle est toujours appelée avec la valeur **HSE_TERM_MUST_UNLOAD**.

ARRETER SERVEUR WEB

ARRETER SERVEUR WEB

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **ARRETER SERVEUR WEB** stoppe le serveur Web de l'application 4D sur laquelle elle a été exécutée (4D ou 4D Server).

Si le serveur Web était lancé, toutes les connexions Web sont interrompues et tous les process Web sont arrêtés.

Si le serveur Web n'était pas lancé, la commande ne fait rien.

Connexion Web securisee

Connexion Web securisee -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Booléen 	Vrai = la connexion Web est sécurisée, Faux = la connexion Web n'est pas sécurisée

Description

La commande **Connexion Web securisee** retourne un booléen indiquant si la connexion au serveur Web 4D s'effectue en mode sécurisé via SSL (la requête débute par "https:" au lieu de "http:").

- Si la connexion est effectuée en SSL, la fonction retourne Vrai.
- Si la connexion est effectuée en mode classique (non sécurisé), la fonction retourne Faux.

Cette commande permet par exemple, le cas échéant, de refuser les tentatives de connexion en mode non sécurisé. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la section [Utiliser le protocole SSL](#).

ENVOYER BLOB HTML

ENVOYER BLOB HTML (blob ; type {; sansContexte})

Paramètre	Type		Description
blob	BLOB	→	BLOB à envoyer au browser
type	Chaîne	→	Type de données du BLOB
sansContexte	Booléen	→	Obsolète, ne pas utiliser

Description

La commande **ENVOYER BLOB HTML** permet d'envoyer le BLOB *blob* au navigateur.

Le type de données contenues dans le BLOB est indiqué par le paramètre *type*. Ce paramètre peut contenir les valeurs suivantes :

- *type* = **Chaîne vide** ("") : dans ce cas, vous ne fournissez aucune information sur le BLOB. Le navigateur tentera alors d'interpréter lui-même le contenu du BLOB.
- *type* = **Extension de fichier** (ex. : ".HTM", ".GIF", ".JPEG", etc.) : dans ce cas, vous fournissez au navigateur, par l'intermédiaire de son extension, le type MIME des données contenues dans le BLOB. Le BLOB sera interprété en fonction de cette extension. Toutefois, l'extension doit être standard afin que le navigateur puisse l'interpréter correctement. Une liste des types MIME les plus courants et de leurs extensions est fournie ci-dessous.
- *type* = **Mime/Type** (ex. : "text/html", "image/tiff", etc.) : dans ce cas, vous fournissez directement au navigateur le type MIME des données contenues dans le BLOB. Cette solution est celle qui vous offre le plus de latitude. En effet, outre les types standard, vous pouvez passer un type MIME personnalisé pour envoyer des documents propriétaires en Intranet. Il vous suffit pour cela de configurer les navigateurs afin qu'ils reconnaissent le type envoyé et, par exemple, exécutent l'application correspondante. La valeur à passer dans le paramètre *type* est, dans ce cas "application/x-[NomDuType]". Dans les navigateurs des postes clients, vous référencez ce type et lui associez l'action "Exécuter l'application". La commande **ENVOYER BLOB HTML** vous permet alors d'envoyer des documents de tout type, les clients Intranet ouvrant automatiquement l'application associée.

Voici une liste des types MIME les plus courants :

Extension	Mime/Type
.htm	text/html
.html	text/html
.shtml	text/html
.shtm	text/html
.css	text/css
.pdf	application/pdf
.rtf	application/rtf
.ps	application/postscript
.eps	application/postscript
.hqx	application/mac-binhex40
.js	application/javascript
.json	application/json
.txt	text/plain
.text	text/plain
.gif	image/gif
.jpg	image/jpeg
.jpeg	image/jpeg
.jpe	image/jpeg
.jiff	image/jpeg
.pic	image/pict
.pict	image/pict
.tif	image/tiff
.tiff	image/tiff
.mpeg	video/mpeg
.mpg	video/mpeg
.mov	video/quicktime
.moov	video/quicktime
.aif	audio/aiff
.aiff	audio/aiff
.wav	audio/wav
.ram	audio/x-pn-realaudio
.sit	application/x-stuffit
.bin	application/x-stuffit
.xml	application/xml
.z	application/x-zip
.zip	application/x-zip
.gz	application/x-gzip
.tar	application/x-tar

Note : Pour plus d'informations sur ce point, veuillez consulter la section "Protocol Numbers and Assignment Services" sur le site <http://www.iana.org>.

Le paramètre *sansContexte* est obsolète à compter de la version 12 de 4D. Il est conservé par compatibilité uniquement.

Les éventuelles références aux variables 4D et balises de type *4DSCRIPT* dans la page sont toujours analysées.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la routine **IMAGE VERS GIF**.

ENVOYER DONNEES HTTP

ENVOYER DONNEES HTTP (données {; *})

Paramètre	Type		Description
données	BLOB	➡	Données HTTP à envoyer
*	Opérateur	➡	Envoi morcelé (chunked)

Description

La commande **ENVOYER DONNEES HTTP** permet au serveur Web 4D d'envoyer des données HTTP "brutes", pouvant être morcelées.

Le paramètre *données* contient les deux parties standard d'une réponse HTTP, c'est-à-dire l'en-tête et le corps (header et body). Les données sont envoyées sans formatage préalable par le serveur. Toutefois, 4D effectue un contrôle élémentaire sur l'en-tête et le corps de la réponse afin qu'elle soit valide :

- Si l'en-tête est incomplet ou non conforme aux spécifications du protocole HTTP, 4D le modifie en conséquence.
- Si la réponse HTTP est incomplète, 4D ajoute les informations manquantes. Si, par exemple, vous souhaitez effectuer une redirection, vous devez écrire :

```
HTTP/1.1 302 Location : http://...
```

Si vous passez uniquement :

```
Location : http://...
```

4D complètera la réponse en ajoutant **HTTP/1.1 302**.

Le paramètre optionnel * permet de déclarer que la réponse sera envoyée sous forme "morcelée" (chunked). Le découpage des réponses peut être utile lorsque le serveur envoie une réponse sans connaître sa longueur totale (par exemple si la réponse n'a pas encore été générée). Tous les navigateurs compatibles HTTP/1.1 acceptent les réponses "morcelées".


Si vous passez le paramètre *, le serveur Web inclura automatiquement le champ *transfer-encoding: chunked* dans l'en-tête de la réponse, si nécessaire (vous pouvez gérer manuellement l'en-tête de la réponse si vous le souhaitez). Le reste de la réponse sera également formaté en respectant la syntaxe de l'option chunked. Les réponses morcelées comportent un seul en-tête et un nombre indéfini de corps.

Toutes les instructions **ENVOYER DONNEES HTTP** suivant l'exécution de **ENVOYER DONNEES HTTP(données;*)** au sein de la même méthode seront considérées comme partie de la réponse (qu'elles contiennent ou non le paramètre *). Le serveur met un terme à l'envoi morcelé à la fin de l'exécution de la méthode.

Note : Si le client Web ne prend pas en charge le protocole HTTP/1.1, 4D convertira automatiquement la réponse au format compatible HTTP/1.0 (l'envoi ne sera pas morcelé). Dans ce cas toutefois, il est possible que le résultat ne corresponde pas à vos attentes. Il est donc recommandé de tester si le navigateur est compatible HTTP/1.1 et d'envoyer une réponse adaptée. Pour cela, vous pouvez utiliser une méthode de ce type :

```
C_BOOLEAN($0)
TABLEAU TEXTE(tabChamps;0)
TABLEAU TEXTE(tabValeurs;0)
LIRE ENTETE HTTP(tabChamps;tabValeurs)
$0:=Faux
Si(Taille tableau(tabValeurs)>=3)
  Si(Position("HTTP/1.1";tabValeurs{3})>0)
    $0:=Vrai ` Le navigateur est compatible HTTP/1.1, on retourne Vrai dans $0
  Fin de si
Fin de si
```

Combinée à la commande **LIRE CORPS HTTP** et aux autres commandes du thème "Serveur Web", cette commande complète la gamme d'outils mis à la disposition des développeurs 4D pour traiter de manière entièrement personnalisée les connexions HTTP entrantes et sortantes. Ces différents outils sont présentés dans le schéma suivant :



Exemple

Cet exemple illustre l'emploi de l'option chunked avec la commande **ENVOYER DONNEES HTTP**. Les données (une suite de chiffres) sont envoyées en 100 morceaux générés à la volée dans une boucle. A noter que l'en-tête de la réponse n'est pas explicitement défini : la commande **ENVOYER DONNEES HTTP** l'enverra automatiquement et y insérera le champ *transfer-encoding: chunked* car le paramètre * est utilisé.

```

C_ENTIER LONG($cpt)
C_BLOB($mon_blob)
C_TEXTE($output)

Boucle($cpt;1;100)
  $output:="["+Chaine($cpt)+"] "
  TEXTE VERS BLOB($output;$mon_blob;UTF8 Texte sans longueur)
  ENVOYER DONNEES HTTP($mon_blob;*)
Fin de boucle

```

ENVOYER FICHIER HTML

ENVOYER FICHIER HTML (fichierWeb)

Paramètre	Type	Description
fichierWeb	Chaîne →	Chemin d'accès au fichier Web à envoyer

Description

La commande **ENVOYER FICHIER HTML** envoie au navigateur Web la page HTML ou le fichier Web stocké dans le document dont vous passez le chemin d'accès dans *fichierHTML*. La commande peut envoyer tout type de fichier pris en charge par les navigateurs Web (pages html mais aussi fichiers xml ou txt, images jpeg, tiff...)

Par défaut, 4D recherche le document à l'intérieur du dossier racine HTML, défini dans les Propriétés de la base.

Cette commande accepte en paramètre un chemin d'accès exprimé en syntaxe Posix (noms de répertoires ou de dossiers séparés par une barre oblique "/") ou en syntaxe système.

Si vous passez un chemin d'accès invalide, une erreur liée à la gestion de fichiers de votre système d'exploitation est générée. Vous pouvez intercepter l'erreur à l'aide d'une méthode installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**. Si la méthode affiche une boîte de dialogue d'alerte ou de message, celle-ci apparaît sur le poste du navigateur.

Une fois que l'instruction **ENVOYER FICHIER HTML** a été exécutée, la variable système OK est mise à jour : si le fichier à envoyer existe et si le timeout n'est pas dépassé, la variable OK prend la valeur 1. Dans le cas contraire, elle prend la valeur 0.

Note : Si vous appelez **ENVOYER FICHIER HTML** depuis un process qui n'est pas un process Web, la commande ne fait rien. Aucune erreur n'est retournée, l'appel est simplement ignoré.

Les éventuelles références aux variables 4D et aux balises de type *4DSCRIPT* présentes dans la page sont analysées lorsque le type du document le permet (document basé sur du texte).

Exemple

Le dossier racine HTML de la base est le dossier **WebDocs**. Il contient les éléments suivants :

```
.. \WebDocs\HTM\MaPage . HTM
```

L'envoi de la page Web "*MaPage.HTM*" doit être effectué de cette manière :

```
ENVOYER FICHIER HTML ( "HTM/MaPage . HTM" )
```

Variables et ensembles système

Si le fichier à envoyer existe et si le timeout n'est pas dépassé, la variable OK prend la valeur 1. Dans le cas contraire, elle prend la valeur 0.

ENVOYER REDIRECTION HTTP

ENVOYER REDIRECTION HTTP (url {; *})

Paramètre	Type		Description
url	Chaîne	→	Nouvel URL
*	Opérateur	→	Si spécifié = l'URL n'est pas traduit, Si omis = l'URL est traduit

Description

La commande **ENVOYER REDIRECTION HTTP** permet de transformer un URL en un autre.

Le paramètre *url* contient le nouvel URL qui permet de rediriger la requête. Si ce paramètre est un url vers un fichier, il doit contenir la référence à ce fichier, par exemple : **ENVOYER REDIRECTION HTTP ("/MaPage.HTM")**.


Cette commande prévaut sur les commandes d'envoi de données (**ENVOYER FICHIER HTML**, **ENVOYER BLOB HTML**, etc.) éventuellement placées dans la même méthode.

Cette commande permet également de rediriger une requête vers un autre serveur Web.

4D encode automatiquement les caractères spéciaux de l'URL. Si vous passez le caractère *, 4D ne traduira pas les caractères spéciaux de l'URL.

Exemple

Vous pouvez utiliser cet URL pour effectuer, à l'aide de pages statiques, des recherches personnalisées dans 4D. Imaginez que vous ayez placé dans une page HTML statique les éléments suivants :



L'action POST "/4dcgi/rech" a été associée à la zone de texte et aux boutons **OK** et **Annuler**.

Dans la **Méthode base Sur connexion Web**, placez les instructions suivantes :

```
Au cas ou
: ($1="/4dcgi/rech") `Lorsque 4D reçoit cet URL
`Si le bouton OK a été utilisé et le champ 'nom' contient une valeur
  Si ((bOK="OK") & (nom # ""))
    `Transformer l'URL afin d'exécuter le code de la recherche, placé plus
    `loin dans la même méthode
      ENVOYER REDIRECTION HTTP("/4dcgi/rech?" + nom)
    Sinon `Sinon retourner à la page de départ
      ENVOYER REDIRECTION HTTP("/page1.htm")
    Fin de si
  ...

: ($1="/4dcgi/rech?@") `Si l'URL a été redirigé
  ... `Placez ici le code de la recherche
Fin de cas
```

ENVOYER TEXTE HTML

ENVOYER TEXTE HTML (*texteHTML* {; *sansContexte*})

Paramètre	Type	Description
<i>texteHTML</i>	Texte →	Champ ou variable texte au format HTML à envoyer au navigateur
<i>sansContexte</i>	Booléen →	Obsolète, ne pas utiliser

Description

La commande **ENVOYER TEXTE HTML** permet d'envoyer directement des données texte formatées en HTML.

Le paramètre *texteHTML* contient les données à envoyer. 4D n'effectue aucun contrôle sur le contenu de ce paramètre, vous devez donc veiller à ce que le codage HTML soit correct.

Note : Cette commande équivaut strictement à l'envoi d'un BLOB ayant le type "text/html" à l'aide de la commande **ENVOYER BLOB HTML**.

Le paramètre *sansContexte* est obsolète à compter de la version 12 de 4D. Il est conservé par compatibilité uniquement.

Les éventuelles références aux variables 4D et balises de type *4DSCRIPT* dans le texte sont toujours analysées.

Exemple

La méthode suivante :

```
TEXTE VERS BLOB ("<html><head></head><body>" + Chaine (Heure courante) + "</body></html>" ; $blob ; UTF8
Texte sans longueur)
ENVOYER BLOB HTML ($blob ; "text/html")
```

... peut être remplacée par :

```
ENVOYER TEXTE HTML ("<html><head></head><body>" + Chaine (Heure courante) + "</body></html>")
```

FIXER ENTETE HTTP

FIXER ENTETE HTTP (*entête* | *tabChamps* { ; *tabValeurs* })

Paramètre	Type	Description
<i>entête</i>	Texte, Tableau	→ Champ ou variable contenant l'en-tête HTTP de la requête ou Tableau des champs de l'en-tête HTTP
<i>tabChamps</i>	texte	
<i>tabValeurs</i>	Tableau texte	→ Contenu des champs de l'en-tête HTTP

Description

La commande **FIXER ENTETE HTTP** permet de fixer les champs de l'en-tête HTTP de la réponse faite au navigateur Web par 4D. Elle n'a d'effet que dans un process Web.

Cette commande vous permet, en particulier, de gérer des "cookies".

FIXER ENTETE HTTP admet deux syntaxes :

- **Première syntaxe : FIXER ENTETE HTTP (*entête*)**

Vous passez dans le paramètre *entête*, de type variable ou champ texte, les champs de l'en-tête HTTP que vous souhaitez fixer. Les champs doivent être séparés entre eux par un retour chariot ou une séquence `cr/lf` (retour chariot/retour à la ligne), sous Windows et Mac OS, 4D se charge du formatage de la réponse.

Voici un exemple de "cookie" personnalisé :

```
C_TEXTE($vTcookie)
$vTcookie:="Set-Cookie: USER="+Chaine(Abs(Hasard))+"; PATH=/"
FIXER ENTETE HTTP($vTcookie)
```

Note : Il n'est pas possible de passer une constante texte littérale directement dans le paramètre *entête*. Vous devez utiliser une variable ou un champ intermédiaire.

Pour plus d'informations sur la syntaxe à appliquer dans les en-têtes HTTP, veuillez consulter sur Internet les R.F.C (Request For Comments) à l'adresse <http://www.w3c.org>.

- **Deuxième syntaxe : FIXER ENTETE HTTP (*tabChamps*; *tabValeurs*)**

L'en-tête HTTP est défini à l'aide de deux tableaux texte, *tabChamps* et *tabValeurs*.

L'en-tête sera écrit de la manière suivante :

```
tabChamps{1}:="X-VERSION"
tabChamps{2}:="X-STATUS"
tabChamps{3}:="Set-Cookie"

tabValeurs{1}:="HTTP/1.0"*
tabValeurs{2}:="200 OK"*
tabValeurs{3}:="C=HELLO"
```

* Ces deux premiers éléments constituent la première ligne de la réponse. Lorsqu'ils sont saisis, ils doivent impérativement être les éléments 1 et 2 des tableaux. Il est toutefois possible de les omettre et d'écrire seulement — 4D se chargeant de formater l'en-tête :

```
tabChamps{1}:="Set-Cookie"
tabValeurs{1}:="C=HELLO"
```

Si vous ne spécifiez pas de statut, celui-ci est automatiquement HTTP/1.0 200 OK.

Conformément à la norme HTTP, les noms des champs HTTP sont toujours libellés en anglais.

Les champs **Content-Length**, **Server** et **Date** sont toujours fixés par 4D.

FIXER EXECUTABLE CGI

FIXER EXECUTABLE CGI (url1 {; url2})

Paramètre	Type		Description
url1	Chaîne	→	URL d'accès
url2	Chaîne	→	URL d'accès

Description

La commande **FIXER EXECUTABLE CGI** permet d'exécuter un CGI sans que celui-ci soit visible pour l'utilisateur Web dans l'URL. Cette commande peut notamment être utilisée dans la [Méthode base Sur authentification Web](#), afin de déterminer par exemple le CGI à exécuter. Elle fonctionne sous Mac OS X et sous Windows.

Note : Pour plus d'informations sur les CGI, reportez-vous à la section [Support des CGI](#).

Passez dans le paramètre *url1* l'URL d'accès au CGI à exécuter. Par exemple, si vous écrivez **FIXER EXECUTABLE CGI("/myfile.pl")**, le serveur Web 4D exécutera le CGI myfile.pl — cette application doit se trouver dans le dossier racine par défaut du serveur Web.

Si vous passez une chaîne vide ("") dans *url1*, 4D exécutera directement le CGI défini dans l'URL envoyé par le navigateur, le cas échéant.

Passez dans le paramètre facultatif *url2* l'URL d'accès à un fichier devant être traité par le CGI. Par exemple, si vous écrivez **FIXER EXECUTABLE CGI("/cgi-bin/Perl2.cgi";"Perl2.pl")**, le serveur Web exécutera le CGI Perl2.cgi (situé dans le dossier cgi-bin) en lui passant le fichier Perl2.pl.

Si vous passez une chaîne vide ("") dans *url2*, 4D passera au CGI pour traitement le fichier défini dans l'URL envoyé par le navigateur. Ce mécanisme est utilisé notamment par PHP. Exemple : **FIXER EXECUTABLE CGI("/cgi-bin/php";"")**.

Si l'URL d'accès spécifié par la commande est incorrect, le navigateur affichera la page d'erreur "Fichier non trouvé".

A noter que la commande **FIXER EXECUTABLE CGI** ne retourne pas directement d'erreur. Cette commande définit uniquement une "valeur courante" qui est utilisée ultérieurement, lorsque le CGI sera appelé. En cas d'appels multiples de cette commande, seule la valeur définie par le dernier appel sera utilisée.

Exemple

Dans cet exemple, le fichier example.php, non situé dans le dossier cgi-bin, est traité par le CGI Perl2.cgi, situé dans ce dossier :

```
FIXER EXECUTABLE CGI ("/cgi-bin/Perl2.cgi";"example.php")
```

FIXER PAGE ACCUEIL

FIXER PAGE ACCUEIL (*homePage*)

Paramètre	Type	Description
<i>homePage</i>	Chaîne →	Nom de page ou chemin d'accès HTML à la page ou "" pour ne pas envoyer de page d'accueil personnalisée

Description

La commande **FIXER PAGE ACCUEIL** vous permet de modifier la page d'accueil (page Home) personnalisée pour le process Web courant.

La page définie est liée au process Web, vous pouvez donc définir des pages d'accueil différentes en fonction, par exemple, de l'utilisateur connecté. Cette page peut être statique ou semi-dynamique.

Vous passez dans le paramètre *homePage* le nom de la page HTML d'accueil ou le chemin d'accès HTML complet à la page.

Pour ne plus envoyer *homePage* comme page d'accueil pour le process Web courant, appelez de nouveau la commande **FIXER PAGE ACCUEIL** en passant une chaîne vide ("") dans *homePage*.

Note : La page d'accueil par défaut du serveur Web est définie dans les Propriétés de la base.

FIXER RACINE HTML (dossierRacine)

Paramètre	Type	Description
dossierRacine	Chaîne 	Chemin d'accès du dossier racine du serveur Web

Description

La commande **FIXER RACINE HTML** permet de modifier le dossier racine par défaut dans lequel 4D ira rechercher les fichiers HTML demandés au serveur Web.

Cette commande ne tient pas compte du dossier racine HTML par défaut éventuellement défini dans les Propriétés de la base. Pour plus d'informations sur ce dossier, reportez-vous à la section [Sécurité des connexions](#).

L'emplacement du dossier racine peut être exprimé soit en syntaxe HTML (type URL), soit en syntaxe système (chemin absolu) :

- Syntaxe HTML : les noms de dossiers sont séparés par une barre oblique ("/"), quelle que soit la plate-forme que vous utilisez.
- Syntaxe système : chemin d'accès absolu ("nom long") respectant la syntaxe de la plate-forme courante, par exemple :
 - (Mac OS) Disque:Applications:monserv:dossier
 - (Windows) C:\Applications\monserv\dossier

Notes :

- La prise en compte du nouveau dossier racine nécessite le redémarrage du serveur Web.
- Vous pouvez connaître à tout moment l'emplacement du dossier racine courant à l'aide de la commande [Dossier 4D](#).

Si vous passez un chemin d'accès invalide, une erreur liée à la gestion de fichiers du système d'exploitation est générée. Vous pouvez intercepter l'erreur à l'aide d'une méthode installée par la commande [APPELER SUR ERREUR](#). Si la méthode affiche une boîte de dialogue d'alerte ou de message, celle-ci apparaît sur l'écran du navigateur.

LANCER SERVEUR WEB

LANCER SERVEUR WEB

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **LANCER SERVEUR WEB** démarre le serveur Web de l'application 4D sur laquelle elle a été exécutée (4D ou 4D Server). La base est alors publiée sur votre réseau Intranet ou sur Internet.

Si le serveur Web a été correctement lancé, la variable système **OK** prend la valeur 1, sinon — si par exemple le protocole réseau TCP/IP n'est pas correctement configuré — **OK** prend la valeur 0 (zéro).

Variables et ensembles système

Si le serveur Web est correctement démarré, **OK** prend la valeur 1, sinon **OK** prend la valeur 0 (zéro).

LIRE CORPS HTTP (corps)		
Paramètre	Type	Description
corps	BLOB, Texte	← Champ corps (Body) de la requête HTTP

Description

La commande **LIRE CORPS HTTP** retourne le corps (body) de la requête HTTP en cours de traitement. Le corps HTTP est retourné tel quel, sans traitement ni analyse.

Cette commande peut être appelée depuis la [Méthode base Sur authentification Web](#), la [Méthode base Sur connexion Web](#) ou toute méthode Web.

Vous pouvez passer dans le paramètre *corps* une variable ou un champ de type BLOB ou Texte. A noter que si votre base fonctionne en mode compatibilité ASCII, le type BLOB est préférable car il n'est pas limité en nombre de caractères. Le type Texte, quant à lui, est limité à 2Go 32 000 caractères ; en cas de dépassement, les données reçues seront tronquées.

Si votre base fonctionne en mode standard (Unicode), le type Texte sera généralement suffisant (le paramètre *corps* peut recevoir jusqu'à 2 Go de texte).

Cette commande permet par exemple d'effectuer des recherches dans le corps des requêtes. Elle permet également aux utilisateurs avancés de mettre en place un serveur WebDAV au sein d'une base 4D.

Exemple

Dans cet exemple, une requête simple est envoyée au serveur Web de 4D et le contenu du champ HTTP corps est visualisé dans le débogueur. Voici le formulaire envoyé au serveur Web de 4D, ainsi que le code HTML correspondant :

Formulaire

TEST

Nom

Dupont

Soumettre la requête

Corps

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
    <title>Page de test</title>
  </head>
  <body>
    TEST
    <FORM ACTION="/4DACTION/Test4D2004" METHOD=POST>
      <br>Nom</br>
      <input type="text" value="saisissez votre nom" name="vnom">
      <br>
      <input type="submit">
    </FORM>
  </body>
</html>
```

Voici la méthode Test4D2004 :

```
C_BLOB($requete)
C_TEXTE($texteRequete)

LIRE CORPS HTTP($requete)
$texteRequete:=BLOB vers texte($requete;UTF8 Texte sans longueur)
ENVOYER FICHIER HTML("page.html")
```

Note : Cette méthode a été déclarée "Disponible via les balises HTML et les URLs 4D (4DACTION...)" dans ses propriétés.

Lorsque le formulaire est soumis au serveur Web, la variable \$texteRequete reçoit le texte du champ body de la requête HTTP, soit "vnom=Dupont".

LIRE ENTETE HTTP (entête | tabChamps {; tabValeurs})

Paramètre	Type	Description
entête tabChamps	Texte, Tableau texte	En-tête HTTP de la requête ou Champs de l'en-tête HTTP
tabValeurs	Tableau texte	Contenu des champs de l'en-tête HTTP

Description

La commande **LIRE ENTETE HTTP** retourne, soit sous forme de chaîne, soit sous forme de deux tableaux, l'en-tête HTTP de la requête en cours de traitement.

Cette commande peut être appelée depuis toute méthode (**Méthode base Sur connexion Web**, **Méthode base Sur authentification Web**, méthode appelée par **"/4DACTION"**...) exécutée dans un process Web.

- **Première syntaxe : LIRE ENTETE HTTP (entête)**

Lorsque vous utilisez cette syntaxe, le résultat retourné dans la variable *entête* est du type suivant :

```
"GET /page.html HTTP\1.0"+Caractere(13)+Caractere(10)+"User-Agent:
browser"+Caractere(13)+Caractere(10)+"Cookie: C=HELLO"
```

Chaque champ d'en-tête est séparé par une séquence CR+LF (Retour chariot+Retour à la ligne), sous Windows et Mac OS.

- **Seconde syntaxe : LIRE ENTETE HTTP (tabChamps; tabValeurs)**

Lorsque vous utilisez cette syntaxe, les résultats retournés dans les tableaux *tabChamps* et *tabValeurs* sont du type suivant :

```
tabChamps{1} = "X-METHOD"   tabValeurs{1} = "GET" *
tabChamps{2} = "X-URL"       tabValeurs{2} = "/page.html" *
tabChamps{3} = "X-VERSION"   tabValeurs{3} = "HTTP/1.0" *
tabChamps{4} = "User-Agent"   tabValeurs{4} = "browser"
tabChamps{5} = "Cookie"       tabValeurs{5} = "C=HELLO"
```

* Ces trois premiers éléments ne correspondent pas à des champs HTTP. Ils constituent la première ligne de la requête.

Conformément à la norme HTTP, les noms des champs sont toujours libellés en anglais.

A titre indicatif, voici une liste non exhaustive des champs HTTP pouvant être présents dans une requête :

- **Accept** : ce que le navigateur est susceptible d'accepter comme contenu.
- **Accept-Language** : la ou les langue(s) acceptée(s) par le navigateur (pour information). Permet de choisir une page d'accueil en fonction de la langue préférée du navigateur.
- **Cookie** : liste des cookies.
- **From** : adresse e-mail de l'utilisateur du navigateur.
- **Host** : nom ou adresse du serveur (par exemple, dans le cas de l'URL <http://monserveurweb/mapage.html>, Host prend la valeur "monserveurweb"). Permet de gérer les cas où plusieurs noms pointent vers la même adresse IP (virtual hosting).
- **Referer** : provenance de la requête (par exemple <http://monserveurweb/mapage1.html>), c'est-à-dire la page que l'utilisateur affiche s'il clique sur le bouton **Précédent** de son navigateur.
- **User-Agent** : nom et version du navigateur ou du proxy.

Exemple

- Cette méthode permet de récupérer le contenu de tout champ d'en-tête de requête HTTP :

```
` Méthode projet GetHTTPField
` GetHTTPField ( Texte ) -> Texte
` GetHTTPField ( Nom en-tête HTTP ) -> Contenu en-tête HTTP

C_TEXTE($0;$1)
C_ENTIER LONG($v1Elem)
TABLEAU TEXTE($noms;0)
TABLEAU TEXTE($valeurs;0)
$0:=""
LIRE ENTETE HTTP($noms;$valeurs)
$v1Elem:=Chercher dans tableau($noms;$1)
Si($v1Elem>0)
    $0:=$valeurs{$v1Elem}
Fin de si
```

- Une fois que cette méthode projet est écrite, vous pouvez l'appeler ainsi :

```
` Contenu de l'en-tête Cookie
$cookie:=GetHTTPField("Cookie")
```

- Vous pouvez également envoyer des pages différentes en fonction de la langue du navigateur (par exemple dans la **Méthode base Sur connexion Web**) :

```
$langue:=GetHTTPField("Accept-Language")
Au cas ou
: ($langue="@fr@") `Français (cf. liste ISO 639)
    ENVOYER FICHIER HTML("index_fr.html")
: ($langue="@es@") `Espagnol (cf. liste ISO 639)
    ENVOYER FICHIER HTML("index_es.html")
Sinon
    ENVOYER FICHIER HTML("index.html")
Fin de cas
```

Note : Les navigateurs Web permettent de définir plusieurs langues par défaut. Elles sont listées dans le champ "Accept-Language", séparées par des ";". Leur priorité est définie par leur position au sein de la chaîne ; il peut donc être utile de tester la position des langues dans la chaîne.

- Exemple de gestion des hôtes virtuels (par exemple dans la **Méthode base Sur connexion Web**). Les trois noms "home_site.com", "home_site1.com" et "home_site2.com" pointent vers la même adresse IP, par exemple 192.1.2.3.

```
$host:=GetHTTPField("Host")
Au cas ou
: ($host="www.sitel.com")
    ENVOYER FICHIER HTML("home_sitel.com")
: ($host="www.site2.com")
    ENVOYER FICHIER HTML("home_site2.com")
Sinon
    ENVOYER FICHIER HTML("home_site.com")
Fin de cas
```

LIRE VARIABLES FORMULAIRE WEB

LIRE VARIABLES FORMULAIRE WEB (*tabNoms* ; *tabValeurs*)

Paramètre	Type		Description
<i>tabNoms</i>	Tableau texte	←	Noms des variables du formulaire Web
<i>tabValeurs</i>	Tableau texte	←	Valeurs des variables du formulaire Web

Description

La commande **LIRE VARIABLES FORMULAIRE WEB** remplit les tableaux texte *tabNoms* et *tabValeurs* avec, respectivement, les noms et les valeurs des variables contenues dans un formulaire Web “soumis” (c’est-à-dire envoyé) au serveur Web. Cette commande récupère la valeur de toutes les variables pouvant être incluses dans des pages HTML : zones de saisie, boutons, cases à cocher, boutons radio, pop up menus, listes d’options...

Note : Dans le cas des cases à cocher, le nom de la variable et sa valeur ne sont retournés que si la case est effectivement cochée.

La commande fonctionne quel que soit le type d’URL ou de formulaire (méthode POST ou GET) envoyé au serveur Web. Cette commande peut être appelée, selon les besoins, dans la **Méthode base Sur connexion Web** ou toute autre méthode 4D qui résulte de la soumission d’un formulaire.

Précisions sur les formulaires Web et les actions associées

Un formulaire est composé de “zones de saisie” (zones de texte, boutons, cases à cocher), chacune ayant un nom. Lorsqu’un formulaire est “soumis” au serveur Web (une requête est envoyée au serveur), la requête comporte, entre autres, la liste des zones de saisie et leurs valeurs respectives.

Il y a deux “méthodes” pour soumettre un formulaire (4D accepte indifféremment l’une ou l’autre) :

- POST, généralement utilisée pour l’insertion de données dans le serveur Web — vers une base de données,
- GET, généralement utilisée pour l’interrogation du serveur Web — données en provenance d’une base de données.

Exemple

Un formulaire contient deux champs, *vNOM* et *vVILLE*, qui reçoivent les valeurs “MARTIN” et “PARIS”. L’action associée au formulaire est “/4DACTION/WEBFORM”.

- Si la méthode du formulaire est POST (cas le plus souvent utilisé), les données saisies ne seront pas visibles dans l’URL (c’est-à-dire `http://127.0.0.1/4DACTION/WEBFORM`).
- Si la méthode du formulaire est GET, les données seront visibles dans l’URL (c’est-à-dire `http://127.0.0.1/4DACTION/WEBFORM?vNOM=MARTIN&vVILLE=PARIS`).

La méthode WEBFORM peut être de la forme suivante :

```
TABLEAU TEXTE ($tnoms; 0)
TABLEAU TEXTE ($tvaleurs; 0)
LIRE VARIABLES FORMULAIRE WEB ($tnoms; $tvaleurs)
```

On obtient alors :

```
$tnoms{1}="vNOM"
$tnoms{2}="vVILLE"
$tvaleurs{1}="MARTIN"
$tvaleurs{2}="PARIS"
```

STATISTIQUES DU CACHE WEB

STATISTIQUES DU CACHE WEB (pages ; hits ; usage)

Paramètre	Type	Description
pages	Tableau texte	Noms des pages les plus consultées
hits	Tableau entier long	Nombre de hits pour chaque page
usage	Entier long	Pourcentages du cache utilisé

Description

La commande **STATISTIQUES DU CACHE WEB** vous permet d'obtenir des informations sur les pages les plus consultées, chargées dans le cache du serveur Web. Par conséquent, ces statistiques concernent uniquement les pages statiques, les images GIF, les images JPEG <100 ko et les feuilles de style (.css).

Note : Pour plus d'informations sur le paramétrage du cache du serveur Web 4D, reportez-vous à la section **Paramétrages du serveur Web**.

La commande remplit le tableau texte *pages* avec les noms des pages les plus consultées. Le tableau entier long *hits* reçoit le nombre de "hits" pour chaque page. La variable numérique *usage* reçoit le pourcentage du cache Web utilisé par chaque page.

Exemple

Vous souhaitez générer une page semi-dynamique affichant les statistiques d'utilisation du cache Web. Pour cela, dans une page HTML statique appelée "stats.shtm" (les pages suffixées .shtm sont automatiquement analysées par le serveur Web), vous placez la balise `<!--#4DSCRIPT/STATS-->` ainsi que des références aux variables *vPages* et *vUsage*, par exemple :

```
<html> <head><title>Stats Web 4D</title></head> <!--#4DSCRIPT/STATS--> <body>
<strong>Pourcentage du cache utilisé : </strong> <!--#4DVAR vUsage--> <hr> <strong>Pages les
plus consultées : </strong> <!--#4DVAR vPages--> </body> </html>
```

Dans la méthode projet **STATS**, écrivez le code suivant :

```
C_TEXTE($1)
TABLEAU TEXTE (pages;0)
TABLEAU ENTIER LONG (hits;0)
C_ENTIER LONG (vUsage)

STATISTIQUES DU CACHE WEB (pages;hits;vUsage)
vPages:=Caractere(1)
Boucle($i;1;Taille tableau(pages))
// Pour chaque page présente dans le cache
vPages:=vPages+pages{$i}+" "+Chaine(hits{$i})+"<br>"
//Insertion du nom de la page et du code HTML
Fin de boucle
```

Vous pouvez envoyer la page "stats.shtm" via un lien URL ou à l'aide de commande **ENVOYER FICHIER HTML**.

TRAITER BALISES HTML

TRAITER BALISES HTML (*donnéesEntrée* ; *donnéesSortie*)

Paramètre	Type		Description
<i>donnéesEntrée</i>	Texte, BLOB	→	Données contenant des balises HTML à traiter
<i>donnéesSortie</i>	Texte, BLOB	←	Données traitées

Description

La commande **TRAITER BALISES HTML** provoque le traitement par 4D des balises HTML 4D contenues dans le paramètre *donnéesEntrée* (champ ou variable de type Texte ou BLOB) et retourne les données résultantes dans *donnéesSortie*.

Cette commande permet d'effectuer un traitement sur du code HTML balisé sans qu'il soit nécessaire que le serveur Web envoie une page HTML via une commande du type **ENVOYER BLOB HTML** ou qu'une page suffixée ".shtml" soit demandée via un URL. Il n'est même pas nécessaire que le serveur Web de 4D soit démarré.

Passer les données contenant les balises à traiter dans le paramètre *donnéesEntrée*. Ce paramètre peut être un champ ou une variable de type Texte ou BLOB. A noter que si votre base fonctionne en mode compatibilité ASCII, le type BLOB est préférable car il n'est pas limité en nombre de caractères (le type Texte est en revanche limité à 32000 caractères). Si votre base fonctionne en mode standard (Unicode), le type Texte sera généralement suffisant (les paramètres peuvent recevoir jusqu'à 2 Go de texte).

Note de compatibilité : A compter de la version 12 de 4D, lorsque vous utilisez des paramètres de type BLOB, la commande considère automatiquement que le jeu de caractères utilisé pour les BLOBs est MacRoman. Pour plus d'efficacité, il est fortement conseillé d'utiliser des paramètres de type Texte avec lesquels les traitements sont effectués en mode Unicode.

Toutes les balises HTML de 4D sont prises en charge (*4DVAR*, *4DSCRIPT*, *4DLOOP*, etc.) même si le serveur Web n'est pas lancé.

Note : En cas d'utilisation de la balise *4DINCLUDE* hors du cadre du serveur Web (process Web) :

- avec 4D en mode local et 4D Server, le dossier par défaut est le dossier contenant le fichier de structure de la base,
- avec 4D en mode distant, le dossier par défaut est le dossier contenant l'application 4D.

Après l'exécution de la commande, le paramètre *donnéesSortie* reçoit les données du paramètre *donnéesEntrée* ainsi que le résultat du traitement des balises HTML 4D qu'il contenait, le cas échéant. Si *donnéesEntrée* ne contenait pas de balises HTML 4D, le contenu de *donnéesSortie* est identique à celui de *donnéesEntrée*.

Le paramètre *donnéesSortie* peut être un champ ou une variable, il doit simplement être du même type que le paramètre *donnéesEntrée*.

Cette commande rend possible le stockage dans la base de valeurs issues d'un traitement de balises HTML avant qu'elles ne soient envoyées.

Elle permet également d'analyser des balises HTML 4D en-dehors de l'utilisation du serveur Web. En particulier, vous pouvez l'employer pour envoyer via 4D Internet Commands des courriels au format HTML contenant des traitements et/ou des références à des données contenues dans la base.

Note de compatibilité : A compter de la version 11 de 4D, cette commande n'appelle plus la .

Exemple

Cet exemple permet de charger un document de type 'template', de traiter les balises qu'il contient puis de le stocker :

```
C_BLOB($Blob_x)
C_BLOB($blob_out)
C_TEXTE($inputText_t)
C_TEXTE($outputText_t)

DOCUMENT VERS BLOB("montemplate.txt";$Blob_x)
$inputText_t:=BLOB vers texte($Blob_x;UTF8 Texte sans longueur)
TRAITER BALISES HTML($inputText_t;$outputText_t)
TEXTE VERS BLOB($outputText_t;$blob_out;UTF8 Texte sans longueur)
BLOB VERS DOCUMENT($document;$blob_out)
```

⚙️ Valider mot de passe digest Web

Valider mot de passe digest Web (nomUtilisateur ; motDePasse) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
nomUtilisateur	Texte	➡	Nom de l'utilisateur
motDePasse	Texte	➡	Mot de passe de l'utilisateur
Résultat	Booléen	➡	Vrai=Authentification correcte, Faux=Echec de l'authentification

Description

La commande **Valider mot de passe digest Web** permet de vérifier la validité des identifiants (nom et mot de passe) fournis par un utilisateur se connectant au serveur Web. Cette commande doit être utilisée dans la **Méthode base Sur authentification Web** dans le cadre d'une authentification Web en mode Digest (cf. section **Sécurité des connexions**).

Passez dans les paramètres *nomUtilisateur* et *motDePasse* les identifiants de l'utilisateur conservés en local. La commande utilise ces identifiants pour générer une valeur qu'elle compare aux informations envoyées par le navigateur Web.

Si les valeurs sont identiques, la commande retourne Vrai. Sinon, elle retourne Faux.

Ce mécanisme vous permet de gérer et de maintenir par programmation votre propre système sécurisé d'accès au serveur Web. A noter que la validation Digest ne peut pas être utilisée conjointement avec les mots de passe 4D.

Note : Si le navigateur ne prend pas en charge l'authentification Digest, une erreur est retournée (erreur d'authentification).

Exemple

Exemple de méthode base Sur authentification Web en mode Digest

```
` Méthode base Sur authentification Web
C_TEXTE ($1; $2; $5; $6; $3; $4)
C_TEXTE ($utilisateur)
C_BOOLEAN ($0)
$0:=Faux
$utilisateur:=$5
`Pour des raisons de sécurité, refuser les noms qui contiennent @
Si (AvecJoker($utilisateur))
    $0:=Faux
`La méthode AvecJoker est décrite dans la section "Méthode base Sur authentification Web"
Sinon
    CHERCHER ([WebUsers]; [WebUsers]User=$utilisateur)
    Si (OK=1)
        $0:=Valider mot de passe digest Web ($utilisateur; [WebUsers]Mdp)
    Sinon
        $0:=Faux `Utilisateur inexistant
    Fin de si
Fin de si
```


Contexte Web

Contexte Web -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	Booléen		Vrai = Mode contextuel, Faux = Mode sans contexte

Note de compatibilité

Cette commande est conservée pour des raisons de compatibilité uniquement. A compter de la version 12 de 4D, les mécanismes liés au mode contextuel sont abandonnés. Ils continuent de fonctionner en version 12 dans les bases de données converties s'ils étaient utilisés auparavant mais ne peuvent plus être activés et ne seront pas maintenus dans les prochaines versions de 4D. Pour plus d'informations sur le mode contextuel du serveur Web, reportez-vous à la documentation de la version précédente de 4D.

FIXER LIMITES AFFICHAGE WEB

FIXER LIMITES AFFICHAGE WEB (nombreEnr {; nombrePages {; refImage}})

Paramètre	Type	Description
nombreEnr	Entier long →	Nombre maximum d'enregistrements à afficher dans chaque page HTML
nombrePages	Entier long →	Nombre maximum de références de pages en bas de chaque page HTML
refImage	Entier long →	Numéro de référence d'image pour l'icône du bouton d'affichage pleine page d'un enregistrement

Note de compatibilité

Cette commande est conservée pour des raisons de compatibilité uniquement. A compter de la version 12 de 4D, les mécanismes liés au mode contextuel sont abandonnés. Ils continuent de fonctionner en version 12 dans les bases de données converties s'ils étaient utilisés auparavant mais ne peuvent plus être activés et ne seront pas maintenus dans les prochaines versions de 4D. Pour plus d'informations sur le mode contextuel du serveur Web, reportez-vous à la documentation de la version précédente de 4D.

FIXER TEMPORISATION WEB

FIXER TEMPORISATION WEB (timeout)

Paramètre	Type		Description
timeout	Entier long	→	Délai de fermeture de la connexion Web exprimé en secondes

Note de compatibilité

Cette commande est conservée pour des raisons de compatibilité uniquement. A compter de la version 12 de 4D, les mécanismes liés au mode contextuel sont abandonnés. Ils continuent de fonctionner en version 12 dans les bases de données converties s'ils étaient utilisés auparavant mais ne peuvent plus être activés et ne seront pas maintenus dans les prochaines versions de 4D. Pour plus d'informations sur le mode contextuel du serveur Web, reportez-vous à la documentation de la version précédente de 4D.

Sous-enregistrements

-  Lire cle sous enregistrement Nouveauté 12.1
-  ALLER A DERNIER SOUS ENREGISTREMENT
-  APPLIQUER A SOUS SELECTION
-  Avant sous enregistrement
-  CHERCHER SOUS ENREGISTREMENTS
-  CREER SOUS ENREGISTREMENT
-  DEBUT SOUS ENREGISTREMENT
-  Fin sous enregistrement
-  SOUS ENREGISTREMENT PRECEDENT
-  SOUS ENREGISTREMENT SUIVANT
-  Sous enregistrements trouves
-  SUPPRIMER SOUS ENREGISTREMENT
-  TOUS LES SOUS ENREGISTREMENTS
-  TRIER SOUS ENREGISTREMENTS

Lire cle sous enregistrement

Lire de sous enregistrement (champID) -> Entier long

Paramètre	Type	Description
champID	Champ	→ Champ de type "Lien sous-table" ou de type "Entier long" d'une ancienne relation sous-table
Entier long	Entier long	↩ Clé interne du lien

Description


La commande **Lire cle sous enregistrement** est destinée à faciliter la migration du code 4D utilisant des sous-tables converties vers le code standard de manipulation des tables.

Rappel : Les sous-tables ne sont plus prises en charge à compter de la version 11 de 4D. Lors de la conversion d'une ancienne base, les sous-tables existantes sont automatiquement transformées en tables standard reliées aux tables d'origine par un lien automatique. La sous-table devient une table "N" et la table d'origine la table "1". Dans la table 1, l'ex-champ de type sous-table est transformé en champ spécial de type "Lien sous-table" et dans la table N, un champ spécial, également de type "Lien sous-table" est ajouté. Il est nommé "id_added_by_converter".

Ce principe permet de préserver le fonctionnement des bases de données converties, mais il est fortement conseillé de remplacer les mécanismes des sous-tables par ceux des tables standard.

La première étape de ce processus consiste à supprimer le lien automatique spécial, ce qui désactive définitivement les mécanismes hérités des sous-tables. Cette opération nécessite ensuite de réécrire le code associé. La commande **Lire cle sous enregistrement** accompagne cette réécriture en renvoyant l'identifiant interne utilisé par le lien. Elle permet de s'affranchir du lien et donc de travailler avec la sélection de l'ancienne sous-table, que le lien soit présent ou non.

Examinons par exemple la structure (convertie) suivante :



Dans 4D v12, le code suivant continue de fonctionner mais il doit être mis à jour :

```
TOUS LES SOUS ENREGISTREMENTS ([Employés]Enfants)
$total:=Sous enregistrements trouvés ([Employés]Enfants)
vPrenoms:=""
Boucle($i;1;$total)
    vPrenoms:=vPrenoms+[Employés]Enfants'Prénom+" "
    SOUS ENREGISTREMENT SUIVANT ([Employés]Enfants)
Fin de boucle
```

Vous pouvez désormais remplacer ce code par :

```
CHERCHER([Employés_Enfants];[Employés_Enfants]id_added_by_converter=Lire cle sous
enregistrement([Employés]Enfants))
$total:=Enregistrements trouvés([Employés_Enfants])
vPrenoms:=""
Boucle($i;1;$total)
    vPrenoms:=vPrenoms+[Employés_Enfants]Prénom+" "
    ENREGISTREMENT SUIVANT(Employés_Enfants)
Fin de boucle
```

Note : S'il n'y a pas d'enregistrement courant chargé au moment de son exécution, **Lire cle sous enregistrement** retourne 0.

Le second code présente le double avantage d'utiliser des commandes standard de 4D et de fonctionner de manière identique, que le lien soit présent ou non. Lorsque vous supprimerez le lien, la commande retournera simplement la valeur clé stockée dans le champ Entier long.

La commande accepte dans le paramètre *champ_ID* soit un champ de type Lien sous-table (lien existant) soit de type Entier long (lien supprimé). Dans tous les autres cas, une erreur est générée.

Ce principe permet d'écrire du code de transition. Lors de la dernière étape de la mise à niveau de l'application, vous pourrez supprimer les appels à cette commande.

ALLER A DERNIER SOUS ENREGISTREMENT

ALLER A DERNIER SOUS ENREGISTREMENT (sousTable)

Paramètre	Type	Description
sousTable	Sous-table 	Sous-table dans laquelle se placer sur le dernier sous-enregistrement

Note de compatibilité

Les sous-tables ne sont plus prises en charge à compter de la version 11 de 4D. Un mécanisme de compatibilité assure le fonctionnement de cette commande dans les bases de données converties, toutefois il est fortement conseillé de remplacer les sous-tables par des tables liées standard.

Description

ALLER A DERNIER SOUS ENREGISTREMENT sélectionne le dernier sous enregistrement de la sous-sélection courante de *sousTable* et en fait le sous-enregistrement courant. Si la sous-sélection courante est vide, **ALLER A DERNIER SOUS ENREGISTREMENT** ne fait rien.

Exemple

L'exemple suivant concatène le prénom et le nom de famille de chaque enfant dans la sous-table. Les noms sont copiés dans un tableau, **Noms**. Cet exemple ressemble à celui de la commande **DEBUT SOUS ENREGISTREMENT** mais celui-ci va du dernier sous-enregistrement au premier :

```
` Créer un tableau pour contenir les noms
TABLEAU TEXTE (taNoms;Sous enregistrements trouves ([Personnes]Enfants))
ALLER A DERNIER SOUS ENREGISTREMENT ([Personnes]Enfants)
` Commencer au dernier sous enregistrement et boucler pour chaque enfant
Boucle ($EL;1;Sous enregistrements trouves ([Personnes]Enfants))
    Noms{$EL}:=[Personnes]Enfants'Prénom+" "+[Personnes]Enfants'Nom
    SOUS ENREGISTREMENT PRECEDENT ([Personnes]Enfants)
Fin de boucle
```

APPLIQUER A SOUS SELECTION

APPLIQUER A SOUS SELECTION (sousTable ; formule)

Paramètre	Type		Description
sousTable	Sous-table	→	Sous-table à laquelle appliquer la formule
formule	Instruction	→	Ligne de code ou méthode

Note de compatibilité

Les sous-tables ne sont plus prises en charge à compter de la version 11 de 4D. Un mécanisme de compatibilité assure le fonctionnement de cette commande dans les bases de données converties, toutefois il est fortement conseillé de remplacer les sous-tables par des tables liées standard.

Description

APPLIQUER A SOUS SELECTION applique *formule* à chaque sous-enregistrement de la sous-sélection courante de *sousTable*. *formule* peut être une ligne d'instructions ou une méthode. Si *formule* entraîne la modification d'un sous-enregistrement, le sous-enregistrement modifié n'est sauvegardé que lorsque l'enregistrement parent est sauvegardé. Si la sous-sélection courante est vide, **APPLIQUER A SOUS SELECTION** ne fait rien.

APPLIQUER A SOUS SELECTION peut être utilisé pour récupérer et traiter des informations d'une sous-sélection d'enregistrements ou pour modifier une sous-sélection.

Avant sous enregistrement

Avant sous enregistrement (sousTable) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
sousTable	Sous-table	→ Sous-table pour laquelle vous testez si le pointeur se trouve avant la sous-sélection
Résultat	Booléen	↩ Avant la sous-sélection (Vrai), sinon (Faux)

Note de compatibilité

Les sous-tables ne sont plus prises en charge à compter de la version 11 de 4D. Un mécanisme de compatibilité assure le fonctionnement de cette commande dans les bases de données converties, toutefois il est fortement conseillé de remplacer les sous-tables par des tables liées standard.

Description

Avant sous enregistrement retourne Vrai lorsque le pointeur de sous-enregistrement courant se trouve avant le premier sous-enregistrement de *sousTable*. **Avant sous enregistrement** est utilisé pour vérifier si la commande **SOUS ENREGISTREMENT PRECEDENT** a déplacé le pointeur avant le premier sous-enregistrement. Si la sous-sélection courante est vide, **Avant sous enregistrement** retourne Vrai.

Exemple

L'exemple est une méthode objet pour un bouton. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, le pointeur se place sur le sous-enregistrement précédent. Si le pointeur se trouve avant le premier sous-enregistrement, il est remplacé sur le dernier sous-enregistrement :

```
SOUS ENREGISTREMENT PRECEDENT ([Personnes]Enfants) ` Aller au sous-enregistrement précédent
Si (Avant sous enregistrement ([Personnes]Enfants) ` Si on y est déjà
    ALLER A DERNIER SOUS ENREGISTREMENT ([Personnes]Enfants)
    ` Aller au dernier sous-enregistrement
Fin de si
```

CHERCHER SOUS ENREGISTREMENTS

CHERCHER SOUS ENREGISTREMENTS (*sousTable* ; *formule*)

Paramètre	Type		Description
<i>sousTable</i>	Sous-table	→	Sous-table dans laquelle effectuer une recherche
<i>formule</i>	Booléen	→	Formule de recherche

Note de compatibilité

Les sous-tables ne sont plus prises en charge à compter de la version 11 de 4D. Un mécanisme de compatibilité assure le fonctionnement de cette commande dans les bases de données converties, toutefois il est fortement conseillé de remplacer les sous-tables par des tables liées standard.

Description

CHERCHER SOUS ENREGISTREMENTS effectue une recherche dans *sousTable* et crée une nouvelle sous-sélection courante. **CHERCHER SOUS ENREGISTREMENTS** est la seule commande qui permet d'effectuer une recherche parmi des sous-enregistrements et qui retourne une sélection de sous-enregistrements. *formule* est appliquée à chaque sous-enregistrement de *sousTable*. Lorsque la formule est Vraie, le sous-enregistrement est ajouté à la nouvelle sous-sélection. Une fois que l'exécution de la formule est terminée, le premier sous-enregistrement de la sous-sélection devient le sous-enregistrement courant de *sousTable*. N'oubliez pas que **CHERCHER SOUS ENREGISTREMENTS** effectue une recherche parmi les sous-enregistrements de la sous-table pour l'enregistrement parent courant uniquement, et non parmi tous les sous-enregistrements associés aux différents enregistrements de la table parente. **CHERCHER SOUS ENREGISTREMENTS** ne modifie pas l'enregistrement parent courant. Typiquement, *formule* compare un sous-champ à une variable ou une constante, à l'aide d'un opérateur relationnel. *formule* peut comprendre plusieurs tests reliés par des opérateurs de type **ET** (&) ou de type **OU** (|). *formule* peut également être ou contenir une fonction. Le caractère Joker (@) peut être utilisé avec les arguments de type chaîne. S'il n'y a pas d'enregistrement ni de sous-enregistrement courant, **CHERCHER SOUS ENREGISTREMENTS** ne fait rien.

Exemple

L'exemple suivant recherche les enfants âgés de plus de 10 ans :

```
CHERCHER SOUS ENREGISTREMENTS ([Personnes]Enfants; [Personnes]Enfants 'Age>10)
```

CREER SOUS ENREGISTREMENT

CREER SOUS ENREGISTREMENT (sousTable)

Paramètre	Type	Description
sousTable	Sous-table	→ Sous-table dans laquelle vous voulez créer un sous-enregistrement

Note de compatibilité

Les sous-tables ne sont plus prises en charge à compter de la version 11 de 4D. Un mécanisme de compatibilité assure le fonctionnement de cette commande dans les bases de données converties, toutefois il est fortement conseillé de remplacer les sous-tables par des tables liées standard.

Description

CREER SOUS ENREGISTREMENT crée un nouveau sous-enregistrement dans *sousTable* et en fait le sous-enregistrement courant. Ce nouveau sous-enregistrement n'est sauvegardé que lorsque l'enregistrement parent est lui-même sauvegardé. L'enregistrement parent peut être sauvegardé par une commande telle que **STOCKER ENREGISTREMENT** ou lorsque l'utilisateur le valide. S'il n'y a pas d'enregistrement courant, **CREER SOUS ENREGISTREMENT** ne fait rien. Pour ajouter un nouveau sous-enregistrement dans un formulaire de saisie de sous-enregistrements, utilisez **AJOUTER SOUS ENREGISTREMENT**.

Exemple

L'exemple suivant est la méthode objet d'un bouton. Lorsqu'elle est exécutée (lorsque l'utilisateur clique sur le bouton), elle crée de nouveaux sous-enregistrements pour des enfants. La boucle **Repeter** permet à l'utilisateur d'ajouter plusieurs enfants, jusqu'à ce qu'il clique sur Annuler. Le formulaire fait apparaître les enfants dans un sous-formulaire, mais ne permet pas d'y saisir directement des données car l'option "Saisissable" a été désactivée :

```
Repeter
` Répéter jusqu'à ce que l'utilisateur clique sur Annuler
  vEnfant:=Demander("Prénom (annuler si terminé) :")
  Si (OK=1)
  ` Création d'un nouveau sous-enregistrement pour un enfant
    CREER SOUS ENREGISTREMENT([Personnes]Enfants)
  ` Assignation du prénom de l'enfant au sous-champ
    [Personnes]Enfants'Prénom:=vEnfant
  Fin de si
Jusque (OK=0)
```

DEBUT SOUS ENREGISTREMENT

DEBUT SOUS ENREGISTREMENT (sousTable)

Paramètre	Type	Description
sousTable	Sous-table →	Sous-table de laquelle charger le premier sous-enregistrement de la sélection courante

Note de compatibilité

Les sous-tables ne sont plus prises en charge à compter de la version 11 de 4D. Un mécanisme de compatibilité assure le fonctionnement de cette commande dans les bases de données converties, toutefois il est fortement conseillé de remplacer les sous-tables par des tables liées standard.

Description

DEBUT SOUS ENREGISTREMENT charge le premier sous-enregistrement de la sélection courante de *sousTable* et en fait le sous-enregistrement courant. Toutes les commandes de recherche, de sélection et de tri font également du premier sous-enregistrement le sous-enregistrement courant. Si la sous-sélection courante est vide, **DEBUT SOUS ENREGISTREMENT** ne fait rien.

Exemple

L'exemple suivant met bout à bout les prénoms et les noms des enfants stockés dans une sous-table, puis les copie dans un tableau, nommé *ttNoms* :

```
` Création d'un tableau pour recevoir les noms
TABLEAU TEXTE (ttNoms;Sous enregistrements trouves ([Personnes]Enfants))
DEBUT SOUS ENREGISTREMENT ([Personnes]Enfants) ` Commençons au premier sous-enregistrement
` Effectuons une boucle par enfant
Boucle ($v1S;1;Sous enregistrements trouves ([Personnes]Enfants))
    ttNoms { $v1S } := [Personnes]Enfants 'Prénom+ " " + [Personnes]Enfants 'Nom
    SOUS ENREGISTREMENT SUIVANT ([Personnes]Enfants)
Fin de boucle
```

⚙️ Fin sous enregistrement

Fin sous enregistrement (sousTable) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
sousTable	Sous-table	→ Sous-table pour laquelle tester si le pointeur de sous-enregistrement courant est placé au-delà du dernier sous-enregistrement sélectionné
Résultat	Booléen	↩ Oui (Vrai) ou Non (Faux)

Note de compatibilité

Les sous-tables ne sont plus prises en charge à compter de la version 11 de 4D. Un mécanisme de compatibilité assure le fonctionnement de cette commande dans les bases de données converties, toutefois il est fortement conseillé de remplacer les sous-tables par des tables liées standard.

Description

Fin sous enregistrement retourne **VRAI** lorsque le pointeur de sous-enregistrement courant se trouve après la fin de la sous-sélection courante de *sousTable*. **Fin sous enregistrement** a pour rôle de tester si l'utilisation de la commande **SOUS ENREGISTREMENT SUIVANT** place ou non le pointeur derrière le dernier sous-enregistrement de la sélection. Si la sous-sélection courante est vide, **Fin sous enregistrement** retourne **Vrai**.

Exemple

L'exemple suivant est la méthode objet d'un bouton. Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, le pointeur se place sur le sous-enregistrement suivant. Si le pointeur se retrouve derrière le dernier sous-enregistrement, il est remplacé sur le premier sous-enregistrement :

```
SOUS ENREGISTREMENT SUIVANT([Personnes]Enfants) ` Aller au sous-enregistrement suivant
Si(Fin sous enregistrement([Personnes]Enfants)) ` Si nous sommes allés trop loin...
    DEBUT SOUS ENREGISTREMENT([Personnes]Enfants) ` Aller au premier sous-enregistrement
Fin de si
```

SOUS ENREGISTREMENT PRECEDENT

SOUS ENREGISTREMENT PRECEDENT (*sousTable*)

Paramètre	Type	Description
<i>sousTable</i>	Sous-table →	Sous-table dans laquelle se placer sur le sous- enregistrement précédent de la sélection courante

Note de compatibilité

Les sous-tables ne sont plus prises en charge à compter de la version 11 de 4D. Un mécanisme de compatibilité assure le fonctionnement de cette commande dans les bases de données converties, toutefois il est fortement conseillé de remplacer les sous-tables par des tables liées standard.

Description

SOUS ENREGISTREMENT PRECEDENT place le pointeur de sous-enregistrement courant sur le sous-enregistrement précédent dans la sous-sélection courante de *sousTable*. Si **SOUS ENREGISTREMENT PRECEDENT** place les pointeur avant le premier sous-enregistrement, **Avant sous enregistrement** retourne Vrai, et il n'y a plus de sous-enregistrement courant. Dans ce cas, utilisez **DEBUT SOUS ENREGISTREMENT** ou **ALLER A DERNIER SOUS ENREGISTREMENT** pour replacer le pointeur dans la sous-sélection courante. Si la sous-sélection courante est vide ou si **Fin sous enregistrement** retourne Vrai, **SOUS ENREGISTREMENT PRECEDENT** ne fait rien.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **ALLER A DERNIER SOUS ENREGISTREMENT**.

SOUS ENREGISTREMENT SUIVANT

SOUS ENREGISTREMENT SUIVANT (*sousTable*)

Paramètre	Type	Description
<i>sousTable</i>	Sous-table →	Sous-table dans laquelle se placer sur le sous- enregistrement suivant de la sélection courante

Note de compatibilité

Les sous-tables ne sont plus prises en charge à compter de la version 11 de 4D. Un mécanisme de compatibilité assure le fonctionnement de cette commande dans les bases de données converties, toutefois il est fortement conseillé de remplacer les sous-tables par des tables liées standard.

Description

SOUS ENREGISTREMENT SUIVANT place le pointeur de sous-enregistrement courant sur le sous-enregistrement suivant de la sous-sélection courante de *sousTable*. Si **SOUS ENREGISTREMENT SUIVANT** place le pointeur de sous-enregistrement courant après le dernier sous-enregistrement, **Fin sous enregistrement** retourne **VRAI**, et il n'y a plus de sous-enregistrement courant. Lorsque **Fin sous enregistrement** retourne **VRAI**, utilisez **DEBUT SOUS ENREGISTREMENT** ou **ALLER A DERNIER SOUS ENREGISTREMENT** pour replacer le pointeur de sous-enregistrement courant dans la sous-sélection courante. Si la sous-sélection courante est vide, ou si **Avant sous enregistrement** retourne **VRAI**, **SOUS ENREGISTREMENT SUIVANT** ne fait rien.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **DEBUT SOUS ENREGISTREMENT**.

Sous enregistrements trouves

Sous enregistrements trouves (sousTable) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
sousTable	Sous-table	→ Sous-table dont vous voulez connaître le nombre de sous-enregistrements
Résultat	Entier long	↩ Nombre de sous-enregistrements de la sous-sélection courante

Note de compatibilité

Les sous-tables ne sont plus prises en charge à compter de la version 11 de 4D. Un mécanisme de compatibilité assure le fonctionnement de cette commande dans les bases de données converties, toutefois il est fortement conseillé de remplacer les sous-tables par des tables liées standard.

Description

Sous enregistrements trouves retourne le nombre de sous-enregistrements de la sous-sélection courante de *sousTable*. Cette fonction s'applique uniquement aux sous-enregistrements de l'enregistrement courant. Elle est en quelque sorte l'équivalent de la fonction **Enregistrements trouves** pour les sous-enregistrements. Le résultat retourné est indéfini s'il n'existe pas d'enregistrement parent.

Exemple

L'exemple suivant sélectionne tous les sous-enregistrements puis affiche le nombre d'enfants pour l'enregistrement parent :

```
` Sélection de tous les enfants, puis affichage de leur nombre
TOUS LES SOUS ENREGISTREMENTS ([Personnes]Enfants)
ALERTE ("Le nombre d'enfants est : "+Chaine(Sous enregistrements trouves ([Personnes]Enfants)))
```


SUPPRIMER SOUS ENREGISTREMENT

SUPPRIMER SOUS ENREGISTREMENT (*sousTable*)

Paramètre	Type	Description
<i>sousTable</i>	Sous-table 	Sous-table de laquelle supprimer le sous-enregistrement courant

Note de compatibilité

Les sous-tables ne sont plus prises en charge à compter de la version 11 de 4D. Un mécanisme de compatibilité assure le fonctionnement de cette commande dans les bases de données converties, toutefois il est fortement conseillé de remplacer les sous-tables par des tables liées standard.

Description

SUPPRIMER SOUS ENREGISTREMENT supprime le sous-enregistrement courant de *sousTable*. S'il n'y a pas de sous-enregistrement courant, **SUPPRIMER SOUS ENREGISTREMENT** ne fait rien. Après la suppression, la sous-sélection courante de *sousTable* est vide. En conséquence, la commande **SUPPRIMER SOUS ENREGISTREMENT** ne peut pas être utilisée pour parcourir une sous-sélection et supprimer des sous-enregistrements sélectionnés.

La suppression d'un sous-enregistrement n'est pas définitive tant que l'enregistrement parent n'est pas validé. La suppression d'un enregistrement parent entraîne automatiquement la suppression de tous ses sous-enregistrements.

Pour supprimer une sous-sélection, vous devez d'abord créer la sous-sélection, puis supprimer le premier sous-enregistrement, recréer la sous-sélection puis supprimer de nouveau le premier enregistrement, etc.

Exemple 1

L'exemple suivant supprime tous les sous-enregistrements d'une sous-table :

```
TOUS LES SOUS ENREGISTREMENTS ([Personnes]Enfants)
Tant que (Sous enregistrements trouves ([Personnes]Enfants)>0)
    SUPPRIMER SOUS ENREGISTREMENT ([Personnes]Enfants)
    TOUS LES SOUS ENREGISTREMENTS ([Personnes]Enfants)
Fin tant que
```

Exemple 2

L'exemple suivant supprime de la sous-table *[Personnes]Enfants* tous les sous-enregistrements dans lesquels l'âge des enfants est supérieur ou égal à 12 ans :

```
TOUT SELECTIONNER([Personnes]) ` Sélection de tous les enregistrements
Boucle($vELEnrg;1;Enregistrements trouves([Personnes])) ` Pour chaque enregistrement
` Recherche de tous les enregistrements ayant des sous-enregistrements correspondant aux
critères
    CHERCHER SOUS ENREGISTREMENTS([Personnes]Enfants;[Personnes]Enfants'Age>=12)
` Boucle jusqu'à ce que la recherche ne trouve plus d'enregistrement
    Tant que (Sous enregistrements trouves([Personnes]Enfants)>0)
` Supprimer le sous-enregistrement
        SUPPRIMER SOUS ENREGISTREMENT ([Personnes]Enfants)
` On poursuit la recherche
        CHERCHER SOUS ENREGISTREMENTS ([Personnes]Enfants;[Personnes]Enfants'Age>=12)
    Fin tant que
    STOCKER ENREGISTREMENT([Personnes]) ` Sauvegarde de l'enregistrement parent
    ENREGISTREMENT SUIVANT([Personnes])
Fin de boucle
```

TOUS LES SOUS ENREGISTREMENTS

TOUS LES SOUS ENREGISTREMENTS (*sousTable*)

Paramètre	Type	Description
sousTable	Sous-table	 Sous-table dans laquelle sélectionner tous les sous-enregistrements

Note de compatibilité

Les sous-tables ne sont plus prises en charge à compter de la version 11 de 4D. Un mécanisme de compatibilité assure le fonctionnement de cette commande dans les bases de données converties, toutefois il est fortement conseillé de remplacer les sous-tables par des tables liées standard.

Description

TOUS LES SOUS ENREGISTREMENTS fait de tous les sous-enregistrements de *sousTable* la sous-sélection courante. S'il n'existe aucun enregistrement parent courant, **TOUS LES SOUS ENREGISTREMENTS** ne fait rien. Lorsqu'un enregistrement parent est chargé depuis le disque, la sous-sélection courante contient tous les sous-enregistrements. Une sous-sélection peut ne plus contenir tous les sous-enregistrements après un appel aux commandes **AJOUTER SOUS ENREGISTREMENT**, **CHERCHER SOUS ENREGISTREMENTS**, ou **SUPPRIMER SOUS ENREGISTREMENT**.

Exemple

Dans l'exemple suivant, on sélectionne tous les sous-enregistrements afin d'être sûr qu'ils soient tous inclus dans le total :

```
TOUS LES SOUS ENREGISTREMENTS ([Stats]Ventes)
VentesTotales:=Somme ([Stats]Ventes'Francs)
```

TRIER SOUS ENREGISTREMENTS

```
TRIER SOUS ENREGISTREMENTS ( sousTable ; sousChamp { ; > ou < } ; sousChamp2 ; > ou <2 ; ... ; sousChampN ; > ou <N } )
```

Paramètre	Type		Description
sousTable	Sous-table	→	Sous-table contenant le(s) sous-champ(s) à trier
sousChamp	Sous-champ	→	Sous-champ sur lequel effectuer le tri
> ou <	Opérateur	→	> tri croissant ou < tri décroissant

Note de compatibilité

Les sous-tables ne sont plus prises en charge à compter de la version 11 de 4D. Un mécanisme de compatibilité assure le fonctionnement de cette commande dans les bases de données converties, toutefois il est fortement conseillé de remplacer les sous-tables par des tables liées standard.

Description

TRIER SOUS ENREGISTREMENTS trie la sous-sélection courante de *sousTable*. Seule la sous-sélection de *sousTable* contenue dans l'enregistrement parent courant est triée.

Le troisième paramètre définit le sens du tri de *sousChamp* : ascendant ou descendant. Si ce paramètre a pour valeur le symbole "supérieur à" (>), les sous-enregistrements sont triés dans l'ordre ascendant. S'il a pour valeur le symbole "inférieur à" (<), les sous-enregistrements sont triés dans l'ordre descendant. Ce paramètre peut être omis (dans le cadre d'un tri sur un seul niveau) ; le tri est alors ascendant.

Vous pouvez spécifier plusieurs niveaux de tris en incluant autant de sous-champs et de symboles de tris que vous voulez.

Une fois le tri terminé, le premier sous-enregistrement de la sous-sélection triée devient le sous-enregistrement courant. Le tri des sous-enregistrements est une opération dynamique. Les sous-enregistrements ne sont jamais sauvegardés dans l'ordre où ils se trouvent après un tri.

S'il n'y a pas d'enregistrement courant ni de sous-enregistrement, **TRIER SOUS ENREGISTREMENTS** ne fait rien.

Si un formulaire contient un sous-formulaire dont l'impression est "limitée par le cadre", la commande n'a besoin d'être appelée qu'une seule fois avant l'impression, pendant l'événement formulaire [Sur chargement](#) de la méthode formulaire parente.

Exemple

L'exemple suivant trie la sous-table *[Stats]Ventes* dans un ordre croissant, sur la base du sous-champ **VentesDollars** :

```
TRIER SOUS ENREGISTREMENTS ([Stats]Ventes; [Stats]VentesDollars;>)
```

SQL

-  Présentation des commandes du thème SQL
-  Méthode base Sur authentification SQL
-  ARRETER SERVEUR SQL
-  CHERCHER PAR SQL
-  Debut SQL
-  Fin SQL
-  FIXER VALEUR CHAMP NULL
-  LANCER SERVEUR SQL
-  Lire source donnees courante
-  LISTE SOURCES DONNEES
-  SQL ANNULER CHARGEMENT
-  SQL CHARGER ENREGISTREMENT
-  SQL EXECUTER
-  SQL EXECUTER SCRIPT Nouveauté 12.0
-  SQL EXPORTER BASE Modifié 12.1
-  SQL EXPORTER SELECTION Modifié 12.1
-  SQL Fin de selection
-  SQL FIXER OPTION
-  SQL FIXER PARAMETRE
-  SQL LIRE DERNIERE ERREUR
-  SQL LIRE OPTION
-  SQL LOGIN Modifié 12.0
-  SQL LOGOUT
-  Valeur champ Null
-  *UTILISER BASE EXTERNE*
-  *UTILISER BASE INTERNE*

Présentation des commandes du thème SQL

4D comporte un moteur SQL intégré. Le programme inclut également un serveur SQL pouvant répondre aux requêtes d'autres applications 4D ou d'applications tierces (via le pilote ODBC de 4D).

Les différents modes d'accès au moteur SQL de 4D, le paramétrage du serveur SQL ainsi que les commandes et mots-clés utilisables dans les requêtes SQL sont décrits dans un manuel séparé, Guide de référence 4D SQL.

Le thème "SQL" regroupe les diverses commandes 4D relatives à l'exploitation du SQL dans 4D :

- contrôle du serveur SQL : **LANCER SERVEUR SQL** et **ARRETER SERVEUR SQL**
- accès direct au moteur SQL intégré : **FIXER VALEUR CHAMP NULL**, **Valeur champ Null**, **CHERCHER PAR SQL**.
- gestion des connexions aux sources de données internes ou externes (SQL Pass-through) : **LISTE SOURCES DONNEES**, **Lire source donnees courante**, **SQL LOGIN**, **SQL LOGOUT**.
- commandes de haut niveau pour la manipulation des données dans le cadre de connexions SQL directes ou via ODBC : **Debut SQL**, **Fin SQL**, **SQL ANNULER CHARGEMENT**, **SQL CHARGER ENREGISTREMENT**, **SQL EXECUTER**, **SQL Fin de selection**, **SQL FIXER OPTION**, **SQL FIXER PARAMETRE**, **SQL LIRE DERNIERE ERREUR**, **SQL LIRE OPTION**.

Principes de fonctionnement des commandes SQL de haut niveau

Les commandes SQL intégrées de 4D débutent par le préfixe "SQL". Elles appliquent les principes suivants :

- Sauf indication contraire, vous pouvez utiliser ces commandes avec le moteur SQL interne de 4D ou dans une connexion externe ouverte directement ou via ODBC. La commande **SQL LOGIN** vous permet de définir le type de connexion à ouvrir.
- La portée d'une connexion est le process. Si vous souhaitez gérer plusieurs connexions simultanément, vous devez démarrer un process par **SQL LOGIN**.
La commande **SQL ANNULER CHARGEMENT** permet d'exécuter plusieurs requêtes **SELECT** dans la même connexion.
- Vous pouvez intercepter les erreurs ODBC éventuellement générées lors de l'exécution d'une des commandes SQL de haut niveau à l'aide la commande **APPELER SUR ERREUR**. La commande **SQL LIRE DERNIERE ERREUR** permet dans ce cas d'obtenir des informations supplémentaires.

Prise en charge du standard ODBC

Le standard ODBC (Open DataBase Connectivity) définit une librairie de fonctions standardisées. Ces fonctions permettent à une application telle que 4D d'accéder via le langage SQL à tout système de gestion de données compatible ODBC (bases de données, tableurs, autre application 4D, etc.).

Note : 4D permet également d'importer et d'exporter des données dans une source ODBC via les commandes **IMPORTER ODBC** et **EXPORTER ODBC** ou "manuellement" en mode Développement. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel *Mode Développement* de 4D.

Note : Les commandes SQL de haut niveau de 4D permettent de mettre en place des solutions simples pour faire communiquer les applications 4D et des sources de données ODBC. Si vos applications nécessitent une prise en charge plus étendue du standard ODBC, vous devrez acquérir le plug-in ODBC "bas niveau" de 4D, **4D ODBC Pro**.

Correspondance des types de données

Le tableau suivant liste les correspondances établies automatiquement par 4D entre les types de données 4D et SQL :

Type 4D	Type SQL
C_ALPHA	SQL_C_CHAR
C_TEXTE	SQL_C_CHAR
C_REEL	SQL_C_DOUBLE
C_DATE	SQL_C_TYPE_DATE
C_HEURE	SQL_C_TYPE_TIME
C_BOOLEEN	SQL_C_BIT
C_ENTIER	SQL_C_SHORT
C_ENTIER LONG	SQL_C_SLONG
C_BLOB	SQL_C_BINARY
C_IMAGE	SQL_C_BINARY
C_GRAPHE	SQL_C_BINARY

Référencer des expressions 4D dans les requêtes SQL

4D propose deux modes d'insertion des expressions 4D (variable, tableau, champ, pointeur, expression valide) dans les requêtes SQL : l'association directe et la définition de paramètres via **SQL FIXER PARAMETRE**.

L'association directe peut être effectuée de deux manières :

- insérer le nom de l'objet 4D entre les caractères << et >> dans le texte de la requête.
 - faire précéder la référence de deux-point ":"
- Exemples :

```
SQL EXECUTER("INSERT INTO emp (empno,ename) VALUES (<<vEmpno>>,<<vEname>>)")
SQL EXECUTER("SELECT age FROM People WHERE name= :vNom")
```

Note : En mode compilé, vous ne pouvez pas utiliser de références à des variables locales (débutant par le signe \$).

Dans ces exemples, les valeurs courantes des variables 4D vEmpno, vEname et vNom seront substituées aux paramètres lors de l'exécution de la requête. Cette solution fonctionne également avec les champs et les tableaux 4D.

Cette syntaxe, simple d'utilisation, présente toutefois l'inconvénient de n'être pas conforme à la norme SQL et de ne pas permettre l'utilisation de paramètres de sortie. Pour y remédier, vous pouvez utiliser la commande **SQL FIXER PARAMETRE**. Cette commande permet de définir chaque objet 4D à intégrer dans une requête ainsi que son mode d'utilisation (entrée, sortie ou les deux). La syntaxe produite est alors standard. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de la commande **SQL FIXER PARAMETRE**.

(1) Cet exemple exécute une requête SQL utilisant directement des tableaux 4D associés :

```
TABLEAU TEXTE (MonTabTexte;10)
TABLEAU ENTIER LONG (MonTabLong;10)

Boucle (vCounter;1;Taille tableau (MonTabTexte))
  MonTabTexte{vCounter} := "Texte" + Chaîne (vCounter)
  MonTabLong{vCounter} := vCounter
Fin de boucle
SQL LOGIN ("mysql"; "root"; "")
SQLStmt := "insert into app_testTable (alpha_field, longint_field) VALUES (<<MonTabTexte>>,"
<<MonTabLong>>)"
SQL EXECUTER (SQLStmt)
```

(2) Cet exemple permet d'exécuter une requête SQL utilisant directement des champs 4D associés :

```
TOUT SELECTIONNER ([Table 2])
SQL LOGIN ("mysql"; "root"; "")
SQLStmt := "insert into app_testTable (alpha_field, longint_field) VALUES (<<[Table
2]Champ1>>"+>>,<<[Table 2]Champ2>>)"
SQL EXECUTER (SQLStmt)
```

(3) Cet exemple permet d'exécuter une requête SQL passant directement une variable via un pointeur non dépointé :

```
C_ENTIER LONG ($vLong)
C_POINTEUR ($vPointeur)
$vLong := 1
$vPointeur := -> $vLong
SQL LOGIN ("mysql"; "root"; "")
SQLStmt := "SELECT Coll FROM TEST WHERE Coll=: $vPointeur"
SQL EXECUTER (SQLStmt)
```

Récupération des valeurs dans 4D

La récupération dans le langage de 4D des valeurs issues de requêtes SQL peut être effectuée de deux manières :

- en utilisant les paramètres supplémentaires de la commande **SQL EXECUTER** (solution conseillée).
- en utilisant la clause INTO dans la requête SQL elle-même (solution à réserver aux cas particuliers).

🌿 Méthode base Sur authentification SQL

La **Méthode base Sur authentification SQL** permet de filtrer les requêtes adressées au serveur SQL intégré de 4D. Le filtrage peut être effectué sur la base du nom, du mot de passe ainsi que (facultativement) de l'adresse IP de l'utilisateur. Le développeur peut utiliser sa propre table d'utilisateurs ou celle des utilisateurs 4D pour évaluer les identifiants de connexion. Une fois la connexion authentifiée, la commande **CHANGER UTILISATEUR COURANT** doit être appelée afin de contrôler les accès de la requête au sein de la base 4D.

Lorsqu'elle existe, la **Méthode base Sur authentification SQL** est automatiquement appelée par 4D ou 4D Server à chaque connexion externe au serveur SQL. Le système interne de gestion des utilisateurs de 4D n'est alors pas sollicité. La connexion n'est acceptée que si la méthode base retourne **Vrai** dans \$0 et si la commande **CHANGER UTILISATEUR COURANT** a été exécutée avec succès. Si l'une des deux conditions n'est pas remplie, la requête est rejetée.

Note : L'instruction **SQL LOGIN(SQL_INTERNAL;\$utilisateur;\$motdepasse)** ne déclenche pas l'appel de la **Méthode base Sur authentification SQL** car il s'agit dans ce cas d'une connexion interne.

La méthode base reçoit jusqu'à trois paramètres de type Texte, passés par 4D (\$1, \$2 et \$3), et retourne un booléen, \$0. Voici la description de ces paramètres :

Paramètres	Type	Description
\$1	Texte	Nom d'utilisateur
\$2	Texte	Mot de passe
\$3	Texte	(Facultatif) Adresse IP du client à l'origine de la requête
\$0	Booléen	Vrai = requête acceptée, Faux = requête rejetée

Vous devez déclarer ces paramètres de la manière suivante :

```
` Méthode base Sur authentification Web
C_TEXTE ($1;$2;$3)
C_BOOLEEN ($0)
... ` Code pour la méthode
```

Le mot de passe (\$2) est reçu en texte standard.

Vous devez contrôler les identifiants de la connexion SQL dans la **Méthode base Sur authentification SQL**. Par exemple, vous pouvez contrôler le nom et le mot de passe à l'aide d'une table d'utilisateurs personnalisée. Si les identifiants sont valides, passez **Vrai** dans \$0. Sinon, passez **Faux** dans \$0, dans ce cas la connexion est rejetée.

Par défaut, \$0 vaut **Faux**. Si la **Méthode base Sur authentification SQL** existe et si \$0 n'est pas défini, toutes les connexions sont donc rejetées.

Si vous avez passé **Vrai** dans \$0, vous devez ensuite appeler avec succès la commande **CHANGER UTILISATEUR COURANT** dans la **Méthode base Sur authentification SQL** pour que la requête soit acceptée et que 4D ouvre une session SQL pour l'utilisateur.

L'utilisation de la commande **CHANGER UTILISATEUR COURANT** permet de mettre en place un système d'authentification virtuelle ayant comme double avantage le contrôle des actions au sein de la connexion et le masquage pour l'extérieur des identifiants de la connexion dans la session SQL 4D.

Note : Si la **Méthode base Sur authentification SQL** n'existe pas, la connexion est évaluée à l'aide du système intégré de gestion des utilisateurs de 4D s'il est actif, c'est-à-dire si un mot de passe a été attribué au Super_Utilisateur. Si le système n'est pas actif, les utilisateurs sont connectés avec les droits du Super_Utilisateur (accès libre).

Cet exemple de **Méthode base Sur authentification SQL** vérifie que la demande de connexion provient du réseau interne, valide les identifiants puis affecte les droits d'utilisateur "sql_user" pour la session SQL.

```
C_TEXTE ($1;$2;$3)
C_BOOLEEN ($0)
`$1 : utilisateur
`$2 : mot de passe
`{$3 : Adresse IP du client}
APPELER SUR ERREUR ("SQL_error")
Si (checkInternalIP($3))
`La méthode checkInternalIP vérifie que l'adresse IP est interne
Si ($1="victor") & ($2="hugo")
    CHANGER UTILISATEUR COURANT ("sql_user";"")
    Si (OK=1)
        $0:=Vrai
    Sinon
        $0:=Faux
    Fin de si
Sinon
    $0:=Faux
Fin de si
Sinon
    $0:=Faux
```

Fin de si

ARRETER SERVEUR SQL

ARRETER SERVEUR SQL

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **ARRETER SERVEUR SQL** stoppe le serveur SQL intégré de l'application 4D sur laquelle elle a été exécutée. Si le serveur SQL était lancé, toutes les connexions SQL sont interrompues et le serveur n'accepte plus aucune requête SQL externe. Si le serveur SQL n'était pas lancé, la commande ne fait rien.

Note : Cette commande n'influe pas sur le fonctionnement du moteur SQL interne de 4D. Le moteur SQL toujours disponible pour les requêtes internes.

CHERCHER PAR SQL

CHERCHER PAR SQL ({laTable ;} formuleSQL)

Paramètre	Type	Description
laTable	Table →	Table de laquelle retourner une sélection d'enregistrements ou Table par défaut si ce paramètre est omis
formuleSQL	Chaîne →	Formule de recherche SQL valide représentant la clause WHERE de la requête SELECT

Description

La commande **CHERCHER PAR SQL** permet de tirer directement parti du moteur SQL intégré de 4D. Elle exécute une requête SELECT simple qui peut être écrite ainsi :

```
SELECT *  
FROM laTable  
WHERE <formuleSQL>
```

laTable est le nom de la table passé en premier paramètre et *formuleSQL* la chaîne de recherche passée en deuxième paramètre.

Par exemple, l'instruction suivante :

```
CHERCHER PAR SQL ([Employees] ; "name='smith' ")
```

équivalait à la requête SQL :

```
SELECT * FROM Employees WHERE "name='smith' "
```

La commande **CHERCHER PAR SQL** est semblable à la commande **CHERCHER PAR FORMULE**. Elle effectue une recherche parmi les enregistrements de la table définie. Elle modifie la sélection courante de *table* pour le process courant et fait du premier enregistrement de la nouvelle sélection le nouvel enregistrement courant.

Note : La commande **CHERCHER PAR SQL** ne peut pas être utilisée dans le contexte d'une connexion SQL externe, elle s'adresse directement au moteur SQL intégré de 4D.

CHERCHER PAR SQL applique *formuleSQL* à chaque enregistrement de la sélection de la table. *formuleSQL* est une expression booléenne qui doit retourner **VRAI** ou **FAUX**. Comme vous le savez peut-être, dans la norme SQL, une condition de recherche peut avoir un résultat **VRAI**, **FAUX** ou **NULL**. Tous les enregistrements (rows) pour lesquels la condition de recherche retourne **VRAI** sont inclus dans la nouvelle sélection courante.

L'expression *formuleSQL* peut être simple, comme par exemple la comparaison d'un champ (colonne) à une valeur ; elle peut également être complexe, comme la réalisation d'un calcul. Comme **CHERCHER PAR FORMULE**, **CHERCHER PAR SQL** peut évaluer des valeurs dans les tables liées (cf. exemple 4). *formuleSQL* doit être une instruction SQL valide, conforme à la norme SQL-2 et tenant compte de l'implémentation actuelle du SQL dans 4D. Pour plus d'information la prise en charge du SQL dans 4D, reportez-vous au manuel Guide de référence 4D SQL.

Le paramètre *formuleSQL* peut contenir des références à des expressions 4D. La syntaxe à utiliser est la même que pour les commandes SQL intégrées ou le code inclus dans les balises **Debut SQL/Fin SQL**, c'est-à-dire : <<MaVar>> ou :MaVar. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la section **Présentation des commandes du thème SQL**.

Note : Cette commande est compatible avec les commandes **FIXER LIMITE RECHERCHE** et **FIXER DESTINATION RECHERCHE**.

Rappel : Les références aux variables locales ne sont pas possibles en mode compilé. Pour plus d'informations sur la programmation SQL dans 4D, reportez-vous à la section **Présentation des commandes du thème SQL**.

A propos des liens

CHERCHER PAR SQL n'utilise pas les liens entre les tables définis dans l'éditeur de structure de 4D. Si vous souhaitez tirer parti des données liées, vous devez ajouter une clause **JOIN** dans la requête. Par exemple, considérons la structure suivante, dans laquelle un lien N vers 1 relie les champs [Personnes]Ville à [Villes]Nom :

```
[Personnes]  
  Nom  
  Ville  
[Villes]  
  Nom  
  Population
```

Avec la commande **CHERCHER PAR FORMULE**, vous pourriez écrire :

```
CHERCHER PAR FORMULE ([Personnes] ; [Villes]Population>1000)
```

Avec **CHERCHER PAR SQL**, vous devez écrire l'instruction suivante, que le lien existe ou non :

```
CHERCHER PAR SQL([Personnes];"personnes.ville=villes.nom AND villes.population>1000")
```

Note : Les liens 1 vers N et N vers N sont également traités par **CHERCHER PAR SQL** d'une manière différente de **CHERCHER PAR FORMULE**.

Exemple 1

Cet exemple recherche les bureaux dont les ventes sont supérieures à 100. La requête SQL est :

```
SELECT * FROM Bureaux WHERE Ventes > 100
```

En utilisant la commande **CHERCHER PAR SQL** :

```
C_ALPHA(30;$formuleRequete)
$formuleRequete:="Ventes > 100"
CHERCHER PAR SQL([Bureaux];$formuleRequete)
```

Exemple 2

Cet exemple recherche les commandes comprises entre 3000 et 4000. La requête SQL est :

```
SELECT *
FROM Commandes
WHERE Total BETWEEN 3000 AND 4000
```

En utilisant la commande **CHERCHER PAR SQL** :

```
C_ALPHA(40;$formuleRequete)
$formuleRequete:="Total BETWEEN 3000 AND 4000"
CHERCHER PAR SQL([Ventes];$formuleRequete)
```

Exemple 3

Cet exemple montre comment trier le résultat de la requête sur un critère spécifique. La requête SQL est :

```
SELECT *
FROM Personnes
WHERE Ville ='Paris'
ORDER BY Nom
```

En utilisant la commande **CHERCHER PAR SQL** :

```
C_ALPHA(40;$formuleRequete)
$formuleRequete:="Ville = 'Paris' ORDER BY Nom"
CHERCHER PAR SQL([Personnes];$formuleRequete)
```

Exemple 4

Cet exemple montre une requête utilisant des tables liées dans 4D. Via le SQL vous devez utiliser un JOIN pour recréer cette relation. Considérons les deux tables suivantes :

```
[Factures] avec les champs (colonnes) suivants :
  ID_Fact : Entier long
  Date_Fact : Date
  Total : Réel
[Lignes_Factures] avec les champs (colonnes) suivants :
  ID_Ligne : Entier long
  ID_Fact : Entier long
  Code : Alpha (10)
```

Un lien de N vers 1 relie le champ [Lignes_Factures]ID_Fact au champ [Factures]ID_Fact. Avec la commande **CHERCHER PAR FORMULE**, vous pourriez écrire :

```
CHERCHER PAR FORMULE([Lignes_Factures];([Lignes_Factures]Code="FX-200") & (Mois
```

```
de ([Factures]Date_Fact)=4) )
```

La requête SQL est :

```
SELECT ID_Ligne
FROM Lignes_Factures, Factures
WHERE Lignes_Factures.ID_Fact=Factures.ID_Fact
AND Lignes_Factures.Code='FX-200'
AND MONTH(Factures.Date_Fact) = 4
```

En utilisant la commande **CHERCHER PAR SQL** :

```
C_ALPHA(40;$formuleRequete)
$formuleRequete:="Lignes_Factures.ID_Fact=Factures.ID_Fact AND Lignes_Factures.Code='FX-200'
AND MONTH(Factures.Date_Fact)=4"
CHERCHER PAR SQL([Lignes_Factures];$formuleRequete)
```

Variables et ensembles système

Si le format de la condition de recherche est correct, la variable système OK prend la valeur 1. Sinon, elle prend la valeur 0, le résultat de la commande est une sélection vide et une erreur est retournée. Cette erreur peut être interceptée par une méthode installée à l'aide de la commande **APPELER SUR ERREUR**.

Debut SQL

Debut SQL

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

Debut SQL est un mot-clé permettant d'indiquer dans l'éditeur de méthodes le début d'une séquence de commandes SQL, qui devront être interprétées par la source de données courante du process (moteur SQL intégré de 4D ou toute source définie via la commande **SQL LOGIN**).

Une séquence de commandes SQL initiée par **Debut SQL** doit être refermée par le mot-clé **Fin SQL**.

Les principes de fonctionnement de ces mots-clés sont les suivants :

- Vous pouvez placer un ou plusieurs blocs de balises **Debut SQL/Fin SQL** dans la même méthode. Vous pouvez générer des méthodes entièrement composées de code SQL ou mixer du code 4D et du code SQL dans la même méthode.
- Vous pouvez écrire plusieurs instructions SQL sur une même ligne ou sur différentes lignes en les séparant par un “;”. Par exemple, vous pouvez écrire :

```
Debut SQL
    INSERT INTO SALESREPS (NAME, AGE) VALUES (Henry,40);
    INSERT INTO SALESREPS (NAME, AGE) VALUES (Bill,35)
Fin SQL
```

ou :

```
Debut SQL
    INSERT INTO SALESREPS (NAME, AGE) VALUES (Henry,40);INSERT INTO SALESREPS (NAME, AGE) VALUES
(Bill,35)
Fin SQL
```

A noter que le *débogueur* de 4D évaluera le code SQL ligne par ligne. Dans certains cas, il peut être préférable d'utiliser plusieurs lignes.

Rappel : Les références aux variables locales ne sont pas possibles en mode compilé. Pour plus d'informations sur la programmation SQL dans 4D, reportez-vous à la section **Présentation des commandes du thème SQL**.

Fin SQL

Fin SQL

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

Fin SQL est un mot-clé indiquant dans l'éditeur de méthodes la fin d'une séquence de commandes SQL.

Une séquence d'instructions SQL doit être encadrée par les mot-clés **Debut SQL** et **Fin SQL**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description du mot-clé **Debut SQL**.

FIXER VALEUR CHAMP NULL

FIXER VALEUR CHAMP NULL (*leChamp*)

Paramètre	Type		Description
<i>leChamp</i>	Champ	→	Champ auquel attribuer la valeur NULL

Description

La commande **FIXER VALEUR CHAMP NULL** attribue la valeur NULL au champ désigné par le paramètre *leChamp*.

La valeur NULL est exploitée par le moteur SQL de 4D. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel Guide de référence 4D SQL.

Note : Il est possible d'interdire la valeur Null pour les champs 4D au niveau de l'éditeur de Structure (cf. manuel Mode Développement).

LANCER SERVEUR SQL

LANCER SERVEUR SQL

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **LANCER SERVEUR SQL** démarre le serveur SQL intégré de l'application 4D sur laquelle elle a été exécutée. Une fois lancé, le serveur SQL peut répondre aux requêtes SQL externes.

Note : Cette commande n'influe pas sur le fonctionnement du moteur SQL interne de 4D. Le moteur SQL est toujours disponible pour les requêtes internes.

Variables et ensembles système

Si le serveur SQL a été correctement lancé, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0.

Lire source donnees courante

Lire source donnees courante -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Chaîne	Nom de la source de données en cours d'utilisation

Description

La commande **Lire source donnees courante** retourne le nom de la source de données courante de l'application. La source de données courante reçoit les requêtes SQL exécutées au sein de structures **Debut SQL/Fin SQL**.

Lorsque la source de données courante est la base 4D locale, la commande retourne la chaîne ";DB4D_SQL_LOCAL;", correspondant à la valeur de la constante SQL_INTERNAL (thème "**SQL**").

Cette commande vous permet de contrôler la source de données courante, généralement avant d'exécuter une requête SQL.

LISTE SOURCES DONNEES

LISTE SOURCES DONNEES (typeSource ; tabNomsSources ; tabPilotes)

Paramètre	Type		Description
typeSource	Entier long	→	Type de source : utilisateur ou système
tabNomsSources	Tableau texte	←	Tableau des noms de sources de données
tabPilotes	Tableau texte	←	Tableau des pilotes des sources

Description

La commande **LISTE SOURCES DONNEES** retourne dans les tableaux *tabNomsSources* et *tabPilotes* les noms et les pilotes des sources de données de type *typeSource* définies dans le gestionnaire ODBC du système d'exploitation.

4D vous permet de vous connecter directement via le langage à une source de données ODBC externe et d'exécuter des requêtes SQL au sein d'une structure **Debut SQL/Fin SQL**. Le principe d'utilisation est le suivant : la commande **LISTE SOURCES DONNEES** permet d'obtenir la liste des sources de données présentes sur le poste. La commande **SQL LOGIN** permet alors de désigner la source à utiliser. Vous pouvez ensuite exécuter des requêtes SQL dans une structure **Debut SQL/Fin SQL** sur la source "courante". Pour effectuer à nouveau des requêtes sur le moteur interne de 4D, il suffit de passer la commande **SQL LOGOUT**. Pour plus d'informations sur les commandes SQL dans l'éditeur de méthodes, reportez-vous au manuel Guide de référence 4D SQL.

Passez dans *typeSource* le type de source de données que vous souhaitez obtenir. Vous pouvez utiliser l'une des constantes suivantes, placées dans le thème "SQL" :

Constante	Type	Valeur
Source de données système	Entier long	2
Source de données utilisateur	Entier long	1

Note : Cette commande ne prend pas en compte les sources de données de type fichier.

La commande remplit et dimensionne les tableaux *tabNomsSources* et *tabPilotes* avec les valeurs correspondantes.

Note : Si vous souhaitez vous connecter à une source de données 4D externe via ODBC, vous devez au préalable installer le pilote 4D ODBC sur votre poste. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'installation de 4D ODBC Driver.

Exemple

Cet exemple utilise une source de données utilisateur :

```
TABLEAU TEXTE (tdsn;0)
TABLEAU TEXTE (tdsnPilotes;0)
LISTE SOURCES DONNEES (Source de données utilisateur;tdsn;tdsnPilotes)
```

Variables et ensembles système

Si la commande est correctement exécutée, la variable système OK prend la valeur 1. Sinon, elle prend la valeur 0 et une erreur est générée.

SQL ANNULER CHARGEMENT

SQL ANNULER CHARGEMENT

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **SQL ANNULER CHARGEMENT** met fin à la requête *SELECT* courante et initialise les paramètres du curseur. Cette commande permet d'exécuter plusieurs requêtes *SELECT* au sein d'une même connexion (c'est-à-dire un même curseur) initiée par la commande **SQL LOGIN**.

Exemple

Dans cet exemple, deux requêtes sont exécutées dans la même connexion :

```
C_BLOB (Monblob)
C_TEXTE (MonTexte)
SQL LOGIN ("mysql"; "root"; "")

SQLStmt:="SELECT blob_field FROM app_testTable"
SQL EXECUTER (SQLStmt; Monblob)
Tant que (Non (SQL Fin de selection))
    SQL CHARGER ENREGISTREMENT
Fin tant que

`Réinitialisation du curseur
SQL ANNULER CHARGEMENT

SQLStmt:="SELECT Name FROM Employee"
SQL EXECUTER (SQLStmt; MonTexte)
Tant que (Non (SQL Fin de selection))
    SQL CHARGER ENREGISTREMENT
Fin tant que
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée, la variable système OK retourne 1, sinon elle retourne 0.

SQL CHARGER ENREGISTREMENT

SQL CHARGER ENREGISTREMENT {(nombreEnr)}

Paramètre	Type		Description
nombreEnr	Entier long	→	Nombre d'enregistrements à charger

Description

La commande **SQL CHARGER ENREGISTREMENT** récupère dans 4D un ou plusieurs enregistrement(s) provenant de la source de données ouverte dans la connexion courante.

Le paramètre facultatif *nombreEnr* permet de définir le nombre d'enregistrements à récupérer :

- Si vous omettez ce paramètre, la commande récupérera l'enregistrement courant dans la source de données. Ce principe correspond à la récupération des données dans une boucle où un enregistrement est reçu à la fois.
- Si vous passez une valeur entière dans *nombreEnr*, la commande récupérera *nombreEnr* enregistrements.
- Si vous passez la constante [SQL Tous les enregistrements](#) (ou la valeur -1), la commande récupérera tous les enregistrements de la table.

Note : Ces deux derniers paramétrages n'ont de sens que si les données récupérées sont associées à des tableaux ou des champs 4D.

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée, la variable système OK retourne 1, sinon elle retourne 0.

SQL EXECUTER

SQL EXECUTER (instructionSQL {; objetLié}{; objetLié2 ; ... ; objetLiéN})

Paramètre	Type	Description
instructionSQL	Texte	→ Commande SQL à exécuter
objetLié	Variable, Champ	← Réception du résultat (si nécessaire)

Description

La commande **SQL EXECUTER** permet d'exécuter une commande SQL et d'associer le résultat à des objets 4D (tableaux, variables ou champs) liés.

Pour que la commande puisse être exécutée, une connexion valide doit être définie dans le process courant.

Le paramètre *instructionSQL* contient la commande SQL à exécuter. Le paramètre *objetLié* reçoit les résultats. Les objets sont liés dans l'ordre de la colonne, ce qui signifie que les éventuelles colonnes distantes supplémentaires sont ignorées.

Si des champs 4D sont passés dans le(s) paramètre(s) *objetLié*, la commande créera des enregistrements et les sauvegardera automatiquement. Les champs doivent appartenir à la même table (il n'est pas possible de passer un champ de la table 1 et un champ de la table 2 dans le même appel). Si des champs de tables différentes sont passés, une erreur est générée.

Si vous passez des tableaux ou des variables 4D dans le(s) paramètre(s) *objetLié*, il est conseillé de les déclarer préalablement à l'appel de la commande afin de contrôler le type de données traitées. Les tableaux sont redimensionnés automatiquement si nécessaire.

Dans le cas d'une variable 4D, un seul enregistrement est récupéré à la fois.

Note : Pour plus d'informations sur le référencement des expressions 4D dans les requêtes SQL, reportez-vous à la section [Présentation des commandes du thème SQL](#).

Exemple 1

Dans cet exemple, nous récupérerons la colonne *ename* de la table *emp* dans la source de données. Le résultat est stocké dans le champ 4D [Employés]Nom. Les enregistrements 4D seront créés automatiquement :

```
SQLstmt:="SELECT ename FROM emp"
SQL EXECUTER(SQLstmt;[Employés]Nom)
SQL CHARGER ENREGISTREMENT(SQL Tous les enregistrements)
```

Exemple 2

Pour mieux contrôler la création des enregistrements, il est possible d'inclure le code au sein d'une transaction et de ne la valider que si le déroulement de l'opération s'est avéré satisfaisant :

```
SQL LOGIN("mysql";"root";"")
SQLstmt:="SELECT alpha_field FROM app_testTable"
DEBUT TRANSACTION
SQL EXECUTER(SQLstmt;[Table 2]Champ1)
Tant que(Non(SQL Fin de selection))
    SQL CHARGER ENREGISTREMENT
    ... `Placer ici le code de validation des données
Fin tant que
VALIDER TRANSACTION `Validation de la transaction
```

Exemple 3

Dans cet exemple, nous récupérerons la colonne *ename* de la table *emp* dans la source de données. Le résultat est stocké dans le tableau *tNoms*. Nous récupérerons les enregistrements 10 par 10.

```
TABLEAU ALPHA(30;tNoms;20)
SQLstmt:="SELECT ename FROM emp"
SQL EXECUTER(SQLstmt;tNoms)
Tant que(Non(SQL Fin de selection))
    SQL CHARGER ENREGISTREMENT(10)
Fin tant que
```

Exemple 4

Dans cet exemple, nous récupérons les colonnes `ename` et `job` de la table `emp` pour un ID spécifique (clause `WHERE`) de la source de données. Le résultat est stocké dans les variables 4D *vNom* and *vJob*. Seul le premier enregistrement est récupéré.

```
SQLStmt:="SELECT ename, job FROM emp WHERE id = 3"
SQL EXECUTER (SQLStmt;vName;vJob)
SQL CHARGER ENREGISTREMENT
```

Exemple 5

Dans cet exemple, nous récupérons la colonne `Champ_Blob` de la table `Test` dans la source de données. Le résultat est stocké dans une variable `BLOB` dont la valeur est mise à jour à chaque chargement d'enregistrement.

```
C_BLOB(MonBlob)
SQL LOGIN
SQL EXECUTER ("SELECT Champ_Blob FROM Test";MonBlob)
Tant que (Non(SQL Fin de selection))
  `On parcourt le résultat
  SQL CHARGER ENREGISTREMENT
  `La valeur de MonBlob est mise à jour à chaque appel
Fin tant que
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée, la variable système `OK` retourne 1, sinon elle retourne 0.

SQL EXECUTER SCRIPT

```
SQL EXECUTER SCRIPT ( cheminScript ; actionErreur {; nomAttribut ; valAttribut} {; nomAttribut2 ; valAttribut2 ; ... ;  
nomAttributN ; valAttributN} )
```

Paramètre	Type		Description
cheminScript	Texte	⇒	Chemin d'accès complet du fichier contenant le script SQL à exécuter
actionErreur	Entier long	⇒	Action à effectuer en cas d'erreur durant l'exécution du script
nomAttribut	Texte	⇒	Nom d'attribut à utiliser
valAttribut	Texte	⇒	Valeur de l'attribut

Description

La commande **SQL EXECUTER SCRIPT** vous permet d'exécuter une suite d'instructions SQL placées dans le fichier de script désigné par *cheminScript*. Cette commande ne peut être exécutée que sur un poste local (4D local ou procédure stockée sur 4D Server). Elle fonctionne avec la base courante (base interne ou base externe).

Note : Cette commande ne peut pas être utilisée avec une connexion externe ouverte directement ou via ODBC.

Passez dans le paramètre *cheminScript* le chemin d'accès complet du fichier texte contenant les instructions SQL à exécuter. Le chemin d'accès doit être exprimé à l'aide de syntaxe du système courant. Si vous passez une chaîne vide (""), dans *cheminScript*, une boîte de dialogue standard d'ouverture de documents s'affiche, permettant à l'utilisateur de sélectionner le fichier de script à exécuter.

Note : Les commandes **SQL EXPORTER BASE** et **SQL EXPORTER SELECTION** génèrent automatiquement ce fichier de script.

Le paramètre *actionErreur* vous permet de paramétrer le fonctionnement de la commande lorsqu'elle rencontre une erreur au cours de l'exécution du script. Vous pouvez passer l'une des trois constantes ci-dessous, placées dans le thème :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
SQL Abandonner si erreur	Entier long	1	En cas d'erreur, 4D stoppe immédiatement l'exécution du script.
SQL Confirmer si erreur	Entier long	2	En cas d'erreur, 4D affiche une boîte de dialogue détaillant l'erreur et permettant à l'utilisateur d'interrompre ou de poursuivre l'exécution du script.
SQL Continuer si erreur	Entier long	3	En cas d'erreur, 4D l'ignore et poursuit l'exécution du script.

Les paramètres *nomAttribut* et *valAttribut* doivent être passés par paires. Ces paramètres sont destinés à permettre de définir des attributs spécifiques pour l'exécution du script. Dans la version actuelle de 4D, un seul attribut peut être passé dans *nomAttribut*, disponible via la constante suivante, placée dans le thème :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
SQL Utiliser les droits d'accès	Chaîne	SQL_Use_Access_Rights	Permet de restreindre les droits d'accès à appliquer lors de l'exécution des commandes SQL du script. Lorsque vous utilisez cet attribut, vous devez passer 0 ou 1 dans <i>valAttribut</i> : <i>valAttribut</i> = 1 : 4D utilise les droits d'accès de l'utilisateur 4D courant. <i>valAttribut</i> = 0 (ou attribut non défini) : 4D ne restreint pas les accès, les droits du Super_Utilisateur sont utilisés.

Si le fichier d'enregistrement des requêtes de 4D est activé (via les sélecteurs 28 ou 45 de la commande **FIXER PARAMETRE BASE**), chaque commande SQL exécutée générera une entrée avec les informations suivantes :

- Type de commande SQL
- Nombre d'enregistrements affectés par la commande
- Durée d'exécution de la commande
- Pour chaque erreur rencontrée :
 - le code d'erreur
 - le texte de l'erreur s'il est disponible

Si le script est correctement exécuté (aucune erreur rencontrée), la variable système *OK* prend la valeur 1. En cas d'erreur, la variable système *OK* prend ou non la valeur 0 en fonction du paramètre *actionErreur* :

- Si *actionErreur* vaut **SQL Abandonner si erreur** (valeur 1), *OK* prend la valeur 0.
- Si *actionErreur* vaut **SQL Confirmer si erreur** (valeur 2), la variable *OK* prend la valeur 0 si l'utilisateur choisit de stopper l'opération et 1 s'il choisit de la poursuivre.
- Si *actionErreur* vaut **SQL Continuer si erreur** (valeur 3), la variable *OK* vaut toujours 1.

Note : Si vous utilisez cette commande pour exécuter des actions consommatrices de mémoire telles que l'importation massive de données, vous pouvez envisager de faire appel à la nouvelle commande SQL **ALTER DATABASE** afin de désactiver temporairement des options SQL.

SQL EXPORTER BASE (cheminDossier {; nbFichiers {; tailleLimiteFichiers {; tailleLimiteChamps}} })

Paramètre	Type	Description
cheminDossier	Texte	→ Chemin d'accès du dossier d'export ou "" pour afficher une boîte de dialogue de sélection de dossier
nbFichiers	Entier long	→ Nombre maximum de fichiers par dossier
tailleLimiteFichiers	Entier long	→ Valeur de limite de taille des fichiers d'exportation (en Ko)
tailleLimiteChamps	Entier long	→ Limite de taille au-dessous de laquelle le contenu d'un champ Texte, BLOB ou Image sera intégré au fichier principal (en octets)

Description

La commande **SQL EXPORTER BASE** exporte au format SQL tous les enregistrements de toutes les tables de la base. En SQL, cette opération d'exportation globale est appelée "Dump".

Note : Cette commande ne peut pas être utilisée avec une connexion externe ouverte directement ou via ODBC.

Pour chaque table, la commande génère un fichier texte contenant les instructions SQL nécessaires à l'importation des données dans une autre base. Ce fichier peut être utilisé directement par la commande **SQL EXECUTER SCRIPT** afin d'importer les données dans une autre base 4D.

Les fichiers d'export seront placés dans un dossier nommé "SQLExpert" créé dans le dossier de destination désigné par le paramètre *cheminDossier*. A noter que si un dossier "SQLExpert" existe déjà à l'emplacement défini, la commande le remplace sans qu'aucun message d'alerte n'apparaisse.

Si vous passez une chaîne vide dans ce paramètre, 4D affiche une boîte de dialogue standard permettant de à l'utilisateur de désigner le dossier de destination. Par défaut, la boîte de dialogue affiche le dossier courant de l'utilisateur ayant ouvert la session ("Mes Documents" sous Windows ou "Documents" sous Mac OS).

Pour chaque table exportée, la commande effectue les actions suivantes :

- un sous-dossier du nom de la table est créé dans le dossier de destination.
- un fichier texte nommé "Export.sql" est créé dans le sous-dossier. Ce fichier est encodé en UTF-8 avec BOM (marque d'ordre des octets). Il contient des ordres SQL correspondant aux données exportées. Les valeurs des champs sont séparées par des caractères deux-points. Il peut y avoir moins de valeurs que de champs dans la table. Dans ce cas, les champs restants seront considérés NULL.
- si la table contient des champs BLOB, image ou texte (textes à stockage externe, c'est-à-dire stockés en-dehors des enregistrements), par défaut la commande crée un sous-dossier supplémentaire nommé "BLOBS" à côté du fichier "Export.sql" et y crée autant de sous-dossiers que nécessaire nommés "BlobsN". Ces sous-dossiers stockeront sous forme de fichiers séparés le contenu de tous les champs BLOB, image ou texte externe des enregistrements de la table. Les fichiers BLOB sont nommés "BlobNNNNN.BLOB", les fichiers texte sont nommés "TEXTNNNNN.TXT" (où NNNNN est un nombre unique généré par l'application). Les fichiers image sont nommés "PictNNNNN.ZZZZ" (où NNNNN est un nombre unique généré par l'application et ZZZZ est l'extension). Lorsque c'est possible, les images sont exportées dans leur format natif d'origine avec l'extension correspondant au type d'image (.jpg, .png, etc.). Si l'export au format natif n'est pas possible, les images sont exportées dans le format 4D interne avec l'extension .4PCT.
Ce fonctionnement par défaut peut être modulé en fonction de la taille des données contenues dans le champ à l'aide du paramètre optionnel *tailleLimiteChamps* (cf. ci-dessous).

Si vous passez le paramètre *nbFichiers*, la commande créera autant de sous-dossiers "BlobsN" que nécessaire afin que chacun d'eux ne contienne pas plus de *nbFichiers* fichiers BLOBs, images ou textes externes. Par défaut, si le paramètre *nbFichiers* est omis, la commande limite le nombre de fichiers à 200. Si vous passez 0, chaque sous-dossier contiendra au plus un seul fichier.

Le paramètre *tailleLimiteFichiers* vous permet de définir une limite de taille (en ko) pour chaque fichier "Export.sql" créé sur le disque. Lorsque la taille du fichier d'export en cours de création atteint la valeur définie dans *tailleLimiteFichiers*, 4D stoppe l'écriture des enregistrements, referme le fichier et en crée un nouveau nommé "ExportN.sql" (où N représente le numéro de séquence) à côté du précédent. A noter qu'il s'agit d'une limite théorique : la taille effective des fichiers "ExportN.sql" dépasse la valeur définie dans *tailleLimiteFichiers* car le fichier n'est refermé qu'à l'issue de l'écriture complète de l'enregistrement en cours d'exportation (le contenu des enregistrements n'est pas fractionné). La valeur minimale acceptée est de 100 et la valeur maximale (valeur par défaut) est de 100 000 (100 Mo).

Le paramètre optionnel *tailleLimiteChamps* vous permet de définir une taille pivot au-dessous de laquelle le contenu d'un champ BLOB, image ou texte externe sera intégré au fichier principal "Export.sql" et non sauvegardé en tant que fichier séparé. Ce paramètre a pour but d'optimiser l'opération d'export en limitant le nombre de sous-dossiers et de fichiers créés sur le disque. Le paramètre doit être exprimé en octets. Par exemple, si vous passez 1000, tous les champs BLOB, image ou texte externe contenant des données d'une taille inférieure ou égale à 1000 octets seront intégrés au fichier d'export principal. A noter que les données des champs binaires (BLOB et image) intégrées au fichier d'export sont écrites au format hexadécimal, sous la forme X'0f20' (notation hexadécimale SQL standard, cf. [val_littérale](#)). Ce format est automatiquement pris en charge par le moteur SQL de 4D.

Par défaut, si le paramètre *tailleLimiteChamps* est omis, les champs BLOB, image et texte externe sont toujours exportés sous forme de fichiers externes, quelle que soit leur taille.

Dans le fichier d'export, il peut y avoir moins de valeurs que de champs dans la table. Dans ce cas, les champs vides seront considérés comme NULL. Vous pouvez également passer la valeur NULL dans un champ.

Si l'export s'est déroulé correctement, la variable **OK** prend la valeur 1. Dans le cas contraire, elle prend la valeur 0.

SQL EXPORTER SELECTION

```
SQL EXPORTER SELECTION ( laTable ; cheminDossier {; nbFichiers {; tailleLimiteFichiers {; tailleLimiteChamps}}} )
```

Paramètre	Type	Description
laTable	Table	→ Table de laquelle exporter la sélection
cheminDossier	Texte	→ Chemin d'accès du dossier d'export ou "" pour afficher une boîte de dialogue de sélection de dossier
nbFichiers	Entier long	→ Nombre maximum de fichiers par dossier
tailleLimiteFichiers	Entier long	→ Valeur de limite de taille des fichiers d'export (en Ko)
tailleLimiteChamps	Entier long	→ Limite de taille au-dessous de laquelle le contenu d'un champ Texte, BLOB ou Image sera intégré au fichier principal (en octets)

Description

La commande **SQL EXPORTER SELECTION** exporte au format SQL les enregistrements de la sélection courante de la table 4D désignée par le paramètre *laTable*.

Cette commande est quasiment identique à la commande **SQL EXPORTER BASE**. La seule différence entre ces deux commandes est le fait que **SQL EXPORTER SELECTION** exporte uniquement la sélection courante de *laTable* alors que **SQL EXPORTER BASE** exporte la totalité des données de la base. De même, à la différence de **SQL EXPORTER BASE**, la commande **SQL EXPORTER SELECTION** ne fonctionne pas avec les bases SQL externes. Elle ne peut être utilisée qu'avec la base principale.

Reportez-vous à la description de la commande **SQL EXPORTER BASE** pour le détail du fonctionnement et des paramètres de ces commandes.

Si la sélection courante est vide, la commande ne fait rien. A noter que dans ce cas, le dossier de destination n'est pas vidé.

Si l'export s'est déroulé correctement, la variable *OK* prend la valeur 1. Dans le cas contraire, elle prend la valeur 0.

SQL Fin de selection

SQL Fin de selection -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Booléen	Limites de l'ensemble de recherche atteintes

Description

La commande **SQL Fin de selection** indique si les limites de l'ensemble résultat ont été atteintes.

Exemple

Le code ci-dessous se connecte à une source de données externe (Oracle) à l'aide des paramètres suivants :



```
C_TEXTE (vName)

SQL LOGIN ("TestOracle"; "scott"; "tiger")
Si (OK=1)
    SQL EXECUTER ("SELECT ename FROM emp"; vName)
    Tant que (Non (SQL Fin de selection) )
        SQL CHARGER ENREGISTREMENT
    Fin tant que
    SQL LOGOUT
Fin de si
```

Cet exemple retournera dans la variable 4D *vName* les noms (ename) stockés dans la table nommée emp.

SQL FIXER OPTION

SQL FIXER OPTION (option ; valeur)

Paramètre	Type		Description
option	Entier long	⇒	Numéro d'option à définir
valeur	Entier long, Chaîne	⇒	Nouvelle valeur de l'option

Description

La commande **SQL FIXER OPTION** permet de modifier la *valeur* de l'option passée dans le paramètre *option*.

Vous pouvez passer dans *option* l'une des constantes suivantes, placées dans le thème **SQL** :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
SQL Asynchrone	Entier long	1	0 = connexion synchrone (valeur par défaut), 1 (ou valeur différente de 0) = connexion asynchrone
SQL Jeu de caractères	Entier long	100	Encodage du texte utilisé pour les requêtes envoyées aux sources externes (via le SQL pass-through). La modification est effective pour le process courant et la connexion courante. Valeurs possibles : identifiant MIBEnum (cf. note 2) ou valeur -2 (cf. note 3) Par défaut : 106 (UTF-8)
SQL Longueur maxi données	Entier long	3	Longueur maximale des données retournées
SQL Nombre maxi lignes	Entier long	2	Nombre maximum de lignes dans l'ensemble résultant (utilisé pour les prévisualisations)
SQL Timeout connexion	Entier long	5	Durée maximale d'attente lors de l'exécution de la commande SQL LOGIN. Cette valeur doit être fixée avant l'ouverture de la connexion pour être prise en compte Valeurs possibles : durée en secondes Par défaut : pas de timeout
SQL Timeout requête	Entier long	4	Durée maximale d'attente de la réponse lors de l'exécution de la commande SQL EXECUTER. Valeurs : durée en secondes Par défaut : pas de timeout

Notes :

1. Lorsque vous travaillez avec le moteur SQL interne de 4D, l'option SQL Asynchrone est inutile. En effet, ce type de connexion est toujours synchrone.
2. Les numéros MIBEnum sont référencés à l'adresse suivante : <http://www.iana.org/assignments/character-sets>.
3. Lorsque vous passez -2 comme *valeur* à SQL Jeu de caractères, l'encodage utilisé par le serveur SQL de 4D est automatiquement adapté à la plate-forme d'exécution (encodage non-UTF) :

- sous Windows, ISO8859-1 est utilisé,
- sous Mac OS, MAC-ROMAN est utilisé.

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée, la variable système OK retourne 1, sinon elle retourne 0.

SQL FIXER PARAMETRE

SQL FIXER PARAMETRE (objet ; typeParam)

Paramètre	Type		Description
objet	Objet 4D	⇒	Objet 4D à utiliser (variable, tableau ou champ)
typeParam	Entier long	⇒	Type du paramètre

Description

La commande **SQL FIXER PARAMETRE** permet d'utiliser la valeur d'une variable, d'un tableau ou d'un champ 4D dans les requêtes SQL.

Note : Il est également possible d'insérer directement le nom d'un objet 4D à utiliser (variable, tableau ou champ) entre les caractères << et >> dans le texte de la requête (cf. exemple 1). Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la section [Présentation des commandes du thème SQL](#).

- Passez dans le paramètre *objet* l'objet 4D (variable, tableau ou champ) à utiliser dans la requête.
- Passez dans le paramètre *typeParam* le type SQL du paramètre. Vous pouvez passer une valeur ou utiliser l'une des constantes suivantes, placées dans le thème "":

Constante	Type	Valeur
SQL Paramètre entrée	Entier long	1
SQL Paramètre entrée sortie	Entier long	2
SQL Paramètre sortie	Entier long	4

La valeur de l'objet 4D est substituée au caractère ? dans la requête SQL (syntaxe standard).

Si la requête comporte plusieurs caractères ?, plusieurs appels à **SQL FIXER PARAMETRE** seront nécessaires. Les valeurs des objets 4D seront affectées séquentiellement dans la requête, dans l'ordre d'exécution des commandes.

Exemple 1

Cet exemple permet d'exécuter une requête SQL faisant directement appel à des variables 4D associées :

```
C_TEXTE (MonTexte)
C_ENTIER LONG (MonEntierLong)

SQL LOGIN("mysql";"root";"")
SQLStmt:="insert into app_testTable (alpha_field, longint_field) VALUES (<<MonTexte>>,
<<MonEntierLong>>)"
Boucle (vCounter;1;10)
    MonTexte:="Texte"+Chaine (vCounter)
    MonEntierLong:=vCounter
    SQL EXECUTER (SQLStmt)
    SQL ANNULER CHARGEMENT
Fin de boucle
SQL LOGOUT
```

Exemple 2

Même exemple que le précédent, mais en utilisant la commande **SQL FIXER PARAMETRE** :

```
C_TEXTE (MonTexte)
C_ENTIER LONG (MonEntierLong)

SQL LOGIN("mysql";"root";"")
SQLStmt:="insert into app_testTable (alpha_field, longint_field) VALUES (?,?)"
Boucle (vCounter;1;10)
    MonTexte:="Texte"+Chaine (vCounter)
    MonEntierLong:=vCounter
    SQL FIXER PARAMETRE (MonTexte;SQL Paramètre entrée)
    SQL FIXER PARAMETRE (MonEntierLong;SQL Paramètre entrée)
    SQL EXECUTER (SQLStmt)
    SQL ANNULER CHARGEMENT
Fin de boucle
SQL LOGOUT
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée, la variable système OK retourne 1, sinon elle retourne 0.

SQL LIRE DERNIERE ERREUR

SQL LIRE DERNIERE ERREUR (*errCode* ; *errTexte* ; *errODBC* ; *errSQLServer*)

Paramètre	Type		Description
<i>errCode</i>	Entier long	←	Code de l'erreur
<i>errTexte</i>	Texte	←	Texte de l'erreur
<i>errODBC</i>	Texte	←	Code d'erreur ODBC
<i>errSQLServer</i>	Entier long	←	Code d'erreur native serveur SQL

Description

La commande **SQL LIRE DERNIERE ERREUR** retourne des informations relatives à la dernière erreur rencontrée lors de l'exécution d'une commande ODBC. L'erreur peut provenir de l'application 4D, du réseau, de la source ODBC, etc.

Cette commande doit généralement être appelée dans le contexte d'une méthode de gestion des erreurs installée à l'aide de la commande **APPELER SUR ERREUR**.

- Le paramètre *errCode* retourne le code de l'erreur.
- Le paramètre *errTexte* retourne le libellé de l'erreur.

Les deux derniers paramètres ne sont remplis que si l'erreur provient de la source ODBC. Dans le cas contraire, ils sont retournés vides.

- Le paramètre *errODBC* retourne le code d'erreur ODBC (SQL state).
- Le paramètre *errSQLServer* retourne le code de l'erreur native du serveur SQL.

SQL LIRE OPTION

SQL LIRE OPTION (option ; valeur)

Paramètre	Type		Description
option	Entier long	→	Numéro d'option
valeur	Entier long, Texte	←	Valeur de l'option

Description

La commande **SQL LIRE OPTION** retourne la *valeur* courante de l'option passée dans le paramètre *option*.

Pour plus d'informations sur les différentes options et leurs valeurs associées, reportez-vous à la description de la commande [SQL FIXER OPTION](#).

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée, la variable système OK retourne 1, sinon elle retourne 0.

SQL LOGIN {(source ; nomUtilisateur ; motDePasse ; *)}

Paramètre	Type	Description
source	Chaîne	➡ Nom de publication de base 4D ou Adresse IP de base distante ou Nom de source de données dans le gestionnaire ODBC ou "" pour afficher le dialogue de sélection
nomUtilisateur	Chaîne	➡ Nom d'utilisateur enregistré dans la source de données
motDePasse	Chaîne	➡ Mot de passe de l'utilisateur
*	Opérateur	➡ Appliquer à Debut SQL/Fin SQL Si omis : ne pas appliquer (base locale), si passé : appliquer

Description

La commande **SQL LOGIN** vous permet d'ouvrir une connexion avec une source de données SQL, définie dans le paramètre *source*. Elle désigne la cible des requêtes SQL exécutées ultérieurement dans le process courant :

- via la commande **SQL EXECUTER**,
- via le code placé à l'intérieur des balises **Debut SQL / Fin SQL** (si le paramètre * est passé).

La source de données SQL peut être soit :

- une base 4D Server externe à laquelle vous accédez directement,
- une source ODBC externe,
- la base 4D locale (base interne).

Vous pouvez passer dans *source* l'une des valeurs suivantes : une adresse IP, un nom de publication de base 4D, un nom de source de données ODBC, une chaîne vide ou la constante SQL_INTERNAL.

- **adresse IP**

Syntaxe : **IP:<Adresse IP>[:<PortTCP>]**

Dans ce cas, la commande ouvre une connexion directe avec la base 4D Server exécutée sur l'ordinateur ayant l'adresse IP définie. Sur l'ordinateur "cible", le serveur SQL doit être lancé. Si vous passez un numéro de port TCP, il doit avoir été spécifié comme port de publication du serveur SQL dans la base "cible". Si vous ne passez pas de numéro de port TCP, le port par défaut sera utilisé (19812). Le numéro de port TCP du serveur SQL peut être modifié dans la page "SQL" des Propriétés de la base. Reportez-vous aux exemples 1 et 2.

- **nom de publication de base 4D**

Syntaxe : **4D:<Nom_de_Publication>**

Dans ce cas, la commande ouvre une connexion directe avec la base 4D Server dont le nom de publication sur le réseau correspond au nom spécifié. Le nom de publication réseau d'une base est défini dans la page "Client-Serveur" des Propriétés de la base.

Reportez-vous à l'exemple 4.

Note : Le numéro de port TCP du serveur SQL 4D cible (qui publie la base 4D) et le numéro de port TCP du serveur SQL de l'application 4D ouvrant la connexion doivent être identiques.

- **nom de source de données ODBC valide**

Syntaxe : **ODBC:<Ma_DSN> ou <Ma_DSN>**


Dans ce cas, le paramètre *source* contient le nom de la source de données telle qu'elle a été définie dans le gestionnaire du pilote ODBC.

Note : Par compatibilité avec les versions précédentes de 4D, il est possible d'omettre le préfixe "ODBC:". Toutefois pour des raisons de lisibilité du code il est conseillé d'utiliser ce préfixe. Reportez-vous à l'exemple 4.

- **chaîne vide**

Syntaxe : **""**

Dans ce cas la commande provoque l'affichage de la boîte de dialogue de connexion, permettant de désigner manuellement la source de données à laquelle se connecter :



Cette boîte de dialogue comporte plusieurs pages. La page TCP/IP se compose des éléments suivants :

- Nom cible : ce menu est construit à l'aide de deux listes :
 - la liste des bases ouvertes récemment en connexion directe. Le mécanisme de mise à jour de cette liste est identique à celui de l'application 4D, à la différence près que le dossier contenant les fichiers .4DLink est nommé "Favorites SQL vXX" au lieu de "Favorites vXX".
 - la liste des applications 4D Server dont le serveur SQL est lancé et dont le port TCP pour les connexions SQL est égal à celui de l'application source. Cette liste est mise à jour dynamiquement à chaque nouvel appel de la commande **SQL LOGIN** sans le paramètre *source*. Le caractère "^" placé devant un nom de base indique que la connexion est effectuée en mode sécurisé via SSL.
- Adresse réseau : cette zone affiche l'adresse IP et éventuellement le port TCP de la base sélectionnée dans le menu Nom cible. Vous pouvez également saisir dans cette zone une adresse IP puis cliquer sur le bouton Connexion afin de vous connecter à la base 4D Server correspondante. Vous pouvez également spécifier le port TCP, en saisissant deux points (:) puis le numéro du port à la suite de l'adresse. Par exemple : 192.168.93.105:19855
- Utilisateur et Mot de passe : ces zones permettent de saisir les identifiants de la connexion.
- Les pages DSN utilisateur et DSN système affichent respectivement la liste des sources de données ODBC utilisateur et système définies dans le gestionnaire ODBC de la machine. Ces pages permettent de sélectionner une source de données et de saisir des identifiants afin d'ouvrir une connexion avec une source ODBC externe.

Si la connexion est établie, la variable système OK prend la valeur 1. Sinon, elle prend la valeur 0 et une erreur est générée. Cette erreur peut être interceptée via une méthode de gestion d'erreurs installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

- **constante SQL_INTERNAL**

Syntaxe : **SQL_INTERNAL**

Dans ce cas, la commande redirige les requêtes SQL suivantes vers la base 4D interne.

Attention : Les préfixes utilisés dans le paramètre *source* (IP, ODBC, 4D) doivent être écrits en majuscules.

Le paramètre *utilisateur* contient le nom de l'utilisateur autorisé à se connecter à la source de données externe. Par exemple, avec Oracle®, ce nom d'utilisateur peut être "Scott".

Le paramètre *motDePasse* contient le mot de passe de l'utilisateur autorisé à se connecter. Par exemple, avec Oracle®, ce mot de passe peut être "tiger".

Note : Dans le cas d'une connexion directe, si vous passez des chaînes vides dans les paramètres *utilisateur* et *motDePasse*, la connexion ne sera acceptée que si les mots de passe 4D ne sont pas activés dans la base cible. Sinon, la connexion est refusée.

Le paramètre facultatif * permet de changer la cible du code SQL exécuté au sein des balises **Debut SQL/Fin SQL**. Si vous ne passez pas ce paramètre, le code placé dans les balises **Debut SQL/Fin SQL** sera toujours adressé au moteur SQL interne de 4D, sans tenir compte du paramétrage défini par la commande **SQL LOGIN**. Si vous passez ce paramètre, le code SQL exécuté au sein des balises **Debut SQL/Fin SQL** sera adressé à la *source* définie par la commande.

Pour refermer la connexion courante et libérer la mémoire, il suffit d'exécuter la commande **SQL LOGOUT**. Toutes les requêtes SQL sont alors dirigées vers la base 4D SQL interne.

Si vous appelez une nouvelle fois **SQL LOGIN** sans avoir refermé explicitement la connexion courante, elle est automatiquement refermée.

Note : En cas d'échec d'une tentative de connexion externe via **SQL LOGIN**, la base 4D interne devient automatiquement la source de données courante.

Tous les paramètres sont facultatifs. Si aucun paramètre n'est passé, la commande provoquera l'affichage de la boîte de dialogue de connexion ODBC, permettant de désigner manuellement la source de données à laquelle se connecter.

La portée de cette commande est le process. Autrement dit, si vous souhaitez ouvrir deux connexions distinctes, vous devez créer deux process et ouvrir chaque connexion dans chaque process.

Exemple 1

Cette instruction provoque l'affichage de la boîte de dialogue du gestionnaire ODBC :

SQL LOGIN

Exemple 2

Ouverture d'une connexion via le protocole ODBC avec la source de données externe "MonOracle". Les requêtes SQL exécutées via la commande **SQL EXECUTER** et les requêtes incluses dans les balises **Debut SQL/Fin SQL** seront redirigées vers cette connexion :

```
SQL LOGIN("ODBC:MonOracle";"Scott";"tiger";*)
```

Exemple 3

Ouverture d'une connexion avec le moteur SQL interne de 4D :

```
SQL LOGIN(SQL_INTERNAL;$utilisateur;$motdepasse)
```

Exemple 4

Ouverture d'une connexion directe avec l'application 4D Server exécutée sur le poste ayant l'adresse IP 192.168.45.34 et répondant sur le port TCP par défaut. Les requêtes SQL exécutées via la commande **SQL EXECUTER** seront redirigées vers cette connexion, les requêtes incluses dans les balises **Debut SQL/Fin SQL** ne seront pas redirigées.

```
SQL LOGIN("IP:192.168.45.34";"John";"azerty")
```

Exemple 5

Ouverture d'une connexion directe avec l'application 4D Server exécutée sur le poste ayant l'adresse IP 192.168.45.34 et répondant sur le port TCP 20150. Les requêtes SQL exécutées via la commande **SQL EXECUTER** et les requêtes incluses dans les balises **Debut SQL/Fin SQL** seront redirigées vers cette connexion.

```
SQL LOGIN("IP:192.168.45.34:20150";"John";"azerty";*)
```

Exemple 6

Ouverture d'une connexion directe avec l'application 4D Server qui publie sur le réseau local une base dont le nom de publication est "DB_Compta". Le port TCP utilisé pour le serveur SQL des deux bases (défini dans la page "SQL" des Propriétés de la base) doit être identique (19812 par défaut). Les requêtes SQL exécutées via la commande **SQL EXECUTER** seront redirigées vers cette connexion, les requêtes incluses dans les balises **Debut SQL/Fin SQL** ne seront pas redirigées.

```
SQL LOGIN("4D:DB_Compta";"John";"azerty")
```

Exemple 7

Cet exemple illustre les possibilités de connexion offertes par la commande **SQL LOGIN** :

```
TABLEAU TEXTE (30;aNames)
TABLEAU ENTIER LONG (aAges;0)
SQL LOGIN("ODBC:MonORACLE";"Marc";"azerty")
Si (OK=1)
  `La requête suivante sera redirigée vers la base ORACLE externe
  SQL EXECUTER ("SELECT Name, Age FROM PERSONS";aNames;aAges)
  `La requête suivante sera dirigée vers la base 4D locale
  Debut SQL
    SELECT Name, Age
    FROM PERSONS
    INTO :aNames, :aAges;
  Fin SQL
  `La commande SQL LOGIN suivante referme la connexion courante
  `avec la base externe ORACLE et ouvre une nouvelle connexion avec
  `une base externe MySQL
  SQL LOGIN("ODBC:MySQL";"Jean";"qwerty";*)
  Si (OK=1)
    `La requête suivante sera redirigée vers la base MySQL externe
```

```
SQL EXECUTE("SELECT Name, Age FROM PERSONS";aNames;aAges)
`La requête suivante sera aussi redirigée vers la base MySQL externe
Debut SQL
    SELECT Name, Age
    FROM PERSONS
    INTO :aNames, :aAges;
Fin SQL
SQL LOGOUT
`La requête suivante sera dirigée vers la base 4D locale
Debut SQL
    SELECT Name, Age
    FROM PERSONS
    INTO :aNames, :aAges;
Fin SQL
Fin de si
Fin de si
```

Variables et ensembles système

Si la connexion est correctement établie, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0.

SQL LOGOUT

SQL LOGOUT

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **SQL LOGOUT** referme la connexion avec une source ODBC ouverte dans le process courant (le cas échéant). S'il n'y a pas de connexion ODBC ouverte, la commande ne fait rien.

Variables et ensembles système

Si la connexion a été correctement refermée, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0. Vous pouvez intercepter les éventuelles erreurs à l'aide d'une méthode installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

Valeur champ Null

Valeur champ Null (leChamp) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
leChamp	Champ	→	Champ à évaluer
Résultat	Booléen	↩	Vrai = le champ est NULL, Faux = le champ n'est pas NULL

Description

La commande **Valeur champ Null** retourne **Vrai** si le champ désigné par le paramètre *leChamp* contient la valeur NULL, et **Faux** sinon.

La valeur NULL est exploitée par le moteur SQL de 4D. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de référence SQL 4D.

UTILISER BASE EXTERNE

UTILISER BASE EXTERNE (nomSource {; nomUtilisateur ; motDePasse})

Paramètre	Type		Description
nomSource	Chaîne	→	Nom de la source de données ODBC à laquelle se connecter
nomUtilisateur	Chaîne	→	Nom d'utilisateur
motDePasse	Chaîne	→	Mot de passe de l'utilisateur

Note de compatibilité

Cette commande est remplacée par la commande **SQL LOGIN** à compter de la version 11.3 de 4D. Elle est conservée pour des raisons de compatibilité uniquement et ne sera pas maintenue dans les prochaines versions du programme.

Variables et ensembles système

Si la commande est correctement exécutée, la variable système OK prend la valeur 1. Sinon, elle prend la valeur 0 et une erreur est générée.

UTILISER BASE INTERNE

UTILISER BASE INTERNE

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Note de compatibilité

Cette commande est remplacée par la commande **SQL LOGOUT** à compter de la version 11.3 de 4D. Elle est conservée pour des raisons de compatibilité uniquement et ne sera pas maintenue dans les prochaines versions du programme.

Variables et ensembles système

Si la commande est correctement exécutée, la variable système OK prend la valeur 1. Sinon, elle prend la valeur 0 et une erreur est générée.

SVG

-  Présentation des commandes SVG
-  SVG Chercher ID element par coordonnees
-  SVG Chercher ID elements par rect Nouveauté 12.0
-  SVG EXPORTER VERS IMAGE
-  SVG FIXER ATTRIBUT Nouveauté 12.0
-  SVG LIRE ATTRIBUT Nouveauté 12.0
-  SVG MONTRER ELEMENT Nouveauté 12.0

Présentation des commandes SVG

SVG (Scalable Vector Graphics) est un format de fichier permettant de décrire en XML un graphique vectoriel (extension .svg). L'utilisation la plus courante du SVG est la publication de données statistiques ou cartographiques.

Ces fichiers peuvent être visualisés dans les navigateurs Web, soit nativement, soit via des plug-ins. 4D comporte un moteur de rendu SVG vous permettant de visualiser les fichiers SVG dans les champs ou les variables image. La commande **SVG** **EXPORTER VERS IMAGE** vous permet de générer une image dans 4D à partir d'une description SVG. A noter également que la commande **GRAPHE** permet de tirer parti du moteur SVG intégré de 4D.

Pour plus d'informations sur ce format, reportez-vous à l'adresse <http://www.w3.org/Graphics/SVG/>.

SVG Chercher ID element par coordonnees

SVG Chercher ID element par coordonnees ({ * ; } objetImage ; x ; y) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	→ Si spécifié, objetImage est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objetImage est un champ ou une variable
objetImage	Image	→ Nom d'objet (si * spécifié) ou Champ ou Variable (si * omis)
x	Entier long	→ Coordonnée X en pixels
y	Entier long	→ Coordonnée Y en pixels
Résultat	Chaîne	→ ID de l'élément se trouvant à l'emplacement x,y

Description

La commande **SVG Chercher ID element par coordonnees** retourne l'ID (attribut "id" ou "xml:id") de l'élément XML situé à l'emplacement défini par les coordonnées (x,y) dans l'image SVG désignée par le paramètre *objetImage*. Cette commande permet notamment de créer des interfaces graphiques interactives utilisant des objets SVG.

Note : Pour plus d'informations sur le format SVG, reportez-vous à la section [Présentation des commandes XML génériques](#).


Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objetImage* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre, vous indiquez que le paramètre *objetImage* est un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de champ ou de variable (champ ou variable objet uniquement).

A noter qu'il n'est pas obligatoire que l'image soit affichée dans un formulaire. Dans ce cas, la syntaxe de type "nom d'objet" n'est pas valide, vous devez passer un nom de champ ou de variable.

Les coordonnées passées dans les paramètres x et y doivent être exprimées en pixels relativement à l'angle supérieur gauche de l'image (0,0). Dans le contexte d'une image affichée dans un formulaire, vous pouvez utiliser les valeurs retournées par les *variables système* MouseX et MouseY. Ces variables sont mises à jour dans les événements formulaire [Sur clic](#), [Sur double clic](#) ainsi que [Sur début survol](#) et [Sur survol](#).

Note : Dans le système de coordonnées des images, MouseX et MouseY définissent toujours le même point de l'image, quel que soit son format d'affichage (hormis pour le format "mosaïque"), même si l'image a défilé ou a été zoomée.

Le point pris en compte est le premier point atteint. Par exemple, dans le cas ci-dessous, la commande retournera l'ID du cercle si les coordonnées du point A sont passées et celui du rectangle si les coordonnées du point B sont passées :



Si les coordonnées correspondent à des objets superposés ou composites, la commande retourne l'ID du premier objet disposant d'un attribut ID valide en remontant si nécessaire parmi les éléments parents.

La commande retourne une chaîne vide si :

- la racine est atteinte sans qu'un attribut "id" ait été trouvé,
- le point de coordonnées n'appartient à aucun objet,
- l'attribut "id" est une chaîne vide.

Note : Cette commande ne permet pas de détecter des objets dont la valeur d'opacité (attribut "fill-opacity") est inférieure à 0,1

Variables et ensembles système

Si *objetImage* ne contient pas une image SVG valide, la commande retourne une chaîne vide et la variable système OK prend la valeur 0. Sinon, si la commande a été exécutée correctement, la variable système OK prend la valeur 1.

SVG Chercher ID elements par rect

SVG Chercher ID elements par rect ({ * ; } objetImage ; x ; y ; largeur ; hauteur ; tabIds) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si spécifié, objetImage est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objetImage est un champ ou une variable
objetImage	Image	➡ Nom d'objet (si * spécifié) ou Champ ou Variable (si * omis)
x	Entier long	➡ Coordonnée horizontale du coin haut gauche du rectangle de sélection
y	Entier long	➡ Coordonnée verticale du coin haut gauche du rectangle de sélection
largeur	Entier long	➡ Largeur du rectangle de sélection
hauteur	Entier long	➡ Hauteur du rectangle de sélection
tabIds	Tableau texte	➡ IDs des éléments dont le rectangle englobant est en intersection avec le rectangle de sélection
Résultat	Booléen	➡ Vrai = au moins un élément est trouvé, Faux sinon

Description

La commande **SVG Chercher ID elements par rect** remplit le tableau texte *tabIds* avec les IDs (attribut "id" ou "xml:id") des éléments XML dont le rectangle englobant est en intersection avec le rectangle de sélection à l'emplacement défini par les paramètres *x* et *y*.

La commande retourne Vrai si au moins un élément est trouvé (c'est-à-dire si le tableau *tabIds* est non vide) et Faux sinon.

Cette commande permet notamment de gérer des interfaces graphiques interactives.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objetImage* est un nom d'objet (une chaîne). Si vous ne passez pas le paramètre, vous indiquez que le paramètre *objetImage* est un champ ou une variable. Dans ce cas, vous ne passez pas une chaîne mais une référence de champ ou de variable (champ ou variable objet uniquement).

Si vous travaillez avec un champ ou une variable image, la commande utilise l'image d'origine, correspondant à la source de données (*datasource*). En revanche, si vous travaillez avec un objet du formulaire, la commande utilise l'image courante, éventuellement modifiée via la commande **SVG FIXER ATTRIBUT** et qui est conservée avec les propriétés de l'objet du formulaire.

Les coordonnées passées dans les paramètres *x* et *y* doivent être exprimées en pixels relativement à l'angle supérieur gauche de l'image (0,0). Vous pouvez utiliser les valeurs retournées par les *MouseX* et *MouseY*. Ces variables sont mises à jour dans les événements formulaire [Sur clic](#), [Sur double clic](#) ainsi que [Sur début survol](#) et [Sur survol](#).

Note : Dans le système de coordonnées des images, [x;y] définit toujours le même point, quel que soit le format d'affichage de l'image, hormis pour le format "mosaïque".

Tous les ID d'éléments dont le rectangle englobant est en intersection avec le rectangle de sélection sont pris en compte, même ceux situés sous d'autres éléments.

SVG EXPORTER VERS IMAGE

SVG EXPORTER VERS IMAGE (*refElément* ; *vVarImage* {; *typeExport*})

Paramètre	Type	Description
<i>refElément</i>	Chaîne	→ Référence d'élément XML racine
<i>vVarImage</i>	Image	→ Variable image devant recevoir l'arbre XML (image SVG)
<i>typeExport</i>	Entier long	→ 0=Ne pas stocker la source de données, 1=Copier la source de données, 2 (défaut) = Prendre possession de la source de données

Description

La commande **SVG EXPORTER VERS IMAGE** permet de sauvegarder dans la variable ou le champ image désigné(e) par le paramètre *vVarImage* une image au format SVG contenue dans un arbre XML.

Note : Pour plus d'informations sur le format SVG, reportez-vous à la section **Présentation des commandes XML génériques**.

Passez dans *refElément* la référence de l'élément XML racine contenant l'image SVG.

Passez dans *vVarImage* le nom de la variable image ou du champ image 4D devant contenir l'image SVG. L'image est exportée dans son format natif (description XML) et est dessinée via le moteur de rendu SVG au moment de l'affichage.

Le paramètre facultatif *typeExport* vous permet de définir la manière dont la source de données XML doit être prise en charge par la commande. Vous pouvez passer dans ce paramètre une des constantes suivantes, placées dans le thème "**XML**" :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Copier source données XML	Entier long	1	4D conserve une copie de l'arbre DOM avec l'image, ce qui permet de la sauvegarder dans un champ image de la base de données et de la réafficher ou de l'exporter à tout moment.
Lire source données XML	Entier long	0	4D lit uniquement la source de données XML, elle n'est pas conservée avec l'image. Ce paramétrage accélère sensiblement l'exécution de la commande, toutefois l'arbre DOM n'étant pas conservé, il ne sera pas possible de stocker ni d'exporter l'image.
Posséder source données XML	Entier long	2	4D exporte l'arbre DOM avec l'image. L'image pourra être stockée ou exportée et l'exécution de la commande est rapide. Toutefois, la référence XML <i>refElément</i> n'est alors plus utilisable par les autres commandes 4D. Ce mode d'exportation est utilisé par défaut si le paramètre <i>typeExport</i> est omis.

Exemple

L'exemple suivant permet d'afficher "Hello World" dans une image 4D :

```
C_IMAGE(vImage)
$svg:=DOM Creer ref XML("svg";"http://www.w3.org/2000/svg")
$ref:=DOM Creer element XML($svg;"text";"font-size";26;"fill";"red")
DOM ECRIRE ATTRIBUT XML($ref;"y";"1em")
DOM ECRIRE VALEUR ELEMENT XML($ref;"Hello World")
SVG EXPORTER VERS IMAGE($svg;vImage;Copier source données XML)
DOM FERMER XML($svg)
```



SVG FIXER ATTRIBUT

```
SVG FIXER ATTRIBUT ( { * ; } objetImage ; id_Element ; nomAttribut ; valeurAttribut { ; nomAttribut2 ; valeurAttribut2 ; ... ;  
nomAttributN ; valeurAttributN } )
```

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si spécifié, objetImage est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objetImage est une variable ou un champ
objetImage	Image	➡ Nom d'objet (si * spécifié) ou Variable ou champ (si * omis)
id_Element	Texte	➡ ID de l'élément dont un ou plusieurs attribut(s) sont à définir
nomAttribut	Chaîne	➡ Attribut à définir
valeurAttribut	Chaîne, Entier long	➡ Nouvelle valeur d'attribut

Description

La commande **SVG FIXER ATTRIBUT** permet de modifier la valeur d'un attribut existant dans l'arbre de rendu SVG d'une image affichée.

Les modifications effectuées par cette commande s'appliquent à la représentation de l'image, elle ne sont pas stockées et sont perdues lorsque l'image est effacée par programmation ou lorsque le formulaire est fermé. Pour modifier la source de données (*datasource*) d'une image SVG, il est nécessaire d'utiliser les commandes ou le composant SVG fourni par 4D.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objetImage* est un nom d'objet (une chaîne). Dans ce cas, la commande s'applique aux paramètres de l'image de rendu attachée à l'objet (à noter que les paramètres et donc l'image de rendu de l'objet ne sont créés que si la commande **SVG FIXER ATTRIBUT** est appelée au moins une fois). Si vous ne passez pas le paramètre *, vous indiquez que le paramètre *objetImage* est une variable ou un champ. Vous ne passez alors pas une chaîne mais une référence de variable (variable objet uniquement) ou de champ. Dans ce cas, la commande s'applique aux images de rendu de tous les objets qui utilisent la variable ou le champ (mais pas à l'image de rendu initiale).

Le paramètre *id_Element* permet de définir l'ID (attribut "id" ou "xml:id") de l'élément dont vous souhaitez modifier un ou plusieurs attribut(s).

Passez dans les paramètres *nomAttribut* et *valeurAttribut* respectivement l'attribut à écrire et sa valeur (sous forme de variables, champs ou valeurs littérales). Vous pouvez passer autant de couples attribut/valeur que vous voulez.

La commande **SVG FIXER ATTRIBUT** vous permet de modifier (mais pas d'ajouter ou de supprimer) la plupart des attributs SVG, comme par exemple 'fill', 'opacity', 'font-family', etc. Pour une définition complète des attributs SVG, reportez-vous aux documents de référence disponibles sur Internet, par exemple <http://www.w3.org/TR/SVG11/attindex.html>. La mise à jour de l'image de rendu est immédiate, les modifications sont reportées en cascade sur les éléments enfants pour les styles héritables.

A noter que pour des raisons techniques, les attributs de certains éléments ainsi que certains attributs ne sont pas modifiables. Le tableau suivant liste les éléments modifiables, les éléments non modifiables ainsi que les attributs non modifiables :

Éléments dont les attributs sont modifiables

svg	Restrictions : - "width" et "height" ne sont pas modifiables (1) - "viewBox" n'est modifiable que si "width" et "height" sont définis dans le document d'origine
g	
defs	
use	
filter	Restriction : les éléments enfants fe_XXX ne sont pas modifiables
circle	
ellipse	
line	
polyline	
polygon	
path	
rect	
text, tspan, textArea	L'attribut spécifique "4d-text" vous permet de modifier le texte d'un élément "text", "tspan" ou "textArea" (cf. exemple)
Image	

Éléments dont les attributs ne sont pas modifiables

linearGradient, radialGradient, Stop, solidColor, marker, symbol, clipPath, filter et les éléments commençant par fe, style, pattern	Cet ensemble désigne tous les éléments référençables ou contenus dans un élément référençable. Cela signifie qu'il n'est pas possible par exemple de redéfinir les attributs d'un gradient (mais il est possible de changer le gradient utilisé). De même, pour changer un marqueur de couleur noire en marqueur rouge, il faudra définir deux marqueurs dans le document SVG (un noir et un rouge) et sélectionner l'un ou l'autre. Il n'est pas possible non plus par exemple de modifier la couleur d'un rectangle s'il a pour parent un élément symbol ou marker

Attributs non modifiables

id ou xml:id
lang ou xml:lang
class ou xml:class
width, height Concerne les attributs de l'élément 'svg' uniquement (1)

(1) Ces attributs ne peuvent être modifiés car ils définissent et structurent l'image résultante. Les attributs *width* et *height* de l'élément *svg* servent à définir les dimensions initiales de l'image dans 4D et ces dimensions doivent rester constantes après la création de l'image (il est toutefois possible de modifier les dimensions de l'image résultante avec la commande **TRANSFORMER IMAGE** de 4D).

Si vous tentez de modifier un attribut d'un élément non pris en charge ou l'un de ses enfants, la commande ne fait rien et aucune erreur n'est générée.

Si la commande est exécutée en-dehors du contexte d'un formulaire ou si un *objetImage* invalide est passé, la variable OK prend la valeur 0. Si la commande a été exécutée correctement, elle prend la valeur 1.

Exemple

Modification du contenu d'un élément de type texte :

```
SVG FIXER ATTRIBUT(*;nom_objet_image;text_element_ID;"4d-text";"Ceci est un texte")
```

Note : Il n'y a pas de *namespace* pour que l'attribut puisse être utilisé dans une feuille de style CSS sans risque de conflit.

SVG LIRE ATTRIBUT

SVG LIRE ATTRIBUT ({ * ; } objetImage ; id_Element ; nomAttribut ; valeurAttribut)

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	⇒ Si spécifié, objetImage est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objetImage est une variable ou un champ
objetImage	Image	⇒ Nom d'objet (si * spécifié) ou Variable ou champ (si * omis)
id_Element	Texte	⇒ ID de l'élément dont vous souhaitez connaître une valeur d'attribut
nomAttribut	Chaîne	⇒ Nom d'attribut
valeurAttribut	Chaîne, Entier long	⇒ Valeur courante de l'attribut

Description

La commande **SVG LIRE ATTRIBUT** permet de lire la valeur courante de l'attribut *nomAttribut* dans un objet ou une image SVG.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objetImage* est un nom d'objet (une chaîne). Dans ce cas, la commande retourne la valeur de l'attribut pour l'image de rendu attachée à l'objet. Cette valeur peut avoir été modifiée par **SVG FIXER ATTRIBUT** par exemple.

Si vous ne passez pas le paramètre *, vous indiquez que le paramètre *objetImage* est une variable ou un champ. Vous ne passez alors pas une chaîne mais une référence de variable (variable objet uniquement) ou de champ. Dans ce cas, la commande retourne la valeur de l'attribut pour l'image de rendu initiale (correspondant à la source de données de la variable).

Note : Ce principe s'applique également à la commande **SVG Chercher ID element par coordonnees**.

Le paramètre *id_Element* permet de définir l'ID (attribut "id" ou "xml:id") de l'élément dont vous souhaitez lire la valeur d'attribut.

Pour plus d'informations sur les attributs SVG, reportez-vous à la description de la commande **SVG FIXER ATTRIBUT**. Voici la liste des attributs 4D réservés et dédiés à l'animation :

Attributs	Accès	Commentaire
4D-text	lecture/écriture	Remplace/lit le contenu du noeud de texte. Utilisable avec les éléments 'text', 'tspan' et 'textArea'
4D-bringToFront	écriture	Si 'true', déplacer le noeud devant les noeuds frères. Utilisable uniquement avec la commande SVG FIXER ATTRIBUT
4D-isOfClass- {IDENT [[S COMMA] IDENT]*}	lecture	Si l'attribut de la classe héritée du noeud contient tous les noms de classes, retourne 'true' sinon retourne 'false'. Retourne par exemple true pour "4D-isOfClass-land" si la classe héritée du noeud est "land department01")

SVG MONTRER ELEMENT

SVG MONTRER ELEMENT ({ * ; } objetImage ; id { ; marge })

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si spécifié, objetImage est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objetImage est une variable ou un champ
objetImage	Image	➡ Nom d'objet (si * spécifié) ou Variable ou champ (si * omis)
id	Texte	➡ Attribut id de l'élément à visualiser
marge	Entier long	➡ Marge de visibilité (en pixels par défaut)

Description

La commande **SVG MONTRER ELEMENT** déplace le document SVG *objetImage* de façon à rendre visible l'élément dont l'attribut "id" est désigné par le paramètre *id*.

Si vous passez le paramètre optionnel *, vous indiquez que le paramètre *objetImage* est un nom d'objet (une chaîne). Dans ce cas, la commande s'applique à l'image de rendu attachée à l'objet. Si vous ne passez pas le paramètre *, vous indiquez que le paramètre *objetImage* est une variable ou un champ. Vous ne passez alors pas une chaîne mais une référence de variable (variable objet uniquement) ou de champ. Dans ce cas, la commande s'applique aux images de rendu de tous les objets qui utilisent la variable ou le champ (mais pas à l'image de rendu initiale).

La commande déplace le document SVG de manière à ce que la totalité de l'objet, dont les limites sont définies par son rectangle englobant, soit visible. Le paramètre *marge* permet de configurer l'amplitude du déplacement en définissant la distance devant séparer l'objet visualisé des bords du document. Autrement dit, le rectangle englobant sera augmenté de *marge* pixels en largeur et en hauteur. Par défaut, la valeur de déplacement est de 4 pixels.

Cette commande n'a d'effet qu'en mode d'affichage "top left" (avec barres de défilement).

Si la commande est exécutée en-dehors du contexte d'un formulaire ou si un *objetImage* invalide est passé, la variable OK prend la valeur 0. Si la commande a été exécutée correctement, elle prend la valeur 1.

Table

-  PAS DE TABLE PAR DEFAULT
-  Table du formulaire courant
-  TABLE PAR DEFAULT
-  Table par default courante

PAS DE TABLE PAR DEFAULT

PAS DE TABLE PAR DEFAULT

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **PAS DE TABLE PAR DEFAULT** permet d'annuler l'effet de la commande **TABLE PAR DEFAULT**. Après l'exécution de cette commande, il n'y a plus de table par défaut définie pour le process.

Si la commande **TABLE PAR DEFAULT** n'avait pas été appelée au préalable, cette commande ne fait rien.

Cette commande est liée à l'utilisation de formulaires projets (formulaires non liés à des tables) : la plupart des commandes relatives aux formulaires (hors formulaires utilisateurs) acceptent un paramètre facultatif de type table comme premier paramètre. C'est par exemple le cas des commandes **FORM LIRE PARAMETRE**, **Creer fenetre formulaire** ou **DIALOGUE**. Comme un formulaire projet et un formulaire table peuvent avoir le même nom, ce paramètre permet de déterminer le formulaire à utiliser : passez le paramètre lorsque vous souhaitez adresser un formulaire table et ne le passez pas dans le cas d'un formulaire projet. Dans une base contenant un formulaire projet nommé "LeForm" et un formulaire table du même nom pour la table [Table1] :

```
DIALOGUE([Table1];"LeForm") `4D utilise le formulaire table
DIALOGUE("LeForm") `4D utilise le formulaire projet
```

Ce principe est toutefois caduc lorsque la commande **TABLE PAR DEFAULT** a été exécutée et que la base contient un formulaire projet et un formulaire table du même nom. En effet, dans ce cas 4D utilisera le formulaire table de la table par défaut, même si le paramètre *laTable* n'est pas passé. Dans ce cas, pour permettre l'utilisation de formulaires projet, il suffit d'exécuter la commande **PAS DE TABLE PAR DEFAULT**.

Exemple

Dans une base contenant un formulaire projet nommé "LeForm" et un formulaire table du même nom pour la table [Table1] :

```
TABLE PAR DEFAULT([Table1])
DIALOGUE("LeForm") `4D utilise le formulaire table
PAS DE TABLE PAR DEFAULT
DIALOGUE("LeForm") `4D utilise le formulaire projet
```

Table du formulaire courant

Table du formulaire courant -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Pointeur 	Pointeur vers la table à laquelle appartient le formulaire actuellement affiché

Description

La fonction **Table du formulaire courant** retourne un pointeur vers la table à laquelle appartient le formulaire affiché à l'écran ou imprimé dans le process courant.

La fonction retourne Nil dans les cas suivants :

- il n'y a pas de formulaire affiché ou en cours d'impression dans le process courant,
- le formulaire courant est un formulaire projet.

Si plusieurs fenêtres sont ouvertes simultanément dans le process courant (ce qui signifie que la dernière fenêtre ouverte est la fenêtre courante active), la fonction retourne un pointeur vers la table du formulaire affiché dans la fenêtre active.

Si le formulaire affiché est le formulaire détaillé d'une zone de sous-formulaire (c'est-à-dire que pendant la saisie de données, l'utilisateur a double-cliqué sur un enregistrement ou un sous-enregistrement dans une zone de sous-formulaire "double-cliquable"), la fonction retourne :

- un pointeur vers la table de la zone de sous-formulaire, si cette dernière affiche une table.
- un pointeur non significatif si la zone de sous-formulaire affiche une sous-table.

Exemple

Dans votre application, vous utilisez la convention suivante : au moment de l'affichage d'un enregistrement, la variable *vsEnrCourant*, si elle est présente dans un formulaire, affiche "Nouvel enregistrement" si vous créez un nouvel enregistrement, ou par exemple "56 parmi 5200" si vous ouvrez le 56e enregistrement d'une sélection en comportant 5200. Pour cela, vous pouvez créer une fois la variable *vsEnrCourant* et lui associer la méthode objet décrite ci-dessous, puis la copier et la coller dans tous les formulaires que vous voulez :

```
` Méthode objet de la variable non saisissable vsEnrCourant
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur chargement)
  C_ALPHA(31;vsEnrCourant)
  C_POINTEUR($vpTableParente)
  C_ENTIER LONG($vlNumEnr)
  $vpTableParente:=Table du formulaire courant
  $vlNumEnr:=Numero enregistrement($vpTableParente->)
Au cas ou
  : ($vlNumEnr=-3)
    vsEnrCourant:="Nouvel enregistrement"
  : ($vlNumEnr=-1)
    vsEnrCourant:="Pas d'enregistrement"
  : ($vlNumEnr>=0)
    vsEnrCourant:=Chaine(Numero dans selection($vpTableParente->))+ " parmi
"+Chaine(Enregistrements trouves($vpTableParente->))
  Fin de cas
Fin de cas
```

TABLE PAR DEFAULT

TABLE PAR DEFAULT (*laTable*)

Paramètre	Type	Description
<i>laTable</i>	Table →	Table à définir comme table par défaut

Description

TABLE PAR DEFAULT désigne *laTable* comme la table par défaut pour le process courant.

Un process n'a pas de table par défaut tant que la commande **TABLE PAR DEFAULT** n'a pas été exécutée. Après qu'une table par défaut ait été désignée, toute commande pour laquelle le paramètre *laTable* n'a pas été défini s'appliquera à la table par défaut. Considérez par exemple l'instruction suivante :

```
FORM FIXER ENTREE ([maTable]; "Formulaire")
```

Si [maTable] a préalablement été définie comme table par défaut, la même instruction pourrait s'écrire :

```
FORM FIXER ENTREE ("Formulaire")
```

Une des raisons pour lesquelles vous pouvez définir une table par défaut est l'écriture de code qui ne soit pas lié à une table. Cela permet au même code d'être appliqué à différentes tables.

Vous pouvez aussi utiliser des pointeurs vers des tables pour écrire du code non lié aux tables. Pour plus d'informations sur cette technique, reportez-vous à la description de la commande [Nom de la table](#).

TABLE PAR DEFAULT ne permet pas d'omettre les noms de tables lorsque vous vous référez à des champs. Par exemple :

```
[MaTable]MonChamp:="Une chaîne" ` OK
```

ne peut pas s'écrire :

```
TABLE PAR DEFAULT ([MaTable])  
MonChamp:="Une chaîne" ` Incorrect
```

... simplement parce qu'une table par défaut a été définie. Toutefois, vous pouvez omettre le nom de la table lorsque vous vous référez à des champs dans des triggers, des formulaires et des objets appartenant à la table.

Dans 4D, toutes les tables sont "ouvertes" et prêtes à être utilisées. **TABLE PAR DEFAULT** n'ouvre pas de table, ne définit pas de table courante et ne prépare pas de table pour la saisie ou l'affichage. **TABLE PAR DEFAULT** est simplement une facilité de programmation proposée pour accélérer la saisie du code et le rendre plus facile à lire.

Conseil : Bien que l'appel de **TABLE PAR DEFAULT** et l'omission du nom de la table rendent le code plus lisible, la plupart des programmeurs estiment que l'utilisation de cette commande apporte plus d'inconvénients que d'avantages.

Exemple

L'exemple suivant présente la même méthode avec et sans la commande **TABLE PAR DEFAULT**. Le code est une boucle souvent utilisée pour créer de nouveaux enregistrements dans une base. Les commandes [FORM FIXER ENTREE](#) et [AJOUTER ENREGISTREMENT](#) nécessitent le nom d'une table comme premier paramètre :

```
FORM FIXER ENTREE ([Clients]; "Ajout Enrg")  
Repeter  
    AJOUTER ENREGISTREMENT ([Clients])  
Jusque (OK=0)
```

Voici le résultat lorsqu'une table par défaut est définie :

```
TABLE PAR DEFAULT ([Clients])  
FORM FIXER ENTREE ("Ajout Enrg")  
Repeter  
    AJOUTER ENREGISTREMENT  
Jusque (OK=0)
```

Table par défaut courante

Table par défaut courante -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	Pointeur		Pointeur vers la table par défaut

Description

Table par défaut courante retourne un pointeur vers la table qui a été passée au dernier appel de la commande **TABLE PAR DEFAUT** pour le process courant.

Exemple

La ligne de code suivante inscrit le nom de la table courante par défaut dans le titre de la fenêtre :

```
CHANGER TITRE FENETRE (Nom de la table (Table par défaut courante))
```

Tableaux

-  Présentation des tableaux
-  Créer des tableaux
-  Tableaux et objets de formulaire
-  Zones de défilement groupées
-  Les tableaux et le langage 4D
-  Tableaux et pointeurs
-  Utiliser l'élément zéro d'un tableau
-  Tableaux à deux dimensions
-  Tableaux et mémoire
-  AJOUTER A TABLEAU
-  Chercher dans tableau
-  Compter dans tableau
-  COPIER TABLEAU
-  ENUMERATION VERS TABLEAU
-  INSERER DANS TABLEAU
-  SELECTION LIMITEE VERS TABLEAU
-  SELECTION VERS TABLEAU
-  SUPPRIMER DANS TABLEAU
-  TABLEAU BOOLEEN
-  TABLEAU BOOLEEN SUR ENSEMBLE
-  TABLEAU DATE
-  TABLEAU ENTIER
-  TABLEAU ENTIER LONG
-  TABLEAU ENTIER LONG SUR SELECTION
-  TABLEAU IMAGE
-  TABLEAU MULTI TRI
-  TABLEAU POINTEUR
-  TABLEAU REEL
-  TABLEAU TEXTE
-  TABLEAU VERS ENUMERATION
-  TABLEAU VERS SELECTION
-  Taille tableau
-  TRIER TABLEAU
-  VALEURS DISTINCTES
-  *TABLEAU ALPHA*

Présentation des tableaux

Un **tableau** est une série ordonnée de variables de même type. Chaque variable est appelée un **élément** du tableau. La **taille** d'un tableau est le nombre d'éléments qu'il contient. La taille du tableau doit être définie au moment de sa création ; vous pouvez ensuite la modifier aussi souvent que nécessaire en ajoutant, insérant, ou supprimant des éléments, ou en appelant de nouveau la commande que vous avez utilisée pour créer le tableau.

Vous créez un tableau au moyen de l'une des commandes de déclaration de tableau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Créer des tableaux](#).

Les éléments sont numérotés de **1 à N**, où N est la taille du tableau. Un tableau a toujours un **élément zéro**, auquel vous pouvez accéder tout comme vous accédez à n'importe quel autre élément du tableau, mais cet élément n'est pas affiché lorsqu'un tableau est utilisé dans un formulaire. Rien ne vous empêche cependant de l'utiliser avec le langage. Pour plus d'informations sur l'élément zéro, reportez-vous à la section [Utiliser l'élément zéro d'un tableau](#).

Les tableaux sont des variables 4D. Comme toute variable, un tableau a une portée et suit les règles du langage 4D, bien qu'il existe quelques différences spécifiques. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections [Les tableaux et le langage 4D](#) et [Tableaux et pointeurs](#).

Les tableaux sont des objets du langage : vous pouvez créer et utiliser des tableaux qui n'apparaîtront jamais à l'écran. Mais les tableaux sont également des objets d'interface utilisateur. Pour plus d'informations sur l'interaction entre les tableaux et les objets de formulaire, reportez-vous aux sections [Tableaux et objets de formulaire](#) et [Zones de défilement groupées](#).

Les tableaux doivent être utilisés pour manipuler une certaine quantité de données pendant une période brève. En contrepartie, comme les tableaux résident en mémoire, ils sont d'une utilisation rapide et facile. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Tableaux et mémoire](#).

✚ Créer des tableaux

Vous créez un tableau au moyen de l'une des commandes de déclaration de tableau décrites dans ce chapitre. Voici la liste des commandes de déclaration de tableau :

Commande	Crée ou redimensionne un tableau de :
TABLEAU ENTIER	Entiers (sur 2 octets)
TABLEAU ENTIER LONG	Entiers (sur 4 octets)*
TABLEAU REEL	Réels
TABLEAU TEXTE	Textes (jusqu'à 2 Go de texte par élément)**
TABLEAU ALPHA	(obsolète en mode Unicode)**
TABLEAU DATE	Dates
TABLEAU BOOLEEN	Booléens
TABLEAU IMAGE	Images
TABLEAU POINTEUR	Pointeurs

Chaque commande de déclaration de tableau peut créer ou redimensionner des tableaux à une ou à deux dimensions. Pour plus d'informations sur les tableaux à deux dimensions, reportez-vous à la section **Tableaux à deux dimensions**.

(*) Les tableaux de type Entier long vous permettent de manipuler les données de type Heure. Pour afficher dans un formulaire un tableau sous forme d'heures, appliquez à l'objet affichant le tableau le format d'affichage `&/x`, où x représente le numéro d'ordre du format souhaité dans la liste de formatage des heures. Par exemple, `&/4` correspond au format **Heure:Minute**.

(**) Les tableaux Texte et les tableaux Alpha manipulent le même type d'éléments : des caractères.

- **En mode Unicode** (mode par défaut pour les bases de données créées à compter de la version 11 de 4D), il n'y a aucune différence entre les tableaux Texte et les tableaux Alpha. Le paramètre *longueurChaîne* de la commande **TABLEAU ALPHA** est ignoré. Dans ce contexte, il est conseillé d'utiliser des tableaux Texte. La commande **TABLEAU ALPHA** est conservée pour des raisons de compatibilité uniquement.
- **En mode compatibilité** (non Unicode), les commandes **TABLEAU TEXTE** et **TABLEAU ALPHA** diffèrent :
 - dans un tableau Texte, chaque élément est de longueur variable et stocke ses caractères dans des parties différentes de la mémoire. Chaque élément d'un tableau Texte peut contenir jusqu'à 32 000 caractères.
 - dans un tableau Alpha, tous les éléments ont la même longueur fixe (la longueur définie par le paramètre *longueurChaîne* lors de la création du tableau). Tous les éléments sont stockés les uns à la suite des autres dans la même partie de la mémoire, ce qui rend les tableaux Alpha plus rapides que les tableaux Texte. Cependant, un élément de tableau Alpha ne peut dépasser 255 caractères.Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Codes ASCII**.

Cette ligne de code crée (déclare) un tableau d'entiers de 10 éléments :

```
TABLEAU ENTIER(aiUnTableau;10)
```

Ensuite, cette ligne de code redimensionne le même tableau à 20 éléments :

```
TABLEAU ENTIER(aiUnTableau;20)
```

Enfin, cette ligne de code redimensionne le même tableau à 0 élément :

```
TABLEAU ENTIER(aiUnTableau;0)
```

Vous référencez les éléments d'un tableau en utilisant des accolades (`{...}`). Un nombre entre accolades donne accès à l'adresse d'un élément particulier. Ce nombre est appelé **numéro de l'élément**. L'exemple ci-dessous place cinq noms dans le tableau nommé *atNoms* et les affiche ensuite dans une fenêtre d'alerte :

```
TABLEAU TEXTE(atNoms;5)
atNoms{1}:="Richard"
atNoms{2}:="Sarah"
atNoms{3}:="Pierre"
atNoms{4}:="Martine"
atNoms{5}:="Jean"
Boucle($v1Elem;1;5)
  ALERTE("L'élément #"+Chaine($v1Elem)+" est égal à: "+atNoms{$v1Elem})
Fin de boucle
```

Notez la syntaxe *atNoms{\$v1Elem}*. Au lieu de spécifier un nombre littéral comme *atNoms{3}*, vous pouvez utiliser une variable numérique indiquant à quel élément d'un tableau vous accédez.

Si vous utilisez les itérations permises par les structures répétitives (**Boucle...Fin de boucle**, **Repeteter...Jusque** ou **Tant que...Fin tant que**), vous pouvez accéder à tout ou partie des éléments d'un tableau avec très peu de code.

Les tableaux et les autres commandes du langage 4D

Il existe d'autres commandes 4D qui permettent de créer ou de manipuler des tableaux. En particulier :

- Pour travailler avec des tableaux et des sélections d'enregistrements, utilisez les commandes **SELECTION LIMITEE VERS TABLEAU**, **SELECTION VERS TABLEAU**, **TABLEAU VERS SELECTION** et **VALEURS DISTINCTES**.
- Les objets de type List box sont basés sur les tableaux ; plusieurs des commandes du thème "List box" manipulent des tableaux, par exemple **INSERER LIGNE LISTBOX**.
- Vous pouvez créer des graphes à partir de valeurs stockées dans des tables et des tableaux. Pour plus d'informations, reportez-vous à la commande **GRAPHE**.
- Bien que la version 6 apporte un jeu complet de commandes fonctionnant avec les listes hiérarchiques, les commandes **ENUMERATION VERS TABLEAU** et **TABLEAU VERS ENUMERATION** (de la version précédente de 4D) ont été conservées pour des raisons de compatibilité.
- De nombreuses commandes peuvent construire des tableaux en un appel, par exemple **LISTE DES POLICES**, **LISTE FENETRES**, **LISTE DES VOLUMES**, **LISTE DES DOSSIERS**, **LISTE DES DOCUMENTS**, **LIRE CORRESPONDANCE**, **PORT SERIE**, **SAX LIRE ELEMENT XML**, etc.

Tableaux et objets de formulaire


Les tableaux sont des objets de langage — vous pouvez créer et utiliser des tableaux qui n'apparaîtront jamais à l'écran. Cependant, les tableaux sont aussi des objets d'interface utilisateur. Voici les types d'**objets de formulaire** gérés par des tableaux :

- Pop-up/Liste déroulante
- Combo Box
- Zone de défilement
- Onglet
- List box

Si vous pouvez prédéfinir ces objets dans l'éditeur de formulaires en utilisant le bouton des valeurs par défaut de la Liste des propriétés (hormis les List box), vous pouvez également les définir par programmation, en utilisant les commandes de tableaux. Dans les deux cas, l'objet formulaire est géré par un tableau, créé par vous ou par 4D.

En utilisant ces objets, vous pouvez détecter quel élément de l'objet a été sélectionné (ou a reçu un clic souris) en testant l'**élément sélectionné** du tableau. Inversement, vous pouvez sélectionner un élément de l'objet en désignant l'élément de tableau correspondant.

Quand un tableau est utilisé pour gérer un objet de formulaire, il a une nature double ; il est à la fois un objet de langage et un objet d'interface utilisateur. Par exemple, créez un formulaire, dans lequel vous placez une zone de défilement :



Le nom de la variable associée, ici *taNoms*, est le nom du tableau que vous utilisez pour créer et gérer la zone de défilement.

Notes :

- Vous ne pouvez pas afficher des tableaux à deux dimensions ni des tableaux de pointeurs.
- La gestion des objets de type **List box** (pouvant contenir plusieurs tableaux) revêt de nombreux aspects particuliers. Ces spécificités sont traitées dans la section [Gestion programmée des objets de type List box](#).

Exemple : création d'une liste déroulante

L'exemple suivant montre comment remplir un tableau et l'afficher dans une liste déroulante. Un tableau *arSalaires* est créé au moyen de la commande **TABLEAU REEL**. Il contient tous les salaires des personnes dans une entreprise américaine. Lorsque l'utilisateur sélectionne un élément dans la liste déroulante, le champ *[Personnel]Salaire* reçoit la valeur choisie.

Création de la liste déroulante *arSalaires* dans un formulaire

Créez une liste déroulante et nommez-la *arSalaires*. Le nom de la liste déroulante doit être le même que celui du tableau.

Initialisation du tableau

Initialisez le tableau *arSalaire* en spécifiant l'événement Sur chargement pour l'objet. Pour cela, n'oubliez pas d'activer cet événement dans la Liste des propriétés, comme illustré ci-dessous :

Cliquez sur le bouton **Méthode objet...** et écrivez la méthode suivante :

Les lignes :

```
TABLEAU REEL(arSalaire;10)
Boucle($v1Elem;1;10)
    arSalaire{$v1Elem}:=2000+($v1Elem*500)
Fin de boucle
```

... créent le tableau numérique 2500, 3000... 7000, correspondant aux salaires annuels allant de \$30 000 à \$84 000, avant impôts.

Les lignes :

```
arSalaire:=Chercher dans tableau(arSalaire;[Employés]Salaire)
Si(arSalaire=-1)
    arSalaire:=0
Fin de si
```

... gèrent à la fois la création d'un nouvel enregistrement et la modification d'un enregistrement existant.

- Si vous créez un nouvel enregistrement, le champ *[Employés]Salaire* est initialement égal à zéro. Dans ce cas, **Chercher dans tableau** ne trouve pas la valeur dans le tableau et retourne -1. Le test **Si (arSalaire=-1)** remet *arSalaire* à zéro, indiquant qu'aucun élément n'est sélectionné dans la liste déroulante.
- Si vous modifiez un enregistrement existant, **Chercher dans tableau** récupère la valeur dans le tableau et affecte à l'élément sélectionné de la liste déroulante la valeur courante du champ. Si la valeur pour un employé n'est pas dans la liste, le test **Si (arSalaire=-1)** désélectionne tous les éléments de la liste.

Note : Pour plus d'informations concernant l'**élément de tableau sélectionné**, lisez les paragraphes suivants.

Assignment de la valeur sélectionnée au champ *[Employés]Salaire*

Pour reporter la valeur sélectionnée dans la liste déroulante *arSalaire*, il vous suffit de gérer l'événement **Sur clic** de l'objet. Le numéro de l'élément sélectionné est la valeur du tableau *arSalaire*. En conséquence, l'expression *arSalaire{arSalaire}* retourne la valeur choisie dans la liste déroulante.

Complétez ainsi la méthode de l'objet *arSalaire* :

```
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur chargement)
    TABLEAU REEL (arSalaire;10)
    Boucle ($v1Elem;1;10)
        arSalaire{$v1Elem}:=2000+($v1Elem*500)
    Fin de boucle
    arSalaire:=Chercher dans tableau (arSalaire;[Employés]Salaire)
    Si (arSalaire=-1)
        arSalaire:=0
    Fin de si
: (Evenement formulaire=Sur clic)
    [Employés]Salaire:=arSalaire{arSalaire}
Fin de cas
```

En exécution, la liste déroulante se présente comme suit :

Les paragraphes suivants décrivent les opérations élémentaires que vous pouvez effectuer sur les tableaux lorsque vous les utilisez comme objets de formulaire.

Obtenir la taille d'un tableau

Vous pouvez obtenir la taille courante d'un tableau au moyen de la commande **Taille tableau**. Si on reprend l'exemple précédent, la ligne de code qui suit affichera 5:

```
ALERTE ("La taille du tableau taNoms est: "+Chaine(Taille tableau (taNoms)))
```

Trier (réordonner) les éléments du tableau

Vous pouvez réordonner les éléments d'un tableau au moyen de la commande **TRIER TABLEAU** ou de plusieurs tableaux à l'aide de la commande **TABLEAU MULTI TRI**. Si on reprend l'exemple précédent, et étant entendu que le tableau est affiché comme une liste déroulante, vous pourrez voir ceci :



(a) Sur la gauche, la liste telle qu'elle se présente initialement.

(b) Au centre, la liste telle qu'elle se présente après l'exécution de la ligne de code suivante :

```
TRIER TABLEAU (taNoms;>)
```

(c) Sur la droite, la liste telle qu'elle se présente après l'exécution de la ligne de code suivante :

```
TRIER TABLEAU (taNoms;<)
```

Ajouter et supprimer des éléments

Vous pouvez ajouter, insérer, ou supprimer des éléments de tableau au moyen des commandes **AJOUTER A TABLEAU**, **INSERER DANS TABLEAU** et **SUPPRIMER DANS TABLEAU**.

Gestion des clics dans un tableau : test de l'élément sélectionné

Si on reprend l'exemple précédent, étant entendu que le tableau est affiché en tant que liste déroulante, vous pouvez gérer les clics souris de la manière suivante :

```
` Méthode objet liste déroulante taNoms
Au cas ou
  :(Evenement formulaire=Sur chargement)
  ` Initialiser le tableau (comme vu précédemment)
    TABLEAU TEXTE (taNoms;5)
  ` ...
  :(Evenement formulaire=Sur libération)
  ` Nous n'avons plus besoin du tableau
    EFFACER VARIABLE (taNoms)

  :(Evenement formulaire=Sur clic)
    Si (taNoms#0)
      vtInfo:="Vous avez cliqué sur : "+taNoms{taNoms}
    Fin de si
  :(Evenement formulaire=Sur double clic)
    Si (taNoms#0)
      ALERTE ("Vous avez double-cliqué sur : "+taNoms{taNoms})
    Fin de si
Fin de cas
```

Note : Les événements doivent avoir été activés dans les propriétés de l'objet.

Alors que la syntaxe *taNoms{viElem}* vous permet de travailler sur un élément particulier du tableau, la syntaxe *taNoms* retourne le numéro de l'élément sélectionné dans le tableau. Ainsi, la syntaxe *taNoms{taNoms}* signifie "la valeur de l'élément sélectionné dans le tableau *taNoms*." Si aucun élément n'est sélectionné, *taNoms* est égal à 0 (zéro). Le test **Si (taNoms#0)** détecte si un élément est effectivement sélectionné ou non.

Désigner l'élément sélectionné

Vous pouvez changer par programmation l'élément sélectionné en assignant une valeur au tableau.

Exemples

```
` Sélectionner le premier élément (si le tableau n'est pas vide)
taNoms:=1

` Sélectionner le dernier élément (si le tableau n'est pas vide)
taNoms:=Taille tableau (taNoms)

` Désélectionner l'élément sélectionné (s'il y en a un), aucun élément n'est alors sélectionné
```

```

taNoms:=0

Si((0<taNoms)&(taNoms<Taille tableau(taNoms))
` Si possible, sélectionner l'élément suivant l'élément sélectionné
  taNoms:=taNoms+1
Fin de si

Si(1<taNoms)
` Si possible, sélectionner l'élément précédent l'élément sélectionné
  taNoms:=taNoms-1
Fin de si

```

Recherche d'une valeur dans le tableau

La commande **Chercher dans tableau** recherche une valeur particulière dans un tableau. Si nous reprenons l'exemple précédent, voici le code qui sélectionnera l'élément dont la valeur est "Richard", si c'est ce que vous saisissez dans la boîte de dialogue de demande :

```

$vsNom:=Demander("Saisissez un prénom :")
Si(OK=1)
  $v1Elem:=Chercher dans tableau(taNoms;$vsNom)
  Si($v1Elem>0)
    taNoms:=$v1Elem
  Sinon
    ALERTE("Il n'y a pas de "+$vsName+" dans cette liste de prénoms.")
  Fin de si
Fin de si

```

Les pop-up menus, listes déroulantes, zones de défilement et les onglets peuvent généralement être gérés de la même manière. Bien entendu, aucun code supplémentaire n'est nécessaire pour le redessinement des objets à l'écran à chaque fois que vous modifiez la valeur d'un élément, en ajoutez ou en supprimez.

Note : Pour créer et utiliser des onglets avec des icônes ainsi que des onglets activés ou désactivés, vous devez utiliser une liste hiérarchique comme objet de gestion associé à l'onglet. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'exemple de la commande **Nouvelle liste**.

Gestion des combo boxes

Alors que vous pouvez gérer au moyen des algorithmes décrits dans la section précédente les pop-up menus, les listes déroulantes, les zones de défilement et les onglets, vous devez gérer les combo boxes différemment.

Une combo box est en réalité une zone de texte saisissable à laquelle est rattachée une liste de valeurs prédéfinies (les éléments d'un tableau). L'utilisateur peut choisir une valeur dans cette liste, et ensuite éditer le texte. En conséquence, pour une combo box, la notion d'élément sélectionné ne s'applique pas.

Avec les combo boxes, il n'y a jamais d'élément sélectionné. A chaque fois que l'utilisateur sélectionne une des valeurs attachées à la zone, cette valeur est placée dans l'élément zéro du tableau. Ensuite, si l'utilisateur modifie le texte, la valeur modifiée est aussi placée dans cet élément zéro.

Exemple

```

` Méthode objet Combo Box asCouleurs
Au cas ou
:(Evenement formulaire=Sur chargement)
  TABLEAU ALPHA(31;asCouleurs;3)
  asCouleurs{1}:="Bleu"
  asCouleurs{2}:="Blanc"
  asCouleurs{3}:="Rouge"
:(Evenement formulaire=Sur clic)
  Si(asCouleurs{0}#"")
` L'objet change automatiquement de valeur
` L'utilisation de l'événement Sur clic avec une Combo Box
` n'est requise que pour prendre en compte des actions supplémentaires
  Fin de si
:(Evenement formulaire=Sur données modifiées)
` Chercher dans tableau ignore l'élément 0, et donc retourne -1 ou >0
  Si(Chercher dans tableau(asCouleurs;asCouleurs{0})<0)
` La valeur saisie n'est pas une des valeurs attachées à l'objet
` Ajouter la valeur à la liste pour la prochaine fois
  AJOUTER A TABLEAU(asCouleurs;asCouleurs{0})

```

Sinon

` La valeur entrée est une des valeurs attachées à l'objet


Fin de si

Fin de cas

📌 Zones de défilement groupées

Note de compatibilité : Les zones de défilement groupées sont toujours utilisables dans 4D, toutefois à compter de la version 2004 du programme elles peuvent être avantageusement remplacées par des objets de type List box. Pour plus d'informations sur ce point, reportez-vous à la section **Présentation des List box**.

Vous pouvez grouper des zones de défilement pour l'affichage dans un formulaire. Lorsque plusieurs zones de défilement sont groupées, elles se comportent comme une seule zone de défilement. Chaque zone peut disposer de ses propres police et taille de caractères ; cependant, nous vous recommandons d'utiliser la même hauteur de police dans chaque colonne. Lors de la saisie de données, seule la zone de défilement située au premier plan affiche une barre de défilement. Voici trois zones de défilement groupées en mode Développement, dans l'éditeur de formulaires :



Voici quelques conseils pour la création de zones de défilement groupées :

- Assurez-vous que tous les tableaux ont la même taille (nombre d'éléments).
- Utilisez la même taille de caractères dans chaque zone.
- Veillez à ce toutes les zones aient la même hauteur.
- Alignez toutes les zones sur le haut.
- Assurez-vous que les zones ne se chevauchent pas.
- Assurez-vous que la zone de droite est au premier plan, car la barre de défilement apparaît sur la zone de premier plan.
- Groupez les zones (au moyen de la commande de menu **Grouper**) pour qu'elles fonctionnent comme s'il s'agissait d'une seule zone de défilement.


Cette méthode projet remplit les trois tableaux et les affiche à l'écran :

```
TOUT SELECTIONNER (Employés)
SELECTION VERS TABLEAU ([Employés]Nom de Famille;asNom;[Employés]Fonction;asFonction;
[Départements]Nom;asDépartement)
DIALOGUE ([Départements];"Exemple Zones groupées")
```

Cette méthode utilise les données des champs de la table [Employés] et de la table [Départements]. Voici ces tables :

Note : La table [Départements] peut être utilisée à condition qu'il y ait un lien automatique allant de [Employés] à [Départements].

Voici le résultat :




Notez qu'une seule barre de défilement est affichée. Quand l'utilisateur clique sur une ligne, les trois zones sont sélectionnées simultanément. La variable associée à chaque zone de défilement prend le numéro de la ligne ayant reçu le clic souris ; seule la méthode objet de la zone cliquée est exécutée. Par exemple, si l'utilisateur clique sur le nom "Bentley", *asNom*, *asFonction*, et *asDépartement* prennent la valeur 2, mais seule la méthode objet de *asNom* est exécutée.

Les tableaux peuvent être triés au moyen de la commande **TRIER TABLEAU**. Par exemple :

```
TRIER TABLEAU (asFonction; asNom; asDépartement; >)
```

Voici le résultat du tri :



Notez que les tableaux ont été triés sur la base du premier argument de la commande **TRIER TABLEAU** ; les deux autres tableaux ont été désignés pour assurer la synchronisation entre les lignes. La commande **TRIER TABLEAU** trie toujours les tableaux (s'il y en a plusieurs) sur les valeurs du premier argument et assure la synchronisation des autres tableaux.

Note : La commande **TRIER TABLEAU** ne permet pas de trier les tableaux sur plusieurs niveaux. Pour afficher un tableau similaire au tableau ci-dessus tout en ayant un tri sur plusieurs niveaux (par exemple par département, puis par fonction, puis par nom), utilisez un sous-formulaire dans lequel vous affichez la table et utilisez la commande **TRIER**.

Les tableaux et le langage 4D

Les tableaux sont des variables 4D. Comme toute variable, un tableau a une portée (une aire d'action) et suit les règles du langage 4D, à certaines différences près.

Tableaux locaux, process et interprocess

Vous pouvez créer des tableaux locaux, process ou interprocess, par exemple :

```
TABLEAU ENTIER($aiCodes;100) ` Ceci crée un tableau local de 100 valeurs entières sur 2 octets
TABLEAU ENTIER(aiCodes;100) ` Ceci crée un tableau process de 100 valeurs entières sur 2 octets
TABLEAU ENTIER(ØaiCodes;100) ` Ceci crée un tableau interprocess de 100 valeurs entières sur 2 octets
```

La portée de ces tableaux est identique à celle des autres variables locales, process et interprocess.

Tableaux locaux

Vous déclarez un tableau local lorsque son nom commence par le signe dollar (\$).

La portée d'un tableau local est la méthode dans laquelle il est créé. Le tableau est effacé lorsque la méthode est terminée. Des tableaux locaux de même nom peuvent avoir des types différents dans deux méthodes différentes, car ce sont en réalité des variables différentes n'ayant pas la même portée.

Lorsque vous créez un tableau local dans une méthode formulaire ou objet, ou dans une méthode projet appelée comme sous-routine par l'un des deux types de méthodes précédents, le tableau est créé puis effacé à chaque fois que la méthode formulaire ou la méthode objet est utilisée. En d'autres termes, le tableau est créé puis effacé pour chaque événement formulaire. Par conséquent, vous ne pouvez pas utiliser de tableaux locaux dans des formulaires, ni pour l'affichage ni pour l'impression.

Comme dans le cas des variables locales, il est préférable d'utiliser les tableaux locaux à chaque fois que c'est possible. Vous réduisez ainsi la quantité de mémoire nécessaire pour votre application.

Tableaux process

Vous déclarez un tableau process lorsque le nom du tableau débute par une simple lettre.

La portée d'un tableau process est le process dans lequel il a été créé. Le tableau est effacé lorsque le process se termine ou est tué. Un tableau process dispose d'une instance créée automatiquement pour chaque process. Par conséquent, le tableau est du même type pour tous les process. En revanche, son contenu est particulier à chaque process.

Tableaux interprocess

Vous déclarez un tableau interprocess lorsque son nom commence par <> (sous Windows et Mac OS) ou par le signe "diamant" (Mac OS uniquement — Option+v sur un clavier français).

La portée d'un tableau interprocess est la totalité des process pendant la session de travail. Il convient de ne les utiliser que pour partager des données ou transférer des informations entre les process.

Astuce : Quand vous savez d'avance qu'un tableau interprocess sera utilisé par plusieurs process, ce qui peut provoquer des conflits, protégez l'accès à ce tableau par un sémaphore. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'exemple de la commande [Semaphore](#).

Note : Vous pouvez utiliser des tableaux process et interprocess dans des formulaires pour créer des objets de formulaire tels que des zones de défilement, des listes déroulantes, etc.

Passer un tableau comme paramètre

Vous pouvez passer un tableau en tant que paramètre à une commande 4D ou à une routine d'un plug-in 4D. Cependant, vous ne pouvez pas passer un tableau comme paramètre à une méthode utilisateur. La solution dans ce cas est de passer un pointeur vers le tableau comme paramètre à cette méthode. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Tableaux et pointeurs](#).

Affecter un tableau à un autre tableau

Contrairement à ce que vous pouvez faire avec des variables de type Texte ou Chaîne, vous ne pouvez pas affecter un tableau à un autre tableau. Pour copier (affecter) un tableau à un autre, utilisez la fonction [COPIER TABLEAU](#).

🌿 Tableaux et pointeurs

Vous pouvez passer un tableau comme paramètre à une commande 4D ou à une routine d'un Plug-in 4D. Cependant, vous ne pouvez pas passer un tableau comme paramètre dans une méthode utilisateur. La solution consiste à passer un pointeur vers le tableau comme paramètre de la méthode.

Vous pouvez passer des tableaux interprocess, process ou locaux comme paramètres.

Voici quelques exemples.

- Prenons le cas suivant :

```
Si ( (0<atNoms) & (atNoms<Taille tableau(atNoms))  
  ` Si possible, sélectionner l'élément suivant l'élément sélectionné  
    atNoms:=atNoms+1  
Fin de si
```

Si vous avez besoin de faire la même chose pour 50 tableaux différents, vous pouvez vous éviter d'écrire 50 fois la même chose, en utilisant la méthode projet suivante:

```
` Méthode projet SELECTIONNER ELEMENT SUIVANT  
` SELECTIONNER ELEMENT SUIVANT ( Pointeur )  
` SELECTIONNER ELEMENT SUIVANT ( -> Tableau )  
  
C_POINTEUR($1)  
  
Si ( (0<$1->) & ($1-><Taille tableau($1->))  
  $1->:=$1->+1 ` Si possible, sélectionner l'élément suivant l'élément sélectionné  
Fin de si
```

Ensuite, vous pouvez écrire :

```
SELECTIONNER ELEMENT SUIVANT(->atNoms)  
` ...  
SELECTIONNER ELEMENT SUIVANT(->asCodesPostaux)  
` ...  
SELECTIONNER ELEMENT SUIVANT(->alEnrgsIDs)  
` ... et ainsi de suite.
```

- La méthode projet suivante retourne la somme de tous les éléments d'un tableau numérique (Entier, Entier long, ou Réel) :

```
` Somme Tableau  
` Somme Tableau ( Pointeur )  
` Somme Tableau ( -> Tableau )  
  
C_REEL($0)  
  
$0:=0  
Boucle($v1Elem;1;Taille tableau($1->))  
  $0:=$0+$1->{$v1Elem}  
Fin de boucle
```

Ensuite, vous pouvez écrire :

```
$v1Somme:=Somme Tableau(->arSalaires)  
` ...  
$v1Somme:=Somme Tableau(->aiDefectCounts)  
` ..  
$v1Somme:=Somme Tableau(->alPopulations)
```

- La méthode projet qui suit met une majuscule à tous les éléments d'un tableau Alpha ou Texte :

```
` MAJUSCULE TABLEAU  
` MAJUSCULE TABLEAU ( Pointeur )  
` MAJUSCULE TABLEAU ( -> Tableau )
```

```
Boucle($v1Elem;1;Taille tableau($1->))
  Si($1->{$v1Elem}#"")
    $1->{$v1Elem}:=Majusc($1->{$v1Elem}≤1≥)+Minusc(Sous chaine($1->{$v1Elem};2))
  Fin de si
Fin de boucle
```

Ensuite, vous pouvez écrire :

```
MAJUSCULE TABLEAU(->atSujets)
\
.
.
.
MAJUSCULE TABLEAU(->asNomsFamille)
```

La combinaison de tableaux, pointeurs et de boucles telles que **Boucle...Fin de boucle** vous permet d'écrire un grand nombre de petites méthodes projet très utiles pour gérer les tableaux.

✚ Utiliser l'élément zéro d'un tableau

Un tableau a toujours un élément zéro. Même si l'élément zéro n'est pas affiché lorsqu'un tableau est utilisé pour remplir un objet de formulaire, vous pouvez l'utiliser sans réserve dans le langage.

Un exemple possible d'utilisation de l'élément zéro est le cas de la combo box examiné dans la section [Tableaux et objets de formulaire](#).

Voici deux autres exemples :

(1) Si vous voulez exécuter une action seulement lorsque vous cliquez sur un élément autre que l'élément préalablement sélectionné, vous pouvez garder la trace de chaque élément sélectionné. Une façon de le faire est d'utiliser une variable process dans laquelle vous conservez le numéro de l'élément sélectionné. Une autre manière consiste à utiliser l'élément zéro du tableau :

```
` Méthode objet zone de défilement atNoms
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur chargement)
` Initialisent le tableau
  TABLEAU TEXTE (atNoms;5)
` ...
` Initialiser l'élément zéro avec le numéro
` de l'élément courant sélectionné sous sa forme alphanumérique
` Ici vous commencez sans élément sélectionné
  atNoms{0} := "0"

: (Evenement formulaire=Sur libération)
` Nous n'avons plus besoin du tableau
  EFFACER VARIABLE (atNoms)

: (Evenement formulaire=Sur clic)
  Si (atNoms#0)
    Si (atNoms#Num(atNoms{0}))
      vtInfo:="Vous avez cliqué sur : "+atNoms{atNoms}+" qui n'était pas précédemment
sélectionné."
      atNoms{0} := Chaine (atNoms)
    Fin de si
  Fin de si
: (Evenement formulaire=Sur double clic)
  Si (atNoms#0)
    ALERTE ("Vous avez double-cliqué sur : "+atNoms{atNoms})
  Fin de si
Fin de cas
```

(2) En mode compatibilité ASCII, lorsque vous envoyez des caractères vers un document ou le port série, ou bien en recevez, vous avez la possibilité de filtrer les codes ASCII entre les plates-formes et systèmes dont les tables ASCII diffèrent — via les commandes [UTILISER FILTRE](#), [Mac vers ISO](#), [ISO vers Mac](#), [Mac vers Windows](#) et [Windows vers Mac](#).

Dans certains cas, vous pouvez souhaiter contrôler intégralement la traduction des codes ASCII. Pour cela, vous pouvez utiliser un tableau d'entiers de 255 éléments, dans lequel le Nième élément est la traduction ASCII du caractère dont le code ASCII d'origine est N. Par exemple, si le code ASCII 187 doit devenir 156, vous écrivez `¶tiFiltreAsciiExport{187}:=156` et `¶tiFiltreAsciiImport{156}:=187` dans la méthode qui initialise les tableaux interprocess utilisés dans la base. Vous pouvez alors envoyer une suite de caractères en utilisant une méthode projet telle que celle-ci :

```
` X ENVOYER PAQUET ( Texte { ; Heure } )
Boucle ($v1Char;1;Longueur($1))
  $1≤v1Char≥:=Caractere(¶tiFiltreAsciiExport{Code de caractere($1≤v1Char≥)})
Fin de boucle
Si (Nombre de parametres≥=2)
  ENVOYER PAQUET ($2;$1)
Sinon
  ENVOYER PAQUET ($1)
Fin de si

` X Recevoir paquet ( Texte { ; Heure } ) -> Texte
Si (Nombre de parametres≥=2)
  RECEVOIR PAQUET ($2;$1)
Sinon
  RECEVOIR PAQUET ($1)
Fin de si
$0:=$1
Boucle ($v1Char;1;Longueur($1))
```

```
$0≤vlChar≥:=Caractere(⋄tiFiltreAsciiImport{Code de caractere($0≤vlChar≥)})  
Fin de boucle
```

Dans cet exemple, si une suite de caractères contenant des caractères **NULL** (code ASCII zéro) est envoyée ou reçue, l'élément zéro des tableaux *⋄tiFiltreAsciiExport* et *⋄tiFiltreAsciiImport* jouera son rôle comme n'importe lequel des 255 éléments du tableau.

📊 Tableaux à deux dimensions

Chaque commande de déclaration de tableau permet de créer ou de redimensionner des tableaux à une ou à deux dimensions. Exemple :

```
TABLEAU TEXTE (atTopics;100;50) ` Créer un tableau texte composé de 100 lignes de 50 colonnes
```

Les tableaux à deux dimensions sont essentiellement des objets de langage ; vous ne pouvez ni les afficher ni les imprimer.

Dans l'exemple précédent :

- *atTopics* est un tableau à deux dimensions.
- *atTopics{8}{5}* est le 5e élément (5e colonne...) de la 8e ligne.
- *atTopics{20}* est la 20e ligne et est elle-même un tableau à une dimension.
- **Taille tableau(atTopics)** retourne 100, qui est le nombre de lignes
- **Taille tableau(atTopics{17})** retourne 50, qui est le nombre de colonnes de la 17e ligne

Dans l'exemple suivant, un pointeur vers chaque champ de chaque table de la base est stocké dans un tableau à deux dimensions :

```
C_ENTIER LONG($vlDerniereTable;$vlDernierChamp)
C_ENTIER LONG($vlNumeroChamp)
` Créer autant de lignes (vides et sans colonnes) qu'il y a de tables
$vlDerniereTable:=Lire numero derniere table
TABLEAU POINTEUR (<>apChamps;$vlDerniereTable;0) `Tableau 2D avec N lignes et zéro colonnes
` Pour chaque table
Boucle ($vlTable;1;$vlDerniereTable)
  Si (Est un numero de table valide ($vlTable))
    $vlDernierChamp:=Lire numero dernier champ ($vlTable)
  ` Donner la valeur des éléments
  $vlNumeroColonne:=0
  Boucle ($vlChamp;1;$vlDernierChamp)
    Si (Est un numero de champ valide ($vlTable;$vlChamp))
      $vlNumeroColonne:=$vlNumeroColonne+1
  ` Insère une colonne dans la ligne de la table en cours
  INSERER DANS TABLEAU (<>apChamps{$vlTable;$vlNumeroColonne;1)
  ` Affecte la "celulle" avec le pointeur
  <>apChamps{$vlTable}{$vlNumeroColonne}:=Champ ($vlTable;$vlChamp)
  Fin de si
Fin de boucle
Fin de si
Fin de boucle
```

Dans la mesure où le tableau à deux dimensions a été initialisé, vous pouvez obtenir ainsi les pointeurs vers les champs d'une table de votre choix :

```
` Obtenir les pointeurs vers les champs pour la table affichée à l'écran:
COPIER TABLEAU (∅apChamps{Table (Table du formulaire courant)};$apMesChampsdeTravail)
` Initialiser les champs booléens et date
Boucle ($vlElem;1;Taille tableau ($apMesChampsdeTravail))
  Au cas ou
    : (Type ($apMesChampsdeTravail{$vlElem}->)=Is Date)
      $apMesChampsdeTravail{$vlElem}->:=Date du jour
    : (Type ($apMesChampsdeTravail{$vlElem}->)=Is Boolean)
      $apMesChampsdeTravail{$vlElem}->:=Vrai
  Fin de cas
Fin de boucle
```

Note : Comme le montre cet exemple, les lignes des tableaux à deux dimensions peuvent être ou non de la même taille, indifféremment.

A la différence des données que vous stockez sur disque lorsque vous utilisez des tables ou des enregistrements, un tableau **réside toujours en mémoire dans son intégralité**.

Par exemple, si tous les codes postaux américains étaient saisis dans une table *[Codes Postaux]*, celle-ci contiendrait environ 100 000 enregistrements. De plus, cette table comporterait plusieurs champs : le code postal lui-même ainsi que la ville, le comté et l'état correspondants. Si vous ne sélectionnez que les codes postaux de Californie, 4D crée la sélection d'enregistrements correspondante à l'intérieur de la table *[Codes Postaux]*, et ensuite ne charge les enregistrements que lorsque vous en avez besoin (par exemple, pour les afficher ou les imprimer). En d'autres termes, vous travaillez avec une série ordonnée de valeurs (du même type pour chaque champ) partiellement chargée du disque en mémoire.

Procéder de la même manière avec les tableaux serait laborieux, pour les raisons suivantes :

- Pour maintenir les quatre types d'information (code postal, ville, comté, état), vous auriez besoin de quatre grands tableaux en mémoire.
- Comme un tableau réside en mémoire dans son intégralité, vous seriez obligé de garder tous les codes postaux en mémoire pendant toute la session de travail, même si les données n'étaient pas utilisées en permanence.
- Toujours parce qu'un tableau réside en mémoire dans son intégralité, les quatre tableaux devraient être chargés ou sauvegardés sur le disque à chaque fois que vous démarreriez ou quitteriez l'application, quand bien même les données ne seraient d'aucune utilité pour la session de travail.

Conclusion : Les tableaux ont pour rôle de manipuler une certaine quantité de données pendant une période brève. En contrepartie, comme ils résident en mémoire, ils sont d'une utilisation rapide et facile.

Cependant, dans certaines circonstances, vous pouvez avoir besoin de tableaux contenant des centaines ou des milliers d'éléments. Voici les formules à appliquer pour calculer la quantité de mémoire utilisée pour chaque type de tableau :

Type de Tableau	Calcul de la quantité de mémoire en octets
Booléen	$(31 + \text{nombre d'éléments}) / 8$
Date	$(1 + \text{nombre d'éléments}) * 6$
Alpha	$(1 + \text{nombre d'éléments}) * \text{longueur déclarée} (+1 \text{ si impair, } +2 \text{ si pair})$
Entier	$(1 + \text{nombre d'éléments}) * 2$
Entier long	$(1 + \text{nombre d'éléments}) * 4$
Image	$(1 + \text{nombre d'éléments}) * 4 + \text{somme de la taille de chaque image}$
Pointeur	$(1 + \text{nombre d'éléments}) * 16$
Réel	$(1 + \text{nombre d'éléments}) * 8$
Texte	$(1 + \text{nombre d'éléments}) * 6 + \text{somme de la taille de chaque texte}$
Deux dimensions	$(1 + \text{nombre d'éléments}) * 12 + \text{somme de la taille de chaque tableau}$

Note : Quelques octets supplémentaires sont requis pour le repérage de l'élément, le nombre d'éléments et le tableau lui-même.

Lorsque vous travaillez avec de très grands tableaux, la meilleure façon de gérer d'éventuels problèmes de saturation de la mémoire est d'accompagner la création de tableau d'une méthode projet **APPELER SUR ERREUR**. Exemple :

```
` Vous allez lancer une opération batch fonctionnant toute la nuit
` qui requiert la création de grands tableaux. Pour éviter
` des erreurs en pleine nuit, créez les tableaux au début de
` l'opération et testez les erreurs au même moment :
gError:=0 ` Initialisation
APPELER SUR ERREUR("GESTION ERREUR") ` Installation de la méthode de gestion d'erreurs
TABLEAU ALPHA(63;asCeTableau;50000) ` Environ 3125 Ko
TABLEAU REEL(arCetAutreTableau;50000) ` 488 Ko
APPELER SUR ERREUR("") ` Il n'est plus nécessaire d'intercepter les erreurs
Si(gError=0)
  ` Les tableaux ont pu être créés
  ` poursuivons l'opération
Sinon
  ALERTE("Cette opération requiert davantage de mémoire !")
Fin de si
  ` Dans tous les cas, nous n'avons plus besoin des tableaux
EFFACER VARIABLE(asCeTableau)
EFFACER VARIABLE(arCetAutreTableau)
```

La méthode projet **GESTION ERREUR** est la suivante :

```
` Méthode projet GESTION ERREUR
gError:=Error ` Retourner le code d'erreur
```


AJOUTER A TABLEAU

AJOUTER A TABLEAU (tableau ; valeur)

Paramètre	Type		Description
tableau	Tableau	→	Tableau auquel ajouter une valeur
valeur	Expression	→	Valeur à ajouter au tableau

Description

La commande **AJOUTER A TABLEAU** ajoute une nouvelle ligne à la fin du *tableau* et lui affecte la valeur passée dans le paramètre *valeur*. En mode interprété, si le *tableau* n'a pas été défini au préalable, la commande le crée et lui attribue un type en fonction de celui de *valeur*.

Cette commande fonctionne avec tous les types de tableaux : chaîne, numérique, booléen, date, pointeur et image.

Le type de *valeur* doit correspondre au type du tableau, sinon l'erreur de syntaxe 54 "Les arguments sont incompatibles" est générée. Les combinaisons suivantes sont toutefois possibles :

- un *tableau* de type chaîne (Texte ou Alpha) accepte toute *valeur* de type Texte ou Alpha.
- un *tableau* de type numérique (Entier, Entier long ou Réel) accepte toute *valeur* de type Entier, Entier long, Numérique ou Heure.

Exemple

Le code suivant :

```
INSERER DANS TABLEAU($montableau;Taille tableau($montableau)+1)
$montableau{Taille tableau($montableau)}:=$mavaleur
```

... peut être remplacé par :

```
AJOUTER A TABLEAU($montableau;$mavaleur)
```

Chercher dans tableau

Chercher dans tableau (tableau ; valeur {; départ}) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
tableau	Tableau	→	Tableau dans lequel effectuer la recherche
valeur	Expression	→	Valeur de même type à rechercher dans le tableau
départ	Entier long	→	Élément à partir duquel commencer la recherche
Résultat	Entier long	↪	Numéro du premier élément trouvé correspondant à valeur

Description

Chercher dans tableau retourne le numéro du premier élément de *tableau* qui correspond à *valeur*.

Chercher dans tableau peut être utilisé avec des tableaux de type Texte, Alpha, Numérique, Date, Pointeur et Booléen. Les paramètres *tableau* et *valeur* doivent être du même type.

Si aucun élément n'est trouvé, **Chercher dans tableau** renvoie -1.

Si *début* est spécifié, **Chercher dans tableau** commence la recherche à l'élément spécifié par *début*. Si *début* n'est pas spécifié, **Chercher dans tableau** commence la recherche à l'élément 1.

Exemple 1

La méthode projet suivante efface tous les éléments vides du tableau alpha ou texte passé en paramètre :

```
` Méthode projet NETTOYER TABLEAU
` NETTOYER TABLEAU ( Pointeur )
` NETTOYER TABLEAU ( -> Tableau Texte ou Alpha )

C_POINTEUR($1)
Repeter
  $v1Elem:=Chercher dans tableau($1->,"")
  Si($v1Elem>0)
    SUPPRIMER DANS TABLEAU($1->,$v1Elem)
  Fin de si
Jusque($v1Elem<0)
```

Une fois que cette méthode projet est implémentée dans votre base, vous pouvez écrire, par exemple :

```
TABLEAU TEXTE(TabValeurs;...)
` ...
` Utiliser le tableau comme vous voulez
` ...
` Eliminer les éléments chaînes vides
NETTOYER TABLEAU(->TabValeurs)
```

Exemple 2

La méthode projet suivante sélectionne le premier élément d'un tableau dont le pointeur passé comme premier paramètre correspond à la valeur de la variable ou du champ dont le pointeur est passé en second paramètre :

```
` Méthode projet SELECTIONNER ELEMENT
` SELECTIONNER ELEMENT ( Pointeur ; Pointeur)
` SELECTIONNER ELEMENT ( -> Tableau Texte ou Alpha ; -> Champ ou variable de type Texte ou Alpha )

$1->:=Chercher dans tableau($1->,$2->)
Si($1->=-1)
  $1->:=0 ` Si aucun élément n'est trouvé, fixer le tableau à aucun élément sélectionné
Fin de si
```

Une fois que cette méthode projet est implémentée dans la base, vous pouvez écrire, par exemple :

```
` Méthode objet du pop-up menu TabTitres
Au cas ou
  : (Evenement formulaire=Sur_chargement)
    SELECTIONNER ELEMENT(->TabTitres;->[Personnes]Titre)
Fin de cas
```


Compter dans tableau

Compter dans tableau (tableau ; valeur) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
tableau	Tableau	→	Tableau dans lequel effectuer le comptage
valeur	Expression	→	Valeur à compter
Résultat	Entier long	↺	Nombre d'occurrences trouvées

Description

La commande **Compter dans tableau** retourne le nombre d'occurrences de *valeur* dans *tableau*.

Cette commande peut être utilisée avec des tableaux de type Texte, Alpha, Numérique, Date, Pointeur et Booléen. Les paramètres *tableau* et *valeur* doivent être du même type ou d'un type compatible.

Si aucun élément de *tableau* ne correspond à *valeur*, la commande retourne 0.

Exemple

L'exemple suivant permet d'afficher le nombre de lignes sélectionnées dans une list box :

```
`tBList est le nom d'un tableau de colonne List box  
ALERTE(Chaine(Compter dans tableau(tBList;Vrai))+ " ligne(s) sélectionnée(s) dans la list box")
```

COPIER TABLEAU

COPIER TABLEAU (source ; destination)

Paramètre	Type		Description
source	Tableau	→	Tableau à recopier
destination	Tableau	←	Tableau de destination

Description

La commande **COPIER TABLEAU** crée ou remplace le tableau *destination* avec les mêmes contenu, taille et type que le tableau *source*.

Les tableaux *source* et *destination* peuvent être des tableaux locaux, process ou interprocess. La portée du tableau n'a pas d'importance lors de la duplication des tableaux.

Exemple

L'exemple suivant remplit un tableau C. Un nouveau tableau, "D", est ensuite créé, contenant les mêmes informations que le tableau C :

```
TOUT SELECTIONNER([Contacts]) ` Sélectionner tous les enregistrements dans la table
SELECTION VERS TABLEAU([Contacts]Société;C) ` Remplir le tableau C avec les données du champ
COPIER TABLEAU(C;D) ` Copier le tableau C dans le tableau D
```

ENUMERATION VERS TABLEAU

ENUMERATION VERS TABLEAU (énumération ; tableau {; réfEléments})

Paramètre	Type		Description
énumération	Chaîne	→	Énumération de laquelle copier les éléments du premier niveau
tableau	Tableau	←	Tableau dans lequel copier les éléments de l'énumération
réfEléments	Tableau	←	Numéros de référence des éléments de l'énumération

Note de compatibilité

En raison de la nouvelle implémentation des listes hiérarchiques, la compatibilité de cette fonction n'a pu être totalement maintenue. Aussi, à compter de la version 6, il est préférable d'utiliser la fonction [Charger liste](#) pour travailler avec des listes hiérarchiques définies dans l'éditeur d'énumérations, en mode Développement.

Description

La commande **ENUMERATION VERS TABLEAU** crée ou remplace le tableau *tableau* avec les éléments du premier niveau de l'énumération *énumération*.

Si vous n'avez pas préalablement défini le tableau comme tableau de type Alpha ou Texte, **ENUMERATION VERS TABLEAU** crée un tableau de type Texte par défaut.

Le paramètre optionnel *réfEléments* (un tableau de type Numérique) retourne les numéros de référence des éléments de l'énumération.

Note de compatibilité : Dans la version précédente de 4D, le troisième paramètre était un tableau rempli avec les noms de toutes les énumérations liées. Si un élément de l'énumération principale comportait une énumération liée, le nom de cette dernière était placée dans l'élément de tableau ayant le même numéro que l'élément de l'énumération. S'il n'y avait pas d'énumération liée, l'élément inséré était une chaîne vide. Ce second tableau avait la même taille que *tableau*. Vous pouviez utiliser les noms dans le tableau *liens* pour accéder aux énumérations liées.

Vous pouvez continuer à utiliser **ENUMERATION VERS TABLEAU** pour construire un tableau basé sur les éléments de premier niveau d'une énumération. Cependant, cette commande ne vous donne pas les moyens de travailler avec les éléments des sous-énumérations. Pour exploiter pleinement les listes hiérarchiques, utilisez les nouvelles commandes de listes hiérarchiques introduites par la version 6.

Exemple

L'exemple suivant recopie les éléments de l'énumération Régions dans le tableau *tabRégions* :

```
ENUMERATION VERS TABLEAU ("Régions";tabRégions)
```

INSERER DANS TABLEAU

INSERER DANS TABLEAU (tableau ; positionDépart {; combien})

Paramètre	Type		Description
tableau	Tableau	→	Nom du tableau dans lequel insérer des éléments
positionDépart	Entier long	→	Position de départ du ou des élément(s) à insérer
combien	Entier long	→	Nombre d'éléments à insérer ou 1 élément si ce paramètre est omis

Description

INSERER DANS TABLEAU insère un ou plusieurs éléments ou "lignes" dans le tableau *tableau*. Les nouveaux éléments sont insérés avant l'élément spécifié par *positionDépart*, et initialisés à la valeur vide du type du tableau. Tous les éléments situés au-delà de *positionDépart* sont décalés vers le bas d'un offset ou de la valeur spécifiée par *combien*.

Si *positionDépart* est supérieur à la taille du tableau, les éléments sont insérés à la fin du tableau.

Le paramètre *combien* représente le nombre de lignes à insérer. Si *combien* n'est pas spécifié, un seul élément est inséré. La taille du tableau est augmentée de *combien*.

Exemple 1

L'exemple suivant insère cinq nouveaux éléments à partir de l'élément 10 :

```
INSERER DANS TABLEAU (unTableau;10;5)
```

Exemple 2

L'exemple suivant ajoute un élément à un tableau :

```
$v1Elem:=Taille tableau (unTableau)+1  
INSERER DANS TABLEAU (unTableau;$v1Elem)  
unTableau{$v1Elem}:=...
```

SELECTION LIMITEE VERS TABLEAU

SELECTION LIMITEE VERS TABLEAU (début ; fin ; leChamp | laTable ; tableau {; leChamp | laTable2 ; tableau2 ; ... ; leChamp | laTableN ; tableauN})

Paramètre	Type	Description
début	Entier long	➡ Numéro de l'enregistrement sous-sélectionné à partir duquel commencer la copie des données
fin	Entier long	➡ Numéro de l'enregistrement sous-sélectionné auquel arrêter la copie des données
leChamp laTable	Champ, Table	➡ Champ à utiliser pour récupérer les données ou Table à utiliser pour récupérer les numéros d'enregistrements
tableau	Tableau	➡ Tableau recevant les données ou les numéros d'enregistrements

Description

SELECTION LIMITEE VERS TABLEAU crée un ou plusieurs tableau(x) et y copie des données en provenance des champs de la sélection courante ou les numéros des enregistrements de la sélection courante.

A la différence de **SELECTION VERS TABLEAU** qui s'applique à l'intégralité de la sélection courante, **SELECTION LIMITEE VERS TABLEAU** s'applique uniquement à une sous-sélection d'enregistrements, définie par les paramètres *début* et *fin*.

Vous devez passer dans les paramètres *début* et *fin* des numéros d'enregistrements sous-sélectionnés s'inscrivant dans l'intervalle défini par la formule $1 \leq \text{début} \leq \text{fin} \leq \text{Enregistrements trouves} ([...])$.

Si vous passez des numéros correspondant à $1 \leq \text{début} = \text{fin} \leq \text{Enregistrements trouves} ([...])$, ce sont les champs ou les numéros des enregistrements de la sélection courante répondant à $\text{début} = \text{fin}$ qui seront chargés.

Si vous passez des numéros d'enregistrements incorrects, vous obtiendrez les résultats suivants :

- Si $\text{fin} > \text{Enregistrements trouves} ([...])$, la commande retourne toutes les valeurs, à partir de l'enregistrement sous-sélectionné spécifié par *début* jusqu'au dernier enregistrement sous-sélectionné.
- Si $\text{début} > \text{fin}$, la commande ne retourne que les valeurs de l'enregistrement *début*.
- Si les deux paramètres sont incompatibles avec la taille de la sous-sélection, les tableaux sont retournés vides

Comme **SELECTION VERS TABLEAU**, **SELECTION LIMITEE VERS TABLEAU** s'applique à la sélection de la table passée en paramètre. La commande peut réaliser les opérations suivantes :

- Charger les valeurs d'un ou plusieurs champs,
- Charger les numéros des enregistrements, à l'aide de la syntaxe `...;[table];tableau;...`
- Charger des valeurs de champs liés, s'il existe un lien automatique de N vers 1 entre les tables, ou si vous avez préalablement appelé la commande **FIXER LIENS AUTOMATIQUES** pour rendre automatiques les liens manuels N vers 1 (dans les deux cas, les valeurs peuvent être chargées à travers plusieurs niveaux de liens N vers 1 entre les tables).

Chaque tableau est typé en fonction du type de champ. Il y a cependant deux exceptions :

- La copie d'un champ de type Heure provoquera la création d'un tableau Entier long.
- En mode compatibilité ASCII (non Unicode), lorsqu'un champ de type Texte est copié dans un tableau *Alpha*, le tableau reste de type Alpha.

Si vous chargez les numéros des enregistrements, ils sont copiés dans un tableau de type Entier long.

4D Server : La commande **SELECTION LIMITEE VERS TABLEAU** est optimisée pour 4D Server. Chaque tableau est créé sur le serveur puis envoyé en totalité sur le poste client.

ATTENTION : **SELECTION LIMITEE VERS TABLEAU** peut créer des tableaux de taille importante, en fonction de l'intervalle défini par *début* et *fin*, ainsi que du type et de la taille des données à charger. Comme les tableaux résident en mémoire, il peut être utile de tester la taille des tableaux créés après l'exécution de la commande, ou d'utiliser une méthode projet d'interception d'erreurs, installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

Une fois la commande correctement exécutée, la taille des tableaux résultants est égale à $(\text{fin}-\text{début})+1$ — sauf si le paramètre *fin* est supérieur au nombre d'enregistrements dans la sélection. Dans ce cas, les tableaux contiennent $(\text{Enregistrements trouves}([...])-\text{début})+1$ éléments.

Exemple 1

La ligne de code suivante utilise les 50 premiers enregistrements de la sélection courante de la table *[Factures]*. Les valeurs du champ *[Factures]RéfFacture* et du champ lié *[Clients]RéfClient* sont chargées.

```
SELECTION LIMITEE VERS  
TABLEAU (1;50;[Factures]RéfFacture;tlRéfFacture;[Clients]RéfClient;tlRéfClient)
```

Exemple 2

Les lignes de code suivantes utilisent les 50 derniers enregistrements de la sélection courante de la table *[Factures]*. Les numéros d'enregistrements de la table *[Factures]* ainsi que ceux de la table liée *[Clients]* sont chargés :


```
lTailleSél:=Enregistrements trouves([Factures])
SELECTION LIMITEE VERS TABLEAU(lTailleSél-
49;lTailleSél,[Factures];taFactureNum,[Clients];taClientNum)
```

Exemple 3

Les lignes de code suivantes vous permettent de travailler séquentiellement avec des portions de 1000 enregistrements d'une sélection importante qui ne peut pas être chargée dans des tableaux en une seule fois :

```
lMaxPage:=1000
lTailleSél:=Enregistrements trouves([Annuaire])
Boucle($lPage ;1;1+((lTailleSél-1)\lMaxPage))
  ` Charger les valeurs et/ou les numéros d'enregistrements
    SELECTION LIMITEE VERS TABLEAU(1+(lMaxPage*($lPage-
1));lMaxPage*$lPage;...;...;...;...;...;...)
  ` Faire quelque chose avec les tableaux
Fin de boucle
```

SELECTION VERS TABLEAU

SELECTION VERS TABLEAU (leChamp | laTable ; tableau {; leChamp ; tableau} {; leChamp2 ; tableau2 ; ... ; leChampN ; tableauN})

Paramètre	Type	Description
leChamp laTable	Champ, Table	⇒ Champ à récupérer dans le tableau ou Table dont les numéros d'enregistrements sont à récupérer dans le tableau
tableau	Tableau	⇒ Tableau recevant les valeurs des champs ou les numéros d'enregistrements
leChamp	Champ	⇒ Champ à récupérer dans le tableau
tableau	Tableau	⇒ Tableau recevant les valeurs du champ

Description

La commande **SELECTION VERS TABLEAU** crée un ou plusieurs tableau(x) et y copie les valeurs des champ(s) ou les numéros d'enregistrement(s) de la sélection courante.

SELECTION VERS TABLEAU s'applique à la sélection courante de la table désignée par le premier paramètre (nom de table ou nom de champ). La commande peut réaliser les opérations suivantes :

- Charger les valeurs d'un ou plusieurs champs,
- Charger les numéros des enregistrements de la table, à l'aide de la syntaxe *[table];tableau*
- Charger des valeurs de champs liés, s'il existe un lien automatique de N vers 1 entre les tables, ou si vous avez préalablement appelé la commande **FIXER LIENS AUTOMATIQUES** pour rendre automatiques les liens manuels N vers 1 (dans les deux cas, les valeurs peuvent être chargées à travers plusieurs niveaux de liens N vers 1 entre les tables).

Chaque tableau est typé en fonction du type de champ. Il y a cependant deux exceptions :

- La copie d'un champ de type Heure provoquera la création d'un tableau Entier long.
- En mode compatibilité ASCII (non Unicode), lorsqu'un champ de type Texte est copié dans un tableau Alpha, le tableau reste de type Alpha.

Si vous chargez les numéros des enregistrements, ils sont copiés dans un tableau de type Entier long.

4D Server : La commande **SELECTION VERS TABLEAU** est optimisée pour 4D Server. Chaque tableau est créé sur le serveur puis envoyé en totalité sur le poste client.

ATTENTION : **SELECTION VERS TABLEAU** peut créer des tableaux de taille importante, en fonction de la taille de la sélection courante, ainsi que du type et de la taille des données à charger. Comme les tableaux résident en mémoire, il peut être utile de tester la taille des tableaux créés après l'exécution de la commande, ou d'utiliser une méthode projet d'appel sur erreur.

Note : Après un appel à **SELECTION VERS TABLEAU**, la sélection courante et l'enregistrement courant ne sont pas modifiés, mais l'enregistrement courant n'est plus chargé. Utilisez la commande **CHARGER ENREGISTREMENT** après un **SELECTION VERS TABLEAU** si vous souhaitez utiliser les valeurs des champs de l'enregistrement courant.

Exemple 1

Dans l'exemple suivant, la table *[Personnes]* dispose d'un lien automatique vers la table *[Sociétés]*. Les deux tableaux *tabNoms* et *tabAdresseSociétés* sont dimensionnés en fonction du nombre d'enregistrements dans la sélection de la table *[Personnes]* et contiennent des informations venant des deux tables :

```
SELECTION VERS TABLEAU ( [Personnes]Nom;tabNoms; [Sociétés]Adresse;tabAdresseSociétés)
```

Exemple 2

L'exemple ci-dessous retourne les numéros d'enregistrements de la table *[Clients]* dans le tableau *tabNumEnr* et les valeurs du champ *[Clients]Noms* dans le tableau *tabNoms* :

```
SELECTION VERS TABLEAU ( [Clients];tabNumEnr; [Clients]Noms;tabNoms)
```

SUPPRIMER DANS TABLEAU

SUPPRIMER DANS TABLEAU (tableau ; positionDépart {; combien})

Paramètre	Type		Description
tableau	Tableau	→	Tableau dans lequel supprimer des lignes
positionDépart	Entier long	→	Élément de départ de la suppression
combien	Entier long	→	Nombre d'éléments à supprimer ou 1 élément si ce paramètre est omis

Description

La commande **SUPPRIMER DANS TABLEAU** supprime un ou plusieurs élément(s) de *tableau*. Les éléments sont supprimés à partir de l'élément spécifié par *positionDépart*.

Le paramètre *combien* est le nombre d'éléments à supprimer. Si *combien* n'est pas spécifié, un seul élément est supprimé. La taille du tableau est réduite de *combien*.

Exemple 1

L'exemple suivant supprime trois éléments en commençant à l'élément 5 :

```
SUPPRIMER DANS TABLEAU (unTableau;5;3)
```

Exemple 2

L'exemple suivant supprime le dernier élément d'un tableau, s'il existe :

```
$v1Elem:=Taille tableau (unTableau)
Si ($v1Elem>0)
    SUPPRIMER DANS TABLEAU (unTableau;$v1Elem)
Fin de si
```

TABLEAU BOOLEEN

TABLEAU BOOLEEN (*nomTableau* ; *taille* { ; *taille2* })

Paramètre	Type		Description
<i>nomTableau</i>	Tableau	→	Nom du tableau
<i>taille</i>	Entier long	→	Nombre d'éléments du tableau ou Nombre de tableaux si <i>taille2</i> est spécifié
<i>taille2</i>	Entier long	→	Nombre d'éléments des tableaux à deux dimensions

Description

La commande **TABLEAU BOOLEEN** crée et/ou redimensionne un tableau d'éléments de type *Booléen* en mémoire.

- Le paramètre *nomTableau* est le nom du tableau.
- Le paramètre *taille* est le nombre d'éléments du tableau.
- Le paramètre *taille2* est optionnel. Si vous le spécifiez, cette commande crée un tableau à deux dimensions. Dans ce cas, *taille* spécifie le nombre de lignes et *taille2* spécifie le nombre de colonnes de chaque tableau. Chaque ligne dans un tableau à deux dimensions peut être traitée à la fois comme un élément et comme un tableau. Cela signifie que vous pouvez insérer et supprimer des tableaux entiers dans un tableau à deux dimensions, par l'intermédiaire des autres commandes de ce thème, lorsque vous travaillez avec la première dimension du tableau.

Lorsque vous appliquez la commande **TABLEAU BOOLEEN** à un tableau existant :

- Si vous agrandissez sa taille, les éléments existants ne sont pas modifiés, les nouveaux éléments sont initialisés à Faux.
- Si vous réduisez sa taille, les éléments du "bas" du tableau sont supprimés et perdus.

Astuce : Dans certaines circonstances, l'utilisation d'un tableau d'Entiers dans lequel chaque élément différent de zéro signifie "vrai" et chaque élément égal à zéro signifie "faux" est une alternative à l'utilisation d'un tableau de Booléens.

Exemple 1

Cet exemple crée un tableau process contenant 100 éléments de type *Booléen* :

```
TABLEAU BOOLEEN (tabBooléens;100)
```

Exemple 2

Cet exemple crée un tableau local de 100 lignes contenant chacune 50 éléments de type Booléen :

```
TABLEAU BOOLEEN ($tabBooléens;100;50)
```

Exemple 3

Cet exemple crée un tableau interprocess de 50 éléments de type Booléen et affecte à chaque élément pair la valeur Faux :

```
TABLEAU BOOLEEN (∅tabBooléens;50)
Boucle ($vElem;1;50)
    ∅tabBooléens { $vElem } := ( ($vElem%2)=0)
Fin de boucle
```

TABLEAU BOOLEEN SUR ENSEMBLE

TABLEAU BOOLEEN SUR ENSEMBLE (*tabBooléen* { ; *ensemble* })

Paramètre	Type		Description
<i>tabBooléen</i>	Tableau booléen	←	Tableau d'appartenance des enregistrements à l'ensemble
<i>ensemble</i>	Chaîne	→	Nom de l'ensemble ou Ensemble UserSet si ce paramètre est omis

Description

La commande **TABLEAU BOOLEEN SUR ENSEMBLE** remplit un tableau de booléens indiquant si chaque enregistrement de la table à laquelle appartient *ensemble* fait ou non partie de l'ensemble.

Les éléments du tableau sont ordonnés en fonction de l'ordre de création des enregistrements dans la table (numéros absolus). Si N est le nombre d'enregistrements de la table, l'élément 0 du tableau correspond à l'enregistrement n° 0, l'élément 1 du tableau correspond à l'enregistrement n° 1, etc.

Chaque élément du tableau est mis à :

- **Vrai** si l'enregistrement correspondant fait partie de l'ensemble,
- **Faux** si l'enregistrement correspondant ne pas partie de l'ensemble.

Attention, le nombre total d'éléments du tableau *tabBooléen* n'est pas significatif. En effet, pour des raisons structurelles, il peut être différent du nombre d'enregistrements effectivement présents dans la table. Les éventuels éléments supplémentaires sont mis à **Faux**.

Si vous ne passez pas le paramètre *ensemble*, la commande utilisera l'ensemble système UserSet du process courant.

TABLEAU DATE

TABLEAU DATE (nomTableau ; taille {; taille2})

Paramètre	Type		Description
nomTableau	Tableau	→	Nom du tableau
taille	Entier long	→	Nombre d'éléments du tableau ou Nombre de tableaux si taille2 est spécifié
taille2	Entier long	→	Nombre d'éléments des tableaux à deux dimensions

Description

La commande **TABLEAU DATE** crée et/ou redimensionne un tableau d'éléments de type *Date* en mémoire.

- Le paramètre *nomTableau* est le nom du tableau.
- Le paramètre *taille* est le nombre d'éléments du tableau.
- Le paramètre *taille2* est optionnel. Si vous le spécifiez, cette commande crée un tableau à deux dimensions. Dans ce cas, *taille* spécifie le nombre de lignes et *taille2* spécifie le nombre de colonnes de chaque tableau. Chaque ligne dans un tableau à deux dimensions peut être traitée à la fois comme un élément et comme un tableau. Cela signifie que vous pouvez insérer et supprimer des tableaux entiers dans un tableau à deux dimensions, par l'intermédiaire des autres commandes de ce thème, lorsque vous travaillez avec la première dimension du tableau.

Lorsque vous appliquez la commande **TABLEAU DATE** à un tableau existant :

- Si vous agrandissez sa taille, les éléments existants ne sont pas modifiés, les nouveaux éléments sont initialisés à la valeur de date nulle (!00/00/00!).
- Si vous réduisez sa taille, les éléments du "bas" du tableau sont supprimés et perdus.

Exemple 1

Cet exemple crée un tableau process contenant 100 éléments de type Date :

```
TABLEAU DATE (tabDates;100)
```

Exemple 2

Cet exemple crée un tableau local de 100 lignes contenant chacune 50 éléments de type Date :

```
TABLEAU DATE ($tabDates;100;50)
```

Exemple 3

Cet exemple crée un tableau interprocess de 50 éléments de type Date et affecte à chaque élément la date du jour + un nombre de jours égal au numéro de l'élément :

```
TABLEAU DATE (◇tabDates;50)
Boucle ($vElem;1;50)
    ◇tabDates{$vElem}:=Date du jour+$vElem
Fin de boucle
```

TABLEAU ENTIER

TABLEAU ENTIER (nomTableau ; taille {; taille2})

Paramètre	Type	Description
nomTableau	Tableau	→ Nom du tableau
taille	Entier long	→ Nombre d'éléments du tableau ou Nombre de tableaux si taille2 est spécifié
taille2	Entier long	→ Nombre d'éléments des tableaux à deux dimensions

Description

La commande **TABLEAU ENTIER** crée et/ou redimensionne un tableau d'éléments de type *Entier* (2 octets) en mémoire.

- Le paramètre *nomTableau* est le nom du tableau.
- Le paramètre *taille* est le nombre d'éléments du tableau.
- Le paramètre *taille2* est optionnel. Si vous le spécifiez, cette commande crée un tableau à deux dimensions. Dans ce cas, *taille* spécifie le nombre de lignes et *taille2* spécifie le nombre de colonnes de chaque tableau. Chaque ligne dans un tableau à deux dimensions peut être traitée à la fois comme un élément et comme un tableau. Cela signifie que vous pouvez insérer et supprimer des tableaux entiers dans un tableau à deux dimensions, par l'intermédiaire des autres commandes de ce thème, lorsque vous travaillez avec la première dimension du tableau.

Lorsque vous appliquez la commande **TABLEAU ENTIER** à un tableau existant :

- Si vous agrandissez sa taille, les éléments existants ne sont pas modifiés, les nouveaux éléments sont initialisés à 0.
- Si vous réduisez sa taille, les éléments du "bas" du tableau sont supprimés et perdus.

Exemple 1

Cet exemple crée un tableau process contenant 100 éléments de type *Entier* :

```
TABLEAU ENTIER(tabEntiers;100)
```

Exemple 2

Cet exemple crée un tableau local de 100 lignes contenant chacune 50 éléments de type *Entier* :

```
TABLEAU ENTIER($tabEntiers;100;50)
```

Exemple 3

Cet exemple crée un tableau interprocess de 50 éléments de type *Entier* et affecte à chaque élément son numéro :

```
TABLEAU ENTIER(♦tabEntiers;50)
Boucle($vElem;1;50)
  ♦tabEntiers{$vElem}:=$vElem
Fin de boucle
```

TABLEAU ENTIER LONG

TABLEAU ENTIER LONG (nomTableau ; taille {; taille2})

Paramètre	Type	Description
nomTableau	Tableau	→ Nom du tableau
taille	Entier long	→ Nombre d'éléments du tableau ou Nombre de tableaux si taille2 est spécifié
taille2	Entier long	→ Nombre d'éléments des tableaux à deux dimensions

Description

La commande **TABLEAU ENTIER LONG** crée et/ou redimensionne un tableau d'éléments de type *Entier long* (4 octets) en mémoire.

- Le paramètre *nomTableau* est le nom du tableau.
- Le paramètre *taille* est le nombre d'éléments du tableau.
- Le paramètre *taille2* est optionnel. Si vous le spécifiez, cette commande crée un tableau à deux dimensions. Dans ce cas, *taille* spécifie le nombre de lignes et *taille2* spécifie le nombre de colonnes de chaque tableau. Chaque ligne dans un tableau à deux dimensions peut être traitée à la fois comme un élément et comme un tableau. Cela signifie que vous pouvez insérer et supprimer des tableaux entiers dans un tableau à deux dimensions, par l'intermédiaire des autres commandes de ce thème, lorsque vous travaillez avec la première dimension du tableau.

Lorsque vous appliquez la commande **TABLEAU ENTIER LONG** à un tableau existant :

- Si vous agrandissez sa taille, les éléments existants ne sont pas modifiés, les nouveaux éléments sont initialisés à 0.
- Si vous réduisez sa taille, les éléments du "bas" du tableau sont supprimés et perdus.

Exemple 1

Cet exemple crée un tableau process contenant 100 éléments de type *Entier long* :

```
TABLEAU ENTIER LONG(tabEntiersLongs;100)
```

Exemple 2

Cet exemple crée un tableau local de 100 lignes contenant chacune 50 éléments de type *Entier long* :

```
TABLEAU ENTIER LONG($tabEntiersLongs;100;50)
```

Exemple 3

Cet exemple crée un tableau interprocess de 50 éléments de type *Entier long* et affecte à chaque élément son numéro :

```
TABLEAU ENTIER LONG(♦tabEntiersLongs;50)
Boucle($vElem;1;50)
  ♦tabEntiersLongs{$vElem}:=$vElem
Fin de boucle
```


TABLEAU ENTIER LONG SUR SELECTION

TABLEAU ENTIER LONG SUR SELECTION (*laTable* ; *tabEnrg* {; *tempo*})

Paramètre	Type	Description
<i>laTable</i>	Table	→ Table de la sélection courante
<i>tabEnrg</i>	Tableau entier long	← Tableau de numéros d'enregistrements
<i>tempo</i>	Chaîne	→ Nom de la sélection temporaire ou Sélection courante si ce paramètre est omis

Description

La commande **TABLEAU ENTIER LONG SUR SELECTION** remplit le tableau *tabEnrg* avec les numéros (absolus) des enregistrements faisant partie de la sélection temporaire *tempo*.

Si vous ne passez pas le paramètre *tempo*, la commande utilise la sélection courante de la table *table*.

Note : L'élément n° 0 du tableau *tabEnrg* est initialisé à -1.

TABLEAU IMAGE

TABLEAU IMAGE (nomTableau ; taille {; taille2})

Paramètre	Type	Description
nomTableau	Tableau	→ Nom du tableau
taille	Entier long	→ Nombre d'éléments du tableau ou Nombre de tableaux si taille2 est spécifié
taille2	Entier long	→ Nombre d'éléments des tableaux à deux dimensions

Description

La commande **TABLEAU IMAGE** crée et/ou redimensionne un tableau d'éléments de type *Image* en mémoire.

- Le paramètre *nomTableau* est le nom du tableau.
- Le paramètre *taille* est le nombre d'éléments du tableau.
- Le paramètre *taille2* est optionnel. Si vous le spécifiez, cette commande crée un tableau à deux dimensions. Dans ce cas, *taille* spécifie le nombre de lignes et *taille2* spécifie le nombre de colonnes de chaque tableau. Chaque ligne dans un tableau à deux dimensions peut être traitée à la fois comme un élément et comme un tableau. Cela signifie que vous pouvez insérer et supprimer des tableaux entiers dans un tableau à deux dimensions, par l'intermédiaire des autres commandes de ce thème, lorsque vous travaillez avec la première dimension du tableau.

Lorsque vous appliquez la commande **TABLEAU IMAGE** à un tableau existant :

- Si vous agrandissez sa taille, les éléments existants ne sont pas modifiés, les nouveaux éléments sont initialisés à une image vide (ce qui signifie que la fonction **Taille image** appliquée à l'un de ces éléments retourne 0).
- Si vous réduisez sa taille, les éléments du "bas" du tableau sont supprimés et perdus.

Exemple 1

Cet exemple crée un tableau process contenant 100 éléments de type *Image* :

```
TABLEAU IMAGE (tabImages;100)
```

Exemple 2

Cet exemple crée un tableau local de 100 lignes contenant chacune 50 éléments de type *Image* :

```
TABLEAU IMAGE ($tabImages;100;50)
```

Exemple 3

Cet exemple crée un tableau interprocess d'éléments de type *Image*. La taille du tableau est égale au nombre de ressources 'PICT' dont le nom commence par "Utilisateur Intf/" disponibles dans la base. Chaque image est chargée dans un élément du tableau :

```
LISTE RESSOURCES ("PICT";$aiResIDs;$asResNoms)
TABLEAU IMAGE (◊tabImages;Taille tableau($aiResIDs))
$vlPictElem:=0
Boucle ($vlElem;1;Taille tableau(◊tabImages))
  Si ($asResNoms{$vlElem}="Utilisateur Intf/@")
    $vlPictElem:=$vlPictElem+1
    LIRE RESSOURCE IMAGE ("PICT";$aiResIDs{$vlElem};$vgImage)
    ◊tabImages{$vlPictElem}:=$vgImage
  Fin de si
Fin de boucle
TABLEAU IMAGE (◊tabImages;$vlPictElem)
```

TABLEAU MULTI TRI

TABLEAU MULTI TRI (tableau {; sensDuTri}{; tableau2 ; sensDuTri2 ; ... ; tableauN ; sensDuTriN})

Paramètre	Type	Description
tableau	Tableau	→ Tableau(x) à trier
sensDuTri	Opérateur	→ > pour effectuer un tri croissant ou < pour effectuer un tri décroissant Si omis = pas de tri

TABLEAU MULTI TRI (tabPointeurs ; tabTris)

Paramètre	Type	Description
tabPointeurs	Tableau pointeur	→ Tableau de pointeurs de tableaux
tabTris	Tableau entier long	→ Tableau d'ordres de tri (1 = tri par ordre croissant, -1 = tri par ordre décroissant, 0 = synchronisation avec des tris précédents)

Description

La commande **TABLEAU MULTI TRI** vous permet d'effectuer un tri multi-critères sur un ensemble de tableaux. Cette fonction est notamment utile dans le cadre des zones de défilement groupées dans les formulaires.

Cette commande admet deux syntaxes différentes.

- **Première syntaxe : TABLEAU MULTI TRI (tableau{; sensDuTri}{; tableau2; sensDuTri2; ...; tableauN; sensDuTriN})**

Cette syntaxe est la plus simple, elle permet de passer directement les noms des tableaux synchronisés auxquels vous souhaitez appliquer un tri multi-critères.

Vous pouvez passer un nombre illimité de couples (*tableau*; > ou <) et/ou de tableaux seuls. Tous les tableaux passés en paramètres sont triés de manière synchronisée.

Vous pouvez passer des tableaux de tout type, à l'exception des tableaux de pointeurs et d'images. Vous pouvez trier un élément d'un tableau à deux dimensions (c'est-à-dire *t2DTableau{svICetElément}*), mais vous ne pouvez pas trier le tableau 2D lui-même (c'est-à-dire *t2DTableau*).

Pour utiliser le contenu d'un tableau comme critère de tri, passez le paramètre *sensDuTri*. La valeur du paramètre (> ou <) définit l'ordre (croissant ou décroissant) dans lequel le tableau sera trié. Si le paramètre *sensDuTri* est omis, le contenu du tableau n'est pas utilisé comme critère de tri.

Note : Attention, au moins un critère de tri doit être passé pour que la commande fonctionne. Si aucun critère de tri n'est défini, une erreur est générée.

Les niveaux de tris sont déterminés par l'ordre dans lequel les tableaux sont passés à la commande : la position d'un tableau avec critère dans la syntaxe détermine son niveau de tri.

- **Seconde syntaxe : TABLEAU MULTI TRI (tabPointeurs; tabTris)**

Cette syntaxe, plus complexe, est précieuse pour les développements génériques (par exemple, vous pouvez créer une méthode générique de tri des tableaux de tout type, ou encore générer l'équivalent d'un **TRIER TABLEAU** générique).

La paramètre *tabPointeurs* contient le nom d'un tableau de pointeurs de tableaux ; chaque élément de ce tableau est un pointeur désignant un tableau à trier. Les tris seront effectués dans l'ordre des pointeurs de tableaux défini par *tabPointeurs*. **Attention**, tous les tableaux pointés par *tabPointeurs* doivent avoir le même nombre d'éléments.

Note : *tabPointeurs* peut être un tableau de pointeurs local (\$nomTabPtr), process (nomTabPtr) ou interprocess (<>nomTabPtr). En revanche, les éléments de ce tableau doivent pointer sur des tableaux process ou interprocess uniquement.

La paramètre *tabTris* contient le nom d'un tableau dont chaque élément indique l'ordre de tri (-1, 0 ou 1) de l'élément du tableau de pointeurs correspondant :

-1 = Tri par ordre décroissant.

0 = Le tableau n'est pas utilisé comme critère de tri mais doit être trié en fonction des autres tris.

1 = Tri par ordre croissant.

Note : Vous ne pouvez pas trier de tableaux de type Pointeur ou Image. Vous pouvez trier un élément d'un tableau à deux dimensions (c'est-à-dire *t2DTableau{svICetElément}*), mais vous ne pouvez pas trier le tableau 2D lui-même (c'est-à-dire *t2DTableau*).

A chaque élément du tableau *tabPointeurs* doit correspondre un élément du tableau *tabTris*. Les deux tableaux doivent donc avoir exactement le même nombre d'éléments.

Exemple 1

L'exemple suivant utilise la première syntaxe : il crée quatre tableaux et les trie par ville (ordre croissant) puis par salaire (ordre décroissant), les deux derniers tableaux *tab_Noms* et *tab_NumTel* étant synchronisés en fonction des critères de tri précédents :

```
TOUT SELECTIONNER ([Employés])
SELECTION VERS TABLEAU ([Employés]Ville;tab_Villes;[Employés]Salaire;tab_Salaire;[Employés]Nom;
tab_Noms;[Employés]NumTel;tab_NumTel)
TABLEAU MULTI TRI (tab_Villes;>;tab_Salaire;<;tab_Noms;tab_NumTel)
```

Si vous souhaitez que le tableau des noms soit utilisé comme troisième critère de tri, il vous suffit d'ajouter > ou < derrière le paramètre *tab_Noms*.

A noter que la syntaxe :

```
TABLEAU MULTI TRI(tab_Villes;>;tab_Salaire;tab_Noms;tab_NumTel)
```

équivalent strictement à :

```
TRIER TABLEAU(tab_Villes;tab_Salaire;tab_Noms;tab_NumTel;>)
```

Exemple 2

L'exemple suivant utilise la seconde syntaxe : il crée quatre tableaux et les trie par ville (ordre croissant) et société (ordre décroissant), les deux derniers tableaux *tab_Noms* et *tab_NumTel* étant synchronisés en fonction des critères de tri précédents :

```
TOUT SELECTIONNER([Employés])  
SELECTION VERS TABLEAU([Employés]Ville;tab_Villes;[Employés]Société;tab_Société;[Employés]Nom;  
tab_Noms;[Employés]NumTel;tab_NumTel)  
TABLEAU POINTEUR(tab_Pointeurs;4)  
TABLEAU ENTIER LONG(tab_Tris;4)  
tab_Pointeurs{1}:=>tab_Villes  
tab_Tris{1}:=1  
tab_Pointeurs{2}:=>tab_Société  
tab_Tris{2}:=1  
tab_Pointeurs{3}:=>tab_Noms  
tab_Tris{3}:=0  
tab_Pointeurs{4}:=>tab_NumTel  
tab_Tris{4}:=0  
TABLEAU MULTI TRI(tab_Pointeurs;tab_Tris)
```

Si vous souhaitez que le tableau des noms soit utilisé comme troisième critère de tri, il vous suffit d'assigner la valeur 1 à l'élément *tab_Tris{3}*. Ou bien, si vous souhaitez que les tableaux soient triés uniquement sur le critère des villes, assignez la valeur 0 aux éléments *tab_Tris{2}*, *tab_Tris{3}* et *tab_Tris{4}*. De cette manière, vous obtenez un résultat identique à **TRIER TABLEAU**(*tab_Villes;tab_Société;tab_Noms;tab_NumTel;>*).

TABLEAU POINTEUR

TABLEAU POINTEUR (nomTableau ; taille {; taille2})

Paramètre	Type		Description
nomTableau	Tableau	→	Nom du tableau
taille	Entier long	→	Nombre d'éléments du tableau ou Nombre de tableaux si taille2 est spécifié
taille2	Entier long	→	Nombre d'éléments des tableaux à deux dimensions

Description

La commande **TABLEAU POINTEUR** crée ou redimensionne un tableau d'éléments de type *Pointeur* en mémoire.

- Le paramètre *nomTableau* est le nom du tableau.
- Le paramètre *taille* est le nombre d'éléments du tableau.
- Le paramètre *taille2* est optionnel. Si vous le spécifiez, cette commande crée un tableau à deux dimensions. Dans ce cas, *taille* spécifie le nombre de lignes et *taille2* spécifie le nombre de colonnes de chaque tableau. Chaque ligne dans un tableau à deux dimensions peut être traitée à la fois comme un élément et comme un tableau. Cela signifie que vous pouvez insérer et supprimer des tableaux entiers dans un tableau à deux dimensions, par l'intermédiaire des autres commandes de ce thème, lorsque vous travaillez avec la première dimension du tableau.

Lorsque vous appliquez la commande **TABLEAU POINTEUR** à un tableau existant :

- Si vous agrandissez sa taille, les éléments existants ne sont pas modifiés, les nouveaux éléments sont initialisés à un pointeur nul (ce qui signifie que la fonction **Nil** appliquée à l'un de ces éléments retourne Vrai).
- Si vous réduisez sa taille, les éléments du "bas" du tableau sont supprimés et perdus.

Exemple 1

Cet exemple crée un tableau process contenant 100 éléments de type *Pointeur* :

```
TABLEAU POINTEUR (tabPointeurs;100)
```

Exemple 2

Cet exemple crée un tableau local de 100 lignes contenant chacune 50 éléments de type *Pointeur* :

```
TABLEAU POINTEUR ($tabPointeurs;100;50)
```

Exemple 3

Cet exemple crée un tableau interprocess d'éléments de type *Pointeur* dont la taille est égale au nombre de tables dans la base et remplit chaque élément pointant vers la table dont le numéro est le même que celui de l'élément. Dans la cas d'une table supprimée, la ligne retournera Nil.

```
TABLEAU POINTEUR (<>tabPointeurs;Lire numero derniere table)
Boucle ($vElem;Taille tableau (<>tabPointeurs);1;-1)
  Si (Est un numero de table valide ($vElem))
    <>tabPointeurs{$vElem}:=Table ($vElem)
  Fin de si
Fin de boucle
```

TABLEAU REEL

TABLEAU REEL (nomTableau ; taille {; taille2})

Paramètre	Type		Description
nomTableau	Tableau	→	Nom du tableau
taille	Entier long	→	Nombre d'éléments du tableau ou Nombre de tableaux si taille2 est spécifié
taille2	Entier long	→	Nombre d'éléments des tableaux à deux dimensions

Description

La commande **TABLEAU REEL** crée et/ou redimensionne un tableau d'éléments de type Réel en mémoire.

- Le paramètre *nomTableau* est le nom du tableau.
- Le paramètre *taille* est le nombre d'éléments du tableau.
- Le paramètre *taille2* est optionnel. Si vous le spécifiez, cette commande crée un tableau à deux dimensions. Dans ce cas, *taille* spécifie le nombre de lignes et *taille2* spécifie le nombre de colonnes de chaque tableau. Chaque ligne dans un tableau à deux dimensions peut être traitée à la fois comme un élément et comme un tableau. Cela signifie que vous pouvez insérer et supprimer des tableaux entiers dans un tableau à deux dimensions, par l'intermédiaire des autres commandes de ce thème, lorsque vous travaillez avec la première dimension du tableau.

Lorsque vous appliquez la commande **TABLEAU REEL** à un tableau existant :

- Si vous agrandissez sa taille, les éléments existants ne sont pas modifiés, les nouveaux éléments sont initialisés à 0.
- Si vous réduisez sa taille, les éléments du "bas" du tableau sont supprimés et perdus.

Exemple 1

Cet exemple crée un tableau process contenant 100 éléments de type *Réel* :

```
TABLEAU REEL(tabRéel;100)
```

Exemple 2

Cet exemple crée un tableau local de 100 lignes contenant chacune 50 éléments de type Réel :

```
TABLEAU REEL($tabRéel;100;50)
```

Exemple 3

Cet exemple crée un tableau interprocess de 50 éléments de type *Réel* et affecte à chaque élément son numéro :

```
TABLEAU REEL(♦tabRéel;50)
Boucle($vElem;1;50)
    ♦tabRéel{$vElem}:= $vElem
Fin de boucle
```

TABLEAU TEXTE

TABLEAU TEXTE (nomTableau ; taille {; taille2})

Paramètre	Type		Description
nomTableau	Tableau	→	Nom du tableau
taille	Entier long	→	Nombre d'éléments du tableau ou Nombre de tableaux si taille2 est spécifié
taille2	Entier long	→	Nombre d'éléments des tableaux à deux dimensions

Description

La commande **TABLEAU TEXTE** crée et/ou redimensionne un tableau d'éléments de type *Texte* en mémoire.

- Le paramètre *nomTableau* est le nom du tableau.
- Le paramètre *taille* est le nombre d'éléments du tableau.
- Le paramètre *taille2* est optionnel. Si vous le spécifiez, cette commande crée un tableau à deux dimensions. Dans ce cas, *taille* spécifie le nombre de lignes et *taille2* spécifie le nombre de colonnes de chaque tableau. Chaque ligne dans un tableau à deux dimensions peut être traitée à la fois comme un élément et comme un tableau. Cela signifie que vous pouvez insérer et supprimer des tableaux entiers dans un tableau à deux dimensions, par l'intermédiaire des autres commandes de ce thème, lorsque vous travaillez avec la première dimension du tableau.

Lorsque vous appliquez la commande **TABLEAU TEXTE** à un tableau existant :

- Si vous agrandissez sa taille, les éléments existants ne sont pas modifiés, les nouveaux éléments sont initialisés à "" (chaîne vide).
- Si vous réduisez sa taille, les éléments du "bas" du tableau sont supprimés et perdus.

Exemple 1

Cet exemple crée un tableau process contenant 100 éléments de type *Texte* :

```
TABLEAU TEXTE (tabTexte;100)
```

Exemple 2

Cet exemple crée un tableau local de 100 lignes contenant chacune 50 éléments de type *Texte* :

```
TABLEAU TEXTE ($tabEntiersLongs;100;50)
```

Exemple 3

Cet exemple crée un tableau interprocess de 50 éléments de type *Texte* et affecte à chaque élément la valeur "Élément No" suivie du numéro de l'élément :

```
TABLEAU TEXTE (◊tabTexte;50)
Boucle ($vElem;1;50)
  ◊tabTexte{$vElem}:="Élément n°"+Chaine ($vElem)
Fin de boucle
```

TABLEAU VERS ENUMERATION

TABLEAU VERS ENUMERATION (`tableau ; énumération { ; réfEléments}`)

Paramètre	Type		Description
tableau	Tableau	→	Tableau duquel copier les éléments
énumération	Chaîne	→	Enumération dans laquelle copier les éléments de tableau
réfEléments	Tableau	→	Tableau numérique des numéros de référence des éléments

Note de compatibilité

En raison de la nouvelle implémentation des listes hiérarchiques, la compatibilité de cette commande n'a pu être totalement maintenue. Aussi, à compter de la version 6, il est préférable d'utiliser la commande **STOCKER LISTE** pour travailler avec des listes hiérarchiques définies dans l'éditeur d'énumérations, en mode Développement.

Description

La commande **TABLEAU VERS ENUMERATION** crée ou remplace l'énumération *énumération* (définie dans l'éditeur d'énumérations en mode Développement) en utilisant les éléments du tableau *tableau*.

Cette commande vous permet de définir seulement les éléments du premier niveau de l'énumération.

Le paramètre optionnel *réfEléments*, s'il est passé, doit être un tableau de type Numérique synchronisé avec le tableau *tableau*. Chaque élément de ce tableau indique le numéro de référence de l'élément de l'énumération correspondant dans *tableau*. Si ce paramètre est omis, 4D affecte automatiquement aux éléments de l'énumération les numéros de référence 1, 2... N.

Note de compatibilité : Dans la version précédente de 4D, ce paramètre était utilisé pour lier d'autres énumérations à chaque élément de *tableau*. Si un élément du tableau *liens* correspondait au nom d'une énumération existante, cette énumération était alors rattachée à l'élément correspondant.

Vous pouvez continuer à utiliser **TABLEAU VERS ENUMERATION** pour construire une énumération basée sur les éléments d'un tableau. Cependant, cette commande ne vous donne pas les moyens de travailler avec les éléments des sous-énumérations. Pour exploiter pleinement les listes hiérarchiques, utilisez les nouvelles commandes de listes hiérarchiques introduites avec la version 6 de 4D.

Exemple

L'exemple suivant copie le tableau *tabRégions* dans l'énumération "Régions" :

```
TABLEAU VERS ENUMERATION (tabRégions ; "Régions")
```

Gestion des erreurs

La commande **TABLEAU VERS ENUMERATION** génère l'erreur -9957 lorsqu'elle est appliquée à une énumération en cours de modification en mode Développement. Vous pouvez intercepter cette erreur à l'aide d'une méthode projet de gestion des erreurs installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

TABLEAU VERS SELECTION

TABLEAU VERS SELECTION (tableau ; leChamp {; tableau2 ; leChamp2 ; ... ; tableauN ; leChampN})

Paramètre	Type		Description
tableau	Tableau	→	Tableau à copier dans la sélection
leChamp	Champ	←	Champ recevant les valeurs du tableau

Description

La commande **TABLEAU VERS SELECTION** copie un ou plusieurs tableau(x) vers une sélection d'enregistrements. Tous les champs listés doivent appartenir à la même table.

Si une sélection existe au moment de l'appel, les éléments du tableau sont copiés dans les enregistrements en fonction de l'ordre du tableau et de l'ordre des enregistrements. Si le nombre d'éléments du tableau est supérieur au nombre d'enregistrements de la sélection courante, de nouveaux enregistrements sont créés. Les enregistrements, qu'ils soient nouveaux ou existants, sont automatiquement sauvegardés.

Tous les tableaux doivent avoir le même nombre d'éléments. Si des tableaux ont des tailles différentes, une erreur de syntaxe est générée.

Cette commande effectue l'opération inverse de **SELECTION VERS TABLEAU**. Cependant, **TABLEAU VERS SELECTION** ne permet pas d'utiliser de champs en provenance de tables différentes ni de tables liées, même si un lien automatique existe.

ATTENTION : Comme **TABLEAU VERS SELECTION** remplace les informations éventuellement présentes dans les enregistrements existants, cette commande doit être utilisée avec prudence. Si un enregistrement est verrouillé par un autre process pendant l'exécution de la commande **TABLEAU VERS SELECTION**, il n'est pas modifié. Tous les enregistrements verrouillés sont placés dans l'ensemble **LockedSet**. Après l'exécution de **TABLEAU VERS SELECTION**, vous pouvez tester si l'ensemble **LockedSet** contient des enregistrements qui étaient verrouillés.

4D Server : Cette commande est optimisée pour 4D Server. Le tableau est envoyé au serveur depuis le poste client. Les enregistrements sont modifiés ou créés sur le serveur. Comme une telle requête est gérée de façon synchrone, le poste client doit attendre que l'opération se soit correctement déroulée. Dans les environnements multi-utilisateurs et multi-process, aucun enregistrement verrouillé ne sera réécrit.

Exemple

Dans l'exemple suivant, les deux tableaux *tabNoms* et *tabSociétés* écrivent des données dans la table *[Personnes]*. Les valeurs du tableau *tabNoms* sont placées dans le champ *[Personnes]Nom* et les valeurs du tableau *tabSociétés* sont placées dans le champ *[Personnes]Société* :

```
TABLEAU VERS SELECTION (tabNoms ; [Personnes]Nom; tabSociétés ; [Personnes]Société)
```

Taille tableau

Taille tableau (tableau) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
tableau	Tableau	→	Tableau dont vous désirez connaître la taille
Résultat	Entier long	↩	Nombre d'éléments dans le tableau

Description

Taille tableau retourne le nombre d'éléments de *tableau*.

Exemple 1

L'exemple suivant retourne la taille du tableau *monTableau* :

```
vTaille:=Taille tableau(monTableau) ` vTaille reçoit la taille de monTableau
```

Exemple 2

L'exemple suivant retourne le nombre de lignes d'un tableau à deux dimensions :

```
vlLignes:=Taille tableau(t2DTableau) ` vlLignes reçoit la taille de t2DTableau
```

Exemple 3

L'exemple suivant retourne le nombre de colonnes d'une ligne d'un tableau à deux dimensions :

```
vlColonnes:=Taille tableau(t2DTableau{10}) ` vlColonnes reçoit la taille de t2DTableau{10}
```

TRIER TABLEAU

TRIER TABLEAU (tableau {; tableau2 ; ... ; tableauN}{; > ou <})

Paramètre	Type	Description
tableau	Tableau	→ Tableau(x) à trier
> ou <	Opérateur	→ > pour effectuer un tri par ordre croissant ou < pour effectuer un tri par ordre décroissant Tri croissant si ce paramètre est omis

Description

La commande **TRIER TABLEAU** trie un ou plusieurs tableau(x) par ordre croissant ou décroissant.

Note : Vous ne pouvez pas trier de tableaux de type *Pointeur* ou *Image*. Vous pouvez trier un élément d'un tableau à deux dimensions (c'est-à-dire *t2DTableau*{*\$viCetElément*}), mais vous ne pouvez pas trier le tableau 2D lui-même (c'est-à-dire *t2DTableau*).

Le second paramètre spécifie l'ordre du tri : croissant ou décroissant. Si ce paramètre est égal au symbole "supérieur à" (>), l'ordre du tri est croissant. S'il est égal au symbole "inférieur à" (<), l'ordre du tri est décroissant. S'il est omis, l'ordre du tri est croissant.

Si plus d'un tableau est spécifié, les tableaux sont triés en fonction de l'ordre défini pour le premier tableau (les tris multi-niveaux ne sont pas possibles dans ce cas). Ce fonctionnement est particulièrement utile avec les zones de défilement dans des formulaires : **TRIER TABLEAU** assure la synchronisation des tableaux utilisés pour ces zones.

Exemple 1

L'exemple suivant crée deux tableaux et les trie en fonction du nom de la société :

```
TOUT SELECTIONNER([Personnes])
SELECTION VERS TABLEAU([Personnes]Noms;tabNoms;[Personnes]Sociétés;tabSociétés)
TRIER TABLEAU(tabSociétés;tabNoms;>)
```

Cependant, comme **TRIER TABLEAU** n'effectue pas de tris multi-niveaux, les noms des personnes apparaîtront en désordre à l'intérieur de chaque société. Pour que les noms des personnes soient triés pour chaque société, vous devrez plutôt écrire :

```
TOUT SELECTIONNER([Personnes])
TRIER([Personnes];[Personnes]Sociétés;>,[Personnes]Noms;>)
SELECTION VERS TABLEAU([Personnes]Noms;tabNoms;[Personnes]Sociétés;tabSociétés)
```

Exemple 2

Vous affichez les noms d'une table [Personnes] dans une fenêtre flottante. Cette liste de noms peut être triée de A vers Z ou de Z vers A en fonction du bouton sur lequel vous cliquez, dans la fenêtre. Comme il se peut que certaines personnes portent le même nom, vous avez également créé un champ *[Personnes]Numéro ID* qui est un champ indexé unique. Lorsque vous cliquez sur un nom dans la liste, vous voulez récupérer l'enregistrement correspondant. En utilisant un tableau synchronisé et caché des numéros d'ID, vous êtes certain d'accéder à l'enregistrement correspondant au nom sélectionné :

```
` Méthode objet du tableau tabNoms
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur chargement)
    TOUT SELECTIONNER([Personnes])
    SELECTION VERS TABLEAU([Personnes]Noms;tabNoms;[Personnes]Numéro ID;tabIDs)
    TRIER TABLEAU(tabNoms;tabIDs;>)
: (Evenement formulaire=Sur libération)
    EFFACER VARIABLE(tabNoms)
    EFFACER VARIABLE(tabIDs)
: (Evenement formulaire=Sur clic)
    Si(tabNoms#0)
` Utiliser le tableau tabIDs pour récupérer le bon enregistrement
    CHERCHER([Personnes];[Personnes]Numéro IDr=tabIDs{tabNoms})
` Traiter ici l'enregistrement
    Fin de si
Fin de cas

` Méthode objet du bouton bAversZ
` Tri croissant des tableaux en conservant la synchronisation
TRIER TABLEAU(tabNoms;tabIDs;>)

` Méthode objet du bouton bZversA
` Tri décroissant des tableaux en conservant la synchronisation
```

TRIER TABLEAU (tabNoms;tabIDs;<)

VALEURS DISTINCTES

VALEURS DISTINCTES (*leChamp* ; *tableau*)

Paramètre	Type		Description
<i>leChamp</i>	Champ	→	Champ à utiliser
<i>tableau</i>	Tableau	←	Tableau devant recevoir les données du champ indexable

Description

VALEURS DISTINCTES crée et remplit le tableau *tableau* avec toutes les valeurs distinctes provenant du champ *leChamp* pour la sélection courante de la table à laquelle le champ appartient.

Vous pouvez passer à cette commande tout type de champ **indexable**, c'est-à-dire dont le type supporte l'indexation mais qui n'est pas forcément indexé. Toutefois, l'exécution de la commande avec des champs non indexés est plus lente qu'avec des champs indexés. A noter également que dans ce cas, la commande perd l'enregistrement courant.

VALEURS DISTINCTES analyse et extrait les valeurs distinctes pour les enregistrements sélectionnés uniquement.

Note : Lorsque vous exécutez **VALEURS DISTINCTES** au sein d'une transaction non encore terminée, la commande tient compte des enregistrements créés au cours de la transaction.

Le tableau utilisé par **VALEURS DISTINCTES** doit être du même type que le champ passé en premier paramètre, sinon le tableau est retypé. Il y a une exception à cette règle : si le champ est de type Heure, le tableau correspondant doit être de type Entier long.

Après l'appel, la taille du tableau est égale au nombre de valeurs distinctes trouvées dans la sélection. La commande ne modifie pas la sélection courante ni l'enregistrement courant. Les éléments dans *tableau* sont triés par ordre croissant car **VALEURS DISTINCTES** utilise l'index du champ. Si cet ordre vous convient, vous n'avez donc pas besoin d'appeler **TRIER TABLEAU** après l'exécution de **VALEURS DISTINCTES**.

Note : Lorsque **VALEURS DISTINCTES** est exécutée avec un champ texte associé à un index de mots-clés, la commande remplit le tableau avec les mots-clés de l'index. A la différence des autres types de données, les valeurs retournées diffèrent donc en fonction de l'existence de l'index. L'index de mots-clés est toujours pris en compte, même si le champ est également associé à un index standard.

ATTENTION : **VALEURS DISTINCTES** peut créer des tableaux de taille importante, en fonction de la taille de la sélection courante, ainsi que du type et de la taille des données à charger. Comme les tableaux résident en mémoire, il peut être utile de tester la taille des tableaux créés après l'exécution de la commande, ou d'utiliser une méthode projet d'interception d'erreurs installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

4D Server : Cette commande est optimisée pour 4D Server. Le tableau est créé et les valeurs sont calculées sur le serveur. Seul le tableau est envoyé au client.

Exemple

L'exemple suivant crée une liste de villes à partir de la sélection courante et indique à l'utilisateur le nombre de villes dans lesquelles la société dispose de magasins :

```
TOUT SELECTIONNER([Revendeurs]) ` Créer une sélection d'enregistrements
VALEURS DISTINCTES([Revendeurs]Ville;taVilles)
ALERTE("Cette société dispose de magasins dans "+Chaine(Taille tableau(taVilles))+ " villes.")
```

TABLEAU ALPHA

TABLEAU ALPHA (longueurChaîne ; nomTableau ; taille {; taille2})

Paramètre	Type		Description
longueurChaîne	Entier long	→	Longueur de la chaîne (1..255)
nomTableau	Tableau	→	Nom du tableau
taille	Entier long	→	Nombre d'éléments du tableau ou Nombre de tableaux si taille2 est spécifié
taille2	Entier long	→	Nombre d'éléments des tableaux à deux dimensions

Description

La commande **TABLEAU ALPHA** crée et/ou redimensionne un tableau d'éléments de type *Alpha* en mémoire.

Note de compatibilité : Les bases de données créées à compter de la version 11 de 4D sont exécutées par défaut en mode Unicode (cf. section [Codes ASCII](#)). Dans ce mode, le fonctionnement de la commande **TABLEAU ALPHA** est rigoureusement identique à la celui de commande **TABLEAU TEXTE** (le paramètre *longueurChaîne* est ignoré). Il est conseillé d'utiliser **TABLEAU TEXTE** dans les nouveaux développements. La commande **TABLEAU ALPHA** est conservée pour des raisons de compatibilité uniquement.

- Le paramètre *longueurChaîne* définit le nombre maximum de caractères que chaque élément du tableau peut contenir. Cette longueur doit être comprise entre 1 et 255 caractères.
Note : Ce paramètre est pris en compte lorsque la base est exécutée en mode non Unicode uniquement. En mode Unicode, il est ignoré (voir Note de compatibilité ci-dessus).
- Le paramètre *nomTableau* est le nom du tableau.
- Le paramètre *taille* est le nombre d'éléments du tableau.
- Le paramètre *taille2* est optionnel. Si vous le spécifiez, cette commande crée un tableau à deux dimensions. Dans ce cas, *taille* spécifie le nombre de lignes et *taille2* spécifie le nombre de colonnes de chaque tableau. Chaque ligne dans un tableau à deux dimensions peut être traitée à la fois comme un élément et comme un tableau. Cela signifie que vous pouvez insérer et supprimer des tableaux entiers dans un tableau à deux dimensions, par l'intermédiaire des autres commandes de ce thème, lorsque vous travaillez avec la première dimension du tableau.

Lorsque vous appliquez la commande **TABLEAU ALPHA** à un tableau existant :

- Si vous agrandissez sa taille, les éléments existants ne sont pas modifiés, les nouveaux éléments sont initialisés à "" (chaîne vide).
- Si vous réduisez sa taille, les éléments du "bas" du tableau sont supprimés et perdus.

Exemple 1

Cet exemple crée un tableau process comportant 100 éléments. Chaque élément est une chaîne de 31 caractères :

```
TABLEAU ALPHA (31;tabAlpha;100)
```

Exemple 2

Cet exemple crée un tableau local de 100 lignes. Chaque ligne comporte 50 éléments, chaque élément est une chaîne de 63 caractères :

```
TABLEAU ALPHA (63;$tabAlpha;100;50)
```

Exemple 3

Cet exemple crée un tableau interprocess comportant 50 éléments. Chaque élément est une chaîne de 255 caractères. La valeur "Élément No" suivie du numéro de l'élément est affectée à chaque élément :

```
TABLEAU ALPHA (255;♦tabAlpha;50)
Boucle ($v1Elem;1;50)
    ♦tabAlpha{$v1Elem}:="Élément No"+Chaine ($v1Elem)
Fin de boucle
```

Transactions

-  Utiliser des transactions
-  ANNULER TRANSACTION
-  DEBUT TRANSACTION
-  Niveau de la transaction
-  Transaction en cours
-  VALIDER TRANSACTION

Utiliser des transactions

Les transactions sont une série de modifications effectuées à l'intérieur d'un process sur des données reliées entre elles. Une transaction n'est sauvegardée de façon définitive dans la base que si la transaction est validée. Si une transaction n'est pas complétée, parce qu'elle est annulée ou en raison d'un quelconque événement extérieur, les modifications ne sont pas sauvegardées.

Pendant une transaction, toutes les modifications effectuées sur les données de la base dans le process sont stockées localement dans un buffer temporaire. Si la transaction est acceptée avec **VALIDER TRANSACTION**, les changements sont sauvegardés de façon définitive. Si la transaction est annulée avec **ANNULER TRANSACTION**, les changements ne sont pas sauvegardés. Dans tous les cas, ni la sélection courante ni l'enregistrement courant ne sont modifiés par les commandes de gestion des transactions.

A compter de la version 11, 4D prend en charge les transactions imbriquées, c'est-à-dire les transactions sur plusieurs niveaux hiérarchiques. Le nombre de sous-transactions autorisées est illimité. La commande **Niveau de la transaction** permet de connaître le niveau courant de transaction dans lequel le code est exécuté.

Lorsque vous utilisez des transactions imbriquées, le résultat de chaque sous-transaction dépend de la validation ou de l'annulation de la transaction du niveau supérieur. Si la transaction supérieure est validée, les résultats des sous-transactions sont entérinés (validation ou annulation). En revanche, si la transaction supérieure est annulée, toutes les sous-transactions sont annulées, quels que soient leurs sous-résultats.

Option de compatibilité


Les transactions imbriquées pouvant générer des dysfonctionnements dans les bases développées avec des versions précédentes de 4D, il est désactivé par défaut dans les bases converties (les transactions restent limitées à un seul niveau). Si vous souhaitez bénéficier des transactions sur plusieurs niveaux dans une base convertie, vous devez l'indiquer explicitement en cochant l'option **Transactions imbriquées** dans la page "Application/Compatibilité" des Préférences de l'application.

Cette option n'apparaît que pour les bases de données converties. Par défaut, elle n'est pas cochée. Elle est spécifique à chaque base de données. Elle n'a pas d'effet sur les transactions effectuées dans le moteur SQL de 4D. Les transactions SQL sont toujours multi-niveaux.

Exemples de transactions

L'exemple de cette section s'appuie sur la structure présentée ci-dessous. C'est une base relativement simple de facturation. Les lignes de factures sont stockées dans une table appelée [Ligne Facture], qui est reliée à la table [Factures] par une relation entre les champs [Factures]NoFacture et [Ligne Facture]NoFacture. Lorsqu'une facture est ajoutée, un numéro unique est calculé avec la commande **Numerotation automatique**. Le lien entre [Factures] et [Ligne Facture] est du type aller-retour automatique. L'option "Mise à jour auto dans les sous-formulaires" est cochée.

La lien entre [Ligne Facture] et [Pièces] est manuel.



Quand un utilisateur saisit une facture, les actions suivantes doivent être exécutées :

- Ajouter un enregistrement dans la table [Factures].
- Ajouter plusieurs enregistrements dans la table [Ligne Facture].
- Mettre à jour le champ [Pièces]Entrepôt pour chaque pièce figurant sur la facture.

En d'autres termes, vous devez sauvegarder les données liées. C'est la situation type où vous devez utiliser une transaction. Vous pourrez ainsi être certain de pouvoir soit sauvegarder tous ces enregistrements pendant l'opération, soit annuler la transaction si un enregistrement ne peut être ajouté ou mis à jour.

Si vous n'utilisez pas une transaction, vous ne pouvez pas garantir l'intégrité logique des données de votre base. Par exemple, si un enregistrement parmi ceux de la table [Pièces] est verrouillé, vous ne pourrez pas mettre à jour la quantité stockée dans le champ [Pièces]Entrepôt. Ce champ sera alors logiquement incorrect. La somme des pièces vendues et restantes dans l'entrepôt ne sera pas égale à la quantité d'origine saisie dans l'enregistrement. Vous pouvez éviter cette situation en utilisant les transactions.

Il y a plusieurs façons d'effectuer une saisie sous transaction :

(1) Vous pouvez gérer les transactions en utilisant les commandes de transaction **DEBUT TRANSACTION**, **VALIDER TRANSACTION** et **ANNULER TRANSACTION**. Vous pouvez par exemple écrire :

```
LECTURE ECRITURE ([Ligne Facture])
LECTURE ECRITURE ([Pièces])
```



```

FORM FIXER ENTREE([Factures];"Saisie")
Repeter
  DEBUT TRANSACTION
  AJOUTER ENREGISTREMENT([Factures])
  Si(OK=1)
    VALIDER TRANSACTION
  Sinon
    ANNULER TRANSACTION
  Fin de si
Jusque(OK=0)
LECTURE SEULEMENT(*)

```

(2) Pour réduire les verrouillages des enregistrements pendant la saisie de données, vous pouvez aussi choisir de gérer les transactions à partir de la méthode du formulaire et d'accéder aux tables en **LECTURE ECRITURE** uniquement quand cela est nécessaire.

Vous effectuez la saisie de données en utilisant le formulaire de saisie pour [Factures], qui contient la table liée [Factures]Lignes dans un sous-formulaire. Le formulaire comporte deux boutons : *bAnnuler* et *bOK*. Aucune action ne leur est attribuée.

La boucle d'ajout devient alors :

```

LECTURE ECRITURE([Ligne Facture])
LECTURE SEULEMENT([Pièces])
FORM FIXER ENTREE([Factures];"Input")
Repeter
  AJOUTER ENREGISTREMENT([Factures])
Jusque(bOK=0)
LECTURE SEULEMENT([Ligne Facture])

```

Notez que la table [Pièces] est désormais en "lecture seulement" pendant la saisie de données. L'accès en lecture/écriture ne s'active que si les données sont validées.

La transaction est ouverte dans la méthode du formulaire entrée de la table [Factures] :

```

Au cas ou
  : (Evenement formulaire=Sur_chargement)
    DEBUT TRANSACTION
    [Factures]NoFactures:=Numerotation automatique([Factures]NoFactures)
  Sinon
    [Factures]Total facture:=Somme([Ligne Facture]Total ligne)
  Fin de cas

```

Si vous cliquez sur le bouton *bAnnuler*, la saisie et la transaction doivent être annulées. Voici la méthode objet du bouton *bAnnuler*:

```

Au cas ou
  : (Evenement formulaire=Sur_clic)
    ANNULER TRANSACTION
    NE PAS VALIDER
  Fin de cas

```

Si vous cliquez sur le bouton *bOK*, la saisie et la transaction doivent être acceptées. Voici la méthode objet du bouton *bOK* :

```

Au cas ou
  : (Evenement formulaire=Sur_clic)
    $NbLines:=Enregistrements trouves([Ligne Facture])
    LECTURE ECRITURE([Pièces]) ` Passer en lecture/écriture pour accéder à la table [Pièces]
    DEBUT SELECTION([Ligne Facture]) ` Commencer à la première ligne
    $ValidTrans:=Vrai ` Tout devrait marcher
    Boucle($Line;1;$NbLines) ` Pour chaque ligne
      CHARGER SUR LIEN([Ligne Facture]NoPiece)
      OK:=1 ` Vous voulez continuer
      Tant que(Enregistrement verrouille([Pièces]) & (OK=1))
        ` Essayer d'obtenir l'enregistrement en lecture/écriture
        CONFIRMER("La pièce "+[Ligne Facture]NoPiece+" est utilisée. Vous attendez ?")
        Si(OK=1)
          ENDORMIR PROCESS(Nom du process courant;60)
          CHARGER ENREGISTREMENT([Pièces])
        Fin de si
      Fin tant que
      Si(OK=1)
        ` Mettre à jour quantité dans l'entrepôt
        [Pièces]Entrepôt:=[Pièces]Entrepôt-[Ligne Facture]Quantité

```

```

    STOCKER ENREGISTREMENT([Pièces]) ` Sauvegarder l'enregistrement
Sinon
    $Ligne:=$NbLines+1 ` Sortir de la boucle
    $ValidTrans:=Faux
Fin de si
    ENREGISTREMENT SUIVANT([Ligne Facture]) ` Aller à la ligne suivante
Fin de boucle
    LECTURE SEULEMENT([Pièces]) ` Mettre la table en mode lecture seulement
Si($ValidTrans)
    STOCKER ENREGISTREMENT([Factures]) ` Sauvegarder les enregistrements
    VALIDER TRANSACTION ` Valider toutes les modifications de la base
Sinon
    ANNULER TRANSACTION ` Tout annuler
Fin de si
    NE PAS VALIDER ` Quitter le formulaire
Fin de cas

```

Dans le code ci-dessus, quel que soit le bouton sur lequel l'utilisateur a cliqué, nous appelons la commande **NE PAS VALIDER**. Le nouvel enregistrement n'est pas validé par un appel à **VALIDER** mais par **STOCKER ENREGISTREMENT**. De plus, vous remarquez que **STOCKER ENREGISTREMENT** est appelée juste avant la commande **VALIDER TRANSACTION**. Ainsi, la sauvegarde de l'enregistrement [Factures] est partie intégrante de la transaction. Appeler la commande **VALIDER** validerait aussi l'enregistrement mais dans ce cas, la transaction serait validée avant le stockage de la facture. Autrement dit, l'enregistrement serait sauvegardé en-dehors de la transaction.

En fonction de vos besoins, personnalisez votre base à votre convenance, comme dans les exemples précédents. Dans le dernier exemple, la gestion du verrouillage des enregistrements de la table [Pièces] pourrait être plus élaborée.

ANNULER TRANSACTION

ANNULER TRANSACTION

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

ANNULER TRANSACTION annule la transaction ouverte par la commande **DEBUT TRANSACTION** de niveau correspondant dans le process courant. **ANNULER TRANSACTION** annule toutes les opérations éventuellement exécutées sur les données pendant la transaction.

DEBUT TRANSACTION

DEBUT TRANSACTION

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

DEBUT TRANSACTION débute une transaction dans le process courant. Toutes les modifications effectuées sur les données (enregistrements) de la base à l'intérieur de la transaction seront stockées temporairement jusqu'à ce que la transaction soit validée ou annulée.

A compter de la version 11 de 4D, vous pouvez imbriquer plusieurs transactions (sous-transactions). Chaque transaction ou sous-transaction doit être finalement annulée ou validée. A noter que si la transaction principale est annulée, toutes les sous-transactions sont annulées, quels que soient leurs résultats.

Niveau de la transaction

Niveau de la transaction -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Entier long	 Niveau de transaction courant (0 si aucune transaction n'a été démarrée)

Description

La commande **Niveau de la transaction** retourne le niveau de transaction courant pour le process. Cette commande prend en compte toutes les transactions du process courant, qu'elles aient été démarrées via le langage de 4D ou via le SQL.

Transaction en cours

Transaction en cours -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Booléen	 VRAI si le process courant est en transaction, FAUX sinon

Description

La commande **Transaction en cours** retourne **Vrai** si le process courant est en transaction, sinon elle retourne **Faux**.

Exemple

Si vous effectuez des opérations (ajout, modification ou suppression) sur de multiples enregistrements, vous pouvez rencontrer des enregistrements verrouillés. Dans ce cas, pour préserver l'intégrité des données, vous devez avoir ouvert une transaction, de manière à ce que vous puissiez faire "marche arrière" et annuler l'ensemble de l'opération depuis le début, sans que les données de la base soient modifiées.

Si vous effectuez l'opération depuis un trigger ou une sous-routine pouvant être appelé(e) dans une transaction ou hors transaction, l'utilisation de la commande **Transaction en cours** vous permet de vérifier que la méthode du process courant ou la méthode appelante a bien ouvert une transaction. Si ce n'est pas le cas, vous ne commencez même pas l'opération, car, en cas d'échec au cours du processus, vous ne pourriez pas revenir sur les opérations déjà effectuées.

VALIDER TRANSACTION

VALIDER TRANSACTION

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

VALIDER TRANSACTION accepte la transaction ouverte par la commande **DEBUT TRANSACTION** de niveau correspondant dans le process courant. **VALIDER TRANSACTION** sauvegarde toutes les modifications effectuées sur les données de la base pendant la transaction.

A compter de la version 11 de 4D, vous pouvez imbriquer plusieurs transactions (sous-transactions). Si la transaction principale est annulée, toutes les sous-transactions sont annulées, même si elles ont été validées individuellement à l'aide de cette commande.

Variables et ensembles système

La variable système OK prend la valeur 1 si la transaction a été correctement validée, sinon elle prend la valeur 0.

Triggers

-  Présentation des triggers
-  Evenement moteur
-  Niveau du trigger
-  PROPRIETES DU TRIGGER

Présentation des triggers

Un trigger est une méthode associée à une table. C'est une propriété d'une table. Vous n'appellez pas un trigger, les triggers sont appelés automatiquement par le moteur de 4D à chaque fois qu'un enregistrement de la table est manipulé (ajout, suppression et modification). Les triggers sont des méthodes qui peuvent éviter des opérations "illégalles" dans votre base. Par exemple, dans une facturation, vous pouvez empêcher qu'un utilisateur crée une facture sans spécifier à qui elle doit être adressée. Les triggers sont un outil puissant permettant de contrôler les opérations sur les tables, et d'éviter des pertes de données accidentelles. Vous pouvez créer des triggers très simples et les rendre de plus en plus sophistiqués.

Activer et créer un trigger

Par défaut, lorsque vous créez une table en mode Développement, la table n'a pas de trigger.


Pour utiliser un trigger pour une table, vous devez :

- activer le trigger et indiquer à 4D quand l'appeler.
- créer et écrire le code pour le trigger.

Activer un trigger qui n'est pas encore écrit ou écrire un trigger sans l'activer n'affecte pas les opérations effectuées sur une table.

1. Activer un Trigger

Pour activer le trigger, sélectionnez les options **Triggers** pour la table dans la fenêtre de l'Inspecteur de structure :



Voici la description de ces options :

Sur sauvegarde enregistrement

Si cette option est sélectionnée, le trigger sera appelé à chaque fois qu'un enregistrement de la table est modifié, c'est-à-dire dans les circonstances suivantes :

- Vous modifiez un enregistrement en saisie de données (mode Développement, commande **MODIFIER ENREGISTREMENT** ou commande SQL **UPDATE**)
- Vous sauvegardez un enregistrement existant avec **STOCKER ENREGISTREMENT**.
- Vous appelez une commande qui provoque la sauvegarde d'un enregistrement existant (par exemple, **TABLEAU VERS SELECTION, APPLIQUER A SELECTION**, etc.)
- Vous utilisez un plug-in 4D qui appelle la commande **STOCKER ENREGISTREMENT**.

Note : Pour des raisons d'optimisation, le trigger n'est pas appelé lors de la sauvegarde de l'enregistrement par l'utilisateur ou via la commande **STOCKER ENREGISTREMENT** si aucun champ de la table n'a été modifié dans l'enregistrement. Si vous souhaitez "forcer" l'appel du trigger dans ce cas, il suffit d'auto-affecter un champ :

```
[latable]lechamp:=[latable]lechamp
```

Sur suppression enregistrement

Si cette option est sélectionnée, le trigger sera appelé à chaque fois qu'un enregistrement de la table est supprimé, c'est-à-dire dans les circonstances suivantes :

- Vous supprimez un enregistrement en mode Développement ou en appelant la commande **SUPPRIMER ENREGISTREMENT, SUPPRIMER SELECTION** ou la commande SQL **DELETE**.
- Vous effectuez des opérations qui provoquent la suppression d'un enregistrement lié par l'intermédiaire des options de contrôle de suppression d'un lien.
- Vous utilisez un plug-in 4D qui appelle la commande **SUPPRIMER ENREGISTREMENT**.

Note : La commande **VIDER TABLE** ne provoque PAS l'appel du trigger.

Sur sauvegarde nouvel enregistrement

Si cette option est sélectionnée, le trigger sera appelé à chaque fois qu'un enregistrement est créé dans la table, c'est-à-dire dans les circonstances suivantes :

- Vous ajoutez un enregistrement lors de la saisie de données (mode Développement, commande **AJOUTER ENREGISTREMENT** ou commande SQL **INSERT**).
- Vous créez puis sauvegardez un enregistrement avec **CREER ENREGISTREMENT** et **STOCKER ENREGISTREMENT**. Notez que le trigger est appelé au moment où vous exécutez **STOCKER ENREGISTREMENT**, et non quand il est réellement créé.
- Vous importez des enregistrements (mode Développement ou commandes du langage).
- Vous appelez d'autres commandes qui créent et/ou sauvegardent de nouveaux enregistrements (par exemple **TABLEAU VERS SELECTION**, **STOCKER SUR LIEN**, etc.).
- Vous utilisez un plug-in 4D qui appelle les commandes **CREER ENREGISTREMENT** et **STOCKER ENREGISTREMENT**.

2. Créer un trigger

Pour créer un trigger pour une table, utilisez la fenêtre de l'Explorateur, cliquez sur le bouton **Editer** dans la palette de l'Inspecteur de structure ou double-cliquez sur le titre de la table dans la fenêtre de Structure en appuyant sur la touche **Alt** (sous Windows) ou **Option** (sous Mac OS). Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel Mode Développement.

Evénements moteur

Un trigger peut être invoqué pour l'un des trois événements moteur décrits ci-dessus. Dans le trigger, vous détectez quel événement a lieu en appelant la fonction **Evenement moteur**. Cette fonction retourne une valeur numérique qui indique l'événement moteur.

Typiquement, vous écrivez un trigger avec une structure du type "Au cas ou" sur le résultat retourné par **Evenement moteur** :

```
` Trigger pour [UneTable]
C_ENTIER LONG($0)
$0:=0 ` On suppose que la requête est acceptée
Au cas ou
  : (Evenement moteur=Sur sauvegarde nouvel enreg)
  ` Effectuer les actions appropriées pour sauvegarder l'enregistrement nouvellement créé.
  : (Evenement moteur=Sur sauvegarde enregistrement)
  ` Effectuer les actions appropriées pour sauvegarder l'enregistrement déjà existant.
  : (Evenement moteur=Sur suppression enregistrement)
  ` Effectuer les actions appropriées pour détruire l'enregistrement.
Fin de cas
```

Les triggers sont des fonctions

Un trigger a deux finalités :

- Effectuer des actions sur l'enregistrement juste avant qu'il soit sauvegardé ou supprimé.
- Accepter ou rejeter une opération de base de données.

1. Effectuer des actions

A chaque fois qu'un enregistrement est sauvegardé (ajouté ou modifié) dans une table *[Documents]*, vous souhaitez "estampiller" l'enregistrement avec des marqueurs de création et de modification. Vous pouvez écrire le trigger suivant :

```
` Trigger pour table [Documents]
Au cas ou
  : (Evenement moteur=Sur sauvegarde nouvel enreg)
  [Documents]Creation Stamp:=Time stamp
  [Documents]Modification Stamp:=Time stamp
  : (Evenement moteur=Sur sauvegarde enregistrement)
  [Documents]Modification Stamp:=Time stamp
Fin de cas
```

Note : La fonction **Time stamp** utilisée dans cet exemple est une petite méthode projet retournant le nombre de secondes écoulées depuis une date choisie arbitrairement.

Une fois que ce trigger a été écrit et activé, peu importe la façon dont vous ajoutez ou modifiez un enregistrement dans la table *[Documents]* (saisie de données, import, méthode projet, plug-in 4D), la valeur des deux champs *[Documents]Creation Stamp* et *[Documents]Modification Stamp* sera automatiquement affectée par le trigger avant que l'enregistrement ne soit écrit sur disque.

Note : Voir l'exemple de la commande **PROPRIETES DOCUMENT** pour une analyse complète de cet exemple.

2. Accepter ou rejeter l'opération de la base

Pour accepter ou rejeter une opération de la base, le trigger doit retourner un **code d'erreur de trigger** dans le résultat de la fonction *\$0*.

Exemple

Prenons le cas d'une table *[Employés]*. Pendant la saisie de données, vous contrôlez le champ *[Employés]No Séc.Soc.* Par exemple, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton de validation, vous vérifiez le champ utilisant la méthode objet du bouton :

```
` Méthode objet bouton bAccept
Si (Bon No Séc.Soc([Employés]No Séc.Soc))
    VALIDER
Sinon
    BEEP
    ALERTE("Saisissez un numéro de sécurité sociale et cliquez de nouveau sur OK.")
Fin de si
```

Si la valeur du champ est correcte, vous acceptez la saisie de données, sinon vous affichez une alerte et restez en saisie de données.

Si vous créez aussi des enregistrements pour la table *[Employés]* par programmation, le code ci-dessous serait valide MAIS violerait la règle imposée dans la méthode objet créée plus haut :

```
` Extrait d'une méthode projet
` ...
CREER ENREGISTREMENT([Employés])
[Employés]Nom:="DOE"
STOCKER ENREGISTREMENT([Employés]) ` <- violation de la règle ! Il n'y a pas de numéro de
sécurité sociale !
```

En utilisant un trigger pour la table *[Employés]*, vous pouvez appliquer la contrainte sur *[Employés]No Séc.Soc* à tous les niveaux de la base. Le trigger serait du type :

```
` Trigger pour [Employés]
$0:=0
$dbEvent:=Evenement moteur
Au cas ou
: ((($dbEvent=Sur sauvegarde nouvel enreg) | ($dbEvent=Sur sauvegarde enregistrement))
    Si (Non (Bon No Séc.Soc([Employés]No Séc.Soc)))
        $0:=-15050
    Sinon
        ...
        Fin de si
    ...
Fin de cas
```

Une fois que ce trigger est écrit et activé, la ligne **STOCKER ENREGISTREMENT([Employés])** de la méthode projet ci-dessus générera une erreur moteur -15050 et l'enregistrement ne sera PAS sauvegardé.

De la même façon, si un plug-in 4D essayait de sauvegarder un enregistrement dans *[Employés]* avec un numéro de sécurité sociale incorrect, le trigger générerait la même erreur et l'enregistrement ne serait pas sauvegardé non plus.

Le trigger garantit que personne (utilisateur, développeur, plug-in, 4D Open client avec 4D Server) ne peut violer la règle sur le numéro de sécurité sociale (à dessein ou par erreur).

Notez que même si vous n'avez pas créé de trigger pour une table, la base peut retourner des erreurs moteur lorsque vous essayez de sauvegarder ou de détruire un enregistrement. Vous pouvez, par exemple, recevoir l'erreur -9998, si vous essayez de sauvegarder un enregistrement.

Les triggers retournent de nouveaux types d'erreurs dans 4D :

- 4D gère les erreurs "normales" : index unique, contrôles relationnels, etc.
- En utilisant les triggers, vous pouvez créer des codes d'erreurs propres au contenu de votre application.

Important : Vous pouvez retourner le code d'erreur de votre choix. Cependant, n'utilisez pas des codes d'erreurs déjà utilisés par le moteur de 4D. Nous vous recommandons fortement d'utiliser des codes compris entre -32000 et -15000. Nous réservons les erreurs supérieures à -15000 au moteur de 4D.

Au niveau du process, vous gérez les erreurs trigger de la même façon que les erreurs du moteur de base de données :

- vous pouvez laisser 4D afficher la boîte de dialogue standard d'erreur, la méthode est alors interrompue.
- vous pouvez utiliser une méthode de gestion d'erreur installée par **APPELER SUR ERREUR** et traiter l'erreur de façon appropriée.

Notes :


- Pendant la saisie, si une erreur trigger est retournée au moment où vous essayez de valider ou de supprimer un enregistrement, l'erreur est gérée comme une erreur sur un index unique. La boîte de dialogue d'erreur est affichée et vous restez en saisie de données. Même si vous n'utilisez une base qu'en mode Développement (et non en Application), vous bénéficiez des triggers.
- Lorsqu'une erreur est générée par un trigger dans le cadre d'une commande agissant sur une sélection d'enregistrements

(telle que **SUPPRIMER SELECTION**), l'exécution de la commande est immédiatement stoppée, sans que la sélection ait été nécessairement traitée en totalité. Ce cas requiert de la part du développeur une gestion appropriée, basée par exemple sur la conservation temporaire de la sélection, le traitement et l'élimination de l'erreur avant l'exécution du trigger, etc.

Même si un trigger ne retourne pas d'erreur ($\$0:=0$), cela ne signifie pas qu'une opération de la base s'effectuera correctement. Il peut y avoir eu un doublon sur l'index unique. Si l'opération est la mise à jour d'un enregistrement, ce dernier peut être verrouillé, une erreur d'entrée/sortie peut se produire, bien d'autres choses encore peuvent arriver. Ces vérifications sont effectuées après l'exécution du trigger. Cependant, du point de vue du plus haut niveau du process en exécution, les erreurs retournées par le moteur de la base de données ou celle d'un trigger sont de même nature : une erreur trigger est une erreur du moteur de la base de données.

Les triggers et l'architecture 4D

Les triggers sont exécutés au niveau du moteur de la base de données. Ce point est illustré dans le schéma suivant :



Les triggers sont exécutés **sur la machine où est situé le moteur de la base de données**. Si ce point est une évidence dans le cas de 4D en local, il convient de rappeler que pour 4D Server, les triggers sont exécutés sur la machine serveur (dans le process "jumeau" du process ayant déclenché le trigger) et non sur la machine cliente.

Quand un trigger est appelé, il s'exécute dans le contexte du process qui tente l'opération. Ci-dessous, ce process est appelé **process appelant** l'exécution du trigger.

Les éléments inclus dans ce contexte diffèrent suivant que la base est exécutée avec 4D en mode local ou avec 4D Server :

- avec 4D en mode local, le trigger fonctionne avec les sélections courantes, les enregistrements courants, les statuts lecture/écriture des tables, les verrouillages d'enregistrements, etc., du process appelant.
- avec 4D Server, seul le contexte de base de données du process client appelant est préservé (verrouillages d'enregistrements, statut lecture/écriture des tables...). 4D Server garantit également que l'enregistrement courant de la table du trigger est correctement positionné. Les autres éléments contextuels (sélections courantes par exemple) sont ceux du process du trigger.

Soyez prudent lorsque vous utilisez les autres objets de la base et du langage, car un trigger peut s'exécuter sur une machine différente de celle du process appelant : c'est le cas avec 4D Server !

- **Variables interprocess** : Un trigger a accès aux variables interprocess de la machine où il est exécuté. Avec 4D Server, ce peut être une machine différente de celle du process appelant.
- **Variables process** : Chaque trigger possède sa propre table de variables process. Un trigger n'a pas accès aux variables process du process appelant.
- **Variables locales** : Vous pouvez utiliser des variables locales dans un trigger. Leur aire d'action est l'exécution du trigger (elles sont créées/détruites au cours de cette exécution).
- **Sémaphores** : Un trigger peut tester ou placer des sémaphores globaux et locaux (sur la machine où il s'exécute dans ce dernier cas). Cependant, un trigger doit s'exécuter rapidement. En conséquence, utilisez plutôt des sémaphores locaux dans un trigger, sauf si vous avez une idée précise en tête.
- **Ensembles et sélections temporaires** : Si vous utilisez un ensemble ou une sélection temporaire dans un trigger, vous travaillez alors avec ceux de la machine où les triggers s'exécutent. En client/serveur, les ensembles et sélections temporaires "process" (dont le nom ne débute ni par \$ ni par <>) créés sur le client sont visibles dans un trigger.
- **Interface utilisateur** : N'utilisez PAS d'éléments d'interface utilisateur dans un trigger (alerte, message ou dialogue). Cela signifie également que tracer le trigger dans la fenêtre du **Débogueur** doit être limité. Souvenez-vous que les triggers en client/serveur s'exécutent sur la machine 4D Server. Un message d'alerte affiché sur le poste serveur ne dit pas grand chose à l'utilisateur qui, lui, travaille sur sa machine cliente. Laissez le process appelant gérer l'interface utilisateur.

Triggers et transactions


Les transactions doivent être gérées au niveau du process appelant. Il est fortement déconseillé de gérer des transactions au niveau du trigger. Si, pendant l'exécution d'un trigger, vous devez ajouter, modifier ou détruire plusieurs enregistrements et souhaitez garantir l'intégrité de vos données à l'aide d'une transaction, vous devez d'abord tester (à partir du trigger) si le process appelant est en cours de transaction avec la commande **Transaction en cours**. En effet, si ce n'est pas le cas et si le trigger rencontre un enregistrement verrouillé, le process appelant n'aura aucun moyen d'annuler a posteriori les actions déjà effectuées par le trigger. Par conséquent, si vous n'êtes pas en transaction, ne commencez pas les opérations à exécuter, et retournez simplement une erreur dans $\$0$ afin de signaler au process appelant que l'opération de base de données doit être exécutée dans

une transaction.

Note : Afin d'optimiser le fonctionnement combiné des triggers et des transactions, 4D n'appelle PAS les triggers lors d'un **VALIDER TRANSACTION**. Cela évite que les triggers soient exécutés deux fois.

Triggers en cascade

Prenons l'exemple de la structure suivante :



Note : Les tables ont été contractées (il y a davantage de champs).

Pour les nécessités de cette documentation, nous admettons que la base "autorise" la suppression d'une facture. Voyons aussi comment une telle opération serait gérée au niveau du trigger (puisque vous pourriez aussi décider d'effectuer l'opération au niveau du process).

Afin que soit maintenue l'intégrité relationnelle des données, la suppression d'une facture requiert les actions suivantes de la part du trigger de *[Factures]* :

- Décrémenter le champ Ventes de la table *[Clients]* du montant de la facture.
- Supprimer tous les enregistrements de *[Lignes facture]* liés à la facture.
- Ceci implique aussi que le trigger de *[Lignes facture]* décrémente le champ Quantité vendue des enregistrements *[Produits]* liés à la ligne de facture que l'on s'apprête à supprimer.
- Supprimer tous les enregistrements de *[Paiements]* liés à la facture.

Tout d'abord, le trigger de *[Factures]* ne doit effectuer ces actions que si le process appelant est en transaction, afin qu'une annulation rétroactive soit possible en cas de rencontre d'un enregistrement verrouillé.

Deuxièmement, le trigger de *[Lignes facture]* est **en cascade** avec le trigger de *[Factures]*. Le premier s'exécute "à l'intérieur" du second parce que la destruction des éléments de la liste est consécutive à un appel à **SUPPRIMER SELECTION** dans le trigger de *[Factures]*.

Ajoutons que toutes les tables dans cet exemple ont des triggers activés pour tous les événements de la base de données. La cascade des triggers sera :

- Le trigger de Factures est appelé car le process appelant supprime une facture
 - Le trigger de Clients est appelé car le trigger Factures met à jour le champ Ventes
 - Le trigger de Lignes facture est appelé car le trigger Factures supprime une ligne (ce qui est répété)
 - Le trigger de Produits est appelé car le trigger Lignes facture met à jour le champ Quantité vendue
 - Le trigger de Paiements est appelé car le trigger Factures supprime un paiement (ce qui est répété)

Dans cette cascade, le trigger de *[Factures]* s'exécute au niveau 1, les triggers *[Clients]*, *[Lignes facture]* et *[Paiements]* au niveau 2 et le trigger *[Produits]* au niveau 3.

Dans les triggers, vous pouvez détecter à quel niveau un trigger est exécuté grâce à la commande **Niveau du trigger**. De plus, vous pouvez aussi obtenir des informations sur les autres niveaux en utilisant la commande **PROPRIETES DU TRIGGER**.

Si, par exemple, vous détruisez un enregistrement *[Produits]* à un niveau process, le trigger de *[Produits]* s'exécuterait au niveau 1, non au niveau 3, comme plus haut.

Avec **Niveau du trigger** et **PROPRIETES DU TRIGGER**, vous pouvez identifier la raison d'une action. Dans l'exemple ci-dessus, une facture est supprimée au niveau process. Prenons pour hypothèse que nous voulons détruire un enregistrement *[Clients]* au niveau process. Le trigger de *[Clients]* devrait alors être conçu pour détruire toutes les factures liées à ce client. Cela signifie que le trigger *[Factures]* devrait être invoqué comme plus haut, mais pour une autre raison. Du trigger *[Factures]*, vous pouvez détecter si le niveau est 1 ou 2. S'il est 2, vous pouvez vérifier si oui ou non c'est à cause de la suppression de l'enregistrement Client lui-même. Si tel est le cas, vous n'avez même plus besoin de vous préoccuper de la mise à jour du champ Ventes.

Utilisation de la numérotation automatique dans un trigger

Quand vous manipulez l'événement moteur **Sur sauvegarde nouvel enreg**, vous pouvez appeler la commande **Numerotation automatique** pour maintenir un numéro d'identification unique pour chaque enregistrement d'une table.

Exemple

```
` Trigger pour la table [Factures]
Au cas ou
  : (Evenement moteur=Sur sauvegarde nouvel enreg)
  ...
  [Factures]Facture Identification:=Numerotation automatique([Factures])
  ...
```

Fin de cas

Evenement moteur

Evenement moteur -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Entier long	0=Hors de tout événement de trigger, 1=Sauvegarde d'un nouvel enregistrement, 2=Sauvegarde d'un enregistrement existant, 3=Suppression d'un enregistrement

Description

La commande **Evenement moteur** est appelée dans un trigger et renvoie une valeur numérique qui indique le type de l'événement de la base, ou la raison pour laquelle le trigger a été appelé. 4D fournit les constantes prédéfinies suivantes, placées dans le thème "" :

Constante	Type	Valeur
Sur sauvegarde enregistrement	Entier long	2
Sur sauvegarde nouvel enreg	Entier long	1
Sur suppression enregistrement	Entier long	3

Si, dans un trigger, vous effectuez des opérations de base de données sur plusieurs enregistrements (par exemple mise à jour de plusieurs enregistrements dans la table *[Produits]* et ajout d'enregistrement dans la table *[Factures]*), vous pouvez rencontrer des situations (comme des enregistrements verrouillés) qui empêchent le trigger d'exécuter correctement les opérations pour lesquelles il est appelé. Il vous faut alors stopper les actions de la base et retourner une erreur pour que le process appelant sache que la requête n'a pu être exécutée. Ce process doit également être en mesure d'annuler les opérations non exécutées. Autrement dit, lorsqu'une telle situation se produit, vous avez besoin de savoir dans le trigger si vous êtes en transaction avant même d'essayer de faire quoi que ce soit. Pour cela, utilisez la fonction **Transaction en cours**.

Dans 4D, il n'y a pas de limite, à part la mémoire disponible, aux appels de triggers en cascade. Pour optimiser l'exécution d'un trigger, vous pouvez écrire le code de vos triggers non seulement en fonction de l'événement de la base mais aussi du niveau de l'appel lorsque les triggers sont appelés en cascade. Par exemple, pendant l'événement de la base **Suppression enregistrement** pour la table *[Factures]*, vous pouvez ne pas effectuer la mise à jour du champ *[Clients]Ventes* si la suppression de l'enregistrement de la table *[Factures]* fait partie de la suppression en cascade des factures liées à l'enregistrement dans la table *[Clients]* que vous êtes en train de supprimer. Pour cela, utilisez les routines **Niveau du trigger** et **PROPRIETES DU TRIGGER**.

Exemple

Utilisez la fonction **Evenement moteur** pour structurer vos triggers comme ci-dessous :

```
` Un trigger de la table [toute table]

C_ENTIER LONG($0)
$0:=0 ` S'assurer que la requête de la base sera accordée
Au cas ou
  : (Evenement moteur=Sur sauvegarde nouvel enreg)
  ` Exécuter les actions appropriées pour la sauvegarde d'un nouvel enregistrement
  : (Evenement moteur=Sur sauvegarde enregistrement)
  ` Exécuter les actions appropriées pour la sauvegarde d'un enregistrement existant
  : (Evenement moteur=Sur suppression enregistrement)
  ` Exécuter les actions appropriées pour la suppression d'un enregistrement
Fin de cas
```

Niveau du trigger

Niveau du trigger -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Entier long	 Niveau d'exécution du trigger (0 si hors du cycle d'exécution du trigger)

Description

La commande **Niveau du trigger** retourne le niveau d'exécution du trigger.

Reportez-vous à la description des triggers en cascade dans la section [Présentation des triggers](#).

PROPRIETES DU TRIGGER

PROPRIETES DU TRIGGER (*niveauTrigger* ; *evenementBase* ; *numTable* ; *numEnreg*)

Paramètre	Type		Description
<i>niveauTrigger</i>	Entier long	➡	Niveau d'exécution du trigger
<i>evenementBase</i>	Entier long	⬅	Événement de base de données
<i>numTable</i>	Entier long	⬅	Numéro de la table
<i>numEnreg</i>	Entier long	⬅	Numéro de l'enregistrement

Description

La commande **PROPRIETES DU TRIGGER** fournit des informations sur le niveau d'exécution du trigger que vous avez passé dans *niveauTrigger*. Vous devez utiliser conjointement **PROPRIETES DU TRIGGER** et **Niveau du trigger** pour effectuer différentes actions en fonction de la cascade du trigger. Reportez-vous à la description des triggers en cascade dans la section **Présentation des triggers**.

Si vous passez un niveau d'exécution de trigger inexistant, la commande retourne 0 (zéro) dans chaque paramètre.

La nature de l'événement de base de données pour le niveau d'exécution du trigger est retournée dans *evenementBase*. Les constantes prédéfinies suivantes sont fournies dans le thème "" :

Constante	Type	Valeur
Sur sauvegarde enregistrement	Entier long	2
Sur sauvegarde nouvel enreg	Entier long	1
Sur suppression enregistrement	Entier long	3

Le numéro de table et d'enregistrement pour l'enregistrement concerné par l'événement de base de données pour le niveau d'exécution du trigger sont retournés dans *numTable* et *numEnreg*.

Utilisateurs et groupes

-  Appartient au groupe
-  BLOB VERS UTILISATEURS
-  CHANGER LICENCES
-  CHANGER MOT DE PASSE
-  CHANGER PRIVILEGES
-  CHANGER UTILISATEUR COURANT
-  ECRIRE ACCES PLUGIN
-  Ecrire proprietes groupe
-  Ecrire proprietes utilisateur
-  Licence disponible
-  Lire acces plugin
-  LIRE LISTE GROUPE
-  LIRE LISTE UTILISATEURS
-  LIRE PROPRIETES GROUPE
-  LIRE PROPRIETES UTILISATEUR
-  Lire utilisateur par default
-  SUPPRIMER UTILISATEUR
-  Utilisateur courant
-  Utilisateur supprime
-  UTILISATEURS VERS BLOB
-  Valider mot de passe

Appartient au groupe

Appartient au groupe (nomUtilisateur ; groupe) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
nomUtilisateur	Chaîne	→	Nom de l'utilisateur
groupe	Chaîne	→	Nom du groupe
Résultat	Booléen	↺	Vrai = utilisateur est dans groupe Faux = utilisateur n'est pas dans groupe

Description

La fonction **Appartient au groupe** retourne Vrai si *utilisateur* appartient au *groupe*.

Exemple

L'exemple suivant recherche des factures. Si l'utilisateur courant est dans le groupe Administration, il pourra accéder aux formulaires qui affichent des informations confidentielles. Sinon, des formulaires standard sont affichés :

```
CHERCHER([Factures];[Factures]Prix>100)
Si(Appartient au groupe(Utilisateur courant;"Administration")
  FORM FIXER SORTIE([Factures];"Confidentiel_Sortie")
  FORM FIXER ENTREE([Factures];"Conf_Saisie")
Sinon
  FORM FIXER SORTIE([Factures];"Sortie_Standard")
  FORM FIXER ENTREE([Factures];"Entrée_Standard")
Fin de si
MODIFIER SELECTION([Factures];*)
```

BLOB VERS UTILISATEURS

BLOB VERS UTILISATEURS (utilisateurs)

Paramètre	Type	Description
utilisateurs	BLOB →	BLOB (crypté) contenant des comptes utilisateurs créés et sauvegardés par l'Administrateur

Description

La commande **BLOB VERS UTILISATEURS** ajoute dans la base de données les comptes utilisateurs présents dans le BLOB *utilisateurs*. Le BLOB *utilisateurs* est crypté et doit impérativement avoir été créé par la commande **UTILISATEURS VERS BLOB**.

Seuls l'Administrateur et le Super_Utilisateur de la base peuvent exécuter cette commande. Si un autre utilisateur tente de l'exécuter, la commande ne fait rien et une erreur de privilège (-9949) est générée.

L'ajout de chaque compte utilisateur est effectué en tenant compte des règles suivantes :

- Le numéro d'identification de l'utilisateur sert de référence. Les utilisateurs sont traités dans l'ordre des numéros.
- Si le numéro existe déjà dans la structure de la base, les informations du compte sont mises à jour si nécessaire en fonction des informations contenues dans le BLOB.
- Si le numéro n'existe pas dans la structure de la base, l'utilisateur est créé en fonction des informations contenues dans le BLOB.
- Si le numéro correspond à un compte utilisateur supprimé dans la structure de la base, le compte est mis à jour en fonction des informations contenues dans le BLOB.
- Si les informations contenues dans le BLOB indiquent que le compte utilisateur est supprimé, le compte est supprimé dans la structure de la base.
- Les utilisateurs mis à jour sont associés aux groupes suivant les informations du BLOB.
- Si un groupe n'existe pas, il est ajouté.

Si la commande est exécutée correctement, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0.

Note de compatibilité : Les fichiers d'utilisateurs et groupes (extension .4UG) créés par la commande de menu **Enregistrer les groupes & utilisateurs...** dans une version de 4D antérieure à la 2004 peuvent être chargés dans 4D version 2004 et suivantes via ces instructions :

```
DOCUMENT VERS BLOB (mondoc;blob)
BLOB VERS UTILISATEURS (blob)
```

En revanche, les fichiers d'utilisateurs et groupes générés dans 4D à partir de la version 2004 ne peuvent pas être ouverts avec une version précédente.

Variables et ensembles système

Si la commande est exécutée correctement, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0.

CHANGER LICENCES

CHANGER LICENCES

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

La commande **CHANGER LICENCES** affiche la boîte de dialogue de mise à jour des licences 4D.

Cette boîte de dialogue vous permet d'activer des plug-ins, le serveur Web ou, avec 4D Server, d'ajouter des numéros d'expansion afin d'accroître le nombre de clients pouvant utiliser simultanément la base et ses plug-ins.

Note : Dans 4D et 4D Server, vous affichez cette boîte de dialogue en sélectionnant la commande **Mise à jour des licences...** dans le menu **Aide**.

CHANGER LICENCES permet d'activer des licences et d'ajouter des numéros d'expansion dans une application compilée diffusée à vos clients. Les développeurs 4D et les administrateurs de systèmes peuvent utiliser cette commande pour diffuser une application 4D, en laissant à leurs clients le soin de saisir eux-même les numéros sans devoir leur faire parvenir une mise à jour de l'application.

Pour plus d'informations sur le fonctionnement de cette boîte de dialogue, reportez-vous au Guide d'installation de 4D.

Exemple

Dans une boîte de dialogue de configuration ou de préférences personnalisée, vous placez un bouton auquel la méthode suivante est associée :

```
` Méthode objet du bouton bLicence  
CHANGER LICENCES
```

Vous permettrez ainsi à l'utilisateur d'activer des licences sans avoir à modifier la base de données.

CHANGER MOT DE PASSE

CHANGER MOT DE PASSE (*motDePasse*)

Paramètre	Type	Description
<i>motDePasse</i>	Chaîne	Nouveau mot de passe

Description

CHANGER MOT DE PASSE permet de changer le mot de passe de l'utilisateur courant. Cette commande remplace le mot de passe courant par le nouveau mot de passe que vous passez dans *motDePasse*.

Attention : Les mots de passe différencient les caractères majuscules et minuscules.

Exemple

L'exemple suivant permet à l'utilisateur de modifier son mot de passe :

```
CHANGER UTILISATEUR COURANT ` Afficher la boîte de dialogue des mots de passe
Si (OK=1)
    $pw1:=Demander("Saisissez le nouveau mot de passe pour "+Utilisateur courant)
    ` Le mot de passe doit comporter au moins cinq caractères
    Si ((OK=1) & ($pw1#"") & (Longueur($pw1)>5))
    ` Vérifier qu'un mot de passe valide a été saisi
        $pw2:=Demander("Saisissez de nouveau le mot de passe")
        Si ((OK=1) & ($pw1=$pw2))
            CHANGER MOT DE PASSE($pw2) ` Modifier le mot de passe
        Fin de si
    Fin de si
Fin de si
```

CHANGER PRIVILEGES

CHANGER PRIVILEGES

Cette commande ne requiert pas de paramètre

Description

CHANGER PRIVILEGES permet de modifier le système de mots de passe. Lorsque cette commande est exécutée, la fenêtre de la boîte à outils de 4D contenant les pages Utilisateurs et Groupes est appelée pour modifier les privilèges.

Note : Cette commande ouvre une fenêtre modale. Par conséquent, vous ne devez pas l'appeler depuis une autre fenêtre modale, sinon l'ouverture de la fenêtre sera impossible et la commande ne fera rien.

Les groupes peuvent être modifiés par le Super_Utilisateur et l'Administrateur et par les propriétaires de groupe. Seuls le Super_Utilisateur et l'Administrateur peuvent modifier tous les groupes. Les propriétaires de groupe ne peuvent modifier que leur propre groupe. Des utilisateurs peuvent être ajoutés et retirés des groupes. Cette commande ne fait rien si aucun groupe n'est défini.

Le Super_Utilisateur et l'Administrateur peuvent créer des utilisateurs et les placer dans des groupes.

Exemple

L'exemple suivant affiche la fenêtre de gestion des utilisateur et des groupes :

CHANGER PRIVILEGES

CHANGER UTILISATEUR COURANT

CHANGER UTILISATEUR COURANT {(utilisateur ; motDePasse)}

Paramètre	Type		Description
utilisateur	Chaîne, Entier long	→	Nom ou Numéro de référence unique de l'utilisateur
motDePasse	Chaîne	→	Mot de passe (non crypté)

Description

CHANGER UTILISATEUR COURANT permet de changer l'identité de l'utilisateur courant dans la base, sans devoir la quitter. Le changement d'identité peut être effectué par l'utilisateur lui-même via la boîte de dialogue de connexion à la base (lorsque la commande est appelée sans paramètres) ou directement par la commande. Lorsqu'il change d'identité, l'utilisateur abandonne ses anciens privilèges au profit de ceux de l'utilisateur choisi.

Le nouveau compte est utilisé pour tous les process "utilisateurs" courants de la base. A noter qu'un process créé par un autre process hérite du compte utilisateur de celui-ci.

4D Server : Sur le poste serveur, les process démarrés via les méthodes bases [Sur démarrage serveur](#), [Sur arrêt serveur](#), etc., sont exécutés sous le compte du Super_Utilisateur.

Si la commande **CHANGER UTILISATEUR COURANT** est exécutée sans paramètres, la boîte de dialogue de connexion à la base s'affiche. L'utilisateur doit alors saisir ou sélectionner un nom et un mot de passe valides pour entrer dans la base. Le contenu de la boîte de dialogue de connexion dépend des options définies dans la page **Application/accès** des Préférences de la base.

Vous pouvez également passer les deux paramètres facultatifs *utilisateur* et *motDePasse* afin de spécifier par programmation le nouveau compte à utiliser.

Passez dans le paramètre *utilisateur* le nom ou le numéro de référence unique (*réfUtilisateur*) du compte à utiliser. Les noms et les numéros des utilisateurs peuvent être obtenus via la commande [LIRE LISTE UTILISATEURS](#).

Numéro de référence de l'utilisateur	Description de l'utilisateur
1	Super_Utilisateur
2	Administrateur
3 à 15000	Utilisateur créé par le Super_Utilisateur (l'utilisateur n°3 est le 1er utilisateur créé par le Super_Utilisateur, l'utilisateur n°4 est le deuxième, et ainsi de suite).
-11 à -15010	Utilisateur créé par l'Administrateur (l'utilisateur n°-11 est le 1er utilisateur créé par l'Administrateur, l'utilisateur n°-12 est le deuxième, et ainsi de suite).

Si le compte d'utilisateur désigné n'existe pas ou a été supprimé, l'erreur -9979 est générée. Vous pouvez intercepter cette erreur avec une méthode de gestion d'erreurs installée par la commande [APPELER SUR ERREUR](#). Sinon, vous pouvez appeler la fonction [Utilisateur supprimer](#) pour tester le compte utilisateur avant d'appeler cette commande.

Passez dans le paramètre *motDePasse* le mot de passe non crypté du compte de l'utilisateur. Si le mot de passe ne correspond pas à l'utilisateur, la commande ne fait rien et l'erreur -9978 est générée.

La commande est temporisée afin d'éviter des attaques par "force brute" (essais automatiques de multiples combinaisons de noms d'utilisateurs/mots de passe). Ainsi, au bout du quatrième appel à la commande, elle n'est exécutée qu'après 10 secondes d'attente. Cette temporisation est globale au poste de travail.

Proposer une boîte de dialogue de gestion d'accès personnalisée

La commande **CHANGER UTILISATEUR COURANT** permet de mettre en place des boîtes de dialogue personnalisées pour la saisie du nom et du mot de passe (avec règles de saisie et d'expiration) tout en bénéficiant des avantages du système intégré de contrôle des accès de 4D.

Le principe est le suivant :

1. L'entrée dans la base s'effectue directement en mode "Utilisateur par défaut", sans boîte de dialogue.
2. Dans la [Méthode base Sur ouverture](#), le développeur provoque l'affichage d'une boîte de dialogue personnalisée de saisie du nom d'utilisateur et du mot de passe (à l'aide de la commande [DIALOGUE](#) ou [AJOUTER ENREGISTREMENT](#) par exemple). Tout type de traitement peut être envisagé dans la boîte de dialogue :
 - Il est possible d'afficher la liste des utilisateurs de la base, comme dans la boîte de dialogue d'accès standard de 4D, à l'aide de la commande [LIRE LISTE UTILISATEURS](#).
 - Le champ de saisie du mot de passe peut contenir divers contrôles afin de vérifier la validité des caractères saisis (nombre minimum de caractères, unicité...).
 - Pour les caractères du mot de passe saisi soient brouillés à l'écran, vous pouvez utiliser la commande [FILTRE FRAPPE CLAVIER](#).
 - Des règles d'expiration peuvent être appliquées au moment de la validation de la boîte de dialogue : date d'expiration, changement forcé à la première connexion, verrouillage du compte après plusieurs saisies erronées, mémorisation des mots de passe déjà utilisés...
3. Lorsque la saisie est validée, les informations requises (nom d'utilisateur et mot de passe) sont passées à la commande **CHANGER UTILISATEUR COURANT** afin d'ouvrir la base avec les privilèges du compte utilisateur.

Exemple

L'exemple suivant affiche la boîte de dialogue de connexion :

CHANGER UTILISATEUR COURANT

ECRIRE ACCES PLUGIN

ECRIRE ACCES PLUGIN (*plugIn* ; groupe)

Paramètre	Type		Description
plugIn	Entier long	→	Numéro du plug-in
groupe	Chaîne	→	Nom du groupe à associer au plug-in

Description

La commande **ECRIRE ACCES PLUGIN** permet de spécifier par programmation le groupe d'utilisateurs autorisé à utiliser chaque plug-in "sérialisé" installé dans la base. Cette définition permet de gérer la répartition des licences des plug-ins.

Note : Cette opération peut également être effectuée en mode Développement dans l'éditeur de groupes.

Passez dans le paramètre *plugIn* le numéro du plug-in auquel associer un groupe d'utilisateurs. Les licences de plug-ins incluent les licences Web et SOAP de 4D Client. Vous pouvez passer une des constantes suivantes du thème "" :

Constante	Type	Valeur
Licence 4D Draw	Entier long	808464694
Licence 4D for ADO	Entier long	808465714
Licence 4D for MySQL	Entier long	808465712
Licence 4D for OCI	Entier long	808465208
Licence 4D for PostgreSQL	Entier long	808465713
Licence 4D for Sybase	Entier long	808465715
Licence 4D ODBC Pro	Entier long	808464946
Licence 4D View	Entier long	808465207
Licence 4D Write	Entier long	808464697
Licence SOAP 4D Client	Entier long	808465465
Licence Web 4D Client	Entier long	808465209

Passez dans le paramètre *groupe* le nom du groupe dont les utilisateurs seront autorisés à utiliser le plug-in.

Note : L'autorisation d'accès à un plug-in n'est accordée qu'à un seul groupe. Si un autre groupe disposait déjà de l'autorisation d'accès, il perd ce privilège à l'issue de l'exécution de la commande.

Ecrire proprietes groupe

Ecrire proprietes groupe (*réfGroupe* ; nom ; propriétaire { ; membres }) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
<i>réfGroupe</i>	Entier long	➡ Numéro de référence unique du groupe activé ou -1 pour ajouter un groupe de Super_Utilisateur -2 pour ajouter un groupe d'Administrateur
<i>nom</i>	Chaîne	➡ Nouveau nom de groupe
<i>propriétaire</i>	Entier long	➡ Numéro de référence unique de l'utilisateur ou le propriétaire du nouveau groupe
<i>membres</i>	Tableau entier long	➡ Nouveaux membres du groupe
Résultat	Entier long	➡ Numéro de référence unique du nouveau groupe

Description

Ecrire proprietes groupe vous permet de modifier et de mettre à jour les propriétés d'un groupe existant dont vous passez le numéro de référence unique dans *réfGroupe*, ou d'ajouter un nouveau groupe affilié au Super_Utilisateur ou à l'Administrateur. Si vous modifiez les propriétés d'un groupe existant, vous devez passer son numéro de référence tel que retourné dans la commande **LIRE LISTE GROUPE**. Les numéros de référence de groupe sont les suivants :

Numéro de référence du groupe	Description du groupe
15001 à 32767	Groupe créé par le Super_Utilisateur ou le propriétaire du groupe (le groupe n°15001 est le 1er groupe créé par le Super_Utilisateur, le groupe n°15002 est le second, etc.
-15001 à -32768	Groupe créé par l'Administrateur ou le propriétaire du groupe (le groupe n°-15001 est le 1er groupe créé par l'Administrateur, le groupe n°-15002 est le second, etc.

Si vous voulez ajouter un nouveau groupe affilié au Super_Utilisateur, passez -1 dans *réfGroupe*. Si vous voulez ajouter un nouveau groupe affilié à l'Administrateur, passez -2 dans *réfGroupe*.

Si le groupe a bien été créé, **Ecrire proprietes groupe** retourne son numéro de référence unique.

Si vous ne passez pas -1, -2 ou un numéro de référence de groupe valide, **Ecrire proprietes groupe** ne fait rien et retourne 0.

Avant d'appeler cette routine, vous passez le nouveau nom du groupe et le numéro du propriétaire du groupe dans les paramètres *nom* et *propriétaire*. Si vous ne voulez pas modifier toutes les propriétés du groupe (à part ses membres, voir ci-dessous), passez les valeurs retournées par **LIRE PROPRIETES GROUPE** dans les paramètres que vous voulez laisser inchangés.

Si vous ne passez pas le paramètre optionnel *membres*, la liste courante des membres du groupe reste inchangée. Si vous le faites lors d'une création d'un groupe, le groupe n'aura pas de membres.

Note : Le propriétaire d'un groupe n'est pas automatiquement défini comme membre du groupe qu'il possède. C'est à vous de l'y inclure explicitement, à l'aide du paramètre *membres*.

Si vous passez le paramètre optionnel *membres*, vous modifiez toute la liste des membres pour ce groupe. Avant d'appeler cette routine, vous devez remplir le tableau *membres* avec les numéros de référence uniques des utilisateurs et/ou des groupes devant appartenir au groupe. Ces numéros peuvent être les suivants :

Numéro de référence du membre	Description membre
1	Super_Utilisateur
2	Administrateur
1 à 15000	Utilisateur créé par le Super_Utilisateur (l'utilisateur n°3 est le 1er utilisateur créé par le Super_Utilisateur, l'utilisateur n°4 est le second, et ainsi de suite).
-11 à -15010	Utilisateur créé par l'Administrateur (l'utilisateur n°-11 est le 1er utilisateur créé par l'Administrateur, l'utilisateur n°-12 est le second, et ainsi de suite).
15001 à 32767	Groupe créé par le Super_Utilisateur ou le propriétaire du groupe (le groupe n°15001 est le 1er groupe créé par le Super_Utilisateur, le groupe n°15002 est le second, etc.
-15011 à -32768	Groupe créé par l'Administrateur ou le propriétaire du groupe (le groupe n°-15001 est le 1er groupe créé par l'Administrateur, le groupe n°-15002 est le second, etc.

Si vous voulez enlever tous les membres d'un groupe, passez un tableau vide dans le paramètre *membres*.

Gestion des erreurs

Si vous n'avez pas les privilèges d'accès pour appeler la commande **Ecrire proprietes groupe** ou si le système de mots de passe est déjà ouvert par un autre process, une erreur de privilège d'accès est générée. Vous pouvez intercepter cette erreur avec une méthode de gestion d'erreurs installée par **APPELER SUR ERREUR**.

Ecrire proprietes utilisateur

Ecrire proprietes utilisateur (réfUtilisateur ; nom ; démarrage ; motDePasse ; nbUtilisations ; dernièreUtilisation {; adhésions {; groupePropriétaire}}) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
réfUtilisateur	Entier long	➔ Numéro de référence unique du compte de l'utilisateur ou -1 pour l'ajout d'un utilisateur affilié au Super_Utilisateur ou -2 pour l'ajout d'un utilisateur affilié à l'Administrateur
nom	Chaîne	➔ Nouveau nom de l'utilisateur
démarrage	Chaîne	➔ Nom de la nouvelle méthode de démarrage
motDePasse	Chaîne	➔ Nouveau mot de passe (non crypté) ou * pour ne pas modifier le mot de passe
nbUtilisations	Entier long	➔ Nouveau nombre d'utilisations de la base
dernièreUtilisation	Date	➔ Nouvelle date de dernière utilisation de la base
adhésions	Tableau entier long	➔ Numéros de référence des groupes auxquels l'utilisateur appartient
groupePropriétaire	Entier long	➔ Numéro de référence du groupe propriétaire de l'utilisateur
Résultat	Entier long	➔ Numéro de référence unique du nouvel utilisateur

Description

Ecrire proprietes utilisateur vous permet de modifier et de mettre à jour les propriétés d'un compte actif d'utilisateur existant dont le numéro de référence est passé dans le paramètre *réfUtilisateur*, ou d'ajouter un nouvel utilisateur affilié soit au Super_Utilisateur soit à l'Administrateur.

Si vous modifiez les propriétés d'un utilisateur existant, vous devez passer le numéro de référence qui vous est renvoyé par la commande **LIRE LISTE UTILISATEURS**.

Si le compte d'utilisateur n'existe pas ou a été supprimé, **Ecrire proprietes utilisateur** retourne 0 et l'erreur -9979 est générée. Vous pouvez intercepter cette erreur avec une méthode de gestion d'erreurs installée par **APPELER SUR ERREUR**. Sinon, vous pouvez appeler la fonction **Utilisateur supprime** pour tester le compte de l'utilisateur avant d'appeler **Ecrire proprietes utilisateur**.

Les numéros de référence pour les utilisateurs peuvent être les suivants :

Numéro de référence de l'utilisateur	Description utilisateur
1	Super_Utilisateur
2	Administrateur
3 à 15000	Utilisateur créé par le Super_Utilisateur (l'utilisateur n°3 est le 1er utilisateur créé par le Super_Utilisateur, l'utilisateur n°4 est le second, et ainsi de suite).
-11 à -15000	Utilisateur créé par l'Administrateur (l'utilisateur n°-11 est le 1er utilisateur créé par l'Administrateur, l'utilisateur n°-12 est le second, et ainsi de suite).

Si vous voulez ajouter un nouvel utilisateur affilié au Super_Utilisateur, il faut passer -1 à *réfUtilisateur*. Si vous voulez ajouter un nouvel utilisateur affilié à l'Administrateur, il faut passer -2 à *réfUtilisateur*.

Si l'utilisateur a bien été créé ou modifié, **Ecrire proprietes utilisateur** retourne son numéro de référence unique d'utilisateur. Si vous ne passez pas un numéro de référence d'utilisateur valide, **Ecrire proprietes utilisateur** ne fait rien et retourne 0.

Lorsque vous appelez cette commande, vous passez le nouveau nom, la nouvelle méthode de démarrage, le nouveau mot de passe, le nouveau nombre d'utilisations et la nouvelle date de dernière utilisation pour l'utilisateur dans les paramètres *nom*, *démarrage*, *motDePasse*, *nbUtilisation* et *dernièreUtilisation*. Vous passez un mot de passe non crypté dans le paramètre *motDePasse*. 4D cryptera ce mot de passe avant de le sauvegarder dans le compte de l'utilisateur.

Si le nouveau nom d'utilisateur passé dans *nom* n'est pas unique (un utilisateur de même nom existe déjà), la commande ne fait rien et l'erreur -9979 est générée. Vous pouvez intercepter cette erreur avec une méthode de gestion d'erreurs installée par **APPELER SUR ERREUR**.

Si vous ne voulez pas modifier toutes les propriétés de l'utilisateur (à part son groupe, voir ci-dessous), appelez au préalable **LIRE PROPRIETES UTILISATEUR** et passez les valeurs retournées dans celles que vous ne voulez pas modifier. Si vous ne voulez pas modifier le mot de passe de l'utilisateur, passez * dans le paramètre *motDePasse*. Cela vous permet de changer les autres propriétés du compte de l'utilisateur, sans changer le mot de passe de ce compte.

Si vous ne passez pas le paramètre optionnel *adhésions*, les adhésions de l'utilisateur restent inchangées. Si vous ne passez pas ce paramètre en cas d'ajout d'un utilisateur, il ne fera partie d'aucun groupe.

Si vous passez le paramètre optionnel *adhésions*, vous modifiez toutes les adhésions pour l'utilisateur. Avant d'appeler cette commande, vous devez remplir le tableau *adhésions* avec les numéros de référence uniques des groupes dont l'utilisateur devra faire partie.

Si vous passez le paramètre facultatif *groupePropriétaire*, vous indiquez le numéro de référence du groupe "propriétaire" de l'utilisateur, c'est-à-dire le groupe propriétaire par défaut des objets créés par cet utilisateur.

Les numéros de référence pour les groupes peuvent être les suivants :

Numéro de référence du groupe	Description du groupe
15001 à 32767	Groupe créé par le Super_Utilisateur ou le propriétaire du groupe (le groupe n°15001 est le 1er groupe créé par le Super_Utilisateur, le groupe n°15002 est le second, etc.
-15001 à -32768	Groupe créé par l'Administrateur ou le propriétaire du groupe (le groupe n°-15001 est le 1er groupe créé par l'Administrateur, le groupe n°-15002 est le second, etc.

Si vous voulez annuler les adhésions d'un utilisateur, passez un tableau vide dans le paramètre *adhésion*.

Gestion des erreurs

Si vous n'avez pas les privilèges d'accès pour appeler **Ecrire proprietes utilisateur** ou si le système de mots de passe est déjà ouvert par un autre process, une erreur de privilège d'accès est générée. Vous pouvez intercepter cette erreur avec une méthode de gestion d'erreurs installée par **APPELER SUR ERREUR**.

Licence disponible

Licence disponible {{ licence }} -> Résultat

Paramètre	Type		Description
licence	Entier long	→	Plug-in duquel tester la validité de la licence
Résultat	Booléen	↺	Vrai si le plug-in est disponible, sinon Faux

Description

La commande **Licence disponible** permet de connaître la disponibilité d'un plug-in. Elle est utile, par exemple, pour afficher ou masquer des fonctions nécessitant la présence d'un plug-in.

La commande **Licence disponible** peut être utilisée de trois manières différentes :

- Le paramètre *licence* est omis : dans ce cas, la commande retourne **Faux** si l'application 4D est en mode démonstration.
- Vous passez dans le paramètre *licence* une des constantes suivantes du thème "" :

Constante	Type	Valeur
Licence 4D Draw	Entier long	808464694
Licence 4D for ADO	Entier long	808465714
Licence 4D for MySQL	Entier long	808465712
Licence 4D for OCI	Entier long	808465208
Licence 4D for PostgreSQL	Entier long	808465713
Licence 4D for Sybase	Entier long	808465715
Licence 4D ODBC Pro	Entier long	808464946
Licence 4D SOAP	Entier long	808465464
Licence 4D View	Entier long	808465207
Licence 4D Web	Entier long	808464945
Licence 4D Write	Entier long	808464697
Licence SOAP 4D Client	Entier long	808465465
Licence Web 4D Client	Entier long	808465209

Dans ce cas, la commande retourne **Vrai** si le plug-in correspondant dispose d'une licence d'utilisation. La commande tient compte des éventuelles attributions de licences effectuées en mode Développement ou via la commande **ECRIRE ACCES PLUGIN**.

Licence disponible retourne **Faux** si le plug-in fonctionne en mode démonstration.

- Vous passez directement dans le paramètre *licence* le numéro d'ID de la ressource "4BNX" du plug-in. Le fonctionnement de la commande est dans ce cas identique à celui décrit ci-dessus.

Lire acces plugin

Lire acces plugin (plugIn) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
plugIn	Entier long	→	Numéro du plug-in
Résultat	Chaîne	↩	Nom du groupe associé au plug-in

Description

La commande **Lire acces plugin** retourne le nom du groupe d'utilisateurs autorisé à utiliser le plug-in dont le numéro a été passé dans le paramètre *plugIn*. Si aucun groupe n'est associé au plug-in, la commande retourne une chaîne vide ("").

Passez dans le paramètre *plugIn* le numéro du plug-in duquel vous souhaitez connaître le groupe d'utilisateurs associé. Les licences de plug-ins incluent les licences Web et SOAP de 4D Client. Vous pouvez passer une des constantes suivantes du thème "4D".

Constante	Type	Valeur
Licence 4D Draw	Entier long	808464694
Licence 4D for ADO	Entier long	808465714
Licence 4D for MySQL	Entier long	808465712
Licence 4D for OCI	Entier long	808465208
Licence 4D for PostgreSQL	Entier long	808465713
Licence 4D for Sybase	Entier long	808465715
Licence 4D ODBC Pro	Entier long	808464946
Licence 4D View	Entier long	808465207
Licence 4D Write	Entier long	808464697
Licence SOAP 4D Client	Entier long	808465465
Licence Web 4D Client	Entier long	808465209

LIRE LISTE GROUPE

LIRE LISTE GROUPE (nomsGroupes ; numérosGroupes)

Paramètre	Type	Description
nomsGroupes	Tableau chaîne	➡ Noms des groupes tels qu'ils apparaissent dans l'éditeur de Mots de passe
numérosGroupes	Tableau entier long	➡ Numéros de référence uniques pour chaque groupe

Description

LIRE LISTE GROUPE remplit les tableaux *nomsGroupes* et *numérosGroupes* avec les noms et les numéros de référence uniques des groupes tels qu'ils apparaissent dans l'éditeur de Mots de passe.

Le tableau *numérosGroupes*, synchronisé avec le tableau *nomsGroupes*, est rempli avec les numéros de référence uniques des groupes. Ces numéros sont les suivants :

Numéro de référence du groupe	Description du groupe
15001 à 32767	Groupe créé par le Super_Utilisateur ou le propriétaire du groupe (le groupe n°15001 est le 1er groupe créé par le Super_Utilisateur, le groupe n°15002 est le second, etc.
-15011 à -32768	Groupe créé par l'Administrateur ou le propriétaire du groupe (le groupe n°-15001 est le 1er groupe créé par l'Administrateur, le groupe n°-15002 est le second, etc.

Gestion des erreurs

Si vous n'avez pas les privilèges d'accès pour appeler la commande **LIRE LISTE GROUPE** ou si le système de Mots de passe est déjà ouvert par un autre process, une erreur de privilège d'accès est générée. Vous pouvez intercepter cette erreur avec une méthode de gestion d'erreurs installée par **APPELER SUR ERREUR**.

LIRE LISTE UTILISATEURS

LIRE LISTE UTILISATEURS (nomsUtil ; réfUtil)

Paramètre	Type	Description
nomsUtil	Tableau chaîne	← Noms des utilisateurs tels qu'ils apparaissent dans l'éditeur de Mots de passe
réfUtil	Tableau entier long	← Numéros de référence uniques pour chaque utilisateur

Description

La commande **LIRE LISTE UTILISATEURS** remplit les tableaux *nomsUtil* et *réfUtil* avec les noms et les numéros de référence uniques des utilisateurs tels qu'ils apparaissent dans la fenêtre des Mots de passe de 4D.

Le tableau *nomsUtil* est rempli avec les noms des utilisateurs, y compris ceux dont le compte est supprimé (les utilisateurs dont le nom apparaît en vert dans la fenêtre des mots de passe).

Note : Utilisez la commande **Utilisateur supprime** pour savoir si un compte utilisateur est supprimé.

Le tableau *réfUtil*, synchronisé avec *nomsUtil*, est rempli avec les numéros de référence uniques des utilisateurs. Ces numéros peuvent avoir les valeurs suivantes :

Numéro de référence de l'utilisateur	Description utilisateur
1	Super_Utilisateur
2	Administrateur
3 à 15000	Utilisateur créé par le Super_Utilisateur (l'utilisateur n°3 est le 1er utilisateur créé par le Super_Utilisateur, l'utilisateur n°4 est le second, et ainsi de suite).
-11 à -15010	Utilisateur créé par l'Administrateur (l'utilisateur n°-11 est le 1er utilisateur créé par l'Administrateur, l'utilisateur n°-12 est le second, et ainsi de suite).

Gestion des erreurs

Si vous n'avez pas les privilèges d'accès pour appeler la commande **LIRE LISTE UTILISATEURS** ou si le système des Mots de passe est déjà ouvert par un autre process, une erreur de privilège d'accès est générée. Vous pouvez intercepter cette erreur avec une méthode de gestion d'erreurs installée par **APPELER SUR ERREUR**.

LIRE PROPRIETES GROUPE

LIRE PROPRIETES GROUPE (*réfGroupe* ; *nom* ; propriétaire { ; *membres* })

Paramètre	Type		Description
réfGroupe	Entier long	➡	Numéro de référence du groupe
nom	Chaîne	➡	Nom du groupe
propriétaire	Entier long	➡	Numéro de référence du propriétaire du groupe
membres	Tableau entier long	➡	Membres du groupe

Description

LIRE PROPRIETES GROUPE retourne les propriétés du groupe dont le numéro de référence est passé dans *réfGroupe*. Vous passez le numéro de référence du groupe retourné par la commande **LIRE LISTE GROUPE**. Les numéros de référence des groupes sont les suivants :

Numéro de référence du groupe	Description du groupe
15001 à 32767	Groupe créé par le Super_Utilisateur ou le propriétaire du groupe (le groupe n°15001 est le 1er groupe créé par le Super_Utilisateur, le groupe n°15002 est le second, etc.
-15011 à -32768	Groupe créé par l'Administrateur ou le propriétaire du groupe (le groupe n°-15001 est le 1er groupe créé par l'Administrateur, le groupe n°-15002 est le second, etc.

Si vous ne passez pas un numéro de référence valide, **LIRE PROPRIETES GROUPE** renvoie des paramètres vides.

Après l'appel de la commande, vous récupérez le nom et le numéro du propriétaire du groupe dans les paramètres *nom* et *propriétaire*.

Si vous passez le paramètre optionnel *membres*, ce tableau contiendra les numéros de référence uniques des utilisateurs qui appartiennent au groupe. Les numéros de référence des membres de groupe sont les suivants :

Numéro de référence du membre	Description membre
1	Super_Utilisateur
2	Administrateur
1 à 15000	Utilisateur créé par le Super_Utilisateur (l'utilisateur n°3 est le 1er utilisateur créé par le Super_Utilisateur, l'utilisateur n°4 est le second, et ainsi de suite).
-11 à -15010	Utilisateur créé par l'Administrateur (l'utilisateur n°-11 est le 1er utilisateur créé par l'Administrateur, l'utilisateur n°-12 est le second, et ainsi de suite).
15001 à 32767	Groupe créé par le Super_Utilisateur ou le propriétaire du groupe (le groupe n°15001 est le 1er groupe créé par le Super_Utilisateur, le groupe n°15002 est le second, etc.
-15011 à -32768	Groupe créé par l'Administrateur ou le propriétaire du groupe (le groupe n°-15001 est le 1er groupe créé par l'Administrateur, le groupe n°-15002 est le second, etc.

Gestion des erreurs

Si vous n'avez pas les privilèges d'accès pour appeler la commande **LIRE PROPRIETES GROUPE** ou si le système de Mots de passe est déjà ouvert par un autre process, une erreur de privilège d'accès est générée. Vous pouvez intercepter cette erreur avec une méthode de gestion d'erreurs installée par **APPELER SUR ERREUR**.

LIRE PROPRIETES UTILISATEUR

LIRE PROPRIETES UTILISATEUR (réfUtilisateur ; nom ; démarrage ; motDePasse ; nbUtilisations ; dernièreUtilisation { ; adhésions { ; groupePropriétaire} })

Paramètre	Type	Description
réfUtilisateur	Entier long	➡ Numéro de référence unique de l'utilisateur
nom	Chaîne	➡ Nom de l'utilisateur
démarrage	Chaîne	➡ Nom de la méthode de démarrage
motDePasse	Chaîne	➡ Chaîne vide
nbUtilisations	Entier long	➡ Nombre d'utilisations de la base
dernièreUtilisation	Date	➡ Date de la dernière utilisation de la base
adhésions	Tableau entier long	➡ Numéros de référence des groupes auxquels l'utilisateur appartient
groupePropriétaire	Entier long	➡ Numéro de référence du groupe propriétaire de l'utilisateur

Description

LIRE PROPRIETES UTILISATEUR retourne les informations concernant l'utilisateur dont le numéro de référence est passé dans le paramètre *réfUtilisateur*. Vous devez passer le numéro de référence retourné par la commande **LIRE LISTE UTILISATEURS**.

Si le compte d'utilisateur n'existe pas ou a été supprimé, l'erreur -9979 est générée. Vous pouvez intercepter cette erreur avec une méthode de gestion d'erreurs installée par **APPELER SUR ERREUR**. Sinon, vous pouvez appeler la fonction **Utilisateur supprimer** pour tester le compte de l'utilisateur avant d'appeler **LIRE PROPRIETES UTILISATEUR**.

Les numéros de référence pour les utilisateurs peuvent être les suivants :

Numéro de référence de l'utilisateur	Description utilisateur
1	Super_Utilisateur
2	Administrateur
3 à 15000	Utilisateur créé par le Super_Utilisateur (l'utilisateur n°3 est le 1er utilisateur créé par le Super_Utilisateur, l'utilisateur n°4 est le second, et ainsi de suite).
-11 à -15010	Utilisateur créé par l'Administrateur (l'utilisateur n°-11 est le 1er utilisateur créé par l'Administrateur, l'utilisateur n°-12 est le second, et ainsi de suite).

Après l'appel, pour chaque utilisateur dont la référence est *réfUtilisateur*, vous récupérez aussi le nom, la méthode de démarrage, le nombre d'utilisations et la date de la dernière utilisation de la base dans les paramètres *nom*, *démarrage*, *nbUtilisation* et *dernièreUtilisation*.

Note : La commande **LIRE PROPRIETES UTILISATEUR** ne retourne plus le mot de passe crypté dans le paramètre *motDePasse*. Depuis la version 6.0.2 de 4D, une chaîne vide est toujours retournée dans ce paramètre. Si vous souhaitez contrôler le mot de passe d'un utilisateur, utilisez la fonction **Valider mot de passe**.

Si vous passez le paramètre facultatif *adhésion*, vous récupérez le numéro de référence unique du groupe auquel l'utilisateur appartient.

Si vous passez le paramètre facultatif *groupePropriétaire*, vous récupérez le numéro de référence du groupe "propriétaire" de l'utilisateur, c'est-à-dire le groupe propriétaire par défaut des objets créés par cet utilisateur.

Les numéros de référence pour les groupes peuvent être les suivants :

Numéro de référence du groupe	Description du groupe
15001 à 32767	Groupe créé par le Super_Utilisateur ou le propriétaire du groupe (le groupe n°15001 est le 1er groupe créé par le Super_Utilisateur, le groupe n°15002 est le second, etc.
-15001 à -32768	Groupe créé par l'Administrateur ou le propriétaire du groupe (le groupe n°-15001 est le 1er groupe créé par l'Administrateur, le groupe n°-15002 est le second, etc.

Gestion des erreurs

Si vous n'avez pas les privilèges d'accès pour appeler la commande **LIRE PROPRIETES UTILISATEUR** ou si le système de Mots de passe est déjà ouvert par un autre process, une erreur de privilège d'accès est générée. Vous pouvez intercepter cette erreur avec une méthode de gestion d'erreurs installée par **APPELER SUR ERREUR**.


Lire utilisateur par défaut

Lire utilisateur par défaut -> Résultat

Paramètre	Type	Description
Résultat	Entier long	 Numéro de référence unique de l'utilisateur

Description

La commande **Lire utilisateur par défaut** retourne le numéro de référence unique de l'utilisateur désigné comme "Utilisateur par défaut" dans la boîte de dialogue des Préférences de la base :



Les numéros de référence pour les utilisateurs peuvent être les suivants :

Numéro de référence de l'utilisateur	Description utilisateur
1	Super_Utilisateur
2	Administrateur
3 à 15000	Utilisateur créé par le Super_Utilisateur (l'utilisateur n°3 est le 1er utilisateur créé par le Super_Utilisateur, l'utilisateur n°4 est le second, et ainsi de suite).
-11 à -15010	Utilisateur créé par l'Administrateur (l'utilisateur n°-11 est le 1er utilisateur créé par l'Administrateur, l'utilisateur n°-12 est le second, et ainsi de suite).

Si aucun utilisateur par défaut n'est défini, la commande retourne 0.

SUPPRIMER UTILISATEUR

SUPPRIMER UTILISATEUR (réfUtilisateur)

Paramètre	Type	Description
réfUtilisateur	Entier long 	Numéro d'identification de l'utilisateur à supprimer

Description

La commande **SUPPRIMER UTILISATEUR** supprime l'utilisateur dont le numéro est passé dans *réfUtilisateur*. Vous devez passer un numéro valide d'utilisateur, retourné par la commande **LIRE LISTE UTILISATEURS**.

Si le compte de l'utilisateur n'existe pas ou a déjà été supprimé, une erreur -9979 est générée. Vous pouvez intercepter cette erreur avec une méthode de gestion d'erreurs installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

Seuls le Super_Utilisateur et l'Administrateur peuvent supprimer des utilisateurs. Il n'est pas possible à l'Administrateur de supprimer un utilisateur créé par le Super_Utilisateur.

Les utilisateurs supprimés n'apparaissent plus dans l'éditeur d'utilisateurs affichée lorsque vous appelez **CHANGER PRIVILEGES** ni en mode Développement. A noter que les numéros des utilisateurs supprimés peuvent être réattribués lors de la création de nouveaux comptes.

Gestion des erreurs

Si vous n'avez pas les privilèges d'accès pour appeler **SUPPRIMER UTILISATEUR** ou si un autre process accède déjà au système de mots de passe, une erreur de privilège d'accès est générée. Vous pouvez intercepter cette erreur avec une méthode de gestion d'erreurs installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

Utilisateur courant

Utilisateur courant -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	Chaîne		Nom de l'utilisateur courant

Description

Utilisateur courant retourne le "nom d'utilisateur" de l'utilisateur courant.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **Appartient au groupe**.

Utilisateur supprime

Utilisateur supprime (réfUtilisateur) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
réfUtilisateur	Entier long	➡ Numéro d'identification de l'utilisateur
Résultat	Booléen	➡ Vrai = le compte de l'utilisateur est supprimé ou n'existe pas Faux = le compte de l'utilisateur est actif

Description

La commande **Utilisateur supprime** teste le compte de l'utilisateur dont le numéro d'identification unique est passé dans *réfUtilisateur*.

Si le compte n'existe pas ou a été supprimé, la fonction **Utilisateur supprime** retourne **Vrai**. Sinon, elle retourne **Faux**.

Gestion des erreurs

Si vous n'avez pas les privilèges d'accès pour appeler **Utilisateur supprime** ou si un autre process accède déjà au système de mots de passe, une erreur de privilège d'accès est générée. Vous pouvez intercepter cette erreur avec une méthode de gestion d'erreurs utilisant la commande **APPELER SUR ERREUR**.

UTILISATEURS VERS BLOB

UTILISATEURS VERS BLOB (utilisateurs)

Paramètre	Type		Description
utilisateurs	BLOB	→	BLOB devant contenir les utilisateurs
		←	Comptes utilisateurs (crypté)

Description

La commande **UTILISATEURS VERS BLOB** stocke dans le BLOB *utilisateurs* la liste de tous les comptes d'utilisateurs et les groupes de la base créés par l'Administrateur.

Seuls l'Administrateur et le Super_Utilisateur de la base peuvent exécuter cette commande. Si un autre utilisateur tente de l'exécuter, la commande ne fait rien et une erreur de privilège (-9949) est générée.

Le BLOB généré est automatiquement encrypté et ne peut être lu que par la commande **BLOB VERS UTILISATEURS**. Vous pouvez stocker ce BLOB dans un fichier disque ou dans un champ.

Cette commande équivaut à l'enregistrement des groupes et utilisateurs depuis la fenêtre de gestion des groupes de la Boîte à outils, à la différence près qu'elle permet de stocker les comptes utilisateurs dans un champ BLOB et non uniquement dans un fichier.

Ce principe permet de conserver une sauvegarde des utilisateurs parmi les données de la base, et ainsi de mettre en place un mécanisme de sauvegarde et de chargement automatiques des utilisateurs en cas de mise à jour de la structure de la base (en effet, les informations relatives aux comptes utilisateurs sont stockées par 4D dans le fichier de structure de la base).

Valider mot de passe

Valider mot de passe (réfUtilisateur ; motDePasse) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
réfUtilisateur	Entier long	→	N° de référence unique
motDePasse	Chaîne	→	Mot de passe non crypté
Résultat	Booléen	↪	Vrai = mot de passe correct Faux = mot de passe incorrect

Description

La commande **Valider mot de passe** retourne Vrai si la chaîne passée dans *motDePasse* est le mot de passe du compte utilisateur dont le n° de référence est passé dans *réfUtilisateur*.

La commande est temporisée afin d'éviter des attaques par "force brute" (essais automatiques de multiples combinaisons de noms d'utilisateurs/mots de passe). Ainsi, au bout du quatrième appel à la commande, elle n'est exécutée qu'après 10 secondes d'attente. Cette temporisation est globale au poste de travail.

Exemple

L'exemple suivant vérifie que "Laurel" est le mot de passe de l'utilisateur "Hardy" :

```
LIRE LISTE UTILISATEURS (atNomUtil;alRefUtil)
$vlElem:=Chercher dans tableau (atNomUtil;"Hardy")
Si ($vlElem>0)
  Si (Valider mot de passe (alRefUtil{$vlElem};"Laurel"))
    ALERTE ("Oui !")
  Sinon
    ALERTE ("Dommage !")
  Fin de si
Sinon
  ALERTE ("Nom d'utilisateur inconnu")
Fin de si
```

Variables

-  ECRIRE VARIABLES
-  EFFACER VARIABLE
-  Indefinie
-  LIRE VARIABLES

ECRIRE VARIABLES

ECRIRE VARIABLES (nomFichier ; variable {; variable2 ; ... ; variableN})

Paramètre	Type	Description
nomFichier	Chaîne	Nom du document dans lequel sauvegarder la ou les variable(s)
variable	Variable	Variable(s) à sauvegarder

Description

La commande **ECRIRE VARIABLES** sauvegarde une ou plusieurs variable(s) dans un document disque dont le nom est passé dans le paramètre *document*.

Les variables ne doivent pas obligatoirement être du même type, mais doivent avoir le type Texte, numérique, Date, Heure, Booléen ou Image.

Si vous passez une chaîne vide ("") dans *document*, une boîte de dialogue standard d'enregistrement de fichiers apparaît, permettant à l'utilisateur de donner un nom au document à créer. Dans ce cas, la variable système **Document** récupère le nom du document, s'il a bien été créé.

Si les variables ont été correctement sauvegardées, la variable système OK prend la valeur 1. Sinon, OK prend la valeur 0.

Note : Lorsque vous écrivez des variables dans des documents à l'aide de la commande **ECRIRE VARIABLES**, 4D utilise un format de données qui lui est propre. Vous ne pouvez récupérer les variables qu'avec la commande **LIRE VARIABLES**. N'utilisez pas les commandes **RECEVOIR VARIABLE** ou **RECEVOIR PAQUET** pour lire un document créé par **ECRIRE VARIABLES**.

ATTENTION : La commande **ECRIRE VARIABLES** ne permet pas de sauvegarder les variables de type Tableau. Pour cela, vous devez utiliser les commandes du thème BLOB.

Exemple

L'exemple suivant enregistre trois variables dans un fichier nommé PrefsUti :

```
ECRIRE VARIABLES ("PrefsUti"; VSNom; VLCode; VGIconPict)
```

Variables et ensembles système

Si l'opération s'est correctement déroulée, la variable OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0.

EFFACER VARIABLE

EFFACER VARIABLE (variable)

Paramètre	Type	Description
variable	Variable	Nom de la variable à effacer

Description

EFFACER VARIABLE réinitialise *variable* à la valeur par défaut de son type (par exemple chaîne vide pour les types Alpha et Texte, 0 — zéro — pour les variables numériques, aucun élément pour un tableau etc.). La variable existe toujours en mémoire.

La variable passée dans *variable* peut doit être une variable locale, process ou interprocess.

Note : Il n'est pas nécessaire d'effacer les variables process à la fin de l'exécution d'un process, 4D s'en charge automatiquement. De même, chaque variable locale est automatiquement effacée à la fin de l'exécution de la méthode dans laquelle elle a été créée.

Exemple

Dans un formulaire, vous utilisez une liste déroulante appelée *asMalListeD* n'ayant qu'un rôle d'interface utilisateur. Autrement dit, vous exploitez ce tableau lors de la saisie de données, mais une fois que le formulaire est refermé, vous n'en avez plus besoin. Par conséquent, lors de l'événement Sur libération, vous effacez simplement le tableau :

```
` Méthode objet liste déroulante asMalListeD
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur chargement)
` Initialiser le tableau comme vous le souhaitez...
  TABLEAU ALPHA (63;asMalListeD;...)
` ...
: (Evenement formulaire=Sur libération)
` Vous n'avez plus besoin du tableau
  EFFACER VARIABLE (asMalListeD)
` ...
Fin de cas
```

Indefinie (variable) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
variable	Variable	→	Variable à tester
Résultat	Booléen	↩	Vrai = Variable actuellement indéfinie Faux = Variable actuellement définie

Description

Indefinie retourne **Vrai** si *variable* n'a pas été définie, et **Faux** si *variable* a été définie. Une variable est définie si elle a été créée via une directive de compilation ou si une valeur lui a été assignée. Elle est indéfinie dans les autres cas.

Si la base de données a été compilée, la fonction **Indefinie** retourne **Faux** pour toutes les variables.

Exemple

Votre application gère un process lorsqu'une commande de menu d'un module particulier de la base est sélectionnée : si le process est déjà créé, vous le passez au premier plan ; s'il n'est pas créé, vous le démarrez. Pour cela, pour chaque module de votre application, vous gérez une variable interprocess $\diamond PID\_...$ initialisée dans la **Méthode base Sur ouverture**.

Au cours du développement de la base, vous ajoutez de nouveaux modules. Au lieu de devoir à chaque fois modifier la **Méthode base Sur ouverture** (pour ajouter l'initialisation de la variable $\diamond PID\_...$ correspondante) puis quitter et réouvrir la base pour tout réinitialiser, vous utilisez la fonction **Indefinie** pour gérer "à la volée" l'ajout d'un nouveau module :

```
` Méthode projet M_AJOUT_CLIENTS

Si (Indefinie( $\diamond PID\_AJOUT\_CLIENTS$ )) ` Prise en compte des étapes de développement intermédiaires
  C_ENTIER LONG ( $\diamond PID\_AJOUT\_CLIENTS$ )
   $\diamond PID\_AJOUT\_CLIENTS:=0$ 
Fin de si

Si ( $\diamond PID\_AJOUT\_CLIENTS=0$ )
   $\diamond PID\_AJOUT\_CLIENTS:=Nouveau\ process("P\_AJOUT\_CLIENTS";64*1024;"P\_AJOUT\_CLIENTS")$ 
Sinon
  MONTRER PROCESS ( $\diamond PID\_AJOUT\_CLIENTS$ )
  PASSER AU PREMIER PLAN ( $\diamond PID\_AJOUT\_CLIENTS$ )
Fin de si

` Note: P_AJOUT_CLIENTS, la méthode de gestion des process,
` fixe  $\diamond PID\_ADD\_CUSTOMERS$  à zéro lorsqu'elle est terminée.
```

LIRE VARIABLES

LIRE VARIABLES (nomFichier ; variable {; variable2 ; ... ; variableN})

Paramètre	Type		Description
nomFichier	Chaîne	→	Document contenant la ou les variable(s) à lire
variable	Variable	→	Nom de(s) variable(s) devant recevoir les valeurs

Description

La commande **LIRE VARIABLES** charge une ou plusieurs variable(s) depuis le document désigné par *document*. Ce document doit avoir été créé à l'aide de la commande **ECRIRE VARIABLES**.

Les variables *variable*, *variable2*...*variableN* sont soit créées, soit réécrites si elles existent déjà.

Si vous passez une chaîne vide (""), dans *document*, une boîte de dialogue standard d'ouverture de fichiers apparaît, permettant à l'utilisateur de sélectionner le document à ouvrir. Dans ce cas, la variable système **Document** contiendra le nom du document choisi.

Dans le cadre de bases compilées, les variables utilisées doivent être du même type que celles chargées du disque.

ATTENTION : Cette commande ne traite pas les variables de type Tableau. Pour cela, vous devez utiliser les commandes du thème BLOB.

Exemple

L'exemple suivant charge trois variables d'un document nommé PrefsUti :

```
LIRE VARIABLES ("PrefsUti";VSNom;VLCode;VGIconPict)
```

Variables et ensembles système

La variable système OK prend la valeur 1 si les variables ont été correctement chargées, sinon elle prend la valeur 0.

Web Services (Client)

 Commandes du thème Web Services (Client)

 APPELER WEB SERVICE

 AUTHENTIFIER WEB SERVICE

 FIXER OPTION WEB SERVICE

 FIXER PARAMETRE WEB SERVICE

 Lire infos erreur Web Service

 LIRE RESULTAT WEB SERVICE

4D, à compter de la version 2003, prend en charge les “Web Services”, ce qui signifie que le programme vous permet de publier (partie serveur) et/ou d'utiliser (partie client) des Web Services depuis vos bases de données.

Un Web Service est un ensemble de fonctions publié sur un réseau. Ces fonctions peuvent être invoquées et utilisées par toute application compatible Web Services et connectée au réseau. Les Web Services peuvent effectuer tout type de tâche, comme le suivi d'acheminement de colis chez un transporteur, le commerce électronique, le suivi de valeurs boursières, etc.

Pour plus d'informations sur le concept et le fonctionnement des Web Services, reportez-vous au manuel Mode Développement.

La souscription aux Web Services dans 4D s'effectue simplement à l'aide de l'Assistant Web Services. Dans la plupart des cas, cet assistant sera suffisant pour vous permettre d'utiliser des Web Services. Toutefois, si vous souhaitez personnaliser certains mécanismes, vous devez utiliser les commandes SOAP client de 4D.

Cette section décrit les commandes utilisées pour la souscription par 4D à des Web Services externes (**partie client**). Pour plus d'informations sur les commandes utilisées lors de la publication des Web Services (partie serveur), reportez-vous aux [Commandes du thème Web Services \(Serveur\)](#).

Note : Par convention, les libellés “SOAP” et “Web Service” ont été utilisés respectivement dans les noms des commandes (et des constantes) côté serveur et côté client. Ces deux notions désignent la même technologie.

APPELER WEB SERVICE (urlAccès ; soapAction ; nomMéthode ; nameSpace { ; typeComposé { ; * } })

Paramètre	Type	Description
urlAccès	Chaîne	URL d'accès au Web Service
soapAction	Chaîne	Contenu du champ SOAPAction
nomMéthode	Chaîne	Nom de la méthode
nameSpace	Chaîne	Espace de nommage
typeComposé	Entier long	Configuration de types composés (types simples si omis)
*	Opérateur	Ne pas fermer la connexion

Description

La commande **APPELER WEB SERVICE** permet d'invoquer un Web Service en envoyant une requête HTTP. Cette requête contient le message SOAP préalablement construit à l'aide de la commande **FIXER PARAMETRE WEB SERVICE**.

Tout appel ultérieur à la commande **FIXER PARAMETRE WEB SERVICE** provoquera la construction d'une nouvelle requête. L'exécution d'une commande **APPELER WEB SERVICE** efface également tout éventuel résultat de Web Service précédemment appelé et le remplace par le(s) nouveau(x) résultats.

Passez dans *urlAccès* l'URL complet permettant d'accéder au Web Service (ne confondez pas cet URL avec celui du fichier WSDL, décrivant le Web Service).

- **Accès en mode sécurisé (SSL)** : Si vous souhaitez utiliser le Web Service en mode sécurisé (SSL), passez simplement `https://` en tête de l'URL au lieu de `http://`. Ce paramétrage active automatiquement la connexion en mode sécurisé.

Passez dans le paramètre *soapAction* le contenu du champ SOAPAction de la requête. Ce champ contient généralement la valeur "**NomService#NomMéthode**".

Passez dans le paramètre *nomMéthode* le nom de la méthode distante (appartenant au Web Service) que vous souhaitez exécuter.

Passez dans le paramètre *nameSpace* l'espace de nommage XML utilisé pour la requête SOAP. Pour plus d'informations sur l'espace de nommage XML, reportez-vous au manuel Mode Développement de 4D.

Le paramètre optionnel *typeComposé* permet d'indiquer la configuration des paramètres Web Service envoyés ou reçus (définis à l'aide des commandes **FIXER PARAMETRE WEB SERVICE** et **LIRE RESULTAT WEB SERVICE**). La valeur du paramètre *typeComposé* dépend du mode de publication du Web Service (DOC ou RPC, cf. manuel Mode Développement de 4D) et de ses paramètres.

Vous devez passer dans *typeComposé* l'une des constantes suivantes, placées dans le thème **Web Services (Client)** :

Constante	Type	Valeur
Web Service dynamique	Entier long	0
Web Service entrée manuel	Entier long	1
Web Service manuel	Entier long	3
Web Service sortie manuel	Entier long	2

Chaque constante correspond à une "configuration" de Web Services. Une configuration représente une combinaison entre le mode de publication (RPC/DOC) et les types de paramètres entrée/sortie simples ou composés (aussi appelés "complexes") mis en oeuvre.

Note : La caractéristique "entrée" ou "sortie" des paramètres s'évalue du point de vue de la méthode proxy/du Web Service :

- un paramètre "entrée" est une valeur passée à la méthode proxy et donc au Web Service,
- un paramètre "sortie" est retourné par le Web Service et donc par la méthode proxy (généralement via \$0).

Le tableau suivant fournit les configurations possibles et les constantes correspondantes :

Paramètres entrée		
Paramètres sortie	Simple	Composés
Simple	RPC / Web Service dynamique	RPC / Web Service manuel entrée
Composés	RPC / Web Service manuel sortie	RPC ou DOC / Web Service manuel

Les cinq configurations décrites ci-dessous peuvent donc être mises en oeuvre. Dans tous les cas, 4D se charge de formater la requête SOAP à envoyer au Web Service ainsi que son enveloppe. Il vous appartient de formater le contenu de cette requête suivant la configuration utilisée.

Note : Bien qu'étant des types XML composés, les tableaux de données sont gérés par 4D comme des types simples.

Mode RPC, entrée et sortie simples

Cette configuration est la plus simple à utiliser. Dans ce cas, le paramètre *typeComposé* contient la constante [Web Service dynamique](#) ou est omis.

Les paramètres envoyés et les réponses reçues peuvent être manipulés directement, sans traitement préalable. Reportez-vous à l'exemple de la commande **LIRE RESULTAT WEB SERVICE**.

Mode RPC, entrée composée et sortie simple

Dans ce cas, le paramètre *typeComposé* contient la constante Web Service entrée manuel. Avec cette configuration, vous devez passer "manuellement" au Web Service chaque élément xml source sous la forme d'un BLOB, à l'aide de la commande **FIXER PARAMETRE WEB SERVICE**.

Il vous appartient de formater le BLOB initial sous forme d'élément xml valide. Ce BLOB doit contenir comme premier élément le premier élément "fils" supposé de l'élément <Body> de la requête finale.

- Exemple

```
C_BLOB($1)
C_BOOLEEN($0)

FIXER PARAMETRE WEB SERVICE("MonBlobXML";$1)
APPELER WEB
SERVICE("http://my.domain.com/mon_service";"MonSoapAction";"LaMethode";"http://my.namespace.com/";
Web Service entrée manuel)
LIRE RESULTAT WEB SERVICE($0;"MaVarSortie";*)
```

Mode RPC, entrée simple et sortie composée

Dans ce cas, le paramètre *typeComposé* contient la constante Web Service sortie manuel. Chaque paramètre de sortie sera retourné par le Web Service sous forme d'élément xml stocké dans un BLOB. Vous récupérez ce paramètre à l'aide de la commande **LIRE RESULTAT WEB SERVICE**. Vous pourrez ensuite analyser le contenu du BLOB reçu à l'aide des commandes XML de 4D.

- Exemple

```
C_BLOB($0)
C_BOOLEEN($1)

FIXER PARAMETRE WEB SERVICE("MaVarEntree";$1)
APPELER WEB
SERVICE("http://my.domain.com/mon_service";"MonSoapAction";"LaMethode";"http://my.namespace.com/";
Web Service sortie manuel)
LIRE RESULTAT WEB SERVICE($0;"MonXMLSortie";*)
```

Mode RPC, entrée et sortie composées

Dans ce cas, le paramètre *typeComposé* contient la constante Web Service manuel. Chaque paramètre d'entrée et de sortie devra être stocké sous forme d'élément xml dans des BLOBs, comme décrit dans les deux configurations précédentes.

- Exemple

```
C_BLOB($0)
C_BLOB($1)

FIXER PARAMETRE WEB SERVICE("MonBlobXMLEntree";$1)
APPELER WEB
SERVICE("http://my.domain.com/mon_service";"MonSoapAction";"LaMethode";"http://my.namespace.com/";
Web Service manuel)
LIRE RESULTAT WEB SERVICE($0;"MonXMLSortie";*)
```

Mode DOC

Une méthode proxy d'appel d'un Web Service DOC est semblable à une méthode proxy d'appel d'un Web Service RPC utilisant des paramètres d'entrée et de sortie composés.

La seule différence entre ces deux configurations se situe au niveau du contenu xml des paramètres BLOB passés et reçus. Du point de vue de 4D, la construction et l'envoi de la requête SOAP sont identiques.

- Exemple

```
C_BLOB($0)
C_BLOB($1)

FIXER PARAMETRE WEB SERVICE("MonXMLEntree";$1)
APPELER WEB
SERVICE("http://my.domain.com/mon_service";"MonSoapAction";"LaMethode";"http://my.namespace.com/";
Web Service manuel)
LIRE RESULTAT WEB SERVICE($0;"MonXMLSortie";*)
```

Note : Dans le cas des Web Services DOC, la valeur des chaînes (ci-dessus “MonXMLEntree” et “MonXMLSortie”) passées en paramètres n’a pas d’importance ; il est même possible de passer des chaînes vides (“”). En effet, ces valeurs ne sont pas utilisées dans la requête SOAP contenant le document xml. Il est toutefois obligatoire de passer ces paramètres.

Pour utiliser un Web Service publié en mode DOC (ou en mode RPC avec types composés), il est conseillé de procéder de la manière suivante :

- Générer la méthode proxy à l’aide de l’Assistant Client Web Services.
La méthode proxy sera appelée de la manière suivante : `$BlobXMLresult:=$proxy_MethodeDOC($BlobXMLparam)`
- Prendre connaissance du contenu des requêtes SOAP à envoyer au Web Service à l’aide d’un outil de test en ligne (par exemple <http://soapclient.com/soaptest.html>). Ce type d’outil permet, à partir du WSDL du Web Service, de générer des formulaires HTML de test.
- Copier le contenu xml généré à partir du premier fils de `<body>`.
- Ecrire la méthode permettant de placer les valeurs réelles des paramètres dans le code xml ; ce code doit ensuite être placé dans le BLOB `$BlobXMLparam`.
- Pour l’analyse de la réponse, vous pouvez également utiliser un outil de test en ligne, ou tirer parti du WSDL qui spécifie les éléments retournés.

Le paramètre `*` permet d’optimiser les appels. Lorsqu’il est passé, la commande ne referme pas la connexion utilisée par le process à l’issue de son exécution. Dans ce cas, l’appel suivant à **APPELER WEB SERVICE** réutilise cette même connexion si le paramètre `*` est passé, et ainsi de suite. Pour refermer la connexion, il suffit d’exécuter la commande **APPELER WEB SERVICE** sans le paramètre `*`. Ce mécanisme permet d’accélérer sensiblement les traitements en cas d’appels successifs de plusieurs Web Services sur le même serveur, notamment en configuration WAN (via Internet par exemple). A noter que ce mécanisme s’appuie sur le paramétrage “keep-alive” du serveur Web. Ce paramétrage définit généralement un nombre maximal de requêtes via une même connexion, et peut même les interdire. Si les requêtes **APPELER WEB SERVICE** enchaînées dans la même connexion atteignent ce nombre maximal ou si les connexions keep-alive ne sont pas autorisées, 4D créera une nouvelle connexion pour chaque requête.

Variables et ensembles système

Si la requête est correctement acheminée et que le Web Service l’a acceptée, la variable système OK prend la valeur 1. Sinon, elle prend la valeur 0 et une erreur est retournée.

AUTHENTIFIER WEB SERVICE

AUTHENTIFIER WEB SERVICE (nom ; motDePasse { ; méthodeAuth } { ; * })

Paramètre	Type		Description
nom	Chaîne	→	Nom de l'utilisateur
motDePasse	Chaîne	→	Mot de passe de l'utilisateur
méthodeAuth	Entier long	→	Méthode d'authentification : 0 ou omis=non définie, 1=BASIC, 2=DIGEST
*	Opérateur	→	Si passé : authentification par proxy

Description

La commande **AUTHENTIFIER WEB SERVICE** vous permet d'utiliser des Web Services nécessitant l'authentification de l'application cliente. Les méthodes BASIC et DIGEST sont prises en charge ainsi que la présence d'un proxy.

Note : Pour plus d'informations sur les méthodes d'authentification BASIC et DIGEST, reportez-vous à la section [Sécurité des connexions](#).

Passez dans les paramètres *nom* et *motDePasse* les informations d'identification requises (nom d'utilisateur et mot de passe). Ces informations seront encodées et ajoutées à la requête HTTP envoyée au Web Service via la commande **APPELER WEB SERVICE**. Il est donc nécessaire d'appeler la commande **AUTHENTIFIER WEB SERVICE** avant la commande **APPELER WEB SERVICE**.

Le paramètre facultatif *méthodeAuth* permet d'indiquer la méthode d'authentification à utiliser pour le prochain appel de la commande **APPELER WEB SERVICE**. Vous pouvez passer l'une des valeurs suivantes :

- 2 = utiliser la méthode d'authentification DIGEST
- 1 = utiliser la méthode d'authentification BASIC
- 0 (ou paramètre omis) = utiliser la méthode appropriée. Dans ce cas, 4D envoie une requête supplémentaire afin de négocier la méthode d'authentification.

Si vous passez le paramètre *, vous indiquez que les informations d'authentification s'adressent à un proxy HTTP. Ce paramétrage doit être mis en oeuvre lorsqu'il existe un proxy nécessitant une authentification entre le client du Web Service et le Web Service lui-même. Si le Web Service est lui-même authentifié, une double authentification est requise (cf. exemple).

Par défaut, les informations d'authentification sont réinitialisées après chaque requête. Vous devez donc utiliser la commande **AUTHENTIFIER WEB SERVICE** avant chaque **APPELER WEB SERVICE**. Il est toutefois possible de conserver temporairement ces informations à l'aide d'une option de la commande **FIXER OPTION WEB SERVICE**. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'exécuter la commande **AUTHENTIFIER WEB SERVICE** avant chaque **APPELER WEB SERVICE**.

En cas d'échec de l'authentification, le serveur SOAP retourne une erreur que vous pouvez identifier à l'aide de la commande [Lire infos erreur Web Service](#).

Exemple

Authentification auprès d'un Web Service situé derrière un proxy :

```
`Authentification au Web Service en mode DIGEST
AUTHENTIFIER WEB SERVICE ("SoapUser";"123";2)
`Authentification au proxy en mode par défaut
AUTHENTIFIER WEB SERVICE ("ProxyUser";"456";*)
APPELER WEB SERVICE (...)
```

FIXER OPTION WEB SERVICE (option ; valeur)

Paramètre	Type	Description
option	Entier long	Code de l'option à fixer
valeur	Entier long, Texte	Valeur de l'option

Note préliminaire

Cette commande est destinée aux utilisateurs avancés des Web Services. Son emploi est facultatif.

Description

La commande **FIXER OPTION WEB SERVICE** permet de définir différentes options qui seront utilisées lors de la prochaine requête SOAP déclenchée par la commande **APPELER WEB SERVICE**.

Vous pouvez appeler cette commande autant de fois qu'il y a d'options à fixer.

Passez dans le paramètre *option* le numéro de l'option à définir et dans le paramètre *valeur* la nouvelle valeur de l'option. Vous pouvez utiliser pour ces deux paramètres une des constantes prédéfinies suivantes, situées dans le thème :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Web Service afficher dial auth	Entier long	4	<i>valeur</i> = 0 (ne pas afficher le dialogue) ou 1 (afficher le dialogue) Cette option gère l'affichage de boîte de dialogue d'authentification lors de l'exécution de la commande APPELER WEB SERVICE . Par défaut, cette commande ne provoque jamais l'affichage de la boîte de dialogue, vous devez en principe utiliser la commande AUTHENTIFIER WEB SERVICE . Toutefois, si vous souhaitez qu'une boîte de dialogue d'authentification apparaisse pour que l'utilisateur saisisse ses identifiants, vous devez utiliser cette option : passez 1 dans <i>valeur</i> pour afficher la boîte de dialogue, et 0 sinon. La boîte de dialogue n'apparaît que si le service Web requiert une authentification.
Web Service compression HTTP	Entier long	6	<i>valeur</i> = <u>Web Service compression deflate</u> Cette option permet d'activer un mécanisme interne de compression des requêtes SOAP afin d'accélérer les échanges inter-applications 4D. Lorsque vous exécutez l'instruction FIXER OPTION WEB SERVICE (Web Service compression HTTP; Web Service compression deflate) sur le client 4D du Web Service, les données de la prochaine requête SOAP envoyée par le client seront compressées en utilisant un mécanisme standard HTTP avant leur envoi au serveur SOAP 4D. Le serveur décompressera et analysera la requête puis répondra en utilisant automatiquement le même mécanisme. Seule la requête suivant l'appel de la commande FIXER OPTION WEB SERVICE est affectée. Vous devez donc appeler cette commande chaque fois que vous voulez utiliser la compression. Par défaut, 4D ne compresse pas les requêtes HTTP des Web Services. Note : "Deflate" est le nom de l'algorithme de compression utilisé en interne par 4D. Ce mécanisme ne peut pas être utilisé pour des requêtes adressées à un serveur SOAP 4D d'une version antérieure à la 11.3. Afin de vous permettre d'optimiser encore ce fonctionnement, des options supplémentaires configurent le seuil et le taux de compression des requêtes. Ces options sont accessibles via la commande FIXER PARAMETRE BASE .
Web Service effacer infos auth	Entier long	5	<i>valeur</i> = 0 (ne pas effacer les informations) ou 1 (les effacer) Cette option permet d'indiquer à 4D de mémoriser les informations d'authentification de l'utilisateur (nom d'utilisateur, mot de passe, méthode, etc.), dans le but de les réutiliser par la suite. Par défaut, ces informations sont effacées après chaque exécution de la commande APPELER WEB SERVICE . Passez 0 dans <i>valeur</i> pour les mémoriser et 1 pour les effacer. A noter que lorsque vous passez 0, les informations sont conservées pendant la session mais ne sont pas stockées.
Web Service header SOAP	Entier long	2	<i>valeur</i> = référence d'élément xml racine à insérer en tant que header (en-tête) de la requête SOAP. Cette option permet d'insérer un header dans la requête SOAP générée par la commande APPELER WEB SERVICE . Par défaut, les requêtes SOAP ne comportent pas d'en-tête spécifique. Cependant, certains Web Services requièrent la présence de cet en-tête, par exemple pour la gestion de paramètres d'identification.
Web Service timeout HTTP	Entier long	1	<i>valeur</i> = "timeout" de la partie cliente exprimé en secondes. Le timeout de la partie cliente est le délai d'attente du client Web Service en cas de non-réponse du serveur. A l'issue de ce délai, le client referme la session, la requête est perdue. Par défaut, ce délai est de 180 secondes. Il peut être modifié en raison de caractéristiques particulières (état du réseau, spécificités du Web Service, etc.).
Web Service version SOAP	Entier long	3	<i>valeur</i> = <u>Web Service SOAP_1_1</u> ou <u>Web Service SOAP_1_2</u> Cette option permet de préciser la version du protocole SOAP utilisée dans la requête. Passez dans <i>valeur</i> la constante <u>Web Service SOAP_1_1</u> pour indiquer la version 1.1 et la constante <u>Web Service SOAP_1_2</u> pour indiquer la version 1.2.

L'ordre d'appel des options n'a pas d'importance. Si une même *option* est définie plusieurs fois, seule la valeur du dernier appel est prise en compte.

Exemple 1

Insertion d'un en-tête personnalisé dans la requête SOAP :

```
` Création d'une référence XML
C_ALPHA(16;vRefRacine;vRefElement)
vRefRacine:=DOM Creer ref XML("RootElement")
vxPath:="/RootElement/Elem1/Elem2/Elem3"
vRefElement:=DOM Creer element XML(vRefRacine;vxPath)
`Modification de l'en-tête SOAP avec la référence
FIXER OPTION WEB SERVICE(Web_Service_header_SOAP;vRefElement)
```

Exemple 2

Utilisation de la version 1.2 du protocole SOAP :

```
FIXER OPTION WEB SERVICE(Web_Service_version_SOAP;Web_Service_SOAP_1_2)
```

FIXER PARAMETRE WEB SERVICE

FIXER PARAMETRE WEB SERVICE (nom ; valeur {; typeSOAP})

Paramètre	Type		Description
nom	Chaîne	→	Nom du paramètre à inclure dans la requête SOAP
valeur	Variable	→	Variable 4D contenant la valeur du paramètre
typeSOAP	Chaîne	→	Type SOAP du paramètre

Description

La commande **FIXER PARAMETRE WEB SERVICE** permet de définir un paramètre utilisé pour une requête SOAP cliente. Appelez autant de fois cette commande qu'il y a de paramètres dans la requête.

Passez dans *nom* le nom du paramètre tel qu'il doit apparaître dans la requête SOAP.

Passez dans *valeur* la variable 4D contenant la valeur du paramètre. Dans le cadre des méthodes proxy, cette variable est généralement \$1, \$2, \$3, etc., correspondant à un paramètre 4D passé à la méthode proxy lors de son appel. Il est toutefois possible d'utiliser des variables intermédiaires.

Note : Chaque variable ou tableau 4D utilisé(e) doit être préalablement déclaré(e) à l'aide des commandes des thèmes "Compilateur" et "Tableaux".

Par défaut, 4D détermine automatiquement le type SOAP le plus approprié pour le paramètre *nom* en fonction du contenu de *valeur*. L'indication du type est incluse dans la requête.

Toutefois, vous pouvez vouloir "forcer" la définition du type SOAP du paramètre. Dans ce cas, vous pouvez passer le paramètre optionnel *typeSOAP* ; vous devez utiliser une des chaînes de caractères suivantes (types de données primaires) :

typeSOAP	Description
string	Chaîne
int	Entier long
boolean	Booléen
float	Réel 32 bits
decimal	Réel avec décimale
double	Réel 64 bits
duration	Durée en années mois jours heures minutes secondes, par exemple : P1Y2M3DT10H30M
datetime	Date et heure au format ISO8601, par exemple 2003-05-31T13:20:00
time	Heure, par exemple 13:20:00
date	Date, par exemple 2003-05-31
gyearmonth	Année et mois (calendrier grégorien), par exemple 2003-05
gyear	Année (calendrier grégorien), par exemple 2003
gmonthday	Mois et jour (calendrier grégorien), par exemple --05-31
gday	Jour (calendrier grégorien), par exemple ---31
gmonth	Mois (calendrier grégorien), par exemple --10--
hexbinary	Valeur exprimée en hexadécimal
base64binary	BLOB
anyuri	Uniform Resource Identifier (URI), par exemple : http://www.societe.com/page
qname	Nom XML qualifié (espace de nommage et partie locale)
notation	Attribut Notation

Note : Pour plus d'informations sur les types de données XML, reportez-vous à l'URL <http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/>

Exemple

Cet exemple définit deux paramètres :

```
C_TEXTE ($1)
C_TEXTE ($2)
FIXER PARAMETRE WEB SERVICE ("ville"; $1)
FIXER PARAMETRE WEB SERVICE ("pays"; $2)
```

Lire infos erreur Web Service

Lire infos erreur Web Service (typeInfo) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
typeInfo	Entier long	➡	Information à récupérer
Résultat	Chaîne	↺	Information sur la dernière erreur SOAP

Description

La commande **Lire infos erreur Web Service** retourne des informations relatives à l'erreur éventuellement générée lors de l'exécution de la dernière requête SOAP adressée à un Web Service. Cette commande doit généralement être appelée dans le cadre d'une méthode d'appel sur erreur installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

Le paramètre *typeInfo* vous permet d'indiquer le type d'information que vous souhaitez obtenir. Vous devez passer une des constantes suivantes, placées dans le thème :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Web Service code erreur	Entier long	0	Code d'erreur principal (défini par 4D). Ce code est également retourné dans la variable système Error. Voici la liste des codes pouvant être retournés : 9910 : Erreur Web Service (voir aussi Web Service origine erreur) 9911 : Erreur de l'analyseur xml 9912 : Erreur HTTP (voir aussi Web Service code erreur HTTP) 9913 : Erreur réseau 9914 : Erreur interne
Web Service code erreur HTTP	Entier long	2	Code de l'erreur HTTP (à utiliser en cas d'erreur principale 9912).
Web Service message	Entier long	1	Message détaillé décrivant l'erreur. Le type de message diffère suivant le type d'erreur principale. - Si erreur principale = 9910 (Erreur Web Service) : la cause de l'erreur SOAP est retournée (ex : "méthode appelée inexistante"). - Si erreur principale = 9911 (Erreur de l'analyseur xml) : l'emplacement de l'erreur dans le document xml est retourné. - Si erreur principale = 9912 (Erreur HTTP) : - si l'erreur HTTP est située dans l'intervalle [300-400] (problèmes lié à l'emplacement du document demandé), le nouvel emplacement de l'URL demandé est retourné. - pour tout autre code d'erreur HTTP, le <body> est renvoyé. - Si erreur principale = 9913 (Erreur réseau) : la cause de l'erreur réseau est retournée (ex : "AdresseServeur : erreur DNS") - Si erreur principale = 9914 (Erreur interne) : la cause de l'erreur interne est retournée Cause de l'erreur (retournée par le protocole SOAP — à utiliser en cas d'erreur principale 9910). - Version Mismatch (les versions ne correspondent pas). - Must Understand (un paramètre défini comme obligatoire n'a pas pu être interprété par le serveur) - Client Fault (erreur client) - Server Fault (erreur serveur) - Encoding Unknown (encodage inconnu)
Web Service origine erreur	Entier long	3	

Une chaîne vide est retournée lorsqu'aucune information n'est disponible, en particulier si la dernière requête SOAP n'a pas généré d'erreur.

LIRE RESULTAT WEB SERVICE

LIRE RESULTAT WEB SERVICE (valeurRetour {; nomRetour {; *} })

Paramètre	Type		Description
valeurRetour	Variable	←	Valeur renvoyée par le Web Service
nomRetour	Chaîne	→	Nom du paramètre à récupérer
*		→	Libérer la mémoire

Description

La commande **LIRE RESULTAT WEB SERVICE** permet de récupérer une valeur renvoyée par le Web Service à l'issue du traitement effectué.

Note : Cette commande doit être utilisée uniquement après la commande **APPELER WEB SERVICE**.

Le paramètre *valeurRetour* reçoit la valeur renvoyée par le Web Service. Passez dans ce paramètre une variable 4D. Cette variable est généralement \$0, correspondant à la valeur renvoyée par la méthode proxy. Il est toutefois possible d'utiliser des variables intermédiaires (vous devez utiliser des variables process uniquement).

Note : Chaque variable ou tableau 4D utilisé(e) doit être préalablement déclaré(e) à l'aide des commandes des thèmes "Compilateur" et "Tableaux".

Le paramètre optionnel *nomRetour* permet de spécifier le nom du paramètre à récupérer. Toutefois, comme la plupart des Web Services retournent une seule valeur, ce paramètre n'est généralement pas nécessaire.

Le paramètre *, optionnel, indique au programme de libérer la mémoire consacrée au traitement de la requête. Vous devez passer ce paramètre après la récupération de la dernière valeur renvoyée par le Web Service.

Exemple

Imaginons un Web Service retournant l'heure courante dans n'importe quelle ville du monde. Les paramètres reçus par le Web Service sont le nom de la ville et le code du pays. Le Web Service retourne alors l'heure correspondante. La méthode proxy d'appel pourrait être de la forme suivante :

```
C_TEXTE($1)
C_TEXTE($2)
C_HEURE($0)

FIXER PARAMETRE WEB SERVICE("ville";$1)
FIXER PARAMETRE WEB SERVICE("code_pays";$2)

APPELER WEB SERVICE("http://www.villesdumonde.com/WS";"WSHeures#Heure_ville";"Heure_ville";
"http://www.villesdumonde.com/namespace/default")

Si(OK=1)
    LIRE RESULTAT WEB SERVICE($0;"retour";*)
Fin de si
```

Web Services (Serveur)

-  Commandes du thème Web Services (Serveur)
-  DECLARATION SOAP
-  ENVOYER ERREUR SOAP
-  Est une requete SOAP
-  Lire informations SOAP

Commandes du thème Web Services (Serveur)

La publication de Web Services dans 4D s'effectue simplement à l'aide d'options dans les propriétés des méthodes. Dans la plupart des cas, ce fonctionnement sera suffisant pour vous permettre de publier des Web Services. Toutefois, si vous souhaitez personnaliser certains mécanismes, utiliser des tableaux de données..., vous devez utiliser les commandes SOAP serveur de 4D.

Cette section décrit les commandes utilisées lors de la publication dans 4D de Web Services (**partie serveur**). Pour des informations générales sur les Web Services ou la description des commandes utilisées lors de la souscription aux Web Services (partie client), reportez-vous à la section [Commandes du thème Web Services \(Client\)](#).

Note : Les libellés "SOAP" et "Web Service" ont été utilisés respectivement dans les noms des commandes (et des constantes) côté serveur et côté client par convention uniquement. Ces deux notions désignent la même technologie.

DECLARATION SOAP (variable ; type ; entrée_sortie { ; alias })

Paramètre	Type	Description
variable	Variable	Variable référençant un argument SOAP entrant ou sortant
type	Entier long	Type 4D vers lequel pointe l'argument
entrée_sortie	Entier long	1 = Entrée SOAP, 2 = Sortie SOAP
alias	Chaîne	Nom publié pour cet argument lors des échanges SOAP

Description

La commande **DECLARATION SOAP** permet de déclarer explicitement le type des paramètres utilisés dans une méthode 4D publiée comme Web Service.

Lorsqu'une méthode est publiée en tant que Web Service, les paramètres standard \$0, \$1... \$n sont utilisés pour décrire les paramètres du Web Service auprès du monde extérieur (notamment dans le fichier WSDL). Le protocole SOAP exigeant que les paramètres soient explicitement nommés, 4D utilise par défaut les noms "FourD_arg0, FourD_arg1 ... FourD_argn".

Ce fonctionnement par défaut peut toutefois s'avérer problématique pour les raisons suivantes :

- Il n'est pas possible de déclarer \$0 ou \$1, \$2, etc. en tant que tableau. Il est donc nécessaire d'utiliser des pointeurs, mais dans ce cas il reste à connaître le type des valeurs pour la génération du fichier WSDL.
- Il peut être utile ou nécessaire de personnaliser les noms des paramètres (entrants et sortants).
- Vous pouvez vouloir utiliser des paramètres tels que des structures XML et des références DOM.
- Il peut également être nécessaire de retourner des valeurs d'une taille supérieure à 32 Ko (limite des arguments de type Texte dans les bases de données en mode non Unicode).
- Enfin, ce fonctionnement rend impossible le retour de plus d'une valeur par appel (dans \$0).

La commande **DECLARATION SOAP** permet de s'affranchir de ces limites. Vous pouvez exécuter cette commande pour chaque paramètre entrant et sortant et lui assigner un nom et un type.

Note : Même si la commande **DECLARATION SOAP** est utilisée, il est nécessaire de déclarer les variables et tableaux 4D dans la méthode Compiler_Web à l'aide des commandes du thème "Compilateur".

Passez dans *variable* la variable 4D à référencer dans l'appel du Web Service.

Attention, vous pouvez référencer uniquement des variables process ou les arguments des méthodes 4D (\$0 à \$n). Les variables locales et interprocess ne peuvent pas être utilisées.

Par défaut, seuls des arguments de type Texte pouvant être utilisés, les réponses du serveur SOAP sont en principe limitées à 32 Ko dans les bases de données en mode non Unicode. Il est toutefois possible de retourner des arguments SOAP d'une taille supérieure à 32 Ko, en utilisant des BLOBs. Pour cela, il suffit de déclarer les arguments en type BLOB avant d'appeler la commande **DECLARATION SOAP** (cf. exemple 4).

Note : Côté client, si vous souscrivez à ce type de Web Service avec 4D, l'assistant Web Services générera naturellement une variable de type Texte dans la méthode proxy. Pour pouvoir l'utiliser, il vous suffit de retyper cette variable de retour en BLOB dans la méthode proxy.

Passez dans *type* le type 4D correspondant. La plupart des types de variables et de tableaux 4D peuvent être employés. Vous pouvez utiliser les constantes ci-dessous, placées dans le thème "**Types champs et variables**", ainsi que, pour les types XML, deux constantes du thème "" :

Constante	Type	Valeur
Est un BLOB	Entier long	30
Est un booléen	Entier long	6
Est un entier	Entier long	8
Est un entier long	Entier long	9
Est un numérique	Entier long	1
Est un tableau booléen	Entier long	22
Est un tableau chaîne	Entier long	21
Est un tableau date	Entier long	17
Est un tableau entier	Entier long	15
Est un tableau entierlong	Entier long	16
Est un tableau numérique	Entier long	14
Est un tableau texte	Entier long	18
Est un texte	Entier long	2
Est une date	Entier long	4
Est une heure	Entier long	11
Est une variable chaîne	Entier long	24

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Est un XML	Entier long	36	
Est une référence DOM	Entier long	37	

Passez dans *entrée_sortie* une valeur indiquant si le paramètre traité est "entrant" (c'est-à-dire correspondant à une valeur reçue par la méthode) ou "sortant" (c'est-à-dire correspondant à une valeur retournée par la méthode). Vous pouvez utiliser les constantes prédéfinies suivantes, placées dans le thème "" :

Constante	Type	Valeur
SOAP entrée	Entier long	1
SOAP sortie	Entier long	2

Utilisation de types XML

Vous pouvez déclarer des variables de type "structure XML" et "référence DOM", aussi bien en entrée qu'en sortie, via les constantes [Est un XML](#) et [Est une référence DOM](#). Lorsque des paramètres de ce type sont définis, aucun traitement ni encodage ne leur est appliqué, les données sont transmises telles quelles (cf. exemple 5).

- Paramètres sortants :
 - [Est un XML](#) indique que le paramètre contient une structure XML,
 - [Est une référence DOM](#) indique que le paramètre contient la référence DOM d'une structure XML. Dans ce cas, l'insertion de la structure XML dans le message SOAP équivaut à l'exécution de la commande **DOM EXPORTER VERS VARIABLE**.

Note : Dans le cas de références DOM utilisées en paramètres sortants, il est recommandé d'utiliser des références globales, créées par exemple au démarrage et closes à la fermeture de l'application. En effet, une référence DOM créée au sein du Web Service lui-même ne peut pas être refermée avec **DOM FERMER XML** sinon le Web Service ne retourne plus rien. Les appels multiples au Web Service impliquent alors la création d'autant de références DOM non refermées, ce qui peut provoquer une saturation de la mémoire.

- Paramètres entrants :
 - [Est un XML](#) indique que le paramètre doit recevoir un argument XML envoyé par le client SOAP.
 - [Est une référence DOM](#) indique que le paramètre doit recevoir la référence DOM d'une structure XML correspondant à l'argument XML envoyé par le client SOAP.
- Modification de la WSDL : Les structures XML seront déclarées par 4D du type "anyType" (indéterminé) dans la WSDL. Si vous souhaitez typer précisément une structure XML, vous devez sauvegarder le fichier WSDL et ajouter manuellement le schéma de données souhaité dans la section <types> de la WSDL.

Méthode COMPILER_WEB

Les arguments SOAP entrants référencés à l'aide de variables 4D (et non via les arguments des méthodes 4D) doivent être préalablement déclarés dans la méthode projet COMPILER_WEB. En effet, l'utilisation de variables process dans les méthodes Web Services nécessite leur déclaration avant l'appel de la méthode. La méthode projet COMPILER_WEB est appelée, si elle existe, à chaque requête SOAP acceptée. Par défaut, la méthode COMPILER_WEB n'existe pas. Vous devez la créer explicitement.

A noter que la méthode COMPILER_WEB est également appelée par le serveur Web de 4D lors de la réception de requêtes Web "classiques" de type POST (cf. section [URLs et actions de formulaires](#)).

Passez dans *alias* le nom de l'argument tel qu'il doit apparaître dans la WSDL et dans les échanges SOAP. **Attention**, ce nom doit être unique dans l'appel RPC (paramètres entrants et sortants confondus), sinon seule la dernière déclaration sera prise en compte par 4D.

Note : Les noms des arguments ne doivent pas débuter par un chiffre ni contenir d'espaces. En outre, pour éviter tout risque d'incompatibilité, il est recommandé de ne pas utiliser de caractères étendus (tels que des caractères accentués).

Si le paramètre *alias* est omis, 4D utilisera par défaut le nom de la variable ou **FourD_argN** pour les arguments des méthodes 4D (\$0 à \$n).

Note : La commande **DECLARATION SOAP** doit être incluse dans la méthode publiée comme Web Service. Il n'est pas possible de l'appeler d'une autre méthode.

Exemple 1

Cet exemple spécifie un nom de paramètre :

```
` Dans la méthode COMPILER_WEB
C_ENTIER_LONG($1)

`Dans la méthode du service Web
DECLARATION SOAP($1;Est un entier long;SOAP entrée;"zipcode")
` Lors de la génération du fichier WSDL et des appels SOAP, le libellé
` zipcode sera utilisé au lieu de fourD_arg1
```

Exemple 2

Cet exemple permet de récupérer un tableau de codes postaux sous forme d'entiers longs :

```
`Dans la méthode COMPILER_WEB
```

```
TABLEAU ENTIER LONG(tab_codes;0)
```

```
`Dans la méthode du service Web
```

```
DECLARATION SOAP(tab_codes;Est un tableau entierlong;SOAP entrée;"in_tab_codes")
```

Exemple 3

Cet exemple permet de référencer deux valeurs de retour sans spécifier de nom d'argument :

```
DECLARATION SOAP(ret1;Est un entier long;SOAP sortie)
```

```
DECLARATION SOAP(ret2;Est un entier long;SOAP sortie)
```

Exemple 4

Cet exemple permet au serveur SOAP de 4D de retourner un argument d'une taille supérieure à 32 Ko dans les bases de données en mode non Unicode :

```
C_BLOB($0)
```

```
DECLARATION SOAP($0;Est un texte;SOAP sortie)
```

Notez le type Est un texte (et non Est un BLOB). Cette astuce permet un formatage correct de l'argument.

Exemple 5

Cet exemple illustre l'effet des différents types de déclarations :

```
TOUT SELECTIONNER([Contact])
```

```
`Construction d'une structure XML à partir de la sélection de Contacts et stockage du XML dans un BLOB
```

```
C_BLOB(ws_vx_xmlBlob)
```

```
getContactsXML(->ws_vx_xmlBlob)
```

```
`Récupération de la structure XML dans une variable texte
```

```
C_TEXTE(ws_vt_xml)
```

```
ws_vt_xml:=BLOB vers texte(ws_vx_xmlBlob;UTF8 Texte sans longueur)
```

```
`Récupération d'une référence DOM vers la structure XML
```

```
C_TEXTE(ws_vt_refXML)
```

```
ws_vt_refXML:=DOM Analyser variable XML(ws_vt_xml)
```

```
`Test des différentes déclarations
```

```
DECLARATION SOAP(ws_vx_xmlBlob;Est un BLOB;SOAP sortie;"contactListsX")
```

```
`Le XML est converti en Base64 par 4D
```

```
DECLARATION SOAP(ws_vt_xml;Est un texte;SOAP sortie;"contactListsText")
```

```
`Le XML est converti en texte par 4D (< > deviennent des entités)
```

```
DECLARATION SOAP(ws_vt_xml;Est un XML;SOAP sortie;"contactsXML")
```

```
`Le XML est passé en texte XML
```

```
DECLARATION SOAP(ws_vx_xmlBlob;Est un XML;SOAP sortie;"contactsBlob")
```

```
`Le XML est passé en BLOB XML
```

```
DECLARATION SOAP(ws_vt_refXML;Est une référence DOM;SOAP sortie;"contactByRef")
```

```
`Le XML est passé en tant que référence
```

ENVOYER ERREUR SOAP

ENVOYER ERREUR SOAP (*typeErreur* ; *description*)

Paramètre	Type		Description
<i>typeErreur</i>	Entier long	→	1 = Erreur Client, 2 = Erreur Serveur
<i>description</i>	Chaîne	→	Description de l'erreur à envoyer au client SOAP

Description

La commande **ENVOYER ERREUR SOAP** permet de retourner une erreur à un client SOAP en indiquant l'origine de l'erreur : client ou serveur. Utiliser cette commande vous permet de signaler une erreur à un client sans devoir retourner de résultat.

Par exemple, une erreur côté client peut être détectée lorsque vous publiez un Web Service "Racine_carree" et qu'un client envoie une requête avec un nombre négatif ; vous pouvez utiliser cette commande afin d'indiquer au client qu'une valeur positive est requise.

Une erreur possible côté serveur peut être par exemple un manque de mémoire survenu lors de l'exécution de la méthode.

Passez dans *typeErreur* l'origine de l'erreur. Vous pouvez utiliser les constantes prédéfinies suivantes, placées dans le thème "" :

Constante	Type	Valeur
SOAP erreur client	Entier long	1
SOAP erreur serveur	Entier long	2

Passez dans *description* un descriptif de l'erreur. Si l'implémentation du client est conforme, l'erreur pourra être traitée.

Exemple

Pour reprendre l'exemple du Web Service "Racine_carree" fourni dans la description de la commande, l'instruction suivante peut être utilisée pour traiter les requêtes sur des nombres négatifs :

```
ENVOYER ERREUR SOAP(SOAP erreur client;"Valeurs positives requises")
```

Est une requete SOAP

Est une requete SOAP -> Résultat

Paramètre	Type		Description
Résultat	Booléen		Vrai si la requête est SOAP, Faux sinon

Description

La commande **Est une requete SOAP** retourne **Vrai** si le code en cours d'exécution fait partie d'une requête SOAP.

Cette commande peut être utilisée pour des raisons de sécurité dans la **Méthode base Sur authentification Web** afin de déterminer la nature des requêtes reçues.

Lire informations SOAP

Lire informations SOAP (numInfo) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
numInfo	Entier long	→	Numéro du type d'information SOAP à lire
Résultat	Chaîne	↩	Information SOAP

Description

La commande **Lire informations SOAP** permet de récupérer sous forme de chaîne de caractères différents types d'informations concernant une requête SOAP.

Lorsque vous traitez une requête SOAP, il peut être utile d'obtenir des informations supplémentaires — en-dehors des valeurs des paramètres RPC — sur la requête. Par exemple, pour des raisons de sécurité, vous pouvez utiliser cette commande dans la **Méthode base Sur authentification Web** afin de connaître le nom de la méthode Web Service demandée.

Passez dans le paramètre *numInfo* le numéro du type d'information SOAP à connaître. Vous pouvez utiliser les constantes prédéfinies suivantes, placées dans le thème "" :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
SOAP nom méthode	Entier long	1	Nom de la méthode offerte comme Web Service sur le point d'être exécutée
SOAP nom service	Entier long	2	Nom du Web Service auquel appartient la méthode

Note : Pour des raisons de sécurité également, il est possible de définir la taille maximale des requêtes Web Services adressées à 4D. Ce paramétrage est effectué à l'aide de la commande **FIXER PARAMETRE BASE** (thème "Définition structure").

XML

 Présentation des commandes XML génériques

 XML DECODER Nouveauté 12.0

 XML FIXER OPTIONS Nouveauté 12.0

 XML LIRE ERREUR

 XML LIRE OPTIONS Nouveauté 12.0

 XSLT APPLIQUER TRANSFORMATION

 XSLT FIXER PARAMETRE

 XSLT LIRE ERREUR

🌿 Présentation des commandes XML génériques

Ce thème regroupe les commandes XML génériques "utilitaires" de 4D. Il s'agit des commandes de gestion d'erreurs et d'options ainsi que des commandes spécialisées dans le XSL.


Pour des informations générales sur le XML (présentation, glossaire) ainsi que sur les différences entre les modes DOM et SAX, veuillez vous reporter à la section **Présentation des commandes XML DOM**.

Prise en charge des transformations XSL

4D prend en charge l'application de feuilles de style XSL (eXtended Stylesheet Language). Le langage XSL permet de modifier le balisage d'un document XML.

Le langage XSL comporte deux facettes :

- **le formatage** : il permet d'appliquer des règles de style et d'affichage pour les éléments XML, un peu à l'image des CSS (Cascading StyleSheet) du langage HTML.
- **la transformation** : il permet de transformer un balisage XML en un autre système de balisage, par exemple en HTML. Cette fonction de transformation est plus spécifiquement appelée **XSLT**. Une feuille de style XSL peut entièrement réorganiser les éléments XML d'un document en les sélectionnant puis en les transformant en d'autres éléments. Cette fonction est utile par exemple pour harmoniser un ensemble de documents XML disparates.



Note : 4D utilise la librairie Xalan-C_1_6_0.dll pour la réalisation des transformations XSL. Xalan est un processeur XSLT du domaine public. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'adresse <http://xml.apache.org/xalan-c/index.html>.

Les feuilles de style XSL sont des documents texte (extension ".xml") générés manuellement ou à l'aide d'applications spécialisées. Le langage XSL comporte divers éléments et fonctions permettant d'effectuer tout type de transformation dynamique. Pour plus d'informations sur ce langage, reportez-vous au site <http://xmllfr.org> (par exemple).

4D vous permet de transformer un document XML à l'aide d'une feuille de style XSL existante (commande **XSLT APPLIQUER TRANSFORMATION**). En outre, 4D vous permet de modifier à la volée des paramètres de la feuille de style XSL via la commande **XSLT FIXER PARAMETRE**.

Note : Une option de la boîte de dialogue d'exportation permet également d'utiliser une feuille de style XSL lors d'un export XML et donc de générer un document XML transformé.

Qu'est-ce que le SVG ?

SVG (Scalable Vector Graphics) est un format de fichier permettant de décrire en XML un graphique vectoriel (extension .svg). L'utilisation la plus courante du SVG est la publication de données statistiques ou cartographiques.

Ces fichiers peuvent être visualisés dans les navigateurs Web, soit nativement, soit via des plug-ins. 4D v11 comporte un moteur de rendu SVG vous permettant de visualiser les fichiers SVG dans les champs ou les variables image. La commande **SVG EXPORTER VERS IMAGE** vous permet de générer une image dans 4D à partir d'une description SVG. A noter également que la commande **GRAPHE** permet de tirer parti du moteur SVG intégré de 4D.

Pour plus d'informations sur ce format, reportez-vous à l'adresse <http://www.w3.org/Graphics/SVG/>.

XML DECODER

XML DECODER (valeurXML ; objet4D)

Paramètre	Type	Description
valeurXML	Texte	➔ Valeur de type texte provenant d'une structure XML
objet4D	Champ, Variable	➔ Variable ou champ 4D devant recevoir la valeur XML convertie

Description

La commande **XML DECODER** convertit une valeur stockée en tant que chaîne XML en une valeur 4D typée. La conversion est effectuée automatiquement en fonction de règles suivantes :

Valeur	Exemples	Conversion sur système français
numérique	<Prix>8,5</Prix><Prix>8.5</Prix>	Réel : 8,5
booléenne	<Double>1</Double> <Double>0</Double> ou <Double>vrai</Double> <Double>faux</Double>	Booléen : Vrai/Faux
BLOB		Décodage base64
Images		Décodage base64 + commande BLOB vers image
Dates	2009-10-25T01:03:20+01:00	Suppression de la partie heure et du fuseau horaire : !25/10/2009!
Heures	2009-10-25T01:03:20+01:00	Suppression de la partie date et du fuseau horaire : ?01:03:20?

Exemple

Importation de données depuis un document XML dans lequel les valeurs sont stockées en tant qu'attributs.

Exemple de document XML :

```
<CD Date="2003-01-01T00:00:00Z" Description="Ce double CD réédité par EMI en 1995 réunit 4 Stabat mater. Celui de Rossini interprété par l'orchestre Symphonique de Berlin dirigé par Karl Forster. Il est suivi de l'œuvre de Verdi, Philharmonia Orchestra dirigé par Carlo Maria Giulini. Sur le deuxième CD, on trouve Francis Poulenc interprété par Régine Crespin. Cette compilation se termine avec une version moins connue, celle du polonais Karol Szymanowski. Orchestre Symphonique de la Radio Nationale polonaise dirigée par Antoni Wit" Double="true" Duree="7246" Genre="Musique sacrée" ID_CD="5" Interprete="Divers" Prix="8.5" Titre="4 Stabat mater"/>
```

Repeter

```
MyEvent:=SAX Lire noeud XML(DocRef)
```

Au cas ou

```
: (MyEvent=XML Début élément)
```

```
TABLEAU TEXTE (tAttrNames;0)
```

```
TABLEAU TEXTE (tAttrValues;0)
```

```
SAX LIRE ELEMENT XML (DocRef;vName;vPrefix;tAttrNames;tAttrValues)
```

```
Si (vName="CD")
```

```
CREER ENREGISTREMENT ([CD])
```

```
Boucle ($i;1;Taille tableau (tAttrNames))
```

```
$attrName:=tAttrNames{$i}
```

Au cas ou

```
: ($attrName="ID_CD")
```

```
XML DECODER (tAttrValues{$i}; [CD] ID_CD)
```

```
: ($attrName="Titre")
```

```
[CD]uvre:=tAttrValues{$i}
```

```
: ($attrName="Prix")
```

```
XML DECODER (tAttrValues{$i}; [CD] Prix)
```

```
: ($attrName="Date")
```

```
XML DECODER (tAttrValues{$i}; [CD] Date saisie)
```

```
: ($attrName="Duree")
```

```
XML DECODER (tAttrValues{$i}; [CD] Durée_totale)
```

```
: ($attrName="Double")
```

```
XML DECODER (tAttrValues{$i}; [CD] CD_Double)
```

```
Fin de cas
```

```
Fin de boucle
```

```
Fin de si
```

...

Fin de cas

Jusque(MyEvent=XML Fin document)

XML FIXER OPTIONS

XML FIXER OPTIONS (*refElément* | *document* ; sélecteur ; valeur { ; sélecteur2 ; valeur2 ; ... ; sélecteurN ; valeurN })

Paramètre	Type	Description
<i>refElément</i> <i>document</i>	Texte, RefDoc	➡ Référence d'élément XML racine ou Référence de document ouvert
sélecteur	Entier long	➡ Option à définir
valeur	Entier long	➡ Valeur de l'option

Description

La commande **XML FIXER OPTIONS** permet de modifier la valeur d'une ou plusieurs option(s) XML pour la structure passée en paramètre.

Cette commande s'applique aux structures XML de type "arbre" (DOM) ou "document" (SAX). Vous pouvez passer en premier paramètre soit une référence d'élément racine (*refElément*), soit une référence de document SAX ouvert (*document*).

Les options définies par cette commande sont utilisées uniquement dans le sens 4D vers XML (elle n'a pas d'effet sur la lecture de valeurs XML dans 4D). Les commandes utilisant ces options sont les suivantes :

- **DOM ECRIRE VALEUR ELEMENT XML**
- **DOM ECRIRE ATTRIBUT XML**
- **SAX AJOUTER VALEUR ELEMENT XML**

Passez dans *sélecteur* l'option à modifier et dans *valeur* la nouvelle valeur de l'option. Vous pouvez passer autant de couples *sélecteur/valeur* que vous souhaitez.

Vous devez utiliser les constantes décrites ci-dessous, placées dans le thème :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
XML Encodage binaire	Entier long	5	Définit la manière dont les données binaires seront converties. Valeurs possibles : • XML Base64 (valeur par défaut) : les données binaires sont simplement converties en base64. • XML Data URI scheme : les données binaires sont converties en base64 et l'en-tête "data:;base64" est ajouté. Ce format permet principalement à un navigateur de décoder automatiquement une image, et est également requis pour l'insertion d'images . Pour plus d'informations, voir http://en.wikipedia.org/wiki/Data_URI_scheme.
			Définit la manière dont les chaînes 4D sont converties en valeurs d'éléments. Il ne concerne pas les conversions en attributs pour lesquelles le XML impose l'utilisation de caractères d'échappement. Valeurs possibles : • XML Avec échappement (valeur par défaut) : conversion des chaînes 4D en valeurs d'éléments XML avec remplacement des caractères. Les données de type texte sont automatiquement analysées de manière à ce que les caractères interdits (<&>') soient remplacés par des entités XML (&amp;&lt;&gt; &apos;&quot;). • XML Données brutes : les chaînes 4D sont envoyées en tant que données brutes, 4D n'effectue ni encodage ni analyse. Les valeurs 4D seront converties si possible en fragments XML et insérées en tant qu'enfant de l'élément cible. Si une valeur ne peut pas être considérée comme fragment XML, elle est insérée sous forme de donnée brute dans un nouveau noeud CDATA
XML Encodage chaînes	Entier long	1	Définit la manière dont les dates 4D seront converties. Par exemple, le !01/01/2003! dans le fuseau horaire de Paris. Valeurs possibles : • XML ISO (valeur par défaut) : utilisation du format xs:datetime sans indication de fuseau horaire. Résultat : "2003-01-01". La partie heure, si elle est présente dans la valeur 4D (via le SQL), est perdue. • XML Local : utilisation du format xs:date avec indication de fuseau horaire. Résultat : "2003-01-01 +01:00". La partie heure, si elle est présente dans la valeur 4D (via le SQL), est perdue. • XML Datetime local : utilisation du format xs:dateTime (ISO 8601). Indication de fuseau horaire. Ce format permet de conserver la partie heure, si elle est présente dans la valeur 4D (via le SQL). Résultat : "<Date>2003-01-01T00:00:00 +01:00</Date>". • XML UTC : utilisation du format xs:date. Résultat : "2003-01-01Z". La partie heure, si elle est présente dans la valeur 4D (via le SQL), est perdue. • XML Datetime UTC : utilisation du format xs:dateTime (ISO 8601). Ce format permet de conserver la partie heure, si elle est présente dans la valeur 4D (via le SQL). Résultat : "<Date>2003-01-01T00:00:00Z</Date>".
			Définit la manière dont les heures 4D seront converties. Par exemple, ?02/00/46? (heure de Paris). L'encodage diffère suivant que vous souhaitez exprimer une heure ou une durée. Valeurs possibles pour les heures : • XML Datetime UTC : heure exprimée en UTC (Temps Universel Coordonné). A noter que la conversion en UTC est automatique. Résultat : "<Duree>0000-00-00T01:00:46Z</Duree>". • XML Datetime local : heure exprimée avec le décalage horaire de la machine du moteur de 4D. Résultat : "<Duree>0000-00-00T02:00:46+01:00</Duree>". • XML Datetime local absolu (valeur par défaut) : heure exprimée sans indication de fuseau horaire. Pas de modification de la valeur. Résultat : "<Duree>0000-00-00T02:00:46</Duree>".
XML Encodage dates	Entier long	2	Valeurs possibles pour les durées : • XML Secondes : nombre de secondes depuis minuit, pas de modification de la valeur puisqu'elle exprime une durée. Résultat : "<Duree>7246</Duree>". • XML Durée : durée exprimée de manière conforme au XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition. Pas de modification de la valeur puisqu'elle exprime une durée. Résultat : "<Duree>PT02H00M46S</Duree>".
			Définit la manière dont les images doivent converties (avant l'encodage en base64). Valeurs possibles : • XML Convertir en PNG (valeur par défaut) : les images sont converties en PNG avant d'être encodées en base64. • XML Codec natif : les images sont converties dans leur premier CODEC natif de stockage avant d'être encodées en base64. Vous devez utiliser ces options pour encoder des images SVG (voir exemple de la commande XML FIXER OPTIONS).
XML Encodage heures	Entier long	3	
XML Encodage images	Entier long	6	

Définit l'indentation du *document* XML.

Valeurs possibles :

XML
Indentation Entier
 long 4

- [XML Avec indentation](#) (valeur par défaut) : le document est indenté.
- [XML Sans indentation](#) : le document n'est pas indenté, son contenu est placé sur une seule ligne.

Notes :

- Les valeurs [XML Local](#) et [XML Datetime local](#) ne fournissent pas de dates exprimées en UTC (Temps Universel Coordonné), elles sont converties sans modification mais indiquent le décalage horaire. Ces formats sont utiles dans le cas de conversions successives et réciproques (*round tripping*).
- Les valeurs [XML UTC](#) et [XML Datetime UTC](#) sont équivalentes aux précédentes du point de vue du formatage, mais sont exprimées en UTC. Ces formats sont à privilégier pour assurer l'interopérabilité. Les valeurs ne sont pas modifiées.

Exemple

Insertion d'une image SVG :

```
XML FIXER OPTIONS($refImageElem;XML_Encodage_binaire;XML_Data_URI_scheme)
XML FIXER OPTIONS($refImageElem;XML_Encodage_images;XML_Codec_natif)
DOM ECRIRE ATTRIBUT XML($refImageElem;"xlink:href";VarImage)
```


XML LIRE ERREUR

XML LIRE ERREUR (refElément ; texteErreur {; ligne {; colonne}})

Paramètre	Type		Description
refElément	Chaîne	➡	Référence d'élément XML
texteErreur	Variable	←	Texte de l'erreur
ligne	Variable	←	Numéro de ligne
colonne	Variable	←	Numéro de colonne

Description

La commande **XML LIRE ERREUR** retourne dans le paramètre *texteErreur* la description de l'erreur rencontrée lors du traitement de l'élément XML désigné par le paramètre *refElément*. Les informations retournées sont fournies par la librairie Xerces.dll.

Les paramètres optionnels *ligne* et *colonne* désignent précisément l'emplacement de l'erreur : ils récupèrent respectivement le numéro de la ligne et, dans cette ligne, la position du premier caractère de l'expression à l'origine de l'erreur.

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée, la variable système OK prend la valeur 1. Si une erreur se produit, elle prend la valeur 0.

XML LIRE OPTIONS

XML LIRE OPTIONS (refElément | document ; sélecteur ; valeur {; sélecteur2 ; valeur2 ; ... ; sélecteurN ; valeurN})

Paramètre	Type		Description
refElément document	Texte, RefDoc	➡	Référence d'élément XML racine ou Référence de document ouvert
sélecteur	Entier long	➡	Option à lire
valeur	Entier long	⬅	Valeur courante de l'option

Description

La commande **XML LIRE OPTIONS** permet de lire la valeur courante d'un ou plusieurs paramètre(s) XML définis pour la session courante et l'utilisateur courant.

Passez dans *sélecteur* une des constantes du thème ci-dessous, indiquant l'option à connaître. La valeur courante de l'option est retournée dans le paramètre *valeur* :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
XML Encodage binaire	Entier long	5	Définit la manière dont les données binaires seront converties. Valeurs possibles : • XML Base64 (valeur par défaut) : les données binaires sont simplement converties en base64. • XML Data URI scheme : les données binaires sont converties en base64 et l'en-tête "data:;base64" est ajouté. Ce format permet principalement à un navigateur de décoder automatiquement une image, et est également requis pour l'insertion d'images . Pour plus d'informations, voir http://en.wikipedia.org/wiki/Data_URI_scheme.
			Définit la manière dont les chaînes 4D sont converties en valeurs d'éléments. Il ne concerne pas les conversions en attributs pour lesquelles le XML impose l'utilisation de caractères d'échappement. Valeurs possibles : • XML Avec échappement (valeur par défaut) : conversion des chaînes 4D en valeurs d'éléments XML avec remplacement des caractères. Les données de type texte sont automatiquement analysées de manière à ce que les caractères interdits (<&>') soient remplacés par des entités XML (&amp;&lt;&gt; &apos;&quot;). • XML Données brutes : les chaînes 4D sont envoyées en tant que données brutes, 4D n'effectue ni encodage ni analyse. Les valeurs 4D seront converties si possible en fragments XML et insérées en tant qu'enfant de l'élément cible. Si une valeur ne peut pas être considérée comme fragment XML, elle est insérée sous forme de donnée brute dans un nouveau noeud CDATA
XML Encodage chaînes	Entier long	1	Définit la manière dont les dates 4D seront converties. Par exemple, le !01/01/2003! dans le fuseau horaire de Paris. Valeurs possibles : • XML ISO (valeur par défaut) : utilisation du format xs:datetime sans indication de fuseau horaire. Résultat : "2003-01-01". La partie heure, si elle est présente dans la valeur 4D (via le SQL), est perdue. • XML Local : utilisation du format xs:date avec indication de fuseau horaire. Résultat : "2003-01-01 +01:00". La partie heure, si elle est présente dans la valeur 4D (via le SQL), est perdue. • XML Datetime local : utilisation du format xs:dateTime (ISO 8601). Indication de fuseau horaire. Ce format permet de conserver la partie heure, si elle est présente dans la valeur 4D (via le SQL). Résultat : "<Date>2003-01-01T00:00:00 +01:00</Date>". • XML UTC : utilisation du format xs:date. Résultat : "2003-01-01Z". La partie heure, si elle est présente dans la valeur 4D (via le SQL), est perdue. • XML Datetime UTC : utilisation du format xs:dateTime (ISO 8601). Ce format permet de conserver la partie heure, si elle est présente dans la valeur 4D (via le SQL). Résultat : "<Date>2003-01-01T00:00:00Z</Date>".
			Définit la manière dont les heures 4D seront converties. Par exemple, ?02/00/46? (heure de Paris). L'encodage diffère suivant que vous souhaitez exprimer une heure ou une durée. Valeurs possibles pour les heures : • XML Datetime UTC : heure exprimée en UTC (Temps Universel Coordonné). A noter que la conversion en UTC est automatique. Résultat : "<Duree>0000-00-00T01:00:46Z</Duree>". • XML Datetime local : heure exprimée avec le décalage horaire de la machine du moteur de 4D. Résultat : "<Duree>0000-00-00T02:00:46+01:00</Duree>". • XML Datetime local absolu (valeur par défaut) : heure exprimée sans indication de fuseau horaire. Pas de modification de la valeur. Résultat : "<Duree>0000-00-00T02:00:46</Duree>".
XML Encodage dates	Entier long	2	Valeurs possibles pour les durées : • XML Secondes : nombre de secondes depuis minuit, pas de modification de la valeur puisqu'elle exprime une durée. Résultat : "<Duree>7246</Duree>". • XML Durée : durée exprimée de manière conforme au XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition. Pas de modification de la valeur puisqu'elle exprime une durée. Résultat : "<Duree>PT02H00M46S</Duree>".
			Définit la manière dont les images doivent converties (avant l'encodage en base64). Valeurs possibles : • XML Convertir en PNG (valeur par défaut) : les images sont converties en PNG avant d'être encodées en base64. • XML Codec natif : les images sont converties dans leur premier CODEC natif de stockage avant d'être encodées en base64. Vous devez utiliser ces options pour encoder des images SVG (voir exemple de la commande XML FIXER OPTIONS).
XML Encodage heures	Entier long	3	
XML Encodage images	Entier long	6	

Définit l'indentation du *document* XML.

Valeurs possibles :

XML	Entier	4
Indentation	long	

- [XML Avec indentation](#) (valeur par défaut) : le document est indenté.
- [XML Sans indentation](#) : le document n'est pas indenté, son contenu est placé sur une seule ligne.

XSLT APPLIQUER TRANSFORMATION

XSLT APPLIQUER TRANSFORMATION (*sourceXML* ; *feuilleXSL* ; *résultat* { ; *compileFeuille* })

Paramètre	Type	Description
<i>sourceXML</i>	Chaîne, BLOB	➡ Nom ou chemin d'accès du document XML source ou BLOB contenant le XML source
<i>feuilleXSL</i>	Chaîne, BLOB	➡ Nom ou chemin d'accès du document contenant la feuille de style XSL, ou BLOB contenant la feuille de style XSL
<i>résultat</i>	Chaîne, BLOB	➡ Nom ou chemin d'accès du document recevant le résultat de la transformation XSLT, ou BLOB recevant le résultat de la transformation XSLT
<i>compileFeuille</i>	Booléen	➡ Vrai : optimise la transformation XSLT Faux ou omis : pas d'optimisation, efface le fichier XSL compilé s'il existe

Description

La commande **XSLT APPLIQUER TRANSFORMATION** applique une transformation XSL à un document ou un BLOB contenant du XML et génère un document ou un BLOB résultat. La portée de cette commande est le process courant.

Note : Pour plus d'informations sur la transformation XSL (ou XSLT), reportez-vous à la section **Présentation des commandes XML génériques**.

La commande requiert trois paramètres de type BLOB ou Chaîne de caractères. **Attention**, la commande accepte uniquement des variables ou des champs comme paramètres.

Si vous passez une chaîne de caractères, vous désignez un document. Dans ce cas, vous pouvez passer uniquement le nom (le document doit se trouver à côté de la structure de la base de données) ou le chemin d'accès complet du document.

Il n'est pas possible de mixer différents types de paramètres au sein d'un même appel.

- Le paramètre *sourceXML* doit contenir le source XML à transformer. La commande vérifie la validité du code XML.
- Le paramètre *feuilleXSL* doit contenir la feuille de style XSL à utiliser pour la transformation XSLT. Cette feuille de style peut avoir été générée manuellement ou via un logiciel spécialisé. La commande vérifie la validité du code XML.
- Le paramètre *résultat* doit contenir le nom du document ou du BLOB devant recueillir le résultat de la transformation XSLT. Si vous passez un nom de document n'existant pas à l'emplacement désigné, 4D le crée automatiquement. Si le document est déjà ouvert en écriture, une erreur est générée.

La commande analyse le source XML et le transforme à l'aide des instructions de la feuille de style XSL. Si la commande **XSLT FIXER PARAMETRE** a été utilisée au préalable, la commande remplace les paramètres définis par leur valeur. Le résultat de la transformation est écrit dans le document ou BLOB *résultat*.

Le paramètre facultatif *compileFeuille* permet d'optimiser la transformation XSLT, notamment en cas d'applications successives de la même feuille XSL. Lorsque le paramètre *compileFeuille* est passé et vaut Vrai, le fichier XSL *feuilleXSL* est analysé au premier appel de la commande puis est compilé et stocké en mémoire. A chaque appel suivant avec le même fichier XSL, la commande utilise directement le fichier compilé (sauf s'il a été modifié), ce qui permet d'accélérer les traitements. L'optimisation ne prend pas en compte les éventuelles modifications effectuées dans les fichiers importés (via `xsl:import`). Si un fichier référencé par le fichier XSL est modifié, il est nécessaire de "forcer" la recompilation du nouveau fichier XSL en rappelant la commande avec le paramètre *compileFeuille* à Faux (ou omis).

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **XSLT FIXER PARAMETRE**.

Variables et ensembles système

Si la transformation a été correctement effectuée, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0.

XSLT FIXER PARAMETRE

XSLT FIXER PARAMETRE (*nomParam* ; *valeurParam*)

Paramètre	Type	Description
<i>nomParam</i>	Chaîne →	Nom du paramètre à chercher dans la feuille XSL
<i>valeurParam</i>	Chaîne →	Valeur du paramètre à utiliser dans le document transformé

Description

La commande **XSLT FIXER PARAMETRE** doit être utilisée conjointement avec la commande **XSLT APPLIQUER TRANSFORMATION**. Elle permet de définir les valeurs de paramètres variables placés dans une feuille de style XSL au moment de la transformation XSLT d'un document XML. A l'aide de cette commande, il est notamment possible d'insérer des valeurs issues de traitements 4D dans la feuille de style XSL, juste avant son utilisation par **XSLT APPLIQUER TRANSFORMATION**.

Notes :

- La portée de cette commande est le process courant. Elle doit être appelée dans le même process que la commande **XSLT APPLIQUER TRANSFORMATION** associée.
- Pour plus d'informations sur la transformation XSL (ou XSLT), reportez-vous à la section **Présentation des commandes XML génériques**.

Passez dans *nomParam* le nom du paramètre XSL variable à remplacer. Ce paramètre doit être présent dans la feuille de style XSL sous la forme *\$aremplacer*. En revanche, le caractère \$ n'est pas nécessaire dans *nomParam*. Par exemple, si l'instruction `<xsl:template match=$mavar>` est placée dans le fichier XSL, il vous suffira de passer "mavar" dans *nomParam* pour désigner ce paramètre.

Passez dans *valeurParam* la valeur que vous souhaitez insérer dans le fichier transformé en lieu et place du paramètre XSL variable. Pour reprendre l'exemple précédent, si vous passez la valeur "titre" dans *valeurParam*, la transformation XSLT prendra en compte l'instruction `<xsl:template match="titre">` (ce qui désigne les éléments "titre" comme sujets de l'application d'une règle de style).

Si la valeur est de type chaîne, vous devez l'encadrer par des apostrophes (par exemple '*mavaleur*') — en plus des guillemets de la syntaxe 4D ("*mavaleur*").

Note : Pour une description détaillée du langage XSL, vous pouvez vous reporter aux nombreux sites Web qui lui sont consacrés, par exemple <http://xmlfr.org>.

Pour passer plusieurs paramètres à une feuille de style XSL, il suffit d'appeler plusieurs fois la commande **XSLT FIXER PARAMETRE**. Les paramètres sont "empilés" jusqu'à l'appel de **XSLT APPLIQUER TRANSFORMATION** dans le même process. A l'issue de l'exécution de **XSLT APPLIQUER TRANSFORMATION**, la "pile" de paramètres est automatiquement effacée.

Exemple

L'exemple suivant définit deux paramètres XSL puis transforme le document mondoc.xml en fichier html via la feuille de style mafeuille.xsl :

```
XSLT FIXER PARAMETRE("varstyle"; "'gras'")
XSLT FIXER PARAMETRE("varcouleur"; "'bleu'")
$docxml:="mondoc.xml"
$feuillexsl:="mafeuille.xsl"
$dohtml:="mondoc.html"
XSLT APPLIQUER TRANSFORMATION($docxml; $feuillexsl; $dohtml)
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0.

XSLT LIRE ERREUR

XSLT LIRE ERREUR (*texteErreur* {; *ligne* {; *colonne*}})

Paramètre	Type		Description
<i>texteErreur</i>	Variable	←	Texte de l'erreur
<i>ligne</i>	Variable	←	Numéro de ligne
<i>colonne</i>	Variable	←	Numéro de colonne

Description

La commande **XSLT LIRE ERREUR** retourne dans le paramètre *texteErreur* la description de la dernière erreur éventuellement rencontrée lors de la transformation XSLT effectuée dans le process courant. Les informations retournées sont fournies par la librairie Xerces.dll.

Les paramètres optionnels *ligne* et *colonne* désignent l'emplacement de l'erreur dans le fichier XML : ils récupèrent respectivement le numéro de la ligne et, dans cette ligne, la position du premier caractère de l'expression à l'origine de l'erreur.

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée, la variable système OK prend la valeur 1. Si une erreur se produit, elle prend la valeur 0.

XML DOM

- ✚ Présentation des commandes XML DOM
- ⚙ DOM Ajouter element XML Nouveauté 12.0
- ⚙ DOM Ajouter noeud enfant XML Nouveauté 12.0
- ⚙ DOM Analyser source XML
- ⚙ DOM Analyser variable XML
- ⚙ DOM Chercher element XML
- ⚙ DOM Chercher element XML par ID
- ⚙ DOM Compter attributs XML
- ⚙ DOM Compter elements XML
- ⚙ DOM Creer element XML
- ⚙ DOM Creer element XML tableaux Nouveauté 12.0
- ⚙ DOM Creer ref XML
- ⚙ DOM ECRIRE ATTRIBUT XML
- ⚙ DOM ECRIRE NOM ELEMENT XML
- ⚙ DOM ECRIRE VALEUR ELEMENT XML
- ⚙ DOM EXPORTER VERS FICHIER
- ⚙ DOM EXPORTER VERS VARIABLE
- ⚙ DOM FERMER XML
- ⚙ DOM FIXER DECLARATION XML Modifié 12.0
- ⚙ DOM Inserer element XML Nouveauté 12.0
- ⚙ DOM LIRE ATTRIBUT XML PAR INDEX
- ⚙ DOM LIRE ATTRIBUT XML PAR NOM
- ⚙ DOM Lire dernier element XML enfant
- ⚙ DOM Lire element XML
- ⚙ DOM Lire element XML frere precedent
- ⚙ DOM Lire element XML frere suivant
- ⚙ DOM Lire element XML parent
- ⚙ DOM Lire element XML racine
- ⚙ DOM Lire informations XML
- ⚙ DOM LIRE NOEUDS ENFANTS XML Nouveauté 12.0
- ⚙ DOM LIRE NOM ELEMENT XML
- ⚙ DOM Lire premier element XML enfant
- ⚙ DOM Lire ref document XML Nouveauté 12.0
- ⚙ DOM LIRE VALEUR ELEMENT XML Modifié 12.0
- ⚙ DOM SUPPRIMER ATTRIBUT XML Nouveauté 12.0
- ⚙ DOM SUPPRIMER ELEMENT XML

Présentation des commandes XML DOM

4D inclut un ensemble de commandes permettant d'écrire et d'analyser des objets contenant des données XML (eXtensible Markup Language).

A propos du langage XML

Le langage XML est une norme d'échange de données. Il est basé sur l'emploi de balises permettant de décrire de manière précise les données échangées ainsi que leur structure. Les fichiers XML sont des fichiers au format Texte, leur contenu est analysé (parsing) par les applications qui importent les données. Aujourd'hui, de nombreuses applications prennent en charge ce format.

Pour plus d'informations sur le XML, reportez-vous, par exemple, au site <http://xmlfr.org>.

Pour la prise en charge du XML, 4D utilise une librairie nommée Xerces.dll développée par la société Apache Foundation. 4D prend en charge XML version 1.0.

Note : 4D permet également d'importer et d'exporter directement des données au format XML à l'aide de l'éditeur d'import/export standard.

DOM et SAX

Les commandes de ce thème sont préfixées DOM. En effet, 4D propose deux ensembles distincts de commandes XML : les commandes DOM (Document Object Model) et SAX (Simple API XML), qui constituent deux modes d'analyse différents des documents XML.

- Le mode DOM effectue l'analyse d'une source XML et construit sa structure (son "arbre") en mémoire. De ce fait, l'accès à chaque élément de la source est extrêmement rapide. Cependant, la totalité de l'arbre étant contenu dans la mémoire, le traitement de gros documents XML peut dépasser la capacité de la mémoire et provoquer des erreurs.
- Le mode SAX ne construit pas d'arbre en mémoire. Dans ce mode, des "événements" (tels que le début et la fin d'un élément) sont générés lors de l'analyse de la source. Ce mode autorise l'analyse de documents XML de toute taille, quelle que soit la quantité de mémoire disponible. Les commandes SAX sont regroupées dans le thème "XML SAX". Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Présentation des commandes XML SAX](#).

Pour plus d'informations sur les standards XML, vous pouvez consulter les sites <http://www.saxproject.org/?selected=event> et <http://www.w3schools.com/xml/>.

Création, ouverture et fermeture des documents XML via DOM

Les objets créés, modifiés ou analysés par les commandes DOM de 4D peuvent être des textes, des URLs, des documents ou des BLOBs. Les commandes DOM utilisées pour l'ouverture des objets XML dans 4D sont [DOM Analyser source XML](#) et [DOM Analyser variable XML](#).

De nombreuses commandes permettent ensuite de lire, d'analyser et d'écrire les éléments et les attributs. La récupération des erreurs s'effectue via la commande [XML LIRE ERREUR](#) (commune aux deux standards XML).

La commande [DOM FERMER XML](#) permet de finalement refermer la source.

Note sur l'usage de paramètres BLOBs XML : Les structures XML sont basées sur des données de type texte, il est recommandé de les manipuler via des variables ou des champs de type Texte. Pour des raisons historiques, les commandes XML de 4D (par exemple [DOM Analyser variable XML](#)) acceptent des paramètres de type BLOBs. En effet, dans les versions précédentes de 4D, la taille des variables de type Texte était limitée à 32 Ko. Depuis la version 11 de 4D, les variables et champs texte peuvent contenir jusqu'à 2 Go de données. La limitation d'origine étant supprimée, il est désormais fortement déconseillé de stocker des textes dans des BLOBs. L'usage de BLOBs est à réserver au traitement de données binaires. Par conformité aux spécifications du XML, à compter de 4D v12 les données binaires sont automatiquement encodées en Base64, même si le BLOB contient du texte.

Utilisation de la notation XPath

Trois commandes XML DOM ([DOM Créer élément XML](#), [DOM Chercher élément XML](#) et [DOM ÉCRIRE VALEUR ÉLÉMENT XML](#)) acceptent la notation XPath pour l'accès aux éléments XML.

La notation XPath est issue du langage XPath, consacré à la navigation à l'intérieur des structures XML. Elle permet de désigner directement des éléments au sein d'une structure XML via une syntaxe du type "chemin d'accès", sans devoir nécessairement indiquer le chemin complet pour y parvenir. Soit par exemple la structure suivante :

```
<RootElement>      <Elem1>      <Elem2>      <Elem3 Font=Verdana Size=10>
</Elem3>          </Elem2>      </Elem1>      </RootElement>
```

La notation XPath permet d'accéder à l'élément 3 via la syntaxe `/RootElement/Elem1/Elem2/Elem3`.

4D accepte également les éléments XPath **indexés**, avec la syntaxe `Élément[NumÉlément]`. Soit par exemple la structure

suivante :

```
<RootElement>          <Elem1>          <Elem2>aaa</Elem2>          <Elem2>bbb</Elem2>
  <Elem2>ccc</Elem2>    </Elem1>      </RootElement>
```

La notation XPath permet d'accéder à la valeur "ccc" via la syntaxe `/RootElement/Elem1/Elem2[3]`.

Pour une illustration de la notation XPath, reportez-vous aux exemples des commandes [DOM Créer élément XML](#) et [DOM Chercher élément XML](#).

Jeux de caractères

Les jeux de caractères suivants sont pris en charge par les commandes XML DOM et XML SAX de 4D :

- ASCII
- UTF-8
- UTF-16 (Big/Small Endian)
- UCS4 (Big/Small Endian)
- EBCDIC code pages IBM037, IBM1047 and IBM1140 encodings,
- ISO-8859-1 (ou Latin1)
- Windows-1252.

Terminologie

Le langage XML utilise de nombreux termes et acronymes spécifiques. Cette liste non exhaustive explicite les principales notions XML utilisées par les commandes et fonctions de 4D.

Attribut : Sous-balise XML associée à un élément. Un attribut comporte toujours un nom et une valeur (cf. schéma ci-dessous).


Bien formé : Un document XML est déclaré "bien formé" par l'analyseur XML lorsqu'il est conforme aux spécifications XML génériques. Voir aussi Validation.

DTD : Document Type Declaration (Déclaration de type de document). La DTD recense l'ensemble des règles et des propriétés spécifiques que doit suivre un document XML. Ces règles définissent notamment le nom et le contenu de chaque balise ainsi que leur contexte. Cette formalisation des éléments permet de vérifier qu'un document XML est conforme (dans ce cas il est déclaré "valide").

La DTD peut être incluse dans le document XML (DTD interne) ou dans un document tiers (DTD externe). A noter que la DTD n'est pas obligatoire.

Élément : Balise XML. Un élément comporte toujours un nom et une valeur. Facultativement, un élément peut contenir des attributs (cf. schéma).

Éléments et attributs



Enfant : Dans une structure XML, élément d'un niveau directement inférieur à un autre.

Frère : Dans une structure XML, élément du même niveau qu'un autre.

Parent : Dans une structure XML, élément d'un niveau directement supérieur à un autre.

Parsing, parser (Analyser, analyseur) : Action d'analyser le contenu d'un objet structuré afin d'en extraire les informations utiles. Les commandes du thème "XML" permettent d'analyser le contenu de tout objet XML.

Racine (Root) : Élément situé au premier niveau d'une structure XML.

RefElément : Référence XML utilisée par les commandes XML de 4D pour désigner une structure XML (documents ou élément). Cette référence est constituée de 8 caractères codés sous forme hexadécimale, ce qui signifie qu'elle est composée de 16 caractères.

Structure XML : objet XML structuré. Cet objet peut être un document, une variable, un élément.

Validation : Un document XML est "validé" par l'analyseur XML lorsqu'il est "bien formé" et conforme aux spécifications de la DTD. Voir aussi Bien formé.

XML : eXtensible Markup Language (Langage balisé évolutif). Norme d'échange de données informatisées permettant de transférer des données ainsi que leur structure. Le langage XML est basé sur l'emploi de balises et d'une syntaxe spécifiques, à l'instar du langage HTML. Toutefois, à la différence de ce dernier, le langage XML permet de définir des balises personnalisées.

XSL : eXtensible Stylesheet Language (Langage des feuilles de style évolutif). Langage permettant de définir des feuilles de style utilisables pour traiter et afficher le contenu d'un document XSL.

DOM Ajouter element XML

DOM Ajouter element XML (refElémentCible ; refElémentSource) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
refElémentCible	Texte	→	Référence de l'élément XML parent
refElémentSource	Texte	→	Référence de l'élément XML à ajouter
Résultat	Texte	↪	Référence du nouvel élément XML

Description

La commande **DOM Ajouter element xml** permet d'ajouter un nouvel élément XML aux enfants de l'élément XML dont la référence est passée dans le paramètre *refElémentCible*.

Passez dans *refElémentSource* l'élément à ajouter. Cet élément doit être passé en tant que référence d'un élément XML existant dans un arbre DOM. Il est ajouté après le dernier élément enfant existant de *refElémentCible*.

Exemple

Voir l'exemple de la commande **DOM Insérer element XML**.

DOM Ajouter noeud enfant XML

DOM Ajouter noeud enfant XML (refElément ; typeEnfant ; valeurEnfant) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
refElément	Texte	➔ Référence d'élément XML
typeEnfant	Entier long	➔ Type d'enfant à ajouter
valeurEnfant	Texte, BLOB	➔ Texte ou variable (Texte ou BLOB) dont la valeur doit être insérée en tant que noeud enfant
Résultat	Texte	➔ Référence de l'élément XML enfant

Description

La commande **DOM Ajouter noeud enfant XML** permet d'ajouter la valeur *valeurEnfant* au noeud XML désigné par *refElément*.

Le type de noeud créé est défini par le paramètre *typeEnfant*. Passez dans ce paramètre l'une des constantes suivantes, placées dans le thème :

Constante	Type	Valeur
XML CDATA	Entier long	7
XML Commentaire	Entier long	2
XML DOCTYPE	Entier long	10
XML Donnée	Entier long	6
XML Élément	Entier long	11
XML Instruction de traitement	Entier long	3

Passez dans *valeurEnfant* les données à insérer. Vous pouvez passer une chaîne ou une variable 4D (chaîne ou BLOB). Le contenu de ce paramètre sera toujours converti en texte.

Note : Si le paramètre *refElément* désigne le noeud Document (noeud de plus haut niveau), la commande insère un noeud "Doctype" avant tout autre noeud. Il en va de même pour les instructions de traitement et les commentaires, qui sont toujours insérés avant le noeud racine (mais après le noeud Doctype).

Exemple 1

Ajout d'un noeud de type texte :

```
Reference:=DOM Creer element XML(refElement;"monElement")
DOM ECRIRE VALEUR ELEMENT XML(Reference ;"Bonjour")
temp:=DOM Creer element XML(Reference ;"br")
temp:=DOM Ajouter noeud enfant XML(Reference;XML Donnée;"La")
temp:=DOM Creer element XML(Reference;"br")
temp:=DOM Ajouter noeud enfant XML(Reference;XML Donnée;"France")
```

Résultat :

```
<monElement>Bonjour<br/>La<br/>France</monElement>
```

Exemple 2

Ajout d'un noeud de type instruction de traitement :

```
$Txt_instruction:="xml-stylesheet type = \"text/xsl\" href=\"style.xsl\"""
Reference:=DOM Ajouter noeud enfant XML(refElement;XML Instruction de
traitement;$Txt_instruction )
```

Résultat (inséré avant le premier élément) :

```
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="style.xsl"?>
```

Exemple 3

Ajout d'un noeud de type commentaire :

```
Reference:=DOM Ajouter noeud enfant XML(refElement;XML Commentaire;"Hello world")
```

Résultat :

```
<!--Hello world-->
```

Exemple 4

Ajout d'un noeud de type CDATA :

```
Reference:=DOM Ajouter noeud enfant XML(refElement;XML_CDATA;"12 < 18")
```

Résultat :

```
<element><![CDATA[12 < 18]]></element>
```

Exemple 5

Ajout ou remplacement d'un noeud de type déclaration Doctype :

```
Reference:=DOM Ajouter noeud enfant XML(refElement;XML_DOCTYPE;"Books SYSTEM \"Book.DTD\"")
```

Résultat (inséré avant le premier élément) :

```
<!DOCTYPE Books SYSTEM "Book.DTD">
```

Exemple 6

Ajout ou remplacement d'un noeud de type Élément.

- si le paramètre *valeurEnfant* est un fragment XML, il est inséré en tant que noeuds enfants :

```
Reference:=DOM Ajouter noeud enfant XML(refElement;XML_Élément;"<child>simon</child><child>eva</child>")
```

Résultat :

```
<parent>      <child>simon</child>      <child>eva</child> </parent>
```

- sinon, un nouvel élément enfant vide est ajouté :

```
Reference:=DOM Ajouter noeud enfant XML(refElement;XML_Élément;"tbreak")
```

Résultat :

```
<parent>      <tbreak/> </parent>
```

Si le contenu de *valeurEnfant* est invalide, une erreur est retournée.

DOM Analyser source XML

DOM Analyser source XML (nomFichier {; validation {; dtd | schéma}}) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
nomFichier	Chaîne	➡	Chemin d'accès du document
validation	Booléen	➡	Vrai = Validation, Faux = Pas de validation
dtd schéma	Chaîne	➡	Emplacement de la DTD ou du schéma XML
Résultat	Chaîne	➡	Référence de l'élément XML (16 caractères)

Description

La commande **DOM Analyser source XML** analyse un document contenant une structure XML et retourne une référence pour ce document. La commande peut valider ou non le document via une DTD ou un schéma XML (document XSD, XML Schema Definition).

Le document peut être situé sur disque ou sur Internet/Intranet.

Vous pouvez passer dans le paramètre *document* :

- soit un chemin d'accès complet standard (du type C:\Dossier\Fichier\... sous Windows et MacintoshHD:Dossier:Fichier sous Mac OS),
- soit un chemin Unix sous Mac OS (débutant obligatoirement par /).
- soit un chemin réseau du type http://www.site.com/Fichier ou ftp://public.ftp.com...

Le paramètre booléen *validation* vous permet d'indiquer si vous souhaitez que la structure soit validée ou non.

- Si *validation* vaut Vrai, la structure sera validée. Dans ce cas, l'analyseur tentera de valider la structure XML du document sur la base de la référence DTD ou XSD incluse dans le document, ou via la DTD ou le schéma XML désigné(e) par le troisième paramètre s'il est passé.
- Si *validation* vaut Faux, la structure ne sera pas validée.

Si vous passez Vrai dans *validation* et omettez le troisième paramètre, la commande tentera de valider la structure XML via une référence DTD ou XSD trouvée dans la structure elle-même. La validation peut être indirecte : si la structure contient une référence vers un fichier DTD qui lui-même contient une référence vers un fichier XSD, la commande tentera d'effectuer les deux validations.

Le troisième paramètre vous permet de désigner une DTD spécifique ou un schéma XML pour l'analyse du document. Si vous utilisez ce paramètre, la commande ne tient pas compte de la DTD référencée dans le document XML.

Validation par DTD

Il existe deux moyens pour désigner une DTD :

- en tant que référence. Il vous suffit pour cela de passer le chemin d'accès complet de la nouvelle DTD (extension "dtd") dans le paramètre *dtd*. Si le document désigné ne contient pas de DTD valide, le paramètre *dtd* est ignoré et une erreur est générée.
- directement dans un texte. Dans ce cas, si le contenu du paramètre débute par "<?xml", 4D considérera qu'il s'agit de la DTD ; dans le cas contraire, 4D considérera qu'il s'agit d'un chemin d'accès.

Validation par schema

Pour valider le document via un schéma XML, il suffit de passer dans le troisième paramètre un fichier ou un URL d'extension "xsd" au lieu de "dtd". La validation par schéma XML est considérée comme plus souple et plus puissante que la validation par DTD. Le langage des documents XSD est basé sur le langage XML. Les schémas XML prennent notamment en charge des types de données. Pour plus d'informations sur les schémas XML, reportez-vous à l'adresse <http://www.w3.org/XML/Schema>.

Si la validation ne peut être effectuée (pas de DTD ou d'XSD, URL incorrect, etc.), une erreur est générée. La variable système Error indique le numéro de l'erreur. Vous pouvez intercepter cette erreur à l'aide d'une méthode installée par la commande

APPELER SUR ERREUR.

La commande retourne une chaîne de 16 caractères (RefElément) constituant la référence en mémoire de la structure virtuelle du document. Cette référence devra être utilisée avec les autres commandes d'analyse XML.

Important : Une fois que vous n'en avez plus besoin, n'oubliez pas d'appeler la commande **DOM FERMER XML** avec cette référence afin de libérer la mémoire.

Exemple 1

Ouverture sans validation d'un document XML situé sur disque :

```
$ref_XML_Struct:=DOM Analyser source XML("C:\\import.xml")
```

Exemple 2

Ouverture sans validation d'un document XML situé à côté du fichier de structure de la base :

```
$ref_XML_Struct:=DOM Analyser source XML("import.xml")
```

Exemple 3

Ouverture d'un document XML situé sur disque et validation à l'aide d'une DTD située sur le disque :

```
$ref_XML_Struct:=DOM Analyser source XML("C:\\import.xml";Vrai;"C:\\import_dtd.xml")
```

Exemple 4

Ouverture sans validation d'un document XML situé à un URL spécifique :

```
$ref_XML_Struct:=DOM Analyser source XML("http://www.4D.fr/xml/import.xml")
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée, la variable système OK prend la valeur 1. Sinon, elle prend la valeur 0.

DOM Analyser variable XML

DOM Analyser variable XML (variable {; validation {; dtd | schéma}}) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
variable	BLOB, Texte	→	Nom de la variable
validation	Booléen	→	Vrai = Validation, Faux = Pas de validation
dtd schéma	Chaîne	→	Emplacement de la DTD ou du schéma XML
Résultat	Chaîne	→	Référence de l'élément XML (16 caractères)

Description

La commande **DOM Analyser variable XML** analyse une variable de type BLOB ou Texte contenant une structure XML et retourne une référence pour cette variable. La commande peut valider ou non la structure via une DTD ou un schéma XML (document XSD, XML Schema Definition). le document.

Passez dans le paramètre *variable* le nom de la variable BLOB ou Texte contenant l'objet XML.

Le paramètre booléen *validation* vous permet d'indiquer si vous souhaitez que la structure soit validée ou non.

- Si *validation* vaut Vrai, la structure sera validée. Dans ce cas, l'analyseur tentera de valider la structure XML du document sur la base de la référence DTD ou XSD incluse dans le document, ou via la DTD ou le schéma XML désigné(e) par le troisième paramètre s'il est passé.
- Si *validation* vaut Faux, la structure ne sera pas validée.

Si vous passez Vrai dans *validation* et omettez le troisième paramètre, la commande tentera de valider la structure XML via une référence DTD ou XSD trouvée dans la structure elle-même. La validation peut être indirecte : si la structure contient une référence vers un fichier DTD qui lui-même contient une référence vers un fichier XSD, la commande tentera d'effectuer les deux validations.

Le troisième paramètre vous permet de désigner une DTD spécifique ou un schéma XML pour l'analyse du document. Si vous utilisez ce paramètre, la commande ne tient pas compte de la DTD référencée dans le document XML.

Validation par DTD

Il existe deux moyens pour désigner une DTD :

- en tant que référence. Il vous suffit pour cela de passer le chemin d'accès complet de la nouvelle DTD (extension "dtd") dans le paramètre *dtd*. Si le document désigné ne contient pas de DTD valide, le paramètre *dtd* est ignoré et une erreur est générée.
- directement dans un texte. Dans ce cas, si le contenu du paramètre débute par "<?xml", 4D considérera qu'il s'agit de la DTD ; dans le cas contraire, 4D considérera qu'il s'agit d'un chemin d'accès.

Validation par schema

Pour valider le document via un schéma XML, il suffit de passer dans le troisième paramètre un fichier ou un URL d'extension "xsd" au lieu de "dtd". La validation par schéma XML est considérée comme plus souple et plus puissante que la validation par DTD. Le langage des documents XSD est basé sur le langage XML. Les schémas XML prennent notamment en charge des types de données. Pour plus d'informations sur les schémas XML, reportez-vous à l'adresse <http://www.w3.org/XML/Schema>.

Si la validation ne peut être effectuée (pas de DTD ou d'XSD, URL incorrect, etc.), une erreur est générée. La variable système **Error** indique le numéro de l'erreur. Vous pouvez intercepter cette erreur à l'aide d'une méthode installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

La commande retourne une chaîne de 16 caractères (*RefElément*) constituant la référence en mémoire de la structure virtuelle de la variable. Cette référence devra être utilisée avec les autres commandes d'analyse XML.

Important : Une fois que vous n'en avez plus besoin, n'oubliez pas d'appeler la commande **DOM FERMER XML** avec cette référence afin de libérer la mémoire.

Exemple 1

Ouverture sans validation d'un objet XML situé dans une variable Texte 4D :

```
C_TEXTE (maVarTexte)
C_HEURE (vDoc)
C_ALPHA(16;$ref_XML_Struct)

vDoc:=Ouvrir document("Document.xml")
Si (OK=1)
    RECEVOIR PAQUET (vDoc;maVarTexte;32000)
    FERMER DOCUMENT (vDoc)
    $ref_XML_Struct:=DOM Analyser variable XML (maVarTexte)
Fin de si
```

Exemple 2

Ouverture sans validation d'un document XML situé dans un BLOB 4D :

```
C_BLOB (maVarBlob)
C_ALPHA (16;$ref_XML_Struct)

DOCUMENT VERS BLOB ("c:\\import.xml";maVarBlob)
$ref_XML_Struct:=DOM Analyser variable XML (maVarBlob)
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée, la variable système OK prend la valeur 1. Sinon, elle prend la valeur 0.

DOM Chercher element XML

DOM Chercher element XML (refElément ; xChemin { ; tabRefEléments }) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
refElément	Chaîne	→	Référence d'élément XML
xChemin	Texte	→	Chemin XPath de l'élément à chercher
tabRefEléments	Tableau chaîne	←	Liste des références d'éléments trouvés (le cas échéant)
Résultat	Chaîne	↩	Référence de l'élément trouvé (le cas échéant)

Description

La commande **DOM Chercher element XML** vous permet de rechercher des éléments XML spécifiques dans une structure XML. La recherche débute à l'élément désigné par le paramètre *refElément*.

Le noeud XML à chercher est défini par le paramètre *xChemin*, exprimé en notation XPath (cf. paragraphe "Utilisation de la notation XPath" dans la section **Présentation des commandes XML DOM**). Il est possible d'utiliser des éléments indexés.

Note : Conformément à la norme XML, la recherche différencie les majuscules et les minuscules.

La commande retourne en résultat la référence XML de l'élément trouvé.

Lorsque le tableau chaîne *tabRefEléments* est passé, la commande le remplit avec la liste des références XML trouvées. Dans ce cas, la commande retourne en résultat le premier élément du tableau *tabRefEléments*. Ce paramètre est utile lorsque plusieurs éléments de même nom existent à l'emplacement désigné par le paramètre *xChemin*.

Exemple 1

Cet exemple permet de rechercher rapidement un élément XML et d'afficher sa valeur :

```
vTrouvé:=DOM Chercher element XML(vRefElem;"Items/Book[15]/Title")
DOM LIRE VALEUR ELEMENT XML(vTrouvé;valeur)
ALERTE("La valeur de l'élément est : \""+valeur+"\"")
```

La même recherche peut également être effectuée ainsi :

```
vTrouvé:=DOM Chercher element XML(vRefElem;"Items //Book[15]")
vTrouvé:=DOM Chercher element XML(vTrouvé;"Book/Title")
DOM LIRE VALEUR ELEMENT XML(vTrouvé;valeur)
ALERTE("La valeur de l'élément est : \""+valeur+"\"")
```

Note : Comme vous pouvez le constater dans l'exemple ci-dessus, le chemin XPath doit toujours débiter par le nom de l'élément courant. Cette précision est importante lorsque vous manipulez des chemins XPath relatifs.

Exemple 2

Soit la structure XML suivante :

```
<Racine>      <Elem1>      <Elem2>aaa</Elem2>      <Elem2>bbb</Elem2>      <Elem2>ccc</Elem2>
</Elem1> </Racine>
```

Le code suivant permet de récupérer la référence de chaque élément Elem2 dans le tableau tAtrouvés :

```
TABLEAU ALPHA(16;tAtrouvés;0)
vTrouvé:=DOM Chercher element XML(vRefElem;"/Racine/Elem1/Elem2";tAtrouvés)
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été exécutée correctement, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0 et une erreur est générée.

Gestion des erreurs

Une erreur est générée lorsque :

- la référence de l'élément n'est pas valide
- le chemin xPath passé n'est pas valide.

DOM Chercher element XML par ID

DOM Chercher element XML par ID (*refElément* ; *id*) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
<i>refElément</i>	Chaîne	→	Référence d'élément XML
<i>id</i>	Chaîne	→	Valeur de l'attribut ID de l'élément à chercher
Résultat	Chaîne	↩	Référence de l'élément trouvé (le cas échéant)

Description

La commande **DOM Chercher element XML par ID** vous permet de rechercher, à l'intérieur d'un document XML, l'élément dont l'attribut *id* est égal à la valeur passée dans le paramètre *id*.

Passez dans *refElément* la référence d'un élément du document XML dans lequel vous souhaitez effectuer la recherche. Vous pouvez passer la référence de l'élément racine ou de tout autre élément, la recherche ne tient pas compte de la position de *refElément* et s'effectue toujours dans la totalité du document.

La commande retourne en résultat la référence XML de l'élément trouvé.

Attention : En XML, l'attribut *id* permet d'associer un identifiant unique à chaque élément d'un document. La valeur de l'attribut *id* doit être un nom XML valide et doit être unique dans le document XML, tous éléments confondus (contrainte de validité). Le bon fonctionnement de la commande **DOM Chercher element XML par ID** requiert que cette contrainte soit respectée, sinon le résultat sera aléatoire (la commande retournera la référence du premier élément trouvé dans le document).

DOM Compter attributs XML

DOM Compter attributs XML (refElément) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
refElément	Chaîne	→	Référence d'élément XML
Résultat	Entier long	↺	Nombre d'attributs

Description

La commande **DOM Compter attributs XML** retourne le nombre d'attributs XML présents dans l'élément XML désigné par *refElément*. Pour plus d'informations sur les attributs XML, reportez-vous à la section [Présentation des commandes XML DOM](#).

Exemple

Avant de récupérer les valeurs des éléments dans un tableau, vous souhaitez connaître le nombre d'attributs dans l'élément XML suivant :

```
<?xml version="1.0" ?>
- <LINES>
  <LINE N="1" Font="Verdana" size="10">this is a line</LINE>
  <LINE N="2" Font="charcoal" size="12">and another line</LINE>
  <LINE N="3" Font="Verdana" size="18">and we stop here</LINE>
</LINES>
```

```
C_BLOB (maVarBlob)
C_ALPHA (16;$ref_XML_Parent;$ref_XML_Enfant)
C_TEXTE (monRésultat)
C_ENTIER LONG ($nbAttributs)

$ref_XML_Parent:=DOM Analyser variable XML (maVarBlob)
$ref_XML_Enfant:=DOM Lire premier element XML enfant ($ref_XML_Parent)

$nbAttributs:=DOM Compter attributs XML ($ref_XML_Enfant)
TABLEAU TEXTE (tAttrib;$nbAttributs)
TABLEAU TEXTE (tValAttrib;$nbAttributs)
Boucle ($i;1;$nbAttributs)
  DOM LIRE ATTRIBUT XML PAR INDEX ($ref_XML_Enfant;$i;tAttrib{$i};tValAttrib{$i})
Fin de boucle
```

Dans l'exemple ci-dessus, \$nbAttributs vaut 3, tAttrib{1} contient "Font", tAttrib{2} contient "N" et tAttrib{3} contient "size". tValAttrib contient "Verdana", "1" et "10".

Note : Le numéro d'indice ne correspond pas à l'emplacement de l'attribut dans le fichier XML affiché sous forme de texte. En XML, l'indice d'un attribut indique sa position parmi les attributs classés par ordre alphabétique (en fonction de leur nom).

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée, la variable système OK prend la valeur 1. Si une erreur se produit, elle prend la valeur 0.

DOM Compter elements XML

DOM Compter elements XML (refElément ; nomElément) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
refElément	Chaîne	→	Référence d'élément XML
nomElément	Chaîne	→	Nom d'éléments XML à compter
Résultat	Entier long	↺	Nombre d'éléments

Description

La commande **DOM Compter elements XML** retourne le nombre d'éléments "enfants" dépendants de l'élément parent *refElément* et nommés *nomElément*.

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée, la variable système OK prend la valeur 1. Si une erreur se produit, elle prend la valeur 0.

DOM Creer element XML

DOM Creer element XML (refElément ; xChemin {; nomAttribut ; valeurAttribut} {; nomAttribut2 ; valeurAttribut2 ; ... ; nomAttributN ; valeurAttributN}) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
refElément	Chaîne	➡ Référence d'élément XML racine
xChemin	Texte	➡ Chemin XPath de l'élément XML à créer
nomAttribut	Chaîne	➡ Attribut à définir
valeurAttribut	Chaîne, Booléen, Entier long, Réel, Heure, Date	➡ Nouvelle valeur d'attribut
Résultat	Chaîne	➡ Référence de l'élément XML créé

Description

La commande **DOM Creer element XML** permet de créer un nouvel élément dans l'élément XML *refElément* à l'emplacement du noeud désigné par le paramètre *xChemin* et de lui ajouter éventuellement des attributs.

Passez dans *refElément* la référence de l'élément racine (créé par exemple à l'aide de la commande **DOM Creer ref XML**).

Passez dans *xChemin* le chemin d'accès de l'élément à créer en notation XPath (cf. paragraphe "Utilisation de la notation XPath" dans la section **Présentation des commandes XML DOM**). Si des éléments du chemin n'existent pas, ils sont créés.

Il est possible de passer directement dans *xChemin* un nom d'élément simple afin de créer un sous-élément à partir de l'élément courant (cf. exemple 3).

Note : Si vous avez défini un ou plusieurs espace(s) de nommage pour l'arbre désigné par *refElément* (cf. commande **DOM Creer ref XML**), vous devez préfixer le paramètre *xChemin* du nom de l'espace à utiliser (par exemple "MonNameSpace:MonElément").

Vous pouvez passer dans les paramètres facultatifs *nomAttribut* et *valeurAttribut* un couple attribut / valeur d'attribut (sous forme de variables, champs ou valeurs littérales). Vous pouvez passer autant de couples que vous voulez.

Le paramètre *valeurAttribut* peut être de type texte ou d'un autre type (booléen, entier, réel, heure ou date). Si vous passez une valeur d'un type autre que texte, 4D se charge de la conversion en texte, selon les principes suivants :

Type	Exemple de valeur convertie
Booléen	"true" ou "false" (non traduit)
Entier	"123456"
Réel	"12.34" (le séparateur décimal est toujours ".")
Heure	"5233" (nombre de secondes)
Date	"2006-12-04T00:00:00Z" (norme RFC 3339)

La commande retourne en résultat la référence XML de l'élément créé.

Exemple 1

Nous souhaitons créer l'élément suivant :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?> <RootElement>      <Elem1>          <Elem2>
      <Elem3> </Elem3>          <Elem3> </Elem3>          </Elem2>      </Elem1> </RootElement>
```

Pour cela, il suffit d'écrire :

```
C_ALPHA(16;vRefRacine;vRefElement)
vRefRacine:=DOM Creer ref XML ("RootElement")
vxPath:="/RootElement/Elem1/Elem2/Elem3"
vRefElement:=DOM Creer element XML(vRefRacine;vxPath)
vxPath:="/RootElement/Elem1/Elem2/Elem3[2]"
vRefElement:=DOM Creer element XML(vRefRacine;vxPath)
```

Exemple 2

Nous souhaitons créer l'élément suivant (comportant des attributs) :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?> <RootElement>      <Elem1>          <Elem2>
      <Elem3 Font=Verdana Size=10> </Elem3>          </Elem2>      </Elem1> </RootElement>
```

Pour cela, il suffit d'écrire :

```
C_ALPHA(16;vRefRacine;vRefElement)
C_ALPHA(80;$aAttrNom1;$aAttrNom2;$aAttrVal1;$aAttrVal2)
```

```

$AttrNom1:="Font"
$AttrNom2:="Size"
$AttrVal1:="Verdana"
$AttrVal2:="10"

vRefRacine:=DOM Creer ref XML("RootElement")
vxPath:="/RootElement/Elem1/Elem2/Elem3"
vRefElement:=DOM Creer element
XML(vRefRacine;vxPath;$AttrNom1;$AttrVal1;$AttrNom2;$AttrVal2)

```

Exemple 3

Nous souhaitons créer et exporter la structure suivante :

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?> <Racine>      <Elem1>Hello</Elem1>
</Racine>

```

Nous souhaitons utiliser la syntaxe basée sur un nom d'élément simple. Pour cela, il suffit d'écrire :

```

C_ALPHA(16;$root)
C_ALPHA(16;$ref1)

$root:=DOM Creer ref XML("Racine")
$ref1:=DOM Creer element XML($root;"Elem1")
DOM ECRIRE VALEUR ELEMENT XML($ref1;"Hello")
DOM EXPORTER VERS FICHIER($root;"mondoc.xml")
DOM FERMER XML($root)

```

Variables et ensembles système

Si la commande a été exécutée correctement, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0 et une erreur est générée.

Gestion des erreurs

Une erreur est générée lorsque :

- la référence de l'élément racine n'est pas valide
- le nom de l'élément à créer n'est pas valide (par exemple, s'il débute par un chiffre).

DOM Creer element XML tableaux

DOM Creer element XML tableaux (refElément ; xChemin {; tabNomsAttributs ; tabValeursAttributs} {; tabNomsAttributs2 ; tabValeursAttributs2 ; ... ; tabNomsAttributsN ; tabValeursAttributsN}) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
refElément	Texte	→	Référence d'élément XML racine
xChemin	Texte	→	Chemin XPath de l'élément XML à créer
tabNomsAttributs	Tableau chaîne	→	Tableau de noms d'attributs
tabValeursAttributs	Tableau chaîne	→	Tableau de valeurs d'attributs
Résultat	Texte	↪	Référence de l'élément XML créé

Description

La commande **DOM Creer element XML tableaux** permet d'ajouter un nouvel élément dans l'élément XML *refElément* ainsi que, facultativement, des attributs et leurs valeurs sous forme de tableaux.

Hormis la prise en charge de tableaux (cf. ci-dessous), cette commande est identique à **DOM Creer element XML**. Reportez-vous à la description de cette commande pour le détail de son fonctionnement.

Facultativement, la commande **DOM Creer element XML tableaux** permet de passer plusieurs couples d'attributs et de valeurs d'attributs sous forme de tableaux dans les paramètres *tabNomsAttributs* et *tabValeursAttributs*. Vous pouvez passer dans *tabValeursAttributs* des tableaux de type texte, date, numérique et image. 4D effectue automatiquement les conversions nécessaires, vous pouvez modifier ces conversions à l'aide de la commande **XML FIXER OPTIONS**.

Les tableaux doivent avoir été créés au préalable et fonctionner par paires. Vous pouvez passer autant de couples de tableaux et autant d'éléments dans chaque couple que vous voulez.

Exemple

Nous souhaitons créer l'élément suivant :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?> <RootElement>      <Elem1>          <Elem2>
      <Elem3 Font="Verdana" Size="10" Style="Bold"></Elem3>          </Elem2>          </Elem1>
</RootElement>
```

Pour cela, il suffit d'écrire :

```
TABLEAU TEXTE (tNomsAtt;3)
TABLEAU TEXTE (tValeursAtt;3)
tNomsAtt{1}:="Font"
tValeursAtt{1}:="Verdana"
tNomsAtt{2}:="Style"
tValeursAtt{2}:="10"
tNomsAtt{3}:="Style"
tValeursAtt{3}:="Bold"
vRefRacine:=DOM Creer ref XML ("RootElement")
vxPath:="/RootElement/Elem1/Elem2/Elem3"
vRefElement:=DOM Creer element XML tableaux (vRefRacine;vxPath;tNomsAtt;tValeursAtt)
```


DOM Creer ref XML

DOM Creer ref XML (racine {; nameSpace} {; nSNom ; nSValeur} {; nSNom2 ; nSValeur2 ; ... ; nSNomN ; nSValeurN}) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
racine	Chaîne	→	Nom de l'élément racine
nameSpace	Chaîne	→	Valeur de l'espace de nommage (Namespace)
nSNom	Chaîne	→	Nom d'espace de nommage
nSValeur	Chaîne	→	Valeur d'espace de nommage
Résultat	Chaîne	↪	Référence de l'élément XML racine

Description

La commande **DOM Creer ref XML** crée un arbre XML vide en mémoire et retourne sa référence.

Passez dans le paramètre *racine* le nom de l'élément racine de l'arbre XML.

Passez dans le paramètre facultatif *nameSpace* la déclaration de la valeur de l'espace de nommage (namespace) de l'arbre (par exemple "http://www.4d.com").

A noter qu'il est possible de préfixer le paramètre *racine* avec le nom de l'espace de nommage, suivi de : (par exemple "MonNameSpace:MaRacine"). Dans ce cas, le paramètre *nameSpace* précisant la valeur de l'espace de nommage est obligatoire.

Note : L'espace de nommage (namespace) est une chaîne de caractères permettant de garantir l'unicité des noms de variables XML. En général, un URL du type http://www.monsite.com/monurl est utilisé. Il n'est pas nécessaire que l'URL soit valide sur le site, il faut juste qu'il soit unique.

Vous pouvez déclarer un ou plusieurs espace(s) de nommage supplémentaire(s) dans l'arbre XML généré, à l'aide de couples *nSNom* / *nSValeur*. Vous pouvez passer autant de couples nom / valeur d'espace de nommage que vous voulez.

Important : N'oubliez pas d'appeler la commande **DOM FERMER XML** afin de libérer la mémoire lorsque vous avez terminé d'utiliser l'arbre XML.

Exemple 1

Création d'un arbre XML simple :

```
C_ALPHA(16;vRefElem)
vRefElem:=DOM Creer ref XML("MaRacine")
```

Ce code produit le résultat suivant :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?> <MaRacine/>
```

Exemple 2

Création d'un arbre XML avec un espace de nommage :

```
C_ALPHA(16;vRefElem)
$Racine:="MonNameSpace:MaRacine"
$Namespace:="http://www.4D.com/tech/namespace"
vRefElem:=DOM Creer ref XML($Racine;$Namespace)
```

Ce code produit le résultat suivant :

```
<MonNameSpace:MaRacine xmlns:MonNameSpace="http://www.4D.com/tech/namespace"/>
```

Exemple 3

Création d'un arbre XML avec plusieurs espaces de nommage :

```
C_ALPHA(16;vRefElem)
C_ALPHA(80;$aNSNom1;$aNSNom2;$aNSValeur1;$aNSValeur2)
$Racine:="MonNameSpace:MaRacine"
$Namespace:="http://www.4D.com/tech/namespace"
```

```
$aNSNom1:="NSNom1"  
$aNSNom2:="NSNom2"  
$aNSValeur1:="http://www.4D.com/Prod/namespace"  
$aNSValeur2:="http://www.4D.com/Mkt/namespace"  
vRefElem:=DOM Creer ref XML($Racine;$Namespace;$aNSNom1;$aNSValeur1;$aNSNom2;$aNSValeur2)
```

Ce code produit le résultat suivant :

```
<MonNameSpace:MaRacine xmlns:MonNameSpace="http://www.4D.com/tech/nameSpace"  
NSNom1="http://www.4D.com/Prod/namespace" NSNom2="http://www.4D.com/Mkt/namespace"/>
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été exécutée correctement, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0 et une erreur est générée.

DOM ECRIRE ATTRIBUT XML

DOM ECRIRE ATTRIBUT XML (*refElément* ; *nomAttribut* ; *valeurAttribut* { ; *nomAttribut2* ; *valeurAttribut2* ; ... ; *nomAttributN* ; *valeurAttributN* })

Paramètre	Type	Description
<i>refElément</i>	Chaîne	➡ Référence d'élément XML
<i>nomAttribut</i>	Chaîne	➡ Attribut à définir
<i>valeurAttribut</i>	Chaîne, Booléen, Entier long, Réel, Heure, Date	➡ Nouvelle valeur d'attribut

Description

La commande **DOM ECRIRE ATTRIBUT XML** permet d'ajouter un ou plusieurs attribut(s) à l'élément XML dont la référence est passée dans le paramètre *refElément*. Elle permet également de définir la valeur de chaque attribut défini.

Passez dans les paramètres *nomAttribut* et *valeurAttribut* respectivement l'attribut à écrire et sa valeur (sous forme de variables, champs ou valeurs littérales). Vous pouvez passer autant de couples attribut/valeur que vous voulez.

Le paramètre *valeurAttribut* peut être de type texte ou d'un autre type (booléen, entier, réel, heure ou date). Si vous passez une valeur d'un type autre que texte, 4D se charge de la conversion en texte, selon les principes suivants :

Type	Exemple de valeur convertie
Booléen	"true" ou "false" (non traduit)
Entier	"123456"
Réel	"12.34" (le séparateur décimal est toujours ".")
Heure	"5233" (nombre de secondes)
Date	"2006-12-04T00:00:00Z" (norme RFC 3339)

Exemple

Soit la source XML suivante :

```
<Book>      <Title>The Best Seller</Title> </Book>
```

Si le code suivant est exécuté :

```
vAttrName:="Font"
vAttrVal:="Verdana"
DOM ECRIRE ATTRIBUT XML(vRefElem;vAttrName;vAttrVal)
```

Nous obtenons :

```
<Book>      <Title Font=Verdana>The Best Seller</Title> </Book>
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été exécutée correctement, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0 et une erreur est générée.

DOM ECRIRE NOM ELEMENT XML

DOM ECRIRE NOM ELEMENT XML (*refElément* ; *nomElément*)

Paramètre	Type		Description
<i>refElément</i>	Chaîne	→	Référence d'élément XML
<i>nomElément</i>	Chaîne	→	Nouveau nom de l'élément

Description

La commande **DOM ECRIRE NOM ELEMENT XML** permet de modifier le nom de l'élément désigné par *refElément*.

Passez dans *refElément* la référence de l'élément à renommer et dans *nomElément* le nouveau nom de l'élément. Bien entendu, la commande se charge de modifier les balises d'ouverture et de fermeture de l'élément.

Exemple

Soit la source XML suivante :

```
<Book>      <Title>The Best Seller</Title> </Book>
```

Si le code suivant est exécuté, en admettant que *vRefElem* contienne la référence de l'élément 'Book' :

```
DOM ECRIRE NOM ELEMENT XML(vRefElem;"BestSeller")
```

Nous obtenons :

```
<BestSeller>      <Title>The Best Seller</Title> </BestSeller>
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été exécutée correctement, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0 et une erreur est générée.

Gestion des erreurs

Une erreur est générée lorsque :

- la référence de l'élément n'est pas valide
- le nouveau nom d'élément n'est pas valide (par exemple, s'il débute par un chiffre).

DOM ECRIRE VALEUR ELEMENT XML

DOM ECRIRE VALEUR ELEMENT XML (*refElément* { ; *xChemin* } ; *valeurElément* { ; * })

Paramètre	Type		Description
<i>refElément</i>	Chaîne	➡	Référence d'élément XML
<i>xChemin</i>	Texte	➡	Chemin XPath de l'élément XML
<i>valeurElément</i>	Chaîne, Variable	➡	Nouvelle valeur de l'élément
*	Opérateur	➡	Si passé : définir la valeur en CDATA

Description

La commande **DOM ECRIRE VALEUR ELEMENT XML** permet de modifier la valeur de l'élément désigné par *refElément*.

Si vous passez le paramètre facultatif *xChemin*, vous choisissez d'utiliser la notation XPath pour désigner l'élément à modifier (pour plus d'informations sur cette notation, reportez-vous au paragraphe "Utilisation de la notation XPath" dans la section [Présentation des commandes XML DOM](#)). Dans ce cas, vous devez passer la référence d'un élément XML racine dans *refElément* et le chemin XPath de l'élément à modifier dans *xChemin*.

Passez dans *valeurElément* une chaîne ou une variable (ou un champ) contenant la nouvelle valeur de l'élément :

- si vous passez une chaîne, la valeur sera affectée telle quelle dans la structure XML.
- si vous passez une variable ou un champ, 4D appliquera un traitement approprié à la valeur en fonction du type de *valeurElément*. Tous les types de données peuvent être utilisés, à l'exception des tableaux, images et pointeurs.

Lorsque le paramètre facultatif astérisque (*) est passé, vous indiquez que la valeur de l'élément doit être définie sous la forme CDATA. La forme spéciale CDATA permet d'écrire du texte sous forme brute (cf. exemple 2).

Note : Lorsque l'élément désigné par *refElément* est de type BLOB, **DOM ECRIRE VALEUR ELEMENT XML** l'encode automatiquement en base64. En revanche, la commande **DOM LIRE VALEUR ELEMENT XML** n'effectue pas automatiquement l'opération inverse, vous devez utiliser la commande **DECODE**.

Exemple 1

Soit la source XML suivante :

```
<Book>      <Title>The Best Seller</Title> </Book>
```

Si le code suivant est exécuté, en admettant que *vRefElem* contienne la référence de l'élément 'Title' :

```
DOM ECRIRE VALEUR ELEMENT XML(vRefElem;"The Loser")
```

Nous obtenons :

```
<Book>      <Title>The Loser</Title> </Book>
```

Exemple 2

Soit la source XML suivante :

```
<Maths>      <Postulate>1+2=3</Postulate> </Maths>
```

Nous souhaitons écrire le texte "12 < 18" dans l'élément *<postulate>*. Cette chaîne ne peut pas être écrite telle quelle en XML car le caractère "<" n'est pas accepté. Ce caractère doit donc être transformé en "<", ou la forme CDATA doit être utilisée. Si *vElemRef* désigne le noeud XML *<Postulate>* :

```
` Forme normale
DOM ECRIRE VALEUR ELEMENT XML(vRefElem;"12 < 18")
```

Nous obtenons :

```
<Maths>      <Postulate>12 < 18</Postulate> </Maths>
```

` Forme CDATA

DOM ECRIRE VALEUR ELEMENT XML(vRefElem;"12 < 18";*)

Nous obtenons :

```
<Maths>      <Postulate><![CDATA[12 < 18]]></Postulate> </Maths>
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été exécutée correctement, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0 et une erreur est générée (par exemple, si la référence de l'élément n'est pas valide).

DOM EXPORTER VERS FICHIER

DOM EXPORTER VERS FICHIER (*refElément* ; *cheminFichier*)

Paramètre	Type		Description
<i>refElément</i>	Chaîne	→	Référence d'élément XML racine
<i>cheminFichier</i>	Texte	→	Chemin d'accès complet du fichier

Description

La commande **DOM EXPORTER VERS FICHIER** permet de sauvegarder un arbre XML dans un fichier sur disque.

Passez dans *refElément* la référence de l'élément racine à exporter.

Passez dans *cheminFichier* le chemin d'accès complet du fichier d'export à utiliser ou à créer. Si le fichier n'existe pas, il est créé. Si vous passez uniquement un nom de fichier (sans chemin d'accès), le fichier sera recherché ou créé à côté du fichier de structure.

Si vous passez une chaîne vide (""), une boîte de dialogue standard d'ouverture et de création de fichier apparaît.

Exemple

Cet exemple sauvegarde l'arbre *vRefElem* dans le fichier MonDoc.xml :

```
DOM EXPORTER VERS FICHIER(vRefElem;"C:\\dossier\\MonDoc.xml")
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été exécutée correctement, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0 et une erreur est générée.

Gestion des erreurs

Une erreur est générée lorsque :

- la référence de l'élément n'est pas valide,
- le chemin d'accès spécifié n'est pas valide,
- le volume de stockage retourne une erreur (disque plein, etc.).

DOM EXPORTER VERS VARIABLE

DOM EXPORTER VERS VARIABLE (refElément ; vVarXml)

Paramètre	Type		Description
refElément	Chaîne	➡	Référence d'élément XML racine
vVarXml	Texte, BLOB	➡	Variable devant recevoir l'arbre XML

Description

La commande **DOM EXPORTER VERS VARIABLE** permet de sauvegarder un arbre XML dans une variable texte ou BLOB.

Passez dans *refElément* la référence de l'élément racine à exporter.

Passez dans *vVarXml* le nom de la variable devant contenir l'arbre XML. Cette variable peut être de type Texte ou BLOB. Vous pouvez choisir le type en fonction des opérations à effectuer par la suite ou de la taille que l'arbre peut atteindre (rappelons qu'en mode Non unicode les variables de type Texte sont limitées à 32 K de texte, en mode Unicode cette limite est de 2 Go).

Attention, en mode Non unicode si vous utilisez une variable Texte pour stocker l'élément *refElément*, il sera encodé en Mac "courant" (c'est-à-dire Mac Roman sur la plupart des systèmes occidentaux). Cela signifie que le texte retourné ne sera plus dans l'encodage d'origine (encoding="xxx"). Dans ce cas, la variable *vVarXml* permet de visualiser ou de stocker le code obtenu mais PAS de générer un document XML valide (via la commande **ENVOYER PAQUET** par exemple).

En mode Unicode, l'encodage d'origine est conservé dans la variable.

Exemple

Cet exemple sauvegarde l'arbre vRefElem dans une variable texte :

```
C_TEXTE (vtMonTexte)
DOM EXPORTER VERS VARIABLE (vRefElem;vtMonTexte)
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été exécutée correctement, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0 et une erreur est générée (par exemple, si la référence de l'élément n'est pas valide).

DOM FERMER XML

DOM FERMER XML (*refElément*)

Paramètre	Type		Description
<i>refElément</i>	Chaîne	→	Référence d'élément XML racine

Description

La commande **DOM FERMER XML** libère l'espace mémoire occupé par l'objet XML désigné par *refElément*.

Si *refElément* n'est pas un objet XML racine, une erreur est générée.

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée, la variable système OK prend la valeur 1. Si une erreur se produit, elle prend la valeur 0.

DOM FIXER DECLARATION XML

DOM FIXER DECLARATION XML (*refElément* ; encodage { ; autonome { ; indentation } })

Paramètre	Type		Description
<i>refElément</i>	Chaîne	→	Référence d'élément XML
<i>encodage</i>	Chaîne	→	Jeu de caractères du document XML
<i>autonome</i>	Booléen	→	Vrai=le document est autonome Faux (défaut)=le document n'est pas autonome
<i>indentation</i>	Booléen	→	*** Obsolète, ne plus utiliser ***

Description

La commande **DOM FIXER DECLARATION XML** permet de définir diverses options qui seront utilisée pour la création de l'arbre XML désigné par *refElément*. Ces options concernent l'encodage et l'attribut autonome (standalone) de l'arbre :

- *encodage* : indique le jeu de caractères employé. Par défaut (si la commande n'est pas appelée), le jeu de caractères UTF-8 (Unicode compressé) est utilisé.
- *autonome* : indique si l'arbre est autonome (**Vrai**) ou s'il dépend, pour son fonctionnement, de ressources externes (**Faux**). Par défaut (si la commande n'est pas appelée ou si le paramètre est omis), l'arbre n'est pas autonome.

Note de compatibilité : Le paramètre *indentation* est conservé pour des raisons de compatibilité avec les versions précédentes de 4D mais son usage est déconseillé à compter de 4D v12. Désormais, pour définir l'indentation du document, il est recommandé d'utiliser la commande **XML FIXER OPTIONS**.

Exemple

Cet exemple définit l'encodage et l'option standalone de l'élément *refElément* :

```
DOM FIXER DECLARATION XML(refElément;"UTF-16";Vrai)
```

DOM Insérer element XML

DOM Insérer element XML (refElémentCible ; refElémentSource ; indexEnfant) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
refElémentCible	Texte	➡ Référence de l'élément XML parent
refElémentSource	Texte	➡ Référence de l'élément XML à insérer
indexEnfant	Entier long	➡ Index de l'enfant de l'élément cible avant lequel le nouvel élément doit être inséré
Résultat	Texte	➡ Référence du nouvel élément XML

Description

La commande **DOM Insérer element XML** permet d'insérer un nouvel élément XML parmi les enfants de l'élément XML dont la référence est passée dans le paramètre *refElémentCible*.

Passez dans *refElémentSource* l'élément à insérer. Cet élément doit être passé en tant que référence d'un élément XML existant dans un arbre DOM.

Le paramètre *indexEnfant* permet de désigner l'enfant de l'élément parent avant lequel le nouvel élément doit être inséré. Passez un numéro d'index dans ce paramètre. Si la valeur est invalide (par exemple s'il n'existe pas d'élément enfant de cet index), le nouvel élément sera ajouté avant le premier enfant de l'élément parent.

La commande retourne la référence de l'élément XML obtenu.

Exemple

Dans la structure suivante, nous souhaitons inverser le premier et le deuxième livre :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?> <NewBooks>  <Book>
<Title>Services Web Open Source</Title>          <Author>Collectif</Author>
<Date>2003</Date>          <ISBN>2-7440-1507-5</ISBN>          <Publisher>Wrox</Publisher>
  </Book> <Book>          <Title>Construire des services Web XML</Title>
<Author>Scott Short</Author>          <Date>2002</Date>          <ISBN>2-10-006476-2</ISBN>
          <Publisher>Microsoft Press</Publisher>          </Book> </NewBooks>
```

Pour cela, il suffit d'exécuter le code suivant :

```
C_TEXTE($refRoot)
$refRoot:=DOM Analyser source XML("") `sélection du document XML
Si (OK=1)
  C_TEXTE($newStruct)
  $newStruct:=DOM Creer ref XML("NewBooks")

  $refBook:=DOM Chercher element XML($refRoot;"/BookCatalogue/Book[1]")
  $refNewElement:=DOM Ajouter element XML($newStruct;$refBook)

  $refBook:=DOM Chercher element XML($refRoot;"/BookCatalogue/Book[2]")
  C_TEXTE($refNewElement)
  $refNewElement:=DOM Insérer element XML($newStruct;$refBook;1)

  DOM FERMER XML($newStruct)
  DOM FERMER XML($refRoot)
Fin de si
```

DOM LIRE ATTRIBUT XML PAR INDEX

DOM LIRE ATTRIBUT XML PAR INDEX (*refElément* ; *indexAttribut* ; *nomAttribut* ; *valeurAttribut*)

Paramètre	Type		Description
<i>refElément</i>	Chaîne	→	Référence d'élément XML
<i>indexAttribut</i>	Entier long	→	Numéro d'indice de l'attribut
<i>nomAttribut</i>	Variable	←	Nom de l'attribut
<i>valeurAttribut</i>	Variable	←	Valeur de l'attribut

Description

La commande **DOM LIRE ATTRIBUT XML PAR INDEX** permet de connaître le nom ainsi que la valeur d'un attribut désigné par son numéro d'indice.

Passez dans *refElément* la référence d'un élément XML et dans *indexAttribut* le numéro d'indice de l'attribut dont vous voulez connaître le nom. Le nom est retourné dans le paramètre *nomAttribut* et sa valeur est retournée dans le paramètre *valeurAttribut*. 4D tentera de convertir la valeur obtenue dans le type de la variable passée en paramètre.

Note : Le numéro d'indice ne correspond pas à l'emplacement de l'attribut dans le fichier XML affiché sous forme de texte. En XML, l'indice d'un attribut indique sa position parmi les attributs classés par ordre alphabétique (en fonction de leur nom). Pour une illustration de ce principe, reportez-vous à l'exemple de la commande **DOM Compter attributs XML**.

Si la valeur passée dans *indexAttribut* est supérieure au nombre d'attributs présents dans l'élément XML, une erreur est retournée.

Exemple

Reportez-vous à l'exemple de la commande **DOM Compter attributs XML**.

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée, la variable système OK prend la valeur 1. Si une erreur se produit, elle prend la valeur 0.

DOM LIRE ATTRIBUT XML PAR NOM

DOM LIRE ATTRIBUT XML PAR NOM (*refElément* ; *nomAttribut* ; *valeurAttribut*)

Paramètre	Type		Description
<i>refElément</i>	Chaîne	→	Référence d'élément XML
<i>nomAttribut</i>	Chaîne	→	Nom d'attribut
<i>valeurAttribut</i>	Variable	←	Valeur de l'attribut

Description

La commande **DOM LIRE ATTRIBUT XML PAR NOM** permet de connaître la valeur d'un attribut désigné par son nom.

Passez dans *refElément* la référence d'un élément XML et dans *nomAttribut* le nom d'attribut dont vous voulez connaître la valeur.

La valeur est retournée dans le paramètre *valeurAttribut*.

4D tentera de convertir la valeur obtenue dans le type de la variable passée en paramètre.

Si aucun attribut *nomAttribut* n'existe dans l'élément XML, une erreur est retournée. Si plusieurs attributs de l'élément XML portent le nom spécifié, seule la valeur du premier attribut est retournée.

Exemple

Cette méthode permet de récupérer une valeur d'attribut XML à l'aide de son nom :

```
C_BLOB (maVarBlob)
C_ALPHA (16;$ref_XML_Parent;$ref_XML_Enfant)
C_ENTIER LONG ($NumLigne)

$ref_XML_Parent:=DOM Analyser variable XML (maVarBlob)
$ref_XML_Enfant:=DOM Lire premier element XML enfant ($ref_XML_Parent)
DOM LIRE ATTRIBUT XML PAR NOM ($ref_XML_Enfant;"N";$NumLigne)
```

Si cette méthode est appliquée à l'exemple ci-dessous, \$NumLigne contient la valeur 1 :

```
<?xml version="1.0" ?>
- <STANZA>
  <LINE N="1">I heard a thousand blended notes,</LINE>
  <LINE N="2">While in grove I sate reclined,</LINE>
  <LINE N="3">In that sweet mood when pleasant thoughts</LINE>
  <LINE N="4">Bring sad thoughts to the mind.</LINE>
</STANZA>
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée, la variable système OK prend la valeur 1. Si une erreur se produit, elle prend la valeur 0.

DOM Lire dernier element XML enfant

DOM Lire dernier element XML enfant (refElément {; nomElémentEnf {; valeurElémentEnf}}) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
refElément	Chaîne	➞	Référence d'élément XML
nomElémentEnf	Chaîne	➞	Nom de l'élément enfant
valeurElémentEnf	Chaîne	➞	Valeur de l'élément enfant
Résultat	Chaîne	➞	Référence de l'élément XML (16 caractères)

Description

La commande **DOM Lire dernier element XML enfant** retourne une référence XML vers le dernier "enfant" de l'élément XML passé en référence dans *refElément*. Cette référence pourra être utilisée avec les autres commandes d'analyse XML.

Les paramètres *nomElémentEnf* et *valeurElémentEnf*, s'ils sont passés, reçoivent respectivement le nom et la valeur de l'élément enfant.

Exemple

Récupération de la référence du dernier élément XML du parent racine. La structure XML (C:\\import.xml) est préalablement chargée dans un BLOB :

```
C_BLOB (maVarBlob)
C_ALPHA (16;$ref_XML_Parent;$ref_XML_Enfant)
C_TEXTE ($nomEnfant;$valeurEnfant)

DOCUMENT VERS BLOB ("c:\\import.xml";maVarBlob)
$ref_XML_Parent:=DOM Analyser variable XML (maVarBlob)
$ref_XML_Enfant:=DOM Lire dernier element XML enfant ($ref_XML_Parent;$nomEnfant;$valeurEnfant)
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée, la variable système OK prend la valeur 1. Sinon, elle prend la valeur 0.

DOM Lire element XML

DOM Lire element XML (refElément ; nomElément ; indice ; valeurElément) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
refElément	Chaîne	→	Référence d'élément XML
nomElément	Chaîne	→	Nom de l'élément à lire
indice	Entier long	→	Numéro d'indice de l'élément à lire
valeurElément	Variable	←	Valeur de l'élément
Résultat	Chaîne	↻	Référence de l'élément XML (16 caractères)

Description

La commande **DOM Lire element XML** retourne une référence XML vers l'élément "enfant" dépendant des paramètres *nomElément* et *index*.

La valeur de l'élément est également retournée dans le paramètre *valeurElément*.

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée, la variable système OK prend la valeur 1. Si une erreur se produit, elle prend la valeur 0.

DOM Lire element XML frere precedent

DOM Lire element XML frere precedent (refElément {; nomElémentFrère {; valeurElémentFrère}}) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
refElément	Chaîne	→	Référence d'élément XML
nomElémentFrère	Chaîne	←	Nom de l'élément XML frère
valeurElémentFrère	Chaîne	←	Valeur de l'élément XML frère
Résultat	Chaîne	↻	Référence de l'élément XML frère (16 caractères)

Description

La commande **DOM Lire element XML frere precedent** retourne une référence vers le précédent “frère” de l'élément XML passé en référence. Cette référence pourra être utilisée avec les autres commandes d'analyse XML.

Les paramètres *nomElémentFrère* et *valeurElémentFrère*, s'ils sont passés, reçoivent respectivement le nom et la valeur de l'élément “frère” précédent.

Cette commande permet de naviguer parmi les “enfants” d'un élément XML.

Avant le premier “frère”, la variable système OK prend la valeur 0.

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée et si l'élément référencé n'est pas le premier “enfant” de la structure, la variable système OK prend la valeur 1. Si une erreur se produit ou si l'élément analysé est le premier “enfant” de la structure, elle prend la valeur 0.

DOM Lire element XML frere suivant

DOM Lire element XML frere suivant (refElément {; nomElémentFrère {; valeurElémentFrère}}) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
refElément	Chaîne	→	Référence d'élément XML
nomElémentFrère	Chaîne	←	Nom de l'élément XML frère
valeurElémentFrère	Chaîne	←	Valeur de l'élément XML frère
Résultat	Chaîne	↔	Référence de l'élément XML frère (16 caractères)

Description

La commande **DOM Lire element XML frere suivant** retourne une référence vers le prochain "frère" de l'élément XML passé en référence. Cette référence pourra être utilisée avec les autres commandes d'analyse XML.

Les paramètres *nomElémentFrère* et *valeurElémentFrère*, s'ils sont passés, reçoivent respectivement le nom et la valeur de l'élément "frère".

Cette commande permet de naviguer parmi les "enfants" d'un élément XML.

Après le dernier "frère", la variable système OK prend la valeur 0.

Exemple 1

Récupération de la référence de l'élément XML frère suivant l'élément passé en paramètre :

```
C_ALPHA(16;$ref_XML_Parent;$ref_XML_Suivant)
$ref_XML_Suivant:=DOM Lire element XML frere suivant($ref_XML_Parent)
```

```

    <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
    - <Table2>
    - <Table2>
      <First_Name>joel</First_Name>
      <Last_Name>azemard</Last_Name>
      <Id_Real_Number>123.4</Id_Real_Number>
    - </Table2>
    - <Table2>
      <First_Name>etienne</First_Name>
      <Last_Name>dupont</Last_Name>
      <Id_Real_Number>789,56</Id_Real_Number>
    - </Table2>
    - <Table2>
```

Elément référencé —

Elément frère suivant —

Exemple 2

Récupération dans une boucle des références de tous les éléments XML enfants de l'élément parent passé en paramètre, à compter du premier enfant :

```
C_ALPHA(16;$ref_XML_Parent;$ref_XML_Premier;$ref_XML_Suivant)

$ref_XML_Premier:=DOM Lire premier element XML enfant($ref_XML_Parent)
$ref_XML_Suivant:=$ref_XML_Premier
Tant que (OK=1)
  $ref_XML_Suivant:=DOM Lire element XML frere suivant($ref_XML_Suivant)
Fin tant que
```

```

    <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
    - <Table2>
    - <Table2>
      <First_Name>joel</First_Name>
      <Last_Name>azemard</Last_Name>
      <Id_Real_Number>123.4</Id_Real_Number>
    - </Table2>
    - <Table2>
      <First_Name>etienne</First_Name>
      <Last_Name>dupont</Last_Name>
      <Id_Real_Number>789,56</Id_Real_Number>
    - </Table2>
    - <Table2>
```

Elément référencé —

1er élément enfant

Elément frère suivant (boucle 1)

Elément frère suivant (boucle 2)

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée et si l'élément analysé n'est pas le dernier "frère" de l'élément référencé, la variable système OK prend la valeur 1. Si une erreur se produit ou si l'élément analysé est le dernier "frère" de l'élément référencé, elle

prend la valeur 0.

DOM Lire element XML parent

DOM Lire element XML parent (refElément {; nomElémentPar {; valeurElémentPar}}) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
refElément	Chaîne	→	Référence d'élément XML
nomElémentPar	Chaîne	←	Nom de l'élément XML parent
valeurElémentPar	Chaîne	←	Valeur de l'élément XML parent
Résultat	Chaîne	↻	Référence de l'élément XML parent (16 caractères)

Description

La commande **DOM Lire element XML parent** retourne une référence XML vers le "parent" de l'élément XML passé en référence dans *refElément*. Cette référence pourra être utilisée avec les autres commandes d'analyse XML.

Les paramètres *nomElémentPar* et *valeurElémentPar*, s'ils sont passés, reçoivent respectivement le nom et la valeur de l'élément parent.

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée, la variable système OK prend la valeur 1. Sinon, elle prend la valeur 0.

DOM Lire element XML racine

DOM Lire element XML racine (refElément) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
refElément	Chaîne	→	Référence d'élément XML
Résultat	Chaîne	↪	Référence de l'élément racine (16 caractères) ou "" en cas d'erreur

Description

La commande **DOM Lire element XML racine** retourne une référence vers l'élément racine du document auquel appartient l'élément XML passé dans le paramètre *refElément*. Cette référence pourra être utilisée avec les autres commandes d'analyse XML.

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée, la variable système OK prend la valeur 1. Si une erreur se produit, par exemple si la référence de l'élément est invalide, la variable OK prend la valeur 0 et la commande provoque une erreur. La commande retourne dans ce cas une chaîne vide.

DOM Lire informations XML

DOM Lire informations XML (*refElément* ; *infoXML*) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
<i>refElément</i>	Chaîne	→	Référence d'élément XML racine
<i>infoXML</i>	Entier long	→	Type d'information à lire
Résultat	Chaîne	↪	Valeur de l'information XML

Description

La commande **DOM Lire informations XML** permet de récupérer diverses informations sur l'élément XML désigné par *refElément*.

Passez dans *infoXML* un code indiquant le type d'information à récupérer. Vous pouvez utiliser les constantes prédéfinies suivantes, placées dans le thème "**XML**" :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Encoding	Entier long	4	Encodage utilisé (UTF-8, ISO...)
ID PUBLIC	Entier long	1	Identificateur public (FPI) de la DTD à laquelle le document se conforme (si la balise DOCTYPE xxx PUBLIC est présente)
ID SYSTEM	Entier long	2	Identificateur système
Nom DOCTYPE	Entier long	3	Nom de l'élément racine tel que défini dans la balise DOCTYPE
URI Document	Entier long	6	URI de la DTD
Version	Entier long	5	Version de XML accepté

DOM LIRE NOEUDS ENFANTS XML

DOM LIRE NOEUDS ENFANTS XML (*refElément* ; *tabTypesEnfants* ; *tabRefsNoeuds*)

Paramètre	Type	Description
<i>refElément</i>	Texte	➡ Référence d'élément XML
<i>tabTypesEnfants</i>	Tableau entier long	➡ Types des noeuds enfants
<i>tabRefsNoeuds</i>	Tableau texte	➡ Références ou Valeurs des noeuds enfants

Description

La commande **DOM LIRE NOEUDS ENFANTS XML** retourne les types et les références ou valeurs de tous les noeuds enfants de l'élément XML désigné par *refElément*.

Les types des noeuds enfants sont retournés dans le tableau *tabTypesEnfants*. Vous pouvez comparer les valeurs renvoyées par la commande avec les constantes suivantes, placées dans le thème :

Constante	Type	Valeur
XML Commentaire	Entier long	2
XML Instruction de traitement	Entier long	3
XML Donnée	Entier long	6
XML CDATA	Entier long	7
XML DOCTYPE	Entier long	10
XML Élément	Entier long	11

Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de la commande **DOM Ajouter noeud enfant XML**.

Le tableau *tabRefsNoeuds* reçoit les valeurs ou les références des éléments en fonction de leur nature (contenus ou instructions).

Exemple

Soit la structure XML suivante :

```
<monElement>Bonjour<br/>La<br/>FRANCE</monElement>
```

Après l'exécution de ces instructions :

```
refElement:=DOM Chercher element XML($root;"monElement")
DOM LIRE NOEUDS ENFANTS XML(refElement;$tabtype;$tabtext)
```

... les tableaux \$tabtype et \$tabtext contiendront les valeurs suivantes :

\$tabtype{1}=6	\$tabtext{1} = "Bonjour"
\$tabtype{2}=11	\$tabtext{2} = "AEF1233456878977" (référence de l'élément)
\$tabtype{3}=6	\$tabtext{3} = "La"
\$tabtype{4}=11	\$tabtext{4} = "AEF1237897734568" (référence de l'élément)
\$tabtype{5}=6	\$tabtext{5} = "FRANCE"

DOM LIRE NOM ELEMENT XML

DOM LIRE NOM ELEMENT XML (refElément ; nomElément)

Paramètre	Type		Description
refElément	Chaîne	➡	Référence d'élément XML
nomElément	Variable	⬅	Nom de l'élément

Description

La commande **DOM LIRE NOM ELEMENT XML** retourne dans le paramètre *nomElément* le nom de l'élément XML désigné par *refElément*. Pour plus d'informations sur les noms d'éléments XML, reportez-vous à la section [Présentation des commandes XML DOM](#).

Exemple

Cette méthode retourne le nom de l'élément \$ref_XML_Élément :

```
C_ALPHA(16;$ref_XML_Élément)
C_TEXTE($nom)

DOM LIRE NOM ELEMENT XML($ref_XML_Élément;$nom)
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée, la variable système OK prend la valeur 1. Si une erreur se produit, elle prend la valeur 0.

DOM Lire premier element XML enfant


DOM Lire premier element XML enfant (refElément {; nomElémentEnf {; valeurElémentEnf} }) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
refElément	Chaîne	→	Référence d'élément XML
nomElémentEnf	Chaîne	←	Nom de l'élément XML enfant
valeurElémentEnf	Chaîne	←	Valeur de l'élément XML enfant
Résultat	Chaîne	↔	Référence de l'élément XML enfant (16 caractères)

Description

La commande **DOM Lire premier element XML enfant** retourne une référence XML vers le premier "enfant" de l'élément XML passé en référence dans *refElément*. Cette référence pourra être utilisée avec les autres commandes d'analyse XML.

Les paramètres *nomElémentEnf* et *valeurElémentEnf*, s'ils sont passés, reçoivent respectivement le nom et la valeur de l'élément enfant.



Exemple 1

Récupération de la référence du premier élément XML du parent racine. La structure XML (C:\import.xml) est préalablement chargée dans un BLOB :

```
C_BLOB (maVarBlob)
C_ALPHA (16;$ref_XML_Parent;$ref_XML_Enfant)

DOCUMENT VERS BLOB ("c:\\import.xml";maVarBlob)
$ref_XML_Parent:=DOM Analyser variable XML (maVarBlob)
$ref_XML_Enfant:=DOM Lire premier element XML enfant($ref_XML_Parent)
```

Exemple 2

Récupération de la référence, du nom et de la valeur du premier élément XML du parent racine. La structure XML (C:\import.xml) est préalablement chargée dans un BLOB :

```
C_BLOB (maVarBlob)
C_ALPHA (16;$ref_XML_Parent;$ref_XML_Enfant)
C_TEXTE ($enfantNom;$enfantValeur)

DOCUMENT VERS BLOB ("c:\\import.xml";maVarBlob)
$ref_XML_Parent:=DOM Analyser variable XML (maVarBlob)
$ref_XML_Enfant:=DOM Lire premier element XML enfant($ref_XML_Parent;$enfantNom;$enfantValeur)
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée, la variable système OK prend la valeur 1. Sinon, elle prend la valeur 0.

DOM Lire ref document XML

DOM Lire ref document XML (refElément) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
refElément	Texte	→	Référence d'un élément existant dans un arbre DOM
Résultat	Texte	↪	Référence du premier élément de l'arbre DOM (noeud document)

Description

La commande **DOM Lire ref document xml** permet de récupérer la référence de l'élément "document" de l'arbre DOM dont vous avez passé la référence dans *refElément*. L'élément document est le premier élément d'un arbre DOM ; c'est le parent de l'élément racine.

La référence de l'élément document vous permet de manipuler les noeuds "Doctype" et "Instructions de traitement". Elle ne peut être utilisée qu'avec les commandes **DOM Ajouter noeud enfant XML** et **DOM LIRE NOEUDS ENFANTS XML**.

A ce niveau, vous pouvez uniquement ajouter des instructions de traitement, des commentaires ou remplacer le noeud Doctype. Vous ne pouvez pas y créer de noeud CDATA ou texte.

Exemple

Dans cet exemple nous cherchons à retrouver la déclaration de DTD du document XML :

```
C_TEXTE($refRoot)
$refRoot:=DOM Analyser source XML("")
Si (OK=1)
  C_TEXTE($refDocument)
  // on cherche le noeud document, puisque c'est le noeud auquel est
  // rattaché le nœud DOCTYPE avant le noeud root
  $refDocument:=DOM Lire ref document XML($refRoot)
  TABLEAU TEXTE($arrType;0)
  TABLEAU TEXTE($arrValue;0)
  // sur ce nœud on cherche parmi les enfants le nœud de type DOCTYPE
  DOM LIRE NOEUDS ENFANTS XML($refDocument;$arrType;$arrValue)
  C_TEXTE($text)
  $text:=""
  $pos:=Chercher dans tableau($arrType;XML DOCTYPE)
  Si($pos>-1)
    // On récupère dans $text la déclaration de DTD
    $text:=$text+"Doctype: "+$arrValue{$pos}+Caractere(Retour chariot)
  Fin de si
  DOM FERMER XML($refRoot)
Fin de si
```

DOM LIRE VALEUR ELEMENT XML

DOM LIRE VALEUR ELEMENT XML (*refElément* ; *valeurElément* { ; cDATA })

Paramètre	Type		Description
<i>refElément</i>	Chaîne	➡	Référence d'élément XML
<i>valeurElément</i>	Variable	⬅	Valeur de l'élément
<i>cDATA</i>	Variable	⬅	Contenu de la section CDATA

Description

La commande **DOM LIRE VALEUR ELEMENT XML** retourne dans le paramètre *valeurElément* la valeur de l'élément XML désigné par *refElément*. 4D tentera de convertir la valeur obtenue dans le type de la variable passée en paramètre.

Le paramètre facultatif *cDATA* permet de récupérer le contenu de la ou des section(s) CDATA de l'élément XML *refElément* le cas échéant. Comme pour le paramètre *valeurElément*, 4D tentera de convertir la valeur obtenue dans le type de la variable passée en paramètre.

Note : Si l'élément désigné par *refElément* est un BLOB traité par la commande **DOM ECRIRE VALEUR ELEMENT XML**, il a été automatiquement encodé en base64. Par conséquent, la commande tentera automatiquement de le décoder en base64.

Exemple

Cette méthode retourne la valeur de l'élément \$ref_XML_Elément :

```
C_ALPHA(16;$ref_XML_Elément)
C_REEL($valeur)

DOM LIRE VALEUR ELEMENT XML($ref_XML_Elément;$valeur)
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été correctement exécutée, la variable système OK prend la valeur 1. Si une erreur se produit, elle prend la valeur 0.

DOM SUPPRIMER ATTRIBUT XML

DOM SUPPRIMER ATTRIBUT XML (*refElément* ; *nomAttribut*)

Paramètre	Type		Description
<i>refElément</i>	Texte	⇒	Référence d'élément XML
<i>nomAttribut</i>	Texte	⇒	Attribut à supprimer

Description

La commande **DOM SUPPRIMER ATTRIBUT XML** supprime, s'il existe, l'attribut désigné par *nomAttribut* de l'élément XML dont la référence est passée dans le paramètre *refElément*.

Si l'attribut a été correctement supprimé, la variable système OK prend la valeur 1. Si aucun attribut nommé *nomAttribut* n'existe dans *refElément*, une erreur est retournée et la variable système OK prend la valeur 0.

Exemple

Soit la structure suivante :

```
<?xml version="1.0" ?>
- <STANZA>
  <LINE N="1">I heard a thousand blended notes,</LINE>
  <LINE N="2">While in grove I sate reclined,</LINE>
  <LINE N="3">In that sweet mood when pleasant thoughts</LINE>
  <LINE N="4">Bring sad thoughts to the mind.</LINE>
</STANZA>
```

Le code suivant permet de supprimer le premier attribut "N=1" :

```
C_BLOB (maVarBlob)
C_ALPHA (16;$ref_XML_Parent;$ref_XML_Enfant)
C_ENTIER LONG ($NumLigne)

$ref_XML_Parent:=DOM Analyser variable XML (maVarBlob)
$ref_XML_Enfant:=DOM Lire premier element XML enfant ($ref_XML_Parent)
DOM SUPPRIMER ATTRIBUT XML ($ref_XML_Enfant; "N")
```

DOM SUPPRIMER ELEMENT XML

DOM SUPPRIMER ELEMENT XML (*refElément*)

Paramètre	Type		Description
<i>refElément</i>	Chaîne	⇒	Référence d'élément XML

Description

La commande **DOM SUPPRIMER ELEMENT XML** supprime l'élément désigné par *refElément*.

Variables et ensembles système

Si la commande a été exécutée correctement, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0 et une erreur est générée.

Une erreur est générée lorsque la référence de l'élément n'est pas valide.

XML SAX

-  Présentation des commandes XML SAX
-  SAX AJOUTER CDATA XML
-  SAX AJOUTER COMMENTAIRE XML
-  SAX AJOUTER DOCTYPE XML
-  SAX AJOUTER INSTRUCTION DE TRAITEMENT
-  SAX AJOUTER VALEUR ELEMENT XML
-  SAX FERMER ELEMENT XML
-  SAX FIXER DECLARATION XML Modifié 12.0
-  SAX LIRE CDATA XML
-  SAX LIRE COMMENTAIRE XML
-  SAX LIRE ELEMENT XML
-  SAX LIRE ENTITE XML
-  SAX LIRE INSTRUCTION DE TRAITEMENT XML
-  SAX Lire noeud XML
-  SAX LIRE VALEUR ELEMENT XML Modifié 12.0
-  SAX LIRE VALEURS DOCUMENT XML
-  SAX OUVRIR ELEMENT XML
-  SAX OUVRIR ELEMENT XML TABLEAUX Modifié 12.0

Ce thème regroupe les commandes XML SAX de 4D.

Pour des informations générales sur le XML (présentation, jeux de caractères, glossaire) ainsi que sur les différences entre les modes DOM et SAX, veuillez vous reporter à la section [Présentation des commandes XML DOM](#).

Création, ouverture et fermeture des documents XML via SAX

Les commandes SAX travaillent avec des références de documents standard de 4D (*RefDoc*, référence de type Heure). Il est donc possible d'utiliser ces commandes conjointement avec les commandes 4D permettant de gérer les documents, par exemple

[ENVOYER PAQUET](#) ou [Ajouter a document](#).

La création et l'ouverture par programmation de documents XML est effectuée via les commandes [Creer document](#) et [Ouvrir document](#). Par la suite, l'utilisation d'une commande XML avec ces documents provoquera la mise en oeuvre automatique des mécanismes XML tels que l'encodage. Par exemple, l'en-tête `<?xml version="1.0" encoding="... encodage ..." standalone = "no"?>` sera automatiquement écrit dans le document.

Note : Les documents destinés à la lecture SAX doivent impérativement être ouverts en mode "lecture seule" par la commande [Ouvrir document](#). Ce principe est destiné à prévenir les conflits pouvant survenir entre 4D et la librairie Xerces lors de l'ouverture simultanée de documents "standard" et de documents XML. Si vous exécutez une commande d'analyse SAX avec un document ouvert en lecture-écriture, un message d'alerte est affiché et l'analyse est impossible.

La fermeture d'un document XML SAX doit être effectuée à l'aide de la commande [FERMER DOCUMENT](#). Si des éléments XML étaient ouverts, ils sont automatiquement refermés.

SAX AJOUTER CDATA XML

SAX AJOUTER CDATA XML (document ; données)

Paramètre	Type	Description
document	RefDoc	➡ Référence du document ouvert
données	BLOB, Texte	➡ Texte ou BLOB à insérer dans le document entre balises CData

Description

La commande **SAX AJOUTER CDATA XML** ajoute dans le document XML référencé par *document* des *données* de type texte ou BLOB. Ces données seront automatiquement encadrées par les balises `<![CDATA[` et `]]>`.

Le texte compris dans une section CData est ignoré par l'interpréteur XML.

Si vous souhaitez encoder le contenu de *données*, vous devez utiliser la commande **ENCODER**. Dans ce cas bien entendu, vous devez passer un BLOB dans *données*.

Pour que cette commande fonctionne, un élément doit être ouvert. Dans le cas contraire, une erreur est générée.

Exemple

Vous souhaitez insérer les lignes suivantes dans votre document XML :

```
function matchwo(a,b) { if (a < b && a < 0) then      {      return 1      } else      {  
    return 0      } }
```

Pour cela, il vous suffit d'exécuter le code suivant :

```
C_TEXTE(vtMontexte)  
... ` placez ici le texte dans la variable vtMontexte  
SAX AJOUTER CDATA XML($RefDoc;vtMontexte)
```

Le résultat sera alors :

```
<![CDATA[ function matchwo(a,b) { if (a < b && a < 0) then      {      return 1      } else      {  
    return 0      } } ]]>
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été exécutée correctement, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0.

SAX AJOUTER COMMENTAIRE XML

SAX AJOUTER COMMENTAIRE XML (document ; commentaire)

Paramètre	Type		Description
document	RefDoc	→	Référence du document ouvert
commentaire	Chaîne	→	Commentaire à ajouter

Description

La commande **SAX AJOUTER COMMENTAIRE XML** ajoute un *commentaire* dans le document XML référencé par *document*.
Un commentaire XML est un texte dont le contenu ne sera pas analysé par l'interpréteur XML. Les commentaires XML sont encadrés par les caractères <!-- et -->.

Exemple

L'instruction suivante :

```
vCommentaire:="Créé par 4D"  
SAX AJOUTER COMMENTAIRE XML($RefDoc;vCommentaire)
```

... inscrira cette ligne dans le document :

```
<!--Créé par 4D-->
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été exécutée correctement, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0.

Gestion des erreurs

En cas d'erreur, la commande retourne une erreur qui peut être interceptée via une méthode d'appel sur erreur.

SAX AJOUTER DOCTYPE XML

SAX AJOUTER DOCTYPE XML (document ; docType)

Paramètre	Type		Description
document	RefDoc	⇒	Référence du document ouvert
docType	Chaîne	⇒	DocType à ajouter

Description

La commande **SAX AJOUTER DOCTYPE XML** ajoute l'instruction DocType définie par le paramètre *docType* dans le document XML référencé par *document*.

Une instruction DocType permet d'indiquer le type de XML dans lequel le document a été écrit et de désigner la Déclaration de type de document (DTD) utilisée. Une instruction DocType est généralement de la forme `<!DOCTYPE type_XML "adresse_DTD">`.

Exemple

L'instruction suivante :

```
vDocType:="Livres SYSTEM \"Livre.DTD\""  
SAX AJOUTER DOCTYPE XML($RefDoc;vDocType)
```

... inscrira cette ligne dans le document :

```
<!DOCTYPE Livres SYSTEM"Livre.DTD">
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été exécutée correctement, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0.

Gestion des erreurs

En cas d'erreur, la commande retourne une erreur qui peut être interceptée via une méthode d'appel sur erreur.

SAX AJOUTER INSTRUCTION DE TRAITEMENT

SAX AJOUTER INSTRUCTION DE TRAITEMENT (document ; instruction)

Paramètre	Type		Description
document	RefDoc	→	Référence du document ouvert
instruction	Texte	→	Instruction à insérer dans le document

Description

La commande **SAX AJOUTER INSTRUCTION DE TRAITEMENT** ajoute dans le document XML référencé par *document* une *instruction* de traitement XML.

Une instruction de traitement permet d'indiquer le type d'application et éventuellement des paramètres additionnels permettant de traiter une entité externe non analysable.

La commande formate les données d'instruction conformément au XML. En revanche, les instructions elles-mêmes ne sont pas analysées, il revient au développeur de s'assurer qu'elles sont valides.

Exemple

Le code suivant :

```
vtInstruct:="xml-stylesheet
type="+Caractere (Guillemets)+"text/xsl"+Caractere (Guillemets)+"href="+
Caractere (Guillemets)+"style.xsl"+Caractere (Guillemets)
SAX AJOUTER INSTRUCTION DE TRAITEMENT ($RefDoc;vtInstruct)
```

... inscrira cette ligne dans le document :

```
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="style.xsl"?>
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été exécutée correctement, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0 et une erreur est générée.

SAX AJOUTER VALEUR ELEMENT XML

SAX AJOUTER VALEUR ELEMENT XML (document ; données { ; * })

Paramètre	Type	Description
document	RefDoc	➡ Référence du document ouvert
données	Texte, Variable	➡ Texte ou variable à insérer dans le document
*	Opérateur	➡ Si passé = Encoder les caractères spéciaux, Si omis = Ne pas encoder les caractères spéciaux

Description

La commande **SAX AJOUTER VALEUR ELEMENT XML** ajoute directement dans le document XML référencé par *document* des *données* sans les convertir. Cette commande équivaut par exemple à insérer une pièce jointe dans le corps (body) d'un email. Vous pouvez passer dans le paramètre *données* soit directement une chaîne de caractères, soit une variable 4D. Le contenu de la variable sera converti en texte pour pouvoir être inséré dans le document XML.

Si vous souhaitez encoder le contenu de *données*, vous devez utiliser la commande **ENCODER**. Dans ce cas bien entendu, vous devez passer un BLOB dans *données*.

Par défaut, la commande n'encode pas les caractères spéciaux (< > " ' ...) contenus dans le paramètre *données*. Pour forcer l'encodage de ces paramètres, il suffit de passer le paramètre facultatif ***.

Pour que cette commande fonctionne, un élément doit être ouvert. Dans le cas contraire, une erreur est générée.

Exemple

Cet exemple insère le fichier *whitepaper.pdf* dans l'élément XML ouvert :

```
C_BLOB (vBMonBLOB)
DOCUMENT VERS BLOB ("c:\\whitepaper.pdf";vBMonBLOB)
SAX AJOUTER VALEUR ELEMENT XML ($RefDoc;vBMonBLOB)
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été exécutée correctement, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0 et une erreur est générée.

SAX FERMER ELEMENT XML

SAX FERMER ELEMENT XML (document)

Paramètre	Type		Description
document	RefDoc	→	Référence du document ouvert

Description

La commande **SAX FERMER ELEMENT XML** inscrit dans le document XML référencé par *document* les instructions nécessaires à la fermeture du dernier élément ouvert via la commande **SAX OUVRIR ELEMENT XML**.

L'emploi de cette commande est facultatif. En effet, 4D ajoute automatiquement si nécessaire, au moment de la fermeture des documents XML, les balises de fin d'éléments non refermés explicitement.

Exemple

Si le dernier élément ouvert est `<Book>`, l'instruction suivante :

```
SAX FERMER ELEMENT XML ($RefDoc)
```

... inscrira cette ligne dans le document :

```
</Book>
```

SAX FIXER DECLARATION XML

SAX FIXER DECLARATION XML (document ; encodage { ; autonome { ; indentation } })

Paramètre	Type		Description
document	RefDoc	→	Référence du document ouvert
encodage	Chaîne	→	Jeu de caractères du document XML
autonome	Booléen	→	Vrai=le document est autonome, Faux (défaut)=le document n'est pas autonome
indentation	Booléen	→	*** Obsolète, ne plus utiliser ***

Description

La commande **SAX ECRIRE OPTIONS XML** initialise le document XML référencé par *document* à l'aide des valeurs passées en paramètres. Ces paramètres permettent de déterminer l'encodage, l'attribut autonome (standalone) et l'indentation du document.

- *encodage* : indique le jeu de caractères employé dans le document. Par défaut (si la commande n'est pas appelée), le jeu de caractères UTF-8 (Unicode compressé) est utilisé.
- *autonome* : indique si le document est autonome (**Vrai**) ou s'il dépend, pour son fonctionnement, d'autres fichiers ou de ressources externes (**Faux**). Par défaut (si la commande n'est pas appelée ou si le paramètre est omis), le document n'est pas autonome.

Note de compatibilité : Le paramètre *indentation* est conservé pour des raisons de compatibilité avec les versions précédentes de 4D mais son usage est déconseillé à compter de 4D v12. Désormais, pour définir l'indentation du document, il est fortement recommandé d'utiliser la commande **XML FIXER OPTIONS**.

Cette commande doit être appelée une seule fois par document et avant la première commande d'écriture XML dans le document, sinon une erreur est générée.

Exemple

Le code suivant :

```
SAX FIXER DECLARATION XML ($RefDoc; "UTF-16"; Vrai)
```

... inscrira cette ligne dans le document :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="yes"?>
```

SAX LIRE CDATA XML

SAX LIRE CDATA XML (document ; valeur)

Paramètre	Type		Description
document	RefDoc	→	Référence du document ouvert
valeur	Texte, BLOB	←	Valeur de l'élément

Description

La commande **SAX LIRE CDATA XML** permet de récupérer la *valeur* CDATA d'un élément XML existant dans le document XML référencé par *document*. Elle doit être appelée dans le contexte d'un événement SAX [CDATA XML](#). Pour plus d'informations sur les événements SAX, reportez-vous à la description de la commande [SAX Lire noeud XML](#).

Passez une variable *valeur* de type Texte si vous souhaitez récupérer des données de taille supérieure à 32 Ko (la base doit fonctionner en mode Unicode).

Les données sont retournées telles quelles (elles ne sont pas modifiées).

Exemple

Considérons l'extrait de code XML suivant :

```
<RootElement>      <Child>MonTexte<![CDATA[MonCData]]</Child> </RootElement>
```

Le code 4D suivant retournera "MonCData" dans *vDonnéesTexte* :

```
C_BLOB (vDonnées)
C_TEXTE (vDonnéesTexte)
SAX LIRE CDATA XML (RefDoc;vDonnées)
vDonnéesTexte:=BLOB vers texte (vDonnées;UTF8 Chaîne en C)
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été exécutée correctement, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0 et une erreur est générée.

SAX LIRE COMMENTAIRE XML

SAX LIRE COMMENTAIRE XML (document ; commentaire)

Paramètre	Type		Description
document	RefDoc	→	Référence du document ouvert
commentaire	Chaîne	←	Commentaire XML

Description

La commande **SAX LIRE COMMENTAIRE XML** retourne un *commentaire* si un événement SAX de type [XML Commentaire](#) est généré dans le document XML référencé par *document*. Pour plus d'informations sur les événements SAX, reportez-vous à la description de la commande [SAX Lire noeud XML](#).

Variables et ensembles système

Si la commande a été exécutée correctement, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0 et une erreur est générée.

SAX LIRE ELEMENT XML (document ; nom ; préfixe ; nomsAttributs ; valeursAttributs)

Paramètre	Type		Description
document	RefDoc	→	Référence du document ouvert
nom	Chaîne	→	Nom de l'élément
préfixe	Chaîne	→	Espace de nommage
nomsAttributs	Tableau chaîne	→	Noms des attributs
valeursAttributs	Tableau chaîne	→	Valeurs des attributs

Description

La commande **SAX LIRE ELEMENT XML** retourne diverses informations relatives à l'élément *nom* présent dans le document XML référencé par *document*. Elle doit être appelée dans le contexte d'un événement SAX [XML Début élément](#) ou [XML Fin élément](#). Dans le cas particulier d'un [XML Fin élément](#), les paramètres d'attributs ne sont pas gérés. Pour plus d'informations sur les événements SAX, reportez-vous à la description de la commande [SAX Lire noeud XML](#).

nom contient le nom de l'élément.

préfixe retourne l'espace de nommage (namespace) de l'élément. Ce paramètre est vide si aucun espace de nommage n'est associé à l'élément.

La commande remplit le tableau *nomsAttributs* avec les noms des attributs de l'élément cible. Si nécessaire, la commande crée et dimensionne automatiquement le tableau.

La commande remplit également le tableau *valeursAttributs* avec les valeurs des attributs de l'élément cible. Si nécessaire, la commande crée et dimensionne automatiquement le tableau.

Exemple

Considérons l'extrait de code XML suivant :

```
<RootElement>
<Child Att1="111"Att2="222"Att3="333">MonTexte</Child>
</RootElement>
```

Une fois l'instruction suivante exécutée :

```
SAX LIRE ELEMENT XML (RefDoc;vNom;vPréfixe;tAttrNoms;tAttrValeurs)
```

...*vNom* contiendra "Child"

vPréfixe contiendra ""

tAttrNoms{1} contiendra "Att1", *tAttrNoms{2}* contiendra "Att2", *tAttrNoms{3}* contiendra "Att3"

tAttrValeurs{1} contiendra "111", *tAttrValeurs{2}* contiendra "222", *tAttrValeurs{3}* contiendra "333"

Variables et ensembles système

Si la commande a été exécutée correctement, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0 et une erreur est générée.

SAX LIRE ENTITE XML

SAX LIRE ENTITE XML (document ; nom ; valeur)

Paramètre	Type		Description
document	RefDoc	→	Référence du document ouvert
nom	Chaîne	←	Nom de l'entité
valeur	Chaîne	←	Valeur de l'entité

Description

La commande **SAX LIRE ENTITE XML** permet de récupérer le *nom* et la *valeur* d'une entité XML présente dans le document XML référencé par *document*. Elle doit être appelée dans le contexte d'un événement SAX [XML Entité](#). Pour plus d'informations sur les événements SAX, reportez-vous à la description de la commande **SAX Lire noeud XML**.

Exemple

Considérons l'extrait de code XML suivant :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!DOCTYPE body [ < <!ELEMENT body (element*)> <!ELEMENT  
element (#PCDATA)> <!ENTITY nom "Le remplacement"> ]> <body> <element>L'entité est mise à jour  
par &nom; </body>
```

L'instruction suivante retournera "nom" dans *vNom* et "Le remplacement" dans *vValeur*.

```
SAX LIRE ENTITE XML(RefDoc;vNom;vValeur)
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été exécutée correctement, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0 et une erreur est générée.

SAX LIRE INSTRUCTION DE TRAITEMENT XML

SAX LIRE INSTRUCTION DE TRAITEMENT XML (document ; nom ; valeur)

Paramètre	Type		Description
document	RefDoc	→	Référence du document ouvert
nom	Chaîne	←	Nom de l'instruction
valeur	Chaîne	←	Valeur de l'instruction

Description

La commande **SAX LIRE INSTRUCTION DE TRAITEMENT XML** retourne le *nom* et la *valeur* de l'instruction de traitement XML analysée dans le document XML référencé par *document*. Cette commande doit être appelée dans le contexte d'un événement [XML Instruction de traitement](#). Pour plus d'informations sur les événements SAX, reportez-vous à la description de la commande **SAX Lire noeud XML**.

Exemple

Considérons l'extrait de code XML suivant :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- Edited with XML Spy v3.0.7 NT  
(http://www.xmlspy.com) by Myself (4D SA)--> <?PI TextProcess?> <!DOCTYPE RootElement SYSTEM  
"ParseTest.dtd">
```

L'instruction suivante retournera "PI" dans *vNom* et "TextProcess" dans *vValeur* :

```
SAX LIRE INSTRUCTION DE TRAITEMENT XML($RefDoc;vNom;vValeur)
```

SAX Lire noeud XML

SAX Lire noeud XML (document) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
document	RefDoc	→	Référence du document ouvert
Résultat	Entier long	↩	Événement retourné par la fonction

Description

La commande **SAX Lire noeud XML** retourne un entier long indiquant le type d'événement SAX retourné durant l'analyse du document XML référencé par *document*.

Les événements pouvant être retournés sont fournis sous forme de constantes dans le thème "**XML**" :

Constante	Type	Valeur
XML CDATA	Entier long	7
XML Commentaire	Entier long	2
XML Début document	Entier long	1
XML Début élément	Entier long	4
XML Donnée	Entier long	6
XML Entité	Entier long	8
XML Fin document	Entier long	9
XML Fin élément	Entier long	5
XML Instruction de traitement	Entier long	3

Exemple

Exemple de traitement des événements :

```
RefDoc:=Ouvrir document ("";"xml";Mode_lecture) `Ouverture en lecture seule obligatoire
Si (OK=1)
  Repeter
    MonEvénement:=SAX Lire noeud XML (RefDoc)
    Au cas ou
      : (MonEvénement=XML Début document)
        FaireQuelqueChose
      : (MonEvénement=XML Commentaire)
        FaireAutreChose
    Fin de cas
  Jusque (MonEvénement=XML Fin document)
Fin de si
FERMER DOCUMENT (RefDoc)
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été exécutée correctement, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0 et une erreur est générée.

SAX LIRE VALEUR ELEMENT XML

SAX LIRE VALEUR ELEMENT XML (document ; valeur)

Paramètre	Type		Description
document	RefDoc	→	Référence du document ouvert
valeur	Texte, BLOB	←	Valeur de l'élément

Description

La commande **SAX LIRE VALEUR ELEMENT XML** permet de récupérer la *valeur* d'un élément XML existant dans le document XML référencé par *document*. Elle doit être appelée dans le contexte d'un événement SAX [XML Donnée](#). Pour plus d'informations sur les événements SAX, reportez-vous à la description de la commande [SAX Lire noeud XML](#).

Passez dans le paramètre *valeur* une variable de type Texte ou BLOB devant récupérer les données. Si vous passez un BLOB, la commande tentera automatiquement de le décoder en base64.

Exemple

Considérons l'extrait de code XML suivant :

```
<RootElement>    <Child Att1="111" Att2="222" Att3="333">MonTexte</Child> </RootElement>
```

L'instruction suivante retournera "MonTexte" dans *vValeur* :

```
SAX LIRE VALEUR ELEMENT XML (RefDoc;vValeur)
```

Variables et ensembles système

Si la commande a été exécutée correctement, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0 et une erreur est générée.

SAX LIRE VALEURS DOCUMENT XML

SAX LIRE VALEURS DOCUMENT XML (document ; encodage ; version ; autonome)

Paramètre	Type		Description
document	RefDoc	→	Référence du document ouvert
encodage	Chaîne	←	Jeu de caractères du document XML
version	Chaîne	←	Version du XML
autonome	Booléen	←	Vrai=le document est autonome, sinon Faux

Description

La commande **SAX LIRE VALEURS DOCUMENT XML** extrait des informations élémentaires de l'en-tête XML du document XML référencé par *document*.

La commande retourne respectivement le type d'encodage, la version et la propriété "autonome" du document dans les paramètres *encodage*, *version* et *autonome*. Cette commande doit être utilisée dans le contexte de l'événement SAX [XML Début document](#). Pour plus d'informations sur les événements SAX, reportez-vous à la description de la commande [SAX Lire noeud XML](#).

Variables et ensembles système

Si la commande a été exécutée correctement, la variable système OK prend la valeur 1, sinon elle prend la valeur 0 et une erreur est générée.

SAX OUVRIR ELEMENT XML

SAX OUVRIR ELEMENT XML (document ; balise { ; nomAttribut ; valeurAttribut } { ; nomAttribut2 ; valeurAttribut2 ; ... ; nomAttributN ; valeurAttributN })

Paramètre	Type		Description
document	RefDoc	→	Référence du document ouvert
balise	Chaîne	→	Nom de l'élément à ouvrir
nomAttribut	Chaîne	→	Nom d'attribut
valeurAttribut	Chaîne	→	Valeur d'attribut

Description

La commande **SAX OUVRIR ELEMENT XML** permet d'ajouter un nouvel élément dans le document XML référencé par *document* ainsi que, facultativement, des attributs et leurs valeurs.

L'élément ajouté est "ouvert" dans le document (la balise de fin n'est pas ajoutée). Pour refermer un élément créé à l'aide de cette commande, vous devez soit :

- utiliser la commande **SAX FERMER ELEMENT XML**,
- refermer le document XML. Dans ce cas, 4D ajoute automatiquement les balises XML de fermeture nécessaires.

Passez dans *balise* le nom de l'élément à créer. Ce nom peut contenir uniquement des lettres, des chiffres, ainsi que les caractères ".", "-", "_" et ":". Si un caractère invalide est passé dans *balise*, une erreur est générée.

Facultativement, la commande permet de passer un ou plusieurs couple(s) attributs/valeurs (sous forme de variables, champs ou valeur littérales) via les paramètres *nomAttribut* et *valeurAttribut*. Vous pouvez passer autant de couples attribut/valeur que vous voulez.

Exemple

L'instruction suivante :

```
vElement:="Book"
SAX OUVRIR ELEMENT XML ($RefDoc;vElement)
```

... inscrira cette ligne dans le document :

```
<Book
```

Gestion des erreurs

Si un caractère invalide est passé dans *balise*, une erreur est générée.

SAX OUVRIR ELEMENT XML TABLEAUX

SAX OUVRIR ELEMENT XML TABLEAUX (document ; balise { ; tabNomsAttributs ; tabValeursAttributs } { ; tabNomsAttributs2 ; tabValeursAttributs2 ; ... ; tabNomsAttributsN ; tabValeursAttributsN })

Paramètre	Type	Description
document	RefDoc	➡ Référence du document ouvert
balise	Chaîne	➡ Nom de l'élément à ouvrir
tabNomsAttributs	Tableau chaîne	➡ Tableau de noms d'attributs
tabValeursAttributs	Tableau chaîne, Tableau entier long, Tableau date, Tableau réel, Tableau image, Tableau booléen	➡ Tableau de valeurs d'attributs

Description

La commande **SAX OUVRIR ELEMENT XML TABLEAUX** permet d'ajouter un nouvel élément dans le document XML référencé par *document* ainsi que, facultativement, des attributs et leurs valeurs sous forme de tableaux.

Hormis la prise en charge de tableaux (cf. ci-dessous), cette commande est identique à **SAX OUVRIR ELEMENT XML**. Reportez-vous à la description de cette commande pour le détail de son fonctionnement.

SAX OUVRIR ELEMENT XML TABLEAUX accepte des tableaux de type date, numérique, booléen et image comme paramètre(s) *tabValeursAttributs*. 4D effectue automatiquement les conversions nécessaires, vous pouvez paramétrer ces conversions à l'aide de la commande **XML FIXER OPTIONS**.

Facultativement, la commande **SAX OUVRIR ELEMENT XML TABLEAUX** permet de passer plusieurs couples d'attributs et de valeurs d'attributs sous forme de tableaux dans les paramètres *tabNomsAttributs* et *tabValeursAttributs*.

Les tableaux doivent avoir été créés au préalable et fonctionner par paires. Vous pouvez passer autant de couples de tableaux et autant d'éléments dans chaque couple que vous voulez.

Exemple

La méthode suivante :

```
TABLEAU ALPHA(80;tNomsAtt;2)
TABLEAU ALPHA(80;tValeursAtt;2)
vElement:="Book"
tNomsAtt{1}:="Font"
tValeursAtt{1}:="arial"
tNomsAtt{2}:="Style"
tValeursAtt{2}:="Bold"
SAX OUVRIR ELEMENT XML TABLEAUX($RefDoc;vElement;tNomsAtt;tValeursAtt)
```

... inscrira cette ligne dans le document :

```
<Book Font="arial" Style="Bold">
```


Zone Web

-  Gestion programmée des zones Web
-  WA ACTUALISER URL
-  WA AGRANDIR TEXTE PAGE
-  WA ARRETER CHARGEMENT URL
-  WA Creer menu historique URL
-  WA EXECUTER FONCTION JAVASCRIPT
-  WA Executer JavaScript
-  WA FIXER CONTENU PAGE
-  WA FIXER FILTRES LIENS EXTERNES
-  WA FIXER FILTRES URL
-  WA FIXER PREFERENCE
-  WA Lire contenu page
-  WA Lire dernier URL filtre
-  WA LIRE DERNIERE ERREUR URL
-  WA LIRE FILTRES LIENS EXTERNES
-  WA LIRE FILTRES URL
-  WA LIRE HISTORIQUE URL
-  WA LIRE PREFERENCE
-  WA Lire titre page
-  WA Lire URL courant
-  WA OUVRIR URL
-  WA OUVRIR URL PRECEDENT
-  WA OUVRIR URL SUIVANT
-  WA REDUIRE TEXTE PAGE
-  WA URL precedent disponible
-  WA URL suivant disponible

Gestion programmée des zones Web

Les commandes de ce thème sont dédiées à la gestion programmée des objets de formulaire de type Zone Web (Web Area).

Les zones Web peuvent afficher tout type de contenu Web à l'intérieur même de votre environnement 4D : pages HTML au contenu statique ou dynamique, fichiers, images, Javascript, Flash, PDF... et même des documents MS Office (sous Windows lorsque la suite MS Office est installée). L'image suivante montre une zone Web incluse dans un formulaire et affichant une page HTML :



Oltre les commandes du thème Zone Web, plusieurs actions standard et des événements formulaires dédiés permettent au développeur de contrôler le fonctionnement des zones Web. Des variables spécifiques prennent en charge l'interaction entre la zone Web et l'environnement 4D. Ces outils vous permettent ainsi de développer un navigateur Web basique dans vos formulaires.

Créer et adresser une zone Web

La création d'une zone Web s'effectue à l'aide d'une variante du bouton Zone de plug-in/Sous-formulaire de la barre d'objets de l'éditeur de formulaires de 4D (pour plus d'information, reportez-vous au manuel Mode Développement).

Comme les autres objets dynamiques de formulaire, une zone Web dispose d'un nom d'objet et d'un nom de variable, vous permettant de l'adresser par programmation. La variable standard associée à l'objet zone Web est de type Texte. Vous pouvez en particulier utiliser les commandes **OBJET FIXER VISIBLE** et **OBJET DEPLACER** avec les zones Web.

Note : La variable Texte associée à la zone Web ne contient pas de référence et ne peut donc pas être passée en tant que paramètre à une méthode. Par exemple, pour une zone Web nommée **MaZone**, le code suivant ne peut pas être utilisé :

```
Mamethode (MaZone)
```

Code de Mamethode :

```
WA ACTUALISER URL ($1) `Ne fonctionne pas
```

Pour ce type de programmation, vous devez utiliser des pointeurs :

```
Mamethode (->MaZone)
```

Code de Mamethode :

Mode compositing (Mac OS)

Pour pouvoir être affichées sous Mac OS, les zones Web doivent être incluses dans des fenêtres dessinées en "mode compositing". Ce mode interne de gestion des fenêtres sous Mac OS n'est pas utilisé dans toutes les fenêtres de 4D. Dans 4D v11 SQL, les fenêtres dessinées en "mode compositing" sont :

- les fenêtres générées par les commandes **Creer fenetre** et **Creer fenetre formulaire** ayant le type Mode compositing (constante de valeur 4096) ;
- en mode Développement, les fenêtres affichant un formulaire projet.


Note : Certains objets d'ancienne architecture ne sont pas compatibles avec le mode compositing (par exemple les zones 4D Chart). S'ils sont affichés dans des fenêtres en mode compositing, ces objets ne fonctionneront pas.

Gestion des variables associées

Outre la variable objet standard (cf. paragraphe précédent), deux variables spécifiques sont automatiquement associées à chaque zone Web :

- la variable "URL"
- la variable "Progression du chargement"

Par défaut, ces variables sont nommées respectivement `nomZone_url` et `nomZone_progress`. Vous pouvez modifier ces noms comme vous le souhaitez. Les variables sont accessibles dans la Liste des propriétés :



Variable URL

La variable "URL" est de type chaîne. Elle contient l'URL chargé ou en cours de chargement par la zone Web associée. L'association entre la variable et la zone Web s'effectue dans les deux sens :

- Si l'utilisateur affecte un nouvel URL à la variable, l'URL est automatiquement chargé par la zone Web.
- Toute navigation effectuée à l'intérieur de la zone Web met automatiquement à jour le contenu de la variable. Schématiquement, cette variable fonctionne comme la zone d'adresse d'un navigateur Web. Vous pouvez la représenter par une zone de texte située au-dessus de la zone Web.

Variable URL et commande WA OUVRIRE URL

La variable URL produit les mêmes effets que la commande **WA OUVRIRE URL**. Les différences suivantes sont toutefois à noter :

- pour les accès aux documents, la variable accepte uniquement des URLs conformes aux RFC ("file://c:/Mon%20Doc") et non les chemins d'accès système ("c:/MonDoc"). La commande **WA OUVRIRE URL** accepte les deux notations.
- si la variable URL contient une chaîne vide, la zone Web ne tente pas de charger l'URL. La commande **WA OUVRIRE URL** génère une erreur dans ce cas.
- si la variable URL ne contient pas de protocole (http, mailto, file, etc.), la zone Web ajoute "http://", ce qui n'est pas le cas pour la commande **WA OUVRIRE URL**.
- lorsque la zone Web n'est pas affichée dans le formulaire (lorsqu'elle se trouve sur une autre page du formulaire), l'exécution de la commande **WA OUVRIRE URL** est sans effet tandis que la valorisation de la variable URL permet de mettre à jour l'URL courant.

Variable Progression du chargement

La variable "Progression du chargement" est de type Entier long. Elle contient une valeur entre 0 et 100, représentant le pourcentage du chargement complet de la page affichée dans la zone Web.

La variable est mise à jour automatiquement par 4D. Il n'est pas possible de la modifier manuellement.

Événements formulaire

Des événements formulaire spécifiques sont destinés à la gestion programmée des zones Web, concernant notamment l'activation des liens :

- [Sur début chargement URL](#)
- [Sur chargement ressource URL](#)
- [Sur fin chargement URL](#)
- [Sur erreur chargement URL](#)
- [Sur filtrage URL](#)
- [Sur ouverture lien externe](#)
- [Sur refus ouverture fenêtre](#)

En outre, les zones Web prennent en charge les événements formulaire génériques suivants :

- [Sur chargement](#)
- [Sur libération](#)
- [Sur gain focus](#)
- [Sur perte focus](#)

Pour plus d'informations sur ces événements, reportez-vous à la description de la commande [Evenement formulaire](#).

Notes d'utilisation des zones Web

Interface utilisateur

Lors de l'exécution du formulaire, l'utilisateur dispose des fonctions d'interface standard des navigateurs dans la zone Web, ce qui lui permet d'interagir avec les autres zones du formulaire :

- commandes du menu **Edition** : lorsque la zone Web a le focus, les commandes du menu **Edition** permettent d'effectuer les actions de copier, coller, tout sélectionner, etc., en fonction de la sélection.
- menu contextuel : il est possible d'associer un menu contextuel standard à la zone Web via la Liste des propriétés. L'affichage de ce menu peut également être contrôlé via la commande [WA FIXER PREFERENCE](#).
- glisser-déposer : l'utilisateur peut effectuer des glisser-déposer de textes, d'images ou de documents à l'intérieur d'une zone Web ou entre une zone Web et les objets des formulaires 4D, en fonction des propriétés des objets 4D.

Documents MS Office (Windows)

Sous Windows, les zones Web peuvent prendre en charge l'affichage et la modification de documents Microsoft Office (lorsque Microsoft Office est installé sur le poste). En particulier, les documents Word, Excel et Powerpoint (extensions .doc, .xls et .ppt) peuvent être traités. Le format XML MS Office est également pris en charge.

Note : MS Office 2007 ne permet pas par défaut l'affichage de documents dans un navigateur Web, ils sont toujours ouverts dans une nouvelle fenêtre. Vous pouvez modifier ce fonctionnement à l'aide des instructions fournies à cette adresse :

<http://support.microsoft.com/kb/162059/en-us>

Sous Windows, les zones Web permettent d'afficher des dossiers locaux ou externes via le protocole ftp:// ou via les chemins réseau (\\monserveur\monvolume).

Conflit Zone Web et serveur Web (Windows)

Sous Windows, il est déconseillé d'accéder via une zone Web au serveur Web de l'application 4D contenant la zone car cette configuration peut provoquer un conflit paralysant l'application. Bien entendu, un 4D distant peut accéder au serveur Web du 4D Server, mais pas à son propre serveur Web.

Insertion du protocole (Mac OS)

Les URLs manipulés par programmation dans les zones Web sous Mac OS doivent débuter par le protocole. Par exemple, vous devez passer la chaîne "http://www.monsite.fr" et non uniquement "www.monsite.fr".

WA ACTUALISER URL

WA ACTUALISER URL ({ * ; } objet)

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	⇒ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	⇒ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)

Description

La commande **WA ACTUALISER URL** provoque le rechargement de l'URL courant affiché dans la zone Web désignée par les paramètres * et *objet*.

WA AGRANDIR TEXTE PAGE

WA AGRANDIR TEXTE PAGE ({ * ; } objet)

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	⇒ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	⇒ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)

Description

La commande **WA AGRANDIR TEXTE PAGE** augmente la taille du texte affiché dans la zone Web désignée par les paramètres * et *objet*.

Sous Mac OS, la portée de cette commande est la session 4D : le paramétrage effectué n'est pas conservé après la fermeture de l'application 4D.

Sous Windows, la portée de cette commande est globale : le paramétrage est conservé après la fermeture de l'application 4D.

WA ARRETER CHARGEMENT URL

WA ARRETER CHARGEMENT URL ({ * ; } objet)

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	⇒ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	⇒ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)

Description

La commande **WA ARRETER CHARGEMENT URL** stoppe le chargement des ressources de l'URL courant de la zone Web désignée par les paramètres * et *objet*.

WA Creer menu historique URL

WA Creer menu historique URL ({ * ; } objet { ; direction }) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	→ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
direction	Entier long	→ 0 ou omis=Liste des URLs précédents, 1=Liste des URLs suivants
Résultat	RefMenu	↺ Référence du menu

Description

La commande **WA Creer menu historique URL** crée et remplit un menu pouvant être utilisé directement pour la navigation parmi les URLs visités au cours de la session dans la zone Web désignée par les paramètres *** et *objet*. Elle permet de construire une interface de navigation personnalisée.

Les informations fournies concernent la session, c'est-à-dire la navigation effectuée dans une même zone Web tant que le formulaire n'a pas été refermé.

Passez dans *direction* une valeur indiquant la liste à récupérer. Vous pouvez utiliser l'une des constantes suivantes, placées dans le thème "" :

Constante	Type	Valeur
wa URLs précédents	Entier long	0
wa URLs suivants	Entier long	1

Si vous omettez le paramètre *direction*, la valeur 0 est utilisée.

Une fois le menu généré, vous pouvez l'afficher via la commande de 4D **Pop up menu dynamique** et le manipuler via les commandes standard de gestion des menus de 4D. La chaîne retournée par la commande **Pop up menu dynamique** contient l'URL de la page visitée (voir exemple).

Appelez la commande **EFFACER MENU** pour supprimer un menu historique d'URL lorsqu'il est devenu inutile.

Exemple

Le code suivant pourrait être associé à un bouton 3D avec pop up menu libellé "Précédent" :

```
Au cas ou
: (Evenement formulaire=Sur_clic) `Clic simple
  WA OUVRIR URL PRECEDENT (WA_zone)
: (Evenement formulaire=Sur_clic_fleche) `Clic sur la flèche -> affichage du pop up
`Créer un menu historique précédent
  $Menu:=WA Creer menu historique URL (WA_zone;wa URLs précédents)
`Afficher ce menu dans un pop up
  $URL:=Pop up menu dynamique ($Menu)
  Si ($URL# "") `Si une ligne est sélectionnée
    WA OUVRIR URL (WA_zone;$URL) `Ouvrir la page Web
  Fin de si
  EFFACER MENU ($Menu) `Effacer le menu pour libérer la mémoire
Fin de cas
```

WA EXECUTER FONCTION JAVASCRIPT

WA EXECUTER FONCTION JAVASCRIPT ({ * ; } objet ; fonctionJS ; résultat | * { ; param } { ; param2 ; ... ; paramN })

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	⇒ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	⇒ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
fonctionJS	Chaîne	⇒ Nom de la fonction JavaScript à exécuter
résultat *	Variable	⇒ * pour une fonction sans résultat ou ⇐ Résultat de la fonction (si attendu)
param	Chaîne	⇒ Paramètre(s) à passer à la fonction

Description

La commande **WA EXECUTER FONCTION JAVASCRIPT** exécute dans la zone Web désignée par les paramètres * et *objet* la fonction JavaScript *fonctionJS* et retourne facultativement son résultat dans le paramètre *résultat*.

Si la fonction ne retourne pas de résultat, passez * dans le paramètre *résultat*.

Vous pouvez passer dans *param* une ou plusieurs chaîne(s) contenant les paramètres de la fonction.

Exemple

Appel d'une fonction JavaScript avec 3 paramètres :

```
$JavaScriptFunction:="TheFunctionToBeExecuted"
$Param1:="10"
$Param2:="true"
$Param3:="1,000.2" `notez "," comme séparateur de milliers et "." comme séparateur décimal

WA EXECUTER FONCTION JAVASCRIPT (MaZoneW;$JavaScriptFunction;$Result;$Param1;$Param2;$Param3)
```


WA Executer JavaScript

WA Executer JavaScript ({ * ; } objet ; codeJS) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	➡ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
codeJS	Chaîne	➡ Code JavaScript
Résultat	Chaîne	➡ Résultat de l'exécution

Description

La commande **WA Executer JavaScript** exécute dans la zone Web désignée par les paramètres * et *objet* le code JavaScript passé dans *codeJS* et retourne le résultat.

Exemple

Cet exemple de code JavaScript provoque l'affichage de l'url précédent :

```
$résultat:=WA Executer JavaScript(MaZoneW;"history.back() ")
```

WA FIXER CONTENU PAGE

WA FIXER CONTENU PAGE ({ * ; } objet ; contenu ; baseURL)

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	⇒ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	⇒ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
contenu	Chaîne	⇒ Code HTML source
baseURL	Chaîne	⇒ URL pour les références relatives (Mac OS)

Description

La commande **WA FIXER CONTENU PAGE** remplace la page affichée dans la zone Web désignée par les paramètres *** et *objet* par le code HTML passé dans le paramètre *contenu*.

Le paramètre *baseURL* permet de définir sous Mac OS un URL de base qui sera ajouté devant les liens relatifs éventuellement présents dans la page.

Sous Windows, ce paramètre est sans effet, l'URL de base est indéfini. Il n'est donc pas possible d'utiliser des références relatives sur cette plate-forme.

Note : Sous Windows, il est impératif qu'une page ait déjà été chargée dans la zone Web avant que cette commande puisse être appelée. Si nécessaire, vous pouvez passer l'URL "about:blank" afin de charger une page blanche.

Exemple

Affichage de la phrase "Hello world !" et définition d'un URL de base "file:/" (Mac OS uniquement) :

```
WA FIXER CONTENU PAGE (MaZoneW; "<html><body><h1>Hello World!</h1></body></html>"; "file:///")
```

WA FIXER FILTRES LIENS EXTERNES

WA FIXER FILTRES LIENS EXTERNES ({ * ; } objet ; tabFiltres ; tabAutorisRefus)

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	➡ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	➡ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
tabFiltres	Tableau chaîne	➡ Tableau de filtres
tabAutorisRefus	Tableau booléen	➡ Tableau autoriser-refuser

Description

La commande **WA FIXER FILTRES LIENS EXTERNES** permet de mettre en place un ou plusieurs filtre(s) de liens externes pour la zone Web désignée par les paramètres * et *objet*. Les filtres de liens externes déterminent si un URL associé à la page courante via un lien doit être ouvert dans la zone Web ou dans le navigateur Web par défaut de la machine.

Lorsque l'utilisateur clique sur un lien dans la page courante, 4D consulte la liste des filtres de liens externes afin de vérifier si l'URL demandé doit être ouvert dans le navigateur de la machine. Si c'est le cas, la page correspondant à l'URL est affichée dans le navigateur Web et l'événement formulaire Sur ouverture lien externe est généré (cf. commande **Evenement formulaire**). Sinon (fonctionnement par défaut), la page correspondant à l'URL est affichée dans la zone Web. L'évaluation de l'URL est basée sur le contenu des tableaux *tabFiltres* et *tabAutorisRefus*.

Les tableaux *tabFiltres* et *tabAutorisRefus* doivent être synchronisés.

- Chaque ligne du tableau *tabFiltres* doit contenir un URL devant être filtré. Vous pouvez utiliser le * comme joker de remplacement pour un ou plusieurs caractère(s).
- Chaque ligne correspondante dans le tableau *tabAutorisRefus* doit contenir un booléen indiquant si l'URL doit être ouvert dans la zone Web (**Vrai**) ou dans le navigateur Web (**Faux**).

En cas de contradiction au niveau des paramétrages (autorisation et refus d'un même URL), le paramétrage pris en compte est le dernier.

Pour désactiver le filtrage des URLs, appelez la commande en lui passant des tableaux vides ou en passant respectivement les valeurs "" et **Vrai** dans la dernière ligne des tableaux *tabFiltres* et *tabAutorisRefus*.

Important : Le filtrage établi par la commande **WA FIXER FILTRES URL** est pris en compte avant celui de **WA FIXER FILTRES LIENS EXTERNES**. Cela signifie que si un URL est refusé à cause d'un filtre de la commande **WA FIXER FILTRES URL**, il ne pourra pas être ouvert dans un navigateur même s'il est explicitement défini par la commande **WA FIXER FILTRES LIENS EXTERNES** (cf. exemple 2).

Exemple 1

Cet exemple provoquera l'ouverture de sites dans des navigateurs externes :

```
TABLEAU ALPHA(0;$filtres;0)
TABLEAU BOOLEEN($AllowDeny;0)

AJOUTER A TABLEAU($filtres;"*www.google.*") `Sélectionner "google"
AJOUTER A TABLEAU($AllowDeny;Faux) `Faux : ce lien sera ouvert dans un navigateur externe
AJOUTER A TABLEAU($filtres;"*www.apple.*")
AJOUTER A TABLEAU($AllowDeny;Faux) `Faux : ce lien sera ouvert dans un navigateur externe
WA FIXER FILTRES LIENS EXTERNES (MaZoneW;$filtres;$AllowDeny)
```

Exemple 2

Cet exemple combine des filtrages de sites et de liens externes :

```
TABLEAU ALPHA(0;$filtres;0)
TABLEAU BOOLEEN($AllowDeny;0)
AJOUTER A TABLEAU($filtres;"*www.google.*") `Sélectionner "google"
AJOUTER A TABLEAU($AllowDeny;Faux) `Interdire ce lien
WA FIXER FILTRES URL (MaZoneW;$filtres;$AllowDeny)

TABLEAU ALPHA(0;$filtres;0)
TABLEAU BOOLEEN($AllowDeny;0)
AJOUTER A TABLEAU($filtres;"*www.google.*") `Sélectionner "google"
AJOUTER A TABLEAU($AllowDeny;Faux)
`Faux : ce lien devrait être ouvert dans un navigateur externe, mais ce paramétrage est sans
effet car le lien sera bloqué
`du fait du filtrage d'URL.
WA FIXER FILTRES LIENS EXTERNES (MaZoneW;$filtres;$AllowDeny)
```


WA FIXER FILTRES URL

WA FIXER FILTRES URL ({ * ; } objet ; tabFiltres ; tabAutorisRefus)

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	⇒ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	⇒ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
tabFiltres	Tableau chaîne	⇒ Tableau de filtres
tabAutorisRefus	Tableau booléen	⇒ Tableau autoriser-refuser

Description

La commande **WA FIXER FILTRES URL** permet de mettre en place un ou plusieurs filtre(s) pour la zone Web désignée par les paramètres * et *objet*.

Avant le chargement de toute page demandée par l'utilisateur, 4D consulte la liste des filtres afin de vérifier si l'URL cible est autorisé ou non. L'évaluation de l'URL est basée sur le contenu des tableaux *tabFiltres* et *tabAutorisRefus* s'ils ont été définis. Si l'URL demandé n'est pas autorisé, il n'est pas chargé et l'événement formulaire Sur filtrage URL est généré (cf. commande **Evenement formulaire**).

Les tableaux *tabFiltres* et *tabAutorisRefus* doivent être synchronisés.

- Chaque ligne du tableau *tabFiltres* doit contenir un URL devant être filtré. Vous pouvez utiliser le * comme joker de remplacement pour un ou plusieurs caractère(s).
- Chaque ligne correspondante dans le tableau *tabAutorisRefus* doit contenir un booléen indiquant si l'URL doit être autorisé (**Vrai**) ou refusé (**Faux**).

En cas de contradiction au niveau des paramétrages (autorisation et refus d'un même URL), le paramétrage pris en compte est le dernier.

Pour désactiver le filtrage des URLs, appelez la commande en lui passant des tableaux vides ou en passant respectivement les valeurs "" et **Vrai** dans la dernière ligne des tableaux *tabFiltres* et *tabAutorisRefus*.

Une fois la commande exécutée, les filtres deviennent une propriété de la zone Web. Si les tableaux *tabFiltres* et *tabAutorisRefus* sont supprimés ou réinitialisés, les filtres restent actifs tant que la commande n'a pas été exécutée à nouveau. Pour connaître les filtres actifs pour une zone, vous devez utiliser la commande **WA LIRE FILTRES URL**.

Important : Le filtrage des URLs effectué par cette commande s'applique uniquement à la variable "URL" associée à la zone Web (variable généralement saisissable et affichée dans le formulaire).

Le filtrage ne s'applique pas à la commande **WA OUVRIR URL** ni aux autres commandes de navigation.

Exemple 1

Vous souhaitez interdire l'accès à tous les sites web .org, .net et .fr :

```
TABLEAU TEXTE ($filters; 0)
TABLEAU BOOLEEN ($AllowDeny; 0)
AJOUTER A TABLEAU ($filters; "*.org")
AJOUTER A TABLEAU ($AllowDeny; Faux)
AJOUTER A TABLEAU ($filters; "*.net")
AJOUTER A TABLEAU ($AllowDeny; Faux)
AJOUTER A TABLEAU ($filters; "*.fr")
AJOUTER A TABLEAU ($AllowDeny; Faux)
WA FIXER FILTRES URL (MyWArea; $filters; $AllowDeny)
```

Exemple 2

Vous souhaitez interdire l'accès à tous les sites web sauf les sites russes (.ru) :

```
TABLEAU TEXTE ($filters; 0)
TABLEAU BOOLEEN ($AllowDeny; 0)
AJOUTER A TABLEAU ($filters; "") `Tout sélectionner
AJOUTER A TABLEAU ($AllowDeny; Faux) `Tout interdire
AJOUTER A TABLEAU ($filters; "www.*.ru") `Sélectionner *.ru
AJOUTER A TABLEAU ($AllowDeny; Vrai) `Autoriser
WA FIXER FILTRES URL (MyWArea; $filters; $AllowDeny)
```

Exemple 3

Vous souhaitez donner accès aux sites Web 4D uniquement (.com, .fr, .es, etc.) :

```

TABLEAU TEXTE($filters;0)
TABLEAU BOOLEEN($AllowDeny;0)
AJOUTER A TABLEAU($filters;"*") `Tout sélectionner
AJOUTER A TABLEAU($AllowDeny;Faux) `Tout interdire
AJOUTER A TABLEAU($filters;"www.4D.*") `Sélectionner 4d.fr, 4d.com...
AJOUTER A TABLEAU($AllowDeny;Vrai) `Autoriser
WA FIXER FILTRES URL(MyWArea;$filters;$AllowDeny)

```

Exemple 4

Vous souhaitez autoriser l'accès local à la documentation uniquement (située dans le dossier C://doc) :

```

TABLEAU TEXTE($filters;0)
TABLEAU BOOLEEN($AllowDeny;0)
AJOUTER A TABLEAU($filters;"*") `Tout sélectionner
AJOUTER A TABLEAU($AllowDeny;Faux) `Tout interdire
AJOUTER A TABLEAU($filters;"file://C:/doc/*") `Sélectionner le chemin file:// autorisé
AJOUTER A TABLEAU($AllowDeny;Vrai)->Autoriser
WA FIXER FILTRES URL(MyWArea;$filters;$AllowDeny)

```

Exemple 5

Vous souhaitez autoriser tous les sites sauf un, par exemple celui d'Elcaro :

```

TABLEAU TEXTE($filters;0)
TABLEAU BOOLEEN($AllowDeny;0)
AJOUTER A TABLEAU($filters;"*")
AJOUTER A TABLEAU($AllowDeny;Vrai) `Tout autoriser
AJOUTER A TABLEAU($filters;"*elcaro*") `Interdire tout ce qui contient elcaro
AJOUTER A TABLEAU($AllowDeny;Faux)
WA FIXER FILTRES URL(MyWArea;$filters;$AllowDeny)

```

Exemple 6

Vous souhaitez interdire des adresses IP spécifiques :

```

TABLEAU TEXTE($filters;0)
TABLEAU BOOLEEN($AllowDeny;0)
AJOUTER A TABLEAU($filters;"*") `Tout sélectionner
AJOUTER A TABLEAU($AllowDeny;Vrai) `Tout autoriser
AJOUTER A TABLEAU($filters;"86.83.*") `Sélectionner les IP débutant par 86.83.
AJOUTER A TABLEAU($AllowDeny;Faux) `Interdire
AJOUTER A TABLEAU($filters;"86.1*") `Sélectionner les IP débutant par 86.1 (86.10, 86.135 etc.)
AJOUTER A TABLEAU($AllowDeny;Faux) `Interdire
`A noter que l'adresse IP d'un domaine peut varier
WA FIXER FILTRES URL(MyWArea;$filters;$AllowDeny)

```

WA FIXER PREFERENCE

WA FIXER PREFERENCE ({ * ; } objet ; sélecteur ; valeur)

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	⇒ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	⇒ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
sélecteur	Entier long	⇒ Préférence à modifier
valeur	Booléen	⇒ Valeur de la préférence (Vrai = autorisé, Faux = non autorisé)

Description

La commande **WA FIXER PREFERENCE** permet de fixer différentes préférences pour la zone Web désignée par les paramètres ** et objet*.

Passez dans le paramètre *sélecteur* la préférence à modifier et dans *valeur* la valeur à lui attribuer. Vous pouvez passer dans *sélecteur* l'une des constantes suivantes, placées dans le thème "" :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
wa autoriser applets Java	Entier long	1	Autoriser l'exécution d'applets Java dans la zone Web
wa autoriser JavaScript	Entier long	2	Autoriser l'exécution de code JavaScript dans la zone Web
wa autoriser menu contextuel	Entier long	4	Autoriser l'affichage du menu contextuel standard dans la zone Web
wa autoriser plugins	Entier long	3	Autoriser l'installation de plug-ins dans la zone Web

Pour chaque préférence, passez **Vrai** dans *valeur* pour l'activer et **Faux** pour l'inactiver.

WA Lire contenu page

WA Lire contenu page ({ * ; } objet) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
*	Opérateur	→	Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	→	Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
Résultat	Chaîne	↺	Code HTML source

Description

La commande **WA Lire contenu page** retourne le code HTML de la page courante ou en cours d'affichage dans la zone Web désignée par les paramètres * et *objet*.

Cette commande retourne une chaîne vide si le contenu de la page courante n'est pas disponible.

WA Lire dernier URL filtre

WA Lire dernier URL filtre ({ * ; } objet) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
*	Opérateur	→	Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	→	Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
Résultat	Chaîne	↻	Dernier URL filtré

Description

La commande **WA Lire dernier URL filtre** retourne le dernier URL ayant été filtré dans la zone Web désignée par les paramètres *** et *objet*.

L'URL peut avoir été filtré pour l'une des raisons suivantes :

- l'URL est interdit à cause d'un filtre (commande [WA FIXER FILTRES URL](#)),
- le lien est ouvert dans le navigateur par défaut (commande [WA FIXER FILTRES LIENS EXTERNES](#)),
- l'URL tentait d'ouvrir une fenêtre pop up.

Il est judicieux d'appeler cette commande dans le contexte des événements formulaire [Sur filtrage URL](#), [Sur ouverture lien externe](#) et [Sur refus ouverture fenêtre](#) afin de connaître l'URL filtré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de la commande [Evenement formulaire](#).

WA LIRE DERNIERE ERREUR URL

WA LIRE DERNIERE ERREUR URL ({ * ; } objet ; url ; description ; codeErreur)

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	→ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
url	Chaîne	← URL à l'origine de l'erreur
description	Chaîne	← Description de l'erreur (Mac OS)
codeErreur	Entier long	← Code d'erreur

Description

La commande **WA LIRE DERNIERE ERREUR URL** vous permet de récupérer plusieurs informations relatives à la dernière erreur ayant eu lieu dans la zone Web désignée par les paramètres *** et *objet*. Ces informations sont retournées dans trois variables :

- *url* : l'URL ayant provoqué l'erreur.
- *description* (Mac OS uniquement) : un texte décrivant l'erreur (si disponible). S'il n'est pas possible d'associer un texte à l'erreur, une chaîne vide est retournée. Sous Windows, ce paramètre est toujours retourné vide.
- *codeErreur* : code de l'erreur.
 - Si le code est ≥ 400 , il s'agit d'une erreur liée au protocole HTTP. Pour plus d'informations sur ce type d'erreur, reportez-vous à l'adresse <http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html>
 - Sinon, il s'agit d'une erreur retournée par le WebKit (Mac OS) ou ActiveX (Windows).

Il est judicieux d'appeler cette commande dans le cadre de l'événement formulaire [Sur erreur chargement URL](#) afin de connaître la cause de l'erreur qui vient de se produire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description de la commande [Evenement formulaire](#).

WA LIRE FILTRES LIENS EXTERNES

WA LIRE FILTRES LIENS EXTERNES ({ * ; } objet ; tabFiltres ; tabAutorisRefus)

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	⇒ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	⇒ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
tabFiltres	Tableau chaîne	⇐ Tableau de filtres
tabAutorisRefus	Tableau booléen	⇐ Tableau autoriser-refuser

Description

La commande **WA LIRE FILTRES LIENS EXTERNES** retourne dans les tableaux *tabFiltres* et *tabAutorisRefus* les filtres de liens externes de la zone Web désignée par les paramètres * et *objet*. Si aucun filtre n'est actif, les tableaux sont retournés vides.

Les filtres sont installés par la commande **WA FIXER FILTRES LIENS EXTERNES**. Si les tableaux ont été réinitialisés au cours de la session, la commande **WA LIRE FILTRES LIENS EXTERNES** vous permet de connaître le paramétrage courant.

WA LIRE FILTRES URL

WA LIRE FILTRES URL ({ * ; } objet ; tabFiltres ; tabAutorisRefus)

Paramètre	Type		Description
*	Opérateur	⇒	Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	⇒	Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
tabFiltres	Tableau chaîne	⇐	Tableau de filtres
tabAutorisRefus	Tableau booléen	⇐	Tableau autoriser-refuser

Description

La commande **WA LIRE FILTRES URL** retourne dans les tableaux *tabFiltres* et *tabAutorisRefus* les filtres actifs dans la zone Web désignée par les paramètres *** et *objet*. Si aucun filtre n'est actif, les tableaux sont retournés vides.

Les filtres sont installés par la commande **WA FIXER FILTRES URL**. Si les tableaux ont été réinitialisés au cours de la session, la commande **WA LIRE FILTRES URL** vous permet de connaître le paramétrage courant.

WA LIRE HISTORIQUE URL

WA LIRE HISTORIQUE URL ({ * ; } objet ; tabsUrls { ; sens { ; tabTitres } })

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	→ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
tabsUrls	Tableau chaîne	← Tableau des URLs visités
sens	Entier long	→ 0 ou omis=Liste des URLs précédents, 1=Liste des URLs suivants
tabTitres	Tableau chaîne	← Tableau des titres de fenêtres

Description

La commande **WA LIRE HISTORIQUE URL** retourne un ou deux tableaux contenant les URLs visités au cours de la session dans la zone Web désignée par les paramètres * et *objet*. Elle permet de construire une interface de navigation personnalisée.

Les informations fournies concernent la session, c'est-à-dire la navigation effectuée dans une même zone Web tant que le formulaire n'a pas été refermé.

Le tableau *tabUrls* est rempli avec la liste des URLs visités. En fonction de la valeur du paramètre *direction* (s'il est passé), le tableau récupère la liste des URLs précédents (fonctionnement par défaut) ou la liste des URLs suivants. Ces listes correspondent au contenu des boutons standard Précédent et Suivant des navigateurs.

Les URLs sont classés par ordre chronologique.

Passez dans *direction* une valeur indiquant la liste à récupérer. Vous pouvez utiliser l'une des constantes suivantes, placées dans le thème "" :

Constante	Type	Valeur
wa URLs précédents	Entier long	0
wa URLs suivants	Entier long	1

Si vous omettez le paramètre *direction*, la valeur 0 est utilisée.

S'il est passé, le paramètre *tabTitres* contient la liste des noms de fenêtres associés aux URLs. Ce tableau est synchronisé avec le tableau *tabUrls*.

WA LIRE PREFERENCE

WA LIRE PREFERENCE ({ * ; } objet ; sélecteur ; valeur)

Paramètre	Type		Description
*	Opérateur	⇒	Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	⇒	Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
sélecteur	Entier long	⇒	Préférence à lire
valeur	Variable	⇐	Valeur courante de la préférence

Description

La commande **WA LIRE PREFERENCE** permet de lire la valeur courante d'une préférence dans la zone Web désignée par les paramètres * et *objet*.

Passez dans le paramètre *sélecteur* la préférence à lire. Vous pouvez passer l'une des constantes suivantes, placées dans le thème "" :

Constante	Type	Valeur	Commentaire
wa autoriser applets Java	Entier long	1	Autoriser l'exécution d'applets Java dans la zone Web
wa autoriser JavaScript	Entier long	2	Autoriser l'exécution de code JavaScript dans la zone Web
wa autoriser menu contextuel	Entier long	4	Autoriser l'affichage du menu contextuel standard dans la zone Web
wa autoriser plug-ins	Entier long	3	Autoriser l'installation de plug-ins dans la zone Web

Passez dans le paramètre *valeur* une variable devant recevoir la valeur courante de la préférence. Le type de la variable dépend de la préférence. Dans la version actuelle de 4D v11 SQL, la variable *valeur* est toujours de type booléen : elle contient **Vrai** si la préférence est active et **Faux** sinon.

WA Lire titre page

WA Lire titre page ({ * ; } objet) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
*	Opérateur	→	Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	→	Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
Résultat	Chaîne	↺	Titre de la page courante

Description

La commande **WA Lire titre page** retourne le titre de la page courante ou en cours d'affichage dans la zone Web désignée par les paramètres * et *objet*. Le titre correspond à la balise HTML "Title".

Cette commande retourne une chaîne vide s'il n'y a pas de titre disponible à l'URL courant.

WA Lire URL courant

WA Lire URL courant ({ * ; } objet) -> Résultat

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	→ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
Résultat	Chaîne	↻ URL actuellement chargé dans la zone Web

Description

La commande **WA Lire URL courant** retourne l'adresse URL de la page affichée dans la zone Web désignée par les paramètres *** et *objet*.

Si l'URL courant n'est pas disponible, la commande retourne une chaîne vide.

Si la page Web est entièrement chargée, la valeur retournée par la fonction est identique à celle de la variable "URL" associée à la zone Web. Si la page est en cours de chargement, les deux valeurs seront différentes : la fonction retourne l'URL entièrement chargé et la variable contient l'URL en cours de chargement.

Exemple

La page affichée est l'URL "www.apple.com" et la page "www.4d.com" est en cours de chargement :

```
$url:=WA Lire URL courant(MaZoneW) `retourne "http://www.apple.com"
`La variable URL associée contient "http://www.4d.com"
```


WA OUVRIR URL

WA OUVRIR URL ({ * ; } objet ; url)

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	→ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
url	Chaîne	→ URL à charger dans la zone Web

Description

La commande **WA OUVRIR URL** charge dans la zone Web désignée par les paramètres * et *objet* l'URL passé dans le paramètre *url*.

Si une chaîne vide est passée dans *url*, la commande **WA OUVRIR URL** ne fait rien et aucune erreur n'est générée. Pour charger une page vide dans la zone Web, passez la chaîne "about:blank" dans *url*.

Comme la commande **OUVRIR URL WEB**, **WA OUVRIR URL** accepte plusieurs types de syntaxes dans le paramètre *url* pour désigner les fichiers :

- syntaxe posix : "file:///c:/Mon%20Fichier"
- syntaxe système : "c:\\MonDossier\\MonFichier" (Windows) ou "MonDisque:MonDossier:MonFichier" (Mac OS).

Cette commande a le même effet que la modification de la valeur de la variable "URL" associée à la zone. Par exemple, si la variable de la zone est nommée MaZoneW_url :

```
MaZoneW_url:="http://www.4d.com/"
```

équivalent à :

```
WA OUVRIR URL (MaZoneW; "http://www.4d.com/")
```

WA OUVRIR URL PRECEDENT

WA OUVRIR URL PRECEDENT ({ * ; } objet)

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	→ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	→ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)

Description

La commande **WA OUVRIR URL PRECEDENT** charge dans la zone Web désignée par les paramètres *** et *objet* l'URL précédent dans la séquence d'URLs ouverts.

S'il n'y a pas d'URL précédent, la commande ne fait rien. Vous pouvez tester la disponibilité d'un URL précédent à l'aide de la commande [WA URL precedent disponible](#).

WA OUVRIR URL SUIVANT

WA OUVRIR URL SUIVANT ({ * ; } objet)

Paramètre	Type		Description
*	Opérateur	⇒	Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	⇒	Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)

Description

La commande **WA OUVRIR URL SUIVANT** charge dans la zone Web désignée par les paramètres * et *objet* l'URL suivant dans la séquence d'URLs ouverts.

S'il n'y a pas d'URL suivant (c'est-à-dire si l'utilisateur n'a jamais effectué de retour à l'URL précédent), la commande ne fait rien. Vous pouvez tester la disponibilité d'un URL suivant à l'aide de la commande [WA URL suivant disponible](#).

WA REDUIRE TEXTE PAGE

WA REDUIRE TEXTE PAGE ({ * ; } objet)

Paramètre	Type	Description
*	Opérateur	⇒ Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	⇒ Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)

Description

La commande **WA REDUIRE TEXTE PAGE** réduit la taille du texte affiché dans la zone Web désignée par les paramètres * et *objet*.

Sous Mac OS, la portée de cette commande est la session 4D : le paramétrage effectué n'est pas conservé après la fermeture de l'application 4D.

Sous Windows, la portée de cette commande est globale : le paramétrage est conservé après la fermeture de l'application 4D.

WA URL precedent disponible

WA URL precedent disponible ({ * ; } objet) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
*	Opérateur	→	Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	→	Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
Résultat	Booléen	↺	Vrai s'il existe un URL précédent dans la séquence d'URLs ouverts, Faux sinon

Description

La commande **WA URL precedent disponible** permet de savoir s'il existe un URL précédent disponible dans la séquence d'URLs ouverts dans la zone Web désignée par les paramètres * et *objet*.

La commande retourne **Vrai** si un URL existe et **Faux** sinon. Cette commande permet notamment, dans la cadre d'une interface personnalisée, d'activer ou d'inactiver des boutons de navigation.

WA URL suivant disponible

WA URL suivant disponible ({ * ; } objet) -> Résultat

Paramètre	Type		Description
*	Opérateur	→	Si spécifié, objet est un nom d'objet (chaîne) Si omis, objet est une variable
objet	Objet de formulaire	→	Nom d'objet (si * est spécifié) ou Variable (si * est omis)
Résultat	Booléen	↪	Vrai s'il existe un URL suivant dans la séquence d'URLs ouverts, Faux sinon

Description

La commande **WA URL suivant disponible** permet de savoir s'il existe un URL suivant disponible dans la séquence d'URLs ouverts dans la zone Web désignée par les paramètres *** et *objet*.

La commande retourne **Vrai** si un URL existe et **Faux** sinon. Cette commande permet notamment, dans la cadre d'une interface personnalisée, d'activer ou d'inactiver des boutons de navigation.

Liste des thèmes de constantes

-  Alignement objet
-  Attributs de texte multistyle
-  BLOB
-  Caractères latins ISO
-  Chercher fenetre
-  Codes ASCII
-  Communications
-  Compression images
-  Conteneur de données
-  Couleurs
-  Creer fenetre
-  Creer fenetre formulaire
-  Dictionnaires
-  Documents système
-  Dossier Système
-  Environnement 4D
-  Euro monnaies
-  Événements (Modifiers)
-  Événements (types)
-  Événements formulaire
-  Événements moteur
-  Expressions
-  FIXER COULEUR RVB
-  Fonctions mathématiques
-  Formatages système
-  Formats d'affichage des dates
-  Formats d'affichage des heures
-  Formats d'affichage des images
-  Interfaces de plate-forme
-  Journal d'événements
-  Jours et mois
-  Licence disponible
-  Liens
-  List box
-  Listes hiérarchiques
-  Maintenance fichier de données
-  Moteur de la base
-  Noms des métadonnées images
-  Numéros de port TCP
-  Objets de formulaire
-  Options d'impression
-  Paramètres de formulaire
-  Paramètres de la base
-  PHP
-  PROFONDEUR ECRAN
-  Propriétés des lignes de menu
-  Propriétés des ressources
- Propriétés plate-forme
- QR Commandes
- QR Destination de sortie
- QR Encadrements
- QR Lignes pour Propriétés
- QR Opérateurs
- QR Propriétés de document
- QR Propriétés de texte
- QR Propriétés de zone
- QR Types d'états
- Recherches
- Sauvegarde et restitution
- Signatures système standard
- SQL

-  Statut du process
-  Styles de caractères
-  Touches de fonction
-  Transformation des images
-  Type du process
-  Type fenetre
-  Type index
-  Types champs et variables
-  Valeurs des métadonnées images
-  Valeurs pour Actions standard associée
-  Web Services (Client)
-  Web Services (Serveur)
-  XML
-  Zone de formulaire
-  Zone Web

 Alignement objet

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Aligné à droite	Entier long	4	
Aligné à gauche	Entier long	2	
Aligné par défaut	Entier long	1	
Centré	Entier long	3	

Attributs de texte multistyle

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Attribut couleur fond	Entier long	8	<i>valeurAttribut</i> =Valeur hexadécimale ou nom de couleur HTML (Windows uniquement)
Attribut couleur texte	Entier long	7	<i>valeurAttribut</i> =Valeur hexadécimale ou nom de couleur HTML
Attribut nom de police	Entier long	5	<i>valeurAttribut</i> =Nom de la famille de police (chaîne)
Attribut style barré	Entier long	3	<i>valeurAttribut</i> =0 : pas d'attribut barré pour la sélection <i>valeurAttribut</i> =1 : attribut barré pour la sélection
Attribut style gras	Entier long	1	<i>valeurAttribut</i> =0 : pas d'attribut gras pour la sélection <i>valeurAttribut</i> =1 : attribut gras pour la sélection
Attribut style italique	Entier long	2	<i>valeurAttribut</i> =0 : pas d'attribut italique pour la sélection <i>valeurAttribut</i> =1 : attribut italique pour la sélection
Attribut style souligné	Entier long	4	<i>valeurAttribut</i> =0 : pas d'attribut souligné pour la sélection <i>valeurAttribut</i> =1 : attribut souligné pour la sélection
Attribut taille texte	Entier long	6	<i>valeurAttribut</i> =Nombre de points (numérique)

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Format réel double Macintosh	Entier long	2	
Format réel double PC	Entier long	3	
Format réel étendu	Entier long	1	
Format réel natif	Entier long	0	
Mac Chaîne en C	Entier long	0	
Mac Chaîne pascal	Entier long	1	
Mac Texte avec longueur	Entier long	2	
Mac Texte sans longueur	Entier long	3	
Méthode de compression compacte	Entier long	1	
Méthode de compression rapide	Entier long	2	
Non compressé	Entier long	0	
Ordre octets Macintosh	Entier long	1	
Ordre octets natif	Entier long	0	
Ordre octets PC	Entier long	2	
UTF8 Chaîne en C	Entier long	4	
UTF8 Texte avec longueur	Entier long	5	
UTF8 Texte sans longueur	Entier long	6	

Constante	Type	Valeur	Commentaire
ISO L1 0 majus circonflexe	Chaîne	Ô	
ISO L1 a aigu	Chaîne	á	
ISO L1 a circonflexe	Chaîne	â	
ISO L1 a grave	Chaîne	à	
ISO L1 A majus aigu	Chaîne	Á	
ISO L1 A majus circonflexe	Chaîne	Â	
ISO L1 A majus grave	Chaîne	À	
ISO L1 A majus tilde	Chaîne	Ã	
ISO L1 A majus umlaut	Chaîne	Ä	
ISO L1 A majus umlaut	Chaîne	Å	
ISO L1 a rond	Chaîne	å	
ISO L1 a tilde	Chaîne	ã	
ISO L1 a umlaut	Chaîne	ä	
ISO L1 ae ligature	Chaîne	æ	
ISO L1 AE majus ligature	Chaîne	&AELig;	
ISO L1 c cédille	Chaîne	ç	
ISO L1 C majus cédille	Chaîne	Ç	
ISO L1 Copyright	Chaîne	©	
ISO L1 e aigu	Chaîne	é	
ISO L1 e circonflexe	Chaîne	ê	
ISO L1 e grave	Chaîne	è	
ISO L1 E majus aigu	Chaîne	É	
ISO L1 E majus circonflexe	Chaîne	Ê	
ISO L1 E majus grave	Chaîne	È	
ISO L1 E majus unlaut	Chaîne	Ë	
ISO L1 e umlaut	Chaîne	ë	
ISO L1 Es zett allemand	Chaîne	ß	
ISO L1 Et commercial	Chaîne	&	
ISO L1 eth islandais	Chaîne	ð	
ISO L1 Eth majus islandais	Chaîne	Ð	
ISO L1 Guillemets	Chaîne	"	
ISO L1 i aigu	Chaîne	í	
ISO L1 i circonflexe	Chaîne	î	
ISO L1 i grave	Chaîne	ì	
ISO L1 I majus aigu	Chaîne	Í	
ISO L1 I majus circonflex	Chaîne	Î	
ISO L1 I majus grave	Chaîne	Ì	
ISO L1 I majus umlaut	Chaîne	Ï	
ISO L1 i umlaut	Chaîne	ï	
ISO L1 Inférieur	Chaîne	<	
ISO L1 Marque déposée	Chaîne	®	
ISO L1 N majus tilde	Chaîne	Ñ	
ISO L1 n tilde	Chaîne	ñ	
ISO L1 o aigu	Chaîne	ó	
ISO L1 o barré	Chaîne	ø	
ISO L1 o circonflexe	Chaîne	ô	
ISO L1 o grave	Chaîne	ò	
ISO L1 O majus aigu	Chaîne	Ó	
ISO L1 O majus barré	Chaîne	Ø	
ISO L1 O majus grave	Chaîne	Ò	
ISO L1 O majus tilde	Chaîne	Õ	
ISO L1 O majus umlaut	Chaîne	Ö	
ISO L1 o tilde	Chaîne	õ	
ISO L1 o umlaut	Chaîne	ö	
ISO L1 Supérieur	Chaîne	>	
ISO L1 thorn islandais	Chaîne	þ	
ISO L1 THORN majus islandais	Chaîne	Þ	
ISO L1 u aigu	Chaîne	ú	
ISO L1 u circonflexe	Chaîne	û	
ISO L1 u grave	Chaîne	ù	

ISO L1 U majus aigu	Chaîne	Ú
ISO L1 U majus circonflexe	Chaîne	Û
ISO L1 U majus grave	Chaîne	Ù
ISO L1 U majus umlaut	Chaîne	Ü
ISO L1 u umlaut	Chaîne	ü
ISO L1 y aigu	Chaîne	ý
ISO L1 Y majus aigu	Chaîne	Ý
ISO L1 y umlaut	Chaîne	ÿ

Chercher fenetre

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Dans barre de menu	Entier long	1	Plate-forme : Mac OS
Dans barre de titre	Entier long	4	Plate-forme : Mac OS
Dans case de contrôle de taille	Entier long	5	Plate-forme : Mac OS
Dans case de fermeture	Entier long	6	Plate-forme : Mac OS
Dans case de zoom	Entier long	8	Plate-forme : Mac OS
Dans fenêtre système	Entier long	2	Plate-forme : Mac OS
Dans zone contenu	Entier long	3	Plate-forme : Mac OS et Windows

Codes ASCII

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Apostrophe	Entier long	39	
Arobase	Entier long	64	
ASCII ACK	Entier long	6	
ASCII BEL	Entier long	7	
ASCII BS	Entier long	8	
ASCII CAN	Entier long	24	
ASCII CR	Entier long	13	
ASCII DC1	Entier long	17	
ASCII DC2	Entier long	18	
ASCII DC3	Entier long	19	
ASCII DC4	Entier long	20	
ASCII DEL	Entier long	127	
ASCII DLE	Entier long	16	
ASCII EM	Entier long	25	
ASCII ENQ	Entier long	5	
ASCII EOT	Entier long	4	
ASCII ESC	Entier long	27	
ASCII ETB	Entier long	23	
ASCII ETX	Entier long	3	
ASCII FF	Entier long	12	
ASCII FS	Entier long	28	
ASCII GS	Entier long	29	
ASCII HT	Entier long	9	
ASCII LF	Entier long	10	
ASCII NAK	Entier long	21	
ASCII NUL	Entier long	0	
ASCII RS	Entier long	30	
ASCII SI	Entier long	15	
ASCII SO	Entier long	14	
ASCII SOH	Entier long	1	
ASCII SP	Entier long	32	
ASCII STX	Entier long	2	
ASCII SUB	Entier long	26	
ASCII SYN	Entier long	22	
ASCII US	Entier long	31	
ASCII VT	Entier long	11	
Echappement	Entier long	27	
Effacement arrière	Entier long	8	
Entrée	Entier long	3	
Espace insécable	Entier long	202	
Espacement	Entier long	32	
Guillemets	Entier long	34	
Point	Entier long	46	
Retour à la ligne	Entier long	10	
Retour chariot	Entier long	13	
Tabulation	Entier long	9	

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Bit de stop deux	Entier long	-16384	
Bit de stop un	Entier long	16384	
Bit de stop un et demi	Entier long	-32768	
Bits de données 5	Entier long	0	
Bits de données 6	Entier long	2048	
Bits de données 7	Entier long	1024	
Bits de données 8	Entier long	3072	
Parité impaire	Entier long	4096	
Parité paire	Entier long	12288	
Pas de parité	Entier long	0	
Port imprimante MacOS	Entier long	0	
Port série MacOS	Entier long	1	
Protocole aucun	Entier long	0	
Protocole DTR	Entier long	30	
Protocole XONXOFF	Entier long	20	
Vitesse 115200	Entier long	1022	
Vitesse 1200	Entier long	94	
Vitesse 1800	Entier long	62	
Vitesse 19200	Entier long	4	
Vitesse 230400	Entier long	1021	
Vitesse 2400	Entier long	46	
Vitesse 300	Entier long	380	
Vitesse 3600	Entier long	30	
Vitesse 4800	Entier long	22	
Vitesse 57600	Entier long	0	
Vitesse 600	Entier long	189	
Vitesse 7200	Entier long	14	
Vitesse 9600	Entier long	10	

Compression images

Constante	Type	Valeur	Commentaire
QT Compresseur animation	Chaîne	rle	
QT Compresseur Compact Vidéo	Chaîne	cdvc	
QT Compresseur graphiques	Chaîne	smc	
QT Compresseur photo	Chaîne	jpeg	
QT Compresseur RAW	Chaîne	raw	
QT Compresseur vidéo	Chaîne	rpza	

 Conteneur de données

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Données absentes conteneur	Entier long	-102	
Données image	Chaîne	PICT	
Données texte	Chaîne	TEXT	

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Blanc	Entier long	0	
Bleu	Entier long	6	
Bleu clair	Entier long	7	
Bleu foncé	Entier long	5	
Gris	Entier long	14	
Gris clair	Entier long	12	
Gris foncé	Entier long	11	
Jaune	Entier long	1	
Marron	Entier long	13	
Marron foncé	Entier long	10	
Noir	Entier long	15	
Orange	Entier long	2	
Rouge	Entier long	3	
Vert	Entier long	8	
Vert foncé	Entier long	9	
Violet	Entier long	4	

Créer fenêtre

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Aspect texture	Entier long	2048	
Avec barre de titre active	Entier long	1	
Avec bouton barre outils Mac OS	Entier long	8192	
Avec case de contrôle de taille	Entier long	4	
Avec case de zoom	Entier long	8	
Avec titre de fenêtre	Entier long	2	
Dialogue modal	Entier long	1	
Dialogue modal déplaçable	Entier long	5	Utilisable en fenêtre flottante
Dialogue ombré	Entier long	3	Utilisable en fenêtre flottante
Dialogue simple	Entier long	2	Utilisable en fenêtre flottante
Fenêtre à coins arrondis	Entier long	16	
Fenêtre feuille	Entier long	33	
Fenêtre feuille redim	Entier long	34	
Fenêtre palette	Entier long	1984	Utilisable en fenêtre flottante
Fenêtre pop up	Entier long	32	
Fenêtre standard	Entier long	8	
Fenêtre standard de taille fixe	Entier long	4	
Fenêtre standard sans zoom	Entier long	0	
Mode compositing	Entier long	4096	

Créer fenêtre formulaire

Constante	Type	Valeur	Commentaire
A droite	Entier long	196608	
A gauche	Entier long	131072	
Avec bouton barre outils Mac OS	Entier long	8192	
Centrée horizontalement	Entier long	65536	
Centrée verticalement	Entier long	262144	
En bas	Entier long	393216	
En haut	Entier long	327680	
Form dialogue modal	Entier long	1	
Form dialogue modal déplaçable	Entier long	5	
Form fenêtre feuille	Entier long	33	
Form fenêtre palette	Entier long	1984	
Form fenêtre pop up	Entier long	32	
Form fenêtre standard	Entier long	8	
Form Mode compositing	Entier long	4096	

Dictionnaires

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Dictionnaire allemand	Entier long	131584	
Dictionnaire anglais	Entier long	69632	
Dictionnaire espagnol	Entier long	196608	
Dictionnaire français	Entier long	262144	
Dictionnaire norvégien	Entier long	589824	

Documents système

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Est un document	Entier long	1	Autorise la sélection simultanée de plusieurs fichiers à l'aide des combinaisons Maj+clic (sélection contiguë) et Ctrl+clic (Windows) ou Commande+clic (Mac OS). Dans ce cas, le paramètre <i>sélectionnés</i> , s'il est passé, contient la liste de tous les fichiers sélectionnés. Par défaut, si cette constante n'est pas utilisée, la commande n'autorise pas la sélection de plusieurs fichiers.
Est un répertoire	Entier long	0	
Fichiers multiples	Entier long	1	
Lecture et écriture	Entier long	0	
Lire chemin accès	Entier long	3	
Mode écriture	Entier long	1	
Mode lecture	Entier long	2	
Ouverture progiciel	Entier long	2	(Mac OS uniquement) Autorise l'ouverture des progiciels (packages) en tant que dossiers et donc la visualisation/sélection de leur contenu. Par défaut, si cette constante n'est pas utilisée, la commande n'autorise pas l'ouverture des progiciels.
Sélection alias	Entier long	8	Autorise la sélection de raccourcis (Windows) ou d'alias (Mac OS) en tant que documents. Par défaut, si cette constante n'est pas utilisée, la commande n'autorise pas la sélection de raccourcis ou d'alias en tant que tels. Si l'utilisateur sélectionne ce type de document, la commande retourne le chemin de l'élément cible. Lorsque vous passez la constante, la commande retourne le chemin de l'alias ou du raccourci lui-même.
Sélection progiciel	Entier long	4	(Mac OS uniquement) Autorise la sélection de progiciels (packages) en tant qu'entités. Par défaut, si cette constante n'est pas utilisée, la commande ne permet pas de sélectionner les progiciels en tant que tels.
Séparateur dossier	Chaîne	Windows=\n Mac OS=:	Cette constante a une valeur différente en fonction du système d'exploitation depuis lequel elle est appelée. Elle permet de construire des chemins d'accès valides sans tenir compte de la plate-forme d'exécution.
Utiliser fenêtre feuille	Entier long	16	(Mac OS uniquement) Affiche la boîte de dialogue de sélection sous forme de fenêtre feuille (cette option est ignorée sous Windows). Les fenêtres feuilles sont des fenêtres spécifiques de l'interface Mac OS X, bénéficiant notamment d'une animation graphique (pour plus d'informations, reportez-vous à la section Types de fenêtres). Par défaut, si cette constante n'est pas utilisée, la commande affiche une boîte de dialogue standard.

Dossier Système

Constante	Type	Valeur	Commentaire
_O_Extensions Mac	Entier long	10	
_O_Ouverture extinction Mac	Entier long	7	
_O_Ouverture extinction Mac_Tou	Entier long	6	
_O_Tableaux de bord Mac	Entier long	11	
Applications ou Program Files	Entier long	16	
Bureau	Entier long	15	
Démarrage Win	Entier long	5	
Démarrage Win_Tous	Entier long	4	
Favoris Win	Entier long	14	
Menu Démarrer Win	Entier long	9	
Menu Démarrer Win_Tous	Entier long	8	
Polices	Entier long	1	
Préférences utilisateur	Entier long	3	
Préférences utilisateur_Tous	Entier long	2	
System Win	Entier long	12	
System32 Win	Entier long	13	
Système	Entier long	0	

Environnement 4D

Constante	Type	Valeur	Commentaire
_O_4D Desktop	Entier long	3	
_O_4D Interpreted Desktop	Entier long	2	
4D First	Entier long	6	
4D mode distant	Entier long	4	
4D mode local	Entier long	0	
4D Server	Entier long	5	
4D Volume Desktop	Entier long	1	
Dossier 4D actif	Entier long	0	
Dossier base	Entier long	4	
Dossier base 4D Client	Entier long	3	
Dossier base syntaxe Unix	Entier long	5	
Dossier Extras	Entier long	2	
Dossier Licenses	Entier long	1	
Dossier Logs	Entier long	7	
Dossier racine HTML	Entier long	8	
Dossier Ressources courant	Entier long	6	
Langue 4D interne	Entier long	3	Langue utilisée par 4D pour les tris et les comparaisons de textes (définie dans les Préférences de l'application).
Langue courante	Entier long	1	Langue courante de l'application : langue par défaut ou langue définie via la commande FIXER LANGUE BASE .
Langue par défaut	Entier long	0	Langue définie automatiquement par 4D au démarrage en fonction du dossier Ressources et de l'environnement système (non modifiable).
Langue système	Entier long	2	Langue définie par l'utilisateur courant du système.
Texte méthode	Entier long	1	
Texte méthode surligné	Entier long	2	
Version 64 bits	Entier long	2	
Version de démonstration	Entier long	1	
Version standard	Entier long	0	

Euro monnaies

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Drachme grecque	Chaîne	GRD	
Escudo portugais	Chaîne	PTE	
Euro	Chaîne	EUR	
Florin néerlandais	Chaîne	NLG	
Franc belge	Chaîne	BEF	
Franc français	Chaîne	FRF	
Franc luxembourgeois	Chaîne	LUF	
Lire italienne	Chaîne	ITL	
Livre irlandaise	Chaîne	IEP	
Mark allemand	Chaîne	DEM	
Mark finlandais	Chaîne	FIM	
Peseta espagnole	Chaîne	ESP	
Schilling autrichien	Chaîne	ATS	

Événements (Modifieurs)

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Bit activation fenêtre	Entier long	0	
Bit bouton souris	Entier long	7	
Bit touche commande	Entier long	8	
Bit touche contrôle	Entier long	12	
Bit touche contrôle droite	Entier long	15	
Bit touche majuscule	Entier long	9	
Bit touche majuscule droite	Entier long	13	
Bit touche option	Entier long	11	
Bit touche option droite	Entier long	14	
Bit touche verrouillage maj	Entier long	10	
Masque activation fenêtre	Entier long	1	
Masque bouton souris	Entier long	128	
Masque touche commande	Entier long	256	
Masque touche contrôle	Entier long	4096	
Masque touche contrôle droite	Entier long	32768	
Masque touche majuscule	Entier long	512	
Masque touche majuscule droite	Entier long	8192	
Masque touche option	Entier long	2048	
Masque touche option droite	Entier long	16384	
Masque touche verrouillage maj	Entier long	1024	

 Événements (types)

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Activation fenêtre	Entier long	8	
Bouton souris enfoncé	Entier long	1	
Bouton souris relâché	Entier long	2	
Événement disque	Entier long	7	
Événement nul	Entier long	0	
Événement système	Entier long	15	
Mise à jour fenêtre	Entier long	6	
Répétition touche	Entier long	5	
Touche enfoncée	Entier long	3	
Touche relâchée	Entier long	4	

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Sur activation	Entier long	11	La fenêtre du formulaire passe au premier plan
Sur affichage corps	Entier long	8	Un enregistrement va être affiché dans la liste
Sur appel extérieur	Entier long	10	Le formulaire a reçu un appel de la commande APPELER PROCESS
Sur appel zone du plug in	Entier long	19	Un plug-in demande que sa méthode objet soit exécutée
Sur après frappe clavier	Entier long	28	Un caractère vient d'être saisi dans l'objet qui a le focus. Lire texte edite retourne le contenu avec ce caractère.
Sur après modification	Entier long	45	Le contenu de l'objet saisissable qui a le focus vient d'être modifié
Sur après tri	Entier long	30	<i>(List box uniquement)</i> Un tri standard vient d'être effectué dans une colonne de list box
Sur avant frappe clavier	Entier long	17	Un caractère vient d'être saisi dans l'objet qui a le focus. Lire texte edite retourne le contenu sans ce caractère
Sur avant saisie	Entier long	41	<i>(List box uniquement)</i> Une cellule de list box est sur le point de passer en mode édition
Sur bouton barre outils Mac	Entier long	55	L'utilisateur a cliqué sur le bouton de gestion de la barre d'outils sous Mac OS
Sur case de fermeture	Entier long	22	On a cliqué sur la case de fermeture de la fenêtre
Sur chargement	Entier long	1	Le formulaire s'affiche ou s'imprime
Sur chargement ligne	Entier long	40	En mode saisie en liste, un enregistrement est chargé en modification (l'utilisateur a cliqué sur la ligne de l'enregistrement et un champ passe en édition)
Sur chargement ressource URL	Entier long	48	<i>(Zones Web uniquement)</i> Une nouvelle ressource est chargée dans la zone Web
Sur clic	Entier long	4	Un clic est survenu sur un objet
Sur clic entête	Entier long	42	<i>(List box uniquement)</i> Un clic est survenu dans l'en-tête d'une colonne de list box
Sur clic flèche	Entier long	38	<i>(Boutons 3D uniquement)</i> La zone "flèche" d'un bouton 3D reçoit un clic
Sur clic long	Entier long	39	<i>(Boutons 3D uniquement)</i> Un bouton 3D reçoit un clic et le bouton de la souris reste enfoncé pendant un certain laps de temps
Sur contracter	Entier long	44	<i>(Listes hiérarchiques uniquement)</i> Un élément de liste hiérarchique a été contracté via un clic ou une touche du clavier
Sur début chargement URL	Entier long	47	<i>(Zones Web uniquement)</i> Un nouvel URL est chargé dans la zone Web
Sur début glisser	Entier long	46	Un objet est en cours de glisser
Sur début survol	Entier long	35	Le curseur de la souris entre dans la zone graphique d'un objet
Sur déplacement colonne	Entier long	32	<i>(List box uniquement)</i> Une colonne de list box est déplacée par l'utilisateur via le glisser-déposer
Sur déplacement ligne	Entier long	34	<i>(List box uniquement)</i> Une ligne de list box est déplacée par l'utilisateur via le glisser-déposer
Sur déployer	Entier long	43	<i>(Listes hiérarchiques uniquement)</i> Un élément de liste hiérarchique a été déployé via un clic ou une touche du clavier
Sur déposer	Entier long	16	Des données sont déposées sur un objet
Sur désactivation	Entier long	12	La fenêtre du formulaire passe en arrière-plan
Sur données modifiées	Entier long	20	Les données d'un objet ont été modifiées
Sur double clic	Entier long	13	Un double-clic est survenu sur un objet
Sur entête	Entier long	5	L'en-tête du formulaire va être imprimé ou affiché
Sur erreur chargement URL	Entier long	50	<i>(Zones Web uniquement)</i> Une erreur s'est produite durant le chargement de l'URL
Sur fermeture corps	Entier long	26	Le formulaire entrée se referme et on retourne au formulaire sortie
Sur filtrage URL	Entier	51	<i>(Zones Web uniquement)</i> Un URL a été bloqué par la zone Web

Sur intrage URL	long	31	(Zones web uniquement) Un URL a été bloqué par la zone web
Sur fin chargement URL	Entier long	49	(Zones Web uniquement) Toutes les ressources de l'URL ont été chargées
Sur fin survol	Entier long	36	Le curseur de la souris sort de la zone graphique d'un objet
Sur gain focus	Entier long	15	Un objet de formulaire prend le focus
Sur glisser	Entier long	21	Des données sont glissées sur un objet
Sur impression corps	Entier long	23	Le corps du formulaire va être imprimé
Sur impression pied de page	Entier long	7	Le pied de page du formulaire va être imprimé
Sur impression sous total	Entier long	6	Une rupture du formulaire va être imprimée
Sur libération	Entier long	24	Le formulaire se referme et est déchargé
Sur menu sélectionné	Entier long	18	Une commande de menu a été sélectionnée
Sur minuteur	Entier long	27	Le nombre de ticks défini par FIXER MINUTEUR est atteint
Sur modif variable liée	Entier long	54	La variable liée à un sous-formulaire est modifiée.
Sur nouvelle sélection	Entier long	31	• <i>List box</i> : la sélection courante de lignes ou de colonnes est modifiée • <i>Enregistrements en liste</i> : l'enregistrement courant ou la sélection courante de lignes est modifié(e) dans un formulaire en liste ou un sous-formulaire • <i>Liste hiérarchique</i> : la sélection dans la liste est modifiée à la suite d'un clic ou de la frappe d'une touche au clavier
Sur ouverture corps	Entier long	25	On a double-cliqué sur un enregistrement et on passe au formulaire entrée
Sur ouverture lien externe	Entier long	52	(Zones Web uniquement) Un URL externe a été ouvert dans le navigateur
Sur perte focus	Entier long	14	Un objet de formulaire perd le focus
Sur redimensionnement	Entier long	29	La fenêtre du formulaire est redimensionnée
Sur redimensionnement colonne	Entier long	33	(List box uniquement) La largeur d'une colonne de list box est modifiée
Sur refus ouverture fenêtre	Entier long	53	(Zones Web uniquement) Une fenêtre pop up a été bloquée
Sur survol	Entier long	37	Le curseur de la souris bouge (d'au moins un pixel) alors qu'il se trouve dans la zone graphique d'un objet
Sur validation	Entier long	3	La saisie des données dans l'enregistrement est validée

Événements moteur

Constante	Type	Valeur	Commentaire
_O_Sur chargement enreg	Entier long	4	
Sur sauvegarde enregistrement	Entier long	2	
Sur sauvegarde nouvel enreg	Entier long	1	
Sur suppression enregistrement	Entier long	3	

Constante	Type	Valeur	Commentaire
MAXENT	Entier long	32767	
MAXLONG	Entier long	2147483647	
MAXLONGTEXTEAVANTV11	Entier long	32000	

FIXER COULEUR RVB

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Coul arrière plan	Entier long	-2	
Coul claire	Entier long	-4	
Coul de fond texte sélect	Entier long	-7	
Coul fond élément sélect désact	Entier long	-11	
Coul fond ligne menu sélect	Entier long	-9	
Coul premier plan	Entier long	-1	
Coul sombre	Entier long	-3	
Coul texte ligne menu sélect	Entier long	-10	
Coul texte sélect	Entier long	-8	

 Fonctions mathématiques

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Degré	Réel	0.0174532925199432958	
Nombre e	Réel	2.71828182845904524	
Pi	Réel	3.141592653589793239	
Radian	Réel	57.29577951308232088	

Formatages système

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Libellé AM heure système	Entier long	18	Libellé additionnel des heures d'avant midi dans les formats sur 12 heures (ex : "Matin")
Libellé PM heure système	Entier long	19	Libellé additionnel des heures après midi dans les formats sur 12 heures (ex : "Après-Midi")
Motif date abrégé	Entier long	7	Format d'affichage de date abrégé sous la forme "dddd MMMM yyyy"
Motif date court	Entier long	6	Format d'affichage de date court sous la forme "dddd MMMM yyyy"
Motif date long	Entier long	8	Format d'affichage de date long sous la forme "dddd MMMM yyyy"
Motif heure abrégé	Entier long	4	Format d'affichage d'heure abrégé sous la forme "HH:mm:ss"
Motif heure court	Entier long	3	Format d'affichage d'heure court sous la forme "HH:mm:ss"
Motif heure long	Entier long	5	Format d'affichage d'heure long sous la forme "HH:mm:ss"
Position année date courte	Entier long	17	Position de l'année dans le format de date court : "1" = à gauche, "2" = au milieu, "3" = à droite
Position jour date courte	Entier long	15	Position du jour dans le format de date court : "1" = à gauche, "2" = au milieu, "3" = à droite
Position mois date courte	Entier long	16	Position du mois dans le format de date court : "1" = à gauche, "2" = au milieu, "3" = à droite
Séparateur date	Entier long	13	Séparateur utilisé dans les formats de dates (ex : "/")
Séparateur de milliers	Entier long	1	Séparateur de milliers (ex : " ")
Séparateur décimal	Entier long	0	Séparateur décimal (ex : ",")
Séparateur heure	Entier long	14	Séparateur utilisé dans les formats d'heures (ex : ":")
Symbole monétaire	Entier long	2	Symbole monétaire (ex : "\$")

Formats d'affichage des dates

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Date RFC 1123	Entier long	10	Fri, 10 Sep 2010 13:07:20 GMT
Interne date abrégé	Entier long	6	6 déc 1996
Interne date court	Entier long	7	06/12/2006
Interne date court spécial	Entier long	4	06/12/06 (mais 06/12/1896 ou 06/12/2096)
Interne date long	Entier long	5	6 décembre 2006
ISO Date	Entier long	8	2006-06-12T00:00:00
ISO Date GMT	Entier long	9	2010-09-13T16:11:53Z
Système date abrégé	Entier long	2	mer. 25 déc. 2006
Système date court	Entier long	1	06/12/2006
Système date long	Entier long	3	mercredi 6 décembre 2006
Vide si date nulle	Entier long	100	"" au lieu de 0 en cas de valeur nulle. Cette constante doit être additionnée au format d'affichage.

Formats d'affichage des heures

Constante	Type	Valeur	Commentaire
h mn	Entier long	2	01:02
h mn Matin Après Midi	Entier long	5	1:02 du matin
h mn s	Entier long	1	01:02:03
Heures Minutes	Entier long	4	1 heure 2 minutes
Heures Minutes Secondes	Entier long	3	1 heure 2 minutes 3 secondes
ISO Heure	Entier long	8	0000-00-00T01:02:03
Minutes secondes	Entier long	7	62 minutes 3 secondes
mn s	Entier long	6	62:03
Système heure court	Entier long	9	01:02:03
Système heure long	Entier long	11	1:02:03 AM HNEC (Mac uniquement)
Système heure long abrégé	Entier long	10	1•02•03 AM (Mac uniquement)
Vide si heure nulle	Entier long	100	"" au lieu de 0

 Formats d'affichage des images

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Mosaïque	Entier long	7	
Non tronquée	Entier long	2	
Proportionnelle	Entier long	5	
Proportionnelle centrée	Entier long	6	
Sur fond	Entier long	3	
Tronquée centrée	Entier long	1	
Tronquée non centrée	Entier long	4	

Interfaces de plate-forme

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Mac OS 7	Entier long	0	
Mac OS 9	Entier long	3	
Plate forme automatique	Entier long	-1	
Thème Mac	Entier long	4	
Windows 3.11, NT 3.51	Entier long	1	
Windows 9x	Entier long	2	

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Message d'erreur	Entier long	2	
Message d'avertissement	Entier long	1	
Message d'information	Entier long	0	
Vers historique commandes 4D	Entier long	3	Indique à 4D d'inscrire le <i>message</i> dans le fichier d'historique des commandes de 4D, si ce fichier a été activé. Note : Les fichiers d'historique de 4D sont regroupés dans le dossier Logs , créé à côté du fichier de structure de la base (cf. commande Dossier 4D).
Vers historique requêtes 4D	Entier long	2	Indique à 4D d'inscrire le <i>message</i> dans le fichier d'historique des requêtes de 4D, si ce fichier a été activé Indique à 4D d'envoyer le <i>message</i> dans l'environnement de débogage du système. Le résultat dépend de la plate-forme :
Vers message débogage	Entier long	1	- sous Mac OS : la commande envoie le message à la Console - sous Windows : la commande envoie le message en tant que message de débogage. Pour pouvoir lire ce message, vous devez disposer de Microsoft Visual Studio ou de l'utilitaire DebugView pour Windows (http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896647.aspx)
Vers Observateur Windows	Entier long	0	Indique à 4D d'envoyer le <i>message</i> vers l'“Observateur d'événements” de Windows. Ce journal reçoit et stocke des messages en provenance des applications en cours d'exécution. Dans ce cas, vous pouvez définir le niveau d'importance du <i>message</i> via le paramètre <i>importance</i> (cf. ci-dessous). Notes : - Pour que cette fonctionnalité soit disponible, le service Observateur d'événements de Windows doit être démarré. - Sous Mac OS, la commande ne fait rien avec ce type de sortie.

 Jours et mois

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Août	Entier long	8	
Avril	Entier long	4	
Décembre	Entier long	12	
Dimanche	Entier long	1	
Février	Entier long	2	
Janvier	Entier long	1	
Jeudi	Entier long	5	
Juillet	Entier long	7	
Juin	Entier long	6	
Lundi	Entier long	2	
Mai	Entier long	5	
Mardi	Entier long	3	
Mars	Entier long	3	
Mercredi	Entier long	4	
Novembre	Entier long	11	
Octobre	Entier long	10	
Samedi	Entier long	7	
Septembre	Entier long	9	
Vendredi	Entier long	6	

Licence disponible

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Licence 4D Draw	Entier long	808464694	
Licence 4D for ADO	Entier long	808465714	
Licence 4D for MySQL	Entier long	808465712	
Licence 4D for OCI	Entier long	808465208	
Licence 4D for PostgreSQL	Entier long	808465713	
Licence 4D for Sybase	Entier long	808465715	
Licence 4D ODBC Pro	Entier long	808464946	
Licence 4D SOAP	Entier long	808465464	
Licence 4D SOAP locale	Entier long	808531000	
Licence 4D SOAP une connexion	Entier long	825242680	
Licence 4D View	Entier long	808465207	
Licence 4D Web	Entier long	808464945	
Licence 4D Web locale	Entier long	808530481	
Licence 4D Web une connexion	Entier long	825242161	
Licence 4D Write	Entier long	808464697	
Licence Serveur SQL 4D	Entier long	808464949	
Licence Serveur SQL 4D 1 conn	Entier long	825242165	
Licence Serveur SQL 4D locale	Entier long	808530485	
Licence SOAP 4D Client	Entier long	808465465	
Licence Web 4D Client	Entier long	808465209	

 Liens

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Automatique	Entier long	3	
Configuration structure	Entier long	1	
Manuel	Entier long	2	
Ne pas changer	Entier long	0	
Pas de lien	Entier long	0	

List box

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Affichage barre déf hor listbox	Entier long	2	0=masquée, 1=affichée
Affichage barre déf ver listbox	Entier long	4	0=masquée, 1=affichée
Affichage entête listbox	Entier long	0	0=masqué, 1=affiché
Ajouter à sélection listbox	Entier long	1	La ligne sélectionnée est ajoutée à la sélection existante. Si la ligne désignée appartient déjà à la sélection existante, la commande ne fait rien.
Hauteur barre déf hor listbox	Entier long	3	Hauteur en pixels
Hauteur entête listbox	Entier long	1	Hauteur en pixels
Largeur barre déf ver listbox	Entier long	5	Largeur en pixels
Listbox Hauteur imprimée	Entier long	3	Retourne dans <i>info</i> la hauteur en pixels de l'objet effectivement imprimé (inclut les en-têtes, filets, etc.). Souvenez-vous que si le nombre de lignes à imprimer est inférieur à la "capacité" de la list box, sa hauteur est automatiquement réduite.
Listbox Impression terminée	Entier long	2	Retourne dans <i>info</i> un booléen indiquant si la dernière ligne (visible) de la list box a été effectivement imprimée. Vrai = la ligne a été imprimée, Faux sinon.
Listbox Ligne rupture	Entier long	2	La commande agit sur le sous-niveau auquel appartient la "cellule" désignée par les paramètres <i>ligne</i> et <i>colonne</i> . A noter que ces paramètres représentent les numéros de ligne et de colonne dans la listbox en mode standard et non dans sa représentation hiérarchique. Si les paramètres <i>ligne</i> et <i>colonne</i> sont omis, la commande ne fait rien.
Listbox Niveau	Entier long	3	La commande agit sur toutes les lignes de rupture correspondant à la colonne <i>niveau</i> . Ce paramètre désigne un numéro de colonne dans la listbox en mode standard et non dans sa représentation hiérarchique. Si le paramètre <i>niveau</i> est omis, la commande ne fait rien.
Listbox Nombre lignes imprimées	Entier long	1	Retourne dans <i>info</i> le nombre de lignes effectivement imprimées lors du dernier appel à la commande Imprimer objet . Ce nombre inclut les éventuelles lignes de ruptures ajoutées dans le cadre d'une list box hiérarchique. Par exemple, <i>info</i> vaut 10 si la list box contient 20 lignes et que les lignes impaires ont été masquées.
Listbox Num dernière ligne impr	Entier long	0	Retourne dans <i>info</i> le numéro de la dernière ligne imprimée. Permet de connaître le numéro de la prochaine ligne à imprimer. Le numéro retourné peut être supérieur au nombre de lignes effectivement imprimées si la list box contient des lignes invisibles ou si la commande OBJET FIXER DEFILEMENT a été appelée. Par exemple, si les lignes 1, 18 et 20 ont été imprimées, <i>info</i> vaut 20.
Listbox Sélection	Entier long	1	La commande agit sur les sous-niveaux sélectionnés.
Listbox Tous	Entier long	0	La commande agit sur tous les sous-niveaux (valeur par défaut, utilisée si le paramètre est omis).
Position barre déf hor listbox	Entier long	6	Position du curseur en pixels
Position barre déf ver listbox	Entier long	7	Position du curseur en pixels
Remplacer sélection listbox	Entier long	0	La ligne sélectionnée devient la nouvelle sélection et remplace la sélection existante. La commande produit le même effet qu'un clic de l'utilisateur sur une ligne de la list box. Cette action est effectuée par défaut (lorsque le paramètre <i>action</i> n'est pas passé).
Supprimer de sélection listbox	Entier long	2	La ligne sélectionnée est supprimée de la sélection existante. Si la ligne désignée n'appartient pas à la sélection existante, la commande ne fait rien.

Listes hiérarchiques

Constante	Type	Valeur	Commentaire
A la Macintosh	Entier long	1	
A la Windows	Entier long	2	
Réf icône Macintosh	Entier long	860	
Réf icône Windows	Entier long	138	
Texte supplémentaire	Chaîne	4D_additional_text	
Utiliser réf image	Entier long	131072	
Utiliser ressource PICT	Entier long	65536	

Maintenance fichier de données

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Créer un process	Entier long	32768	Lorsque cette option est passée, le compactage sera asynchrone et vous devrez gérer les résultats à l'aide de la méthode de rétro-appel (voir ci-dessous). 4D n'affichera pas de barre de progression (il est possible de le faire via la méthode de rétro-appel). La variable système OK prendra la valeur 1 si le process a été correctement lancé et 0 dans les autres cas. Lorsque cette option n'est pas passée, la variable OK prendra la valeur 1 si le compactage s'est correctement déroulé et sinon 0.
Déplacer dans Replaced files	Entier long	4	
Dialogue nouveau fichier	Entier long	1	
Ne pas compacter les index	Entier long	2	
Ne pas créer d'historique	Entier long	16384	En principe, la commande crée un fichier d'historique au format xml (reportez-vous à la fin de la description de la commande). Vous pouvez annuler ce fonctionnement en passant cette option.
Nouveau fichier	Entier long	0	
Renommer les enregistrements	Entier long	1	
Tout vérifier	Entier long	16	
Utiliser fichier sélectionné	Entier long	2	
Vérifier enregistrements	Entier long	4	
Vérifier index	Entier long	8	

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Aucun enregistrement courant	Entier long	-1	
Est un nouvel enregistrement	Entier long	-3	

Noms des métadonnées images

Constante	Type	Valeur	Commentaire
EXIF Aperture Value	Chaîne	EXIF/ApertureValue	Valeurs possibles : Réel (valeur APEX)
EXIF Brightness Value	Chaîne	EXIF/BrightnessValue	Valeurs possibles : Réel (valeur APEX)
EXIF Color Space	Chaîne	EXIF/ColorSpace	Valeurs possibles : EXIF Adobe RGB , EXIF s RGB , EXIF Uncalibrated
EXIF Components Configuration	Chaîne	EXIF/ComponentsConfiguration	Valeurs possibles : EXIF B , EXIF Cb , EXIF Cr , EXIF G , EXIF R , EXIF Unused , EXIF Y
EXIF Compressed Bits Per Pixel	Chaîne	EXIF/CompressedBitsPerPixel	Valeurs possibles : Réel
EXIF Contrast	Chaîne	EXIF/Contrast	Valeurs possibles : EXIF High , EXIF Low , EXIF Normal
EXIF Custom Rendered	Chaîne	EXIF/CustomRendered	Valeurs possibles : EXIF Normal , EXIF Custom
EXIF Date Time Digitized	Chaîne	EXIF/DateTimeDigitized	Valeurs possibles : Date ou Texte (Datetime XML)
EXIF Date Time Original	Chaîne	EXIF/DateTimeOriginal	Valeurs possibles : Date ou Texte (Datetime XML)
EXIF Digital Zoom Ratio	Chaîne	EXIF/DigitalZoomRatio	Valeurs possibles : Réel
EXIF Exif Version	Chaîne	EXIF/ExifVersion	Valeurs possibles : Tableau Entier (4 valeurs)
EXIF Exposure Bias Value	Chaîne	EXIF/ExposureBiasValue	Valeurs possibles : Réel
EXIF Exposure Index	Chaîne	EXIF/ExposureIndex	Valeurs possibles : Réel
EXIF Exposure Mode	Chaîne	EXIF/ExposureModus	Valeurs possibles : EXIF Auto , EXIF Auto Bracket , EXIF Manual
EXIF Exposure Program	Chaîne	EXIF/ExposureProgram	Valeurs possibles : EXIF Manual , EXIF Action , EXIF Aperture Priority AE , EXIF Creative , EXIF Landscape , EXIF Exposure Portrait , EXIF Program AE , EXIF Shutter Speed Priority AE
EXIF Exposure Time	Chaîne	EXIF/ExposureTime	Valeurs possibles : Réel
EXIF F Number	Chaîne	EXIF/FNumber	Valeurs possibles : Réel
EXIF File Source	Chaîne	EXIF/FileSource	Valeurs possibles : EXIF Digital Camera , EXIF Film Scanner , EXIF Reflection Print Scanner
EXIF Flash	Chaîne	EXIF/Flash	Valeurs possibles : EXIF Auto Mode , EXIF Compulsory Flash Firing , EXIF Compulsory Flash Suppression , EXIF Unknown , EXIF Detected , EXIF No Detection Function , EXIF Not Detected , EXIF Reserved
EXIF Flash Energy	Chaîne	EXIF/FlashEnergy	Valeurs possibles : Réel
EXIF Flash Fired	Chaîne	EXIF/Flash/Fired	Valeurs possibles : Booléen
EXIF Flash Function Present	Chaîne	EXIF/Flash/FunctionPresent	Valeurs possibles : Booléen
EXIF Flash Mode	Chaîne	EXIF/Flash/Mode	Valeurs possibles : EXIF Auto Mode , EXIF Compulsory Flash Firing , EXIF Compulsory Flash Suppression , EXIF Unknown
EXIF Flash Pix Version	Chaîne	EXIF/FlashPixVersion	Valeurs possibles : Tableau Entier (4 valeurs)
EXIF Flash Red Eye	Chaîne	EXIF/Flash/RedEyeReduction	Valeurs possibles : Booléen

Reduction			
EXIF Flash Return Light	Chaîne	EXIF/Flash/ReturnLight	Valeurs possibles : <u>EXIF Detected</u> , <u>EXIF No Detection Function</u> , <u>EXIF Not Detected</u> , <u>EXIF Reserved</u>
EXIF Focal Len In 35 mm Film	Chaîne	EXIF/FocalLenIn35mmFilm	Valeurs possibles : Entier long
EXIF Focal Length	Chaîne	EXIF/FocalLength	Valeurs possibles : Réel
EXIF Focal Plane Resolution Unit	Chaîne	EXIF/FocalPlaneResolutionUnit	Valeurs possibles : Entier long
EXIF Focal Plane X Resolution	Chaîne	EXIF/FocalPlaneXResolution	Valeurs possibles : Réel
EXIF Focal Plane Y Resolution	Chaîne	EXIF/FocalPlaneYResolution	Valeurs possibles : Réel
EXIF Gain Control	Chaîne	EXIF/GainControl	Valeurs possibles : <u>EXIF High Gain Down</u> , <u>EXIF High Gain Up</u> , <u>EXIF Low Gain Down</u> , <u>EXIF Low Gain Up</u> , <u>EXIF None</u>
EXIF Gamma	Chaîne	EXIF/Gamma	Valeurs possibles : Réel
EXIF Image Unique ID	Chaîne	EXIF/ImageUniqueID	Valeurs possibles : Texte
EXIF ISO Speed Ratings	Chaîne	EXIF/ISOSpeedRatings	Valeurs possibles : Entier long ou Tableau Entier long
EXIF Light Source	Chaîne	EXIF/LightSource	Valeurs possibles : <u>EXIF Unknown</u> , <u>EXIF Cloudy</u> , <u>EXIF Cool White Fluorescent</u> , <u>EXIF D50</u> , <u>EXIF D55</u> , <u>EXIF D65</u> , <u>EXIF D75</u> , <u>EXIF Daylight</u> , <u>EXIF Daylight Fluorescent</u> , <u>EXIF Day White Fluorescent</u> , <u>EXIF Fine Weather</u> , <u>EXIF Flash</u> , <u>EXIF Light Fluorescent</u> , <u>EXIF ISOStudio Tungsten</u> , <u>EXIF Other</u> , <u>EXIF Shade</u> , <u>EXIF Standard Light A</u> , <u>EXIF Standard Light B</u> , <u>EXIF Standard Light C</u> , <u>EXIF Tungsten</u> , <u>EXIF White Fluorescent</u>
EXIF Maker Note	Chaîne	EXIF/MakerNote	Valeurs possibles : Texte
EXIF Max Aperture Value	Chaîne	EXIF/MaxApertureValue	Valeurs possibles : Réel
EXIF Metering Mode	Chaîne	EXIF/MeteringMode	Valeurs possibles : <u>EXIF Other</u> , <u>EXIF Average</u> , <u>EXIF Center Weighted Average</u> , <u>EXIF Multi Segment</u> , <u>EXIF Multi Spot</u> , <u>EXIF Partial</u> , <u>EXIF Spot</u>
EXIF Pixel X Dimension	Chaîne	EXIF/PixelXDimension	Valeurs possibles : Entier long
EXIF Pixel Y Dimension	Chaîne	EXIF/PixelYDimension	Valeurs possibles : Entier long
EXIF Related Sound File	Chaîne	EXIF/RelatedSoundFile	Valeurs possibles : Texte
EXIF Saturation	Chaîne	EXIF/Saturation	Valeurs possibles : <u>EXIF High</u> , <u>EXIF Low</u> , <u>EXIF Normal</u>
EXIF Scene Capture Type	Chaîne	EXIF/SceneCaptureType	Valeurs possibles : <u>EXIF Scene Landscape</u> , <u>EXIF Night</u> , <u>EXIF Scene Portrait</u> , <u>EXIF Standard</u>
EXIF Scene Type	Chaîne	EXIF/SceneType	Valeurs possibles : Entier long
EXIF Sensing Method	Chaîne	EXIF/SensingMethod	Valeurs possibles : <u>EXIF Color Sequential Area</u> , <u>EXIF Color Sequential Linear</u> , <u>EXIF Not Defined</u> , <u>EXIF One Chip Color Area</u> , <u>EXIF Three Chip Color Area</u> , <u>EXIF Trilinear</u> , <u>EXIF Two Chip Color Area</u>
EXIF Sharpness	Chaîne	EXIF/Sharpness	Valeurs possibles : <u>EXIF High</u> , <u>EXIF Low</u> , <u>EXIF Normal</u>
EXIF Shutter Speed Value	Chaîne	EXIF/ShutterSpeedValue	Valeurs possibles : Réel
EXIF Spectral Sensitivity	Chaîne	EXIF/SpectralSensitivity	Valeurs possibles : Texte
EXIF Subject			

EXIF Subject Area	Chaîne	EXIF/SubjectArea	Valeurs possibles : Tableau Entier long (2, 3 ou 4 valeurs)
EXIF Subject Dist Range	Chaîne	EXIF/SubjectDistRange	Valeurs possibles : EXIF Unknown , EXIF Close , EXIF Distant , EXIF Macro
EXIF Subject Distance	Chaîne	EXIF/SubjectDistance	Valeurs possibles : Réel
EXIF Subject Location	Chaîne	EXIF/SubjectLocation	Valeurs possibles : Tableau Entier long (2 valeurs)
EXIF User Comment	Chaîne	EXIF/UserComment	Valeurs possibles : Texte
EXIF White Balance	Chaîne	EXIF/WhiteBalance	Valeurs possibles : EXIF Auto , EXIF Manual
GPS Altitude	Chaîne	GPS/Altitude	Valeurs possibles : GPS Above Sea Level , GPS Below Sea Level
GPS Altitude Ref	Chaîne	GPS/AltitudeRef	Valeurs possibles : GPS Above Sea Level , GPS Below Sea Level
GPS Area Information	Chaîne	GPS/AreaInformation	Valeurs possibles : Texte
GPS Date Time	Chaîne	GPS/DateTime	Valeurs possibles : Date ou Texte (Datetime XML)
GPS Dest Bearing	Chaîne	GPS/DestBearing	Valeurs possibles : Texte (1 caractère)
GPS Dest Bearing Ref	Chaîne	GPS/DestBearingRef	Valeurs possibles : Texte (1 caractère)
GPS Dest Distance	Chaîne	GPS/DestDistance	Valeurs possibles : Texte (1 caractère)
GPS Dest Distance Ref	Chaîne	GPS/DestDistanceRef	Valeurs possibles : Texte (1 caractère)
GPS Dest Latitude	Chaîne	GPS/DestLatitude	Valeurs possibles : Texte
GPS Dest Latitude Deg	Chaîne	GPS/DestLatitude/Deg	Valeurs possibles : Réel
GPS Dest Latitude Dir	Chaîne	GPS/DestLatitude/Dir	Valeurs possibles : Texte (1 caractère)
GPS Dest Latitude Min	Chaîne	GPS/DestLatitude/Min	Valeurs possibles : Réel
GPS Dest Latitude Sec	Chaîne	GPS/DestLatitude/Sec	Valeurs possibles : Réel
GPS Dest Longitude	Chaîne	GPS/DestLongitude	Valeurs possibles : Texte
GPS Dest Longitude Deg	Chaîne	GPS/DestLongitude/Deg	Valeurs possibles : Réel
GPS Dest Longitude Dir	Chaîne	GPS/DestLongitude/Dir	Valeurs possibles : Texte (1 caractère)
GPS Dest Longitude Min	Chaîne	GPS/DestLongitude/Min	Valeurs possibles : Réel
GPS Dest Longitude Sec	Chaîne	GPS/DestLongitude/Sec	Valeurs possibles : Réel
GPS Differential	Chaîne	GPS/Differential	Valeurs possibles : GPS Correction Applied , GPS Correction Not Applied
GPS DOP	Chaîne	GPS/DOP	Valeurs possibles : Réel
GPS Img Direction	Chaîne	GPS/ImgDirection	Valeurs possibles : GPS Magnetic north , GPS True north
GPS Img Direction Ref	Chaîne	GPS/ImgDirectionRef	Valeurs possibles : GPS Magnetic north , GPS True north
GPS Latitude	Chaîne	GPS/Latitude	Valeurs possibles : GPS North , GPS South
GPS Latitude Deg	Chaîne	GPS/Latitude/Deg	Valeurs possibles : Réel
GPS Latitude Dir	Chaîne	GPS/Latitude/Dir	Valeurs possibles : GPS North , GPS South
GPS Latitude Min	Chaîne	GPS/Latitude/Min	Valeurs possibles : Réel
GPS Latitude	Chaîne	GPS/Latitude	Valeurs possibles : Réel

GPS Latitude Sec	Chaîne	GPS/Latitude/Sec	Valeurs possibles : Réel
GPS Longitude	Chaîne	GPS/Longitude	Valeurs possibles : GPS West , GPS East
GPS Longitude Deg	Chaîne	GPS/Longitude/Deg	Valeurs possibles : Réel
GPS Longitude Dir	Chaîne	GPS/Longitude/Dir	Valeurs possibles : GPS West , GPS East
GPS Longitude Min	Chaîne	GPS/Longitude/Min	Valeurs possibles : Réel
GPS Longitude Sec	Chaîne	GPS/Longitude/Sec	Valeurs possibles : Réel
GPS Map Date	Chaîne	GPS/MapDate	Valeurs possibles : Texte
GPS Measure Mode	Chaîne	GPS/MeasureMode	Valeurs possibles : GPS 2D , GPS 3D
GPS Processing Method	Chaîne	GPS/ProcessingMethod	Valeurs possibles : Texte
GPS Satellites	Chaîne	GPS/Satellites	Valeurs possibles : Texte
GPS Speed	Chaîne	GPS/Speed	Valeurs possibles : GPS km h , GPS miles h , GPS knots h
GPS Speed Ref	Chaîne	GPS/SpeedRef	Valeurs possibles : GPS km h , GPS miles h , GPS knots h
GPS Status	Chaîne	GPS/Status	Valeurs possibles : GPS Measurement in progress , GPS Measurement Interoperability
GPS Track	Chaîne	GPS/Track	Valeurs possibles : Réel (0.00..359.99)
GPS Track Ref	Chaîne	GPS/TrackRef	Valeurs possibles : Texte (1 caractère)
GPS Version ID	Chaîne	GPS/VersionID	Valeurs possibles : Tableau Entier long (4 caractères)
IPTC Byline	Chaîne	IPTC/Byline	Valeurs possibles : Texte ou Tableau Texte
IPTC Byline Title	Chaîne	IPTC/BylineTitle	Valeurs possibles : Texte ou Tableau Texte
IPTC Caption Abstract	Chaîne	IPTC/CaptionAbstract	Valeurs possibles : Texte
IPTC Category	Chaîne	IPTC/Category	Valeurs possibles : Texte
IPTC City	Chaîne	IPTC/City	Valeurs possibles : Texte
IPTC Contact	Chaîne	IPTC/Contact	Valeurs possibles : Texte ou Tableau Texte
IPTC Content Location Code	Chaîne	IPTC/ContentLocationCode	Valeurs possibles : Texte ou Tableau Texte
IPTC Content Location Name	Chaîne	IPTC/ContentLocationName	Valeurs possibles : Texte ou Tableau Texte
IPTC Copyright Notice	Chaîne	IPTC/CopyrightNotice	Valeurs possibles : Texte
IPTC Country Primary Location Code	Chaîne	IPTC/CountryPrimaryLocationCode	Valeurs possibles : Texte
IPTC Country Primary Location Name	Chaîne	IPTC/CountryPrimaryLocationName	Valeurs possibles : Texte
IPTC Credit	Chaîne	IPTC/Credit	Valeurs possibles : Texte
IPTC Date Time Created	Chaîne	IPTC/DateTimeCreated	Valeurs possibles : Date ou Texte (Datetime XML)
IPTC Digital Creation Date	Chaîne	IPTC/DigitalCreationDateTime	Valeurs possibles : Date ou Texte (Datetime XML)

Time			
IPTC Edit Status	Chaîne	IPTC/EditStatus	Valeurs possibles : Texte
IPTC Expiration Date Time	Chaîne	IPTC/ExpirationDateTime	Valeurs possibles : Date ou Texte (Datetime XML)
IPTC Fixture Identifier	Chaîne	IPTC/FixtureIdentifier	Valeurs possibles : Texte
IPTC Headline	Chaîne	IPTC/Headline	Valeurs possibles : Texte
IPTC Image Orientation	Chaîne	IPTC/ImageOrientation	Valeurs possibles : Texte
IPTC Image Type	Chaîne	IPTC/ImageType	Valeurs possibles : Texte
IPTC Keywords	Chaîne	IPTC/Keywords	Valeurs possibles : Texte ou Tableau Texte
IPTC Language Identifier	Chaîne	IPTC/LanguageIdentifier	Valeurs possibles : Texte
IPTC Object Attribute Reference	Chaîne	IPTC/ObjectAttributeReference	Valeurs possibles : Texte
IPTC Object Cycle	Chaîne	IPTC/ObjectCycle	Valeurs possibles : Texte
IPTC Object Name	Chaîne	IPTC/ObjektName	Valeurs possibles : Texte
IPTC Original Transmission Reference	Chaîne	IPTC/OriginalTransmissionReference	Valeurs possibles : Texte
IPTC Originating Program	Chaîne	IPTC/OriginatingProgram	Valeurs possibles : Texte
IPTC Program Version	Chaîne	IPTC/ProgramVersion	Valeurs possibles : Texte
IPTC Province State	Chaîne	IPTC/ProvinceState	Valeurs possibles : Texte
IPTC Release Date Time	Chaîne	IPTC/ReleaseDateTime	Valeurs possibles : Date ou Texte (Datetime XML)
IPTC Scene	Chaîne	IPTC/Scene	Valeurs possibles : IPTC Action , IPTC Aerial View , IPTC Close Up , IPTC Couple , IPTC Exterior View , IPTC Full Length , IPTC General View , IPTC Group , IPTC Half Length , IPTC Headshot , IPTC Interior View , IPTC Movie Scene , IPTC Night Scene , IPTC Off Beat , IPTC Panoramic View , IPTC Performing , IPTC Posing , IPTC Profile , IPTC Rear View , IPTC Satellite , IPTC Single , IPTC Symbolic , IPTC Two , IPTC Under Water
IPTC Source	Chaîne	IPTC/Source	Valeurs possibles : Texte
IPTC Special Instructions	Chaîne	IPTC/SpecialInstructions	Valeurs possibles : Texte
IPTC Star Rating	Chaîne	IPTC/StarRating	Valeurs possibles : Entier long
IPTC Sub Location	Chaîne	IPTC/SubLocation	Valeurs possibles : Texte
IPTC Subject Reference	Chaîne	IPTC/SubjectReference	Valeurs possibles : Entier long ou Tableau Entier long
IPTC Supplemental Category	Chaîne	IPTC/SupplementalCategory	Valeurs possibles : Texte ou Tableau Texte
IPTC Urgency	Chaîne	IPTC/Urgency	Valeurs possibles : Entier long
IPTC Writer Editor	Chaîne	IPTC/WriterEditor	Valeurs possibles : Texte ou Tableau Texte
TIFF Artist	Chaîne	TIFF/Artist	Valeurs possibles : Texte Valeurs possibles : TIFF Adobe Deflate , TIFF CCIRLEW , TIFF CCITT1D , TIFF DCS , TIFF Deflate , TIFF Epson ERE , TIFF IT8BL , TIFF IT8CTPAD , TIFF IT8LW , TIFF IT8MP , TIFF JBIG ,

TIFF Compression	Chaîne	TIFF/Compression	TIFF JBIGB&W , TIFF JBIGColor , TIFF JPEG , TIFF JPEG2000 , TIFF JPEGThumbs Only , TIFF Kodak262 , TIFF Kodak DCR , TIFF Kodak KDC , TIFF LZW , TIFF MDIBinary Level Codec , TIFF MDIProgressive Transform Codec , TIFF MDIVector , TIFF Next , TIFF Nikon NEF , TIFF Pack Bits , TIFF Pentax PEF , TIFF Pixar Film , TIFF Pixar Log , TIFF SGILog , TIFF SGILog24 , TIFF Sony ARW , TIFF T4Group3Fax , TIFF T6Group4Fax , TIFF Thunderscan , TIFF Uncompressed
TIFF Copyright	Chaîne	TIFF/Copyright	Valeurs possibles : Texte
TIFF Date Time	Chaîne	TIFF/DateTime	Valeurs possibles : Date ou Texte (Datetime XML)
TIFF Document Name	Chaîne	TIFF/DocumentName	Valeurs possibles : Texte
TIFF Host Computer	Chaîne	TIFF/HostComputer	Valeurs possibles : Texte
TIFF Image Description	Chaîne	TIFF/ImageDescription	Valeurs possibles : Texte
TIFF Make	Chaîne	TIFF/Make	Valeurs possibles : Texte
TIFF Model	Chaîne	TIFF/Model	Valeurs possibles : Texte
TIFF Orientation	Chaîne	TIFF/Orientation	Valeurs possibles : TIFF Horizontal , TIFF Mirror Horizontal , TIFF Mirror Horizontal And Rotate270CW , TIFF Mirror Horizontal And Rotate90CW , TIFF Mirror Vertical , TIFF Rotate180 , TIFF Rotate270CW , TIFF Rotate90CW
TIFF Photometric Interpretation	Chaîne	TIFF/PhotometricInterpretation	Valeurs possibles : TIFF Black Is Zero , TIFF CIELab , TIFF CMYK , TIFF Color Filter Array , TIFF ICCLab , TIFF ITULab , TIFF Linear Raw , TIFF Pixar Log L , TIFF Pixar Log Luv , TIFF RGB , TIFF RGBPalette , TIFF Transparency Mask , TIFF White Is Zero , TIFF YCb Cr
TIFF Resolution Unit	Chaîne	TIFF/ResolutionUnit	Valeurs possibles : TIFF CM , TIFF Inches , TIFF MM , TIFF None , TIFF UM
TIFF Software	Chaîne	TIFF/Software	Valeurs possibles : Texte
TIFF XResolution	Chaîne	TIFF/XResolution	Valeurs possibles : Réel
TIFF YResolution	Chaîne	TIFF/YResolution	Valeurs possibles : Réel

Numéros de port TCP

Constante	Type	Valeur	Commentaire
TCP Authentication	Entier long	113	
TCP DNS	Entier long	53	
TCP Finger	Entier long	79	
TCP FTP Control	Entier long	21	
TCP FTP Data	Entier long	20	
TCP Gopher	Entier long	70	
TCP HTTP WWW	Entier long	80	
TCP IMAP3	Entier long	220	
TCP Kerberos	Entier long	88	
TCP KLogin	Entier long	543	
TCP Nickname	Entier long	43	
TCP NNTP	Entier long	119	
TCP NTalk	Entier long	518	
TCP NTP	Entier long	123	
TCP PMCP	Entier long	1643	
TCP PMD	Entier long	1642	
TCP POP3	Entier long	110	
TCP Printer	Entier long	515	
TCP RADACCT	Entier long	1646	
TCP RADIUS	Entier long	1645	
TCP Remote Cmd	Entier long	514	
TCP Remote Exec	Entier long	512	
TCP Remote Login	Entier long	513	
TCP Router	Entier long	520	
TCP SMTP	Entier long	25	
TCP SNMP	Entier long	161	
TCP SNMPTRAP	Entier long	162	
TCP SUN RPC	Entier long	111	
TCP Talk	Entier long	517	
TCP Telnet	Entier long	23	
TCP TFTP	Entier long	69	
TCP UUCP	Entier long	540	
TCP UUCP RLOGIN	Entier long	541	

 Objets de formulaire

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Objet avec focus	Entier long	1	
Objet conteneur sous formulaire	Entier long	2	
Objet courant	Entier long	0	
Objet nommé	Entier long	3	
Objet Premier ordre saisie	Chaîne	;FirstObject	

Options d'impression

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Option alimentation	Entier long	5	
Option couleur	Entier long	8	
Option destination	Entier long	9	
Option échelle	Entier long	3	
Option masquer progression impr	Entier long	14	
Option mode impression Mac	Entier long	13	
Option nom document à imprimer	Entier long	12	
Option nombre copies	Entier long	4	
Option orientation	Entier long	2	
Option papier	Entier long	1	
Option recto verso	Entier long	11	
PDFCreator Nom imprimante	Chaîne	PDFCreator	

Paramètres de formulaire

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Objets non inversés	Entier long	0	
Pas de sélection	Entier long	0	Il n'est pas possible de sélectionner un enregistrement dans la liste
Sélection multiple	Entier long	2	L'utilisateur peut sélectionner plusieurs enregistrements. Pour sélectionner des enregistrements contigus, il suffit de cliquer sur le premier enregistrement à sélectionner puis d'appuyer sur la touche Majuscule avant de cliquer sur le dernier. Pour sélectionner des enregistrements non adjacents, il suffit de cliquer sur chaque enregistrement en maintenant enfoncée la touche Ctrl (sous Windows) ou Commande (sous Mac OS).
Sélection unique	Entier long	1	Seule la sélection d'un enregistrement à la fois est autorisée

Paramètres de la base

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Adresse IP d'écoute	Entier long	16	Portée : 4D local, 4D Server Conservé entre deux sessions : Oui Description : Adresse IP sur laquelle le serveur Web doit recevoir les requêtes HTTP avec 4D en mode local et 4D Server. Par défaut, aucune adresse particulière n'est spécifiée (<i>valeur</i> = 0). Ce paramètre est défini dans les Préférences de la base. Le sélecteur <i>Adresse IP d'écoute</i> est utile dans le cadre de serveurs Web 4D compilés et fusionnés avec 4D Desktop (pas d'accès au mode Développement). Passez dans le paramètre <i>valeur</i> l'adresse IP sous forme hexadécimale. Ainsi, pour désigner une adresse du type "a.b.c.d", le code sera de la forme : <pre> C_ENTIER LONG (\$addr) \$addr := (\$a<<24) (\$b<<16) (\$c<<8) \$d FIXER PARAMETRE BASE (Adresse IP d'écoute; \$addr) </pre> Reportez-vous également à l'exemple 2. Pour plus d'informations sur la désignation de l'adresse IP, reportez-vous à la section Paramétrages du serveur Web.
Appels système 4D mode distant	Entier long	12	Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : pour les sélecteurs 10, 11 et 12, le paramètre <i>valeur</i> est de la forme hexadécimale <i>0x00aabbcc</i> dans laquelle : <i>aa</i> = nombre minimum de ticks par appel au système (de 0 à 100 inclus) <i>bb</i> = nombre maximum de ticks par appel au système (de 0 à 100 inclus) <i>cc</i> = nombre de ticks entre deux appels au système (de 0 à 20 inclus). Si une des valeurs est hors de son intervalle, 4D la fixe à son maximum. Vous pouvez également passer dans <i>valeur</i> une des trois valeurs suivantes, correspondant à un ensemble de réglages standard : <i>valeur</i> = -1 : priorité maximum allouée à 4D, <i>valeur</i> = -2 : priorité moyenne allouée à 4D, <i>valeur</i> = -3 : priorité minimum allouée à 4D. Description : Ce sélecteur vous permet de fixer dynamiquement les réglages des appels système de 4D. En fonction du Sélecteur, le gestionnaire d'appels système sera défini pour : 4D mode local lorsque la commande est appelée depuis 4D monoposte (<i>sélecteur</i>=10). 4D Server lorsque la commande est appelée depuis 4D Server (<i>sélecteur</i>=11). 4D mode distant lorsque la commande est appelée depuis 4D connecté à 4D Server (<i>sélecteur</i>=12). Note : Le fonctionnement du sélecteur 12 (<i>Appels système 4D mode distant</i>) diffère suivant que la commande FIXER PARAMETRE BASE est exécutée sur le poste serveur ou sur un poste client : - si la commande est exécutée sur le poste serveur, la nouvelle valeur sera appliquée à tous les postes clients se connectant ultérieurement. - si la commande est exécutée sur un poste client, la nouvelle valeur est appliquée immédiatement au poste client ainsi qu'à tous les postes clients se connectant par la suite au serveur. Vous pouvez utiliser ce fonctionnement pour mettre en place une gestion dynamique et individualisée de la priorité pour chaque poste client. Le principe consiste à exécuter la commande une première fois sur le poste client à configurer puis une seconde fois sur le poste serveur avec la valeur par défaut, qui sera alors utilisée pour les postes client se connectant par la suite. Ce fonctionnement est effectif dans 4D à partir des versions 6.8.6, 2003.3 et 2004. Attention : Paramétrer ces sélecteurs de façon inappropriée peut conduire à une forte dégradation des performances de l'application. Il est conseillé de ne modifier les valeurs par défaut qu'en parfaite connaissance de cause.
Appels système 4D mode local	Entier long	10	Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Oui Description : voir sélecteur 12
Appels système 4D Server	Entier long	11	Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Oui Description : voir sélecteur 12 Portée : Base de données Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : 0 (casse non prise en compte) ou 1 (casse prise en compte) Description : Activation ou désactivation de la prise en compte de la casse des caractères

Casse caractères moteur SQL	Entier long	44	pour les comparaisons de chaînes effectuées par le moteur SQL. Par défaut, la valeur est 1 (casse prise en compte) : le moteur SQL établit une différence entre les majuscules et les minuscules lors des comparaisons de chaînes (tris et recherches). Par exemple "ABC"= "ABC" mais "ABC" # "Abc". Dans certains cas, par exemple pour aligner le fonctionnement du moteur SQL sur celui du moteur 4D, vous pourrez souhaiter que les comparaisons de chaînes ne tiennent pas compte de la casse ("ABC"="Abc"). Cette option peut également être définie dans la page SQL/Configuration des Préférences de l'application. Portée : Table et process courants Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 0 (utiliser le paramétrage de la base), 1 (exécuter sur le client) ou 2 (exécuter sur le serveur) Description : Emplacement de l'exécution des commandes CHERCHER PAR FORMULE et CHERCHER PAR FORMULE DANS SELECTION pour la <i>table</i> passée en paramètre. Dans le cadre de l'exploitation d'une base en client-serveur, les commandes de recherche "par formule" peuvent exécutées soit sur le serveur soit sur le client : • dans les bases de données créées avec 4D v11 SQL, ces commandes sont exécutées sur le serveur. • dans les bases de données converties, ces commandes sont exécutées sur le client, comme dans les versions précédentes de 4D. • dans les bases de données converties, une préférence spécifique permet de modifier globalement le lieu d'exécution de ces commandes.
Chercher par formule serveur	Entier long	46	Cette différence de lieu d'exécution influe sur les performances de l'application (l'exécution sur le serveur est généralement plus rapide) mais également sur la programmation. En effet, la valeur des composantes de la formule (notamment les variables appelées via une méthode) diffère suivant le contexte d'exécution. Vous pouvez utiliser ce sélecteur pour adapter ponctuellement le fonctionnement de votre application. Si vous passez 0 dans le paramètre <i>valeur</i>, l'emplacement d'exécution des commandes de recherche "par formule" dépendra de la configuration de la base : dans les bases créées avec 4D v11 SQL, les commandes seront exécutées sur le serveur. Dans les bases converties, elles seront exécutées sur le client ou le serveur en fonction des préférences de la base. Passez 1 ou 2 dans <i>valeur</i> pour "forcer" l'exécution des commandes respectivement sur le client ou sur le serveur. Reportez-vous à l'exemple 4. Note : Si vous souhaitez pouvoir activer les jointures "type SQL" (cf. sélecteur Jointures CHERCHER PAR FORMULE), vous devez toujours exécuter les formules sur le serveur afin qu'elle ait accès aux enregistrements. Attention, dans ce contexte, la formule ne doit pas contenir d'appel à une méthode, sinon elle est automatiquement basculée sur le poste distant. Portée : Tous postes 4D distants Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : Voir sélecteur 16 Description : Permet de spécifier ce paramètre pour les postes 4D distants utilisés en tant que serveurs Web. La valeur définie via ce sélecteur est appliquée à tous les postes distants utilisés comme serveurs Web. Si vous souhaitez définir cette valeur pour certains postes distants uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D en mode distant. Portée : Tous postes 4D distants Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : 0 = Ne pas enregistrer (défaut), 1 = Enregistrer au format CLF, 2 = Enregistrer au format DLF, 3 = Enregistrer au format ELF, 4 = Enregistrer au format WLF. Description : Démarrage ou arrêt de l'enregistrement des requêtes Web reçues par les serveurs Web de tous les postes clients. Par défaut, la valeur est 0 (pas d'enregistrement des requêtes). Le fonctionnement de ce sélecteur est identique à celui du sélecteur 29 ; il s'applique toutefois à tous les postes 4D clients utilisés en tant que serveurs Web. Le fichier "logweb.txt" est dans ce cas automatiquement placé dans le sous-dossier Logs du dossier base 4D client (dossier de cache). Si vous souhaitez définir des valeurs pour certains postes clients uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D en mode distant. Portée : Tous postes 4D distants Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : Voir sélecteur 17 Description : Permet de spécifier ce paramètre pour les postes 4D distants utilisés en tant que serveurs Web. La valeur définie via ce sélecteur est appliquée à tous les postes distants utilisés comme serveurs Web. Si vous souhaitez définir cette valeur pour certains postes distants uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D en mode distant. Portée : Tous postes 4D distants Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : Voir sélecteur 7
Client Adresse IP d'écoute	Entier long	23	Description : Permet de spécifier ce paramètre pour les postes 4D distants utilisés en tant que serveurs Web. La valeur définie via ce sélecteur est appliquée à tous les postes distants utilisés comme serveurs Web. Si vous souhaitez définir cette valeur pour certains postes distants uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D en mode distant. Portée : Tous postes 4D distants Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : 0 = Ne pas enregistrer (défaut), 1 = Enregistrer au format CLF, 2 = Enregistrer au format DLF, 3 = Enregistrer au format ELF, 4 = Enregistrer au format WLF. Description : Démarrage ou arrêt de l'enregistrement des requêtes Web reçues par les serveurs Web de tous les postes clients. Par défaut, la valeur est 0 (pas d'enregistrement des requêtes). Le fonctionnement de ce sélecteur est identique à celui du sélecteur 29 ; il s'applique toutefois à tous les postes 4D clients utilisés en tant que serveurs Web. Le fichier "logweb.txt" est dans ce cas automatiquement placé dans le sous-dossier Logs du dossier base 4D client (dossier de cache). Si vous souhaitez définir des valeurs pour certains postes clients uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D en mode distant. Portée : Tous postes 4D distants Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : Voir sélecteur 17
Client Enreg requêtes Web	Entier long	30	Description : Démarrage ou arrêt de l'enregistrement des requêtes Web reçues par les serveurs Web de tous les postes clients. Par défaut, la valeur est 0 (pas d'enregistrement des requêtes). Le fonctionnement de ce sélecteur est identique à celui du sélecteur 29 ; il s'applique toutefois à tous les postes 4D clients utilisés en tant que serveurs Web. Le fichier "logweb.txt" est dans ce cas automatiquement placé dans le sous-dossier Logs du dossier base 4D client (dossier de cache). Si vous souhaitez définir des valeurs pour certains postes clients uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D en mode distant. Portée : Tous postes 4D distants Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : Voir sélecteur 17
Client Jeu de caractères	Entier long	24	Description : Permet de spécifier ce paramètre pour les postes 4D distants utilisés en tant que serveurs Web. La valeur définie via ce sélecteur est appliquée à tous les postes distants utilisés comme serveurs Web. Si vous souhaitez définir cette valeur pour certains postes distants uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D en mode distant. Portée : Tous postes 4D distants Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : Voir sélecteur 7
Client Maximum	Entier		Valeurs possibles : Voir sélecteur 7

Client Maximum process Web	Entier long	20	Description : Permet de spécifier ce paramètre pour les postes 4D distants utilisés en tant que serveurs Web. La valeur définie via ce sélecteur est appliquée à tous les postes distants utilisés comme serveurs Web. Si vous souhaitez définir cette valeur pour certains postes distants uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D en mode distant. Portée : Tous postes 4D distants Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : Voir sélecteur 6
Client Minimum process Web	Entier long	19	Description : Permet de spécifier ce paramètre pour les postes 4D distants utilisés en tant que serveurs Web. La valeur définie via ce sélecteur est appliquée à tous les postes distants utilisés comme serveurs Web. Si vous souhaitez définir cette valeur pour certains postes distants uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D en mode distant. Portée : Tous postes 4D distants Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : Voir sélecteur 6
Client Numéro de port	Entier long	22	Description : Permet de spécifier ce paramètre pour les postes 4D distants utilisés en tant que serveurs Web. La valeur définie via ce sélecteur est appliquée à tous les postes distants utilisés comme serveurs Web. Si vous souhaitez définir cette valeur pour certains postes distants uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D en mode distant. Portée : Tous postes 4D distants Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : Voir sélecteur 15
Client Numéro de port HTTPS	Entier long	40	Description : Numéro du port TCP utilisé par les serveurs Web des postes clients pour les connexions sécurisées via SSL (protocole HTTPS). Par défaut, la valeur est 443 (valeur standard). Le fonctionnement de ce sélecteur est identique à celui du sélecteur 39 ; il s'applique toutefois à tous les postes 4D distants utilisés en tant que serveurs Web. Si vous souhaitez modifier la valeur de certains postes clients uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D distant. Portée : Tous postes 4D distants Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : 0 à 65535
Client Proc Web simultanés maxi	Entier long	25	Description : Permet de spécifier ce paramètre pour les postes 4D distants utilisés en tant que serveurs Web. La valeur définie via ce sélecteur est appliquée à tous les postes distants utilisés comme serveurs Web. Si vous souhaitez définir cette valeur pour certains postes distants uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D en mode distant. Portée : Tous postes 4D distants Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : Voir sélecteur 18
Client Taille max requêtes Web	Entier long	21	Description : Permet de spécifier ce paramètre pour les postes 4D distants utilisés en tant que serveurs Web. La valeur définie via ce sélecteur est appliquée à tous les postes distants utilisés comme serveurs Web. Si vous souhaitez définir cette valeur pour certains postes distants uniquement, utilisez la boîte de dialogue des Préférences de 4D en mode distant. Portée : Tous postes 4D distants Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : Voir sélecteur 27
Compression index	Entier long	4	**** Sélecteur inactivé **** Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 0, 1, 2 ou 3 (0 = ne pas enregistrer, 1 = enregistrer, 2 = enregistrer en mode détaillé, 3 = enregistrer en mode détaillé avec valeurs) Description : Démarrage ou arrêt de l'enregistrement séquentiel des événements de programmation de 4D, destiné au débogage de l'application. Par défaut, la valeur est 0 (pas d'enregistrement des événements). Lorsque ce mode est activé, diverses informations sont enregistrées, notamment : - pour chaque événement, le nombre de millisecondes depuis la création du fichier et le numéro de process ([n]) - l'exécution de chaque commande 4D (cmd) et chaque appel de plug-in (plugInName) ; le niveau de la pile est indiqué dans ce cas (n), - chaque appel de méthode projet (meth), de méthode objet (obj) et de méthode formulaire (form). - lorsque le mode détaillé est activé (<i>valeur</i> = 2), des informations supplémentaires relatives aux plug-ins sont enregistrées : événements dans les zones de plug-ins (EventCode) et appels de 4D par les plug-ins (externCall). - lorsque le mode détaillé avec valeurs est activé (<i>valeur</i> = 3), les valeurs des paramètres passés aux commandes, méthodes projet et commandes de plug-ins sont également enregistrées. Les événements sont stockés dans un fichier nommé "4DDebugLog.txt" automatiquement placé dans le sous-dossier Logs de la base, à côté du fichier de structure. Chaque événement est systématiquement inscrit dans le fichier avant son exécution, ce qui garantit sa présence dans le fichier même lorsque l'application quitte inopinément. A noter que le fichier est effacé et réécrit à chaque lancement de l'application. L'option peut être activée dans tout type d'application 4D (4D tous modes, 4D Server, 4D Volume Desktop), en interprété ou en compilé.
Enreg événements débogage	Entier long	34	

Note : Cette option est proposée uniquement à des fins de débogage, elle ne doit pas être utilisée en production car elle peut entraîner une dégradation des performances de l'application ainsi que la saturation du disque dur.

Portée : 4D Server, 4D distant

Conservé entre deux sessions : Non

Valeurs possibles : 0 ou de 1 à N (0 = ne pas enregistrer, 1 à N = numéro séquentiel, accolé au nom du fichier).

Description : Démarrage ou arrêt de l'enregistrement des requêtes standard reçues par 4D Server (hors requêtes Web). Par défaut, la valeur est 0 (pas d'enregistrement de requêtes). 4D Server vous permet d'enregistrer dans un fichier d'historique chaque requête reçue par le poste serveur. Lorsque ce mécanisme est activé, le fichier d'historique est créé à côté du fichier de structure de la base. Son nom est "4DRequestsLogN", où N est le numéro séquentiel de l'historique. Une fois que le fichier atteint une taille de 10 Mo, il est refermé et un nouveau fichier est généré, avec un numéro séquentiel incrémenté. Si un fichier du même nom existe déjà, il est directement remplacé. Vous pouvez définir le numéro de départ de la séquence à l'aide du paramètre *valeur*.

Ce fichier texte stocke dans un format tabulé simple diverses informations concernant chaque requête : heure, numéro de process, utilisateur, taille de la requête, durée de traitement, etc. Ces informations sont particulièrement utiles en phase de mise au point de l'application ou à des fins statistiques. Elles peuvent être importées par exemple dans un logiciel tableur afin d'être traitées.

Note : Il est possible d'activer ou d'inactiver manuellement l'enregistrement des requêtes via le raccourci **Ctrl+Alt+L** sous Windows ou **Commande+Option+L** sous Mac OS.

Portée : Poste 4D distant

Conservé entre deux sessions : Non

Valeurs possibles : 0 ou de 1 à N (0 = ne pas enregistrer, 1 à N = numéro séquentiel, accolé au nom du fichier).

Description : Démarrage ou arrêt de l'enregistrement des requêtes standard effectuées par le poste client 4D ayant exécuté la commande (hors requêtes Web). Par défaut, la valeur est 0 (pas d'enregistrement des requêtes).

4D vous permet d'enregistrer l'historique des requêtes effectuées par le poste client.

Lorsque ce mécanisme est activé, deux fichiers sont créés sur le poste client, dans le sous-dossier Logs du dossier local de la base. Il sont nommés 4DRequestsLog_N et 4DRequestsLog_ProcessInfo_N où N est le numéro séquentiel de l'historique. Une fois que le fichier 4DRequestsLog atteint une taille de 10 Mo, il est refermé et un nouveau fichier est généré, avec un numéro séquentiel incrémenté. Si un fichier du même nom existe déjà, il est directement remplacé. Vous pouvez définir le numéro de départ de la séquence à l'aide du paramètre *valeur*.

Ces fichiers texte stockent dans un format tabulé simple diverses informations concernant chaque requête : heure, numéro de process, taille de la requête, durée de traitement, etc. Ces informations sont particulièrement utiles en phase de mise au point de l'application ou à des fins statistiques.

Portée : 4D local, 4D Server

Conservé entre deux sessions : Oui

Valeurs possibles : 0 = Ne pas enregistrer (défaut), 1 = Enregistrer au format CLF, 2 = Enregistrer au format DLF, 3 = Enregistrer au format ELF, 4 = Enregistrer au format WLF.

Description : Démarrage ou arrêt de l'enregistrement des requêtes Web reçues par le serveur Web de 4D en mode local ou de 4D Server. Par défaut, la valeur est 0 (pas d'enregistrement des requêtes).

L'historique des requêtes Web est stocké sous la forme d'un fichier texte nommé "logweb.txt" automatiquement placé dans le dossier Logs de la base, à côté du fichier de structure. Le format de ce fichier est déterminé par la valeur que vous passez. Pour plus d'informations sur les différents formats d'historique des requêtes, reportez-vous à la section [Informations sur le site Web](#). L'activation de ce fichier peut également être définie dans la page "Web/Avancé" des Préférences de 4D.

Attention : Les formats 3 et 4 sont des formats personnalisés, dont le contenu doit être défini au préalable dans les Préférences de l'application, page "Web/Format du journal". Si vous utilisez l'un de ces formats sans que ses champs n'aient été sélectionnés, le fichier des requêtes n'est pas généré.

Portée : Base de données

Conservé entre deux sessions : Oui

Valeurs possibles : 0, 1 ou 2 (0 = mode désactivé, 1 = mode automatique, 2 = mode activé).

Description : Configuration du mode "inversion des objets". Ce mode permet d'inverser en mode Application les formulaires, objets, menus, etc. lorsque la base est affichée sous Windows dans une langue de droite à gauche. Ce mode peut également être configuré dans

Enreg requêtes
4D Server

Entier
long

28

Enreg requêtes
client

Entier
long

45

Enreg requêtes
Web

Entier
long

29

Inversion des objets	Entier long	37	la page Base de données/Script Manager des Préférences de l'application. • La valeur 0 indique que le mode n'est jamais activé, quelle que soit la configuration du système (correspond à la valeur Non dans les Préférences). • La valeur 1 indique que le mode est activé ou non en fonction de la configuration du système (correspond à la valeur Automatique dans les Préférences). • La valeur 2 indique que le mode est activé, quelle que soit la configuration du système (correspond à la valeur Oui dans les Préférences). Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel Mode Développement de 4D. Portée : 4D local, 4D Server Conservé entre deux sessions : Oui Description : Jeu de caractères que le serveur Web 4D (avec 4D en mode local et 4D Server) utilise pour communiquer avec les navigateurs Web qui se connectent à la base. La valeur par défaut dépend de la langue du système d'exploitation. Ce paramètre est défini dans les Préférences de la base. Le sélecteur <u>Jeu de caractères</u> est utile dans le cadre de serveurs Web 4D compilés et fusionnés avec 4D Desktop (pas d'accès au mode Développement). Valeurs : Les valeurs possibles dépendent du mode d'exécution de la base relatif au jeu de caractères. • <i>Mode Unicode</i> : Lorsque l'application est exécutée en mode Unicode, les valeurs à passer pour ce paramètre sont des identifiants de jeux de caractères (MIBEnum, identifiants définis par l'IANA, cf. http://www.iana.org/assignments/character-sets). Voici la liste des identifiants correspondant aux jeux de caractères pris en charge par le serveur Web de 4D : 4=ISO-8859-1 12=ISO-8859-9 13=ISO-8859-10 17=ShiftJIS 2024=Windows-31J 2026=Big5 38=euc-kr 106=UTF-8 2250=Windows-1250 2251=Windows-1251 2253=Windows-1253 2255=Windows-1255 2256=Windows-1256
Jeu de caractères	Entier long	17	Note : Dans le cadre du sélecteur <u>Jeu de caractères</u>, Lire paramètre base retourne le nom IANA du jeu de caractères dans le paramètre facultatif <i>valeurAlpha</i>. • <i>Mode compatibilité ASCII</i> : 0 : Occidental 1 : Japonais 2 : Chinois 3 : Coréen 4 : Défini par l'utilisateur 5 : Réservé 6 : Europe Centrale 7 : Cyrillique 8 : Arabe 9 : Grec 10 : Hébreu 11 : Turc 12 : Nordique Note : Pour plus d'informations sur le mode Unicode, reportez-vous à la description du sélecteur 41. Portée : Process courant Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 0 (utiliser paramétrages de la base), 1 (toujours utiliser les liens auto) ou 2 (utiliser les jointures SQL si possible). Description : Mode de fonctionnement des commandes CHERCHER PAR FORMULE et CHERCHER PAR FORMULE DANS SELECTION relatif à l'utilisation de "jointures SQL". Dans les bases de données créées à compter de la version 11.2 de 4D v11 SQL, ces commandes effectuent des jointures sur le modèle des jointures SQL. Ce mécanisme permet de modifier la sélection d'une table en fonction d'une recherche effectuée sur une autre table sans que les tables soient reliées par un lien automatique (condition nécessaire dans les versions précédentes de 4D). Le sélecteur <u>Jointures CHERCHER PAR FORMULE</u> vous permet de définir le mode de fonctionnement des commandes de recherche par formule pour le process courant :

Jointures CHERCHER PAR FORMULE	Entier long	49	0 : utiliser les paramètres courants de la base (valeur par défaut). Dans les bases de données créées à compter de la version 11.2 de 4D v11 SQL, les "jointures SQL" sont toujours activées pour les recherches par formule. Dans les bases de données converties, ce mécanisme est inactivé par défaut pour des raisons de compatibilité mais peut être mis en oeuvre via une préférence. 1 : toujours utiliser les liens auto (= fonctionnement des versions précédentes de 4D). Dans ce mode, un lien est nécessaire pour définir la sélection d'une table en fonction de recherches effectuées dans une autre table. 4D n'effectue pas de "jointures SQL". 2 : utiliser les jointures SQL si possible (= fonctionnement par défaut des bases créées en version 11.2 et suivantes de 4D v11 SQL). Dans ce mode, 4D établit des "jointures SQL" pour les recherches par formule lorsque la formule s'y prête (à deux exceptions près, voir la description de la commande CHERCHER PAR FORMULE ou CHERCHER PAR FORMULE DANS SELECTION). Note : Avec 4D en mode distant, les "jointures SQL" ne peuvent être utilisées que si les formules sont exécutées sur le serveur (elles doivent avoir accès aux enregistrements). Pour configurer le lieu d'exécution des formules, reportez-vous aux sélecteurs 46 et 47. Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : Suite de chaînes séparées par des deux-points (par exemple "RC4-MD5:RC4-64-MD5:....") Description : Liste de chiffrement (<i>cipher list</i>) utilisée par 4D pour le protocole SSL. Vous pouvez par exemple utiliser ce sélecteur pour mettre en oeuvre des algorithmes de chiffrement SSL 3.0 et refuser ainsi toute connexion en SSL 2.0. Ce paramétrage est global à l'application 4D (il concerne le serveur HTTP, le serveur SQL ainsi que les commandes 4D faisant appel au protocole SSL). Lorsque la liste de chiffrement a été modifiée, vous devez redémarrer le serveur concerné pour que le nouveau paramétrage soit pris en compte. Pour réinitialiser la liste de chiffrement à sa valeur par défaut (stockée en dur dans le fichier SLI), appelez la commande FIXER PARAMETRE BASE et passez une chaîne vide ("") dans le paramètre <i>valeur</i>. Par défaut, 4D utilise l'algorithme de chiffrement RC4. Si vous souhaitez utiliser l'algorithme AES (plus récent), passez la chaîne suivante dans le paramètre valeur : "AES:ALL:!aNULL:!eNULL:+RC4:@STRENGTH" Note : Avec la commande Lire parametre base, la liste de chiffrement est retournée dans le paramètre optionnel <i>valeurAlpha</i> et le paramètre de retour vaut toujours 0. Portée : 4D local, 4D Server Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : 0 -> 32 767 Description : Nombre maximum de process Web à maintenir en mode sans contexte avec 4D en mode local et 4D Server. Par défaut, la valeur est 10. Afin que le serveur Web soit réactif, en mode sans contexte, 4D maintient endormis les process Web pendant 5 secondes, et les réutilise pour traiter les éventuelles requêtes HTTP suivantes. En termes de performances, ce principe est en effet plus avantageux que la création d'un nouveau process à chaque requête. Une fois un process Web réutilisé, il est à nouveau endormi pour 5 secondes, sauf si le nombre maximum de process Web est dépassé (auquel cas il est tué). Si aucune requête n'a été attribuée à un process Web durant les 5 secondes, il est tué, sauf si un nombre minimum de process Web a été fixé et est atteint (auquel cas il est à nouveau endormi). Ces paramètres vous permettent d'ajuster le fonctionnement de votre serveur Web en fonction du nombre de requêtes, de la mémoire disponible, etc. Portée : 4D local, 4D Server Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : 0 -> 32 767 Description : Nombre minimum de process Web à maintenir en mode sans contexte avec 4D en mode local et 4D Server. Par défaut, la valeur est 0 (cf. ci-dessous). Portée : Process courant Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 0, 1, 2 ou 3 0 (mode par défaut) = Conversion au format HTML 4.0 si le browser le permet. Sinon, format HTML 3.2 + usage de tableaux. 1 = Conversion au format HTML 2.0 (mode 6.0.x), 2 = Conversion au format HTML 3.2 (mode 6.5), 3 = Conversion au format HTML 4.0 + CSS-P (depuis version 6.5.2). Description : Mode de conversion des formulaires 4D pour le Web avec 4D en mode local et 4D Server. Par défaut, le serveur Web 4D utilise les feuilles de style en cascade (CSS1) pour générer des pages HTML dont l'apparence est très proche de celle des formulaires obtenus dans 4D. Dans le cas des bases créées avec des versions de 4D antérieures à la 6.7, ce
Liste de chiffrement SSL	Chaîne	64	
Maximum process Web	Entier long	7	
Minimum process Web	Entier long	6	
Mode conversion Web	Entier long	8	

			fonctionnement peut perturber la conversion correcte des formulaires. Vous pouvez donc modifier le mode de conversion des formulaires. Ce mode n'est utilisé que pour le process (contexte Web) dans lequel la commande FIXER PARAMETRE BASE est appelée. Elle peut être placée dans la Méthode base Sur connexion Web pour assurer la conversion des formulaires de la base, ou juste avant l'appel d'un formulaire particulier. Hors du mode contextuel ou d'un process Web, la commande est sans effet.
Mode écriture cache	Entier long	26	**** <i>Sélecteur inactivé</i> **** Portée : Base de données Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : 0 (mode compatibilité) ou 1 (mode Unicode) Description : Mode d'exécution courant de la base, relatif au jeu de caractères. 4D prend en charge le jeu de caractères Unicode mais peut fonctionner en mode "compatibilité" (basé sur le jeu de caractères ASCII Mac). Par défaut, les bases de données converties sont exécutées en mode compatibilité (0) et les bases créées à partir de la version 11 sont exécutées en mode Unicode. Le mode d'exécution est contrôlé via une option des préférences et peut également être lu ou (à des fins de test) modifié via ce sélecteur. La modification de cette option nécessite le redémarrage de la base pour être prise en compte. A noter que, dans le cadre d'un composant, il n'est pas possible de modifier cette valeur, mais uniquement de la lire.
Mode Unicode	Entier long	41	Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 1 à 9 (1 = plus rapide, 9 = plus compressé) ou -1 = meilleur compromis. Description : Niveau de compression pour tous les échanges HTTP compressés effectués pour des Web Services (requêtes client ou réponses serveur). Les échanges compressés sont une optimisation que vous pouvez mettre en oeuvre lorsque vous faites communiquer deux applications 4D via des Web services (cf. commande FIXER OPTION WEB SERVICE). Ce sélecteur vous permet d'optimiser les échanges en privilégiant la rapidité d'exécution (compression moindre) ou la quantité de compression (vitesse moindre). Le choix d'une valeur dépend de la taille et de la nature des données échangées. Passez de 1 à 9 dans le paramètre <i>valeur</i>, 1 étant la compression la plus rapide et 9 la plus élevée. Vous pouvez également passer -1 pour obtenir un compromis entre vitesse et taux de compression. Par défaut le niveau de compression est 1 (compression rapide).
Niveau de compression HTTP	Entier long	50	Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : Toute valeur de type entier long. Description : Ce sélecteur permet de modifier ou de lire le numéro unique courant des enregistrements de la table passée en paramètre. "Numéro courant" signifie "dernier numéro utilisé" : si vous modifiez cette valeur à l'aide de FIXER PARAMETRE BASE, le prochain enregistrement sera créé avec comme numéro la valeur passée + 1. Ce nouveau numéro est, lui, retourné par la commande Numerotation automatique ainsi que dans tout champ de la table auquel la propriété "Incrémentation auto" a été affectée en Structure ou via le SQL. Par défaut, le numéro unique est défini par 4D et correspond à l'ordre de création des enregistrements. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à la documentation de la commande Numerotation automatique.
Numéro automatique table	Entier long	31	Portée : 4D local, 4D Server Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : 0 à 65535 Description : Numéro du port TCP utilisé par le serveur Web de 4D en mode local et de 4D Server pour les connexions sécurisées via SSL (protocole HTTPS). Le numéro de port HTTPS est défini dans la page "Web/Configuration" de la boîte de dialogue des Préférences. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Paramétrages du serveur Web. Par défaut, la valeur est 443 (valeur standard). Vous pouvez utiliser les constantes du thème "Numéros de port TCP" pour le paramètre <i>valeur</i>.
Numéro de port HTTPS	Entier long	39	Portée : 4D local, 4D Server Conservé entre deux sessions : Non Description : Numéro du port TCP utilisé par le serveur Web 4D avec 4D en mode local et 4D Server. Par défaut, la valeur est 80. Le numéro de port TCP est défini dans la page "Web/Configuration" de la boîte de dialogue des Préférences. Vous pouvez utiliser les constantes du thème pour le paramètre <i>valeur</i>. Le sélecteur Numéro du port est utile dans le cadre de serveurs Web 4D compilés et fusionnés avec 4D Desktop (pas d'accès au mode Développement). Pour plus d'informations sur le numéro de port TCP, reportez-vous à la section .
Numéro du port	Entier long	15	Portée : Base de données Conservé entre deux sessions : Oui

Numéro du port client serveur	Entier long	35	Valeurs possibles : 0 à 65535 Description : Numéro de port TCP sur lequel 4D Server publie la base de données (à destination des postes 4D distants). Par défaut, la valeur est 19813. La personnalisation de cette valeur permet d'utiliser plusieurs applications 4D client-serveur sur la même machine avec le protocole TCP ; dans ce cas, vous devez spécifier un numéro de port différent pour chaque application. La valeur est stockée dans le fichier de structure de la base. Elle peut être définie avec 4D en mode local mais n'est prise en compte qu'en configuration client-serveur. Lorsque vous modifiez cette valeur, il est nécessaire de redémarrer le poste serveur afin que la nouvelle valeur soit prise en compte.
Optimisation accès séq	Entier long	2	**** <i>Sélecteur inactivé</i> **** Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non
PHP Adresse IP interpréteur	Entier long	55	Valeurs : Chaîne formatée du type "nnn.nnn.nnn.nnn" (par exemple "127.0.0.1"). Description : Adresse IP utilisée localement par 4D pour communiquer avec l'interpréteur PHP via fastcgi. Par défaut, la valeur est "127.0.0.1". Cette adresse doit correspondre à la machine sur laquelle se trouve 4D. Ce paramètre peut également être défini globalement pour tous les postes via les Propriétés de la base. Pour plus d'informations sur l'interpréteur PHP de 4D, reportez-vous au manuel <i>Mode Développement</i>. Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non
PHP Nombre enfants	Entier long	57	Valeurs : Valeur de type entier long positif. Par défaut, la valeur est 5. Description : Nombre de process enfants à créer et à maintenir localement par l'interpréteur PHP de 4D. Pour des raisons d'optimisation, l'interpréteur PHP crée et utilise un ensemble (pool) de process système appelés "process enfants" pour traiter les demandes d'exécution de scripts. Vous pouvez faire varier le nombre de process enfants en fonction des besoins de votre application. Ce paramètre peut également être défini globalement pour tous les postes via les Propriétés de la base. Pour plus d'informations sur l'interpréteur PHP de 4D, reportez-vous au manuel <i>Mode Développement</i>. Note : Sous Mac OS, tous les process enfants partagent le même port. Sous Windows, chaque process enfant utilise un numéro de port spécifique. Le premier numéro est celui défini pour l'interpréteur PHP, les autres process enfants l'incrémentent. Par exemple, si le port par défaut est le 8002 et que vous lancez 5 process enfants, ils utiliseront les ports 8002 à 8006. Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non
PHP Nombre requêtes max	Entier long	58	Valeurs : Valeur de type entier long positif. Par défaut, la valeur est 500. Description : Nombre maximum de requêtes acceptées par l'interpréteur PHP. Lorsque ce nombre maximum est atteint, l'interpréteur retourne des erreurs du type "serveur occupé". Pour des raisons de sécurité ou de performance, vous pouvez modifier cette valeur. Ce paramètre peut également être défini globalement pour tous les postes via les Propriétés de la base. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation de fastcgi-php. Note : Côté 4D, ces paramètres sont appliqués dynamiquement, il n'est pas nécessaire de quitter le programme pour leur prise en compte. En revanche, si l'interpréteur PHP était déjà lancé, il est nécessaire de le quitter et de le relancer pour qu'il prenne en compte ces modifications. Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non
PHP Port interpréteur	Entier long	56	Valeurs : Valeur de type entier long positif. Par défaut, la valeur est 8002. Description : Numéro du port TCP utilisé par l'interpréteur PHP de 4D. Ce paramètre peut également être défini globalement pour tous les postes via les Propriétés de la base. Pour plus d'informations sur l'interpréteur PHP de 4D, reportez-vous au manuel <i>Mode Développement</i>. Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non
PHP Utiliser interpréteur externe	Entier long	60	Valeurs : 0 = utiliser interpréteur interne, 1 = utiliser interpréteur externe Description : Valeur indiquant si les requêtes PHP de 4D sont adressées à l'interpréteur interne fourni par 4D ou un interpréteur externe. Par défaut, la valeur est 0 (utilisation de l'interpréteur fourni par 4D). Si vous souhaitez utiliser votre propre interpréteur PHP, par exemple pour bénéficier de modules supplémentaires ou d'une configuration spécifique, passez 1 dans <i>valeur</i>. Dans ce cas, 4D ne démarrera pas son interpréteur en cas de requête PHP. L'interpréteur PHP personnalisé doit avoir été compilé en fastcgi et se trouver sur la même machine que le moteur 4D. A noter que dans ce cas, vous devez entièrement gérer l'interpréteur, il n'est ni démarré ni stoppé par 4D. Ce paramètre peut également être défini globalement pour tous les postes via les Propriétés de la base. Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non

Précision affichage réels	Entier long	32	Valeurs possibles : Toute valeur de type entier long positif. Description : Ce sélecteur permet de modifier ou de lire le nombre de chiffres non significatifs tronqués à partir de la droite par l'algorithme d'affichage des réels à l'écran. Cette valeur est définie pour l'application et la session courantes. Par défaut, la valeur de cette option est 4. La valeur 0 indique que la valeur par défaut est utilisée et que le paramètre n'a pas été modifié durant la session. Pour des raisons historiques, 4D travaille avec des nombres réels stockés sur 10 octets et les convertit sur 8 octets lors de leur traitement (cf. section Affichage des nombres réels). Ce principe est entièrement transparent et n'affecte pas les calculs, toutefois certains résultats peuvent ne pas donner à l'affichage le résultat escompté. Par exemple, l'opération 4,1-4,09 affiche comme résultat 0,00999999999999780000, mais la recherche de 0,01 retrouve la bonne valeur. Voici comment 4D procède pour afficher un réel : prenons par exemple la valeur 8,97499999999996158 obtenue par un calcul (la valeur 8,975 étant normalement le résultat attendu). L'algorithme permettant d'arrondir au plus juste enlève par défaut les 4 derniers chiffres (6158) puis vérifie si le dernier chiffre restant est un 0 ou un 9. Si c'est 0, l'algorithme remonte jusqu'au premier 0 et supprime tous les 0. Si la valeur est 9, l'algorithme remonte jusqu'au premier 9 et arrondit la partie décimale à la valeur supérieure. Dans notre exemple, la valeur 8,97499999999996158 se transforme donc en 8,975. Il peut arriver que certains résultats finissent par 5 chiffres non significatifs, comme par exemple 8,974999999999986158. Dans ce cas, l'algorithme ne pourra pas arrondir correctement la valeur car il trouvera 8 comme valeur et ne fera alors rien. Vous pouvez souhaiter que l'algorithme de précision tronque plus ou moins de chiffres en fonction des spécificités de votre base. Dans ce cas, passez une valeur personnalisée. Hormis pour le zéro (choix de la valeur interne de 4D), cette valeur indiquera le nombre de chiffres tronqués par l'algorithme de précision. Rappelons que ce paramétrage n'influe que sur l'affichage des numériques, non sur leur traitement interne. Portée : 4D local, 4D Server Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs : Toute valeur incluse entre 10 et 32 000. La valeur par défaut est 100. Description : Limite strictement supérieure du nombre de process Web de tout type (contextuels, non contextuels ou appartenant à la réserve de process — cf. à ce sujet le sélecteur 7, Maximum process Web) acceptés par le serveur Web avec 4D en mode local et 4D Server. Lorsque ce nombre limite (moins un) est atteint, 4D ne crée plus de nouveau process et retourne le message "Serveur non disponible" (statut HTTP 503 - Service Unavailable) à toute nouvelle requête. Ce paramètre permet de prévenir la saturation du serveur Web 4D pouvant se produire lors d'un envoi massif de requêtes ou d'une demande excessive de création de contextes. Il peut également être défini dans la boîte de dialogue des Préférences (cf. section Paramétrages du serveur Web). En théorie, le nombre maximum de process Web est le résultat de la division Mémoire disponible / Taille de la pile d'un process Web. Une autre solution consiste à visualiser les informations sur les process Web affichées dans l'Exporateur d'exécution : le nombre courant de process Web et le nombre maximum atteint depuis le démarrage du serveur Web sont indiqués. Note : Si vous passez une <i>valeur</i> inférieure à la limite supérieure de la "réserve" de process (sélecteur 7), cette limite est réduite à la valeur du sélecteur 18. Si nécessaire, la limite inférieure de la réserve (sélecteur 6) est également ajustée.
			Ratio chercher dans sélec seq Entier long 5 **** Sélecteur inactif ****
			Ratio de tri seq Entier long 1 **** Sélecteur inactif ****
Seuil de compression HTTP	Entier long	3	Ratio valeurs distinctes seq Entier long 3 **** Sélecteur inactif ****
			Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : Toute valeur de type Entier long. Description : Dans le cadre d'échanges Web Services inter-4D en mode optimisé (cf. ci-dessus), seuil de taille de requête au-dessous de laquelle les échanges ne doivent pas être compressés. Ce paramétrage est utile pour éviter de perdre du temps machine à compresser les petits échanges. Passez dans <i>valeur</i> une taille exprimée en octets. Par défaut, le seuil de compression est fixé à 1024 octets. Portée : Base de données Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : Chaîne de 1 à 255 caractères. Description : Signature WEDD de la base de données ouverte (fichier de structure et fichier de données). Par défaut, cette signature est vide (le paramètre n'est pas défini). A noter que la signature tient compte de la casse des caractères.
			Seuil de compression HTTP Entier long 51

Signature WEDD	Entier long	36	La signature WEDD permet d'associer un fichier de structure à un fichier de données. Un fichier de structure contenant une signature WEDD ne pourra être ouvert qu'avec un fichier de données contenant la même signature WEDD et inversement. Pour plus d'informations sur la signature WEDD, reportez-vous au manuel Mode Développement. La définition de cette valeur par programmation facilite la diffusion de mises à jour d'applications comportant une signature personnalisée. Note : Lorsque vous utilisez ce sélecteur avec la commande Lire parametre base, la chaîne définie comme signature WEDD est retournée dans le paramètre facultatif <i>valeurAlpha</i> et la commande retourne 0. Portée : Base de données Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : 0 (désactivation) ou 1 (activation)
SQL Autocommit	Entier long	43	Description : Activation ou désactivation du mode SQL auto-commit. Par défaut, la valeur est 0 (mode désactivé) Le mode auto-commit permet de renforcer l'intégrité référentielle de la base. Lorsque ce mode est actif, les requêtes SELECT, INSERT, UPDATE et DELETE (SIUD) sont automatiquement incluses dans des transactions lorsqu'elles sont exécutées en-dehors de toute transaction. Ce mode peut également être défini dans les préférences de la base. Portée : Poste 4D distant Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 0 (pas de synchronisation), 1 (synchronisation auto) ou 2 (demander). Description : Mode de synchronisation dynamique du dossier <i>Resources</i> du poste client 4D ayant exécuté la commande avec celui du serveur. Lorsque le contenu du dossier <i>Resources</i> sur le serveur a été modifié ou qu'une demande de synchronisation a été émise (via l'explorateur de ressources ou suite à l'exécution de la commande NOTIFIER MODIFICATION DOSSIER RESOURCES), le serveur notifie les clients connectés. Trois modes de synchronisation sont alors possibles côté client. Le sélecteur Synchro auto dossier Resources vous permet de définir le mode à utiliser pour le poste client et la session courante : • 0 (valeur par défaut) : pas de synchronisation dynamique (la demande de synchronisation est ignorée) • 1 : synchronisation dynamique automatique • 2 : affichage d'une boîte de dialogue sur les postes clients, avec possibilité d'effectuer ou de refuser la synchronisation.
Synchro auto dossier Resources	Entier long	48	Le mode de synchronisation peut également être défini globalement dans les Préférences de l'application. Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : - Description : Permet d'obtenir la taille courante du cache mémoire utilisé par 4D pour les données. Cette valeur est exprimée en octets. La taille du cache est issue des paramétrages définis dans la page "Base de données/Gestion des données" des Préférences. La taille réelle allouée au cache dépend de ces paramètres mais également de l'état des ressources mémoire de la machine. Ce sélecteur vous permet donc de connaître précisément la taille courante de la mémoire allouée au cache par 4D. Attention : La taille du cache de données ne peut pas être fixée par programmation. Il n'est pas possible d'utiliser le sélecteur Taille cache données avec la commande FIXER PARAMETRE BASE. Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : Entier long positif. Description : Taille maximum de mémoire temporaire que 4D pourra allouer à chaque process, exprimée en Mo. Par défaut, la valeur est 0 (pas de taille maximum). 4D utilise une mémoire temporaire spéciale dédiée aux opérations d'indexation et de tri. Cette mémoire a pour but de préserver la mémoire cache "classique" lors d'opérations massives. Elle n'est activée qu'en cas de besoin. Par défaut, la taille de la mémoire temporaire n'est limitée que par les ressources disponibles (en fonction de la configuration mémoire du système). Ce mécanisme convient à la plupart des applications. Toutefois, dans certains contextes spécifiques, notamment lorsqu'une application client-serveur effectue simultanément un grand nombre de tris séquentiels, la taille de la mémoire temporaire peut augmenter de façon critique, jusqu'à rendre le système instable. Dans ce contexte, fixer une taille maximum à la mémoire temporaire permet de préserver le fonctionnement de l'application. En contrepartie, la vitesse d'exécution pourra être affectée : lorsque la taille maximum est atteinte pour un process, 4D utilise des fichiers disque, ce qui peut ralentir les traitements. Pour des besoins tels que ceux décrits ci-dessus, une taille maximum d'environ 50 Mo est généralement un bon compromis. La valeur idéale sera cependant à déterminer en fonction des spécificités de l'application et résultera généralement de tests en volumétrie réelle.
Taille cache données	Entier long	9	
Taille maxi mémoire temporaire	Entier long	61	

Taille maximum requêtes Web	Entier long	27	Portée : 4D local, 4D Server Conservé entre deux sessions : Oui Valeurs possibles : 500 000 à 2 147 483 648. Description : Taille maximale (en octets) des requêtes HTTP entrantes (POST) que le serveur Web est autorisé à traiter. Par défaut, la valeur est 2 000 000, c'est-à-dire un peu moins de 2 Mo. La valeur maximale (2 147 483 648) signifie en pratique qu'aucune limite n'est fixée. Ce paramétrage permet d'empêcher la saturation du serveur Web à cause de requêtes entrantes de trop grande taille. Lorsqu'une requête atteint la limite, le serveur Web de 4D la refuse.
Taille mémoire temporaire	Entier long	42	**** <i>Sélecteur inactivé</i> **** Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : Entier long positif > 1. Description : Taille minimum de mémoire à libérer du cache de la base de données lorsque le moteur a besoin d'y faire de la place pour y allouer un objet (valeur en octets). Ce sélecteur a pour but de permettre de réduire le nombre de libérations de données du cache afin d'obtenir des gains de performances. Vous pouvez faire varier ce paramétrage en fonction de la taille du cache et de celle des blocs de données manipulées dans votre base. Par défaut, si ce sélecteur n'est pas utilisé, 4D décharge au minimum 10 % du cache en cas de besoin de place.
Taille minimum libération cache	Entier long	66	Portée : 4D Server Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : Entier long positif. Description : Taille de la pile allouée à chaque process système préemptif sur le serveur, exprimée en octets. Par défaut, cette valeur est 1 000 000 (1 Mo). Les process système préemptifs (process de type Process base 4D client) sont chargés de contrôler les process clients 4D principaux. La taille allouée par défaut à la pile de chaque process préemptif permet un bon confort d'exécution mais peut s'avérer conséquente lorsque de très nombreux process (plusieurs centaines) sont créés. A des fins d'optimisation, cette taille peut être diminuée sensiblement si les opérations effectuées par la base s'y prêtent (par exemple si la base n'effectue pas de tris sur de grosses quantités d'enregistrements). Des valeurs de 512 voire de 256 Ko sont possibles. Attention, le sous-dimensionnement de la pile est critique et peut nuire au fonctionnement de 4D Server. Le réglage de ce paramètre est à effectuer avec précaution et doit tenir compte des conditions d'utilisation de la base (nombre d'enregistrements, types d'opérations, etc.). Pour être pris en compte, ce paramétrage doit être exécuté sur le poste serveur (par exemple dans la méthode base Sur démarrage serveur).
Taille pile process base server	Entier long	53	Portée : Application 4D Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 0 ou 1 (0 = inactiver, 1 = activer) Description : Activation ou inactivation de l'option réseau TCP_NODELAY. Cette option, interne au protocole TCP/IP, contrôle un mécanisme d'optimisation des communications réseau. Elle peut être fixée séparément pour le poste serveur et les postes clients. Par défaut, la valeur est 1 (option activée) sur tous les postes (serveur et clients). Dans des cas spécifiques, en particulier dans le cadre de connexions client/serveur par ADSL ou par réseau privé virtuel (VPN), la désactivation de cette option peut améliorer sensiblement les performances de l'application. Cette opération doit être effectuée avec précaution et doit s'accompagner de tests de charge dans différentes configurations client/serveur. Lorsque vous modifiez cette valeur, il est nécessaire de redémarrer l'application afin que la nouvelle valeur soit prise en compte.
TCP_NODELAY	Entier long	33	Portée : Application 4D si <i>valeur</i> positive Conservé entre deux sessions : Oui si <i>valeur</i> positive Description : Valeur du délai avant déconnexion (timeout) accordé par le poste 4D distant au poste 4D Server. Par défaut, cette valeur est définie dans la page "Client-Serveur/Configuration" de la boîte de dialogue des Préférences, sur le poste distant. Pour plus d'informations sur le fonctionnement de ce sélecteur, reportez-vous ci-dessus à la description du sélecteur <i>Timeout 4D Server</i> (13). Le sélecteur <u>Timeout 4D mode distant</u> est à utiliser dans des cas très spécifiques.
Timeout 4D mode distant	Entier long	14	Portée : Application 4D si <i>valeur</i> positive Conservé entre deux sessions : Oui si <i>valeur</i> positive Valeurs possibles : 0 -> 32 767 Description : Valeur du délai avant déconnexion (timeout) accordé par 4D Server aux postes clients. Par défaut, cette valeur est définie dans la page "Client-Serveur/Configuration" de la boîte de dialogue des Préférences, sur le poste serveur. Le sélecteur <u>Timeout 4D Server</u> vous permet de fixer, à l'aide du paramètre <i>valeur</i>, un nouveau timeout, exprimé en minutes. Cette possibilité permet en particulier d'augmenter la

Timeout 4D Server	Entier long	13	valeur du timeout avant l'exécution sur le poste client d'une opération bloquante et de longue durée, risquant d'entraîner une déconnexion ; par exemple, l'impression d'un grand nombre de pages. Vous disposez en outre de deux possibilités : • effectuer une modification globale et permanente : la nouvelle valeur s'applique à tous les process et est stockée dans les préférences de l'application (équivalent à une modification de la valeur dans la boîte de dialogue des Préférences). Pour cela, passez une valeur positive dans le paramètre <i>valeur</i>. • effectuer une modification restreinte et temporaire : la nouvelle valeur ne s'applique qu'au process appelant (les autres process conservant la valeur d'origine), et est abandonnée dès que le serveur reçoit un signe d'activité du poste client — par exemple, dès que l'opération est terminée. Cette possibilité est utile pour gérer les opérations longues initiées par des plug-ins. Pour cela, passez une valeur négative dans le paramètre <i>valeur</i>. Pour définir une connexion "Ouvverte en permanence", passez 0 dans <i>valeur</i>. Reportez-vous à l'exemple 1. Portée : Application 4D sauf si valeur négative Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : Valeur entière exprimant une durée en secondes. La valeur peut être positive (nouvelles connexions) ou négative (connexions existantes). Par défaut, la valeur est 0 (pas de timeout) avec 4D v11 SQL et 20 avec 4D v12. Description : Délai maximum d'inactivité (timeout) des connexions au moteur de base de données et au moteur SQL de 4D. Lorsqu'une connexion inactive atteint ce délai, elle est automatiquement mise en veille, ce qui se traduit par le gel de la session client/serveur et la fermeture du socket réseau. Ce fonctionnement est entièrement transparent pour l'utilisateur : dès qu'il y a reprise d'activité sur la connexion mise en veille, le socket est automatiquement rouvert et la session client/serveur restaurée. Ce paramétrage permet, d'une part, d'économiser des ressources sur le serveur : les connexions mises en veille referment le socket et libèrent un processus sur le serveur. D'autre part, il permet d'éviter les pertes de connexions dues aux fermetures par les pare-feux des sockets inactifs. La valeur de timeout des connexions inactives doit pour cela être inférieure à celle du pare-feu. Si vous passez une valeur positive dans <i>valeur</i>, elle s'applique à toutes les nouvelles connexions dans tous les process. Si vous passez une valeur négative, elle s'applique aux connexions ouvertes dans le process courant. Si vous passez 0, les connexions inactives ne sont pas soumises à un timeout. Avec 4D v11SQL, ce paramètre est pris en compte sur le serveur uniquement. Avec 4D v12, ce paramètre peut être défini côté serveur et côté client. Si vous passez deux durées différentes, la plus courte sera prise en compte. Généralement, vous n'aurez pas besoin de modifier cette valeur. Portée : Table et process courants Conservé entre deux sessions : Non Valeurs possibles : 0 (utiliser le paramétrage de la base), 1 (exécuter sur le client) ou 2 (exécuter sur le serveur) Description : Emplacement de l'exécution de la commande TRIER PAR FORMULE pour la table passée en paramètre. Dans le cadre de l'exploitation d'une base en client-serveur, la commande TRIER PAR FORMULE peut être exécutée soit sur le serveur soit sur le client. Ce sélecteur permet de définir l'emplacement de l'exécution de cette commande (serveur ou client). Ce mode peut également être défini dans les préférences de la base. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description du sélecteur 46, Chercher par formule serveur. Note : Si vous souhaitez pouvoir activer les jointures "type SQL" (cf. sélecteur Jointures CHERCHER PAR FORMULE), vous devez toujours exécuter les formules sur le serveur afin qu'elle ait accès aux enregistrements. Attention, dans ce contexte, la formule ne doit pas contenir d'appel à une méthode, sinon elle est automatiquement basculée sur le poste distant.
Timeout connexions inactives	Entier long	54	
Trier par formule serveur	Entier long	47	

Constante	Type	Valeur	Commentaire
PHP Privileges	Entier long	1	Définition des privilèges utilisateur spécifiques relatifs à l'exécution du script. Valeur(s) possible(s) : Chaîne de la forme "Utilisateur:Mot de passe". Par exemple : "root:jd51254d"
PHP Résultat brut	Entier long	2	Définition du mode de traitement des en-têtes HTTP renvoyés par PHP dans le résultat de l'exécution lorsque ce résultat est de type texte (lorsque le résultat est de type BLOB, les en-têtes sont toujours conservés). Valeur(s) possible(s) : Booléen. Faux (valeur par défaut) = supprimer les en-têtes HTTP du résultat. Vrai = conserver les en-têtes HTTP.

 PROFONDEUR ECRAN

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Deux cent cinquante six coul	Entier long	8	
Est en couleurs	Entier long	1	
Est en niveaux de gris	Entier long	0	
Milliers de couleurs	Entier long	16	
Millions de couleurs 24 bits	Entier long	24	
Millions de couleurs 32 bits	Entier long	32	
Noir et blanc	Entier long	0	
Quatre couleurs	Entier long	2	
Seize couleurs	Entier long	4	

Propriétés des lignes de menu

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Action standard associée	Chaîne	4D_standard_action	Associer une action standard à la ligne de menu Voir les constantes du thème "Valeurs pour Actions standard associée"
Autorisations d'accès	Chaîne	4D_access_group	Activer l'option "Démarrer un nouveau process" 0 = Non, 1 = Oui
Démarrer un process	Chaîne	4D_start_new_process	Affecter un groupe d'accès à la commande 0 = Sans restriction >0 = Numéro de groupe

Propriétés des ressources

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Bit ressource heap système	Entier long	6	
Bit ressource modifiée	Entier long	1	
Bit ressource préchargée	Entier long	2	
Bit ressource protégée	Entier long	3	
Bit ressource purgeable	Entier long	5	
Bit ressource verrouillée	Entier long	4	
Masque ressource heap système	Entier long	64	
Masque ressource modifiée	Entier long	2	
Masque ressource préchargée	Entier long	4	
Masque ressource protégée	Entier long	8	
Masque ressource purgeable	Entier long	32	
Masque ressource verrouillée	Entier long	16	

Propriétés plate-forme

Les constantes préfixées `_O_` sont obsolètes et ne peuvent plus être retournées par la commande. Elles sont conservées par compatibilité.

Constante	Type	Valeur	Commentaire
<code>_O_INTEL 386</code>	Entier long	386	
<code>_O_INTEL 486</code>	Entier long	486	
<code>_O_Macintosh 68K</code>	Entier long	1	
<code>_O_PowerPC 601</code>	Entier long	601	
<code>_O_PowerPC 603</code>	Entier long	603	
<code>_O_PowerPC 604</code>	Entier long	604	
<code>_O_PowerPC G3</code>	Entier long	510	
Compatible Intel	Entier long	586	
Mac OS	Entier long	2	
Power PC	Entier long	406	
Windows	Entier long	3	

Constante	Type	Valeur	Commentaire
qr cmd ajouter colonne	Entier long	2608	
qr cmd aligné à droite	Entier long	505	
qr cmd aligné à gauche	Entier long	503	
qr cmd aligné par défaut	Entier long	512	
qr cmd aperçu	Entier long	2007	
qr cmd cacher colonne	Entier long	2602	
qr cmd cacher ligne	Entier long	2607	
qr cmd centré	Entier long	504	
qr cmd déplacer à droite	Entier long	3003	
qr cmd déplacer à gauche	Entier long	3002	
qr cmd destination 4D View	Entier long	2503	
qr cmd destination fichier	Entier long	2501	
qr cmd destination fichier HTML	Entier long	2504	
qr cmd destination graphe	Entier long	2502	
qr cmd destination imprimante	Entier long	2500	
qr cmd écart type	Entier long	513	
qr cmd éditer colonne	Entier long	2603	
qr cmd encadrements	Entier long	2609	
qr cmd enregistrer	Entier long	2002	
qr cmd enregistrer sous	Entier long	2003	
qr cmd entete et pied de page	Entier long	2005	
qr cmd espacement des totaux	Entier long	2610	
qr cmd executer	Entier long	2008	
qr cmd format	Entier long	2606	
qr cmd gras	Entier long	500	
qr cmd insérer colonne	Entier long	2600	
qr cmd italique	Entier long	501	
qr cmd largeur automatique	Entier long	2605	
qr cmd liste déroulante police	Entier long	1000	
qr cmd max	Entier long	509	
qr cmd min	Entier long	508	
qr cmd mise en forme	Entier long	2611	
qr cmd mise en page	Entier long	2006	
qr cmd moyenne	Entier long	507	
qr cmd nombre	Entier long	510	
qr cmd normal	Entier long	511	
qr cmd nouveau	Entier long	2000	
qr cmd objet couleur fond	Entier long	1003	
qr cmd objet couleur fond alt	Entier long	1004	
qr cmd objet couleur texte	Entier long	1002	
qr cmd ouvrir	Entier long	2001	
qr cmd palette colonnes	Entier long	2054	
qr cmd palette couleurs de fond	Entier long	2052	
qr cmd palette opérateurs	Entier long	2051	
qr cmd palette standard	Entier long	2053	
qr cmd palette style	Entier long	2050	
qr cmd somme	Entier long	506	
qr cmd souligné	Entier long	502	
qr cmd supprimer colonne	Entier long	2601	
qr cmd valeurs répétées	Entier long	2604	
qr cmd version enregistrée	Entier long	2004	

 QR Destination de sortie

Constante	Type	Valeur	Commentaire
qr fichier HTML	Entier long	5	<i>spécificités</i> : Chemin d'accès du fichier.
qr fichier texte	Entier long	2	<i>spécificités</i> : Chemin d'accès du fichier.
qr imprimante	Entier long	1	<i>spécificités</i> : N.A.
qr zone 4D Chart	Entier long	4	<i>spécificités</i> : N.A.
qr zone 4D View	Entier long	3	<i>spécificités</i> : N.A.

 QR Encadrements

Constante	Type	Valeur	Commentaire
qr encadrement bas	Entier long	8	Bordure inférieure
qr encadrement droit	Entier long	4	Bordure droite
qr encadrement gauche	Entier long	1	Bordure gauche
qr encadrement haut	Entier long	2	Bordure supérieure
qr encadrement horiz intérieur	Entier long	32	Bordure intérieure horizontale
qr encadrement vert intérieur	Entier long	16	Bordure intérieure verticale



QR Lignes pour Propriétés

Constante	Type	Valeur	Commentaire
qr détail	Entier long	-2	Zone Détail de l'état
qr entête	Entier long	-4	En-tête de page
qr intitulé	Entier long	-1	Intitulé de l'état
qr pied de page	Entier long	-5	Pied de page
qr total général	Entier long	-3	Zone Total général

Constante	Type	Valeur	Commentaire
qr écart type	Entier long	32	
qr max	Entier long	8	
qr min	Entier long	4	
qr moyenne	Entier long	2	
qr nombre	Entier long	16	
qr somme	Entier long	1	

QR Propriétés de document

Constante	Type	Valeur	Commentaire
qr dialogue d'impression	Entier long	1	Affichage de la boîte de dialogue d'impression :
			• Si valeur = 0, la boîte de dialogue d'impression n'est pas affichée avant l'impression. • Si valeur = 1, la boîte de dialogue d'impression est affichée avant l'impression (valeur par défaut).
qr unité	Entier long	2	Unité du document :
			• Si valeur = 0, l'unité du document est le point. • Si valeur = 1, l'unité du document est le centimètre. • Si valeur = 2, l'unité du document est le pouce.

QR Propriétés de texte

Constante	Type	Valeur	Commentaire
qr couleur de fond	Entier long	8	Numéro de couleur de fond
qr couleur de fond alternée	Entier long	9	Numéro de couleur de fond alternée
qr couleur de texte	Entier long	6	Numéro de couleur (Entier long)
qr gras	Entier long	3	Attribut gras (0 ou 1)
qr italique	Entier long	4	Attribut italique (0 ou 1)
qr justification	Entier long	7	Attribut de justification (0 = par défaut, 1 = gauche, 2 = centre et 3 = droite)
qr police	Entier long	1	Numéro de police retourné par la commande LISTE DES POLICES
qr souligné	Entier long	5	Attribut souligné (0 ou 1)
qr taille police	Entier long	2	Taille de police en points (9 à 255)

QR Propriétés de zone

Constante	Type	Valeur	Commentaire
qr barre menu	Entier long	1	Affichage de la barre de menus (Affichée=1, Cachée=0)
qr barre outils colonnes	Entier long	6	Affichage de la barre d'outils Colonnes (Affichée=1, Cachée=0)
qr barre outils couleurs	Entier long	5	Affichage de la barre d'outils Couleurs de fond (Affichée=1, Cachée=0)
qr barre outils opérateurs	Entier long	4	Affichage de la barre d'outils Opérateurs (Affichée=1, Cachée=0)
qr barre outils standard	Entier long	2	Affichage de la barre d'outils standard (Affichée=1, Cachée=0)
qr barre outils style	Entier long	3	Affichage de la barre d'outils Style (Affichée=1, Cachée=0)
qr menus contextuels	Entier long	7	Affichage des menus contextuels (Affichés=1, Cachés=0)

 QR Types d'états

Constante	Type	Valeur	Commentaire
qr état en liste	Entier long	1	
qr état tableau croisé	Entier long	2	

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Description format Texte	Entier long	0	
Description format XML	Entier long	1	
Vers ensemble	Entier long	1	
Vers sélection courante	Entier long	0	
Vers sélection temporaire	Entier long	2	
Vers variable	Entier long	3	

 Sauvegarde et restitution

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Date dernière restitution	Entier long	0	
Date dernière sauvegarde	Entier long	0	
Date prochaine sauvegarde	Entier long	4	
Statut dernière restitution	Entier long	2	
Statut dernière sauvegarde	Entier long	2	

Signatures système standard

Les signatures Système standard sont des chaînes de 4 caractères désignant des types de fichiers standard, des types de ressources ou encore des types de données stockés notamment dans le Presse-papiers.

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Document image	Chaîne	PICT	
Document MIDI Windows	Chaîne	MID	
Document son Windows	Chaîne	WAV	
Document texte	Chaîne	TEXT	
Document vidéo Windows	Chaîne	AVI	

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Source de données système	Entier long	2	
Source de données utilisateur	Entier long	1	
SQL Abandonner si erreur	Entier long	1	En cas d'erreur, 4D stoppe immédiatement l'exécution du script.
SQL Asynchrone	Entier long	1	0 = connexion synchrone (valeur par défaut), 1 (ou valeur différente de 0) = connexion asynchrone
SQL Confirmer si erreur	Entier long	2	En cas d'erreur, 4D affiche une boîte de dialogue détaillant l'erreur et permettant à l'utilisateur d'interrompre ou de poursuivre l'exécution du script.
SQL Continuer si erreur	Entier long	3	En cas d'erreur, 4D l'ignore et poursuit l'exécution du script.
SQL Jeu de caractères	Entier long	100	Encodage du texte utilisé pour les requêtes envoyées aux sources externes (via le SQL pass-through). La modification est effective pour le process courant et la connexion courante. Valeurs possibles : identifiant MIBEnum (cf. note 2) ou valeur -2 (cf. note 3) Par défaut : 106 (UTF-8)
SQL Longueur maxi données	Entier long	3	Longueur maximale des données retournées
SQL Nombre maxi lignes	Entier long	2	Nombre maximum de lignes dans l'ensemble résultant (utilisé pour les prévisualisations)
SQL Paramètre entrée	Entier long	1	
SQL Paramètre entrée sortie	Entier long	2	
SQL Paramètre sortie	Entier long	4	
SQL Timeout connexion	Entier long	5	Durée maximale d'attente lors de l'exécution de la commande SQL LOGIN. Cette valeur doit être fixée avant l'ouverture de la connexion pour être prise en compte Valeurs possibles : durée en secondes Par défaut : pas de timeout
SQL Timeout requête	Entier long	4	Durée maximale d'attente de la réponse lors de l'exécution de la commande SQL EXECUTER. Valeurs : durée en secondes Par défaut : pas de timeout
SQL Tous les enregistrements	Entier long	-1	
SQL Utiliser les droits d'accès	Chaîne	SQL_Use_Access_Rights	Permet de restreindre les droits d'accès à appliquer lors de l'exécution des commandes SQL du script. Lorsque vous utilisez cet attribut, vous devez passer 0 ou 1 dans <i>valAttribut</i> : <i>valAttribut</i> = 1 : 4D utilise les droits d'accès de l'utilisateur 4D courant. <i>valAttribut</i> = 0 (ou attribut non défini) : 4D ne restreint pas les accès, les droits du Super_Utilisateur sont utilisés.
SQL_INTERNAL	Chaîne	;DB4D_SQL_LOCAL;	

 Statut du process

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Détruit	Entier long	-1	
Dialogue caché	Entier long	6	
En attente drapeau interne	Entier long	4	
En attente entrée sortie	Entier long	3	
En attente événement	Entier long	2	
En exécution	Entier long	0	
Endormi	Entier long	1	
Inexistant	Entier long	-100	
Suspendu	Entier long	5	

 Styles de caractères

Les constantes préfixées _O_ sont obsolètes et ne doivent plus être utilisées.

Constante	Type	Valeur	Commentaire
_O_Condensé	Entier long	32	
_O_Etendu	Entier long	64	
_O_Ombre	Entier long	16	
_O_Relief	Entier long	8	
Gras	Entier long	1	
Italique	Entier long	2	
Normal	Entier long	0	
Souligné	Entier long	4	

Touches de fonction

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Touche aide	Entier long	5	
Touche bas	Entier long	31	
Touche début	Entier long	1	
Touche droite	Entier long	29	
Touche échappement	Entier long	27	
Touche entrée	Entier long	3	
Touche F1	Entier long	-122	
Touche F10	Entier long	-109	
Touche F11	Entier long	-103	
Touche F12	Entier long	-111	
Touche F13	Entier long	-105	
Touche F14	Entier long	-107	
Touche F15	Entier long	-113	
Touche F2	Entier long	-120	
Touche F3	Entier long	-99	
Touche F4	Entier long	-118	
Touche F5	Entier long	-96	
Touche F6	Entier long	-97	
Touche F7	Entier long	-98	
Touche F8	Entier long	-100	
Touche F9	Entier long	-101	
Touche fin	Entier long	4	
Touche gauche	Entier long	28	
Touche haut	Entier long	30	
Touche page précédente	Entier long	12	
Touche page suivante	Entier long	11	
Touche retour arrière	Entier long	8	
Touche retour chariot	Entier long	13	
Touche tab	Entier long	9	

 Transformation des images

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Concaténation horizontale	Entier long	1	
Concaténation verticale	Entier long	2	
Miroir horizontal	Entier long	3	
Miroir vertical	Entier long	4	
Passage en niveaux de gris	Entier long	101	
Recadrage	Entier long	100	
Redimensionnement	Entier long	1	
Réinitialisation	Entier long	0	
Superposition	Entier long	3	
Translation	Entier long	2	

Type du process

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Aucun	Entier long	0	
Autre process 4D	Entier long	-10	
Autre process utilisateur	Entier long	4	
Créé par commande de menu	Entier long	2	
Créé par dialogue d'exécution	Entier long	3	
Gestionnaire Apple Event	Entier long	-7	
Gestionnaire d'événement	Entier long	-8	
Gestionnaire d'index	Entier long	-5	
Gestionnaire du cache	Entier long	-4	
Gestionnaire du port série	Entier long	-6	
Process 4D Server interne	Entier long	-18	
Process CSM	Entier long	-22	
Process d'activité	Entier long	-26	
Process de restitution	Entier long	-21	
Process de sauvegarde	Entier long	-19	
Process de structure	Entier long	-2	
Process du fichier d'historique	Entier long	-20	
Process du serveur Web	Entier long	-13	
Process exécuté sur client	Entier long	-14	
Process exécuté sur serveur	Entier long	1	
Process exécution méthode SQL	Entier long	-24	
Process gestionnaire de clients	Entier long	-31	
Process interface serveur	Entier long	-15	
Process macro éditeur de method	Entier long	-17	
Process minuteur interne	Entier long	-25	
Process principal	Entier long	-1	
Process sur fermeture	Entier long	-16	
Process Web 4D Client	Entier long	-12	
Process Web avec contexte	Entier long	-11	
Process Web sans contexte	Entier long	-3	
Tâche externe	Entier long	-9	

 Type fenetre

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Fenêtre externe	Entier long	5	
Fenêtre flottante	Entier long	14	
Fenêtre modale	Entier long	9	
Fenêtre normale	Entier long	8	

Type index

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Index BTree cluster	Entier long	3	Index de type B-Tree utilisant des clusters. Ce type d'index est optimisé lorsque l'index contient peu de clés, c'est-à-dire lorsque les mêmes valeurs reviennent souvent dans les données.
Index BTree standard	Entier long	1	Index de type B-Tree classique. Ce type d'index polyvalent est utilisé dans les versions précédentes de 4D
Index de mots clés	Entier long	-1	Permet l'indexation mot à mot du contenu du champ. Ce type d'index n'est utilisable qu'avec les champs de type Texte ou Alpha. Attention, les index de mots-clés ne peuvent pas être composites.
Type index par défaut	Entier long	0	4D définit le type d'index (hors index de mots-clés) le plus optimisé en fonction du contenu du champ.

Types champs et variables

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Est un BLOB	Entier long	30	
Est un booléen	Entier long	6	
Est un champ alpha	Entier long	0	
Est un entier	Entier long	8	
Est un entier 64 bits	Entier long	25	
Est un entier long	Entier long	9	
Est un Float	Entier long	35	
Est un numérique	Entier long	1	
Est un pointeur	Entier long	23	
Est un tableau 2D	Entier long	13	
Est un tableau booléen	Entier long	22	
Est un tableau chaîne	Entier long	21	
Est un tableau date	Entier long	17	
Est un tableau entier	Entier long	15	
Est un tableau entierlong	Entier long	16	
Est un tableau image	Entier long	19	
Est un tableau numérique	Entier long	14	
Est un tableau pointeur	Entier long	20	
Est un tableau texte	Entier long	18	
Est un texte	Entier long	2	
Est une date	Entier long	4	
Est une heure	Entier long	11	
Est une image	Entier long	3	
Est une sous table	Entier long	7	
Est une variable chaîne	Entier long	24	
Est une variable indéfinie	Entier long	5	

Valeurs des métadonnées images

Constante	Type	Valeur	Commentaire
EXIF Action	Entier long	6	
EXIF Adobe RGB	Entier long	2	
EXIF Aperture Priority AE	Entier long	3	
EXIF Auto	Entier long	0	
EXIF Auto Bracket	Entier long	2	
EXIF Auto Mode	Entier long	3	
EXIF Average	Entier long	1	
EXIF B	Entier long	6	
EXIF Cb	Entier long	2	
EXIF Center Weighted Average	Entier long	2	
EXIF Close	Entier long	2	
EXIF Cloudy	Entier long	10	
EXIF Color Sequential Area	Entier long	5	
EXIF Color Sequential Linear	Entier long	8	
EXIF Compulsory Flash Firing	Entier long	1	
EXIF Compulsory Flash Suppression	Entier long	2	
EXIF Cool White Fluorescent	Entier long	14	
EXIF Cr	Entier long	3	
EXIF Creative	Entier long	5	
EXIF Custom	Entier long	1	
EXIF D50	Entier long	23	
EXIF D55	Entier long	20	
EXIF D65	Entier long	21	
EXIF D75	Entier long	22	
EXIF Day White Fluorescent	Entier long	13	
EXIF Daylight	Entier long	1	
EXIF Daylight Fluorescent	Entier long	12	
EXIF Detected	Entier long	3	
EXIF Digital Camera	Entier long	3	
EXIF Distant	Entier long	3	
EXIF Exposure Portrait	Entier long	7	
EXIF Film Scanner	Entier long	1	
EXIF Fine Weather	Entier long	9	
EXIF Flash	Entier long	4	
EXIF G	Entier long	5	
EXIF High	Entier long	2	
EXIF High Gain Down	Entier long	4	
EXIF High Gain Up	Entier long	2	
EXIF ISOSudio Tungsten	Entier long	24	
EXIF Landscape	Entier long	8	
EXIF Light Fluorescent	Entier long	2	
EXIF Low	Entier long	1	
EXIF Low Gain Down	Entier long	3	
EXIF Low Gain Up	Entier long	1	
EXIF Macro	Entier long	1	
EXIF Manual	Entier long	1	
EXIF Multi Segment	Entier long	5	
EXIF Multi Spot	Entier long	4	
EXIF Night	Entier long	3	
EXIF No Detection Function	Entier long	0	
EXIF None	Entier long	0	
EXIF Normal	Entier long	0	
EXIF Not Defined	Entier long	1	
EXIF Not Detected	Entier long	2	
EXIF One Chip Color Area	Entier long	2	
EXIF Other	Entier long	255	
EXIF Partial	Entier long	6	
EXIF Program AE	Entier long	2	
EXIF R	Entier long	4	
EXIF Reflection Print Scanner	Entier long	2	

EXIF Reserved	Entier long	1
EXIF s RGB	Entier long	1
EXIF Scene Landscape	Entier long	1
EXIF Scene Portrait	Entier long	2
EXIF Shade	Entier long	11
EXIF Shutter Speed Priority AE	Entier long	4
EXIF Spot	Entier long	3
EXIF Standard	Entier long	0
EXIF Standard Light A	Entier long	17
EXIF Standard Light B	Entier long	18
EXIF Standard Light C	Entier long	19
EXIF Three Chip Color Area	Entier long	4
EXIF Trilinear	Entier long	7
EXIF Tungsten	Entier long	3
EXIF Two Chip Color Area	Entier long	3
EXIF Uncalibrated	Entier long	-1
EXIF Unknown	Entier long	0
EXIF Unused	Entier long	0
EXIF White Fluorescent	Entier long	15
EXIF Y	Entier long	1
GPS 2D	Entier long	2
GPS 3D	Entier long	3
GPS Above Sea Level	Entier long	0
GPS Below Sea Level	Entier long	1
GPS Correction Applied	Entier long	1
GPS Correction Not Applied	Entier long	0
GPS East	Chaîne	E
GPS km h	Chaîne	K
GPS knots h	Chaîne	K
GPS Magnetic north	Chaîne	M
GPS Measurement in progress	Chaîne	A
GPS Measurement Interoperability	Chaîne	V
GPS miles h	Chaîne	M
GPS North	Chaîne	N
GPS South	Chaîne	S
GPS True north	Chaîne	T
GPS West	Chaîne	W
IPTC Action	Entier long	11900
IPTC Aerial View	Entier long	11200
IPTC Close Up	Entier long	11800
IPTC Couple	Entier long	10700
IPTC Exterior View	Entier long	11600
IPTC Full Length	Entier long	10300
IPTC General View	Entier long	11000
IPTC Group	Entier long	10900
IPTC Half Length	Entier long	10200
IPTC Headshot	Entier long	10100
IPTC Interior View	Entier long	11700
IPTC Movie Scene	Entier long	12400
IPTC Night Scene	Entier long	11400
IPTC Off Beat	Entier long	12300
IPTC Panoramic View	Entier long	11100
IPTC Performing	Entier long	12000
IPTC Posing	Entier long	12100
IPTC Profile	Entier long	10400
IPTC Rear View	Entier long	10500
IPTC Satellite	Entier long	11500
IPTC Single	Entier long	10600
IPTC Symbolic	Entier long	12200
IPTC Two	Entier long	10800
IPTC Under Water	Entier long	11300

TIFF Adobe Deflate	Entier long	8
TIFF Black Is Zero	Entier long	1
TIFF CCIRLEW	Entier long	32771
TIFF CCITT1D	Entier long	2
TIFF CIELab	Entier long	8
TIFF CM	Entier long	3
TIFF CMYK	Entier long	5
TIFF Color Filter Array	Entier long	32803
TIFF DCS	Entier long	32947
TIFF Deflate	Entier long	32946
TIFF Epson ERF	Entier long	32769
TIFF Horizontal	Entier long	1
TIFF ICCLab	Entier long	9
TIFF Inches	Entier long	2
TIFF IT8BL	Entier long	32898
TIFF IT8CTPAD	Entier long	32895
TIFF IT8LW	Entier long	32896
TIFF IT8MP	Entier long	32897
TIFF ITULab	Entier long	10
TIFF JBIG	Entier long	34661
TIFF JBIGB&W	Entier long	9
TIFF JBIGColor	Entier long	10
TIFF JPEG	Entier long	7
TIFF JPEG2000	Entier long	34712
TIFF JPEGThumbs Only	Entier long	6
TIFF Kodak DCR	Entier long	65000
TIFF Kodak KDC	Entier long	32867
TIFF Kodak262	Entier long	262
TIFF Linear Raw	Entier long	34892
TIFF LZW	Entier long	5
TIFF MDIBinary Level Codec	Entier long	34718
TIFF MDIProgressive Transform Codec	Entier long	34719
TIFF MDIVector	Entier long	34720
TIFF Mirror Horizontal	Entier long	2
TIFF Mirror Horizontal And Rotate270CW	Entier long	5
TIFF Mirror Horizontal And Rotate90CW	Entier long	7
TIFF Mirror Vertical	Entier long	4
TIFF MM	Entier long	4
TIFF Next	Entier long	32766
TIFF Nikon NEF	Entier long	34713
TIFF None	Entier long	1
TIFF Pack Bits	Entier long	32773
TIFF Pentax PEF	Entier long	65535
TIFF Pixar Film	Entier long	32908
TIFF Pixar Log	Entier long	32909
TIFF Pixar Log L	Entier long	32844
TIFF Pixar Log Luv	Entier long	32845
TIFF RGB	Entier long	2
TIFF RGBPalette	Entier long	3
TIFF Rotate180	Entier long	3
TIFF Rotate270CW	Entier long	8
TIFF Rotate90CW	Entier long	6
TIFF SGILog	Entier long	34676
TIFF SGILog24	Entier long	34677
TIFF Sony ARW	Entier long	32767
TIFF T4Group3Fax	Entier long	3
TIFF T6Group4Fax	Entier long	4
TIFF Thunderscan	Entier long	32809
TIFF Transparency Mask	Entier long	4
TIFF UM	Entier long	5
TIFF Uncompressed	Entier long	1

TIFF White Is Zero	Entier long	0
TIFF YCb Cr	Entier long	6

Valeurs pour Actions standard associée

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Action afficher Presse papiers	Entier long	23	
Action ajouter sous enreg	Entier long	14	
Action annuler	Entier long	17	
Action coller	Entier long	20	
Action copier	Entier long	19	
Action couper	Entier long	18	
Action CSM	Entier long	36	
Action dernier enregistrement	Entier long	6	
Action dernière page	Entier long	11	
Action effacer	Entier long	21	
Action enregistrement précédent	Entier long	4	
Action enregistrement suivant	Entier long	3	
Action modifier sous enreg	Entier long	12	
Action ne pas valider	Entier long	1	
Action page précédente	Entier long	9	
Action page suivante	Entier long	8	
Action préférences	Entier long	32	
Action premier enregistrement	Entier long	5	
Action première page	Entier long	10	
Action quitter	Entier long	27	
Action répéter	Entier long	31	
Action supprimer enregistrement	Entier long	7	
Action supprimer sous enreg	Entier long	13	
Action test application	Entier long	26	
Action tout sélectionner	Entier long	22	
Action valider	Entier long	2	
Pas d'action	Entier long	0	
Retour au mode Développement	Entier long	35	

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Web Service afficher dial auth	Entier long	4	<i>valeur</i> = 0 (ne pas afficher le dialogue) ou 1 (afficher le dialogue) Cette option gère l'affichage de boîte de dialogue d'authentification lors de l'exécution de la commande APPELER WEB SERVICE. Par défaut, cette commande ne provoque jamais l'affichage de la boîte de dialogue, vous devez en principe utiliser la commande AUTHENTIFIER WEB SERVICE. Toutefois, si vous souhaitez qu'une boîte de dialogue d'authentification apparaisse pour que l'utilisateur saisisse ses identifiants, vous devez utiliser cette option : passez 1 dans <i>valeur</i> pour afficher la boîte de dialogue, et 0 sinon. La boîte de dialogue n'apparaît que si le service Web requiert une authentification. Code d'erreur principal (défini par 4D). Ce code est également retourné dans la variable système Error.
Web Service code erreur	Entier long	0	Voici la liste des codes pouvant être retournés : 9910 : Erreur Web Service (voir aussi Web Service origine erreur) 9911 : Erreur de l'analyseur xml 9912 : Erreur HTTP (voir aussi Web Service code erreur HTTP) 9913 : Erreur réseau 9914 : Erreur interne
Web Service code erreur HTTP	Entier long	2	Code de l'erreur HTTP (à utiliser en cas d'erreur principale 9912).
Web Service compression deflate	Entier long	1	
Web Service compression HTTP	Entier long	6	<i>valeur</i> = <u>Web Service compression deflate</u> Cette option permet d'activer un mécanisme interne de compression des requêtes SOAP afin d'accélérer les échanges inter-applications 4D. Lorsque vous exécutez l'instruction FIXER OPTION WEB SERVICE(Web Service compression HTTP; Web Service compression deflate) sur le client 4D du Web Service, les données de la prochaine requête SOAP envoyée par le client seront compressées en utilisant un mécanisme standard HTTP avant leur envoi au serveur SOAP 4D. Le serveur décompressera et analysera la requête puis répondra en utilisant automatiquement le même mécanisme. Seule la requête suivant l'appel de la commande FIXER OPTION WEB SERVICE est affectée. Vous devez donc appeler cette commande chaque fois que vous voulez utiliser la compression. Par défaut, 4D ne compresse pas les requêtes HTTP des Web Services. Note : "Deflate" est le nom de l'algorithme de compression utilisé en interne par 4D. Ce mécanisme ne peut pas être utilisé pour des requêtes adressées à un serveur SOAP 4D d'une version antérieure à la 11.3. Afin de vous permettre d'optimiser encore ce fonctionnement, des options supplémentaires configurent le seuil et le taux de compression des requêtes. Ces options sont accessibles via la commande FIXER PARAMETRE BASE.
Web Service dynamique	Entier long	0	
Web Service effacer infos auth	Entier long	5	<i>valeur</i> = 0 (ne pas effacer les informations) ou 1 (les effacer) Cette option permet d'indiquer à 4D de mémoriser les informations d'authentification de l'utilisateur (nom d'utilisateur, mot de passe, méthode, etc.), dans le but de les réutiliser par la suite. Par défaut, ces informations sont effacées après chaque exécution de la commande APPELER WEB SERVICE. Passez 0 dans <i>valeur</i> pour les mémoriser et 1 pour les effacer. A noter que lorsque vous passez 0, les informations sont conservées pendant la session mais ne sont pas stockées.
Web Service entrée manuel	Entier long	1	
Web Service header SOAP	Entier long	2	<i>valeur</i> = référence d'élément xml racine à insérer en tant que header (en-tête) de la requête SOAP. Cette option permet d'insérer un header dans la requête SOAP générée par la commande APPELER WEB SERVICE. Par défaut, les requêtes SOAP ne comportent pas d'en-tête spécifique. Cependant, certains Web Services requièrent la présence de cet en-tête, par exemple pour la gestion de paramètres d'identification.
Web Service manuel	Entier long	3	
Web Service message	Entier long	1	Message détaillé décrivant l'erreur. Le type de message diffère suivant le type d'erreur principale. - Si erreur principale = 9910 (Erreur Web Service) : la cause de l'erreur SOAP est retournée (ex : "méthode appelée inexistante"). - Si erreur principale = 9911 (Erreur de l'analyseur xml) : l'emplacement de l'erreur dans le document xml est retourné. - Si erreur principale = 9912 (Erreur HTTP) : - si l'erreur HTTP est située dans l'intervalle [300-400] (problèmes lié à l'emplacement du document demandé), le nouvel emplacement de l'URL demandé est retourné. - pour tout autre code d'erreur HTTP, le <body> est renvoyé. - Si erreur principale = 9913 (Erreur réseau) : la cause de l'erreur réseau est retournée (ex : "AdresseServeur : erreur DNS")

Web Service origine erreur	Entier long	3	- Si erreur principale = 9914 (Erreur interne) : la cause de l'erreur interne est retournée Cause de l'erreur (retournée par le protocole SOAP — à utiliser en cas d'erreur principale 9910). - Version Mismatch (les versions ne correspondent pas). - Must Understand (un paramètre défini comme obligatoire n'a pas pu être interprété par le serveur) - Client Fault (erreur client) - Server Fault (erreur serveur) - Encoding Unknown (encodage inconnu)
Web Service SOAP_1_1	Entier long	0	
Web Service SOAP_1_2	Entier long	1	
Web Service sortie manuel	Entier long	2	
Web Service timeout HTTP	Entier long	1	<i>valeur</i> = "timeout" de la partie cliente exprimé en secondes. Le timeout de la partie cliente est le délai d'attente du client Web Service en cas de non-réponse du serveur. A l'issue de ce délai, le client referme la session, la requête est perdue. Par défaut, ce délai est de 180 secondes. Il peut être modifié en raison de caractéristiques particulières (état du réseau, spécificités du Web Service, etc.).
Web Service version SOAP	Entier long	3	<i>valeur</i> = <u>Web Service SOAP_1_1</u> ou <u>Web Service SOAP_1_2</u> Cette option permet de préciser la version du protocole SOAP utilisée dans la requête. Passez dans valeur la constante <u>Web Service SOAP_1_1</u> pour indiquer la version 1.1 et la constante <u>Web Service SOAP_1_2</u> pour indiquer la version 1.2.

Web Services (Serveur)

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Est un XML	Entier long	36	
Est une référence DOM	Entier long	37	
SOAP entrée	Entier long	1	
SOAP erreur client	Entier long	1	
SOAP erreur serveur	Entier long	2	
SOAP nom méthode	Entier long	1	Nom de la méthode offerte comme Web Service sur le point d'être exécutée
SOAP nom service	Entier long	2	Nom du Web Service auquel appartient la méthode
SOAP sortie	Entier long	2	

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Copier source données XML	Entier long	1	4D conserve une copie de l'arbre DOM avec l'image, ce qui permet de la sauvegarder dans un champ image de la base de données et de la réafficher ou de l'exporter à tout moment.
Encoding	Entier long	4	Encodage utilisé (UTF-8, ISO...)
ID PUBLIC	Entier long	1	Identificateur public (FPI) de la DTD à laquelle le document se conforme (si la balise DOCTYPE xxx PUBLIC est présente)
ID SYSTEM	Entier long	2	Identificateur système
Lire source données XML	Entier long	0	4D lit uniquement la source de données XML, elle n'est pas conservée avec l'image. Ce paramétrage accélère sensiblement l'exécution de la commande, toutefois l'arbre DOM n'étant pas conservé, il ne sera pas possible de stocker ni d'exporter l'image.
Nom DOCTYPE	Entier long	3	Nom de l'élément racine tel que défini dans la balise DOCTYPE
Posséder source données XML	Entier long	2	4D exporte l'arbre DOM avec l'image. L'image pourra être stockée ou exportée et l'exécution de la commande est rapide. Toutefois, la référence XML <i>refElément</i> n'est alors plus utilisable par les autres commandes 4D. Ce mode d'exportation est utilisé par défaut si le paramètre <i>typeExport</i> est omis.
URI Document	Entier long	6	URI de la DTD
Version	Entier long	5	Version de XML accepté
XML Avec échappement	Entier long	1	
XML Avec indentation	Entier long	1	
XML Base64	Entier long	1	
XML CDATA	Entier long	7	
XML Codec natif	Entier long	2	
XML Commentaire	Entier long	2	
XML Convertir en PNG	Entier long	1	
XML Data URI scheme	Entier long	2	
XML Datetime local	Entier long	3	
XML Datetime local absolu	Entier long	1	
XML Datetime UTC	Entier long	5	
XML Début document	Entier long	1	
XML Début élément	Entier long	4	
XML DOCTYPE	Entier long	10	
XML Donnée	Entier long	6	
XML Données brutes	Entier long	2	
XML Durée	Entier long	2	
XML Elément	Entier long	11	

Définit la manière dont les données binaires seront converties.

Valeurs possibles :

• XML Base64 (valeur par défaut) : les données binaires sont simplement converties en

XML Encodage binaire	Entier long	5	• XML Base64 (valeur par défaut) : les données binaires sont simplement converties en base64. • XML Data URI scheme : les données binaires sont converties en base64 et l'en-tête "data:;base64" est ajouté. Ce format permet principalement à un navigateur de décoder automatiquement une image, et est également requis pour l'insertion d'images . Pour plus d'informations, voir http://en.wikipedia.org/wiki/Data_URI_scheme. Définit la manière dont les chaînes 4D sont converties en valeurs d'éléments. Il ne concerne pas les conversions en attributs pour lesquelles le XML impose l'utilisation de caractères d'échappement. Valeurs possibles :
XML Encodage chaînes	Entier long	1	• XML Avec échappement (valeur par défaut) : conversion des chaînes 4D en valeurs d'éléments XML avec remplacement des caractères. Les données de type texte sont automatiquement analysées de manière à ce que les caractères interdits (<&>) soient remplacés par des entités XML (&amp;&lt;&gt; &apos;&quot;). • XML Données brutes : les chaînes 4D sont envoyées en tant que données brutes, 4D n'effectue ni encodage ni analyse. Les valeurs 4D seront converties si possible en fragments XML et insérées en tant qu'enfant de l'élément cible. Si une valeur ne peut pas être considérée comme fragment XML, elle est insérée sous forme de donnée brute dans un nouveau noeud CDATA Définit la manière dont les dates 4D seront converties. Par exemple, le !01/01/2003! dans le fuseau horaire de Paris. Valeurs possibles :
XML Encodage dates	Entier long	2	• XML ISO (valeur par défaut) : utilisation du format xs:datetime sans indication de fuseau horaire. Résultat : "2003-01-01". La partie heure, si elle est présente dans la valeur 4D (via le SQL), est perdue. • XML Local : utilisation du format xs:date avec indication de fuseau horaire. Résultat : "2003-01-01 +01:00". La partie heure, si elle est présente dans la valeur 4D (via le SQL), est perdue. • XML Datetime local : utilisation du format xs:dateTime (ISO 8601). Indication de fuseau horaire. Ce format permet de conserver la partie heure, si elle est présente dans la valeur 4D (via le SQL). Résultat : "<Date>2003-01-01T00:00:00 +01:00</Date>". • XML UTC : utilisation du format xs:date. Résultat : "2003-01-01Z". La partie heure, si elle est présente dans la valeur 4D (via le SQL), est perdue. • XML Datetime UTC : utilisation du format xs:dateTime (ISO 8601). Ce format permet de conserver la partie heure, si elle est présente dans la valeur 4D (via le SQL). Résultat : "<Date>2003-01-01T00:00:00Z</Date>". Définit la manière dont les heures 4D seront converties. Par exemple, ?02/00/46? (heure de Paris). L'encodage diffère suivant que vous souhaitez exprimer une heure ou une durée. Valeurs possibles pour les heures :
XML Encodage heures	Entier long	3	• XML Datetime UTC : heure exprimée en UTC (Temps Universel Coordonné). A noter que la conversion en UTC est automatique. Résultat : "<Duree>0000-00-00T01:00:46Z</Duree>". • XML Datetime local : heure exprimée avec le décalage horaire de la machine du moteur de 4D. Résultat : "<Duree>0000-00-00T02:00:46+01:00</Duree>". • XML Datetime local absolu (valeur par défaut) : heure exprimée sans indication de fuseau horaire. Pas de modification de la valeur. Résultat : "<Duree>0000-00-00T02:00:46</Duree>". Valeurs possibles pour les durées : • XML Secondes : nombre de secondes depuis minuit, pas de modification de la valeur puisqu'elle exprime une durée. Résultat : "<Duree>7246</Duree>". • XML Durée : durée exprimée de manière conforme au XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition. Pas de modification de la valeur puisqu'elle exprime une durée. Résultat : "<Duree>PT02H00M46S</Duree>". Définit la manière dont les images doivent être converties (avant l'encodage en base64). Valeurs possibles :
XML Encodage images	Entier long	6	• XML Convertir en PNG (valeur par défaut) : les images sont converties en PNG avant d'être encodées en base64. • XML Codec natif : les images sont converties dans leur premier CODEC natif de stockage avant d'être encodées en base64. Vous devez utiliser ces options pour encoder des images SVG (voir exemple de la commande XML FIXER OPTIONS).
XML Entité	Entier long	8	
XML Fin	Entier	0	

document	long	3	Définit l'indentation du <i>document</i> XML. Valeurs possibles : • <u>XML Avec indentation</u> (valeur par défaut) : le document est indenté. • <u>XML Sans indentation</u> : le document n'est pas indenté, son contenu est placé sur une seule ligne.
XML Fin élément	Entier long	5	
XML Indentation	Entier long	4	
XML Instruction de traitement	Entier long	3	
XML ISO	Entier long	1	
XML Local	Entier long	2	
XML Sans indentation	Entier long	2	
XML Secondes	Entier long	4	
XML UTC	Entier long	4	

Zone de formulaire

Constante	Type	Valeur	Commentaire
Corps formulaire	Entier long	0	
Entête formulaire	Entier long	200	
Entête formulaire1	Entier long	201	
Entête formulaire10	Entier long	210	
Entête formulaire2	Entier long	202	
Entête formulaire3	Entier long	203	
Entête formulaire4	Entier long	204	
Entête formulaire5	Entier long	205	
Entête formulaire6	Entier long	206	
Entête formulaire7	Entier long	207	
Entête formulaire8	Entier long	208	
Entête formulaire9	Entier long	209	
Pied de page formulaire	Entier long	100	
Rupture formulaire0	Entier long	300	
Rupture formulaire1	Entier long	301	
Rupture formulaire2	Entier long	302	
Rupture formulaire3	Entier long	303	
Rupture formulaire4	Entier long	304	
Rupture formulaire5	Entier long	305	
Rupture formulaire6	Entier long	306	
Rupture formulaire7	Entier long	307	
Rupture formulaire8	Entier long	308	
Rupture formulaire9	Entier long	309	

Constante	Type	Valeur	Commentaire
wa autoriser applets Java	Entier long	1	Autoriser l'exécution d'applets Java dans la zone Web
wa autoriser JavaScript	Entier long	2	Autoriser l'exécution de code JavaScript dans la zone Web
wa autoriser menu contextuel	Entier long	4	Autoriser l'affichage du menu contextuel standard dans la zone Web
wa autoriser plugins	Entier long	3	Autoriser l'installation de plug-ins dans la zone Web
wa URLs précédents	Entier long	0	
wa URLs suivants	Entier long	1	

☐ Codes d'erreurs

- ☐ Erreurs de syntaxe (1 -> 81)
- ☐ Erreurs de la base de données (-10601 -> 4004)
- ☐ Erreurs du moteur SQL (1001 -> 3018)
- ☐ Erreurs réseau (-10051 -> -10001)
- ☐ Erreurs du gestionnaire de sauvegarde (1401 -> 1421)
- ☐ Erreurs du gestionnaire de fichiers du système (-124 -> -33)
- ☐ Erreurs du gestionnaire de mémoire du système (-117 -> -108)
- ☐ Erreurs du gestionnaire d'impression du système (-8192 -> -1)
- ☐ Erreurs du gestionnaire de ressources du système (-196 -> -1)
- ☐ Erreurs SANE NaN (1 -> 255)
- ☐ Erreurs du gestionnaire de son du système (-209 -> -203)
- ☐ Erreurs du gestionnaire de port série du système (-28)
- ☐ Erreurs Mac OS (4 -> 28)

☰ Erreurs de syntaxe (1 -> 81)

Le tableau suivant liste les codes et les messages des erreurs de syntaxe qui peuvent survenir lors de l'exécution de votre code en mode Développement ou Application. Quelques erreurs peuvent se produire en mode interprété seulement, quelques-unes en mode compilé seulement et les autres dans les deux modes. Ces erreurs peuvent être interceptées par une méthode d'appel sur erreur installée par la commande **APPELER SUR ERREUR**.

Code	Description
1	Il manque une parenthèse ouvrante.
2	Il manque un champ.
3	Cette fonction ne peut être appliquée que sur un champ appartenant à une sous-table.
4	Les arguments de la liste doivent tous être du même type.
5	Impossible de déterminer sur quelle table appliquer cette fonction
6	Cette fonction ne peut être exécutée que sur un champ de type sous-table.
7	Il manque un argument de type numérique.
8	Il manque un argument de type alphanumérique.
9	Il manque le résultat d'une condition.
10	Cette fonction ne peut être appliquée à ce type de données.
11	Cette fonction ne peut être appliquée entre deux conditions.
12	Cette fonction ne peut être appliquée entre deux arguments numériques.
13	Cette fonction ne peut être appliquée entre deux arguments alphanumériques.
14	Cette fonction ne peut être appliquée entre deux arguments de type date.
15	Les arguments de cette opération ne sont pas compatibles.
16	Ce champ ne possède pas de lien.
17	Il manque une table.
18	Les types sont incompatibles.
19	Le champ n'est pas indexé.
20	Il manque le signe égal (=).
21	Cette méthode n'existe pas.
22	Les champs doivent appartenir à la même table (ou à la même sous-table) pour un tri ou un graphe.
23	Il manque le signe inférieur (<) ou supérieur (>).
24	Il manque un point-virgule (;).
25	Il y a trop de champs pour le tri.
26	Le champ ne doit pas être de type image, texte, BLOB ou sous-table.
27	Le nom du champ doit être préfixé par le nom de la table auquel il appartient.
28	Le champ doit être du type numérique.
29	La valeur doit être égale à 1 ou 0.
30	Il manque une variable.
31	Aucune barre de menus ne porte ce numéro.
32	Il manque une date.
33	Méthode ou fonction non implémentée
34	Les fichiers comptables ne sont pas ouverts.
35	La table et l'ensemble ne sont pas associés.
36	Nom de table incorrect
37	Il manque le signe d'affectation (:=).
38	Ceci est une fonction et non une méthode.
39	Cet ensemble n'existe pas.
40	Ceci est une méthode et non une fonction.
41	Il manque une variable ou un sous-champ.
42	L'enregistrement ne peut pas être dépilé.
43	La fonction est introuvable.
44	La méthode est introuvable.
45	Il manque une variable ou un champ.
46	Il manque un argument de type alphanumérique ou numérique.
47	Le champ doit être de type alphanumérique.
48	Erreur de syntaxe
49	Impossible d'utiliser cet opérateur ici
50	Ces opérateurs ne peuvent pas être utilisés conjointement.
51	Ce module n'est pas implémenté.
52	Il manque un argument de type tableau.
53	L'indice du tableau est en dehors des limites.
54	Les arguments sont incompatibles.
55	Il manque un argument de type booléen.
56	Il manque un champ, une variable ou une table.
57	Il manque un opérateur.
58	Il manque une parenthèse fermante.
59	Type d'argument inattendu
60	Impossible de passer un paramètre ou une variable locale à une commande EXECUTER sur une base compilée

61	Impossible de modifier le type d'un tableau dans une base compilée
62	Impossible d'appliquer cette commande à une sous-table
63	Le champ n'est pas indexé.
64	Il manque un champ ou une variable de type image.
65	La valeur doit comporter 4 caractères.
66	La valeur doit être composée d'au plus 3 caractères.
67	Cette commande ne peut pas être exécutée sur 4D Server.
68	Il manque une liste.
69	Il manque une référence d'une fenêtre externe.
70	Cette fonction ne peut être appliquée entre deux arguments de type image.
71	La commande FIXER TAQUET IMPRESSION peut uniquement être appelée dans l'en-tête d'un formulaire en cours d'impression.
72	Il manque un tableau pointeur.
73	Il manque un tableau numérique.
74	La taille des tableaux ne correspond pas.
75	Pas de pointeur sur les tableaux locaux.
76	Type de tableau erroné.
77	Nom de variable erroné.
78	Paramètre de tri invalide.
79	Cette commande ne peut pas être exécutée pendant le dessin d'une liste.
80	Trop de lignes de recherche.
81	Le formulaire n'a pas été trouvé.

Astuces

Certains codes d'erreurs signalent des erreurs de syntaxe dues à des fautes de frappe. Par exemple, vous obtenez l'erreur 37 ("Il manque le signe d'affectation (:=).") si vous exécutez l'expression `v=0` alors que vous vouliez écrire `v:=0`. Dans ce cas, vous éliminez l'erreur en corrigeant votre code dans l'éditeur de méthodes.

Certains codes d'erreurs signalent de simples erreurs de programmation. Par exemple, vous obtenez l'erreur 5 ("Impossible de déterminer sur quelle table appliquer cette fonction.") si vous avez exécuté une commande telle que **AJOUTER ENREGISTREMENT** sans indiquer de nom de table dans le paramètre correspondant, et vous n'avez pas défini de table par défaut à l'aide de la commande **TABLE PAR DEFAUT**. Dans ce cas, vous corrigez l'erreur en définissant une table par défaut ou en passant un nom de table dans le paramètre correspondant.

Certains codes d'erreurs signalent des erreurs liées à la structure de la base. Par exemple, vous obtenez l'erreur 16 ("Ce champ ne possède pas de lien.") si vous appliquez la commande **CHARGER SUR LIEN** à un champ qui n'est pas lié à un autre champ. Dans ce cas, vous éliminez l'erreur en modifiant votre code ou en créant un lien à partir du champ.

Certaines erreurs qui surviennent ne stoppent pas toujours l'exécution de votre code au "bon" endroit. Par exemple, si dans une sous-routine vous recevez l'erreur 53 ("L'indice du tableau est en dehors des limites.") sur la ligne `vpChamp:=Champ($1;$2)`, l'erreur est due à des numéros incorrects de table ou de champ passés à la sous-routine en tant que paramètres. Donc, l'erreur se trouve dans la méthode appelante et non à l'endroit où l'erreur est détectée. Dans ce cas, tracez votre code dans la fenêtre de débogage et recherchez la ligne qui contient l'erreur, puis corrigez-la dans l'éditeur de méthodes.

☰ Erreurs de la base de données (-10601 -> 4004)

Le tableau suivant liste les codes d'erreurs générées par le moteur de base de données de 4D. Ces erreurs de bas niveau peuvent se produire lors d'opérations liées au moteur telles que des interruptions utilisateur, des erreurs de privilèges ou des objets endommagés.

Code	Description
-10601	La commande OBJET DUPLIQUER ne fonctionne pas dans un contexte d'impression.
-10600	Impossible de lire ce BLOB. Il est peut-être endommagé.
-10518	Fausse assertion:
-10517	Echec lors de la synchronisation du dossier {folder_name}.
-10516	Le serveur est en cours de maintenance, veuillez vous reconnecter plus tard.
-10515	Votre tentative de connexion à 4D Server a été refusée
-10514	Le nombre maximum d'utilisateurs simultanés pour votre licence a été atteint
-10513	On ne peut appeler la commande {nom_cmd} d'un 4D distant
-10512	L'encodage n'est pas supporté
-10511	La commande "" ne peut pas être appelée depuis un composant
-10510	Impossible de charger le composant ""
-10509	Impossible d'ouvrir la base de données ""
-10508	Méthode projet introuvable
-10507	Cette version n'autorise pas l'ouverture d'une base compilée
-10506	Limite de la version Standard Edition
-10505	Client et serveur ont des numéros de version incompatibles
-10504	Numéro de page d'index non valide
-10503	Numéro d'enregistrement non valide
-10502	Structure d'enregistrement non valide
-10501	Structure d'index non valide.
-10500	Adresse de donnée non valide.
-9999	Disque saturé. Impossible de sauvegarder l'enregistrement.
-9998	La clé d'index existe déjà.
-9997	Le nombre maximum d'enregistrements est atteint.
-9996	La pile est pleine (trop d'appels récursifs ou en cascade).
-9995	Limite de la version de démonstration.
-9994	Communication série interrompue par l'utilisateur. L'utilisateur a appuyé sur les touches Ctrl+Alt+Maj (Windows) ou Commande+Option+Maj (Mac OS).
-9993	Barre de menus endommagée (la base de données doit être réparée).
-9992	Ce mot de passe existe déjà.
-9991	Vous n'avez pas l'autorisation d'accès.
-9990	Dépassement du délai en réception.
-9989	Structure de la base invalide (la base de données doit être réparée).
-9988	Impossible de charger ce formulaire.
-9987	D'autres enregistrements sont liés à celui-ci.
-9986	En attente du déverrouillage d'un enregistrement par le process n°
-9985	Détection d'une boucle lors de la suppression
-9984	Détection d'une clé déjà existante lors d'une transaction.
-9983	Attention ! Vous avez installé deux fois le même package de routines externes.
-9982	Enregistrement non chargé car hors sélection pour le poste client.
-9981	Table de définition de nom/numéro de champ envoyée par le poste client incorrecte.
-9980	Création de table impossible car la structure est verrouillée.
-9979	Impossible d'afficher les informations utilisateur.

-9978 Mot de passe incorrect.

-9977 Cette sélection n'existe pas.

-9976 Cette commande ne peut être exécutée car la base est en cours de sauvegarde.

-9975 Page d'index de transaction non chargeable.

-9974 Cet enregistrement vient d'être détruit.

-9973 Mauvaise ressource TRIC.

-9972 Le numéro de la table est en-dehors de l'intervalle défini par le poste client.

-9971 Le numéro du champ est en-dehors de l'intervalle défini par le poste client.

-9970 Le champ n'est pas indexé.

-9969 Type de champ incorrect.

-9968 Numéro d'enregistrement hors sélection.

-9967 L'enregistrement ne peut pas être modifié car il ne peut pas être chargé.

-9966 Les types sont incompatibles.

-9965 Table de définition de recherche incorrecte envoyée par un poste client.

-9964 Table de définition de tri incorrecte envoyée par un poste client.

-9963 Numéro d'enregistrement non valide.

-9962 Pas de sauvegarde possible car le serveur quitte.

-9961 Le process de sauvegarde n'est pas démarré.

-9960 Aucun plug-in de sauvegarde n'est installé.

-9959 Le process de sauvegarde est déjà démarré.

-9958 Le process ne peut être démarré.

-9957 L'énumération est verrouillée.

-9956 Les versions de 4D Server et 4D Client sont incompatibles.

-9955 QuickTime n'est pas installé.

-9954 Aucun enregistrement courant.

-9953 Il n'y a pas de fichier d'historique.

-9952 Mauvais en-tête du segment principal.

-9951 Ce champ ne possède pas de lien.

-9950 Le numéro d'ordre de ce segment de données n'est pas le bon.

-9949 Erreur de licence ou de privilège.

-9948 Une fenêtre modale est active.

-9947 L'option "Autoriser les connexions 4D Open" n'est pas sélectionnée.

-9946 Impossible d'effacer cette sélection temporaire car elle n'existe pas.

-9945 Erreur 4D Runtime CD-ROM, l'écriture de données est impossible.

-9944 Cet utilisateur n'appartient pas au groupe d'accès par 4D Open.

-9943 Erreur de version de plug-in de connectivité 4D.

-9942 Licence 4D Client incompatible avec cette version de 4D Server.

-9941 Sélecteur EX_GESTALT inconnu.

-9940 L'initialisation de l'extension 4D a échoué.

-9939 Routine externe introuvable.

-9938 L'enregistrement courant a été modifié depuis le trigger.

-9937 Le système de mots de passe est verrouillé par un autre utilisateur.

-9936 Le password extern code ne correspond pas à celui de la base

-9935 Le fichier XML n'est pas valide ou n'est pas bien formé.

-9934 Le fichier XML n'est pas bien formé.

-9933 Le fichier XML n'est pas valide.

-9932 La DLL XML n'est pas chargée.

-9931 L'index pour cet attribut est invalide.

-9930 Il n'existe pas d'attribut de ce nom pour cet élément.

-9929 L'index pour cet élément est invalide.

-9928 Le nom de l'élément est inconnu.

-9927 L'élément référencé n'est pas le "root".

-9926 L'élément référencé est invalide.

-9925 L'élément référencé est nul.

-9924 Le fichier doit être ouvert en lecture seule

-9923 Le nom de l'attribut est invalide

-9922 Manque le paramètre valeur dans la définition des attributs

-9921 Tentative d'écrire un prologue XML dans un document non vide

-9920 Le type du noeud est incorrect

-9919 Cet encodage n'est pas supporté.

-9918 Le nom de l'élément est incorrect.

-9917 Le type du tableau passé en paramètre est incorrect.
-9916 L'élément n'est pas ouvert.
-9915 La référence du document est incorrecte.
-9914 Erreur interne
-9913 Erreur réseau
-9912 Erreur HTTP
-9911 Erreur de l'analyseur xml
-9910 Erreur Web Service
-9909 Pas de fenêtre disponible pour exécuter le formulaire.
-9855 Valeur incorrecte pour le paramètre numéro 5.
-9854 Valeur incorrecte pour le paramètre numéro 4.
-9853 Valeur incorrecte pour le paramètre numéro 3.
-9852 Valeur incorrecte pour le paramètre numéro 2.
-9851 Valeur incorrecte pour le paramètre numéro 1.
-9850 La zone passée à cette commande externe est incorrecte.
-9800 L'un des process a modifié les droits d'accès.
-9759 La bibliothèque d'objets n'a pas pu être ouverte.
-9758 Le formulaire utilisateur existe déjà.
-9757 Le formulaire utilisateur n'existe pas.
-9756 Il n'y a pas de fichier de structure utilisateur.
-9755 Le formulaire utilisateur n'a pas de nom.
-9754 Cette commande ne peut pas être appelée depuis une fenêtre de dialogue.
-9753 Le formulaire source n'existe pas.
-9752 Le formulaire utilisateur ne peut pas être créé.
-9751 Le formulaire source n'est pas accessible pour l'utilisateur.
-9750 Le formulaire source n'est pas modifiable.
-1 Point d'entrée non valide utilisé par un plug-in
1001 Pas de colonne à importer dans la table {TableName}
1002 Table d'import incorrecte
1003 Pas de colonne à exporter dans la table {TableName}
1004 Table d'export incorrecte
1006 Impossible de sauvegarder la structure de la base {BaseName}
1006 Interruption générée par l'utilisateur.
1007 Impossible de créer le fichier de données de la base : {BaseName}
1008 Segment de données incorrect dans la base {BaseName}
1009 La mémoire est pleine
1010 Impossible de charger la définition des tables de la base {BaseName}
1011 >Impossible d'ouvrir le fichier de données de la base {BaseName}
1012 Le segment de données est plein dans la base : {BaseName}
1013 Impossible de sauvegarder le segment de données dans la base {BaseName}
1014 Impossible de lire le segment de données de la base {BaseName}
1015 En-tête de base de données incorrect dans la base {BaseName}
1016 Impossible de créer la table dans la base {BaseName}
1017 Impossible de lire la liste des index de la base {BaseName}
1018 Impossible d'écrire la liste des index de la base {BaseName}
1019 Référence de table incorrecte dans la base {BaseName}
1020 Référence de champ incorrecte dans la base {BaseName}
1021 Type d'index invalide dans la base {BaseName}
1022 Nom de champ invalide pour la table {TableName} de la base {BaseName}
1023 Nom de base de données invalide
1024 Impossible d'ouvrir la structure de la base {BaseName}
1025 Impossible de créer la structure de la base {BaseName}
1026 Impossible de charger la 'bit selection' de la base {BaseName}
1027 Impossible de charger l'ensemble de la base {BaseName}
1028 Impossible de modifier l'ensemble de la base {BaseName}
1029 Impossible de sauvegarder l'ensemble de la base {BaseName}
1030 Impossible de sauvegarder le BLOB {BlobNum} dans la table {TableName} de la base {BaseName}
1031 Impossible de charger le BLOB {BlobNum} dans la table {TableName} de la base {BaseName}
1032 Impossible d'allouer le BLOB {BlobNum} dans la table {TableName} de la base {BaseName}
1033 Impossible de charger la table de bits des données de la base {BaseName}
1034 Impossible de sauvegarder la table de bits des données de la base {BaseName}

1035 Impossible de charger la table de bits des données de la base {BaseName}
1036 Impossible de sauvegarder la table de bits des données dans la base {BaseName}
1037 Impossible de fermer le segment de données de la base {BaseName}
1038 Impossible de supprimer le segment de données de la base {BaseName}
1039 Impossible d'ouvrir le segment de données de la base {BaseName}
1040 Impossible de créer le segment de données de la base {BaseName}
1041 Impossible d'allouer l'espace dans le segment de données
1042 Impossible de libérer l'espace dans le segment de données de la base {BaseName}
1043 Le fichier est protégé en écriture
1044 Impossible d'accéder au champ dans l'enregistrement {RecNum} de la table {TableName} de la base {BaseName}
1045 Le code de définition du champ est manquant dans l'enregistrement {RecNum} de la table {TableName} de la base {BaseName}
1046 Impossible de sauvegarder l'enregistrement {RecNum} de la table {TableName} de la base {BaseName}
1047 Impossible de charger l'enregistrement {RecNum} de la table {TableName} de la base {BaseName}
1048 Impossible d'allouer l'enregistrement de la table {TableName} de la base {BaseName}
1049 Impossible de mettre à jour l'enregistrement {RecNum} de la table {TableName} de la base {BaseName}
1050 En-tête incorrect pour l'enregistrement {RecNum} de la table {TableName} de la base {BaseName}
1051 Impossible de sauvegarder la définition de la table {TableName} de la base {BaseName}
1052 Impossible de mettre à jour la définition de la table {TableName} de la base {BaseName}
1053 Le nom du champ existe déjà
1055 Impossible de mettre à jour les valeurs d'index pendant la sauvegarde d'un enregistrement de la table {TableName} de la base {BaseName}
1056 Impossible de mettre à jour les BLOBs pendant la sauvegarde d'un enregistrement de la table {TableName} de la base {BaseName}
1057 Impossible de supprimer les BLOBs pendant la sauvegarde ou la suppression d'un enregistrement de la table {TableName} de la base {BaseName}
1058 Impossible d'ajouter le champ dans la table {TableName} de la base {BaseName}
1059 Impossible d'allouer la table dans la mémoire
1061 Impossible d'allouer l'enregistrement dans la mémoire
1062 Impossible de supprimer complètement la table {TableName} de la base {BaseName}
1063 >Impossible de verrouiller l'enregistrement {RecNum} de la table {TableName} de la base {BaseName}
1064 Impossible de déverrouiller l'enregistrement {RecNum} de la table {TableName} de la base {BaseName}
1065 Impossible de supprimer l'enregistrement {RecNum} de la table {TableName} de la base {BaseName}
1066 L'enregistrement {RecNum} est verrouillé dans la table {TableName} de la base {BaseName}
1067 La recherche séquentielle n'a pas pu se terminer dans la table {TableName} de la base {BaseName}
1068 Impossible de sauvegarder l'en-tête de la table {TableName} de la base {BaseName}
1069 Impossible d'importer les données de la table {TableName} de la base {BaseName}
1070 Impossible de charger l'en-tête de l'index de la base {BaseName}
1071 Impossible de sauvegarder l'en-tête de l'index {IndexName} de la base {BaseName}
1072 Impossible de lire l'adresse de la page d'index {IndexName} de la base {BaseName}
1073 Impossible d'écrire l'adresse de la page d'index {IndexName} de la base {BaseName}
1074 Impossible de supprimer l'index {IndexName} de la base {BaseName}
1075 Impossible de trier l'index {IndexName} de la base {BaseName}
1076 Impossible de charger la page d'index {IndexName} de la base {BaseName}
1077 Impossible de sauvegarder la page d'index {IndexName} de la base {BaseName}
1078 Impossible d'insérer la clé dans l'index {IndexName} de la base {BaseName}
1079 Impossible de supprimer la clé de l'index {IndexName} de la base {BaseName}
1080 Impossible de supprimer complètement l'index {IndexName} de la base {BaseName}
1081 Impossible d'accomplir le balayage de l'index {IndexName} de la base {BaseName}
1082 Impossible d'accomplir le tri de l'index {IndexName} de la base {BaseName}
1083 Impossible d'insérer la clé dans la page d'index {IndexName} de la base {BaseName}
1084 Impossible de supprimer la clé dans la page d'index {IndexName} de la base {BaseName}
1085 Impossible de charger le cluster d'index de la base {BaseName}
1086 Impossible d'ajouter au cluster d'index de la base {BaseName}
1087 Impossible de supprimer dans le cluster d'index de la base {BaseName}
1088 L'index {IndexName} est invalide
1089 Erreur de syntaxe SQL (Obsolète)
1090 Mot-clé SQL non trouvé (Obsolète)
1091 Non implémenté
1092 Impossible d'enregistrer le code
1093 Opération en cours annulée par l'utilisateur
1094 Conflit de transaction

1095 Nom de table invalide dans la base {BaseName}
1096 La table {TableName} est verrouillée dans la base {BaseName}
1097 La base {BaseName} est verrouillée
1098 L'adresse de données est invalide dans la base {BaseName}
1099 L'enregistrement est vide
1100 Champ source incorrect
1101 Champ destination incorrect
1102 Nom de lien invalide
1103 Types de champ incompatibles
1104 Le lien est vide
1105 Impossible de charger la liste des liens à partir de la base {BaseName}
1106 Impossible de sauvegarder la liste des liens dans la base {BaseName}
1107 Requête et verrouillage incomplets, un enregistrement au moins était verrouillé
1108 Enregistrement invalide
1109 Numéro d'enregistrement incorrect
1110 Le lien existe déjà dans la base {BaseName}
1111 L'index existe déjà dans la base {BaseName}
1112 Opérateur de comparaison incorrect
1113 Fin du buffer de données
1114 Numéro de version DB4D incorrect
1115 Clé dupliquée
1116 Le champ obligatoire est Null dans l'enregistrement {RecNum} de la table {TableName}
1117 Impossible d'appliquer l'attribut Obligatoire au champ de la table {TableName}
1118 Impossible d'obtenir un accès exclusif à la table {TableName}
1119 Impossible de vérifier l'intégrité référentielle de la table {TableName}
1120 Intégrité référentielle : il y a encore des clés externes correspondant à la clé primaire de l'enregistrement {RecNum} de la table {TableName}
1121 Impossible de supprimer tous les enregistrements de la sélection de la table {TableName}
1122 Le BLOB est Null
1123 Contexte de base de données incorrect
1124 Référence de lien invalide
1125 Nom d'enregistrement incorrect dans la table {TableName}
1126 Type de champ incorrect
1127 Impossible de charger les propriétés additionnelles
1128 Impossible de sauvegarder les propriétés additionnelles
1129 Le numéro du sous-enregistrement est en dehors des limites
1130 Nom dupliqué pour l'index {IndexName} dans la base {BaseName}
1131 Nom invalide pour l'index {IndexName} dans la base {BaseName}
1132 Valeur de clé invalide pour l'index {IndexName}
1133 Type incorrect pour l'index {IndexName}
1134 Accesseur invalide
1135 L'accesseur est en lecture seulement
1136 Valeur Null non acceptée
1137 THIS est Null
1138 La sélection est Null
1139 La base de données {BaseName} est protégée en écriture
1140 La base de données {BaseName} est en cours de fermeture
1141 Transaction invalide
1142 La limite de tableau est dépassée
1143 Le créateur des valeurs du tableau est manquant
1144 Impossible de construire la sélection de la table {TableName}
1145 Objet actuellement indisponible
1146 Le fichier de données ne correspond pas au fichier de structure
1147 Impossible de lancer le serveur d'écoute réseau
1148 Impossible de lancer le serveur
1149 Pas de serveur d'écoute réseau
1150 Le process est en train de mourir
1151 Balise de requête invalide
1152 Numéro de contexte invalide
1153 Espace disque temporaire insuffisant
1154 L'ensemble de données est Null

1155 Aucune clé primaire ne correspond à la clé externe
1156 Le type du champ {FieldName} de la table {TableName} n'accepte pas l'attribut Unique
1157 Le type du champ {FieldName} de la table {TableName} n'accepte pas l'attribut NEVER NULL (jamais Null)
1158 Impossible de modifier la définition de la clé primaire de la table {TableName}
1159 Le nombre maximal d'enregistrements a été atteint pour la table {TableName}
1160 Le nombre maximal de BLOBs a été atteint pour la table {TableName}
1161 L'indice est en dehors des limites
1162 La requête est invalide
1163 L'enregistrement est Null
1164 L'objet est Null
1165 Propriétaire incorrect pour cet objet
1166 L'objet n'était pas verrouillé
1167 L'objet est verrouillé par un autre contexte
1168 Erreur interne sur une connexion distante
1169 Numéro de table invalide
1170 Numéro de champ invalide
1171 Numéro de base de données invalide
1172 Paramètre invalide
1173 L'écriture du cache est incomplète
1174 L'écriture des données est incomplète
1175 L'écriture de la structure est incomplète
1176 Le fichier d'historique est invalide pour la base {BaseName}
1177 Le fichier d'historique est introuvable pour la base {BaseName}
1178 La dernière opération du fichier d'historique ne correspond pas à la base {BaseName}
1179 Le fichier d'historique ne correspond pas à la base {BaseName}
1180 Les données de la table ont été supprimées
1181 Les clés ne sont pas uniques dans l'index {IndexName}
1182 Impossible de créer un fichier d'historique pour la base {DataBase}
1183 Impossible d'écrire dans le fichier d'historique de la base {DataBase}
1184 Impossible de déposer la table {TableName} dans la base {DataBase}
1185 La base de données distante ne peut pas être ouverte
1186 Le fichier d'historique ne peut pas être intégré à la base {DataBase}
1187 L'opération interne sur l'ensemble est incomplète
1188 Le tableau ne peut pas être sauvegardé
1189 Le tableau ne peut pas être chargé
1190 L'en-tête du numéro de séquence ne peut pas être chargé
1191 Impossible de sélectionner l'enregistrement
1192 L'enregistrement ne peut pas être créé
1193 Impossible d'accomplir sélection vers tableau de la table {TableName} de la base {BaseName}
1194 Impossible d'accomplir tableau vers sélection de la table {TableName} de la base {BaseName}
1195 Impossible d'accomplir le tri séquentiel
1196 La sélection ne peut pas être verrouillée
1197 La clé d'index ne peut pas être chargée
1198 La clé d'index ne peut pas être sauvegardée
1199 La clé d'index ne peut pas être construite
1200 La requête ne peut pas se terminer
1201 La requête ne peut pas être analysée
1202 La formule n'a pas pu être effectuée sur cette colonne
1203 La requête n'a pas pu se terminer
1204 La requête n'a pas pu être analysée
1205 Impossible d'obtenir toutes les valeurs distinctes de la table {TableName} de la base {BaseName}
1206 Impossible de construire le tableau de valeurs de la table {TableName} de la base {BaseName}
1207 La sélection ne peut pas être chargée
1208 Impossible d'envoyer les données
1209 Impossible de recevoir des données
1210 Impossible d'envoyer une requête
1211 Impossible de créer une connexion
1212 L'index {IndexName} ne peut pas être créé rapidement dans la base {BaseName}
1213 Impossible de construire les clés d'index distinctes
1214 La sélection ne peut pas être triée dans la table {TableName} de la base {BaseName}
1215 La table d'adresse ne peut pas être chargée

1216 La table d'adresse ne peut pas être modifiée
 1217 Impossible d'allouer une nouvelle entrée à la table d'adresse
 1218 Impossible d'allouer une entrée vide de la table d'adresse
 1219 L'enregistrement temporaire de transaction ne peut pas être sauvegardé
 1220 Le blob temporaire de transaction ne peut pas être sauvegardé
 1221 L'enregistrement temporaire de transaction ne peut pas être chargé
 1222 Le blob temporaire de transaction ne peut pas être chargé
 1223 La transaction ne peut pas être démarrée
 1224 La transaction ne peut pas être validée
 1225 Impossible de lire la propriété additionnelle
 1226 Impossible d'écrire la propriété additionnelle
 1227 Le nom de la table est déjà utilisé
 1228 Impossible de lire la liste des clés NULL de l'index {IndexName}
 1229 Impossible de modifier la liste des clés NULL de l'index {IndexName}
 1230 Clé invalide pour l'index {IndexName}
 1231 Impossible d'écrire le fichier d'historique
 1232 Le contexte est NULL
 1233 La base {BaseName} ne peut pas être verrouillée
 1234 Référence de champ incorrecte dans l'enregistrement# {RecNum} de la table : {TableName} de la base : {BaseName}
 1235 Référence de champ incorrecte dans la table : {TableName} de la base : {BaseName}
 1236 Impossible de lire les données du fichier de transaction temporaire
 1237 Le produit cartésien échoué
 1238 Impossible de fusionner sélections
 1239 Le format de la base {BaseName} ne peut pas être mis à jour en mode lecture seulement
 1240 En-tête incorrect
 1241 CheckSum incorrect
 1243 Impossible de charger la table des données de la base : {BaseName}
 1244 La liste de contraintes des clés étrangères n'est pas vide pour la table : {TableName} dans la base : {BaseName}
 1245 L'entrée d'adresse n'est pas vide
 1246 Impossible de pré-allouer l'adresse
 1247 Impossible de mettre à jour le nouvel enregistrement dans la table {TableName} de la base {BaseName}
 1248 Impossible de sauvegarder le nouvel enregistrement dans la table {TableName} de la base {BaseName}
 1249 Impossible de sauvegarder le sous-enregistrement
 1250 Impossible de sauvegarder l'enregistrement
 1251 Impossible de verrouiller la définition de l'objet de structure
 1252 Impossible de déverrouiller la définition de l'objet de structure
 1253 Numéro de lien invalide
 1254 Référence circulaire de la table d'adresse des enregistrements de la table {TableName} de la base {BaseName}
 1255 Référence circulaire dans la table d'adresse des blobs de la table {TableName} de la base {BaseName}
 1256 Nom de schéma dupliqué dans la base {BaseName}
 1257 Le schéma ne peut être sauvegardé dans la base {BaseName}
 1258 Le schéma ne peut être supprimé dans la base {BaseName}
 1259 Le schéma ne peut être renommé dans la base {BaseName}
 1260 Le fichier d'historique est trop récent pour la base {BaseName}
 1261 Le fichier d'historique est trop ancien pour la base {BaseName}
 1300 Type de sélection invalide
 1301 Le tableau est trop grand
 1302 La taille du tableau ne correspond pas
 1303 ID de la sélection invalide
 1304 Partie de la sélection invalide
 4001 Numéro de table non valide utilisé par un plug-in
 4002 Numéro d'enregistrement non valide utilisé par un plug-in
 4003 Numéro de champ invalide utilisé par un plug-in
 4004 Un plug-in a requis l'enregistrement courant d'une table alors qu'il n'y en a pas

Notes

1. Bien que certaines de ces erreurs signalent des problèmes sérieux — par exemple (-10502), *Structure d'enregistrement non valide* — la plupart sont relativement courantes et peuvent être traitées par une méthode projet **APPELER SUR ERREUR**. Par exemple, vous intercepterez fréquemment l'erreur -9998, *La clé d'index existe déjà* si votre application laisse la possibilité de créer des valeurs identiques pour une table qui contient un champ indexé ayant la propriété Unique.
2. Certaines de ces erreurs ne se produisent jamais au niveau du langage de 4D. Elles ne surviennent et ne peuvent être traitées qu'à un bas niveau par des routines du moteur de la base ou pendant l'utilisation, par exemple, de 4D Open.

3. L'erreur -10503, *Numéro d'enregistrement non valide* signifie généralement que votre code (par exemple la commande **ALLER A ENREGISTREMENT**) tente d'accéder à un enregistrement qui n'existe pas ou plus. Dans certains cas, plus rares, cette erreur peut signifier que la base doit être réparée.
4. L'erreur -9999 *Disque saturé. Impossible de sauvegarder l'enregistrement* se produit lorsque le fichier de données de votre base est plein ou placé sur un volume plein. Cette erreur peut également être générée si le fichier de données est verrouillé ou stocké sur un volume verrouillé.

☰ Erreurs du moteur SQL (1001 -> 3018)

Le moteur SQL de 4D retourne des erreurs spécifiques, listées ci-dessous. Ces erreurs peuvent être interceptées à l'aide d'une méthode gestion d'erreurs installée par la commande **APPELER SUR ERREUR** et analysées via la commande **LIRE PILE DERNIERE ERREUR**.

Erreur génériques

1001	INVALID ARGUMENT
1002	INVALID INTERNAL STATE
1003	NOT RUNNING
1004	Accès refusé
1005	FAILED TO LOCK SYNCHRONIZATION PRIMITIVE
1006	FAILED TO UNLOCK SYNCHRONIZATION PRIMITIVE
1007	SQL SERVER IS NOT AVAILABLE
1008	COMPONENT BRIDGE IS NOT AVAILABLE
1009	REMOTE SQL SERVER IS NOT AVAILABLE
1010	L'exécution a été interrompue par l'utilisateur.

Erreurs sémantiques

1101 La table '{key1}' n'existe pas dans la base de données.
1102 La colonne '{key1}' n'existe pas.
1103 La table '{key1}' n'est pas déclarée dans la clause FROM.
1104 La référence vers le nom de la colonne '{key1}' est ambiguë.
1105 L'alias '{key1}' de la table est identique au nom de la table.
1106 Alias de tables dupliqués
1107 Table dupliquée dans la clause FROM - '{key1}'.
1108 L'opération {key1} {key2} {key3} n'est pas de type valide.
1109 Index invalide dans la clause ORDER BY - {key1}.
1110 La fonction {key1} attend un paramètre, pas {key2}.
1111 Le paramètre {key1} de type {key2} dans l'appel de la fonction {key3} n'est pas convertible implicitement en {key4}.
1112 Fonction inconnue - {key1}.
1113 Division par zéro.
1114 Le tri par article indexé dans la liste SELECT n'est pas autorisé - article {key1} dans la clause ORDER BY.
1115 DISTINCT NOT ALLOWED
1116 Les fonctions statistiques imbriquées ne sont pas autorisées dans la fonction statistique {key1}.
1117 La sous requête ne doit pas contenir de fonctions de colonnes dans le contexte de sa super-requête.
1118 Impossible de mixer des opérations de colonne et scalaires.
1119 Index invalide dans la clause GROUP BY - {key1}.
1120 L'index GROUP BY n'est pas autorisé.
1121 GROUP BY n'est pas autorisé avec 'SELECT * FROM ...'.
1122 HAVING n'est pas une expression statistique
1123 La colonne '{key1}' n'est pas une colonne groupée et ne peut pas être utilisée dans la clause ORDER BY.
1124 Impossible de mixer les types {key1} et {key2} dans le prédicat IN.
1125 La séquence d'échappement '{key1}' dans le prédicat LIKE est trop longue. Ce doit être exactement un caractère.
1126 Caractère d'échappement erroné - '{key1}'.
1127 Séquence d'échappement inconnue - '{key1}'.
1128 Les références des colonnes de plus d'une requête dans la fonction statistique {key1} n'est pas autorisé.
1129 L'élément scalaire dans la liste SELECT n'est pas autorisé quand la clause GROUP BY est présente.
1130 Les sous requêtes produisent plus d'une colonne.
1131 La sous requête doit retourner une ligne au maximum mais ici elle renvoie {key1}.
1132 Le nombre de valeurs dans INSERT {key1} ne correspond pas au nombre de colonnes {key2}.
1133 Référence de colonne dupliquée dans la liste INSERT - '{key1}'.
1134 La colonne '{key1}' n'autorise pas les valeurs NULL.
1135 Référence de colonne dupliquée dans la liste UPDATE - '{key1}'.
1136 Table '{key1}' déjà existante.
1137 Colonne '{key1}' dupliquée dans la commande CREATE TABLE.
1138 DUPLICATE COLUMN IN COLUMN LIST
1139 Une seule clé primaire est autorisée.
1140 Nom de clé externe ambigu - '{key1}'.
1141 Le nombre de colonnes {key1} dans la table enfant ne correspond pas au nombre de colonnes {key2} dans la table parent de la clé externe.
1142 Incompatibilité de types de colonne dans la définition de la clé externe. Impossible de lier {key1} dans la table enfant à {key2} dans la table parent.
1143 Impossible de trouver la colonne correspondante dans la table parent pour la colonne '{key1}' dans la table enfant.
1144 Les contraintes UPDATE et DELETE doivent être les mêmes.
1145 FOREIGN KEY DOES NOT EXIST
1146 Valeur invalide pour LIMIT dans la commande SELECT - {key1}.
1147 Valeur invalide pour OFFSET dans la commande SELECT - {key1}.
1148 La clé primaire n'existe pas dans la table '{key1}'.
1149 FAILED TO CREATE FOREIGN KEY
1150 La colonne '{key1}' ne fait pas partie de la clé primaire.
1151 FIELD IS NOT UPDATEABLE
1153 Longueur de type de données incorrecte '{key1}'.
1156 L'auto-increment n'est pas autorisée pour la colonne '{key1}' de type {key2}.
1159 Impossible de supprimer le schéma système.
1160 CHARACTER ENCODING NOT ALLOWED.

Erreurs d'implémentations

1203	FUNCTIONALITY IS NOT IMPLEMENTED
1204	Echec de la création de l'enregistrement {key1}.
1205	Echec de la mise à jour du champ '{key1}'.
1206	Echec de la suppression de l'enregistrement '{key1}'.
1207	NO MORE JOIN SEEDS POSSIBLE
1208	FAILED TO CREATE TABLE
1209	FAILED TO DROP TABLE
1210	CANT BUILD BTREE FOR ZERO RECORDS
1211	COMMAND COUNT GREATER THAN ALLOWED
1212	FAILED TO CREATE DATABASE
1213	FAILED TO DROP COLUMN
1214	VALUE IS OUT OF BOUNDS
1215	FAILED TO STOP SQL_SERVER
1216	FAILED TO LOCALIZE
1217	Impossible de verrouiller la table pour la lecture.
1218	FAILED TO LOCK TABLE FOR WRITING
1219	TABLE STRUCTURE STAMP CHANGED
1220	FAILED TO LOAD RECORD
1221	FAILED TO LOCK RECORD FOR WRITING
1222	FAILED TO PUT SQL LOCK ON A TABLE
1223	FAILED TO RETAIN COOPERATIVE TASK
1224	FAILED TO LOAD INFILE

Erreurs d'analyse

1301	PARSING FAILED

Erreurs d'accès au langage runtime

1401	COMMAND NOT SPECIFIED
1402	ALREADY LOGGED IN
1403	SESSION DOES NOT EXIST
1404	UNKNOWN BIND ENTITY
1405	INCOMPATIBLE BIND ENTITIES
1406	REQUEST RESULT NOT AVAILABLE
1407	BINDING LOAD FAILED
1408	COULD NOT RECOVER FROM PREVIOUS ERRORS
1409	NO OPEN STATEMENT
1410	RESULT EOF
1411	BOUND VALUE IS NULL
1412	STATEMENT ALREADY OPENED
1413	FAILED TO GET PARAMETER VALUE
1414	INCOMPATIBLE PARAMETER ENTITIES
1415	Le paramètre de la requête n'est pas autorisé ou est manquant.
1416	COLUMN REFERENCE PARAMETERS FROM DIFFERENT TABLES
1417	EMPTY STATEMENT
1418	FAILED TO UPDATE VARIABLE
1419	FAILED TO GET TABLE REFERENCE
1420	FAILED TO GET TABLE CONTEXT
1421	COLUMNS NOT ALLOWED
1422	INVALID COMMAND COUNT
1423	INTO CLAUSE NOT ALLOWED
1424	EXECUTE IMMEDIATE NOT ALLOWED
1425	ARRAY NOT ALLOWED IN EXECUTE IMMEDIATE
1426	COLUMN NOT ALLOWED IN EXECUTE IMMEDIATE
1427	NESTED BEGIN END SQL NOT ALLOWED
1428	RESULT IS NOT A SELECTION
1429	INTO ITEM IS NOT A VARIABLE
1430	VARIABLE WAS NOT FOUND
1431	PTR OF PTR NOT ALLOWED
1432	POINTER OF UNKNOWN TYPE

Erreurs d'analyse de date

1501	SEPARATOR_EXPECTED
1502	FAILED TO PARSE DAY OF MONTH
1503	FAILED TO PARSE MONTH
1504	FAILED TO PARSE YEAR
1505	FAILED TO PARSE HOUR
1506	FAILED TO PARSE MINUTE
1507	FAILED TO PARSE SECOND
1508	FAILED TO PARSE MILLISECOND
1509	INVALID AM PM USAGE
1510	FAILED TO PARSE TIME ZONE
1511	UNEXPECTED CHARACTER
1512	Echec de l'analyse du timestamp.
1513	Echec de l'analyse de la durée.
1551	FAILED TO PARSE DATE FORMAT

Erreurs lexer

1601	NULL INPUT STRING
1602	NON TERMINATED STRING
1603	NON TERMINATED COMMENT
1604	INVALID NUMBER
1605	UNKNOWN START OF TOKEN
1606	NON TERMINATED NAME
1607	NO VALID TOKENS

Erreurs de validation - Erreurs de statut suivant les erreurs directes

1701	Echec de la validation de la table '{key1}'.
1702	Echec de la validation de la clause FROM.
1703	Echec de la validation de la clause GROUP BY.
1704	Echec de la validation de la liste SELECT.
1705	Echec de la validation de la clause WHERE.
1706	Echec de la validation de la clause ORDER BY.
1707	Echec de la validation de la clause HAVING.
1708	Echec de la validation du prédicat COMPARISON.
1709	Echec de la validation du prédicat BETWEEN.
1710	Echec de la validation du prédicat IN.
1712	Echec de la validation du prédicat ALL ANY.
1713	Echec de la validation du prédicat EXISTS.
1714	Echec de la validation du prédicat NULL.
1715	Echec de la validation de la sous-requête.
1716	Echec de la validation de l'article SELECT {key1}.
1717	Echec de la validation de la colonne '{key1}'.
1718	Echec de la validation de la fonction '{key1}'.
1719	Echec de la validation de l'expression CASE.
1720	Echec de la validation du paramètre de la commande.
1721	Echec de la validation du paramètre '{key1}' de la fonction.
1722	Echec de la validation de l'article '{key1}' de la liste INSERT.
1723	Echec de la validation de l'article '{key1}' de la liste UPDATE.
1724	Echec de la validation de la liste des colonnes.
1725	Echec de la validation de la clé étrangère.
1726	Echec de la validation de la commande SELECT.
1727	Echec de la validation de la commande INSERT.
1728	Echec de la validation de la commande DELETE.
1729	Echec de la validation de la commande UPDATE.
1730	Echec de la validation de la commande CREATE TABLE.
1731	Echec de la validation de la commande DROP TABLE.
1732	Echec de la validation de la commande ALTER TABLE.
1733	Echec de la validation de la commande CREATE INDEX.
1734	Echec de la validation de la commande LOCK TABLE.
1735	Echec du calcul du modèle du prédicat LIKE.

Erreurs d'exécution - Erreurs de statut suivant les erreurs directes

1801	Echec de l'exécution de la commande SELECT.
1802	Echec de l'exécution de la commande INSERT.
1803	Echec de l'exécution de la commande DELETE.
1804	Echec de l'exécution de la commande UPDATE.
1805	Echec de l'exécution de la commande CREATE TABLE.
1806	Echec de l'exécution de la commande DROP TABLE.
1807	Echec de l'exécution de la commande CREATE DATABASE.
1808	Echec de l'exécution de la commande ALTER TABLE.
1809	Echec de l'exécution de la commande CREATE INDEX.
1810	Echec de l'exécution de la commande DROP INDEX.
1811	Echec de l'exécution de la commande LOCK TABLE.
1812	Echec de l'exécution de la commande TRANSACTION.
1813	Echec de l'exécution de la clause WHERE.
1814	Echec de l'exécution de la clause GROUP BY.
1815	Echec de l'exécution de la clause HAVING.
1816	Echec de l'agrégation.
1817	Echec de l'exécution de DISTINCT.
1818	Echec de l'exécution de la clause ORDER BY.
1819	Echec de la construction de la requête DB4D.
1820	Echec de calcul du prédicat de la comparaison.
1821	Echec de l'exécution de la sous requête.
1822	Echec du calcul du prédicat de BETWEEN.
1823	Echec du calcul du prédicat de IN.
1824	Echec du calcul du prédicat de ALL/ANY.
1825	Echec du calcul du prédicat de LIKE.
1826	Echec du calcul du prédicat de EXISTS.
1827	Echec du calcul du prédicat de IS NULL.
1828	Echec de l'opération arithmétique.
1829	Echec du calcul l'appel de fonction '{key1}'.
1830	Echec du calcul de l'expression Au cas ou.
1831	Echec du calcul du paramètre de la fonction '{key1}'.
1832	Echec du calcul de l'appel de la fonction 4D.
1833	Echec du tri pendant l'exécution de la clause ORDER BY.
1834	Echec du calcul du hash de l'enregistrement.
1835	Echec de la comparaison des enregistrements.
1836	Echec du calcul de la valeur {key1} de INSERT.
1837	SQL DB4D QUERY FAILED
1838	FAILED TO EXECUTE ALTER SCHEMA COMMAND
1839	FAILED TO EXECUTE GRANT COMMAND

Erreurs de cache

2000	CACHEABLE NOT INITIALIZED
2001	VALUE ALREADY CACHED
2002	CACHED VALUE NOT FOUND
2003	CACHE IS FULL
2004	CACHING IS NOT POSSIBLE

Erreurs de protocole

3000	HEADER NOT FOUND
3001	UNKNOWN COMMAND
3002	ALREADY LOGGED IN
3003	NOT LOGGED IN
3004	UNKNOWN OUTPUT MODE
3005	INVALID STATEMENT ID
3006	UNKNOWN DATA TYPE
3007	STILL LOGGED IN
3008	SOCKET READ ERROR
3009	SOCKET WRITE ERROR
3010	BASE64 DECODING ERROR
3011	SESSION TIMEOUT
3012	FETCH TIMESTAMP ALREADY EXISTS
3013	BASE64 ENCODING ERROR
3014	INVALID HEADER TERMINATOR
3015	INVALID SESSION TICKET
3016	HEADER TOO LONG
3017	INVALID AGENT SIGNATURE
3018	UNEXPECTED HEADER VALUE

☰ Erreurs réseau (-10051 -> -10001)

Le tableau suivant liste les erreurs qui peuvent se produire dans le cadre des connexions réseau.

Code	Description
-10051	Valeur incorrecte dans Get/SetOption
-10050	Option inconnue dans Get/SetOption
-10033	Taille des données incorrecte pendant la lecture
-10031	Désynchronisation pendant la lecture
-10030	Désynchronisation pendant l'écriture
-10021	Aucun serveur trouvé par OP Find 4D server
-10020	Aucun serveur sélectionné par OP Select 4D server
-10003	Paramètres de connexion incorrects
-10002	Interruption de la connexion pour ce process
-10001	Interruption de la connexion à la base en cours

Erreurs du gestionnaire de sauvegarde (1401 -> 1421)

Le tableau suivant liste les codes d'erreurs spécifiques générés par le module de sauvegarde et de restitution de 4D. Ces erreurs peuvent être interceptées par une méthode installée via la commande **APPELER SUR ERREUR**.

Code	Description
1401	Le nombre maximal de tentatives de sauvegarde est atteint, la sauvegarde automatique est temporairement désactivée.
1403	Cette base travaille sans fichier d'historique.
1404	Une transaction est ouverte dans ce process. La sauvegarde ne peut pas démarrer.
1405	Le délai d'attente maximum de fin de transaction dans un process concurrent est atteint. L'opération ne peut être exécutée.
1406	La sauvegarde a été annulée par l'utilisateur.
1407	Le dossier de destination est invalide.
1408	Erreur pendant la sauvegarde du fichier d'historique.
1409	Erreur pendant la sauvegarde.
1410	Le fichier de sauvegarde est introuvable, impossible de le vérifier.
1411	Erreur pendant la vérification du fichier de sauvegarde.
1412	Le fichier de sauvegarde d'historique est introuvable, impossible de le vérifier.
1413	Erreur pendant la vérification du fichier de sauvegarde d'historique.
1414	Cette commande ne peut être exécutée que sur 4D Server.
1415	Impossible de sauvegarder l'historique, une opération critique est en cours.
1416	Ce fichier d'historique ne correspond pas à la base ouverte.
1417	Une opération d'intégration du fichier d'historique est en cours. La sauvegarde ne peut pas démarrer.
1420	Impossible d'intégrer l'historique car un enregistrement au moins est verrouillé dans la base.
1421	Cette commande ne peut pas être utilisée en environnement client/serveur.

- Les erreurs 1408 et 1409 proviennent généralement d'une erreur de lecture des fichiers à sauvegarder ou d'une erreur d'écriture avec les fichiers en cours de sauvegarde.
- Les erreurs 1411 et 1413 se produisent lors de la vérification des archives.
Lorsque ces erreurs surviennent, il peut être judicieux de vérifier dans un premier temps la place restante sur le disque et les privilèges d'accès en lecture écriture.

Le tableau suivant liste les codes d'erreurs retournés par le gestionnaire de fichiers du système d'exploitation. Ces erreurs peuvent se produire en particulier lorsque vous utilisez les commandes du thème **Documents système**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Présentation des documents système**.

Code	Description
-124	Tentative d'accès à un volume partagé déconnecté
-121	Un chemin d'accès ne peut être créé
-120	Tentative d'accès à un fichier avec un chemin d'accès spécifiant un répertoire inexistant
-84	Problème physique avec le disque (installation ou formatage incorrect...)
-64	Problème physique avec le disque (installation ou formatage incorrect...)
-61	L'accès en lecture/écriture ne permet pas d'écrire.
-60	Mauvais secteur de répertoire principal. Votre disque est endommagé.
-58	Erreur de fichier système
-57	Tentative d'écriture sur un disque non-Macintosh
-54	Tentative d'écriture dans un fichier verrouillé
-53	Le volume a été éjecté.
-52	Erreur interne du gestionnaire de fichiers (le marqueur de fichiers est perdu).
-51	Tentative d'accès à un fichier avec un numéro de référence de fichier invalide
-49	Fichier déjà ouvert en Lecture/Ecriture.
-48	Tentative d'utilisation du nom d'un fichier déjà supprimé pour renommer un fichier.
-47	Tentative d'accès à un fichier supprimé.
-46	Volume verrouillé par logiciel.
-45	Fichier verrouillé.
-44	Disque physiquement verrouillé.
-43	Fichier non trouvé.
-42	Trop de fichiers ouverts.
-41	Mémoire insuffisante pour ouvrir un nouveau fichier.
-40	Tentative de lecture ou d'écriture avant le début du fichier.
-39	Tentative de lecture après la fin de fichier.
-38	Tentative de lecture ou d'écriture dans un fichier non ouvert.
-37	Nom de fichier ou de volume incorrect. Il est trop long et/ou comporte un caractère
-36	Erreur d'Entrée/Sortie. Il y a probablement un secteur défectueux sur le disque.
-35	Le volume n'existe pas.
-34	Le disque est plein. Il n'y a plus de place disponible sur le disque.
-33	Le répertoire du disque est plein. Vous ne pouvez pas créer de fichier sur le disque.

☰ Erreurs du gestionnaire de mémoire du système (-117 -> -108)

Le tableau ci-dessous liste les principaux codes d'erreurs retournés par le gestionnaire de mémoire du système d'exploitation.

Code	Description
-117	Problème interne de mémoire. La mémoire est probablement endommagée. Quittez l'application dès que possible. Redémarrez la machine et réouvrez la base.
-111	Problème interne de mémoire. La mémoire est probablement endommagée. Quittez l'application dès que possible. Redémarrez la machine et réouvrez la base. (*)
-109	Problème interne de mémoire. La mémoire est probablement endommagée. Quittez l'application dès que possible. Redémarrez la machine et réouvrez la base.
-108	Mémoire disponible insuffisante. Allouez davantage de mémoire à votre application 4D.

Conseil : Lorsque vous travaillez avec des gros tableaux, des BLOBs, des images ou des ensembles (c'est-à-dire des objets pouvant manipuler de grandes quantités de données), utilisez une méthode projet installée par **APPELER SUR ERREUR** pour tester l'erreur -108.

(*) Une erreur -111 peut également se produire lorsque vous tentez de lire une valeur dans un BLOB à un offset hors intervalle. Dans ce cas, cette erreur est mineure et vous n'êtes pas obligé de fermer la session de travail. Il vous suffit de corriger l'offset que vous avez passé à la commande BLOB.

☰ Erreurs du gestionnaire d'impression du système (-8192 -> -1)

Le tableau ci-dessous liste les codes d'erreurs retournés par le gestionnaire d'impression du système d'exploitation. Ces codes peuvent être retournés durant l'impression.

Code	Description
-8192	Time out de l'imprimante
-8151	L'imprimante a été initialisée avec une version du driver différente de la vôtre
-8150	Aucune imprimante n'a été sélectionnée
-4101	Imprimante éteinte ou non connectée
-4100	La connexion avec l'imprimante a été interrompue
-193	Fichier de ressources introuvable
-128	Impression interrompue par l'utilisateur
-27	Problème de communication avec l'imprimante
-1	Problème lors de l'enregistrement d'un fichier à imprimer

☰ Erreurs du gestionnaire de ressources du système (-196 -> -1)

Le tableau ci-dessous liste les codes d'erreurs retournés par le gestionnaire de ressources du système d'exploitation.

Code	Description
-196	La ressource ne peut être supprimée
-194	La ressource ne peut être ajoutée
-193	La ressource est endommagée (le fichier doit être réparé)
-192	Ressource introuvable
-1	Impossible d'ouvrir ce fichier de ressources

Erreurs SANE NaN (1 -> 255)

Le tableau ci-dessous liste les codes NaN retournés par le système d'exploitation. Le sigle NaN signifie "Not a Number". C'est une représentation du Standard Apple Numeric Environment (SANE) qui est appelée lorsqu'une opération produit un résultat se trouvant dans le domaine de SANE.

Code	Description
1	Racine carrée invalide
2	Addition invalide
4	Division invalide
8	Multiplication invalide
9	Reste invalide
17	Conversion d'une chaîne ASCII invalide
20	Conversion d'un nombre de type Comp en virgule flottante
21	Création d'un NaN avec un code zéro
33	Argument invalide passé à une fonction trig
34	Argument invalide passé à une fonction trig inversée
36	Argument invalide passé à une fonction log
37	Argument invalide passé à une fonction xi ou xy
38	Argument invalide passé à une fonction financière
255	Stockage non initialisé

☰ Erreurs du gestionnaire de son du système (-209 -> -203)

Le tableau ci-dessous liste les codes retournés par le gestionnaire de son du système d'exploitation.

Code	Description
-209	Le canal de son est indisponible
-207	Mémoire insuffisante pour jouer le son
-206	Format de ressource son incorrect
-205	Le canal de son est endommagé
-204	La ressource son ne peut être chargée
-203	Trop de commandes de sons

Erreurs du gestionnaire de port série du système (-28)

Le tableau ci-dessous fournit le code d'erreur retourné par le gestionnaire de port série du système d'exploitation.

Code	Description
-28	Il n'y a pas de port série ouvert

☰ Erreurs Mac OS (4 -> 28)

Le tableau ci-dessous liste certaines erreurs courantes retournées par Mac OS. Lorsqu'une de ces erreurs se produit, il n'est généralement pas possible de poursuivre la session sans redémarrer.

Code	Description
4	Division par zéro
15	Erreur du chargeur de segments : 4D n'a pas pu charger un de ses propres segments de code. Vous devez allouer davantage de mémoire à 4D.
17 à 24	Un élément système est manquant. Vérifiez que votre dossier système a été correctement installé.
25	Mémoire saturée. Vous devez allouer davantage de mémoire à 4D.
28	La pile a été placée dans la heap de l'application. Vous devez allouer davantage de mémoire à 4D.

Codes de caractères

 Codes Unicode

 Codes ASCII

 Codes des touches de fonction

Dans les bases de données créées avec 4D v11, le langage ainsi que le moteur de la base de données stockent et manipulent nativement les caractères en Unicode.

Ce principe facilite l'internationalisation des applications 4D. L'Unicode est un jeu de caractères standard unifié qui gère pratiquement toutes les langues usuelles de la planète. Un jeu de caractères est une table de correspondance caractère/valeur numérique, par exemple "a"->1, "b"->2, "5"->15, "oe"->662, etc. Alors qu'en ASCII la valeur numérique de base est typiquement comprise entre 1 et 127, en Unicode la borne haute va au-delà de 65000, ce qui permet de représenter quasiment tous les caractères de toutes les langues.

Il existe différentes manières de coder les valeurs numériques Unicode : UTF-16 les code sur des entiers de 16-bits, UTF-32 sur des entiers de 32-bits et UTF-8 sur des entiers de 8-bits. 4D utilise principalement UTF-16 (comme Windows et Mac OS). Parfois, essentiellement pour des besoins liés au Web, 4D utilise UTF-8 qui a l'avantage de la compacité et de la lisibilité pour les caractères usuels (a-z,0-9).

Pour plus d'informations sur la norme Unicode, reportez-vous par exemple à la page suivante :

<http://fr.wikipedia.org/wiki/Unicode>

Une liste de codes Unicode (page en anglais) :

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Unicode_characters

Attention : En unicode dans 4D v11, les codes de caractères suivants sont réservés et ne doivent jamais être inclus dans un texte:
0


65534 (FFFE)

65535 (FFFF)

Note de compatibilité : Les bases de données créées avec une version de 4D antérieure à la 11 peuvent fonctionner en mode compatibilité ASCII. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Codes ASCII](#).

Note de compatibilité : 4D peut fonctionner avec deux ensembles de caractères : Unicode ou ASCII. Le *mode Unicode* est le mode standard utilisé dans les nouvelles bases à compter de la version 11 de 4D. Le mode ASCII est conservé par compatibilité dans les bases créées avec une version antérieure de 4D. Ce mode est appelé **mode compatibilité ASCII**.

Il est possible d'activer le mode Unicode dans les bases de données converties via le sélecteur Mode Unicode des commandes Lire paramètre base et FIXER PARAMETRE BASE ou via l'option **Mode Unicode** placée dans la page Application/Compatibilité des Préférences :



Dans la plupart des cas, le fonctionnement initial des applications n'est pas affecté par ce paramétrage, 4D se chargeant en interne des conversions de caractères nécessaires. En outre, les caractères les plus courants (a-z, 0-9, etc...) ont la même valeur (de 1 à 127) en Unicode et en ASCII (Windows et Mac OS).

Toutefois, certaines instructions du langage, utilisant notamment les commandes travaillant avec les chaînes de caractères, pourront nécessiter des adaptations. Par exemple, l'instruction **Caractere(200)** ne retournera pas la même valeur en Unicode et en ASCII.

Note : Le mode est spécifique à chaque base de données. Il est donc possible de faire cohabiter une base Unicode avec des composants non Unicode (ou inversement).

4D et les codes ASCII

Lorsque la base fonctionne en mode compatibilité ASCII, sur les deux plates-formes Mac OS et Windows, le moteur interne de base de données et le langage de 4D travaillent avec la table ASCII étendue du Macintosh. Lorsque vous saisissez des données (ajout d'enregistrements, édition de méthodes, etc.), 4D utilise le schéma interne de conversion d'Altura pour convertir les codes provenant du clavier (qui sont donc exprimés à l'aide de la table ASCII étendue Windows) en codes Macintosh. Par exemple, pour saisir le caractère "ß", vous tapez **Alt+0223**, mais c'est le code ASCII 167 que 4D va stocker dans l'enregistrement. Ce mode de fonctionnement est totalement transparent pour l'utilisateur car lorsque vous effectuez par exemple une recherche, vous saisissez la valeur réelle à trouver dans l'éditeur de recherches. La valeur que vous tapez (**Alt+0223**) est également convertie en code ASCII 167, et la recherche aboutira.

Le même principe est appliqué lorsque vous tapez **Alt+0223** dans l'éditeur de méthodes. Notez cependant que si vous recherchez un caractère sur la base de son code ASCII, vous devrez utiliser le code ASCII Macintosh du caractère.

Par exemple :

```
CHERCHER (...; [MaTable]MonChamp="ß") ` ß s'obtient par Alt+0223
```

est identique à :

```
CHERCHER (...; [MaTable]MonChamp=Caractere(167)) ` ß a pour code ASCII Mac OS 167
```

Tables des codes ASCII

- La table standard des codes ASCII (de 0 à 127) est identique sur les plates-formes Windows et Mac OS.
- La table ASCII étendue (codes ASCII de 128 à 255) est différente entre Windows et Mac OS. Afin d'assurer l'indépendance de plate-forme de vos applications, 4D, lorsque le programme fonctionne sous Windows, convertit automatiquement les codes ASCII (de la table Windows vers la table Mac OS) lorsque des caractères sont entrés dans l'environnement 4D (saisie de données, copier/coller, import d'enregistrements, etc.) ou encore (de la table Mac OS vers la table Windows) lorsque des caractères sont extraits de l'environnement 4D (couper ou copier, export, etc.).

Codes ASCII de 0 à 63

Car	Dec	Hex	Car	Dec	Hex
Nul	0	0	SP	32	20
SOH	1	1	!	33	21
STX	2	2	"	34	22
ETX	3	3	#	35	23
EOT	4	4	\$	36	24
ENQ	5	5	%	37	25
ACK	6	6	&	38	26
BEL	7	7	'	39	27
BS	8	8	<	40	28
HT	9	9	)	41	29
LF	10	A	*	42	2A
VT	11	B	+	43	2B
FF	12	C	,	44	2C
CR	13	D	-	45	2D
SO	14	E	.	46	2E
SI	15	F	/	47	2F
DLE	16	10	0	48	30
DC1	17	11	1	49	31
DC2	18	12	2	50	32
DC3	19	13	3	51	33
DC4	20	14	4	52	34
NAK	21	15	5	53	35
SYN	22	16	6	54	36
ETB	23	17	7	55	37
CAN	24	18	8	56	38
EM	25	19	9	57	39
SUB	26	1A	:	58	3A
ESC	27	1B	;	59	3B
FS	28	1C	<	60	3C
GS	29	1D	=	61	3D
RS	30	1E	>	62	3E
US	31	1F	?	63	3F

Codes ASCII de 64 à 127

Car	Dec	Hex	Car	Dec	Hex
@	64	40	`	96	60
A	65	41	a	97	61
B	66	42	b	98	62
C	67	43	c	99	63
D	68	44	d	100	64
E	69	45	e	101	65
F	70	46	f	102	66
G	71	47	g	103	67
H	72	48	h	104	68
I	73	49	i	105	69
J	74	4A	j	106	6A
K	75	4B	k	107	6B
L	76	4C	l	108	6C
M	77	4D	m	109	6D

N	78	4E	n	110	6E
O	79	4F	o	111	6F
P	80	50	p	112	70
Q	81	51	q	113	71
R	82	52	r	114	72
S	83	53	s	115	73
T	84	54	t	116	74
U	85	55	u	117	75
V	86	56	v	118	76
W	87	57	w	119	77
X	88	58	x	120	78
Y	89	59	y	121	79
Z	90	5A	z	122	7A
[	91	5B	{	123	7B
\	92	5C		124	7C
]	93	5D	}	125	7D
^	94	5E	~	126	7E
_	95	5F	Del	127	7F

Codes ASCII de 128 à 191

-
-
-
-

Codes ASCII de 192 à 255

-
-
-
-

Note : Les cases grisées signalent des caractères non disponibles sous Windows, ou différents des caractères Macintosh.

Codes des touches de fonction

4D retourne le code clavier des touches de fonction dans la variable système **Keycode**, qui est utilisée dans les méthodes projet installées par la commande **APPELER SUR EVENEMENT** pour intercepter les événements.

Les valeurs des touches de fonctions ne sont pas basées sur des **Codes ASCII**. Elles sont listées ci-dessous :

Touche	Code
F1	-122
F2	-120
F3	-99
F4	-118
F5	-96
F6	-97
F7	-98
F8	-100
F9	-101
F10	-109
F11	-103
F12	-111
F13	-105
F14	-107
F15	-113

Par ailleurs, le tableau suivant liste les valeurs retournées dans la variable système **Keycode** lorsque vous appuyez sur les touches standard comme Retour chariot ou Entrée.

Touche	Code
Entrée	3
Retour chariot	13
Retour arrière	8
Tabulation	9
Echappement	27
Effacement	127
Aide	5
Début	1
Fin	4
Haut de page	11
Bas de page	12
Flèche gauche	28
Flèche droite	29
Flèche haut	30
Flèche bas	31